# Symulacja kryształu argonu — sprawozdanie

#### Bartłomiej Baur

31 października 2022

#### 1 Wstęp

Program Argon symuluje kryształ argonowy. Uruchomienie programu wymaga trzech argumentów:

$$./argon < plik\_CONFIG> < plik\_OUT> < plik\_XYZ>$$

gdzie <plik\_CONFIG> to plik konfiguracyjny o przykładowej strukturze przedstawionej w sekcji 4.2, <plik\_OUT> to plik, w którym zapiszą się wyniki wyjściowe symulacji (energia, temperatura, ciśnienie), natomiast <plik\_XYZ> to plik, w którym zostaną zapisane położenia atomów w kolejnych krokach czasowych.

# 2 Symulowanie kryształu i analiza parametrów makroskopowych układu.


Za pomocą napisanego programu przeprowadzono szereg symulacji dla kryształów dla  $n \in \{6,7,8\}$  oraz  $T_0 \in \{0,1000\}$ . W pliku wyjściowym OUT zapisują się energie całkowita, potencjalna i kinetyczna oraz chwilowa temperatura, i chwilowe ciśnienie układu. W poniższych podsekcja przedstawiono wyniki przykładowych z przeprowadzonych symulacji.

#### 2.1 n=8, T 0=0 K


Krawędź kryształu ma tutaj 8 atomów, co daje nam  $8^3 = 512$  atomów w symulacji. Ustawiono tutaj temperaturę zera bezwzględnego. Jakakolwiek energia kinetyczna a więc i chwilowa temperatura wynika jedynie z sił oddziaływań między atomami i dążeniem kryształu do minimum potencjału. Wykresy dla energii zostały przedstawione na grafikach 1 oraz 2.

Na wykresie 3 przedstawiono wykres zależności chwilowej temperatury od czasu. Widać, że wykres ten ma ten sam kształt, co wykres energii kinetycznej, co wynika z liniowej zależności między tymi wielkościami.


Wykres ciśnienia na Grafice 4 utrzymuje wartość zero. Staje się to oczywiste, gdy zwróci się uwagę na fakt, że solidny kryształ nie oddziałuje z przygotowanymi przez nas "ściankami naczynia"




Grafika 1: Zależność całkowitej energii mechanicznej oraz energii potencjalnego od czasu symulacji.



Grafika 2: Zależność energii kinetycznej od czasu w symulacji dla temperatury początkowej 0 K.




Grafika 3: Wykres chwilowej temperatury od czasu w symulacji dla temperatury początkowej 0 K.



Grafika 4: Wykres ciśnienia od czasu w symulacji dla temperatury początkowej 0 K.

#### $2.2 \quad n{=}8, \; T\_0{=}1000 \; K$


Dla temperatury początkowej 1000 K kryształ rozpada się i argon przyjmuje gazowy stan skupienia. Zmianę widać na wykresie energii układu przedstawionym na Grafice 5, gdzie widać, że potencjał układu jest bliski zera, energia kinetyczna zaś stanowi większość energii mechanicznej.




Grafika 5: Zależność energii mechanicznej, kinetycznej i potencjalnej od czasu w symulacji dla temperatury początkowej 1000 K.

Wykres chwilowej temperatury przedstawiony na wykresie 6 ponownie ma kształt odpowiadający wykresowi energii kinetycznej. Widać, że średnia temperatura układu będzie wyższa, niż poprzednio.

Na wykresie z Grafiki 7 widać, że ciśnienie ulega silnym fluktuacjom. Wynika to z tego, że ciśnienie jest tylko wtedy, gdy cząstki wpadają w obszar potencjału tworzącego "ścianki naczynia", w którym trzymamy nasz wirtualny kryształ.




Grafika 6: Zależność chwilowej temperatury od czasu w symulacji dla temperatury początkowej  $1000~\mathrm{K}.$ 



Grafika 7: Wykres ciśnienia od czasu w symulacji dla temperatury początkowej 0 K.

## 3 Badanie temperatury topnienia kryształu

Drugim etapem prowadzonych badań z użyciem symulacji było określenie temperatury topnienia kryształu argonu. W przeprowadzonych symulacjach próbowano zgadnąć temperaturę topnienia dla kryształów o różnych rozmiarach. Okazuje się, że symulacja nie jest doskonała, bo temperatura ta zależy od ilości atomów w krysztale, co jest sprzeczne z rzeczywistością. Patrząc na wykres przedstawiony na Grafice 8 można zauważyć, że zależność ta jest w przybliżeniu liniowa.



Grafika 8: Wykres zależności temperatury topnienia symulowanego kryształu od rozmiaru kryształu. n oznacza liczbę atomów w krawędzi kryształu.

#### 4 Źródło programu

Program do symulacji kryształu został napisany w języku C++ i wykorzystuje bibliotekę Simple Config File autorstwa Fernando Barber Miralles[1], aby móc wykonywać ładne pliki konfiguracyjne.

#### 4.1 Kod programu

```
1 #include <iostream>
 2 #include <cmath>
 3 #include <vector>
 4 #include <fstream>
 _{5} #include < cstdlib>
 _{6} #include <ctime>
 7 #include "SCF/config_file.h"
 9 //parametry programu
int n, N, S, S out, S xyz;
11 double m, e, R, f, L, a, T0, tau;
const double epsilon = 1; // kJ/mol
const double k = 8.31 e - 3; // kJ/(K*mol)
14
15
16 //parametry symulacji
std::vector<double>r, p, F, Eki;
_{18} double V=0, Ek=0, E;
19 double T, P;
20 double VP=0, VS=0, FP=0, FS=0;
     //zmienne pomocnicze
23 double dr;
double tmp1, tmp2, tmp3;
     void load parameters(const char* param file ) {
26
           std::ifstream param;
27
           param.open(param file );
28
           std:: vector < std:: string > \ ln \ = \ \{"n", \ "m", \ "e", \ "R", \ "f", \ "a", \ "T \ 0", \ "tau", \ "S", \ "tau", \ "
29
               S out", "S xyz"};
           CFG::ReadFile(param, ln, n, m, e, R, f, a, T0, tau, S, S out, S xyz);
30
           param.close();
31
          N = n*n*n;
32
           L = 1.22 * a * n;
           std::cout<<"Zaladowano parametry z pliku "<<param file <<std::endl;
34
35 }
36
      void r init() {
           //inicjalizacja polozen
38
           const std:: vector < double > b0 \{ a, 0, 0 \};
39
            \begin{array}{ll} \textbf{const} & \textbf{std} :: \textbf{vector} < \textbf{double} > & b1 \{ a/2, a*sqrt(3)/2, 0 \}; \end{array} 
40
           const std:: vector <double > b2\{a/2, a*sqrt(3)/6, a*sqrt(2.0/3)\};
42
           for (int i2=0; i2 < n; i2++)
43
           for (int i1=0; i1 < n; i1++)
44
            for (int i0=0; i0 < n; i0++)
45
                for (int j = 0; j < 3; j++) {
```

```
double tmp = (i0 - (n-1)/2) *b0[j] + (i1 - (n-1)/2) *b1[j] + (i2 - (n-1)/2) *b2[j];
47
          r.push_back(tmp);
48
        }
49
50
51
   void p_init() {
52
      //losujemy Ek oraz znak pedu, nastepnie liczymy ped
53
      for (int i = 0; i < 3*N; i + +) {
54
        \frac{double}{double} lambda = (\frac{double}{double}) (std :: rand () \%10000) / 10000;
55
        double E = -0.5 * k * T0 * log(lambda);
56
        int signum = (std :: rand () \%2) \% 2 == 0 ? 1 : -1;
57
        p.push\_back(signum * sqrt(2*m*E));
58
59
      //normujemy ped tak, aby dla calego ukladu wynosił zero
60
     double P[3] = \{0,0,0\};
61
      for (int i = 0; i < N; i + +) {
62
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
63
          P[j] += p[3*i+j];
64
65
66
     P[0]/=N;
67
     P[1]/=N;
68
     P[2]/=N;
69
     for (int i = 0; i < N; i + +) {
70
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
71
          p. at (3*i+j) = P[j];
72
73
     }
74
  }
75
76
   void calc EkandE() {
77
78
      //energia kinetyczna
79
     Ek=0;
80
     for (int i = 0; i < N; i + +) {
81
        for (int j=0; j<3; j++) {
82
          Eki[i] = p[3*i+j]*p[3*i+j];
83
          Ek += Eki[i];
84
        }
85
86
     Ek /= 2*m;
87
      //energia calkowita
89
     E = Ek + V;
90
91 }
92
   void calc VFP() {
93
94
     P = 0;
95
     V = 0;
96
      for (int i = 0; i < 3*N; i + +)
97
       F[i] = 0;
98
99
      for (int i = 0; i < N; i++) {
100
101
```

```
dr = sqrt(r[3*i]*r[3*i] + r[3*i+1]*r[3*i+1] + r[3*i+2]*r[3*i+2]); //odleglosc
               od srodka ukladu odniesienia
              tmp1 = dr < L ? 0 : 0.5 * f * (dr - L) * (dr - L); //potencial od scianek VS
              V += tmp1;
              P += sqrt(F[3*i]*F[3*i] + F[3*i+1]*F[3*i+1] + F[3*i+2]*F[3*i+2]); //
             akumulacja cisnienia. Bedzie ono jeszcze mnozone przez wspolczynnik!
              for (int j = 0; j < i; j + +) {
109
                   \mathrm{dr} \ = \ \mathrm{sqrt} \ ( \ ( \ r \ [3*i] - r \ [3*j] \ ) \ * \ ( \ r \ [3*i] - r \ [3*j] \ ) \ + \ ( \ r \ [3*i+1] - r \ [3*j+1] \ ) \ * \ ( \ r \ [3*i+1] - r \ [3*j+1] \ ) \ * \ ( \ r \ [3*i+1] - r \ [3*j+1] \ ) \ * \ ( \ r \ [3*i+1] - r \ [3*j+1] \ ) \ * \ ( \ r \ [3*i+1] - r \ [3*i+1] - r \ [3*i+1] \ ) \ * \ ( \ r \ [3*i+1] - r \ [3*i+1] \ ) \ * \ ( \ r \ [3*i+1] - r \ [3*i+1] \ ) \ * \ ( \ r \ [3*i+1] - r \ [3*i+1] \ ) \ * \ ( \ r \ [3*i+1] - r \ [3*i+1] \ ) \ * \ ( \ r \ [3*i+1] - r \ [3*i+1] \ ) \ * \ ( \ r \ [3*i+1] - r \ [3*i+1] \ ) \ * \ ( \ r \ [3*i+1] - r \ [3*i+1] \ ) \ * \ ( \ r \ [3*i+1] - r \ [3*i+1] \ ) \ * \ ( \ r \ [3*i+1] - r \ [3*i+1] \ ) \ * \ ( \ r \ [3*i+1] - r \ [3*i+1] \ ) \ * \ ( \ r \ [3*i+1] - r \ [3*i+1] \ ) \ * \ ( \ r \ [3*i+1] - r \ [3*i+1] \ ) \ * \ ( \ r \ [3*i+1] - r \ [3*i+1] \ ) \ * \ ( \ r \ [3*i+1] - r \ [3*i+1] \ ) \ * \ ( \ r \ [3*i+1] - r \ [3*i+1] - r \ [3*i+1] - r \ ] \ * \ ( \ r \ [3*i+1] - r \ 
110
             [3*j+1]) + (r[3*i+2]-r[3*j+2])*(r[3*i+2]-r[3*j+2])); //od teraz dr to odleglosc
               miedzy dwoma atomami!!!
                  tmp1 = R/dr; //rachunek pomocniczy
                  tmp2 = tmp1 * tmp1 * tmp1 * tmp1 * tmp1 * tmp1; //rachunek pomocniczy
112
                  tmp3 = epsilon * (tmp2*tmp2 - 2*tmp2); //potencjal miedzy atomami VP
113
                  V += tmp3;
114
                  for (int k=0; k<3; k++) { //sily van der Waalsa FP
                       tmp3 \, = \, 12 \ * \ epsilon \ * \ (tmp2*tmp2 \, - \, tmp2) \ * \ (r\left[3*i+k\right]-r\left[3*j+k\right]) \ / \ dr \ / \ dr \, ;
             //k-ta skladowa sily pomiedzy i-tym i j-tym atomem
                       F[3*i+k] += tmp3;
                                   F[3*j+k] += -tmp3;
118
                  }
119
              }
         P /= 4*M PI*L*L; //konczenie rachunkow P
124
126
     int main(int argc, const char *argv[]) {
127
128
          //inicjalizacja programu
129
          if (argc!=4) {
130
              std::cout<<"Uzycie:"<<std::endl;
              std::cout<<"argon <parametry> < wyjscie energii> < wyjscie wspolrzednych>"<< std::
             endl:
             return -1;
134
          srand (time (NULL));
          load parameters (argv[1]);
          std::ofstream xyz, out;
138
          xyz.open(argv[3]);
139
          out.open(argv[2]);
140
          std::cout<<"Otworzono plik "<<argv[2]<<" do zapisu danych wyjsciowych programu."
141
            <<std::endl:
          std::cout<<"Otworzono plik "<<argv[3]<<" do zapisu wspolrzednych symulowanych
142
            atomow. "<< std::endl;
          144
          std::cout<<"OK"<<std::endl;
145
146
          //inicjalizacja symulacji
147
          std::cout << "Inicjalizacja symulacji...";
148
          r init();
149
```

```
p init();
150
     F.reserve(3*N);
151
     Eki.reserve(N);
152
     calc VFP();
     calc EkandE();
     //wypisanie poczatkowych polozen
156
     xyz \ll N \ll std :: endl \ll std :: endl;
     for (int i = 0; i < N; i ++) {
158
       xyz \ll "Ar ";
159
        for (int j=0; j<3; j++) {
160
          xyz << r[3*i+j] << "";
161
162
       xyz \ll std :: endl;
163
     }
164
     //zapisanie sytuacji poczatkowej do OUT. txt
165
     out<<0<<"\t\t"<<E<\"\t\t"<<Ex<"\t\t"<<T0<<"\t\t"<<P<<std::endl;
167
     std::cout<<"OK"<<std::endl;
168
169
170
     std::cout << "Rozpoczeto symulacje..."<< std::endl;
172
     //petla symulacji
173
     for(int step=1; step <= S; step++) {
174
        for (int i = 0; i < 3*N; i + +) {
177
          p[i] = p[i] + 0.5*F[i]*tau;
          r[i] = r[i] + p[i]*tau/m;
178
       }
179
       calc VFP();
180
        for (int i = 0; i < 3*N; i + +) {
181
                p[i] = p[i] + 0.5*F[i]*tau;
182
       }
       calc EkandE();
184
       T = 2*Ek/3/N/k;
185
186
187
        if (step\%S out==0) {
188
          189
       endl;
190
        if (step\%S xyz==0) {
191
          xyz << N << std :: endl << std :: endl;
           \  \  \, \text{for} \,\, (\, i\, n\, t \quad i = \! 0\, ; \quad i < \!\! N\, ; \quad i + \!\! + \!\! ) \  \, \{ \,
193
            xyz << ||Ar|| << ||-||;
194
            for (int j = 0; j < 3; j++) {
195
               xyz << r[3*i+j] << "";
196
197
            xyz \ll std :: endl;
          }
199
        }
200
201
     std::cout<<"Obliczenia zakonczone!"<<std::endl;
202
203
     xyz.close();
204
```

## 4.2 Plik konfiguracyjny

Treść przykładowego pliku konfiguracyjnego:

```
\begin{array}{l} n{=}5\\ m{=}40\\ e{=}1\\ R{=}0.38\\ f{=}1e4\\ a{=}0.38\\ T\_0{=}0\\ tau{=}1e{-}3\\ S{=}10000\\ S\_out{=}10\\ S\_xyz{=}100 \end{array}
```

## Literatura

[1] F. B. Miralles biblioteka "Simple Config File" https://github.com/fbarberm/SimpleConfigFile