Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Институт Информационных Технологий и Управления Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Отчёт по расчётной работе № 2 по предмету «Системное программное обеспечение»

МЕЖПРОЦЕССНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОС WINDOWS

Оглавление

Постановка задачи	;
Введение	4
Анонимные каналы	7
Именованные каналы	14
Почтовые ящики	23
Shared memory	3
Сокеты	37
Порты завершения	49
Сигналы	62
Заключение	65
Список литературы	67

Постановка задачи

В рамках данной работы необходимо ознакомиться с основными механизмами межпроцессное взаимодействие в ОС Windows

- 1. Анонимные каналы;
- Именованные каналы (локальная/сетевая реализация);
- 3. Почтовые ящики;
- 4. Shared memory;
- 5. Сокеты;
- 6. Порты завершения;
- 7. Сигналы.

В процессе изучения предполагается разработать простой (консольный) мгновенный обмен сообщениями.

Полные исходные коды сделать доступными по адресу https://github.com/SemenMartynov/SPbPU_SystemProgramming.

Введение

Для тестирования сетевых реализаций используются два виртуальные машины (Win7) под управлением гипервизора VirtualBox. Сетевое подключение осуществляется в режиме bridge. Топология представлена на рисунке 1. Разницы между виртуальной и физической средой быть не должно.




Рис. 1: Топология сети.

Все результаты, представленные в данном отчёте получены с использованием Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 64-bit (build 7601). Для разработки использовалась Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows Desktops (Version 12.0.30723.00 Update 3). В качестве отладчика использовался Microsoft WinDbg (release 6.3.9600.16384).

Для логирования использовался код, приведённый в листинге 1. Этот файл подключается в первых строках каждого проекта. Он создаёт файл, с именем идентичным исполняемой программе, и записывает туда все события.

Листинг 1: Логер, используемый во всех проектах (src/InterProcessCommunication/AnonymousPipeServer/logger.h)

```
1 #pragma once
 3 #include <stdio.h>
 4 #include <stdlib.h>
 5 #include <tchar.h>
 6 #include <stdarg.h>
 7 #include <time.h>
 8
9 // log
10 FILE* logfile;
11
12 void initlog(const _TCHAR* prog);
13 void closelog();
14 void writelog(_TCHAR* format, ...);
15
16 void initlog(const _TCHAR* prog) {
17
    _TCHAR logname [255];
18
    wcscpy_s(logname, prog);
19
    // replace extension
20
    _TCHAR* extension;
21
    extension = wcsstr(logname, _T(".exe"));
22
    wcsncpy_s(extension, 5, _T(".log"), 4);
    // Try to open log file for append
23
24
    if (_wfopen_s(&logfile, logname, _T("a+"))) {
25
       _wperror(_T("The following error occurred"));
26
       _tprintf(_T("Can't open log file %s\n"), logname);
27
       exit(-1);
28
29
     writelog(_T("%s is starting."), prog);
30 }
31 void closelog() {
32
    writelog(_T("Shutting down.\n"));
33
     fclose(logfile);
34 }
35 void writelog(_TCHAR* format, ...) {
36
    _TCHAR buf [255];
37
    va_list ap;
38
    struct tm newtime;
39
    __time64_t long_time;
    // Get time as 64-bit integer.
40
41
    _time64(&long_time);
    // Convert to local time.
```

```
43
    _localtime64_s(&newtime, &long_time);
    // Convert to normal representation.
44
45
    swprintf_s(buf, _T("[%d/%d/%d %d:%d:%d]"), newtime.tm_mday,
      newtime.tm_mon + 1, newtime.tm_year + 1900, newtime.tm_hour,
46
47
      newtime.tm_min, newtime.tm_sec);
48
     // Write date and time
49
    fwprintf(logfile, _T("%s"), buf);
50
    // Write all params
51
    va_start(ap, format);
52
    _vsnwprintf_s(buf, sizeof(buf) - 1, format, ap);
    fwprintf(logfile, _T("%s"), buf);
53
54
    va_end(ap);
55
    // New sting
56
    fwprintf(logfile, _T("\n"));
57 }
```

В данном файле содержатся следующие методы:

- initlog принимает в качестве параметра имя приложения, заменяет ехе на log и создаёт лог-файл;
- closelog обеспечивает корректное завершение работы, освобождая дескриптор файла;
- writelog функция получает форматированную строку и набор параметров, из которых формируется строка лога по аналогии с библиотечной функцией printf. Интересным моментом является тот факт, что строка дописывает текущее время, что упрощает анализ параллельных программ.

Часть кода и лог-файлов приведена в листингах по ходу работы, однако более полная версия находится в папках src/InterProcessCommunication и logs/InterProcessCommunication.

Анонимные каналы

Анонимные каналы (anonymous channels) Windows обеспечивают однонаправленное (полудуплексное) посимвольное межпроцессное взаимодействие. Каждый канал имеет два дескриптора: дескриптор чтения (read handle) и дескриптор записи (write handle). Функция, с помощью которой создаются анонимные каналы, имеет следующий прототип [1, 2]:

BOOL CreatePipe(PHANDLE phRead, PHANDLE phWrite,

LPSECURITY_ATTRIBUTES lpsa, DWORD cbPipe)

Дескрипторы каналов часто бывают наследуемыми; причины этого станут понятными из приведенного ниже примера. Значение параметра cbPipe, указывающее размер канала в байтах, носит рекомендательный характер, причем значению 0 соответствует размер канала по умолчанию.

Чтобы канал можно было использовать для IPC, должен существовать еще один процесс, и для этого процесса требуется один из дескрипторов канала. Предположим, например, что родительскому процессу, вызвавшему функцию CreatePipe, необходимо вывести данные, которые нужны дочернему процессу. Тогда возникает вопрос о том, как передать дочернему процессу дескриптор чтения (phRead). Родительский процесс осуществляет это, устанавливая дескриптор стандартного ввода в структуре STARTUPINFO для дочерней процедуры равным *phRead.

Чтение с использованием дескриптора чтения канала блокируется, если канал пуст. В противном случае в процессе чтения будет воспринято столько байтов, сколько имеется в канале, вплоть до количества, указанного при вызове функции ReadFile. Операция записи в заполненный канал, которая выполняется с использованием буфера в памяти, также будет блокирована.

Наконец, анонимные каналы обеспечивают только однонаправленное взаимодействие. Для двухстороннего взаимодействия необходимы два канала.

В листинге 2 и 3 демонстрируются серверный и клиентский модуль программы, в которой используется передача дескрипторов через наследование. Анонимный канал является по-

лудуплексным, поэтому для организации эхо-сервера было необходимо создавать 2 канала (для передачи от клиента к серверу и в обратном направлении). При этом ненужные дескрипторы каналов закрываются только на стороне сервера (т.к. клиент наследует 4 дескриптора, а явно передаются только 2). Дескрипторы каналов связываются со стандартным вводом и выводом клиентского процесса. Для вывода информации клиенту остаётся только поток ошибок[1].

Листинг 2: Сервер анонимных каналов

(src/InterProcessCommunication/AnonymousPipeServer/main.cpp)

```
1 #include <windows.h>
  2 #include <stdio.h>
  3 #include <tchar.h>
  4 #include "logger.h"
  6 //размер буфера для сообщений
  7 #define BUF_SIZE 100
  8
  9 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
10
             //Init log
11
             initlog(argv[0]);
12
13
            //буфер приема/передачи
14
            _TCHAR buf[BUF_SIZE];
15
             //число прочитанных/переданных байт
16
            DWORD readbytes, writebytes;
17
18
             //дескрипторы канала для передачи от сервера клиенту
19
             HANDLE hReadPipeFromServToClient, hWritePipeFromServToClient;
20
             //дескрипторы канала для передачи от клиента серверу
21
             HANDLE hReadPipeFromClientToServ, hWritePipeFromClientToServ;
22
23
             //чтобы сделать дескрипторы наследуемыми
             SECURITY_ATTRIBUTES PipeSA = { sizeof(SECURITY_ATTRIBUTES), NULL, TRUE };
24
25
             //создаем канал для передачи от сервера клиенту, сразу делаем дескрипторы
                      наследуемыми
             \  \  \text{if (CreatePipe(\&hReadPipeFromServToClient, \&hWritePipeFromServToClient, \&hWritePipeFromServT
26
                      PipeSA, 0) == 0) {
27
                   double errorcode = GetLastError();
28
                   writelog(_T("Can't create anonymous pipe from server to client, GLE=%d."
                            ), errorcode);
29
                   _tprintf(_T("Can't create anonymous pipe from server to client, GLE=%d."
                            ), errorcode);
30
                   closelog();
31
                   exit(1);
```

```
32
    }
33
    writelog(_T("Anonymous pipe from server to client created"));
34
    _tprintf(_T("Anonymous pipe from server to client created\n"));
35
36
    //создаем канал для передачи от клиента серверу, сразу делаем дескрипторы
        наследуемыми
37
    if (CreatePipe(&hReadPipeFromClientToServ, &hWritePipeFromClientToServ, &
        PipeSA, 0) == 0) {
38
      double errorcode = GetLastError();
39
      writelog(_T("Can't create anonymous pipe from client to server, GLE=%d."
          ), errorcode);
40
       _tprintf(_T("Can't create anonymous pipe from client to server, GLE=%d."
          ), errorcode);
41
      closelog();
42
      exit(2);
43
    }
44
    writelog(_T("Anonymous pipe from client to server created"));
45
    _tprintf(_T("Anonymous pipe from client to server created\n"));
46
47
    PROCESS_INFORMATION processInfo_Client; // информация о процессе-клиенте
48
    //структура, которая описывает внешний вид основного окна и содержит
49
    // дескрипторы стандартных устройств нового процесса
50
    STARTUPINFO startupInfo_Client;
51
52
    //процесс-клиент будет иметь те же параметры запуска, что и сервер,
53
    // за исключением дескрипторов ввода, вывода и ошибок
54
    GetStartupInfo(&startupInfo_Client);
55
    //устанавливаем поток ввода
56
    startupInfo_Client.hStdInput = hReadPipeFromServToClient;
57
    //установим поток вывода
58
    startupInfo_Client.hStdOutput = hWritePipeFromClientToServ;
59
    //установим поток ошибок
60
    startupInfo_Client.hStdError = GetStdHandle(STD_ERROR_HANDLE);
61
    //устанавливаем наследование
62
    startupInfo_Client.dwFlags = STARTF_USESTDHANDLES;
63
    //создаем процесс клиента
64
    if (!CreateProcess(_T("AnonymousPipeClient.exe"), // имя исполняемого моду
        ля
65
      NULL, //командная строка
66
      NULL, //атрибуты безопасности процесса
67
      NULL, //атрибуты безопасности потока
68
      TRUE, //флаг наследования описателя
69
      CREATE_NEW_CONSOLE, //флаги создания
70
      NULL, //новый блок окружения
71
      NULL, //имя текущей директории
```

```
72
       &startupInfo_Client, // STARTUPINFO
 73
       &processInfo_Client)) { //PROCESS_INFORMATION
74
       writelog(_T("Can't create process, GLE=%d."), GetLastError());
75
        _wperror(_T("Create process"));
76
       closelog();
 77
       exit(3);
78
     }
79
     writelog(_T("New process created"));
80
     _tprintf(_T("New process created\n"));
81
82
     //закрываем дескрипторы созданного процесса и его потока
83
     CloseHandle(processInfo_Client.hThread);
84
     CloseHandle(processInfo_Client.hProcess);
85
     //закрываем ненужные дескрипторы каналов, которые не использует сервер
     CloseHandle(hReadPipeFromServToClient);
86
87
     CloseHandle(hWritePipeFromClientToServ);
88
89
     // Начинаем взаимодействие с клиентом через анонимный канал
     for (int i = 0; i < 10; i++) {
90
91
       //читаем данные из канала от клиента
92
       if (!ReadFile(hReadPipeFromClientToServ, buf, sizeof(buf), &readbytes,
           NULL)) {
93
          double errorcode = GetLastError();
94
          writelog(_T("Impossible to use readfile, GLE=%d."), errorcode);
95
          _tprintf(_T("Impossible to use readfile, GLE=%d."), errorcode);
96
          closelog();
97
          exit(4);
98
       }
99
        _tprintf(_T("Get from client: \"%s\"\n"), buf);
100
       writelog(_T("Get from client: \"%s\""), buf);
101
       //пишем данные в канал клиенту
102
       if (!WriteFile(hWritePipeFromServToClient, buf, readbytes, &writebytes,
           NULL)) {
103
          double errorcode = GetLastError();
104
          writelog(_T("Impossible to use writefile, GLE=%d."), errorcode);
105
          _tprintf(_T("Impossible to use writefile, GLE=%d."), errorcode);
106
          closelog();
107
          exit(5);
108
       }
109
     }
110
     //закрываем HANDLE каналов
111
     CloseHandle(hReadPipeFromClientToServ);
112
     CloseHandle(hWritePipeFromServToClient);
113
114
     closelog();
```

```
115 exit(0);
116 }
```

Клиент передаёт сообщение, например, вида: «message num 1», ждёт 1 секунду, и пытается прочитать его от сервера. Сервер, получив сообщение от клиента, передаёт его обратно. Процессы завершаются после передачи 10 сообщений.

Листинг 3: Клиент анонимных каналов (src/InterProcessCommunication/AnonymousPipeClient/main.cpp)

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <Windows.h>
3 #include "logger.h"
4
5 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
6
    //Init log
7
    initlog(argv[0]);
8
9
    _TCHAR strtosend[100]; //строка для передачи
10
    _TCHAR getbuf[100]; //буфер приема
11
    //число переданных и принятых байт
12
    DWORD bytessended, bytesreaded;
13
14
    // Начинаем взаимодействие с сервером через анонимный канал
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
15
16
      //формирование строки для передачи
17
      bytessended = swprintf_s(strtosend, _T("Message num %d"), i + 1);
      strtosend[bytessended++] = _T('\0');
18
19
20
      writelog(_T("Client sended: \"%s\""), strtosend);
21
      fwprintf(stderr, _T("Client sended: \"%s\"\n"), strtosend);
22
23
      //передача данных
24
       if (!WriteFile(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), strtosend, bytessended *
           sizeof(wchar_t), &bytesreaded, NULL)) {
25
         double errorcode = GetLastError();
         writelog(_T("Error with writeFile, GLE=%d."), errorcode);
26
         fwprintf(stderr, _T("Error with writeFile, GLE=%d."), errorcode);
27
28
         closelog();
29
        exit(1);
30
      }
31
      Sleep(1000);
32
      //прием ответа от сервера
33
      if (!ReadFile(GetStdHandle(STD_INPUT_HANDLE), getbuf, 100, &bytesreaded,
           NULL)) {
```

```
double errorcode = GetLastError();
34
35
         writelog(_T("Error with readFile, GLE=%d."), errorcode);
36
         fwprintf(stderr, _T("Error with readFile, GLE=%d."), errorcode);
37
         closelog();
38
         exit(2);
39
       writelog(_T("Get msg from server: \"%s\""), getbuf);
40
       fwprintf(stderr, _T("Get msg from server: \"%s\"\n"), getbuf);
41
42
    }
43
    Sleep(10000);
44
    closelog();
45
    return 0;
46 }
```




Рис. 2: Работа с анонимными каналами.

Результаты работы показаны на рисунке 2. Листинг 4 и листинг 5 содержат протоколы работы сервера и клиента.

Листинг 4: Протокол работы серверного модуля программы работы с анонимными каналами

```
1 [14/2/2015 3:46:36] AnonymousPipeServer.exe is starting.
2 [14/2/2015 3:46:36] Anonymous pipe from server to client created
3 [14/2/2015 3:46:36] Anonymous pipe from client to server created
4 [14/2/2015 3:46:36] New process created
5 [14/2/2015 3:46:36] Get from client: "Message num 1"
6 [14/2/2015 3:46:37] Get from client: "Message num 2"
7 [14/2/2015 3:46:38] Get from client: "Message num 3"
8 [14/2/2015 3:46:39] Get from client: "Message num 4"
9 [14/2/2015 3:46:40] Get from client: "Message num 5"
10 [14/2/2015 3:46:41] Get from client: "Message num 6"
11 [14/2/2015 3:46:42] Get from client: "Message num 7"
12 [14/2/2015 3:46:43] Get from client: "Message num 8"
13 [14/2/2015 3:46:45] Get from client: "Message num 9"
14 [14/2/2015 3:46:45] Get from client: "Message num 9"
15 [14/2/2015 3:46:45] Shutting down.
```

Листинг 5: Протокол работы клиентского модуля программы работы с анонимными каналами

```
1 \mid [14/2/2015 \ 3:46:36] AnonymousPipeClient.exe is starting.
2 [14/2/2015 3:46:36] Client sended: "Message num 1"
3 [14/2/2015 3:46:37] Get msg from server: "Message num 1"
4 [14/2/2015 3:46:37] Client sended: "Message num 2"
5|[14/2/2015 \ 3:46:38] Get msg from server: "Message num 2"
6 \mid [14/2/2015 \ 3:46:38] Client sended: "Message num 3"
  [14/2/2015 3:46:39] Get msg from server: "Message num 3"
8 [14/2/2015 3:46:39] Client sended: "Message num 4"
9 [14/2/2015 3:46:40] Get msg from server: "Message num 4"
10 [14/2/2015 3:46:40] Client sended: "Message num 5"
11 [14/2/2015 3:46:41] Get msg from server: "Message num 5"
12 [14/2/2015 3:46:41] Client sended: "Message num 6"
13 [14/2/2015 3:46:42] Get msg from server: "Message num 6"
14 [14/2/2015 3:46:42] Client sended: "Message num 7"
15 \ [14/2/2015 \ 3:46:43] Get msg from server: "Message num 7"
16 [14/2/2015 3:46:43] Client sended: "Message num 8"
17 [14/2/2015 3:46:44] Get msg from server: "Message num 8"
18 [14/2/2015 3:46:44] Client sended: "Message num 9"
19 [14/2/2015 3:46:45] Get msg from server: "Message num 9"
20 [14/2/2015 3:46:45] Client sended: "Message num 10"
21 [14/2/2015 3:46:46] Get msg from server: "Message num 10"
22 [14/2/2015 \ 3:46:56] Shutting down.
```

Именованные каналы

Именованные каналы (named pipes) предлагают ряд возможностей, которые делают их полезными в качестве универсального механизма реализации приложений на основе IPC, включая приложения, требующие сетевого доступа к файлам, и клиент-серверные системы, хотя для реализации простых вариантов IPC, ориентированных на байтовые потоки, как в предыдущем примере, в котором взаимодействие процессов ограничивается рамками одной системы, анонимных каналов вам будет вполне достаточно. К числу упомянутых возможностей (часть которых обеспечивается дополнительно) относятся следующие[2]:

- Именованные каналы ориентированы на обмен сообщениями, поэтому процесс, выполняющий чтение, может считывать сообщения переменной длины именно в том виде, в каком они были посланы процессом, выполняющим запись.
- Именованные каналы являются двунаправленными, что позволяет осуществлять обмен сообщениями между двумя процессами посредством единственного канала.
- Допускается существование нескольких независимых экземпляров канала, имеющих одинаковые имена. Например, с единственной серверной системой могут связываться одновременно несколько клиентов, использующих каналы с одним и тем же именем. Каждый клиент может иметь собственный экземпляр именованного канала, и сервер может использовать этот же канал для отправки ответа клиенту.
- Каждая из систем, подключенных к сети, может обратиться к каналу, используя его имя. Взаимодействие посредством именованного канала осуществляется одинаковым образом для процессов, выполняющихся как на одной и той же, так и на разных машинах.
- Имеется несколько вспомогательных и связных функций, упрощающих обслуживание взаимодействия "запрос/ответ" и клиент-серверных соединений.

Как правило, именованные каналы являются более предпочтительными по сравнению с анонимными, хотя существуют ситуации, когда анонимные каналы оказываются исключительно полезными. Во всех случаях, когда требуется, чтобы канал связи был двунаправленным, ориентированным на обмен сообщениями или доступным для нескольких клиентских процессов, следует применять именованные каналы.

Реализация работы с именованными каналами представлена в листинге 8 (серверный модуль) и 9 (клиентский модуль). Сервер, как и ранее, создает все необходимые ресурсы и переходит в состояние ожидания соединений. Именованный канал создается для чтения и записи. Передача происходит сообщениями, функции передачи и приема блокируются до их окончания.

Листинг 6: Сервер именованного каналов

(src/InterProcessCommunication/NamedPipeServer/main.cpp)

```
1 #include <windows.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <comio.h>
4 #include <tchar.h>
5 #include <strsafe.h>
6 #include "logger.h"
8 #define BUFSIZE 512
10 DWORD WINAPI InstanceThread(LPVOID);
11
12 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
13
    //Init log
    initlog(argv[0]);
14
15
    _tprintf(_T("Server is started.\n\n"));
16
17
            fConnected = FALSE; // Флаг наличия подключенных клиентов
18
    DWORD dwThreadId = 0; // Номер обслуживающего потока
19
    HANDLE hPipe = INVALID_HANDLE_VALUE; // Идентификатор канала
20
    HANDLE hThread = NULL; // Идентификатор обслуживающего потока
    LPTSTR lpszPipename = _T("\\\.\\pipe\\$$MyPipe$$"); // Имя создаваемого \kappa
21
        анала
22
23
    // Цикл ожидает клиентов и создаёт для них потоки обработки
24
    for (;;) {
25
      writelog(_T("Try to create named pipe on %s"), lpszPipename);
26
      _tprintf(_T("Try to create named pipe on %s\n"), lpszPipename);
27
28
      // Создаем канал:
29
      if ((hPipe = CreateNamedPipe(
30
        lpszPipename, // имя канала,
31
        PIPE_ACCESS_DUPLEX, // режим отрытия канала - двунаправленный,
```

```
32
         PIPE_TYPE_MESSAGE | // данные записываются в канал в виде потока сообщ
            ений.
33
         PIPE_READMODE_MESSAGE | // данные считываются в виде потока сообщений,
34
         PIPE_WAIT, // функции передачи и приема блокируются до их окончания,
35
         PIPE_UNLIMITED_INSTANCES, // максимальное число экземпляров каналов не
             ограничено,
36
         BUFSIZE, //размеры выходного и входного буферов канала,
37
         BUFSIZE,
38
         5000, // 5 секунд - длительность для функции WaitNamedPipe,
39
         NULL))// дескриптор безопасности по умолчанию.
         == INVALID_HANDLE_VALUE) {
40
         double errorcode = GetLastError():
41
42
         writelog(_T("CreateNamedPipe failed, GLE=%d."), errorcode);
43
         _tprintf(_T("CreateNamedPipe failed, GLE=%d.\n"), errorcode);
44
         closelog();
45
         exit(1);
46
       }
47
       writelog(_T("Named pipe created successfully!"));
48
       _tprintf(_T("Named pipe created successfully!\n"));
49
50
       // Ожидаем соединения со стороны клиента
       writelog(_T("Waiting for connect..."));
51
52
       _tprintf(_T("Waiting for connect...\n"));
53
       fConnected = ConnectNamedPipe(hPipe, NULL) ?
54
       TRUE :
55
          (GetLastError() == ERROR_PIPE_CONNECTED);
56
57
       // Если произошло соединение
58
       if (fConnected) {
         writelog(_T("Client connected!"));
59
60
         writelog(_T("Creating a processing thread..."));
61
         _tprintf(_T("Client connected!\nCreating a processing thread...\n"));
62
63
         // Создаём поток для обслуживания клиента
64
         hThread = CreateThread(
65
           NULL.
                               // дескриптор защиты
66
           0,
                               // начальный размер стека
67
           InstanceThread,
                               // функция потока
68
           (LPVOID) hPipe,
                               // параметр потока
                               // опции создания
69
           0,
70
           &dwThreadId);
                               // номер потока
71
72
         // Если поток создать не удалось - сообщаем об ошибке
73
         if (hThread == NULL) {
74
           double errorcode = GetLastError();
```

```
75
            writelog(_T("CreateThread failed, GLE=%d."), errorcode);
 76
            _tprintf(_T("CreateThread failed, GLE=%d.\n"), errorcode);
77
            closelog();
78
            exit(1);
79
         }
80
         else CloseHandle(hThread);
81
       }
82
       else {
83
          // Если клиенту не удалось подключиться, закрываем канал
84
          CloseHandle(hPipe);
85
          writelog(_T("There are not connecrtion reqests."));
86
          _tprintf(_T("There are not connecrtion reqests.\n"));
87
       }
88
     }
89
90
     closelog();
91
     exit(0);
92 }
93
94 DWORD WINAPI InstanceThread(LPVOID lpvParam) {
95
     writelog(_T("Thread %d started!"), GetCurrentThreadId());
     _tprintf(_T("Thread %d started!\n"), GetCurrentThreadId());
96
97
     HANDLE hPipe = (HANDLE)lpvParam; // Идентификатор канала
     // Буфер для хранения полученного и передаваемого сообщения
98
99
     _TCHAR* chBuf = (_TCHAR*)HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, BUFSIZE * sizeof(
         _TCHAR));
100
     DWORD readbytes, writebytes; // Число байт прочитанных и переданных
101
102
     while (1) {
103
       // Получаем очередную команду через канал Ріре
104
       if (ReadFile(hPipe, chBuf, BUFSIZE*sizeof(_TCHAR), &readbytes, NULL)) {
105
          // Посылаем эту команду обратно клиентскому приложению
106
          if (!WriteFile(hPipe, chBuf, (lstrlen(chBuf) + 1)*sizeof(_TCHAR), &
             writebytes, NULL))
107
            break;
108
          // Выводим принятую команду на консоль
109
          writelog(_T("Thread %d: Get client msg: %s"), GetCurrentThreadId(),
             chBuf);
110
          _tprintf(TEXT("Get client msg: %s\n"), chBuf);
111
          // Если пришла команда "exit", завершаем работу приложения
112
          if (!_tcsncmp(chBuf, L"exit", 4))
113
           break;
114
       } else {
115
          double errorcode = GetLastError();
```

```
116
         writelog(_T("Thread %d: GReadFile: Error %ld"), GetCurrentThreadId(),
             errorcode);
117
          _tprintf(TEXT("ReadFile: Error %ld\n"), errorcode);
118
119
          break;
120
       }
121
     }
122
123
     // Освобождение ресурсов
124
     FlushFileBuffers(hPipe);
125
     DisconnectNamedPipe(hPipe);
126
     CloseHandle(hPipe);
127
     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, chBuf);
128
129
     writelog(_T("Thread %d: InstanceThread exitting."), GetCurrentThreadId());
130
     _tprintf(TEXT("InstanceThread exitting.\n"));
131
     return 0;
132 }
```

Клиент после соединения с сервером начинает чтение сообщений с консоли, пока не встретит слово «exit». По данному слову и клиент и сервер завершают свою работу.

Для данной программы были внесены изменения в логер. Теперь каждый клиентский процесс создаёт свой отдельный файл с протоколом.

Листинг 7: Клиент именованного каналов (src/InterProcessCommunication/NamedPipeClient/main.cpp)

```
1 #include <windows.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <comio.h>
4 #include <tchar.h>
5 #include <strsafe.h>
6 #include "logger.h"
8 #define BUFSIZE 512
10 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
11
    //Init log
12
    initlog(argv[0]);
13
    _tprintf(_T("Client is started!\n\n"));
14
15
    HANDLE hPipe = INVALID_HANDLE_VALUE; // Идентификатор канала
```

```
16
    LPTSTR lpszPipename = _T("\\\.\\pipe\\$$MyPipe$$"); // Имя создаваемого κ
        анала Ріре
17
    _TCHAR chBuf[BUFSIZE]; // Буфер для передачи данных через канал
    DWORD readbytes, writebytes; // Число байт прочитанных и переданных
18
19
20
    writelog(_T("Try to use WaitNamedPipe..."));
21
     _tprintf(_T("Try to use WaitNamedPipe...\n"));
22
    // Пытаемся открыть именованный канал, если надо - ожидаем его освобождени
        я
23
    while (1) {
24
       // Создаем канал с процессом-сервером:
25
      hPipe = CreateFile(
26
         lpszPipename, // имя канала,
27
         GENERIC_READ // текущий клиент имеет доступ на чтение,
28
         | GENERIC_WRITE, // текущий клиент имеет доступ на запись,
29
         O, // mun docmyna,
30
         NULL, // атрибуты защиты,
31
         OPEN_EXISTING, // открывается существующий файл,
32
         О, // атрибуты и флаги для файла,
33
         NULL); // доступа к файлу шаблона.
34
35
       // Продолжаем работу, если канал создать удалось
36
       if (hPipe != INVALID_HANDLE_VALUE)
37
        break;
38
39
       // Выход, если ошибка связана не с занятым каналом.
40
       double errorcode = GetLastError();
41
       if (errorcode != ERROR_PIPE_BUSY) {
42
         writelog(_T("Could not open pipe. GLE=%d\n"), errorcode);
43
         _tprintf(_T("Could not open pipe. GLE=%d\n"), errorcode);
44
         closelog();
45
         exit(1);
      }
46
47
48
       // Если все каналы заняты, ждём 20 секунд
49
       if (!WaitNamedPipe(lpszPipename, 20000)) {
50
         writelog(_T("Could not open pipe: 20 second wait timed out."));
51
         _tprintf(_T("Could not open pipe: 20 second wait timed out."));
52
         closelog();
53
         exit(2);
54
      }
55
    }
56
57
    // Выводим сообщение о создании канала
58
    writelog(_T("Successfully connected!"));
```

```
59
     _tprintf(_T("Successfully connected!\n\nInput message...\n"));
60
     // Цикл обмена данными с серверным процессом
61
     while (1) {
62
       // Выводим приглашение для ввода команды
63
       _tprintf(_T("cmd>"));
64
       // Вводим текстовую строку
65
       _fgetts(chBuf, BUFSIZE, stdin);
66
       // Заносим строку в протокол
67
       writelog(_T("Client sended: %s"), chBuf);
       // Передаем введенную строку серверному процессу в качестве команды
68
       if (!WriteFile(hPipe, chBuf, (lstrlen(chBuf) + 1)*sizeof(TCHAR), &
69
          writebytes, NULL)) {
70
         writelog(_T("connection refused\n"));
71
         _tprintf(_T("connection refused\n"));
72
         break;
73
       }
74
       // Получаем эту же команду обратно от сервера
75
       if (ReadFile(hPipe, chBuf, BUFSIZE*sizeof(TCHAR), &readbytes, NULL)) {
76
         writelog(_T("Received from server: %s"), chBuf);
77
         _tprintf(_T("Received from server: %s\n"), chBuf);
78
       } else {
79
         // Если произошла ошибка, выводим ее код и завершаем работу приложения
80
         double errorcode = GetLastError();
         writelog(_T("ReadFile: Error %ld\n"), errorcode);
81
         _tprintf(_T("ReadFile: Error %ld\n"), errorcode);
82
83
         _getch();
84
         break;
85
       }
86
       // В ответ на команду "exit" завершаем цикл обмена данными с серверным п
          роцессом
       if (!_tcsncmp(chBuf, L"exit", 4)) {
87
88
         writelog(_T("Processing exit code"));
89
         break;
90
       }
91
    }
     // Закрываем идентификатор канала
92
93
     CloseHandle(hPipe);
94
     closelog();
95
     return 0;
96 }
```

Результат работы программы показан на рисунке 3. Запущен один сервер и три клиента, с которыми этот сервер взаимодействует.




Рис. 3: Работа нескольких клиентов с одним сервером по именованному каналу.

Программа Process Explorer известного разработчика Марка Русиновича позволяет отследить, кто использует именованные каналы. На рисунке 4 видно, что клиентский модуль использует канал МуРіре.

Помимо локального обмена, именованные каналы могут использоваться и для сетевого взаимодействия. Это требует не большой доработки клиента в части указания пути к каналу и изменения настроек безопасности: клиент обращается к именованному каналу указывая имя серверного хоста или его IP адрес[1]. Работа сетевой версии программы показана на рисунке 5.





Рис. 4: Отслеживания обращений к локальным (не сетевым) именованным каналам



Puc. 5: Отслеживания обращений к сетевым именованным каналам в Process Explorer

Почтовые ящики

Как и именованные каналы, почтовые ящики (mailslots) Windows снабжаются именами, которые могут быть использованы для обеспечения взаимодействия между независимыми каналами[2]. Почтовые ящики представляют собой широковещательный механизм, и ведут себя иначе по сравнению с именованными каналами, что делает их весьма полезными в ряде ограниченных ситуаций, которые, тем не менее, представляют большой интерес. Из наиболее важных свойств почтовых ящиков можно отметить следующие:

- Почтовые ящики являются однонаправленными.
- С одним почтовым ящиком могут быть связаны несколько записывающих программ (writers) и несколько считывающих программ (readers), но они часто связаны между собой отношениями "один ко многим"в той или иной форме.
- Записывающей программе (клиенту) не известно достоверно, все ли, только некоторые или какая-то одна из программ считывания (сервер) получили сообщение.
- Почтовые ящики могут находиться в любом месте сети.
- Размер сообщений ограничен.

Использование почтовых ящиков требует выполнения следующих операций:

- Каждый сервер создает дескриптор почтового ящика с помощью функции CreateMailSlot.
- После этого сервер ожидает получения почтового сообщения, используя функцию ReadFile.
- Клиент, обладающий только правами записи, должен открыть почтовый ящик, вызвав функцию CreateFile, и записать сообщения, используя функцию WriteFile. В случае отсутствия ожидающих программ считывания попытка открытия почтового ящика завершится ошибкой (наподобие "имя не найдено").

Сообщение клиента может быть прочитано всеми серверами; все серверы получают одно и то же сообщение.

Листинг 8 и 9 демонстрируют реализацию приложения, иллюстрирующую обмен информацией почтовыми слотами. В процессе экспериментов было протестировано локальное, сетевое взаимодействие[1]. Для широковещательной передач сообщений, адрес заменялся символом звездочки (*).

Листинг 8: Реализация серверной части почтового ящика (src/InterProcessCommunication/MailslotServer/main.cpp)

```
1 #include <windows.h>
 2 #include <stdio.h>
 3| #include "logger.h"
 5 LPTSTR SlotName = TEXT("\\\.\\mailslot\\sample_mailslot");
 6
 7 BOOL WriteSlot(HANDLE hSlot, LPTSTR lpszMessage)
 8 {
 9
    BOOL fResult;
10
    DWORD cbWritten;
11
12
     writelog(_T("Text to send: %s"), lpszMessage);
13
     _tprintf(_T("Text to send: %s\n"), lpszMessage);
14
15
    fResult = WriteFile(hSlot,
16
       lpszMessage,
17
       (DWORD)(lstrlen(lpszMessage) + 1)*sizeof(TCHAR),
18
       &cbWritten,
19
       (LPOVERLAPPED) NULL);
20
21
    if (!fResult) {
22
       double errorcode = GetLastError();
       writelog(_T("WriteFile failed, GLE=%d."), errorcode);
23
       _tprintf(_T("WriteFile failed, GLE=%d."), errorcode);
24
25
       return FALSE;
26
    }
27
    writelog(_T("Slot written to successfully"));
28
     _tprintf(_T("Slot written to successfully\n"));
29
30
    return TRUE;
31 }
32
33 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
34
     //Init log
35
     initlog(argv[0]);
36
37
    HANDLE hFile;
```

```
38
39
    hFile = CreateFile(SlotName,
40
       GENERIC_WRITE,
41
       FILE_SHARE_READ,
42
       (LPSECURITY_ATTRIBUTES) NULL,
43
       OPEN_EXISTING,
44
       FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
45
       (HANDLE) NULL);
46
47
    if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) {
48
       double errorcode = GetLastError();
       writelog(_T("CreateFile failed, GLE=%d."), errorcode);
49
50
       _tprintf(_T("CreateFile failed, GLE=%d."), errorcode);
51
       closelog();
52
       exit(1);
53
    }
54
    writelog(_T("Mailslot created"));
55
    _tprintf(_T("Mailslot created"));
56
57
    //for (int i = 0; i != 100; ++i) {
58
       WriteSlot(hFile, _T("Message one for mailslot."));
       WriteSlot(hFile, _T("Message two for mailslot."));
59
60
       Sleep(5000);
       WriteSlot(hFile, _T("Message three for mailslot."));
61
62
    //}
63
    CloseHandle(hFile);
64
65
    closelog();
66
    exit(0);
67 }
```

Листинг 9: Реализация клиентской части почтового ящика (src/InterProcessCommunication/MailslotClient/main.cpp)

```
#include <windows.h>
#include <tchar.h>
#include <stdio.h>
#include <strsafe.h>
#include <conio.h>
#include "logger.h"

##include "logger.h"

##inclu
```

```
10
11 BOOL ReadSlot()
12 {
13
    DWORD cbMessage, cMessage, cbRead;
14
    BOOL fResult;
15
    LPTSTR lpszBuffer;
16
    TCHAR achID[80];
17
    DWORD cAllMessages;
18
    HANDLE hEvent;
19
    OVERLAPPED ov;
20
21
    cbMessage = cMessage = cbRead = 0;
22
23
    hEvent = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, _T("ExampleSlot"));
24
    if (NULL == hEvent)
25
      return FALSE;
26
    ov.Offset = 0;
27
    ov.OffsetHigh = 0;
28
    ov.hEvent = hEvent;
29
30
    fResult = GetMailslotInfo(hSlot, // mailslot handle
31
       (LPDWORD) NULL,
                                     // no maximum message size
32
                                     // size of next message
       &cbMessage,
33
                                     // number of messages
       &cMessage,
                                    // no read time-out
34
       (LPDWORD) NULL);
35
36
    if (!fResult) {
37
       double errorcode = GetLastError();
38
       writelog(_T("GetMailslotInfo failed, GLE=%d."), errorcode);
39
       _tprintf(_T("GetMailslotInfo failed, GLE=%d."), errorcode);
40
      return FALSE;
    }
41
42
43
    if (cbMessage == MAILSLOT_NO_MESSAGE) {
       writelog(_T("Waiting for a message..."));
44
45
       _tprintf(_T("Waiting for a message...\n"));
46
       return TRUE;
47
    }
48
49
     cAllMessages = cMessage;
50
51
    while (cMessage != 0) {// retrieve all messages
52
       // Create a message-number string.
53
       StringCchPrintf((LPTSTR)achID,
54
         80,
```

```
55
         _T("\nMessage #%d of %d\n"),
         cAllMessages - cMessage + 1,
56
57
         cAllMessages);
58
59
       // Allocate memory for the message.
60
61
       lpszBuffer = (LPTSTR)GlobalAlloc(GPTR,
62
         lstrlen((LPTSTR)achID)*sizeof(TCHAR) + cbMessage);
63
       if (NULL == lpszBuffer)
64
         return FALSE;
65
       lpszBuffer[0] = '\0';
66
67
       fResult = ReadFile(hSlot,
68
         lpszBuffer,
69
         cbMessage,
70
         &cbRead,
71
         &ov);
72
73
       if (!fResult) {
74
         double errorcode = GetLastError();
75
         writelog(_T("ReadFile failed, GLE=%d."), errorcode);
76
         _tprintf(_T("ReadFile failed, GLE=%d./n"), errorcode);
77
         GlobalFree((HGLOBAL)lpszBuffer);
78
         return FALSE;
79
       }
80
81
       // Concatenate the message and the message-number string.
82
       StringCbCat(lpszBuffer,
83
         lstrlen((LPTSTR)achID)*sizeof(TCHAR) + cbMessage,
84
         (LPTSTR)achID);
85
86
       // Display the message.
87
       writelog(_T("Contents of the mailslot: %s\n"), lpszBuffer);
88
       _tprintf(_T("Contents of the mailslot: %s\n"), lpszBuffer);
89
90
       GlobalFree((HGLOBAL)lpszBuffer);
91
92
       fResult = GetMailslotInfo(hSlot, // mailslot handle
93
                                        // no maximum message size
         (LPDWORD) NULL,
94
         &cbMessage,
                                         // size of next message
95
                                         // number of messages
         &cMessage,
96
         (LPDWORD) NULL);
                                        // no read time-out
97
98
       if (!fResult) {
99
         double errorcode = GetLastError();
```

```
100
          writelog(_T("GetMailslotInfo failed, GLE=%d."), errorcode);
101
          _tprintf(_T("GetMailslotInfo failed, GLE=%d./n"), errorcode);
102
         return FALSE;
103
       }
104
     }
105
     CloseHandle(hEvent);
106
     return TRUE;
107 }
108
109 BOOL WINAPI MakeSlot(LPTSTR lpszSlotName)
110 {
111
     hSlot = CreateMailslot(lpszSlotName,
112
                                        // no maximum message size
113
       MAILSLOT_WAIT_FOREVER,
                                        // no time-out for operations
        (LPSECURITY_ATTRIBUTES) NULL); // default security
114
115
116
     if (hSlot == INVALID_HANDLE_VALUE) {
117
        double errorcode = GetLastError();
       writelog(_T("CreateMailslot failed, GLE=%d."), errorcode);
118
119
        _tprintf(_T("CreateMailslot failed, GLE=%d."), errorcode);
120
       return FALSE;
121
     }
122
     writelog(_T("Mailslot created"));
123
     _tprintf(_T("Mailslot created"));
124
125
     return TRUE;
126 }
127
128 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
129
     //Init log
130
     initlog(argv[0]);
131
132
     MakeSlot(SlotName);
133
134
     while (TRUE) {
135
       ReadSlot();
136
       Sleep(3000);
137
     }
138
139
     closelog();
140
     exit(0);
141 }
```

Результат работы программы показан на рисунке 6.

```
🔳 C:\Users\win7\Documents\Visual Studio 2013\Projects\InterProcessCommunication\Debug\Mailslo... 👝 📵
Waiting for a message...
Contents of the mailslot: Message one for mailslot.
Message #1 of 2
                                                                                                                                 =
Contents of the mailslot: Message two for mailslot.
Message #2 of 2
Waiting for a message...
Contents of the mailslot: Message three for mailslot.
Message #1 of 1
 laiting for
laiting for
laiting for
laiting for
laiting for
                  a message.
                  a
                      message.
                                     C:\Users\win7\Documents\Visual Studio 2013\Projects...
                  a
                      message.
                                     Slot written to successfully.
Slot written to successfully.
Slot written to successfully.
                  a message.
                      message.
                  а
 laiting for a message.
                                                              111
```

Рис. 6: Работа почтовыми ящиками.

На рисунке 7 показана работа почтового ящика в Process Explorer. Листинг 10 и 11 содержит протокол работы программы.

Листинг 10: Протокол работы серверного модуля программы работы с почтовыми ящиками

Листинг 11: Протокол работы клиентского модуля программы работы с почтовыми ящика-

```
6 [14/2/2015 7:3:41] Contents of the mailslot: Message two for mailslot.
7 Message #2 of 2
8 [14/2/2015 7:3:44] Contents of the mailslot: Message three for mailslot.
9 Message #1 of 1
10 [14/2/2015 7:3:47] Waiting for a message...
```

Существует еще одна возможность. В вызове функции CreateFile клиент может указать имя почтового ящика в следующем виде:

*\mailslot\mailslotname

При этом символ звездочки (*) действует в качестве группового символа (wildcard), и клиент может обнаружить любой сервер в пределах имени домена — группы систем, объединенных общим именем, которое назначается администратором сети[1].




Рис. 7: Работа почтовыми ящиками.

Shared memory

Этот способ взаимодействия реализуется через технологию File Mapping - отображения файлов на оперативную память. Механизм позволяет осуществлять доступ к файлу таким образом, как будто это обыкновенный массив, хранящийся в памяти (не загружая файл в память явно). Можно создать объект file mapping, но не ассоциировать его с какимто конкретным файлом[1]. Получаемая область памяти будет общей между процессами. Работая с этой памятью, потоки обязательно должны согласовывать свои действия с помощью объектов синхронизации.

В листинге 12 и 13 представлен код двух программ, одна из которых генерирует случайные числа, а другая их читает и выводит на экран. Взаимодействие осуществляется через разделяемую память, защищённую мьютексом. Рисунок 8 показывает результат такого взаимодействия.

Листинг 12: Программа, генерирующая случайные числа в разделяемую память (src/InterProcessCommunication/SharedMemoryServer/main.cpp)

```
1 #include <windows.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <comio.h>
4 #include "logger.h"
6 #define BUF_SIZE 256
7 TCHAR szName[] = _T("MyFileMappingObject");
8 TCHAR szMsg[] = _T("Message from first process");
9 HANDLE mutex;
10
11 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
12
    //Init log
13
    initlog(argv[0]);
14
15
    HANDLE hMapFile;
16
    LPCTSTR pBuf;
    mutex = CreateMutex(NULL, false, TEXT("SyncMutex"));
17
    writelog(_T("Mutex created"));
18
```

```
19
     // create a memory, wicth two proccess will be working
20
     hMapFile = CreateFileMapping(
21
       INVALID\_HANDLE\_VALUE , // использование файла подкачки
22
       NULL, // защита по умолчанию
23
       PAGE_READWRITE, // docmyn k чтению/записи
24
       О, // макс. размер объекта
25
       BUF_SIZE, // размер буфера
       szName); // имя отраженного в памяти объекта
26
27
28
    if (hMapFile == NULL || hMapFile == INVALID_HANDLE_VALUE) {
29
       double errorcode = GetLastError();
30
       writelog(_T("CreateFileMapping failed, GLE=%d"), errorcode);
31
       _tprintf(_T("CreateFileMapping failed, GLE=%d"), errorcode);
32
       closelog();
33
       exit(1);
34
    }
35
     writelog(_T("FileMappingObject created"));
36
37
    pBuf = (LPTSTR)MapViewOfFile(
38
       hMapFile , //deскриптор проецируемого в памяти объекта
39
       FILE_MAP_ALL_ACCESS, // разрешение чтения/записи(режим доступа)
40
       0, //Старшее слово смещения файла, где начинается отображение
41
       0, //Младшее слово смещения файла, где начинается отображение
42
       BUF_SIZE); //Число отображаемых байтов файла
43
44
    if (pBuf == NULL) {
45
       double errorcode = GetLastError();
       writelog(_T("MapViewOfFile failed, GLE=%d"), errorcode);
46
47
       _tprintf(_T("MapViewOfFile failed, GLE=%d"), errorcode);
48
       closelog();
49
       exit(1);
50
    }
51
52
    int i = 0;
     while (true) {
53
54
       i = rand();
       _itow_s(i, szMsg, sizeof(szMsg), 10);
55
56
       writelog(_T("Wait For Mutex"));
57
       WaitForSingleObject(mutex, INFINITE);
58
       writelog(_T("Get Mutex"));
59
       CopyMemory((PVOID)pBuf, szMsg, sizeof(szMsg));
60
       _tprintf(_T("Write message: %s\n"), pBuf);
61
       writelog(_T("Write message: %s"), pBuf);
62
       Sleep(1000); //необходимо только для отладки - для удобства
63
       // представления и анализа результатов
```

```
64
       ReleaseMutex(mutex);
65
       writelog(_T("Release Mutex"));
66
    }
67
    // освобождение памяти и закрытие onucamenя handle
    UnmapViewOfFile(pBuf);
68
69
     CloseHandle(hMapFile);
70
     CloseHandle(mutex);
71
72
     closelog();
73
     exit(0);
74 }
```

Листинг 13: Программа, читающая случайные числа из разделяемой памяти (src/InterProcessCommunication/SharedMemoryClient/main.cpp)

```
1 #include <windows.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <comio.h>
4 #include "logger.h"
6 #define BUF_SIZE 256
7 #define TIME 150
8 // number of reading operation in this process
9 TCHAR szName[] = _T("MyFileMappingObject");
10 HANDLE mutex;
11
12 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
13
    //Init log
    initlog(argv[0]);
14
15
    Sleep(1000);
16
17
    HANDLE hMapFile;
18
    LPCTSTR pBuf;
19
    mutex = OpenMutex(
20
      {\tt MUTEX\_ALL\_ACCESS} , // request full access
      FALSE, // handle not inheritable
21
      TEXT("SyncMutex")); // object name
22
23
    if (mutex == NULL) {
       double errorcode = GetLastError();
24
25
      writelog(_T("OpenMutex error, GLE=%d"), errorcode);
26
       _tprintf(_T("OpenMutex error, GLE=%d\n"), errorcode);
27
    }
    writelog(_T("OpenMutex successfully opened the mutex"));
28
```

```
29
     _tprintf(_T("OpenMutex successfully opened the mutex.\n"));
30
31
    hMapFile = OpenFileMapping(
32
       FILE_MAP_ALL_ACCESS, // docmyn κ чтению/записи
33
       FALSE, // имя не наследуется
       szName); // имя "проецируемого " объекта
34
35
     if (hMapFile == NULL) {
36
       double errorcode = GetLastError();
37
       writelog(_T("OpenFileMapping failed, GLE=%d"), errorcode);
38
       _tprintf(_T("OpenFileMapping failed, GLE=%d"), errorcode);
39
       closelog();
40
       exit(1);
41
    }
42
    pBuf = (LPTSTR)MapViewOfFile(hMapFile,
43
       // дескриптор "проецируемого" объекта
44
       FILE_MAP_ALL_ACCESS, // paspewenue umenus/sanucu
45
       0, 0, BUF_SIZE);
46
    if (pBuf == NULL) {
47
       double errorcode = GetLastError();
48
       writelog(_T("MapViewOfFile failed, GLE=%d"), errorcode);
49
       _tprintf(_T("MapViewOfFile failed, GLE=%d"), errorcode);
50
       closelog();
51
       exit(1);
52
    }
53
    for (int i = 0; i < TIME; i++) {
54
       writelog(_T("Wait For Mutex"));
55
       WaitForSingleObject(mutex, INFINITE);
56
       writelog(_T("Get Mutex"));
57
       _tprintf(_T("Read message: %s\n"), pBuf);
       writelog(_T("Read message: %s"), pBuf);
58
59
       ReleaseMutex(mutex);
       writelog(_T("Release Mutex"));
60
61
62
     UnmapViewOfFile(pBuf);
63
     CloseHandle(hMapFile);
64
65
     closelog();
     exit(0);
66
67 }
```

```
write message: 41
write message: 18467
write message: 26500
write message: 19169
write message: 19169
write message: 29358
write message: 29358
write message: 29358
write message: 24644
write message: 24646
write message: 24464
write message: 28145
write message: 28145
write message: 28145
read message: 11478
read message: 11478
read message: 11478
read message: 29158
read message: 29158
read message: 29158
read message: 29169
read message: 11478
read message: 29169
read message: 29169
read message: 11478
read message: 29169
```

Рис. 8: Работа с разделяемой памятью.

Листинг 14 и 15 содержит протокол (он не много подрезан для краткости) работы программы. Интерес здесь представляет порядок захвата мьютекса.

Листинг 14: Протокол работы серверного модуля программы работы с разделяемой памятью

Листинг 15: Протокол работы клиентского модуля программы работы с разделяемой памятью

```
9 [14/2/2015 8:33:23] Read message: 18467
10 [14/2/2015 8:33:23] Release Mutex
```

На рисунке 9 видно, как программа клиент работает с ресурсами. Две последние строчки, это мьютекс и общая память.




Рис. 9: Мьютекс и общая память

Сокеты

Winsock API разрабатывался как расширение Berkley Sockets API для среды Windows и поэтому поддерживается всеми системами Windows. К особенностям Winsock можно отнести следующее[2]:

- Перенос уже имеющегося кода, написанного для Berkeley Sockets API, осуществляется непосредственно.
- Системы Windows легко встраиваются в сети, использующие как версию IPv4 протокола TCP/IP, так и постепенно распространяющуюся версию IPv6. Помимо всего остального, версия IPv6 допускает использование более длинных IP-адресов, преодолевая существующий 4-байтовый адресный барьер версии IPv4.
- Сокеты могут использоваться совместно с перекрывающимся вводом/выводом Windows, что, помимо всего прочего, обеспечивает возможность масштабирования серверов при увеличении количества активных клиентов.
- Сокеты можно рассматривать как дескрипторы (типа HANDLE) файлов при использовании функций ReadFile и WriteFile и, с некоторыми ограничениями, при использовании других функций, точно так же, как в качестве дескрипторов файлов сокеты применяются в UNIX. Эта возможность оказывается удобной в тех случаях, когда требуется использование асинхронного ввода/вывода и портов завершения ввода/вывода.
- Существуют также дополнительные, непереносимые расширения.

Работа с сокетами демонстрируется в листинге 16 и 17. Рисунок 6 показывает работу программ, из этих листингов.

Листинг 16: Сервер для работы с Win-сокетами (src/InterProcessCommunication/WinSockServer/main.cpp)

```
1 #define _WINSOCK_DEPRECATED_NO_WARNINGS
2 #include <winsock2.h>
3 #include "logger.h"
4
5 #pragma comment(lib, "Ws2_32.lib")
7 struct CLIENT_INFO
8 {
9
   SOCKET hClientSocket;
    struct sockaddr_in clientAddr;
10
11 };
12
13 TCHAR szServerIPAddr[] = T("127.0.0.1"); // server IP
14 int nServerPort = 5050; // server port
15 // clients to talk with the server
16
17 bool InitWinSock2_0();
18 BOOL WINAPI ClientThread(LPVOID lpData);
19
20 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
21
    //Init log
22
    initlog(argv[0]);
23
24
    if (!InitWinSock2_0()) {
25
       double errorcode = WSAGetLastError();
26
      writelog(_T("Unable to Initialize Windows Socket environment, GLE=%d"),
          errorcode);
27
       _tprintf(_T("Unable to Initialize Windows Socket environment, GLE=%d"),
          errorcode);
28
      closelog();
29
       exit(1);
30
31
    writelog(_T("Windows Socket environment ready"));
32
33
    SOCKET hServerSocket;
34
    hServerSocket = socket(
35
                       // The address family. AF_INET specifies TCP/IP
      AF_INET,
36
      SOCK_STREAM,
                      // Protocol type. SOCK_STREM specified TCP
37
                       // Protoco Name. Should be 0 for AF_INET address family
38
      );
39
40
    if (hServerSocket == INVALID_SOCKET) {
```

```
41
       writelog(_T("Unable to create Server socket"));
42
       _tprintf(_T("Unable to create Server socket"));
43
       // Cleanup the environment initialized by WSAStartup()
44
       WSACleanup();
45
       closelog();
46
       exit(2);
47
48
    writelog(_T("Server socket created"));
49
50
    // Create the structure describing various Server parameters
    struct sockaddr_in serverAddr;
51
52
53
    serverAddr.sin_family = AF_INET; // The address family. MUST be
        AF INET
    size_t convtd;
54
    char *pMBBuffer = new char[20];
55
56
    wcstombs_s(&convtd, pMBBuffer, 20, szServerIPAddr, 20);
57
    //serverAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(pMBBuffer);
58
    serverAddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
59
    delete[] pMBBuffer;
60
    serverAddr.sin_port = htons(nServerPort);
61
62
    // Bind the Server socket to the address & port
    if (bind(hServerSocket, (struct sockaddr *) &serverAddr, sizeof(serverAddr
63
        )) == SOCKET_ERROR) {
64
      writelog(_T("Unable to bind to %s on port %d"), szServerIPAddr,
          nServerPort);
65
       _tprintf(_T("Unable to bind to %s on port %d"), szServerIPAddr,
          nServerPort);
66
       // Free the socket and cleanup the environment initialized by WSAStartup
          ()
67
       closesocket(hServerSocket);
68
       WSACleanup();
69
       closelog();
70
       exit(3);
71
72
    writelog(_T("Bind"));
73
74
    // Put the Server socket in listen state so that it can wait for client
        connections
    if (listen(hServerSocket, SOMAXCONN) == SOCKET_ERROR) {
75
76
       writelog(_T("Unable to put server in listen state"));
77
       _tprintf(_T("Unable to put server in listen state"));
78
       // Free the socket and cleanup the environment initialized by WSAStartup
          ()
```

```
79
       closesocket(hServerSocket);
80
       WSACleanup();
81
       closelog();
82
       exit(4);
83
     }
84
     writelog(_T("Ready for connection"));
85
     _tprintf(_T("Ready for connection\n"));
86
87
     // Start the infinite loop
88
     while (true) {
       // As the socket is in listen mode there is a connection request pending
89
90
       // Calling accept() will succeed and return the socket for the request.
91
       CLIENT_INFO *pClientInfo = new CLIENT_INFO;
92
        int nSize = sizeof(pClientInfo->clientAddr);
93
94
       pClientInfo->hClientSocket = accept(hServerSocket, (struct sockaddr *) &
           pClientInfo->clientAddr, &nSize);
95
       if (pClientInfo->hClientSocket == INVALID_SOCKET) {
96
          writelog(_T("accept() failed"));
97
          _tprintf(_T("accept() failed\n"));
       }
98
99
       else {
         HANDLE hClientThread;
100
101
         DWORD dwThreadId;
102
103
          wchar_t* sin_addr = new wchar_t[20];
104
          size_t
                   convtd:
105
          mbstowcs_s(&convtd, sin_addr, 20, inet_ntoa(pClientInfo->clientAddr.
             sin_addr), 20);
106
          writelog(_T("Client connected from %s:%d"), sin_addr, pClientInfo->
             clientAddr.sin_port);
107
          _tprintf(_T("Client connected from %s:%d\n"), sin_addr, pClientInfo->
             clientAddr.sin_port);
108
          delete[] sin_addr;
109
110
          // Start the client thread
111
          hClientThread = CreateThread(NULL, 0,
112
            (LPTHREAD_START_ROUTINE) ClientThread,
113
            (LPVOID)pClientInfo, 0, &dwThreadId);
114
          if (hClientThread == NULL) {
115
            writelog(_T("Unable to create client thread"));
116
            _tprintf(_T("Unable to create client thread\n"));
117
         }
118
          else {
```

```
119
            CloseHandle(hClientThread);
120
         }
121
       }
122
     }
123
124
     closesocket(hServerSocket);
125
     WSACleanup();
126
     closelog();
127
     exit(0);
128 }
129
130 bool InitWinSock2_0() {
131
     WSADATA wsaData;
132
     WORD wVersion = MAKEWORD(2, 0);
133
134
     if (!WSAStartup(wVersion, &wsaData))
135
       return true;
136
137
     return false;
138 }
139
140 BOOL WINAPI ClientThread(LPVOID lpData) {
     CLIENT_INFO *pClientInfo = (CLIENT_INFO *)lpData;
141
142
     _TCHAR szBuffer[1024];
143
     int nLength;
144
145
     while (1) {
146
       nLength = recv(pClientInfo->hClientSocket, (char *)szBuffer, sizeof(
           szBuffer), 0);
147
       wchar_t* sin_addr = new wchar_t[20];
               convtd;
148
       size_t
149
       mbstowcs_s(&convtd, sin_addr, 20, inet_ntoa(pClientInfo->clientAddr.
           sin_addr), 20);
150
       if (nLength > 0) {
151
          szBuffer[nLength] = '\0';
152
          writelog(_T("Received %s from %s:%d"), szBuffer, sin_addr, pClientInfo
             ->clientAddr.sin_port);
153
          _tprintf(_T("Received %s from %s:%d\n"), szBuffer, sin_addr,
             pClientInfo -> clientAddr.sin_port);
154
155
          // Convert the string to upper case and send it back, if its not QUIT
156
          //_wcsdup(szBuffer);
157
          if (wcscmp(szBuffer, _T("QUIT")) == 0) {
158
            closesocket(pClientInfo->hClientSocket);
159
            delete pClientInfo;
```

```
160
            return TRUE;
161
162
          // send() may not be able to send the complete data in one go.
163
          // So try sending the data in multiple requests
164
          int nCntSend = 0;
165
          _TCHAR *pBuffer = szBuffer;
166
167
          while ((nCntSend = send(pClientInfo->hClientSocket, (char *)pBuffer,
             nLength, 0) != nLength)) {
168
            if (nCntSend == -1) {
169
              writelog(_T("Error sending the data to %s:%d"), sin_addr,
                 pClientInfo -> clientAddr.sin_port);
170
              _tprintf(_T("Error sending the data to %s:%d\n"), sin_addr,
                 pClientInfo -> clientAddr.sin_port);
171
              break;
172
            }
173
            if (nCntSend == nLength)
174
              break;
175
176
            pBuffer += nCntSend;
177
            nLength -= nCntSend;
178
         }
179
180
       else {
181
          writelog(_T("Error reading the data from %s:%d"), sin_addr,
             pClientInfo ->clientAddr.sin_port);
182
          _tprintf(_T("Error reading the data from %s:%d\n"), sin_addr,
             pClientInfo ->clientAddr.sin_port);
183
184
        delete[] sin_addr;
185
     }
186
187
     return TRUE;
188 }
```

Клиент отправляет серверу сообщения, и получает эхо-ответ. Слово QUIT зарезервировано для завершения работы.

Листинг 17: Клиент для работы с Win-сокетами (src/InterProcessCommunication/WinSockClient/main.cpp)

```
1 #define _WINSOCK_DEPRECATED_NO_WARNINGS
2 #include <winsock2.h>
3 #include "logger.h"
4
5 #pragma comment(lib, "Ws2_32.lib")
```

```
6
  _TCHAR szServerIPAddr[20]; // server IP
 8 int nServerPort; // server port
10 bool InitWinSock2_0();
11
12 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
13
    //Init log
14
    initlog(argv[0]);
15
16
     _tprintf(_T("Enter the server IP Address: "));
17
    wscanf_s(_T("%19s"), szServerIPAddr, _countof(szServerIPAddr));
18
     _tprintf(_T("Enter the server port number: "));
19
     wscanf_s(_T("%i"), &nServerPort);
20
21
    if (!InitWinSock2_0()) {
22
       double errorcode = WSAGetLastError();
23
       writelog(_T("Unable to Initialize Windows Socket environment, GLE=%d"),
          errorcode);
24
       _tprintf(_T("Unable to Initialize Windows Socket environment, GLE=%d"),
          errorcode):
25
       closelog();
       exit(1);
26
27
    }
28
     writelog(_T("Windows Socket environment ready"));
29
30
     SOCKET hClientSocket;
31
     hClientSocket = socket(
32
                       // The address family. AF_INET specifies TCP/IP
       AF_INET,
33
       SOCK_STREAM,
                       // Protocol type. SOCK_STREM specified TCP
34
       0);
                       // Protoco Name. Should be 0 for AF_INET address family
35
     if (hClientSocket == INVALID_SOCKET) {
36
37
       writelog(_T("Unable to create Server socket"));
38
       _tprintf(_T("Unable to create Server socket"));
39
       // Cleanup the environment initialized by WSAStartup()
40
       WSACleanup();
41
       closelog();
42
       exit(2);
43
     writelog(_T("Client socket created"));
44
45
46
     // Create the structure describing various Server parameters
47
     struct sockaddr_in serverAddr;
48
```

```
49
    serverAddr.sin_family = AF_INET; // The address family. MUST be
        AF_{-}INET
50
    size_t
             convtd;
51
    char *pMBBuffer = new char[20];
52
    wcstombs_s(&convtd, pMBBuffer, 20, szServerIPAddr, 20);
53
    serverAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(pMBBuffer);
54
    delete[] pMBBuffer;
55
    serverAddr.sin_port = htons(nServerPort);
56
    // Connect to the server
57
    if (connect(hClientSocket, (struct sockaddr *) &serverAddr, sizeof(
58
        serverAddr)) < 0) {
59
       writelog(_T("Unable to connect to %s on port %d"), szServerIPAddr,
          nServerPort);
60
       _tprintf(_T("Unable to connect to %s on port %d"), szServerIPAddr,
          nServerPort);
       closesocket(hClientSocket);
61
62
       WSACleanup();
63
       closelog();
64
       exit(3);
65
66
    writelog(_T("Connect"));
67
68
    _{TCHAR} szBuffer[1024] = _{T("")};
69
    while (wcscmp(szBuffer, _T("QUIT")) != 0) {
70
       _tprintf(_T("Enter the string to send (QUIT) to stop: "));
71
72
       wscanf_s(_T("%1023s"), szBuffer, _countof(szBuffer));
73
74
       int nLength = (wcslen(szBuffer) + 1) * sizeof(_TCHAR);
75
76
       // send() may not be able to send the complete data in one go.
77
       // So try sending the data in multiple requests
78
       int nCntSend = 0;
79
       _TCHAR *pBuffer = szBuffer;
80
81
      while ((nCntSend = send(hClientSocket, (char *)pBuffer, nLength, 0) !=
          nLength)) {
82
         if (nCntSend == -1) {
83
           writelog(_T("Error sending the data to server"));
           _tprintf(_T("Error sending the data to server\n"));
84
85
           break;
86
87
         if (nCntSend == nLength)
88
          break;
```

```
89
90
          pBuffer += nCntSend;
91
          nLength -= nCntSend;
92
93
94
        _wcsdup(szBuffer);
95
        if (wcscmp(szBuffer, _T("QUIT")) == 0) {
96
          break;
        }
97
98
99
        nLength = recv(hClientSocket, (char *)szBuffer, sizeof(szBuffer), 0);
100
        if (nLength > 0) {
101
          szBuffer[nLength] = '\0';
102
          writelog(_T("Received %s from server"), szBuffer);
103
          _tprintf(_T("Received %s from server\n"), szBuffer);
104
       }
105
     }
106
107
     closesocket(hClientSocket);
108
     WSACleanup();
109
     closelog();
110
     exit(0);
111 }
112
113 bool InitWinSock2_0() {
114
     WSADATA wsaData;
115
     WORD wVersion = MAKEWORD(2, 0);
116
117
     if (!WSAStartup(wVersion, &wsaData))
118
        return true;
119
120
     return false;
121 }
```

Листинг 18 и 19 содержит протокол работы программы.

Листинг 18: Протокол работы серверного модуля программы работы с сокетами Windows

```
8 [14/2/2015 11:33:14] Received Hello from 192.168.124.235
9 [14/2/2015 11:33:22] Received QUIT from 192.168.124.235
10 [14/2/2015 11:33:28] Shutting down.
```

Листинг 19: Протокол работы клиентского модуля программы работы с сокетами Windows

```
1 [14/2/2015 11:32:41] WinSockClient.exe is starting.
2 [14/2/2015 11:33:6] Windows Socket environment ready
3 [14/2/2015 11:33:6] Client socket created
4 [14/2/2015 11:33:6] Connect
5 [14/2/2015 11:33:10] Received 1 from server
6 [14/2/2015 11:33:14] Received Hello from server
7 [14/2/2015 11:33:22] Shutting down.
```




Рис. 10: Работа с сокетами.

Результаты работы программы показаны на рисунке 10. Клиент соединяется с сервером по локальному IP адресу. Серверный слушающий сокет связан с адресом INADDR_ANY, т.е. прослушивает все сетевые интерфейсы.




Рис. 11: Сокеты в списке ресурсов

На рисунке 11 показано как сокеты видны системе.

Библиотека Winsock поддерживает два вида сокетов – синхронные (блокируемые) и асинхронные (неблокируемые). Синхронные сокеты задерживают управление на время выполнения операции, а асинхронные возвращают его немедленно, продолжая выполнение в фоновом режиме, и, закончив работу, уведомляют об этом вызывающий код.

Сокеты позволяют работать со множеством протоколов и являются удобным средством межпроцессорного взаимодействия[3], но в данной работе рассматриваются только сокеты семейства протоколов TCP/IP, использующихся для обмена данными между узлами сети Интернет.

Независимо от вида, сокеты делятся на два типа – потоковые и дейтаграммные. Потоковые сокеты работают с установкой соединения, обеспечивая надежную идентификацию

обоих сторон и гарантируют целостность и успешность доставки данных. Дейтаграмные сокеты работают без установки соединения и не обеспечивают ни идентификации отправителя, ни контроля успешности доставки данных, зато они заметно быстрее потоковых. Дейтаграммные сокеты опираются на протокол UDP, а потоковые на TCP.

Выбор того или иного типа сокетов определяется транспортным протоколом, на котором работает сервер, — клиент не может по своему желанию установить с дейтаграммным сервером потоковое соединение.

Порты завершения

Операциям ввода и вывода присуща более медленная скорость выполнения по сравнению с другими видами обработки. Причиной такого замедления являются следующие факторы[4]:

- Задержки, обусловленные затратами времени на поиск нужных дорожек и секторов на устройствах произвольного доступа (диски, компакт-диски).
- Задержки, обусловленные сравнительно низкой скоростью обмена данными между физическими устройствами и системной памятью.
- Задержки при передаче данных по сети с использованием файловых, серверов, хранилищ данных и так далее.

Во всех предыдущих примерах операции ввода/вывода выполняются синхронно с потоком, поэтому весь поток вынужден простаивать, пока они не завершатся.

В этом примере показано, каким образом можно организовать продолжение выполнения потока, не дожидаясь завершения операций ввода/вывода, что будет соответствовать выполнению потоками асинхронного ввода/вывода.

Порты завершения оказываются чрезвычайно полезными при построении масштабируемых серверов, способных обеспечивать поддержку большого количества клиентов без создания для каждого из них отдельного потока.

Листинг 20 показывает реализацию порта завершения. Для работы с ним использовался клиент из предыдущего примера.

Листинг 20: Порт завершения (src/InterProcessCommunication/CompletionPortServer/main.cpp)

```
#include <winsock2.h>
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include "logger.h"
```

```
6 #pragma comment(lib, "Ws2_32.lib")
8 _TCHAR szServerIPAddr[] = _T("127.0.0.1"); // server IP
9 int nServerPort = 5050; // server port
10 // clients to talk with the server
11
12 #define DATA_BUFSIZE 1024
13 #define EMPTY_MSG _T("...")
14
15 typedef struct{
16
    OVERLAPPED Overlapped;
17
    18
  WSABUF DataBuf;
19
    CHAR Buffer[DATA_BUFSIZE];
20 DWORD BytesSend;
21 DWORD BytesRecv;
22 DWORD TotalBytes;
23
   SOCKADDR_IN client;
24|} PER_IO_OPERATION_DATA, *LPPER_IO_OPERATION_DATA;
25
26
27 typedef struct{
28
   SOCKET Socket;
29 } PER_HANDLE_DATA, *LPPER_HANDLE_DATA;
30
31
32 DWORD WINAPI ClientThread(LPVOID CompletionPortID);
33
34 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
35
    //Init log
36
    initlog(argv[0]);
37
38
    SOCKADDR_IN server;
39
    SOCKADDR_IN client;
40
41
    SOCKET Socket;
42
    SOCKET Accept;
43
44
    HANDLE CompletionPort;
45
    SYSTEM_INFO SysInfo;
46
    HANDLE Thread;
47
48
    LPPER_HANDLE_DATA PerHandleData;
49
    LPPER_IO_OPERATION_DATA PerIoData;
50
```

```
51
     DWORD SendBytes;
52
     DWORD Flags;
53
    DWORD ThreadID;
     WSADATA wsaData;
54
55
56
     // инициализируем WinSock:
57
     if ((WSAStartup(0x0202, &wsaData)) != 0){
58
       double errorcode = WSAGetLastError();
       writelog(_T("Unable to Initialize Windows Socket environment, GLE=%d"),
59
          errorcode);
60
       _tprintf(_T("Unable to Initialize Windows Socket environment, GLE=%d"),
          errorcode);
61
       closelog();
62
       exit(1);
63
64
     writelog(_T("Windows Socket environment ready"));
65
66
    // Создаём порт завершения:
67
     if ((CompletionPort = CreateIoCompletionPort(INVALID_HANDLE_VALUE, NULL,
        0, 0)) == NULL){
68
       double errorcode = WSAGetLastError();
       writelog(_T("CreateIoCompletionPort failed, GLE=%d"), errorcode);
69
70
       _tprintf(_T("CreateIoCompletionPort failed, GLE=%d"), errorcode);
71
       closelog();
72
       exit(2);
73
74
     writelog(_T("Io Completion Port created"));
75
76
     // Получаем информацию о системы:
77
     GetSystemInfo(&SysInfo);
78
     // создаём два потока на процессор:.
79
     for (size_t i = 0; i < SysInfo.dwNumberOfProcessors * 2; i++){
80
       // создаём рабочий поток, в качестве параметра передаём ей порт завершен
81
       if ((Thread = CreateThread(NULL, 0, ClientThread, CompletionPort, 0, &
          ThreadID)) == NULL) {
82
         double errorcode = WSAGetLastError();
83
         writelog(_T("CreateThread() failed, GLE=%d"), errorcode);
84
         _tprintf(_T("CreateThread() failed, GLE=%d"), errorcode);
         closelog();
85
         exit(3);
86
87
88
       CloseHandle(Thread);
89
    }
90
```

```
91
     // Создаём слушающий сокет:
92
     if ((Socket = WSASocket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0, NULL, 0,
         WSA_FLAG_OVERLAPPED)) == INVALID_SOCKET) {
93
       double errorcode = WSAGetLastError();
       writelog(_T("WSASocket() failed, GLE=%d"), errorcode);
94
95
        _tprintf(_T("WSASocket() failed, GLE=%d"), errorcode);
96
       closelog();
97
       exit(4);
98
     }
99
100
     server.sin_family = AF_INET;
101
     server.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
102
     server.sin_port = htons(nServerPort);
103
104
     if (bind(Socket, (PSOCKADDR)&server, sizeof(server)) == SOCKET_ERROR){
105
       double errorcode = WSAGetLastError();
106
       writelog(_T("bind() failed, GLE=%d"), errorcode);
       _tprintf(_T("bind() failed, GLE=%d"), errorcode);
107
108
       closelog();
109
       exit(5);
110
     }
111
112
     if (listen(Socket, 5) == SOCKET_ERROR){
113
       double errorcode = WSAGetLastError();
114
       writelog(_T("listen() failed, GLE=%d"), errorcode);
115
       _tprintf(_T("listen() failed, GLE=%d"), errorcode);
116
       closelog();
117
       exit(6);
118
     }
119
     writelog(_T("Ready for connection"));
120
     _tprintf(_T("Ready for connection\n"));
121
122
     // принимаем соединения и передаём их порту завершения:
123
     while (TRUE) {
124
       // принимаем соединение:
125
       if ((Accept = WSAAccept(Socket, (PSOCKADDR)&client, NULL, NULL, 0)) ==
           SOCKET_ERROR) {
126
          double errorcode = WSAGetLastError();
127
          writelog(_T("WSAAccept() failed, GLE=%d"), errorcode);
128
          _tprintf(_T("WSAAccept() failed, GLE=%d"), errorcode);
129
          continue;
130
       }
131
132
       // Выделяем память под структуру, которая будет хранить информацию о сок
           eme:
```

```
133
       if ((PerHandleData = (LPPER_HANDLE_DATA)GlobalAlloc(GPTR, sizeof(
           PER_HANDLE_DATA))) == NULL){
134
          double errorcode = WSAGetLastError();
135
          writelog(_T("GlobalAlloc() failed with error %d"), errorcode);
136
          _tprintf(_T("GlobalAlloc() failed with error %d"), errorcode);
137
          closelog();
138
          exit(7);
139
       }
140
       writelog(_T("Socket %d connected\n"), Accept);
141
        _tprintf(_T("Socket %d connected\n"), Accept);
142
143
       PerHandleData -> Socket = Accept; // сохраняем описатель сокета
144
145
       //привязываем сокет к порту завершения:
        if (CreateIoCompletionPort((HANDLE)Accept, CompletionPort, (DWORD)
146
           PerHandleData, 0) == NULL){
147
          double errorcode = WSAGetLastError();
148
          writelog(_T("CreateIoCompletionPort() failed with error %d"),
             errorcode);
149
          _tprintf(_T("CreateIoCompletionPort() failed with error %d"),
150
          closelog();
151
          exit(8);
152
       }
153
154
       // выделяем память под данные операции ввода вывода:
155
       if ((PerIoData = (LPPER_IO_OPERATION_DATA)GlobalAlloc(GPTR, sizeof(
           PER_IO_OPERATION_DATA))) == NULL){
156
          double errorcode = WSAGetLastError();
157
          writelog(_T("GlobalAlloc() failed with error %d"), errorcode);
158
          _tprintf(_T("GlobalAlloc() failed with error %d"), errorcode);
159
          closelog();
160
          exit(9);
161
       }
162
163
        ZeroMemory(&(PerIoData->Overlapped), sizeof(OVERLAPPED));
164
165
       // задаём изначальные данные для операции ввода вывода:
166
       PerIoData -> BytesSend = 0;
167
       PerIoData -> BytesRecv = 0;
168
       PerIoData->DataBuf.len = (wcslen(EMPTY_MSG) + 1) * sizeof(_TCHAR);
169
       PerIoData->DataBuf.buf = (char*) EMPTY_MSG;
170
       PerIoData -> client = client;
171
       PerIoData -> TotalBytes = 0;
172
```

```
173
       Flags = 0;
174
175
       // отправляем welcome message
176
       // остальные операции будут выполняться в рабочем потоке
177
       if (WSASend(Accept, &(PerIoData->DataBuf), 1, &SendBytes, 0, &(PerIoData
           ->Overlapped), NULL) == SOCKET_ERROR){
178
          if (WSAGetLastError() != ERROR_IO_PENDING){
179
            double errorcode = WSAGetLastError();
180
            writelog(_T("WSASend() failed with error %d"), errorcode);
181
            _tprintf(_T("WSASend() failed with error %d\n"), errorcode);
182
            closelog();
183
            exit(10);
184
         }
185
       }
186
187
     closelog();
188
     exit(0);
189 }
190
191 DWORD WINAPI ClientThread(LPVOID CompletionPortID) {
192
     HANDLE CompletionPort = (HANDLE)CompletionPortID;
193
     DWORD BytesTransferred;
194
     LPPER_HANDLE_DATA PerHandleData;
195
     LPPER_IO_OPERATION_DATA PerIoData;
196
197
     DWORD SendBytes, RecvBytes;
198
     DWORD Flags;
199
200
     while (TRUE) {
201
       // ожидание завершения ввода-вывода на любом из сокетов
202
       // которые связанны с портом завершения:
203
       if (GetQueuedCompletionStatus(CompletionPort, &BytesTransferred,
204
          (LPDWORD)&PerHandleData, (LPOVERLAPPED *)&PerIoData, INFINITE) == 0){
205
          double errorcode = GetLastError();
206
          writelog(_T("WSASend() failed with error %d"), errorcode);
207
          _tprintf(_T("WSASend() failed with error %d\n"), errorcode);
208
         return 0;
209
       }
210
211
       // проверяем на ошибки. Если была - значит надо закрыть сокет и очистить
            память за собой:
212
       if (BytesTransferred == 0){
213
          // тк не было переданно ни одного байта - значит сокет закрыли на той
             стороне
214
          // мы должны сделать то же самое:
```

```
215
          writelog(_T("Closing socket %d"), PerHandleData->Socket);
216
          writelog(_T("Total bytes:%d\n"), PerIoData->TotalBytes);
217
          _tprintf(_T("Closing socket %d\nTotal bytes:%d\n"), PerHandleData->
             Socket, PerIoData->TotalBytes);
218
219
          // закрываем сокет:
220
          if (closesocket(PerHandleData->Socket) == SOCKET_ERROR){
221
            double errorcode = WSAGetLastError();
222
            writelog(_T("closesocket() failed with error %d"), errorcode);
223
            _tprintf(_T("closesocket() failed with error %d\n"), errorcode);
224
            return 0;
225
         }
226
227
          // очищаем память:
228
          GlobalFree(PerHandleData);
229
          GlobalFree(PerIoData);
230
231
          // ждём следующую операцию
232
          continue;
233
       }
234
235
       PerIoData -> TotalBytes += BytesTransferred;
236
237
        // Проверим значение BytesRecv - если оно равно нулю - значит мы получил
           и данные от клиента:
238
        if (PerIoData->BytesRecv == 0){
239
          PerIoData -> BytesRecv = BytesTransferred;
240
          PerIoData -> BytesSend = 0;
241
       }
242
        else{
243
          PerIoData -> BytesSend += BytesTransferred;
244
       }
245
246
        // мы должны отослать все принятые байты назад:
247
        if (PerIoData->BytesRecv > PerIoData->BytesSend){
248
          // Шлём данные через WSASend - m\kappa всё сразу может не отослаться
249
          // необходимо слать до упора.
250
          // Теоретически, за один вызов WSASend все данные могут не отправится!
251
          ZeroMemory(&(PerIoData->Overlapped), sizeof(OVERLAPPED));
252
253
          PerIoData -> DataBuf.buf = PerIoData -> Buffer + PerIoData -> BytesSend;
254
          PerIoData -> DataBuf.len = PerIoData -> BytesRecv - PerIoData -> BytesSend;
255
256
          // Convert the string to upper case and send it back, if its not QUIT
          if (wcscmp((_TCHAR*)PerIoData->Buffer, _T("QUIT")) == 0) {
257
```

```
258
            _tprintf(_T("RCV %s\n"), PerIoData->Buffer);
259
            closesocket(PerHandleData->Socket);
260
            return TRUE;
261
          }
262
          if (WSASend(PerHandleData->Socket, & (PerIoData->DataBuf), 1, &
             SendBytes, 0,
            &(PerioData->Overlapped), NULL) == SOCKET_ERROR) {
263
264
            if (WSAGetLastError() != ERROR_IO_PENDING) {
265
              double errorcode = WSAGetLastError();
266
              writelog(_T("WSASend() failed with error %d"), errorcode);
267
              _tprintf(_T("WSASend() failed with error %d\n"), errorcode);
268
              return 0;
269
            }
270
         }
271
       }
272
        else{
273
          PerIoData -> BytesRecv = 0;
274
275
          // ожидаем ещё данные от пользователя:
276
          Flags = 0;
277
          ZeroMemory(&(PerIoData->Overlapped), sizeof(OVERLAPPED));
278
279
          PerIoData -> DataBuf.len = DATA_BUFSIZE;
280
          PerIoData -> DataBuf.buf = PerIoData -> Buffer;
281
282
          if (WSARecv(PerHandleData->Socket, & (PerIoData->DataBuf), 1, &
             RecvBytes, &Flags,
283
            &(PerIoData->Overlapped), NULL) == SOCKET_ERROR){
284
            if (WSAGetLastError() != ERROR_IO_PENDING){
285
              double errorcode = WSAGetLastError();
286
              writelog(_T("WSARecv() failed with error %d"), errorcode);
287
              _tprintf(_T("WSASend() failed with error %d\n"), errorcode);
288
              return 0;
289
            }
290
291
          writelog(_T("Get task from %d: %s"), PerHandleData->Socket, PerIoData
             ->Buffer);
292
          _tprintf(_T("Get task from %d: %s\n"), PerHandleData->Socket,
             PerIoData ->Buffer);
293
       }
294
     }
295 }
```

Объект порт, по сути, представляет собой очередь событий ядра, из которой извлекаются и в которую добавляются сообщения об операциях ввода/вывода. Туда добавляются не все текущие операции, а только те, которые указаны порту. Делается это путем связывания дескриптора файла (сокета, именованного канала, мэйлслота и т.д.) с дескриптором порта. Когда над файлом инициируется асинхронная операция ввода/вывода, то после ее завершения соответствующая запись добавляется в порт.




Рис. 12: Схема работы с портом завершения

Для обработки результатов используется пул потоков, количество которых выбирается пользователем, и, как правило, коррелирует с количеством ядер центрального процессора. Когда поток присоединяют к пулу, он извлекает из очереди один результат операции и обрабатывает его. Если на момент присоединения очередь пуста, то поток засыпает до тех пор, пока не появится сообщение для обработки (см. рис. 12).

Порт создаётся командой[5]

Параметрами являются:

• FileHandle – дескриптор файла открывается для завершения асинхронной операции ввода-вывода (Если FileHandle установлен в INVALID_HANDLE_VALUE, функция CreateIoCompletionPort создает порт завершение ввода - вывода, не связывая его с файлом);

- ExistingCompletionPort дескриптор порта завершения ввода вывода (Если этот параметр определяет существующий порт завершения I/O, функция связывает его с файлом, указанным параметром FileHandle);
- CompletionKey код завершения для каждого файла, который включается в каждый блок завершения ввода вывода для указанного файла;
- NumberOfConcurrentThreads максимальное число потоков, которым операционная система дает возможность одновременно работать с блоками завершения ввода вывода для порта завершения ввода вывода.

Если функция завершается успешно, возвращаемое значение - дескриптор порта завершения ввода-вывода (I/O), который связан с указанным файлом.

Теперь рассмотрим функцию АРІ, которая присоединяет вызывающий ее поток к пулу[6]:

```
BOOL WINAPI GetQueuedCompletionStatus(
```

```
_In_ HANDLE CompletionPort,
_Out_ LPDWORD lpNumberOfBytes,
_Out_ PULONG_PTR lpCompletionKey,
_Out_ LPOVERLAPPED *lpOverlapped,
_In_ DWORD dwMilliseconds
);
```

Параметры:

- CompletionPort дескриптор ранее созданного порта завершения;
- lpNumberOfBytes указатель на переменную, которая получает число байтов, перемещенных в ходе операции ввода-вывода (I/O), которая завершилась;
- lpCompletionKey указатель на переменную, которая получает значение кода завершения, связанного с дескриптором файла, операция ввода-вывода (I/O) которого завершилась;
- lpOverlapped указатель на переменную-буфер;
- dwMilliseconds –число миллисекунд, которое вызывающая программа будет ждать пакет завершения, чтобы появиться в порте завершения.

Если функция исключает из очереди пакет окончания работы в следствие успешной операции I/O порта завершения, возвращаемое значение – не нуль.

Теперь рассмотрим внутреннюю структура порта завершения. Фактически, он представляет собой следующую структуру:

```
typedef stuct _IO_COMPLETION { KQUEUE Queue; } IO_COMPLETION;
Это просто очередь событий ядра. Вот описание структуры KQUEUE:

typedef stuct _KQUEUE {
    DISPATCHER_HEADER Header;
    LIST_ENTRY EnrtyListHead; //очередь пакетов
    DWORD CurrentCount;
    DWORD MaximumCount;
    LIST_ENTRY ThreadListHead; //очередь ожидающих потоков
} KQUEUE;
```

При создании порта функцией CreateIoCompletionPort вызывается внутренний сервис NtCreateIoCompletion. Затем происходит его инициализация с помощью функции KeInitializeQueue. Когда происходит связывание порта с объектом «файл», Win32-функция CreateIoCompletionPort вызывает NtSetInformationFile.

```
NtSetInformationFile(
    HANDLE FileHandle,
    PIO_STATUS_BLOCK IoStatusBlock,
    PVOID FileInformation,
    ULONG Length,
    FILE_INFORMATION_CLASS FileInformationClass);
```

Для этой функции FILE_INFORMATION_CLASS устанавливается как FileCompletionInformation, а в качестве параметра FileInformation передается указатель на структуру IO_COMPLETION_CON или FILE COMPLETION INFORMATION.

```
typedef struct _IO_COMPLETION_CONTEXT {
    PVOID Port;
    PVOID Key; } IO_COMPLETION_CONTEXT;
```

```
typedef struct _FILE_COMPLETION_INFORMATION {
    HANDLE IoCompletionHandle;
```

ULONG CompletionKey; } FILE_COMPLETION_INFORMATION, *PFILE_COMPLETION_INFORMATION

После завершения асинхронной операции ввода/вывода для ассоциированного файла диспетчер ввода/вывода создает пакет запроса из структуры OVERLAPPED и ключа завершения и помещает его в очередь с помощью вызова KeInsertQueue. Когда поток вызывает функцию GetQueuedCompletionStatus, на самом деле вызывается функция NtRemoveIoCompletion. NtRemoveIoCompletion проверяет параметры и вызывает функцию

KeRemoveQueue, которая блокирует поток, если в очереди отсутствуют запросы, или поле CurrentCount структуры KQUEUE больше или равно MaximumCount. Если запросы есть, и число активных потоков меньше максимального, KeRemoveQueue удаляет вызвавший ее поток из очереди ожидающих потоков и увеличивает число активных потоков на 1. При занесении потока в очередь ожидающих потоков поле Queue структуры KTHREAD устанавливается равным адресу порта завершения. Когда запрос помещается в порт завершения функцией PostQueuedCompletionStatus, на самом деле вызывается функция NtSetIoCompletion, которая после проверки параметров и преобразования хендла порта в указатель, вызывает KeInsertQueue.

Листинги 21 и 22 содержат протокол работы программы. Стоит обратить внимание, что в отличии от предыдущего примера, когда клиент ожидал данные сразу после отправки, здесь клиент получает ответ асинхронно.

Листинг 21: Протокол работы серверного модуля программы работы с портом завершения

Листинг 22: Протокол работы клиентского модуля программы работы с портом завершения

Рисунок 13 показывает работу программы, а на рисунке 14 видны несколько процессов серверного модуля (в клиентском модуле никаких изменений, по сравнению с обычными сокетами нет).

```
Ready for connection
Socket 136 connected
Get task from 136:
Get task from 136: Salut'
Enter the server port number: 5050
Enter the string to send (QUIT) to stop: Hi!
Received Hi! from server
Enter the string to send (QUIT) to stop: Salut!
Received Hi! from server
Enter the string to send (QUIT) to stop: 2
Received 1 from server
Enter the string to send (QUIT) to stop: 3
Received 2 from server
Enter the string to send (QUIT) to stop:
Enter the string to send (QUIT) to stop:

Enter the string to send (QUIT) to stop: 3
Received 2 from server
Enter the string to send (QUIT) to stop:
```

Рис. 13: Программа работы с портом завершения




Рис. 14: Процессы серверного модуля

Сигналы

В отличии от Linux, сигналы в Windows имеют сильно усеченные возможности. Наиболее сложной задаче при работе с сигналами было придумать, что можно с ними сделать. В листинге 23 по сигналу меняется цвет консоли, это видно на рисунке 15.

Листинг 23: Сигналы в Windows

(src/InterProcessCommunication/Signals/main.cpp)

```
1 #include <windows.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <iostream>
4 #include "logger.h"
6 BOOL CtrlHandler(DWORD fdwCtrlType)
7
8
    HANDLE hStdout = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
9
    if (hStdout == INVALID_HANDLE_VALUE)
10
11
       std::cout << "Error while getting input handle" << std::endl;</pre>
       writelog(_T("Error while getting input handle"));
12
13
       return EXIT_FAILURE;
    }
14
15
16
    switch (fdwCtrlType) //mun сигнала
17
18
    // Handle the CTRL-C signal.
19
    case CTRL_C_EVENT:
20
       SetConsoleTextAttribute(hStdout, FOREGROUND_RED | BACKGROUND_BLUE |
          FOREGROUND_INTENSITY);
21
       std::cout << "Ctrl-C event\n\n" << std::endl;</pre>
22
       writelog(_T("Ctrl-C event"));
23
       SetConsoleTextAttribute(hStdout, FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN |
          FOREGROUND_BLUE);
24
       return(TRUE);
25
       // CTRL-CLOSE: confirm that the user wants to exit.
26
     case CTRL_CLOSE_EVENT:
```

```
27
       SetConsoleTextAttribute(hStdout, FOREGROUND_RED | BACKGROUND_BLUE |
          FOREGROUND_INTENSITY);
       std::cout << "Ctrl-Close event\n\n" << std::endl;</pre>
28
29
       writelog(_T("Ctrl-Close event"));
30
       SetConsoleTextAttribute(hStdout, FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN |
          FOREGROUND_BLUE);
31
      return (TRUE);
32
       // Pass other signals to the next handler.
33
    case CTRL_BREAK_EVENT:
34
       SetConsoleTextAttribute(hStdout, FOREGROUND_RED | BACKGROUND_BLUE |
          FOREGROUND_INTENSITY);
35
       std::cout << "Ctrl-Break event\n\n" << std::endl;</pre>
36
       writelog(_T("Ctrl-Break event"));
37
       SetConsoleTextAttribute(hStdout, FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN |
          FOREGROUND_BLUE);
38
      return FALSE;
39
    case CTRL_LOGOFF_EVENT:
40
       SetConsoleTextAttribute(hStdout, FOREGROUND_RED | BACKGROUND_BLUE |
          FOREGROUND_INTENSITY);
41
       std::cout << "Ctrl-Logoff event\n\n" << std::endl;</pre>
42
       writelog(_T("Ctrl-Logoff event"));
43
       SetConsoleTextAttribute(hStdout, FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN |
          FOREGROUND_BLUE);
       return FALSE;
44
45
    case CTRL_SHUTDOWN_EVENT:
46
       SetConsoleTextAttribute(hStdout, FOREGROUND_RED | BACKGROUND_BLUE |
          FOREGROUND_INTENSITY);
47
       std::cout << "Ctrl-Shutdown event\n\n" << std::endl;</pre>
48
       writelog(_T("Ctrl-Shutdown event"));
49
       SetConsoleTextAttribute(hStdout, FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN |
          FOREGROUND_BLUE);
50
       return FALSE;
51
    default:
52
      return FALSE;
    }
53
54 }
55 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
56
    //Init log
57
    initlog(argv[0]);
58
59
    if (SetConsoleCtrlHandler((PHANDLER_ROUTINE)CtrlHandler, TRUE)) {
60
       std::cout << "The Control Handler is installed." << std::endl
61
         << "-- Now try pressing Ctrl+C or Ctrl+Break, or" << std::endl
62
         << " try logging off or closing the console..." << std::endl << std
            ::endl
```

```
63
         << "(...waiting in a loop for events...)" << std::endl << std::endl;
64
      while (1){}
65
    }
    else {
66
       std::cout << "ERROR: Could not set control handler" << std::endl;</pre>
67
68
       writelog(_T("ERROR: Could not set control handler"));
69
       return EXIT_FAILURE;
70
    }
71
     closelog();
72
     return EXIT_SUCCESS;
73 }
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - Signals.exe

C:\Users\win7\Documents\Uisual Studio 2013\Projects\InterProcessCommunication\De bug>Signals.exe

The Control Handler is installed.

-- Now try pressing Ctrl+C or Ctrl+Break, or try logging off or closing the console...

(...waiting in a loop for events...)

Ctrl-C event
```

Рис. 15: Работа с сигналами в Windows

Заключение

В данной работе были рассмотрены основные механизмы межпроцессорного взаимодействия, от самых простых, типа анонимных каналов, до самых сложных, таких как сокеты и порты завершения. Каждый механизм имеет свою нишу для использования.

- 1. Анонимные каналы достаточно слабый инструмент. Представляют собой полудуплексное средство потоковой передачи байтов между родственными процессами. Они функционируют в пределах локальной вычислительной системы и хорошо подходят для перенаправления выходного потока одной программы на вход другой. Минусом является то, что использование этого средства в некоторых случаях приводит к невозможности использования стандартных механизмов ввода/вывода (т.к. они уже заняты каналом).
- 2. Именованные каналы являясь объектами ядра ОС Windows, они позволяют организовать межпроцессный обмен не только в изолированной вычислительной системе, но и в локальной сети. Они обеспечивают дуплексную связь и позволяют использовать как потоковую модель, так и модель, ориентированную на сообщения. Обмен данными может быть синхронным и асинхронным.
- 3. Почтовые ящики хотя этот механизм обеспечивают одностороннее взаимодействие процессов, любой процесс может выступать одновременно как в роли сервера, так и в роли клиента, вследствие чего возможно двустороннее межпроцессное взаимодействие (путем создания по крайней мере двух почтовых ящиков). Сообщения хранятся в почтовом ящике до тех пор, пока сервер их не прочтет.
- 4. Shared memory очень быстрый и очень опасный механизм взаимодействия. Общая память должна быть защищена каким-то механизмом типа блокера, в противном случае один процесс может испортить то, что перед этим записал другой.
- 5. Сокеты представляет собой независимый от протокола интерфейс, который даёт возможность использовать преимущества базовых протоколов. Сокет Windows Sockets 2 представляет собой дескриптор, который может быть использован и как

- дескриптор файла в стандартных файловых функциях ввода и вывода. Приложение, использующее сокеты Windows, может взаимодействовать с сокетами других ОС.
- 6. Порты завершения обеспечивают эффективную обработку асинхронных запросов ввода/вывода на многопроцессорных системах за счёт использования очередей и пула потоков обработки.
- 7. Сигналы самый слабый инструмент, которому сложно придумать практическое применение. Механизм сигналов в Windows значительно уступает аналогичному механизму из мира *nix.

Наиболее интересным средством взаимодействия оказался сокет. Он не имеет больших отличий от классического сокета Беркли, что упрощает его изучение. Работа в асинхронном режиме (порты завершения) оказывает драматическое влияние на скорость работы системы, и должна применяться в высоко нагруженных системах.

Литература

- 1. Душутина Е.В. Межпроцессные взаимодействия в операционных системах. Учебное пособие СПб.: 2014-135 стр.
- 2. Джонсон М. Харт. Системное программирование в среде Windows М.: Издательский дом "Вильямс 2005 587 стр.
- 3. Александр Шаргин. Программирование сокетов в Linux http://rsdn.ru/article/unix/sockets.xml
- 4. Бердников Алексей: Использование портов завершения для клиент-серверных приложений. http://lexlunnyi.blogspot.ru/2013/08/blog-post.html
- 5. MSDN: Create IoCompletionPort function – https://msdn.microsoft.com/enus/aa363862.aspx
- 6. MSDN: GetQueuedCompletionStatus function https://msdn.microsoft.com/aa364986.aspx