

Projeto de Redes de Computadores

Congestionamento e QoS

Congestionamento e QoS

- Qualidade de Serviço (QoS)
- Controle de Congestionamento do TCP
- Modelos de QoS (IntServ e DiffServ)




Congestionamento e QoS – Qualidade de Serviço

- Atualmente a Internet oferece serviços de melhor esforço
 - Sem garantia de entrega
 - Sem controle de admissão
 - Sem classificação de tráfego
- O futuro das aplicações:
 - Qualidade de Voz sobre IP (VoIP)
 - Transmissão de vídeo em tempo real
 - Adaptações de congestionamento

Congestionamento e QoS – Qualidade de Serviço

O que acontece em um enlace de 1.5Mbps quando ocorrer a transmissão simultânea de uma chamada de voz com uma transmissão de arquivo via FTP?



Congestionamento → Afetando os serviços de Voz


Congestionamento e QoS – Qualidade de Serviço

Qualidade de Serviço (QoS)

"Conjunto de técnicas e mecanismos que garantem o desempenho da rede, com o objetivo de oferecer um serviço previsível para um programa da camada de aplicação." (Forouzan)

- Principal foco do controle de congestionamento e qualidade de serviços: tráfego de dados
- Controle de congestionamento: evitar o congestionamento do tráfego de dados
- Qualidade de serviços: criar um ambiente apropriado para o tráfego

 Descritores de tráfego: valores qualitativos que representam o fluxo de dados



 A taxa de dados média: é o número de bits transmitidos durante certo período, dividido pelo número de segundos desse período

$$Taxa \ de \ dados \ m\'edia = \frac{volume \ de \ dados}{tempo}$$

- A taxa de dados de pico define a taxa de dados máxima do tráfego
 - Indica a largura de banda de pico que a rede precisa para o tráfego passar sem mudar seu fluxo de dados

 O tamanho máximo de rajada, em geral, refere-se ao período máximo que o tráfego é gerado na taxa de pico

 Largura de banda efetiva: largura de banda que a rede precisa alocar para o fluxo de tráfego

Perfis de tráfego – Taxa de bits constante

- É um modelo de tráfego de velocidade fixa que possui uma taxa de dados que não muda
- Nesse tipo de fluxo, a taxa de dados média e a taxa de dados de pico são iguais. O tamanho máximo de rajada não é aplicável
- Esse tipo de tráfego é muito fácil para uma rede lidar já que ele é previsível


Perfis de tráfego – Taxa de bits variável


- A taxa de fluxo de dados muda com o tempo, com mudanças suaves em vez de repentinas e abruptas
- Nesse tipo de fluxo, a taxa de dados média e a taxa de dados de pico são diferentes. O tamanho máximo de rajada normalmente é um valor pequeno
- Tipo de tráfego mais difícil de ser tratado que o tráfego com taxa de bits constante, porém, geralmente, ele não precisa ser reformulado

Perfis de tráfego – Taxa de bits em rajada


- A taxa de dados muda repentinamente em um espaço de tempo muito curto
- A taxa de bits média e a taxa de bits de pico são valores bem diferentes. O tamanho máximo de rajada é significativo
- Este é o tipo de tráfego mais difícil para uma rede lidar, pois o perfil é muito imprevisível

Perfis de tráfego





b. Taxa de bits variável



c. Em rajadas

Métricas comuns

- Vazão (Throughput)
 - Taxa efetiva de pacotes transferidos por tempo
 - Largura de Banda = Capacidade do canal
- Perdas
 - Percentual de perda de pacotes no tempo
- Atraso ou Latência
 - Tempo gasto pelos pacotes para ir da origem ao destino (medido em ms)



- Jitter
 - Variação do retardo

Fonte: http://labcisco.blogspot.com.br/2013/05/interpretacao-dos-resultados-do-ping.html

Sensibilidade das Aplicações


Tipo de Tráfego	Vazão	Perdas	Latência	Jitter
Voz	Muito baixa	Média	Alta	Alta
Comércio eletrônico	Baixa	Alta	Alta	Baixa
Transações	Baixa	Alta	Alta	Baixa
Correio eletrônico	Baixa	Alta	Baixa	Baixa
Acesso Remoto(Telnet)	Baixa	Alta	Média	Baixa
Navegação web casual	Baixa	Média	Média	Baixa
Navegação web crítica	Média	Alta	Alta	Baixa
Transferência de arquivos	Alta	Média	Baixa	Baixa
Videoconferência	Alta	Média	Alta	Alta
Multicast	Alta	Alta	Alta	Alta

Fonte: http://www.gta.ufrj.br

Quatro Princípios Básicos

- Marcação: Marque os pacotes para que o roteador possa diferenciar diferentes tipos de classe
- Isolação: Separe uma classe de outra
- Alocação: Aloque uma porção de banda para cada classe de serviço (política)
- Admissão: A capacidade do link estourou? Bloqueie!

<u>Tipos de Serviço</u>




O que é Congestionamento

- Informalmente: diversas fontes enviando dados a uma taxa acima da taxa que a rede consegue tratar
- É diferente de controle de fluxo
- Sintomas:
 - pacotes perdidos (estouro de buffer nos roteadores)
 - longos atrasos (enfileiramento nos buffers do roteador)
- É um dos maiores problemas da rede


Causas e Custos de Congestionamento - CENÁRIO 1

- Dois remetentes/destinatários e um roteador com buffer infinito
- Sem retransmissão de dados perdidos




Causas e Custos de Congestionamento - CENÁRIO 1

- Vazão atinge a capacidade nominal do canal (Toda a largura de banda)
- Aumento do tempo de atraso dos pacotes que ficam retidos por conta do congestionamento



Causas e Custos de Congestionamento - CENÁRIO 2

- Dois remetentes/destinatários e um roteador com buffer finito
- Retransmissão do pacote perdido pelo remetente



<u>Técnicas</u>


- Controle fim-a-fim
 - Não há feedbacks explícito da rede
 - O congestionamento é deduzido pela perda/atraso observados do sistema final
 - Técnica adotada pela camada de transporte do TCP
- Controle assistido pela Rede
 - Roteadores oferecem feedback aos sistemas finais:
 - √ único bit indicando congestionamento (SNA, DECbit, TCP/IP ECN, ATM)

Controle fim-a-fim


 Nenhum pacote será enviado informando que ocorreu congestionamento: deduzido em função da perda de pacote e atrasos. Destinatário não envia confirmação antes do time-out do remetente estourar

Controle de congestionamento do TCP – Partida Lenta


- Ocorre o aumento da taxa de transmissão no recebimento do ACK até que ocorrem perdas o que resulta em diminuição da taxa de transmissão
- Continua a aumentar no ACK e diminui na perda (pois largura de banda disponível está mudando, dependendo de outras conexões na rede)




Partida Lenta




Aumento aditivo




Diminuição multiplicativa por esgotamento do timer



Diminuição multiplicativa por recebimento de 3 ACK's






- O congestionamento em uma rede Frame Relay diminui o throughput e aumenta o atraso. Um throughput elevado e um atraso pequeno são os principais objetivos do protocolo Frame Relay
- O Frame Relay não possui controle de fluxo
- O Frame Relay permite que o usuário transmita dados em rajadas


- Frame Relay usa 2 bits no frame para alertar explicitamente a origem e o destino da presença de congestionamento
 - O bit BECN (Backward Explicit Congestion Notification notificação de congestionamento explícito no sentido inverso)
 - O bit FECN (Forward explicit congestion notification notificação de congestionamento explícito no sentido direto)


- BECN: alerta o emissor sobre o congestionamento na rede
- Como isso é feito? Os frames estão trafegando na direção inversa do emissor
 - o comutador pode usar frames de resposta do receptor (modo full-duplex) ou
 - 2. o comutador pode usar uma conexão predefinida para transmitir frames especiais para essa finalidade específica

O emissor pode responder a esse alerta simplesmente reduzindo a taxa de dados



- **FECN:** alerta o receptor sobre congestionamentos na rede
- O protocolo Frame Relay supõe que o emissor e o receptor estejam se comunicando e estejam usando algum tipo de controle de fluxo em um nível mais alto
- Se houver um mecanismo de confirmação no nível mais alto, o receptor pode atrasar as confirmações forçando o emissor a diminuir o ritmo





Técnicas para melhorar QoS

Programação

Formatação de tráfego

Controle de admissão


Reserva de recursos

Pacotes de fluxos diferentes chegam em um comutador ou roteador para processamento

- Uma boa técnica de programação trata os diferentes fluxos de maneira equilibrada e apropriada
 - Formação de filas FIFO
 - Formação de filas por prioridade
 - Formação de filas ponderadas


Formação de filas FIFO

- Os pacotes aguardam em um buffer até que o nó (roteador ou comutador) esteja pronto para processá-los
- Se a velocidade média de chegada > velocidade média de processamento: fila cheia - novos pacotes que entram serão descartados



Formação de filas por prioridade

- Os pacotes recebem um nível de prioridade e cada nível de prioridade tem sua própria fila
- Os pacotes na fila de maior prioridade são processados primeiro. Os pacotes na fila de menor prioridade são processados por último




Se existir um fluxo contínuo em uma fila de alta prioridade, os pacotes nas filas de menor prioridade jamais terão uma chance de serem processados: inanição

Formação de filas ponderadas

- Os pacotes recebem diferentes classificações e são admitidos em filas diferentes
- As filas são ponderadas em termos de prioridade das filas: prioridade maior significa peso maior
- O sistema processa pacotes em cada fila, em rodízio, com o número de pacotes selecionados de cada fila com base no peso correspondente


Formação de filas ponderadas



 Formatação de tráfego: mecanismo para controlar a quantidade e a velocidade com que o tráfego é transmitido pela rede

- Balde furado
- Balde de fichas


 Balde furado: conjuntos de blocos em rajadas são armazenados no balde e transmitidos a uma velocidade média



- Implementação: fila FIFO
- Tráfego formado por pacotes de tamanho fixo: o processo elimina um número fixo de pacotes da fila a cada instante de clock


 Tráfego formado por pacotes de comprimento variável: a velocidade de saída fixa deve se basear no número de bytes ou bits

Implementação técnica Balde furado



- Balde de fichas: permite que hosts ociosos acumulem crédito, na forma de fichas, para o futuro
- Para cada período do clock, o sistema envia n fichas para o balde. O sistema elimina uma ficha para cada célula (ou byte) de dados transmitidos
- Permite tráfego em rajadas a uma velocidade máxima regular

- Implementação: Contador
 - Ficha inicializada em zero
 - Cada vez que for adicionada uma ficha, o contador é incrementado em 1
 - Cada vez que uma unidade de dados for enviada, o contador é decrementado de 1 unidade
 - Quando o contador chegar a zero, o host não poderá enviar dados



Técnicas para melhorar QoS – Controle Admissão

 Mecanismo usado por um roteador, ou um comutador, para aceitar ou rejeitar um fluxo

 Baseia-se em parâmetros predefinidos - especificações de fluxo

Técnicas para melhorar QoS – Reserva de Recursos

- Um fluxo de dados precisa de recursos como:
- ✓ buffers,
- ✓ largura de banda
- ✓ tempo de CPU, etc

 QoS é significativamente melhorada se esses recursos forem reservados de antemão

Serviços Integrados

- IP: entrega de dados *best effort*
- Cada usuário recebe o mesmo nível de atendimento

 Serviços Integrados (IntServ) são um modelo de QoS baseado em fluxos desenvolvido para o IP

Serviços Integrados

 IP: protocolo de comutação de pacotes e datagramas sem conexão

 RSVP (Resource Reservation Protocol, protocolo de reserva de recursos)

 Especificação de fluxo: Rspec (especificação de recursos) e Tspec (especificação de tráfego)

Serviços Integrados

- Foram definidas duas classes de serviços para os Serviços Integrados
 - Serviços garantidos: projetado para tráfego em tempo real, que precisa de um atraso mínimo garantido de ponta a ponta
 - Serviços controlados por carga: projetado para aplicações que podem aceitar atrasos, mas que são sensíveis a uma rede sobrecarregada e com perigo de perda de pacotes.

Ex.: transferência de arquivos, e-mail e acesso à Internet

RSVP

- Receptores fazem a reserva
 - Mensagem Path: parte do emissor e atinge todos os receptores de uma rota multicast. No caminho, a mensagem Path armazena as informações necessárias para os receptores
 - Mensagem Resv: trafega em direção ao emissor e faz uma reserva de recursos nos roteadores que suportam RSVP


RSVP

- Reservas de recursos do RSVP:
 - Emissores enviam mensagens PATH que fornecem aos receptores informações sobre as características do tráfego e do percurso

 \rightarrow PATH \rightarrow

 Receptores solicitam reservas de recursos através de mensagens RESV no percurso inverso das mensagens PATH

 \leftarrow RESV \leftarrow \leftarrow



R_i – Receivers

 DiffServ ou Serviços Diferenciados é um método utilizado na tentativa de conseguir qualidade de serviço (QoS) em grandes redes, como a Internet

 Negociação para todos os pacotes de dados com base nos chamados acordos de nível de serviço (SLA)

 Os Serviços Diferenciados são um modelo de QoS baseado em classes, projetado para o IP

- Acordos especificam quais as classes de tráfego serão servidas, as garantias de cada classe e o volume de dados
- Utiliza o campo ToS (*Type of Service*) do cabeçalho IPv4 e *Traffic Class* do cabeçalho IPv6, para atribuir diferentes prioridades aos pacotes

Comportamento por salto – PHB (Per-Hop Behaviour)

- DE PHB: entrega best effort
- EF PHB: (Expedited forwarding PHB), conexão virtual da origem até o destino
- AF PHB (Assured Forwarding PHB) entrega o pacote com elevada garantia, desde que o tráfego na classe não exceda o perfil de tráfego do nó

