

ການບໍລິຫານເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ (Server Administration)

ສອນໂດຍ: ອຈ ເພັດ ສອນວິໄລ

ມືຖື: 020 58390300

ອີເມວ: p.sonevilay@nuol.edu.la



ບົດທີ 5

ການນຳໃຊ້ File Server ແລະ Network File Server



ເນື້ອໃນໂດຍລວມ



- File Server ແລະ Network File Server ເບື້ອງຕົ້ນ
- ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ເປີດໃຊ້ງານ NFS
- ການຕິດຕັ້ງ NFS ໃນເຄື່ອງຜູ້ໃຊ້
- ການກວດສອບການເຮັດວຸງກຂອງ NFS
- File Server ດ້ວຍ Samba
- ການຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມ Samba Server
- ການຕັ້ງຄ່າ Samba Server
- ການເຊື່ອມຕໍ່ Samba ຈາກເຄື່ອງ Windows

File Server ແລະ Network File Server ເບື້ອງ




- Linux Server ສາມາດນຳໃຊ້ການ Share ຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງເຄື່ອງ Linux Server ດ້ວຍກັນຜ່ານທາງ
 Network File Server (NFS) ໄດ້
- NFS ແມ່ນມີການນຳໃຊ້ໃນເຄື່ອງແມ່ຄ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ ມີການເຮັດວງກເປັນກຸ່ມຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ເຄື່ອງແມ່ຄ່າຍທີ່ ໃຫ້ບໍລິການ Share ຂໍ້ມູນລະຫວ່າງເຄື່ອງແມ່ຄ່າຍທີ່ເປັນ Linux ດ້ວຍກັນ
- NFS ອອກແບບມາໃຫ້ນຳໃຊ້ໃນເຄືອຄ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່, ຊຶ່ງໃນລະບົບ Storage ຂະໜາດໃຫຍ່ຈະຮອງຮັບລະບົບ ດັ່ງກ່າວ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: Network Attach Storage ຫຼື


22/11/20ອີນຫຍິວ່າ: NAS) Computer Science Department

File Server ແລະ Network File Server ເບື້ອງ ຕົ້ນ





ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ເປີດໃຊ້ງານ NFS



- NFS Server ແນະນຳໃຫ້ເປັນເຄື່ອງທີ່ມີຮາດດິດຂະໜາດໃຫຍ່,ມີໜ່ວຍ ຄວາມຈຳພຽງພໍ, ມີການກະຈາຍໄຟຟ້າ (Power Supply) ແບບ Redundant ແລະ ມີ Land Card (Network Interface Card: NIC) ແບບ Gigabits, ລະບົບຮາດດິດຕ້ອງເປັນ RAID 1, RAID 5, RAID 6 ເພື່ອປ້ອງກັນຂໍ້ມູນເສຍຫາຍ.
- ສໍາລັບ CentOS 6

[root@abc~] # yum install nfs-utils
[root@abc~] # yum install rpcbind

ສໍາລັບ CentOS 7

[root@abc~] # yum install nfs-utils





- ໂປຣແກຣມ NFS ນຳໃຊ້ Service ຂອງ rpcbind ຊຶ່ງ ເປັນ Service ທີ່ໃຊ້ໃນການ Map ໝາຍເລກ Port ການ ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເຄື່ອງ Linux ເຂົ້າຫາກັນ.
- ສໍາລັບ CentOS 6

[root@abc~] # service rpcinfo start

[root@abc~] # chkconfig rpcinfo on

•ແກ້ໄຂ File ການຕັ້ງຄ່າ /etc/exports


/data 192.168.0.0/255.255.255.0(rw,no_root_squash,sync)





- ອະທິບາຍ File ການຕັ້ງຄ່າ /etc/exports /data 192.168.0.0/255.255.255.0(rw,no_root_squash,sync)
- /data ຊື່ Directory ທີ່ Share ຂໍ້ມູນ
- 192.168.0.0/255.255.255.0 ໝາຍເລກ IP ທີ່ອານຸຍາດໃຫ້ ເຂົ້າມານຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ File ທີ່ Share ໄວ້
- rw ເປັນສິດທິໃນການອານຸຍາດ
- no_root_squash ສິດທິເປັນຜູ້ໃຊ້ root ໃນເຄື່ອງ NFS
 Server
- sync ກຳນົດໃຫ້ເຄື່ອງ NFS Server ຕ້ອງ Synchronized ຂໍ້ ມູນທີ່ໄດ້





- ສັ່ງໃຫ້ໂປຣແກຣມ NFS ເຮັດວຽກ ສໍາລັບ Centos6
- [root@abc~] # service nfs start
- [root@abc~] # service nfslock start
- [root@abc~] # chkconfig nfs on
- [root@abc~] # chkconfig nfslock on
- ສໍາລັບ Centos 7

[root@abc~] # service nfs start

ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ເປີດໃຊ້ງານ NFS



ຫຼາຍເຫດ: ຖ້າຕ້ອງການ Share ຂໍ້ມູນ File ໂດຍນຳໃຊ້ NFS ຫຼາຍໆບ່ອນ ໃຫ້ເພີ່ມການຕັ້ງຄ່າເຂົ້າໄປໃນ File ຊື່ /etc/exports ດັ່ງນີ້:

/data 192.168.0.0/255.255.255.0(rw,no_root_squash,sync) /data2 192.168.0.1(ro)

• ສັງໃຫ້ໂປຣແກຣມ NFS ເຮັດວຸງກ

[root@abc~] # service nfs start

ຈາກນັ້ນໃຫ້ທົດລອງສ້າງ File ຂໍ້ມູນ ແລະ ຍ້າຍໄປໄວ້ໃນ Directory ທີ່ Share ໄວ້ໃນເຄື່ອງ NFS Server


[root@abc~] # touch nfs.txt

[root@abc~] # mv nfs /data/






 ເຄື່ອງລູກຄ່າຍຂອງ NFS ຈະເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງ NFS Server ດ້ວຍ ຄຳສັ່ງ mount



22/11/2018

ການຕິດຕັ້ງ NFS ໃນເຄື່ອງລູກຄ່າຍ



- ສັ່ງໃຫ້ໂປຣແກຣມ rpcbind ເຮັດວງກ, ຖ້າເປັນ CentOS 5 ຫຼື ຕໍ່ກວ່າ 5 ໃຫ້ປ່ຽນເປັນຊື່ portmap

[root@abc~] # service rpcbind start

[root@abc~] # chkconfig rpcbind on

[root@abc~] # mount -t nfs 192.168.0.1:/data /mnt/nfs

ສໍາລັບ Windows 10

ໃຫ້ຕັ້ງຄ່າ NFS ສຳລັບ Windows ແລະ ນຳໃຊ້ການ Map Network Drive ຫຼື ເຊື່ອຕໍ່ຜ່ານຄຳສັງ ດັ່ງນີ້:

mount 192.168.0.1:/data z:\






```
File Edit View Terminal Tabs Help

[root@localhost ~]# mount -t nfs 192.168.0.1:/data /mnt/nfs
[root@localhost ~]# ls /mnt/nfs/
nfs.txt
[root@localhost ~]#
```

ສໍາລັບການຍົກເລີກການເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ໃສ່ຄໍາສັ່ງ umount

[root@abc~] # umount /mnt/nfs




ການກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງ NFS


• ໂປຣແກຣມ NFS ເຮັດວງກຜ່ານໂປຣແກຣມ rpcbind ອີກເທື່ອໜຶ່ງໃນການເຮັດວງກ, ດັ່ງນັ້ນ ສາມາດກວດສອບ ໂປຣແກຣມ RPC (Remote Procedure Call) ທີ່ໃຫ້ ບໍລິການຢູ່ໃນໂປຣແກຣມ rpcbind ໂດຍນຳໃຊ້ຄຳສັ່ງ rpcinfo

[root@abc~] # rpcinfo -p localhost



ການກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງ NFS






ການກວດສອບການເຮັດວງກຂອງ NFS

```
root@localhost:~
    Edit View
              Terminal
                      Tabs Help
[root@localhost ~]# rpcinfo -p localhost
  program vers proto
                       port
   100000
                 tcp
                        111
                             portmapper
                        111
                             portmapper
   100000
                 udp
                                       ຄຳສັງ rpcinfo ໃນ NFS ເຄື່ອງລູກ
                             status
   100024
                        780
                 udp
   100024
                        783
                             status
                 tcp
                      48777
                                       ຄາຍ
   100021
                             nlockmgr
                 udp
                             nlockmgr
   100021
                 udp
                      48777
                      48777
   100021
                 udp
                             nlockmgr
   100021
                      51879
                             nlockmgr
                 tcp
                      51879
   100021
                 tcp
                             nlockmgr
                      51879
                             nlockmgr
   100021
                 tcp
[root@localhost ~]#
```






- ການ Share File ຢູ່ໃນ Linux ນອກຈາກຈະນຳໃຊ້ ໂປຣແກຣມ NFS ແລ້ວຍັງສາມາດນຳໃຊ້Samba. Samba ເປັນໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ໃນການ Share File ຂໍ້ມູນຢູ່ໃນ Linux ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ລະບົບປະຕິບັດການອື່ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນ Linux ໄດ້ ເຊັ່ນ ວ່າ: Windows, OS/2 ແລະ ອື່ນໆ.
- Samba ເໜາະກັບການນຳໃຊ້ໃນອົງກອນຂະໜາດ ນ້ອຍ ຫຼື ໜ່ວຍງານທີ່ມີເຄື່ອງຜູ້ໃຊ້ຈຳນວນໜ້ອຍ.












ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຈັດການ Samba
 [root@abc~] # yum -y install samba

[root@abc~] # rpm -qa samba

[root@abc~] # service smb start

[root@abc~] # service smb status

ການຕັ້ງຄ່າ Samba Server



ກະກຽມກ່ອນການຕັ້ງຄ່າ Samba
 ໃຫ້ສ້າງ Directory ທີ່ຈະ Share ຂຶ້ນມາໂດຍໃສ່ຊື່ເປັນ /home/share, ຊຶ່ງກຳນົດສິດທິໃຫ້ Directory ດັ່ງກ່າວໃຫ້ສມາດ ອ່ານ ແລະ ຂຽນໄດ້ທຸກໆຜູ້ໃຊ້ (Share Full) ໂດຍບໍ່ມີການຈຳກັດ ຜູ້ໃຊ້.

[root@abc~] # mkdir /home/share
[root@abc~] # chmod 777 /home/share

ການຕັ້ງຄ່າ Samba Server


วว/11/หนีใบ share



• ทาบตั้วถ่า Samba Samba ຈະມີ File ການຕັ້ງຄ່າເປັນ /etc/samba/smb.conf [root@abc~] # vi /etc/samba/smb.conf workgroup = WORKGROUP # ປ່ຽນຊື່ Workgroup ໃຫ້ຄືກັນກັບທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ hosts allow = 127. 10.0.0. 192.168.0. # ເພີ່ມໝາຍເລກ IP Address ທີ່ອານຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຫາ Samba Server security = share # ເປັນການປຸ່ງນຮູບແບບຂອງ Samba Server ຈາກແບບ user ໄປ


Computer Science Department

ການຕັ້ງຄ່າ Samba Server



```
[share]
# any name you like - ຕັ້ງຊື່ Directory ແນວໃດກໍ່ໄດ້
path = /home/share
# shared directory - ໃຫ້ລະບຸເສັ້ນທາງໄປຍັງ Directory ທີ່
Share ไอ้
writable = yes
# writable - ກຳນົດໃຫ້ຂຸງນໄດ້
guest ok = yes
# guest OK - ຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປອານຸໃຫ້ເຂົ້າໃຊ້ໄດ້
guest only = yes
# guest only - ຜູ້ໃຊ້ອານຸໃຫ້ເຂົ້າໃຊ້ໄດ້
```

ການຈັດການກັບ Samba




• ສັ່ງໃຫ້ Samba ເຮັດວຽກ ເມື່ອຕັ້ງຄ່າສຳເລັດແລ້ວໃຫ້ບັນທຶກ ແລະ restart ໂປຣ ແກຣມ Samba

[root@abc~] # service smb restart

ເຄື່ອງລູກຄ່າຍເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Samba


• ການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກ Windows




ເຄື່ອງລູກຄ່າຍເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Samba



• ການສຳເນົາ File ໄປຍັງ Samba ເຄື່ອງແມ່ຄ່າຍ



ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ



- [1] ສັນໄຊ ຣຸ່ງເຣືອງຊູສະກຸນ. LINUX Server Administration+Security. ວິດຕື້ກຣຸບ, ໄທ. 2013
- [2] Wale Soyinka. Linux Administration: A Beginner's Guide,

Fifth Edition, 2009

- [3] Naba Barkakati. Linux® All-in-One Desk Reference For Dummies,® 2nd Edition, 2006
- [4] Bill McCarty. Learning Red Hat Linux, 3rd Edition, 2003
- [5] Storage Server. (05/03/2018). Retrieved from https://www.server-

world.info/en/note?os=CentOS_7&p=nfs&f=1



ປາກ ແອະ ພອກ

ຂອບໃຈ