

ການບໍລິຫານເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ (Server Administration)

ສອນໂດຍ: ອຈ ເພັດ ສອນວິໄລ

ມືຖື: 020 58390300

ອີເມວ: p.sonevilay@nuol.edu.la



ບົດທີ6

ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການນຳໃຊ້ DNS (DNS Installation)



ເນື້ອໃນໂດຍລວມ




- DNS ເບື້ອງຕົ້ນ
- ການຕິດຕັ້ງ ໂປຣແກຣມ Bind
- ການຕັ້ງຄ່າ ໂປຣແກຣມ Bind
- ການກວດສອບການເຮັດວຸງກຂອງ DNS
- ການນຳໃຊ້ DNS ແບບ Master ແລະ Slave
- ການຕັ້ງຄ່າ DNS ໃຫ້ປອດໄພ


DNS ເບື້ອງຄົ້ນ



• DNS(Domain Name System), ແປຊື່ເຄື່ອງ (hostnames ຫຼື URL) ໄປເປັນໝາຍເລກ IP(IP addresses). ຕົວຢ່າງ: ຖ້າພິມ www.abc.com ຢູ່ໃນ browser, DNS server ຈະແປ domain name ໄປຍັງໝາຍເລກ IP (ip address) ທີ່ກ່ຽວຄ່ອງນັ້ນ ເຊັ່ນວ່າ: 192.xxx.xxx.xxx

DNS ເບື້ອງຕົ້ນ





DNS ເບື້ອງຕົ້ນ



- ຈາກການເຮັດວຽກຂອງ DNS ດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ສາມາດ ຈຳແນກໜ້າທີ່ຂອງ DNS ອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື:
 - DNS ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍແບບ Resolver ເປັນເຄື່ອງທີ່ກຳນົດໜ້າທີ່ ຄົ້ນຫາ IP Address ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການເຄື່ອງລູກຂ່າຍ, ຊຶ່ງມີການ ຄົ້ນຫາຊື່ດູເມນແບບ Recursive. ຈາກຕົວຢ່າງຜ່ານມາຄື DNS ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍທີ່ຊື່ວ່າ: DNS Resolver
 - DNS ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍແບບ Name Server ເປັນເຄື່ອງທີ່
 ຮັບຜິດຊອບດູເມນເອົາໄວ້, ຈາກຕົວຢ່າງຜ່ານມາຄື DNS ເຄື່ອງ ແມ່ຂ່າຍທີ່ຊື່ວ່າ: DNS Name.


DNS ເບື້ອງຄົ້ນ



- ຖ້າຈຳແນກການໃຫ້ບໍລິການຂອງ DNS ອອກມາແລ້ວ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ການໃຫ້ບໍລິການຂອງ DNS ຊະນິດ ຕອບກັບຂອງ DNS ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍໄດ້ 2 ແບບຄື:
 - Forward DNS ເປັນການແປງຈາກຊື່ເຄື່ອງໄປເປັນ IP
 Address, ເຊັ່ນວ່າ: ການແປງຊື່ເຄື່ອງ <u>www.abc.com</u> ໄປເປັນ ໝາຍເລກ IP Address: 192.168.0.1
 - Reverse DNS ເປັນການແປງໝາຍເລກ IP Address ໄປ ເປັນຊື່ເຄື່ອງ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ Reverse DNS ຜູ້ໃຫ້ ບໍລິການອິນເຕີເນັດ (Internet Service Provider: ISP) ຈະ ກຳນົດໃຫ້.




- ໂປຣແກຣມ Bind ປະກອບດ້ວຍ File ການຕັ້ງຄ່າຢູ່
 2 ສ່ວນຄື:
 - File ການຕັ້ງຄ່າ (Configuration File) ເປັນ File ທີ່ໃຊ້ ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າຂອງ ໂປຣແກຣມຫຼັກ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ Bind ຈະເຮັດວຽກເປັນ DNS Resolver ໂດຍ ອັດຕະ ໂນມັດ.
 - Zone File ເປັນ File ທີ່ບົ່ງບອກວ່າດູເມນນັ້ນມີ IP Address (ກໍລະນີເປັນ Forward DNS) ຫຼື ຊື່ເຄື່ອງ (ກໍລະນີເປັນ Reverse DNS) ແມ່ນຫຍັງ.




- Zone File ປະກອບມີ Record ຕ່າງໆຂອງດູເມນ ດັ່ງນີ້:
 - A ໃຊ້ໃນການແປງຊື່ເຄື່ອງໄປເປັນ IPv4
 - AAAA ໃຊ້ໃນການແປງຊື່ເຄື່ອງໄປເປັນ IPv6
 - MX ໃຊ້ບອກວ່າດູເມນດັ່ງກ່າວມີເຄື່ອງອີເມລເປັນຊື່ຫຍັງ
 - CNAME ໃຊ້ໃນການແປງຊື່ເຄື່ອງໄປເປັນຊື່ເຄື່ອງອື່ນ
 - NS ໃຊ້ບອກວ່າດູແມນວ່າເປັນເຄື່ອງໃດ
 - SOA ໃຊ້ບອກວ່າດູ ເມນດັ່ງກ່າວມີຄຸນລັກສະນະແນວໃດ
 - TXT ໃຊ້ໃສ່ຄຳອະທິບາຍແບບຂໍ້ຄວາມ (Text) ຂອງດູເມນ

11/24/17 PTR - ใส้ในทานแปฏสิ่เถือฐเป็นพายเลท IP



• ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, Bind ຈະເຮັດວງກເປັນ DNS Resolver ໄດ້ເລີຍ ແຕ່ຈະອານຸຍາດສະເພາະແຕ່ເຄື່ອງ ຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ (localhost) ໃນການນຳໃຊ້ Service ຂອງ DNS, ສະນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຕັ້ງຄ່າເພີ່ມເຕີມເພື່ອໃຫ້ເຮັດ ໜ້າທີ່ເປັນ DNS Name Server.






• ຕົວຢ່າງ: ດູເມນ abc.com ເປັນດູເມນທີ່ຈະເພີ່ມເຂົ້າໄປ ໃນ Bind

ຊະນິດຂອງ Record	ຄຳອະທິບາຍ
www	IP Address ເປັນ 192.168.0.1 (ເວລານຳ ໃຊ້ຈະເປັນ www.abc.com)
mail	IP Address ເປັນ 192.168.0.2 (ເວລານຳ ໃຊ້ຈະເປັນ mail.abc.com)
server1	ແປງເປັນຊື່ເຄື່ອງ www(ເວລານຳໃຊ້ຈະເປັນ server1.abc.com)
ns	IP Address ເປັນ 192.168.0.1 ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ Name Server ຂອງດູ
	ເມນ.





```
zone "." IN {
      type hint;
      file "named.ca";
                                      #vi /etc/named.conf
include "/etc/named.rfc1912.zones";
zone "abc.com" IN {
                                        // Define forward DNS domain "abc.com"
                                        // Define DNS type "master"
      type master;
      file "db.abc.com";
                                        // Define zone file "db.abc.com"
      allow-update {none;};
                                       // Add DNS security
      allow-transfer {none;};
                                        // Add DNS security
};
zone "0.168.192.in-addr.arpa" IN {
                                        // Define reverse DNS zone
      type master;
      file "db.0.168.192.reverse";
                                        // Define zone file "db.0.168.192 reverse"
      allow-update {none;};
      allow-transfer {none;};
```



ການສ້າງ Zone File

```
[root@abc~] # cd/var/named
```

[root@abc~] # touch db.abc.com

[root@abc~] # chown root:named db.abc.com

ປ່ຽນສິດທິຜູ້ໃຊ້ໄຟລ

[root@abc~] # chmod 640 db.abc.com

[root@abc~] # vi db.abc.com

ຈາກນັ້ນໃຫ້ກຳນົດຄ່າໃນ Zone File ຂອງດູເມນ abc.com ດັ່ງລຸ່ມນີ້:



ການສ້າງ Zone File

```
;TTL ຂອງດູເມນນີ້ກຳນົດໄວ້ 8 ຊົ່ວໂມງ
$TTL 8h
             SOA abc.com. root.abc.com. (; SOA Record ຂອງດູເມນນີ້
a,
      IN
                    2015092501 ; Serial ; Serial ຂອງດູເມນນີ້ຕ້ອງມີຄ່າເພີ່ມຂື້ນສະເໝີ
                    28800
                                 : Refresh
                    14400
                                 : Retry
                    3600000
                                 ; Expire
                    28800)
                                 : Minimum
                          ; ຊື່ເຄື່ອງທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງດູເມນ ຫຼື NS Record
      IN
             NS
                                 ; ຊື່ເຄື່ອງທີ່ຮັບຜິດຊອບ E-mail ຂອງດູເມນນີ້
             MX 10 mail
      IN
                    192.168.0.1 ; IP Address ຂອງເຄື່ອງທີ່ຊື່ NS
      IN
ns
      IN
                    192.168.0.1
                    192.168.0.2
mail
                    CNAME
Server1
             IN
                                 www
```



ການສ້າງ Reverse Zone File

```
[root@abc~] # cd /var/named
[root@abc~] # touch db.0.168.192.reverse
[root@abc~] # chown root:named db.0.168.192.reverse
[root@abc~] # chmod 640 db.0.168.192.reverse
[root@abc~] # vi db.0.168.192.reverse
[root@abc~] # vi db.0.168.192.reverse
```





• ການສ້າງ Reverse Zone File


```
$TTL
     8h
      IN
            SOA abc.com. root.abc.com. (
                  2015092501; Serial
                  28800
                              : Refresh
                  14400
                              ; Retry
                  3600000
                               ; Expire
                  86400)
                              ; Minimum
      IN
            NS
                  ns abc com
                              ; ຊື່ເຄື່ອງແມ່ຄ່າຍເມື່ອຖາມແບບ Reverse DNS
            PTR ns.abc.com.
            PTR
                  mail.abc.com.
```




- DNS ທີ່ໃຊ້ເປັນ Master, ຊຶ່ງມີການນຳໃຊ້ 2 ແບບຄື:
 - DNS Master ເປັນ DNS ທີ່ເກັບ Zone File ໄວ້ໃນໂຕເອງ ແລະ ບໍ່ອານຸຍາດໃຫ້ DNS ເຄື່ອງອື່ນເຂົ້າມາແກ້ໄຂໄດ້.
 - DNS Slave ເປັນ DNS ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການສຳ ເນົ້າ Zone File ຈາກເຄື່ອງ DNS Master ມາເກັບໄວ້ໃນເຄື່ອງ ໂຕເອງ, ຊຶ່ງມີຜົນປະໂຫຍດໃນການເຮັດເປັນ DNS ເຄື່ອງແມ່ ຂ່າຍຫຼາຍໆເຄື່ອງ ແລະ ຕ້ອງການປັບປຸງຈາກເຄື່ອງ DNS Master ພງງເຄື່ອງດຽວ.



ການພົວພັນລະຫວ່າງເຄື່ອງ DNS Master ແລະ DNS Slave



ການກວດສອບການເຮັດວງກຂອງ DNS



• ການທຶດສອບການໃຊ້ວງກ DNS ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ ໂດຍ ການສັ່ງ Resolve ດ້ວຍຄຳສັ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

[root@abc~] # nslookup www.abc.com 127.0.0.1

 ເປັນການທິດສອບ DNS Resolver ໄປຍັງດູເມນທີ່ ຕ້ອງການ ຊຶ່ງຈະສະແດງເປັນໝາຍເລກ IP Address ທີ່ກຳນິດໄວ້.

ການກວດສອບການເຮັດວງກຂອງ DNS



• ການທຶດສອບ DNS Resolver ໄປຍັງດູເມນທີ່

```
File Edit View Search Terminal Help


[root@abc ~] # nslookup www.abc.com 127.0.0.1
Server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53

Name: www.abc.com
Address: 192.168.0.1

[root@abc ~] #
```

ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍນຳໃຊ້ DNS Server ພາຍ ໃນເຄື່ອງໂຕມັນເອງ ໃຫ້ປ່ຽນ DNS ໂດຍການແກ້ໄຂ File ການຕັ້ງຄ່າ /etc/resolv.conf ດັ່ງລຸ່ມນີ້: nameserver 127.0.0.1

ການກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງ DNS



- ຄຳສັ່ງສຳລັບ Windows
- nslookup ເປັນຄຳສັ່ງກວດສອບ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ DNS. #nslookup abc.com, #nslookup -query=mx abc.com
- 2. ipconfig ເປັນຄຳສັ່ງສະແດງຂໍ້ມູນ IP ແລະ ຍັງອານຸຍາດໃຫ້ ສະແດງຂໍ້ມູນຂອງ DNS ທີ່ເກັບໄວ້ໃນໜ່ວຍຄວາມຈຳຊື່ວຄາວ. #ipconfig /all
- 3. ping ເປັນຄຳສັ່ງທີ່ໃຊ້ກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຄ່າຍ #ping abc.com

ການກວດສອບການເຮັດວງກຂອງ DNS



- ຄຳສັ່ງສຳລັບ Linux
- 1. host ເປັນຄຳສັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາ Domain Name ໄປຍັງໝາຍ ເລກ IP ແລະ ປິ້ນຄືນໝາຍເລກ IP ໄປຍັງຊື່ Domain Name. #host abc.com
- dig(domain information groper) ເປັນຄຳສັ່ງກວດສອບ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ DNS ຄ້າຍຄືກັນກັບຄຳສັ່ງ nslookup #dig abc.com
- 3. nsloopkup
- 4. ping






• ຖ້າຢາກໃຫ້ ເຄື່ອງຜູ້ໃຊ້ Query ຫາ DNS Server ໃຫ້ແກ້ໄຂ /etc/named.conf ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

```
File Edit View Search Terminal Help
// named.conf
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
  server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
options
       listen-on port 53 { 127.0.0.1; any;
       listen-on-v6 port 53 { ::1; };
       directory "/var/named";
                       "/var/named/data/cache dump.db";
       dump-file
       statistics-file "/var/named/data/named stats.txt";
       memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
                    { localhost; any; };
       allow-query
       recursion yes;
       dnssec-enable ves;
       dnssec-validation yes;
       dnssec-lookaside auto;
"/elc/named.conf" 59L, 1314C
```



• ການຕັ້ງຄ່າ DNS Server ແບບ Master ແລະ Slave





ການຕັ້ງຄ່າ DNS Server ແບບ Master

```
"abc.com" IN {
zone
       type master;
       file "db.abc.com";
       allow-update { none; };
       allow-transfer { 192.168.0.2; }; // ກຳນົດ IP Address ຂແງເຄື່ອງ DNS Slave
```



• ການສ້າງດູເມນຍ່ອຍ(Subdomain)

```
Edit View Terminal
                         Tabs
                               Help
STTL 86400
@ IN SOA abc.com. root@abc.com.(
24211201; serial
3H; refresh
15M; retry
1W; expire
1D); minimum
  IN NS abc.com.
  IN A 192.168.0.1
    IN A 192.168.0.1
server IN A 192.168.0.1
www_IN_A 192.168.0.1
al IN CNAME abc.com.
                             → ສໍາລັບ Subdomain
xyz IN CNAME abc.com.
mail IN A 192.168.0.1
abc.com. IN MX 10 mail.abc.com.
```




• ການຕັ້ງຄ່າ DNS Server ແບບ Slave


```
"abc.com" IN {
zone
       type slave; // ກຳນົດຊະນິດຂອງ DNS ເປັນແບບ Slave
       file "slaves/db.abc.com"; // ກຳນົດຊື່ zone file ທີ່ຈະເກັບຢູ່ໃນເຄື່ອງ
       masters { 192.168.0.1; }; // ກຳນົດຄ່າຂອງ DNS Master
```

ການຕັ້ງຄ່າ DNS ໃຫ້ປອດໄພ


• ການປ້ອງກັນດ້ວຍ Firewall







• ການປິດການສະແດງ Version ຂອງ Bind



11/24/17

ການຕັ້ງຄ່າ DNS ໃຫ້ປອດໄພ

ການປ້ອງກັນZone Transfer

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - nslookup
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\hp>nslookup
Default Server: ns.abc.com
Address: 192.168.0.1
> ls −d abc.com
[ns.abc.com]
                                        abc.com root.abc.com. (2015092501 28800 1
 abc.com.
                                 SOA
4400 3600000 28800)
 abc.com.
                                         ns.abc.com
                                 MX
                                             mail.abc.com
 abc.com.
                                        192.168.0.2
 mail
                                         192.168.0.1
 ns
                                 CNAME
 server1
                                        www.abc.com
                                         192,168,0.1
 abc.com.
                                         abc.com root.abc.com. (2015092501 28800 1
4400 3600000 28800)
```


```
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\hp>nslookup
Default Server: ns.abc.com
Address: 192.168.0.1

> ls -d abc.com
[ns.abc.com]
*** Can't list domain abc.com: Query refused
The DNS server refused to transfer the zone abc.com to your computer. If this is incorrect, check the zone transfer security settings for abc.com on the DNS server at IP address 192.168.0.1.
```

11/24/17


ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ



- [1] ສັນໄຊ ຣຸ່ງເຣືອງຊູສະກຸນ. LINUX Server Administration+Security. ວິດຕື້ກຣຸບ, ໄທ. 2013
- [2] Wale Soyinka. Linux Administration: A Beginner's Guide,

Fifth Edition, 2009

- [3] Naba Barkakati. Linux® All-in-One Desk Reference For Dummies,® 2nd Edition, 2006
- [2] Bill McCarty. Learning Red Hat Linux, 3rd Edition, 2003



ປາກ ແອະ ພອກ

ຂອບໃຈ