




11장. 소켓 입출력 모델(II)

네트워크 게임 프로그래밍


Contents



- ❖ Overlapped 소켓 입출력 모델의 두 가지 형태를 이해 하고 활용한다.
- ❖ Completion Port 소켓 입출력 모델을 이해하고 활용한다.




입출력 방식 (1)




❖ 동기 vs. 비동기 입출력


- 동기 입출력: 결과값이 오기 전까지 블럭킹 상태가 되며, 블럭킹된 동안에는 다른 작업이 불가
- 비동기 입출력: 입출력 요청 후에도 다른 작업이 가능(중첩 입출력 포함)하며, 오버헤드 가 줄고 효율적임.
- 10장에서 배운 소켓 입출력 모델은 동기 입출력 형태임.



입출력 방식 (2)



❖ 동기 vs. 비동기 입출력(계속)



비동기 입출력



입출력 방식 (3)



❖ 동기 입출력


- 응용 프로그램은 입출력 함수를 호출한 후 입출력 작업이 끝날 때까지 대기
- 입출력 작업이 끝나면 입출력 함수가 리턴하고 응용 프로그램은 입출력 결과를 처리하 거나 다른 작업을 진행
- 운영체제가 함수 호출 시점을 알려주는 개념을 비동기 통지(asynchronous notification) 이라고 함.

❖ 비동기 입출력 or 중첩 입출력

- 응용 프로그램은 입출력 함수를 호출한 후 입출력 작업의 완료 여부와 무관하게 다른 작업을 진행
- 입출력 작업이 끝나면 운영체제는 작업 완료를 응용 프로그램에 알려줌. 응용 프로그램 은 하던 작업을 중단하고 입출력 결과를 처리
- 입출력 완료를 운영체제가 알려주는 개념이 반드시 필요하므로 비동기 통지도 사용



입출력 방식 (4)



❖ 입출력 방식에 따른 소켓 입출력 모델 분류

- 동기 입출력 + 비동기 통지
 - Select 모델
 - WSAAsyncSelect 모델
 - WSAEventSelect 모델
- 비동기 입출력 + 비동기 통지
 - Overlapped 모델
 - Completion Port 모델



Overlapped 모델 (1)




❖ Overlapped 모델 사용 절차

- ① 비동기 입출력을 지원하는 소켓 생성 socket() 함수로 생성한 소켓은 기본적으로 비동기 입출력을 지원
- ② 비동기 입출력을 지원하는 소켓 함수 호출
 - AcceptEx(), ConnectEx(), DisconnectEx(), TransmitFile(), TransmitPackets(), WSAIoctl(), WSANSPIoctl(), WSAProviderConfigChange(), WSARecv(), WSARecvFrom(), WSARecvMsg(), WSASend(), WSASendTo()
- ③ 운영체제가 입출력 작업 완료를 응용 프로그램에 알려주면(=비동기 통지), 응용 프로그램은 입출력 결과를 처리



Overlapped 모델 (2)




❖ Overlapped 모델의 종류

- 운영체제의 비동기 통지 방식에 따라 두 종류로 구분.
- 어떤것을 사용하는가에 따라 응용 프로그램의 구조가 달라짐

종류	설명
Overlapped 모델(I)	소켓 입출력 작업이 완료되면 운영체제는 응용 프로그램이 등록해둔 이벤트 객체 를 신호 상태로 바꾼다. 응용 프로그램은 이벤트 객체를 관찰함으로 써 입출력 작업 완료를 감지할 수 있다.
Overlapped 모델(II)	소켓 입출력 작업이 완료되면 운영체제는 응용 프로그램이 등록해둔 함수를 자동으로 호출한다. 일 반적으로 운영체제가 호출하는 응용 프로그램 함 수를 콜백 함수라 하는데 특별히 Overlapped 모 델에서는 완료 루틴 이라 부른다.

Overlapped 모델 (3)




❖ 입출력 함수

■ 접속된 상대방 소켓에게 지정한 데이터를 보내는 함수

```
int WSASend (
SOCKET s,
LPWSABUF lpBuffers,
DWORD dwBufferCount,
LPDWORD lpNumberOfBytesSent,
DWORD dwFlags,
LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine
);
성공: 0, 실패: SOCKET_ERROR
```

- s: 접속된 소켓을 가리키는 소켓 기술자(디스크립터)
- lpBuffers: WSABUF 구조체 배열을 가르키는 포인터. WSABUF 구조체는 버퍼의 포인터와 길이를 나타내는 함수로 구성되는 구조체로 이 구조체의 배열을 포인트해서 넘겨줌(뒷장에 설명)
- dwBufferCount: lpBuffersrk 가리키는 WSABUF 구조체 배열의 크기
- IpNumberOfBytesSent: 전송된 바이트 수. 함수 호출이 성공하면 보내거나 받은 바이트 수를 저장.
- dwFlags: 어떠한 방식으로 전송을 수행할 것인지 설정하는 플래그. 대부분 0을 사용.
- lpOverlapped: WSAOVERLAPPED 구조체(뒷장에 설명)의 포인터. 중첩된 출력이 아닌 경우 전달된 인자는 무시.
- lpCompletionRoutine: 전송연산이 완료되었을때 호출되는 전송 완료 루틴에 대한 포인터. 입출력 작업이 완료되면 운영체제가 자동으로 호출할 완료 루틴(콜백 함수)의 주소 값.

Overlapped 모델 (4)




❖ 입출력 함수(계속)

- Overlapped 모델(I)에서는 WSAOVERLAPPED 구조체의 hEvent 변수를, Overlapped 모델(II)에서는 lpCompletionRoutine 인자를 사용
- lpCompletionRoutine 인자의 우선순위가 높으므로 이 값이 NULL 이 아니면 WSAOVERLAPPED 구조체의 hEvent 변수는 사용되지 않음

```
int WSARecv (
SOCKET s,
LPWSABUF lpBuffers,
DWORD dwBufferCount,
LPDWORD lpNumberOfBytesRecvd,
LPDWORD lpFlags,
LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine
);
성공: 0, 실패: SOCKET_ERROR
```

Overlapped 모델 (5)




❖ 관련 구조체

```
typedef struct _WSAOVERLAPPED {
   DWORD Internal;
   DWORD InternalHigh;
   DWORD Offset;
   DWORD OffsetHigh;
   WSAEVENT hEvent;  // 작업에 대한 이벤트 등록
} WSAOVERLAPPED, *LPWSAOVERLAPPED;
```

• hEvent는 이벤트 객체의 핸들 값. 이외의 인자는 운영체제가 내부적으로만 사용.


Overlapped 모델 I (1)



❖ Overlapped 모델(I)을 이용한 소켓 입출력 절차

- ① 비동기 입출력을 지원하는 소켓을 생성. 이때 WSACreateEvent() 함수를 호출하여 대응하는 이벤트 객체도 같이 생성
- ② 비동기 입출력을 지원하는 소켓 함수를 호출. 이때 WSAOVERLAPPED 구조체의 **hEvent** 변수에 이벤트 객체의 핸들 값을 넣어서 전달
- ③ WSAWaitForMultipleEvents() 함수를 호출해 이벤트 객체가 신호 상태가 되기를 기다림
- ④ 비동기 입출력 작업이 완료하여 WSAWaitForMultipleEvents() 함수가 리턴하면 WSAGetOverlappedResult() 함수를 호출해 비동기 입출력 결과를 확인하고 데이터를 처리
- ⑤ 새로운 소켓을 생성하면 ①~④를, 그렇지 않으면 ②~④를 반복

Overlapped 모델 I (2)




❖ WSAGetOverlappedResult() 함수

- 매개 변수로 지정한 소켓에 대한 오버랩 연산의 결과를 반환
 - 입출력이 성공 혹은 실패했는지, 성공했다면 몇 바이트나 입출력이 되었는지에 대한 결과를 확인

```
BOOL WSAGetOverlappedResult (
SOCKET s,
LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
LPDWORD lpcbTransfer,
BOOL fWait,
LPDWORD lpdwFlags
);
성공: TRUE, 실패: FALSE
```


- s: 소켓을 식별하는 기술자. 비동기 입출력 함수 호출에 사용했던 소켓을 넣음.
- IpOverlapped: 오버랩 연산이 시작될 때 지정된 WSAOVERAPPED 구조체에 대한 포인터
- lpcbTransfer: 이 변수를 통해 실제로 전송된 바이트를 얻음. 전송된 바이트 수가 여기에 저장
- fWait: 오버랩 연산을 완료하기 위해 대기할 것인지를 결정하는 플래그. 비동기 입출력 작업이 끝날때까지 대기하려면 TRUE, 그렇지 않으면 FALSE를 사용
- lpdwFlags: WSARecv 함수가 호출되었을 경우 부수적인 정보를 얻기 위해 사용. 거의 사용하지 않음

Overlapped 모델(I) 서버 작성




14/30

실습 11-1 P432~




Overlapped 모델 II (1)




❖ Overlapped 모델(II)의 동작 원리


- 비동기 입출력 함수를 호출함으로써 운영체제에 입출력 작업을 요청
- 해당 스레드는 곧바로 alertable wait 상태에 진입
- 비동기 입출력 작업이 완료되면, 운영체제는 스레드의 APC 큐에 결과를 저장
- 비동기 입출력 함수를 호출한 스레드가 alertable wait 상태에 있으면 운영체제는 APC큐에 저장된 정보(완료 루틴의 주소)를 참조하여 완료 루틴 호출
- APC 큐에 저장된 정보를 토대로 모든 완료 루틴 호출이 끝나면 스레드는 alertable wait 상태에서 빠져 나옴




Overlapped 모델 II (2)




❖ Overlapped 모델(II)의 동작 원리(계속)




Overlapped 모델 II (3)



❖ Overlapped 모델(II)의 동작 원리(계속)



Overlapped 모델 II (4)




❖ Overlapped 모델(II)를 이용한 소켓 입출력 절차

- ① 비동기 입출력을 지원하는 소켓을 생성
- ② 비동기 입출력을 지원하는 소켓 함수를 호출. 이때 완료 루틴의 시작 주소를 함수 인자로 전달
- ③ 비동기 입출력 함수를 호출한 스레드를 alertable wait 상태로 만듦
- ④ 비동기 입출력 작업이 완료되면 운영체제는 완료 루틴을 호출. 완료 루틴에서는 비동기 입출력 결과를 확인하고 후속 처리를 함
- ⑤ 완료 루틴 호출이 모두 끝나면 스레드는 alertable wait 상태에서 빠져나옴
- ⑥ 새로운 소켓을 생성하면 ①~⑤를, 그렇지 않으면 ②~⑤를 반복



Overlapped 모델 II (5)




❖ 완료 루틴

 I/O가 완료되었을 때, 자동으로 호출될 함수 (WSASend, WSARecv 함수의 마지막 전달 인자)


```
void CALLBACK CompletionRoutine (
    DWORD dwError,
    DWORD cbTransferred,
    LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
    DWORD dwFlags
);
```

- dwError: 오류정보 전달. 비동기 입출력 결과. 오류가 발생하면 0이 아닌 값이 됨
- cbTransfered: 전송된 바이트 수가 전달. 통신 상대가 접속을 종료하면 값은 0이 됨
- lpOverlapped: WSARecv 함수 호출 시 전달한 구조체 변수. 비동기 입출력 함수 호출 시 넘겨준 WSAOVERLAPPED 구조체의 주소값이 이 인자를 통해 다시 응용 프로그램에 넘 어옴. Overlapped 모델(II)에서는 이벤트 객체를 사용하지 않으므로 WSAOVERLAPPED 구조체를 완료 루틴 내부에서 직접 사용할 일은 없음.
- dwFlags: 옵션. 대부분 0임.


Overlapped 모델(II) 서버 작성



실습 11-2 P444~



Completion Port 모델 (1)



❖ 입출력 완료 포트(IOCP)

- 비동기 입출력 결과와 결과를 처리할 스레드에 관한 정보를 담고 있는 구조
 - Overlapped 모델(II)에서 소개한 APC 큐와 비슷한 개념

❖ APC 큐 vs. 입출력 완료 포트


- 생성과 파괴
 - APC 큐는 각 스레드마다 자동으로 생성되고 파괴. 입출력 완료 포트는 CreateIoCompletionPort() 함수를 호출하여 생성하고 CloseHandle() 함수를 호출하여 파괴
- 접근 제약
 - APC 큐에 저장된 결과는 APC 큐를 소유한 스레드만 확인할 수 있지만 입출력 완료 포트에는 이런 제약이 없음




Completion Port 모델 (2)



- ❖ APC 큐 vs. 입출력 완료 포트(계속)
 - 비동기 입출력 처리 방법
 - APC 큐에 저장된 결과를 처리하려면 해당 스레드는 alertable wait 상태에 진입해야 함. 입출력 완료 포트에 저장된 결과를 처리하려면 작업자 스레드는 **GetQueued-CompletionStatus()** 함수 를 호출해야 함




Completion Port 모델 (3)




❖ Completion Port 모델 동작 원리


- 응용 프로그램을 구성하는 임의의 스레드에서 비동기 입출력 함수를 호출함으로써 운영체제에 입출 력 작업을 요청
- 모든 작업자 스레드는 GetQueuedCompletionStatus() 함수를 호출해 입출력 완료 포트를 감시
- 비동기 입출력 작업이 완료되면 운영체제는 입출력 완료 포트에 결과를 저장. 입출력 완료 패킷
- 운영체제는 입출력 완료 포트에 저장된 작업자 스레드 목록에서 하나를 선택하여 깨움. 대기 상태에 서 깨어난 작업자 스레드는 비동기 입출력 결과를 처리.




Completion Port 모델 (4)




❖ Completion Port 모델 동작 원리(계속)




Completion Port 모델 (5)



❖ Completion Port 모델 동작 원리(계속)



Completion Port 모델 (6)




❖ Completion Port 모델을 이용한 소켓 입출력 절차

- ① CreateIoCompletionPort() 함수를 호출해 입출력 완료 포트 생성
- ② CPU 개수에 비례하여 작업자 스레드를 생성. 모든 작업자 스레드는 GetQueuedCompletionStatus() 함수를 호출하여 대기 상태가 됨
- ③ 비동기 입출력을 지원하는 소켓을 생성. 소켓에 대한 비동기 입출력 결과가 입출력 완료 포트에 저장되려면 CreateIoCompletionPort() 함 수를 호출해 소켓과 입출력 완료 포트를 연결해야 함
- ④ 비동기 입출력 함수를 호출. 비동기 입출력 작업이 곧바로 완료되지 않으면 소켓 함수는 SOCKET_ERROR를 리턴하고 오류 코드는 WSA_IO_PENDING으로 설정됨
- ⑤ 비동기 입출력 작업이 완료되면 운영체제는 입출력 완료 포트에 결 과를 저장하고 대기 중인 스레드 하나를 깨움. 대기 상태에서 깨어난 작업자 스레드는 비동기 입출력 결과를 처리
- ⑥ 새로운 소켓을 생성하면 ③~⑤를, 그렇지 않으면 ④~⑤를 반복



Completion Port 모델 (7)



❖ 입출력 완료 포트 생성

- 새로 IOCP 핸들을 만들거나 이미 만들어져 있는 IOCP에 파일 핸들을 연결할 때 사용
- Completion Port 오브젝트를 생성하기 위해서는 HANDLE이나 Key 값은 불필요하고, NumberOfConcurrentThreads 값만 제대로 입력해 주면 된다.

```
HANDLE CreateIoCompletionPort (
HANDLE FileHandle,
HANDLE ExistingCompletionPort,
ULONG CompletionKey,
DWORD NumberOfConcurrentThreads
);
성공: 입출력 완료 포트 핸들, 실패: NULL
```

- FileHandle: CompletionPort에 연결하고자 하는 Overlapped 소켓 핸들. INVALID_HANDLE_VALUE 를 지정하면 새로운 IOCP 핸들을 생성.
- ExistingCompletionPort: 이미 생성된 CompletionPort 핸들
- CompletionKey: 연결되는 소켓에 관한 정보를 쓰레드에 전달하는 용도
- NumberOfConcurrentThreads: 동시 실행 가능한 쓰레드 수를 입력, 0을 입력하면 시스템 CPU 수와 일치하게 됨

Completion Port 모델 (8)




❖ 비동기 입출력 결과 확인


```
BOOL GetQueuedCompletionStatus (
    HANDLE CompletionPort,
    LPDWORD lpNumberOfBytes,
    LPDWORD lpCompletionKey,
    LPOVERLAPPED *lpOverlapped,
    DWORD dwMilliseconds
);
성공: 0이 아닌 값, 실패: 0
```


- CompletionPort: 입출력 완료 포트 핸들
- lpNumberOfBytes: 비동기 입출력 작업으로 전송된 바이트 수가 여기에 저장
- lpCompletionKey: CreateCompletionPort() 함수 호출시 전달한 세 번째 인자(32비트)가 여기에 저장
- lpOverlapped: 비동기 입출력 함수 호출시 전달한 OVERLAPPED 구조체의 주소값이 여기에 저장
- dwMilliseconds: 작업자 스레드가 대기할 시간을 설정. 예) INFINITE

Completion Port 모델 TCP 서버 작성과 테스트₫



실습 11-3 P457~







Thank You!

oasis01@gmail.com / rhqudtn75@nate.com