가상 네트워크(VNet) 만들기

주신영 bit1010@live.com

이번 실습은 MS의 실습 자료를 참고하였습니다.

빠른 시작: Azure 포털을 사용하여 가상 네트워크 만들기

Azure Bastion 사용 유무를 선택하도록 수정하였습니다.

Azure Bastion을 사용하지 않을 경우는 공용IP와 인바운드(3389)를 추가하고 원격 데스 크탑을 이용해서 연결합니다.



일반적으로 **베스천(Bastion)** 또는 **점프박스(Jumpbox)**는 관리자를 위한 보안 요소로 적용합니다.

22,3389 포트 등의 서버 관리 포트는 외부(인터넷)에 바로 노출되지 않고 베스천을 통해 연결합니다.

일종의 프록시와 같으며 관리자가 작업한 내역을 로그로 남겨 추적이 가능하고 베스천으로 연결되는 물리적인 네트워크 또한 사내망이나 VPN등으로 제한합니 다.

일반 서비스(http 등)를 위해 사용하진 않습니다.

Azure Bastion은 VNet 생성후에도 Bastion 메뉴에서 추가 가능합니다.

Bastion 삭제는 VNet메뉴가 아닌 Bastion에서 삭제를 하면 됩니다.

지역은 계정에 제한이 없다면 Korea Central을 선택합니다.



동일한 가상네트워크(VNet)에 포함된 가상 머신은 모든 포트를 통해 서로 통신할 수 있습니다.

Windows 가상 머신(VM) 만들기 실습을 다시 진행해서 가상 네트워크가 자동으로 생성되고 가상머신에 적용된 사항을 먼저 확인합니다.

가상 네트워크 만들기


이전 실습에서 가상머신 생성 시 VNet은 기본 설정으로 생성됐습니다. 가상머신은 VNet 없이는 생성이 안됩니다.

- 1. 포털에서 virtual network를 검색하고 선택합니다.
- 2. 가상 네트워크 페이지에서 만들기를 선택합니다.
- 3. 가상 네트워크 만들기 화면의 기본 사항 탭에서 다음 정보를 입력하거나 선택합니다.
 - 리소스 그룹: 새로 만들기를 선택한 다음, 리소스 그룹 이름을 myVNetRG로 지정합니다.
 - * 리소스 그룹이 생성되어 있으면 선택합니다.
 - 가상 네트워크 이름: VNet을 입력합니다.




4. 페이지 아래쪽에서 **다음: IP 주소를** 선택합니다.

- 5. IP 주소 탭의 IPv4 주소 공간에서 10.0.0.0/16을 입력합니다.
 - * 주소공간이 변경되면 기본 설정된 서브넷이 삭제됩니다.
- 6. 서브넷 추가를 선택합니다.
- 7. 서브넷 추가 화면에서 다음 정보를 입력한 다음, 추가를 선택합니다.
 - 서브넷 이름: default
 - 서브넷 주소 범위: 10.0.0.0/24



- 8. Azure Bastion 사용 유무를 선택합니다.
 - ▼ Azure Bastion 설정

- a. 페이지 하단에서 **다음: 보안**을 선택합니다.
- b. 보안 탭의 BastionHost 옆에 있는 사용을 선택합니다.
- c. 다음 정보를 입력합니다.
 - 베스천 이름: bastion
 - AzureBastionSubnet 주소 공간: 10.0.1.0/26
 Azure는 AzureBastionSubnet 서브넷을 자동으로 만듭니다.
 - **공용 IP 주소**: **새로 만들기**를 선택한 다음 **이름** 아래에 *bastionPip*을 입력 하고 **확인을** 선택합니다.
- * 베스천 서브넷이 화면에 안나올 수도 있음. 자동으로 생성되므로 넘어가면 됨.




Azure Bastion을 설정하면 생성하는데 시간이 좀 더 필요합니다.

9. 화면 아래쪽에서 **검토 + 만들기** 를 선택하고 유효성 검사가 통과되면 **만들기**를 선택합니다.

가상 머신 만들기

가상 네트워크에 VM1 및 VM2라는 두 개의 VM을 만듭니다.

- 1. 포털에서 가상 머신을 검색하고 선택합니다.
- 2. 가상 머신 페이지에서 만들기를 선택하고 Azure 가상 머신을 선택합니다.
- 3. 가상 머신 만들기 화면의 기본 사항 탭에서 다음 값을 입력하거나 선택합니다.
 - **리소스 그룹**: *myVNetRG*를 선택합니다.
 - **가상 머신 이름**: *VM1을* 입력합니다.
 - 지역: 가상 네트워크와 동일한 지역을 선택합니다.
 - 가용성 옵션: 인프라 중복이 필요하지 않음을 선택합니다.
 - 이미지: Windows Server 2022 Datacenter x64 Gen2를 선택합니다.
 - 크기: 기본값을 적용하거나 드롭다운하여 크기를 선택합니다.
 - 사용자 이름, 암호 및 암호 확인: VM에 대한 관리자 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.
 - 공용 인바운드 포트: RDP(3389)를 선택합니다.(기본으로 선택되어 있음)




- 4. 페이지 맨 위에 있는 네트워킹 탭을 선택합니다.
- 5. 네트워킹 페이지에서 다음 값을 입력하거나 선택합니다.
 - 가상 네트워크: 이전에 생성한 VNet 을 선택합니다. VNet이 여러 개일 경우 리소스 그룹 이름도 같이 확인합니다.
 - **서브넷**: default 을 선택합니다.
 - 공용 IP: 자동으로 생성된 IP를 그대로 사용합니다. (새로 만드는 중) VM1-ip

▼ Azure Bastion 설정

공용 IP : 없음


NIC 네트워크 보안 그룹: 없음?

공용 인바운드 포트 : 없음




- 6. 다른 설정을 적용하고 **검토 + 만들기**를 선택합니다. 설정을 검토한 다음, **만들기**를 선택합니다.
- 7. VM 만들기가 완료되면 **다른 VM 만들기** 를 선택하여 **두 번째 VM**을 만들 수 있습니다. 모든 동일한 설정을 사용하여 *VM2*의 이름으로 생성합니다.

리소스 그룹에 생성된 리소스 확인



Azure Bastion 사용 구성

웹 브라우저에서 Azure Bastion으로 웹 프로토콜(HTTPS)로 연결되며 Azure Bastion과 가상머신은 가상 네트워크 내에서 연결됩니다. 네트워크 보안 그룹은 사용하지 않지만 외부에서 가상머신으로 연결하는 포트가 필요하면 네트워크 보안 그룹이 필요합니다.




VM에 연결

- 1. 포털에서 가상 머신을 검색하고 선택합니다.
- 2. **가상 머신** 페이지에서 **VM1**을 선택합니다.
- 3. **VM1** 페이지의 맨 위에서 **연결** 옆에 있는 드롭다운 화살표를 선택한 다음 **RDP 파일**을 다운로드 받은 파일로 실행하거나 **원격데스크탑(RDP)**를 로컬PC에서 실행해서 공용 IP 주소로 접속합니다.

▼ Azure Bastion 설정

연결에서 Bastion을 선택합니다.

Bastion 페이지에서 VM에 대해 만든 사용자 이름 및 암호를 입력한 다음 **연결을** 선택합니다.



- 4. VM에 입력한 사용자 이름 및 암호를 입력한 다음 연결을 선택합니다.
- 5. VM2도 동일하게 연결합니다.

VM 간 통신

- 1. VM1의 데스크톱에서 PowerShell을 엽니다.
- 2. ping VM2 를 입력합니다. 다음 메시지와 유사한 회신이 표시됩니다.

```
PS C:\Users\VM1> ping VM2

Pinging VM2.ovvzzdcazhbu5iczfvonhg2zrb.bx.internal.cloud
app.net with 32 bytes of data
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.0.0.5:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```



ping은 ICMP(인터넷 제어 메시지 프로토콜)를 사용하기 때문에 실패합니 다. 기본적으로 ICMP는 Windows 방화벽을 통해 허용되지 않습니다.

3. ICMP가 이 VM의 Windows 방화벽을 통해 인바운드 되도록 허용하려면 다음 명령을 입력합니다.

New-NetFirewallRule -DisplayName "Allow ICMPv4-In" -Prot ocol ICMPv4

4. VM2도 동일하게 연결하여 PowerShell에서 ping VM1 를 입력합니다 이번에는 VM1의 방화벽을 통해 ICMP를 허용했기 때문에 다음 메시지와 유사한 성공 회신이 표시됩니다.

반대로 VM2에서도 ICMP를 허용하도록 설정하고 VM1에서 ping VM2 을 입력합니다.

```
PS C:\Users\VM2> ping VM1
Pinging VM1.e5p2dibbrqtejhq04lqrusvd4g.bx.internal.cloud
app.net [10.0.0.4] with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.4: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 10.0.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 10.0.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = Oms, Maximum = 2ms, Average = Oms
```

5. VM1과 2 연결한 원격 데스크탑 또는 Bastion페이지를 닫습니다.

리소스 정리