TikZ & PGF & les « node »

Comment placer du texte ou des objets LATEX dans tes dessins.

Première partie : le positionnement des « node »

Bertrand Masson

10 février 2010

Le placement du texte, ou de tout autre objet LATEX (tableau, boite, image...) dans un dessin TikZ s'effectue à l'aide de la commande : \draw (x,y) node{texte}; Afin de bien comprendre le positionnement du texte les exemples contiendront parfois une croix rouge sur l'origine (coordonnées (0,0)) qui ne sera pas reprise dans la description des commandes. Voici trois exemple de placement de texte :

```
\tikz \draw (0,0) node{A};
\tikz \draw (0,0) node{\Huge A B C D E};
\tikz \draw (0,0) node{Un texte quelconque};
```

A B € D E

Un texte quelconque

Comme tu peux le voir le texte est centrée sur l'origine. Pour modifier ce comportement node accepte des options, qui comme toutes les options LATEX se notent entre [] :


above (au dessus), below (en dessous), right (à droite), left (à gauche), et leurs combinaisons

above left (en haut à gauche), above right (en haut à droite), below left (en bas à gauche), below right (en bas à droite).

La page suivante en donne des exemples.


Attention aux espaces dans les noms des options. Contrairement à LATEX, TikZ accepte les espaces pour les noms des options.

Voici par exemple comment noter les axes d'un repère orthonormé :



```
\begin{tikzpicture}
\draw[->] (0,0) -- (2,0) node[right] {x};
\draw[->] (0,0) -- (0,2) node[above] {y};
\end{tikzpicture}
```

et les angles d'un carré



```
\begin{tikzpicture}
\draw[->] (0,0) rectangle (2,2);
\draw(0,0) node[below left] {A};
\draw(0,2) node[above left] {B};
\draw(2,2) node[above right] {C};
\draw(2,0) node[below right] {D};
\end{tikzpicture}
```

Tu peux préciser la distance à laquelle le node sera positionné :

Attention \draw (0,0) node[below=10pt,right=5pt]{A};, n'aura pas l'effet escompté, car dans ce cas, seul le dernier emplacement précisé est pris en compte, dans notre exemple right=5pt.


+ A

Avant de poursuivre avec les « node », il faut comprendre un peu comment ça marche. Un « node » est une boite rectangulaire qui englobe un contenu. L'option draw (\draw (0,0) node[draw]{A};) permet de dessiner le contour de la boite, voici trois exemples :

□ Un petit texte

Même un « node » vide prend de la place (le troisième exemple est écrit comme ceci : \draw (0,0) node[draw]{};)

Donc les distances sont mesurées par rapport à la boite et non pas au contenu. Voici le résultat de la commande \draw (1,0) node [draw,above=1cm] {Texte}



On vient de voir la position d'un texte par rapport à un point, mais il est possible avec TikZ de positionner du texte par rapport à une ligne, avec les options midway (au milieu), near start (près du début) et near end (vers la fin).

```
\tikz \draw (0,0) -- (4,0) node[near start] {A} node[midway] {B}
node[near end] {C};
```

Voici le résultat (le B est exactement au centre de la ligne) :

tu peux utiliser les options above et below pour placer le texte au-dessus ou au-dessous de la ligne :

```
\tikz \draw (0,0) -- (4,0) node[near start,above] {A}
node[midway,above] {B} node[near end,above] {C}
node[near start,below] {1} node[midway,below] {2}
node[near end,below] {3};
```

Une petite remarque en passant

Une commande TikZ commence par \tikz et se termine par un point virgule « ; », ou bien est contenue dans un environnement tikzpicture (\begin{tikzpicture} ... \end{tikzpicture}). Les passages à la ligne et les espaces entre les parties d'une commande n'ont aucune influence. Donc ne t'en prives pas pour rendre ton code plus clair.

est plus lisible que

```
\tikz \draw (0,0)--(4,0)node[near start,above]{A}
node[midway,above]{B}node[near end,above]{C}node[near start,below]{1}
node[midway,below]{2}node[near end,below]{3};
```

Les deux écritures donnent le même résultat! Sur la page précédente, j'ai un peu tassé par manque de place. Attention toutefois de ne pas mettre de ligne blanche entre les instructions d'une commande \tikz, cela génère une erreur. Par contre aucun problème dans un environnement tikzpicture.

Tu peux mettre des repères sur ta droite :



Tu peux bien entendu tout écrire en coordonnées absolues :



```
begin{tikzpicture}

draw (0,0)--(4,0);

draw (1,0.5) node{A};

draw (1,0) node[red]{$\bullet$};

draw (2,0.5) node{B};

draw (2,0) node[blue]{|};

draw (3,0.5) node {C};

draw (3,0) node[green]{+};

\end{tikzpicture}
```

Tu n'es pas limité au trois positions que l'on vient de voir (midway, near start et near end). Il existe également at end, at start, very near start et very near end. Tu peux même donner une valeur absolue en employant l'option pos=valeur où valeur est une fraction comprise entre 0 et 1.


0 étant le début de la ligne, 1 la fin et 0.5 le milieu. Voici les correspondances entre les noms et les fractions :

```
midway \Leftrightarrow pos=0.5
at start \Leftrightarrow pos=0
at end \Leftrightarrow pos=1
near start \Leftrightarrow pos=0.25
near end \Leftrightarrow pos=0.75
very near start \Leftrightarrow pos=0.125
very near end \Leftrightarrow pos=0.875
```

A B C

Le cas des tracés perpendiculaires obtenus avec les commandes |- et -| est particulier. En effet dans ce cas pos=0.5 ou midway, correspondent à l'angle droit. Voici deux exemples ou A est placé à pos=0.5 et B à pos=0.9


```
\tikz \draw (0,0)-|(4,1) node[pos=0.5]{A}
node[pos=0.9]{B};
\tikz \draw (0,0)|-(4,1) node[pos=0.5]{A}
node[pos=0.9]{B};
```



$$\frac{1}{0}$$
 \draw (1,0) -- (2,0) -- (3,1) -- (3,2) -- (2,3) -- (1,3) -- (0,2) -- (0,1) -- (1,0);




$$\operatorname{draw}(1,0) -- (2,0) -- (3,1) -- (3,2) -- (2,3) -- (1,3) -- (0,2) -- (0,1) -- (1,0);$$



Tu peux numéroter les côtés avec l'option midway comme ceci :

```
\frac{1}{0} - (2,0) \text{ node[midway]} \{A\} - (3,1) \text{ node[midway]} \{B\} - (3,2) \text{ node[midway]} \{C\}...
```

$$draw(1,0) - (2,0) - (3,1) - (3,2) - (2,3) - (1,3) - (0,2) - (0,1) - (1,0);$$




Tu peux numéroter les côtés avec l'option midway comme ceci :

Par contre si tu ne veux pas que les numéros soit sur la ligne, c'est un petit peu plus compliqué. Il va falloir employer below avec A, above avec E, above left avec D...

Bertrand Masson () TikZ & PGF & les « node » 10 février 2010

$$draw(1,0) - (2,0) - (3,1) - (3,2) - (2,3) - (1,3) - (0,2) - (0,1) - (1,0);$$




Tu peux numéroter les côtés avec l'option midway comme ceci :

Par contre si tu ne veux pas que les numéros soit sur la ligne, c'est un petit peu plus compliqué. Il va falloir employer below avec A, above avec E, above left avec D... Il y a une solution plus simple auto=right

```
\label{eq:continuous} $$ \displaystyle = \inf \{ (1,0) -- (2,0) \ node[midway] \{A\} -- (3,1) \ node[midway] \{B\} -- (3,2) \ node[midway] \{C\} \dots \} $$
```

Bertrand Masson () TikZ & PGF & les « node » 10 février 2010 13 / 28

$$draw(1,0) - (2,0) - (3,1) - (3,2) - (2,3) - (1,3) - (0,2) - (0,1) - (1,0);$$



Tu peux numéroter les côtés avec l'option midway comme ceci :


```
\draw (1,0) -- (2,0) node[midway]{A} -- (3,1) node[midway]{B} -- (3,2) node[midway]{C}...
```

Par contre si tu ne veux pas que les numéros soit sur la ligne, c'est un petit peu plus compliqué. Il va falloir employer below avec A, above avec E, above left avec D... Il y a une solution plus simple auto=right


auto=left provoque une numérotation à l'intérieur de la figure.

Lors de l'utilisation de auto=left ou de auto=right, il peut être utile, dans certain cas, qu'une valeur n'ai pas le même comportement que les autres. Pour cela il faut employer swap qui inverse localement la valeur de auto.


```
\begin{tikzpicture}
\draw[auto=right] (1,0) -- (2,0) node[midway]{A} -- (3,1)
node[midway]{B} -- (3,2) node[midway]{C} -- (2,3)
node[midway,swap]{D} -- (1,3) node[midway]{E}
-- (0,2) node[midway]{F} -- (0,1) node[midway,swap]{G}
-- (1,0) node[midway]{H};
\end{tikzpicture}
```



L'option sloped permet d'écrire perpendiculairement au trait, compare les deux exemples ci-dessous :




\tikz \draw (0,0)--(3,3)
node[near start,above] {A}
node[midway,above] {B}
node[near end,above] {C};




\tikz \draw (0,0)--(3,3)
node[near start,above,sloped] {A}
node[midway,above,sloped] {B}
node[near end,above,sloped] {C};

Ça marche aussi avec des lignes courbes.




Voici une manière de noter les côtés d'un triangle :


```
\begin{tikzpicture}
  \draw (0,0) -- (3,0) node[midway,below]{A};
  \draw (3,0) --(2,1.5) node[midway,above,sloped]{B};
  \draw(2,1.5) --(0,0) node[midway,above,sloped]{C};
\end{tikzpicture}
```



Quand tu écrits $\draw[->]$ (0,0) -- (5,0) node [draw] {A} -- (8,0); TikZ va d'abord dessiner le trait de (0,0) à (8,0) puis va placer le « node » à la coordonnée (5,0) dans notre exemple. On obtient :



Ceci n'est pas toujour souhaitable :



Pour obtenir le bon résultat on va faire appelle à deux nouvelles notions concernant les « node » : leur nommage et la commande at.

Une autre façon de placer les « node »

```
Tu peux placer des « node » à l'aide de la syntaxe suivante :

\path node at (0,0) {Raymonde} ou \node at (0,0) {Raymonde} puisque \node

et équivalent à \path node (voir la fiche « TikZ & PGF : Introduction »)
```

Nommer les « node »

Tu peux donner un nom à un « node » afin d'y faire référence ultérieurement. Pour cela il y a deux façons de faire soit en utilisant l'option name=leNom soit en mettant se nom entre parenthèse (des parenthèses pas des accolades) juste après la commande node comme ceci :

```
\node[name=fille] at (0,0) {Raymonde}
ou bien
\node (le gars) at (0,0) {Robert}
```

Si l'on transforme le code de notre diagramme précédent par :

```
\begin{tikzpicture}
\node[draw] (a1) at (0,1) {Robert};
\node (a2) at (0,0) [draw]{Raymonde};
\node[draw] (b1) at (2,1) {Roméo};
\node[draw] (b2) at (4,0) {Juliette};
\node[draw] (c1) at (4,1) {David};
\node[draw] (c2) at (2,0) {Goliath};
\draw[red,<->,>=latex] (a1) -- (a2);
\draw[red,<->,>=latex] (b1) -- (b2);
\draw[red,<->,>=latex] (c1) -- (c2);
\end{tikzpicture}
```

Dans ce cas on ne trace plus un trait sur lequel on place un node, mais on relie entre eux des « node » par un trait. On obtient :



Ce qui est mieux.

On peut placer encore différemment du texte. Pour cela TikZ défini des points d'ancrage. Tu te souviens je t'ai dit qu'un node, c'est avant tout une boite. L'option draw permettait de la matérialiser. Par exemple voici un node contenant le mot « Texte » avec sa boite :

```
\tikz\draw (0,0) node[draw]{Texte};
Texte
```

On a vu également que par défaut TikZ prenaît comme ancrage le centre de la boite, c'est à dire que TikZ place à la coordonnée précisée (ici (0,0)) le centre de la boite. Voici le même node toujours positionné à (0,0) avec une croix rouge marquant cette coordonnée (0,0).

```
Texte
```

TikZ définit d'autre points d'ancrage, qui sont décrits dans le schéma page suivante.

Voici un schéma matérialisant un node contenant le mot Texte et sa boite englobante




Voici un schéma matérialisant un node contenant le mot Texte et sa boite englobante




L'ancrage par défaut est matérialisé par la croix rouge

Voici un schéma matérialisant un node contenant le mot Texte et sa boite englobante



L'ancrage par défaut est matérialisé par la croix rouge Voici les autres ancrages possible.


Voici quelques exemples toujours avec notre node « Texte », sa boite et la croix rouge à (0,0).



Ces options de placement sont équivalentes à celles que l'on a vue au début de cette fiche : above \Leftrightarrow anchor=south; below right \Leftrightarrow anchor=north west . . . La première solution (above, below. . .) est beaucoup plus intuitive et c'est personnellement celle que j'utilise. Je t'ai montré cette deuxième façon de faire, car on la trouve souvent dans des exemples de code TikZ.


On a vu que par défaut quand tu positionnes des « node » sur une ligne ils sont centrés (anchor=center) :

$$\label{locality} $$ \operatorname{draw} (0,0) --(1,0) \ \operatorname{huge} x}--(2,0) \ \operatorname{huge} p}--(3,0) \ \operatorname{huge} t}--(4,0) ;$$



L'option anchor=base permet de placer le texte sur la ligne de base, comme un texte classique, avec les lettres p, q, y... qui débordent sous la ligne de base (profondeur).

$$\label{localization} $$ \operatorname{localization} -(0,0) --(1,0) \operatorname{localization} -(2,0) \operatorname{node} = p--(3,0) \operatorname{node} = t--(4,0) ;$$



L'option anchor=mid permet de centrer verticalement des « node » ayant des profondeurs différentes. Pour bien comprendre j'ai remis en rouge l'option anchor=center

 $\label{localization} $\operatorname{draw[anchor=mid]}(0,0) --(1,0) \operatorname{node}(\operatorname{huge} x)--(2,0) \operatorname{node}(\operatorname{huge} p)--(3,0) \operatorname{node}(\operatorname{huge} t)--(4,0) ;$



Bertrand Masson () TikZ & PGF & les « node » 10 février 2010


Il existe également les options anchor=mid west et anchor=mid east.

Voici respectivement et l'une en dessous de l'autre

 ${\sf anchor}{=}{\sf mid}$

anchor=mid west

anchor=mid east



On vient de voir comment placer du texte sur la ligne de base à l'intérieur d'une figure TikZ. Mais comment faire la même chose dans le texte d'un document la Tex. En effet quand je place du texte, ici les mots hello word à l'aide de TikZ voici ce qui ce passe hello word. C'est pas terrible. Le hello word de TikZ est placé dans une boite et c'est elle qui est placée sur la ligne de base hello word. Pour faire les choses correctement on va employer l'option baseline et le nommage du « node ». En effet TikZ va devoir préalablement évaluer le texte à placer pour voir notamment la présence de lettre comme p, q ou y qui possède une profondeur (une partie sous la ligne de base). Voici la commande qui va nous permettre de placer correctement notre hello word.

\tikz[baseline=(A.base)] \node (A) {hello word};

Voici notre hello word dans une phrase. Notre hello word est toujours dans une boite d'où les espaces trop larges avant et après, mais il est sur la ligne de base.

Tu me diras, quel est l'intérêt de placer du texte de cette façon?

Eh bien à faire des trucs comme sur la page suivante :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut,

placerat ac, (hello) vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero,

nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, word ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci hello risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum. Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec | word | ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliguam urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris. Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna.

Conclusion

Voila c'est la fin de cette fiche. Mais on n'en a pas fini avec le positionnement des « node ». Il existe une librairie positioning dont le principal intérêt est de pouvoir faire du positionnement relatif. Mais se sera l'objet d'une autre fiche. Il nous faut voir également ce que l'on met dans nos « node ». Il y a encore du boulot!