Посібник користувача Fast Media Sorter

Покрокові інструкції для всіх функцій

https://serzhyale.github.io/FastMediaSorter_mob_v2/documentation/

Зібрано: 2026-10-09

Швидкий старт

- Перший запуск і майстер налаштування
- Розуміння дозволів застосунку
- Навігація головним екраном
- Швидкий огляд можливостей

Редакції та можливості

- Сім редакцій FastMediaSorter
- Додаткові модулі – додавайте функції лише тоді, коли вони потрібні
- Вибір мови застосунку та одиниць виміру

Перегляд та сортування

- Перегляд медіаколекцій
- Сортування, фільтрація та швидкий пошук
- Множинний вибір і пакетні операції
- Кешування мініатюр та індексація

Джерела, призначення та операції з файлами

- Додавання папок з телефону, карти пам'яті та USB-накопичувача
- Додавання мережевих папок і хмарних сховищ як джерел
- Спільний доступ і резервне копіювання ресурсів
- Сортуйте файли по призначеннях швидким сортуванням
- Копіювання, переміщення і видалення файлів і папок
- Фонове перенесення файлів і стеження за прогресом
- Перейменування файлів і папок
- Звільняємо місце – дублікати, великі файли та ZIP-архіви
- Виконання файлових завдань за розкладом
- Знімайте фото, відео і голосові нотатки прямо в папку
- Захищайте файли ПІН-кодом і шифруванням

Мережеві папки та хмари

- Підключення спільних ресурсів SMB/Windows
- Підключення серверів SFTP та FTP
- Інтеграція з Google Drive
- Dropbox і OneDrive
- Підтримання актуальності мережевих папок
- Поширення папок ПК через Fast Media Sorter для Windows

Перетворення телефону на SFTP-сервер

Перевірка з'єднання за допомогою Мережевого монітора

Відео та медіаплеєр

Перегляд відео – керування, жести та збереження кадрів

Субтитри, аудіодоріжки, баланс звуку та 3D

Картинка в картинці та фонове відтворення

Трансляція на Chromecast та пряме мовлення

Зображення, аудіо та слайдшоу

Відтворення та впорядкування музичних файлів

Перегляд фото, GIF і жести масштабування

Редагування фото – поворот, обрізка, кольори та інструменти GIF

Створення фотослайдшоу

Порядок відтворення, таймер сну та прослуховування у фоні

Документи та текстовий редактор

Читання документів PDF – сторінки, пошук, нічний режим і експорт

Читання EPUB-книг та офісних документів

Вбудований текстовий і Markdown редактор

Інтернет-потоки: каталог каналів

Перегляд каталогу каналів

Додавання власних трансляцій і плейлистів M3U

Закріплені й обрані канали

Зображення каналів, логотипи та бейджі

Інтернет-потоки: відтворення

Відтворення прямих трансляцій і радіо

Ваші станції в один дотик – ярлики, віджет «Трансляція» і панель трансляцій

Трансляції на ТВ, годиннику чи у VR-шоломі, і підключення до прямого ефіру

Коли з'єднання слабке – буферизація, перепідключення і якість картинки

Камера та запис екрана

Швидка зйомка фото й відео

Запис екрана, відео та звуку

Створення скріншотів і що з ними робити далі

Об'єктиви, зум, профілі зйомки та налаштування камери

Жести по краях екрана та панель швидкого доступу

Розпізнавання тексту, малювання та поширення

Розпізнавання тексту офлайн-OCR

Переклад розпізнаного тексту

Малювання і написи на зображеннях

Надсилання файлів через меню «Надіслати до..»

Лаунчер: робочий стіл

Робочий стіл лаунчера – стартова розкладка, ярлики й ґаджети

Вибір шпалер робочого столу – анімовані хвилі, нерухомий кадр, ваше фото або жива камера

Впорядкування робочого стола – секції, екрани, свайпи та блокування

Лаунчер: віджети та гаджети

Віджети FastMediaSorter для домашнього екрана – камера, фоторамка, музика, диктофон та інше

Ґаджети робочого стола: годинники, погода, карта, датчики, стан пристрою та інше

Розміщення, зміна розміру та оформлення ґаджетів і віджетів на робочому столі лаунчера

Лаунчер: панель завдань і жести

Використання дока й панелі задач робочого столу

Налаштування жестів навігації та ярликів

Контекстні меню робочого стола і швидкі дії – що відкриває довге натискання

Налаштування лаунчера – орієнтування в параметрах і скидання до початкового стану

Затемнення й автовимкнення екрана на робочому столі лаунчера

Меню «Пуск» і повний список застосунків

Область статусу та сповіщення

Програми, статистика та діагностика

Вбудовані програми – як їх увімкнути, ліхтарики, дзеркало та сигнал SOS

Калькулятор і секундомір

Мінігра – Кривавиця і Чудовисько

Статистика використання – що ви відсортували, переглянули й звільнили

Відомості про систему та журнал діагностики – допомога автору у пошуку проблеми

Налаштування

Налаштування – як у них орієнтуватися і шукати

Теми, кольори, мова та одиниці виміру – зовнішній вигляд і мова застосунку такими, як зручно вам

Відтворення, живлення та повсякденна поведінка – екран, поворот, застосунки за замовчуванням і лаунчер

Конфіденційність, збережені входи і звіти про помилки – тримайте все під контролем і повідомляйте про проблеми правильно

Резервне копіювання налаштувань і синхронізація пристроїв

Керування та перепризначення клавіш – клавіатура, пульт ТБ і геймпад, як зручно вам

Мова, резервні копії, клавіатура та ТБ

Резервне копіювання і відновлення налаштувань – що переходить, що лишається і де це знайти

Клавіатура, D-pad і керування Android TV – застосунок без дотику до екрана

Розділений екран, вільні вікна та складані пристрої – застосунок на екрані будь-якого розміру

Сповіщення, заставка запуску та кольори – як застосунок показує себе

Годинник: налаштування, компаньйон та синхронізація

FastMediaSorter на годиннику: встановлення, спряження та Wear-супутник

Тримайте телефон і годинник на одній хвилі: мережеві папки та налаштування годинника

Один свайп від циферблата: плитки й ускладнення

Годинник: медіа, потоки та файли

Відтворення музики на годиннику: із телефоном чи без нього

Радіо й ТБ потоком на зап'ясті: пошук, закріплення й відтворення прямих каналів

Перегляд і керування файлами на годиннику: списки, сітки, дії з файлами й закриті контейнери

Годинник: міні-додатки та здоров'я

Програми, таймери й інструменти на зап'ясті

Перегляд показників здоров'я та даних сенсорів

Орієнтування в застосунку для годинника: головний екран, вигляд і налаштування

Перегляд і прослуховування на годиннику: плеєри й переглядачі

Відкриття папок телефона та мережевих ресурсів на годиннику

Прослуховування через годинник і мовлення з нього

VR та OpenXR

Налаштування Meta Quest і пристроїв OpenXR

Просторовий 3D/360 кінотеатр і відеоплеєр

Керування в шоломі: плаваюча панель, контролери та руки

General

ький старт

ПЕРШІ КРОКИ | Усі редакції | RECIPE #01

Усі редакції – набір сторінок залежить від редакції

Перший запуск і майстер налаштування

Майстер привітання запускається один раз, під час першого відкриття FastMediaSorter, і проводить вас через мову, тему, профіль пристрою, мережеві та хмарні джерела, можливості, дозволи та плеєр за замовчуванням – або ви можете одразу перейти в кінець кнопкою **Увімкнути все** на першій сторінці. Кожен зроблений вибір потім живе в Налаштуваннях, тож тут немає дверей в один бік.

Чому вам це сподобається

Кожен знайомиться з FastMediaSorter вперше рівно один раз, і ця перша хвилина непомітно вирішує кілька речей: якою мовою ви його читаєте, чи бачить він ваші мережеві диски, і чи почне Android відкривати в ньому ваші фото та відео надалі. Майстер привітання існує для того, щоб ви приймали ці рішення свідомо, за пару хвилин, а не виявляли їх випадково потім.

Ніщо на цих сторінках не є остаточним. Будь-який вибір, зроблений тут, можна згодом змінити в Налаштуваннях, тож немає неправильного дотику – а якщо ви взагалі не хочете відповідати на всі запитання майстра, одна кнопка вгорі зробить майже все за вас.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Щойно встановлений FastMediaSorter, у будь-якій редакції – які сторінки майстра ви побачите, залежить від того, яка редакція у вас є.
- Кілька хвилин часу, а якщо плануєте додати мережеві чи хмарні папки – їхні адреси або дані для входу під рукою.
- Підключення до інтернету, якщо ви вмикаєте OCR або переклад на сторінці функціональності – обидва одразу завантажують невеликий рушій, щойно ви їх вмикаєте.

1 Сторінка 1: знайомство із застосунком, вашою мовою та вашим виглядом

Майстер відкривається одразу, щойно ви вперше запускаєте FastMediaSorter, і лишається відкритим, доки ви не завершите його або не торкнетеся **Увімкнути все**. Ряд крапок над нижніми кнопками показує, скільки всього сторінок і де ви зараз; **Назад** і **Далі** переміщують між ними, а на останній сторінці замість **Далі** з'являється **Готово**. Кожна сторінка так само добре реагує на дотик пальцем, як і на клавіатуру, D-pad чи коліщатко миші, тож ТБ-приставка чи автомобільна магнітола без сенсорного екрана налаштовується так само, як і телефон.

Перша сторінка представляє FastMediaSorter через короткий список ролей, а не список функцій: **Файловий менеджер** («Перегляд, копіювання, переміщення та видалення файлів»), картка плеєра з назвою **Медіаплеєр** або, в редакції без відео та аудіо, **Перегляд фото**, **Будь-які джерела**, **Сортування одним дотиком** і збірна картка **Інше**. Збірка, що постачає домашній лаунчер, натомість починається карткою **Домашній екран**, а та, що постачає інтернет-трансляції або застосунок для годинника, отримує окрему картку і для них теж, замість того щоб згортати їх в **Інше**. Другий рядок кожної картки називає лише ті типи медіа, протоколи та служби, які ваша редакція справді може відкрити, тож тут нічого не обіцяється зайвого.

На цій самій сторінці є ще два елементи керування: кнопка мови, яка показує вашу поточну мову і відкриває список із пошуком після дотику, та перемикач теми **Авто / Світла / Темна**. Обидва застосовуються миттєво, тож ви бачите результат ще до того, як вирішите щось інше.


12:00
Welcome to FastMediaSorter!
Not just a media app - a full shell for your device.
Home screen, player, file manager, streams and remote storage in one place.
English
Auto
Light
Dark
The theme is applied immediately.
Home screen
Runs the device instead of a launcher - apps, widgets and media at hand
File Manager
Browse, copy, move and delete files
Media Player
Photos, video, music, GIFs, documents and text
Any Source
Device, SMB, FTP, SFTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox
Streams
Internet radio, TV and video channels from a ready-made catalog
One-Tap Sorting
Send a file to its folder with a single tap
Watch app
The watch app - browse and play right on your wrist
More
Camera, widgets, gadgets and more - one app instead of many
FastMediaSorter can run the whole device: a home screen with your apps, widgets and shortcuts, a player for photos, videos, music and



Перша сторінка майстра: ваші ролі, мова і тема.

Відмовилися від домашнього екрана?

Якщо збірка пропонує зробити FastMediaSorter вашим домашнім екраном, а ви відмовляєтеся, застосунок це запам'ятовує – він більше не запитає, ні тут, ні наступні кілька разів, коли ви відкриєте налаштування.

2 Сторінка 2: скажіть, який це пристрій

FastMediaSorter запитує **«Як ви будете використовувати пристрій?»** і показує ряд плиток профілю: **Особистий смартфон**, **Планшет і ПК-режим**, **ТВ-приставка / Медіацентр**, **Автомагнітола**, **Аудіоплеєр**, **Відеоплеєр**, **Електронна книга**, **Спільний медіаплеєр**, **Цифрова фоторамка**, **VR-шолом** і **Інший / Без змін**. Він уже вибрав один варіант за вас, позначений **(Рекомендується)**, на основі виявленого обладнання – торкніться іншої плитки, якщо він вгадав неправильно.

Яку плитку не обрано б, вона показує повний опис; усі інші плитки лишаються стиснутими в один рядок, тож сторінка не перетворюється на стіну тексту. Торкніться вибраної плитки вдруге, щоб підтвердити вибір і одразу перейти на наступну сторінку – повторний дотик означає «саме ця, продовжуємо», так само як дотик до **Далі**.

Перехід далі застосовує весь набір параметрів цього профілю пристрою, який визначає значення за замовчуванням для наступних сторінок; усе, що ви зміните згодом самі, все одно збережеться. Вибір **ТВ-приставка / Медіацентр**, **Автомагнітола** або **Цифрова фоторамка** також вимикає автоматичне енергозбереження, оскільки такі пристрої живляться від постійного джерела і поріг заряду батареї все одно ніколи не спрацював би, – а **Цифрова фоторамка** додатково вимикає видалення свайпом ліворуч у рядку файлу, відповідно до того, що цей профіль взагалі не пропонує видалення.


12:00
How will you use this device?
Pick a profile - we'll tune the defaults to match.
Personal smartphone
(Recommended)
Best for personal phones. Optimizes touch layout, enables background synchronization, and keeps default security confirmations.
Photo frame
Turns the device into a digital photo frame. Disables video, audio, and file operations; opens slideshow i...
E-book reader
Best for e-readers or document tablets. Hides videos and music; optimizes PDF, EPUB, and text r...
Audio player
Best for audio-only devices or MP3 players. Hides photos and videos; optimizes background audio a...
Video player
Best for video-only devices. Hides photos, music, and document viewers; prioritizes quick video play...
Primary window
Device home screen
Recommended
The app becomes your device home screen
Desktop as primary window
Open desktop inside the app without changing the device home screen

Вибір профілю пристрою: обрана плитка показана повністю.

3 Сторінка 3: увімкніть мережеві та хмарні папки, якими ви користуєтеся

У редакціях Standard, Legacy, VR і noLegal далі йде сторінка **Мережеві ресурси**: «Додавайте медіа з мережевих папок і віддалених сховищ». Нижче розташовані три групові перемикачі, кожен вмикає або вимикає цілу родину джерел одразу, з прикладом простою мовою поруч:

- **Локальна мережа (Ethernet)** SMB – «Спільні папки в домашній мережі або на NAS». Наприклад, спільна папка на ПК з Windows, NAS на кшталт Synology чи QNAP, або USB-диск, підключений до вашого роутера.
- **Комп'ютер в інтернеті (S)**FTP – «Папки на сервері через FTP та SFTP». Наприклад, хостинг-акаунт через FTP, власний домашній сервер через SFTP, або камера, яка вивантажує фото в папку FTP.
- **У хмарних ресурсах** – «Google Диск, OneDrive, Dropbox». Наприклад, увійдіть у Google Диск один раз і переглядайте резервну копію фото як звичайну папку.

Кожен перемикач лише дозволяє групу – саму папку чи обліковий запис ви все одно додаєте потім, з головного екрана. Рядок хмари зникає в редакції без підтримки хмари, а вся сторінка пропускається в редакції без жодної з обох груп.


12:00
Network resources
Add media from network shares and remote storage.
Local network (Ethernet) SMB
Shared folders on your home network or NAS
For example: a shared folder on a Windows PC, a NAS such as Synology or QNAP, or a USB disk plugged into your router.
Computer on the internet (S)FTP
Server folders over FTP and SFTP
For example: a hosting account over FTP, your own home server over SFTP, or a camera that uploads photos to an FTP folder.
In cloud resources
Google Drive, OneDrive, Dropbox
For example: sign in to Google Drive once and browse your photo backup like any other folder.
Media on a Windows PC? Fast Media Sorter for Windows shares those folders here in a couple of clicks - no server setup needed.
Get the Windows app



Увімкнення груп мережевих і хмарних джерел.

У вашій мережі вже є ПК з Windows?

Fast Media Sorter for Windows розшарить обрані папки ПК сюди за кілька кліків, без налаштування сервера – на цій сторінці для цього є кнопка **Завантажити для Windows**.

4 Сторінка 4: виберіть, що застосунок може робити

«Що застосунок робитиме?» Увімкніть потрібне – усе це також можна змінити пізніше в налаштуваннях. Перемикачі: **Дозволити режим «Усі файли»** (дозволяє його; вмикати все одно потрібно окремо для кожного ресурсу), **Аудіо**, **Відео**, **Документи**, **Розпізнавання тексту (OCR)**, **Переклад**, а в редакції з живими трансляціями – перемикач **Трансляції**, який відтворює інтернет-радіостанції та канали і може імпортувати вбудований каталог.

Увімкнення OCR або Перекладу – це більше, ніж просто перемикач: кожен ставить у чергу завантаження невеликого рушія розпізнавання чи перекладу прямо там, з рядком прогресу, який рахує вгору і перетворюється на «Готово», коли завантаження завершено, або «Не вдалося завантажити – натисніть для повтору», якщо ні. Сама можливість вмикається лише після успішного встановлення рушія, тож нічого не лишається напівувімкненим.

Нижче на сторінці розташований перемикач **Збір статистики** – увімкнений за замовчуванням у редакціях Standard, Lite, Photos і Legacy – з приміткою «Збирається на вашому пристрої. Нічого не надсилається автоматично». Під ним, у редакціях Standard і noLegal, перемикач **Увімкнути жести** вмикає свайпи від лівого краю: вгору відкриває меню запуску, вправо робить знімок екрана й відкриває редактор, вниз робить знімок тихо, з тостом.

Кожен завантажуваний додатковий елемент, який пропонує застосунок, а не лише OCR і переклад, теж на відстані одного дотику: **Усі завантажувані (необов'язкові) елементи** відкриває менеджер розширень прямо поверх майстра, тож ви можете переглянути й встановити щось, не втрачаючи місця в налаштуванні.


12:00
What should the app do?
Turn on what you need. You can change this later in Settings.
Allow All Files mode
Permits the All Files mode. You still turn it on per resource.
Audio
Play music and audio, sort tracks into folders.
Video
Play videos and sort clips with the built-in player.
Documents
Open PDF, text, e-books and office files.
Translation
Translate recognized and selected text offline.
Ready
Streams
Play internet streams and import the built-in catalog.
Statistics collection
Collected on your device. Nothing is sent automatically.
Enable gestures
Swipe from the left edge: menu, screenshot, silent screenshot
All downloadable (optional) elements



Увімкнення можливостей – рушій OCR завантажується прямо на сторінці.

5 Сторінка 5: надайте дозволи, які він запитує

Сторінка дозволів перелічує всі види доступу, які може запитати ця конкретна збірка, згруповані й пояснені простою мовою, з позначкою в кожному рядку, чи дозвіл уже надано. **Надати всі** проходить через усі звичайні дозволи в одному груповому діалозі, а тоді відкриває кожен спеціальний – той, для якого Android наполягає на власній сторінці налаштувань, – по одному; **Відкрити налаштування системи** одразу переносить на системний екран для всього, що ви радше налаштуєте вручну.

Те, що пропонує сторінка, змінюється залежно від редакції та версії Android на вашому пристрої, і кожен дозвіл, який вона може запитати, – зокрема малювання поверх інших застосунків і встановлення застосунку з файлу, – отримує те саме пояснення, де б застосунок не запитав про нього знову пізніше. Повний список і те, що саме відкриває кожен дозвіл, має власну сторінку: див. Сховище та системні дозволи.


12:00
"A few" permissions
Grant access so the app can show your media.
Grant All
Open App Settings
STORAGE
Photos access
Photos on this device
Grant
Allow Fast Media Sorter & Organizer to access photos and videos on this device?
Allow limited access
Allow all
Don't allow
Geotag your captures, run the desktop gadgets and the network monitor
Approximate location
Coarse coordinates for a photo taken in the app
Grant



Надання дозволу зі сторінки дозволів майстра.

6 Сторінка 6: зробіть його плеєром за замовчуванням (лише перший запуск)

Якщо цю роль ще ніхто не зайняв, з'являється ще одна сторінка: **Плеєр за замовчуванням** – «Призначити FastMediaSorter медіаплеєром за замовчуванням». Чотири кнопки, по одній на тип – **Аудіо**, **Відео**, **Зображення**, **Документи** – кожна відкриває власний вибір застосунку Android. «Натисніть кнопку нижче – з'явиться системний діалог. Виберіть FastMediaSorter і натисніть **Завжди**».

Сторінка пояснює, що насправді змінює цей вибір: застосунок за умовчанням означає, що файл, відкритий з іншого застосунку – галереї, месенджера, файлового менеджера, – відкриється тут, а не в системному плеєрі. І що спробувати нічого не коштує: це не назавжди – вибір зберігається в налаштуваннях самого Android, і його можна повернути будь-коли. Щойно ви дасте відповідь на цій сторінці, або якщо FastMediaSorter уже є типовим для всього, чим може бути, вона перестає з'являтися під час наступних запусків майстра.


12:00
Default Player
Set FastMediaSorter as your default media player
Being the default app means a file opened from somewhere else - a gallery, a messenger, a file manager - lands here instead of the system player.
Tap a button below - a dialog will appear. Select FastMediaSorter and tap Always.
This is not permanent: Android keeps the choice in its own settings and it can be changed back at any time.
Audio
Video
Images
Documents



Призначення FastMediaSorter плеєром за замовчуванням, по одному типу медіа за раз.

7 Або пропустіть усе – швидкий шлях «Увімкнути все»

У редакціях Standard, Legacy, VR і noLegal на першій сторінці, поряд із крапками сторінок, розташована зелена кнопка **Увімкнути все**. Торкніться її, і діалог спершу пояснює **«Що зараз відбудеться»**: «Android поставить кілька своїх запитань. Ви ненадовго підете з цього екрана й автоматично повернетеся сюди». За цим ідуть три короткі кроки – **Дозвольте доступ** («Android покаже свій запит. Натисніть «Дозволити». Деякі види доступу натомість відкривають окрему сторінку налаштувань – увімкніть там перемикач і натисніть «Назад».»), **Виберіть застосунок для ваших файлів** («Відкриється один із ваших файлів, щоб Android запитав, яким застосунком його відкривати. Так і задумано. Виберіть FastMediaSorter, натисніть «Завжди», потім натисніть «Назад», щоб повернутися сюди.»), і **«Назад» повертає сюди** («З кожного чужого екрана виходьте кнопкою «Назад». Нічого не загубиться – налаштування продовжиться з того самого місця.»). Торкніться **Зрозуміло, починаємо**, щоб продовжити, або закрийте діалог, і нічого не зміниться.

Підтвердження спершу відкриває той самий вибір профілю пристрою зі сторінки 2, тож невдале автовизначення все ще видно і можна виправити, перш ніж щось застосується. Звідти «Увімкнути все» вмикає кожне налаштування, яке відкриває можливість, наявну у вашій редакції, – включно з переглядом зображень і GIF, а також кожен маршрут функції, скомпільований у збірку, – не чіпаючи налаштування приватності, деструктивні, налаштування вподобань і залежні від ресурсу. Це також повертає кожного одержувача «Надіслати в..», якого ваша редакція вмикає за замовчуванням, – системне меню «Поділитися», «Відкрити за допомогою», «Друк», «Ел. пошта», Google Keep і годинник, – навіть ті, які ви раніше вимкнули, хоча одержувач, вимкнений редакцією за замовчуванням, наприклад месенджери чи Google Lens, лишається вимкненим, а той, який ви увімкнули самі, ніколи не чіпається.

Перед етапом призначення застосунку за замовчуванням з'являється друге нагадування, сформульоване так само («Ще один крок: застосунок для ваших файлів..»), із кнопками **Показати** і **Пропустити**. Відмова від будь-якого нагадування просто залишає цей один крок невиконаним – решта «Увімкнути все» все одно виконується.


12:00
Welcome to FastMediaSorter!
Not just a media app - a full shell for your device.
Home screen, player, file manager, streams and remote storage in one place.
What happens next
Android will ask a few questions of its own. You will leave this screen for a moment and come back here automatically.
Allow access
Android shows its own request. Tap Allow. Some kinds of access open a separate settings page instead - turn the switch on there and press Back.
Choose the app for your files
One of your own files opens so Android can ask which app should handle it. This is expected. Pick FastMediaSorter, tap Always, then press Back to return here.
Back returns you here
Every screen that is not ours is left with Back. Nothing is lost - setup continues where it stopped.
Cancel
Got it, start
apps, widgets and shortcuts, a player for photos, videos, music and



Що зробить «Увімкнути все», пояснено до початку.

8 Завершення і що відбувається одразу після

Торкніться **Готово** на останній сторінці, і майстер закриється. Лише під час найпершого запуску FastMediaSorter один раз самостійно відкриває **Налаштування**, а за ними вже чекає головний екран – тож вихід із налаштувань приводить вас на головний екран, а не назад у майстер. Після цього він більше ніколи не відкриває налаштування без запрошення.

Передумали щодо профілю пристрою чи хочете знову увімкнути або вимкнути цілу групу джерел? Відкрийте той самий майстер знову будь-коли з налаштувань. Він спершу попередить вас, оскільки повторний запуск може перезаписати параметри, які ви відтоді налаштували вручну.

Що ви отримаєте

Тепер застосунок говорить вашою мовою, виглядає так, як вам подобається, знає, на якому пристрої він працює, бачить мережеві та хмарні папки, які ви ввімкнули, і – якщо ви цього хотіли – вже відповідає на «Відкрити за допомогою» та системне меню «Поділитися» для типів файлів, які він відтворює. Ніщо з цього не остаточне: кожен вибір потім живе в налаштуваннях, а майстер завжди на відстані одного дотику, якщо захочете запустити його знову.

Поради та усунення несправностей

- **«Увімкнути все» вмикає все назавжди.** Розпізнавання тексту і переклад лишаються увімкненими, навіть якщо обидва їхні компоненти завершують встановлення одночасно – вони більше не вимикаються самі.
- **Поспішаєте?** «Увімкнути все» на сторінці 1 відповідає майже на всі наступні сторінки за вас і завершує налаштування за кілька дотиків – див. крок 7 вище.
- **Збір статистики лишається на пристрої.** Перемикач на сторінці функціональності записує лише локальні анонімні числа; нічого не надсилається автоматично назовні.
- **Ще не впевнені щодо якогось дозволу?** Пропустіть його тут. Посібник з дозволів пояснює, що відкриває кожен, а в налаштуваннях можна надати його пізніше.
- **Які сторінки ви побачите, залежить від редакції.** Редакція noLegal, наприклад, показує кожну сторінку з цього рецепта; легша редакція може повністю пропустити сторінку мережі або сторінку плеєра за замовчуванням.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ПЕРШІ КРОКИ

Сховище та системні дозволи

Усі дозволи, які може запитати FastMediaSorter, що кожен відкриває і як його надати чи переглянути.

ПЕРШІ КРОКИ

Навігація головним робочим простором

Куди ви потрапляєте одразу після налаштування і як влаштований головний екран.

ПЕРШІ КРОКИ

Швидкий огляд можливостей

Встановлення застосунку, заставка першого запуску і карта того, що читати далі.

ПЕРШІ КРОКИ Усі редакції RECIPE #02

Розуміння дозволів застосунку

FastMediaSorter запитує лише ті дозволи, які справді потрібні функції, пояснює кожен із них однаковими простими словами всюди, де про нього запитують, і дозволяє надати їх по одному або всі одразу в **Налаштування, Загальні, Дозволи та доступ** – а власні налаштування застосунку в Android завжди на відстані одного дотику, якщо ви захочете передумати пізніше.

Чому вам це сподобається

FastMediaSorter бачить і чіпає лише те, до чого Android дає доступ. Кожен дозвіл, який він може запитати, існує тому, що його потребує певна функція – читання ваших фото, відкриття спільної мережевої папки, запис геітегу у щойно зроблене фото. Нічого не запитується «про всяк випадок».

Коротку версію цього списку ви вже бачили на екрані привітання під час першого запуску застосунку. Ця сторінка – повна картина: усі дозволи, які може запитати ця редакція, простими словами, в одному місці, з можливістю надати їх по одному або всі разом.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Встановлений FastMediaSorter у будь-якій редакції: Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR або FOSS. Точний перелік рядків трохи відрізняється залежно від редакції – дозвіл з'являється, лише якщо ця збірка справді може ним скористатися.
- Кілька рядків з'являються лише починаючи з певних версій Android – кожен із них називає потрібну версію, тож шукати нічого не доведеться.

1 Повний список дозволів

Відкрийте **Налаштування**, вкладку **Загальні** і торкніться **Дозволи та доступ**. На екрані показані всі дозволи, які може запитати ця редакція, згруповані під заголовками: **Сховище**, **Мережа**, **Мікрофон**, **Сповіщення**, **Камера**, **Місцезнаходження**, **Система** і – в редакціях із лаунчером – **Контакти**. У кожному рядку є короткий підпис, опис в один рядок і позначка, чи дозвіл уже надано.

Той самий список, з тими самими формулюваннями, – також остання сторінка майстра первинного налаштування – див. Перший запуск і майстер налаштування.


12:00
Grant All
Open App Settings
STORAGE
Photos access
Photos on this device
Manage
Video access
Videos on this device
Manage
Music access
Music on this device
Manage
Media management
Bulk media edits
Manage
OPTIONAL PERMISSIONS
Contacts access
Names for pinned cells
Manage
Camera
Shooting, text recognition and QR codes
Manage
Geotag, gadgets and network monitor
Geotag your captures, run the desktop gadgets and the network monitor
Manage
Approximate location
Coarse coordinates for a photo taken in the app
Manage



Налаштування, Загальні, Дозволи та доступ.

2 Надання дозволів по одному

Торкніться будь-якого рядка, дозвіл у якому ще не надано. Для більшості рядків одразу з'явиться власний системний діалог Android – торкніться **Дозволити**, і ви повернетеся до списку. Кілька дозволів так надати не можна: Android вимагає для них окремий екран, наприклад **Повне керування сховищем** або **Поверх інших застосунків**. Для таких рядків дотик відкриває цей екран; зробіть там свій вибір і натисніть «Назад», щоб повернутися до FastMediaSorter.


12:00
"A few" permissions
Grant access so the app can show your media.
Grant All
Open App Settings
STORAGE
Photos access
Photos on this device
Grant
Allow Fast Media Sorter & Organizer to access photos and videos on this device?
Allow limited access
Allow all
Don't allow
Geotag your captures, run the desktop gadgets and the network monitor
Approximate location
Coarse coordinates for a photo taken in the app
Grant



Власний системний діалог запиту одного дозволу.

3 Надання всіх дозволів одразу

Торкніться **Надати всі** у верхній частині екрана замість того, щоб проходити рядки по одному. Застосунок відповідає на один звичайний діалог Android для дозволів, які це підтримують, а тоді послідовно проводить вас через кожен дозвіл з окремим екраном, по одному системному екрану за раз, тож ви завжди знаєте, який саме дозвіл перед вами.

Передумали щодо якогось конкретного дозволу? Заборонте його звичним способом в Android або поверніться на цей екран і перегляньте той окремий рядок.


12:00
Grant All
Open App Settings
STORAGE
Photos access
Photos on this device
Manage
Video access
Videos on this device
Manage
Music access
Music on this device
Manage
Media management
Bulk media edits
Manage
OPTIONAL PERMISSIONS
Contacts access
Names for pinned cells
Manage
Camera
Shooting, text recognition and QR codes
Manage
Geotag, gadgets and network monitor
Geotag your captures, run the desktop gadgets and the network monitor
Manage
Approximate location
Coarse coordinates for a photo taken in the app
Manage



«Надати всі» проводить вас через кожен дозвіл.

4 Що насправді відкриває кожна група

- **Сховище** – читання ваших фото, відео та музики, а в sideload-редакції noLegal – ще й повний доступ до будь-якої папки для масового редагування медіа.
- **Мережа** – доступ до серверів SMB, SFTP, FTP і DLNA у локальній мережі. У новіших версіях Android це окремий дозвіл, не пов'язаний з увімкненим Wi-Fi.
- **Мікрофон** – запис голосових нотаток і захоплення звуку під час запису екрана, в редакціях із підтримкою запису аудіо.
- **Сповіщення** – показ прогресу, поки у фоні триває тривала операція, в редакціях, які продовжують відтворювати звук після виходу із застосунку.
- **Камера** – фото- та відеозйомка всередині застосунку, розпізнавання тексту та сканування QR-кодів, зокрема коду для спарювання із супутнім пристроєм.
- **Місцезнаходження** – запис координат у фото та відео, зняті в застосунку. У редакціях із робочим столом лаунчера або монітором мережі цей самий дозвіл також живить ґаджети компаса, швидкості, висоти й карти на робочому столі, а також дані GNSS і Wi-Fi у моніторі мережі – рядок у цих редакціях описує все це, а не лише геітег.
- **Система** – фонові елементи: звільнення від оптимізації батареї для завдань за розкладом, малювання смуги жестів поверх інших застосунків, встановлення APK, відкритого з файлу (лише в редакції noLegal), і показ рівня сигналу телефону чи кількості кроків на робочому столі лаунчера.
- **Контакти** – читання поточного імені та фото закріпленого контакту, щоб ярлик лаунчера залишався актуальним, в редакціях із робочим столом лаунчера.

Рядок, якого ви не бачите, просто не стосується цієї редакції чи цієї версії Android – список ніколи не приховує дозвіл, яким застосунок усе ще міг би скористатися.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: групи дозволів**

Налаштування, «Дозволи», прогорнуто нижче «Камери».

Одні формулювання всюди

Який би екран не запитував дозвіл – цей список, майстер привітання чи діалог під час роботи, – він пояснює цей дозвіл однаковими словами. Сенс не змінюється залежно від того, де саме вас про це запитали.

5 Зміна рішення пізніше

Торкніться **Відкрити налаштування системи**, щоб одразу перейти на власний екран відомостей про застосунок FastMediaSorter в Android. Це єдине місце, де можна надати дозвіл, про який Android перестав запитувати всередині застосунку – зазвичай той, який ви двічі поспіль відхилили, – а також місце, куди варто зайти, щоб відкликати раніше надане право.


12:00
App info
Fast Media Sorter & Organizer
Archive
Uninstall
Force stop
Notifications
About 0 notifications per week
Permissions
Camera, Contacts, Location, Microphone, Music and audi...
Storage & cache
218 MB used in internal storage
Mobile data usage
No data used



Власний екран налаштувань застосунку в Android.

Що ви отримаєте

Ви знаєте, для чого насправді потрібен кожен дозвіл, який може запитати ця редакція, вмієте надавати їх по одному або всі за раз і точно знаєте, куди зайти в Android, щоб згодом переглянути своє рішення.

Поради та усунення несправностей

- **Аудіодозволи завжди там, де їм і місце.** У редакціях, які записують або відтворюють звук у фоні, дозволи на мікрофон і аудіо показані у списку й доступні для надання – їх ніколи не приховують помилково.
- **Побачили рядок «Фізична активність» чи «Установлення застосунків із файлів»?** Вони з'являються лише в sideload-редакції noLegal, бо тільки її маніфест їх декларує – редакція з Play Store ніколи не показує дозвіл, яким не могла б скористатися.
- **Опис місцезнаходження залежить від редакції.** У Standard і noLegal він також пояснює ґаджети робочого стола й монітор мережі; в інших редакціях залишається простим поясненням про геітеги, бо саме для цього вони й використовують цей дозвіл.
- **Відхилений дозвіл – не глухий кут.** Більшість функцій, яким він потрібен, продовжують працювати в обмеженому вигляді, а пропущений під час налаштування рядок лишається тут видимим на той випадок, якщо ви передумаєте.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ПЕРШІ КРОКИ

Перший запуск і майстер налаштування

Коротка версія цього самого списку дозволів на останній сторінці першого налаштування.

ПЕРШІ КРОКИ

Навігація головним екраном

Що роблять список ресурсів, панель команд і панелі після надання дозволів.

НАЛАШТУВАННЯ

Навігація й пошук у налаштуваннях

Швидко знайдіть будь-яке налаштування, зокрема «Дозволи та доступ».

ПЕРШІ КРОКИ Усі редакції RECIPE #03

Навігація головним екраном

Головний екран – ваша база: список ресурсів із закріпленими першими «Усі файли», панель команд, якій завжди вистачає місця, вкладки й додаткові панелі, що підлаштовуються під будь-яку ширину екрана, та діалог фільтра й сортування, який запам'ятовує ваш вибір, – з індикатором у кутку, що повідомляє про активний запис.

Чому вам це сподобається

Головний екран – це місце, де починається і зазвичай закінчується кожен сеанс роботи з FastMediaSorter. Це єдиний екран, який має бути зрозумілим з першого погляду – незалежно від того, є у вас три ресурси чи тридцять: папка на телефоні, спільний диск удома чи кілька трансляцій. Знання того, за що відповідає кожен елемент, економить кілька дотиків щоразу, коли ви відкриваєте застосунок.

Ніщо на цій сторінці не змінює ваші файли. Це карта екрана, а не покрокова інструкція до дій.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у будь-якій редакції: Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR або FOSS. Кілька описаних тут елементів – панель трансляцій і фільтр спареного годинника – є лише в редакціях із підтримкою трансляцій або супутника Wear OS.
- Принаймні один доданий ресурс, щоб списку та панелям було що показати. Якщо ви ще нічого не додали, див. Налаштування локальних і знімних сховищ.

1 Список ресурсів

Ваші ресурси – папки, мережеві папки, хмарні акаунти, трансляції та все інше, що ви додали, – показані у вигляді рядків або плиток у списку ресурсів. Ресурс Усі файли, якщо він є в цій редакції, завжди залишається першим незалежно від того, як ви сортуєте решту, якщо тільки вкладка або фільтр не приховують його повністю.

Натисніть і утримуйте будь-який інший ресурс, а тоді перетягніть його на потрібне місце – застосунок запам'ятає новий порядок. Натисніть **Вид** на панелі команд головного екрана, щоб перемикати весь список між рядками (список) і плитками (сітка).


12:00
ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
All Files
ALL
Recent Media
ALL
All Music
All Videos
Camera
Photos
IVG
All Images
All
Documents
Downloads
ALL
Audio
ALL
DCIM
ALL
DCIM/Camera
ALL
Music
ALL



Список ресурсів у режимі сітки.

2 Панель команд у верхній частині екрана

Ряд кнопок над списком – **Вийти**, **Додати**, **Фільтр**, **Оновити**, **Налаштування**, **Вид**, **Обране** і **Запустити плеєр** – присутній завжди, хоча не завжди з текстовими підписами. На вузькому екрані підписи зникають першими, щоб уміщалися всі значки; якщо не вміщаються навіть самі значки, крайні праві кнопки по черзі переходять у меню **Ще** (три крапки), тож жодна команда ніколи просто не обрізається за краєм екрана.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: панель команд**
Головний екран у портретній орієнтації, відкрито меню «Інші дії».

Усе так само доступно

Команда, яка перемістилась у меню з трьома крапками, працює так само, як і на панелі, – просто потрібен один додатковий дотик, щоб її знайти. Усе, що доступно на широкому екрані, лишається доступним і на вузькому.

3 Фільтрація за типом за допомогою вкладок

Одразу під панеллю команд розташований ряд вкладок типів ресурсів – **УСІ** і **Локальні**, а також **SMB**, **S/FTP** і **Хмара** в редакціях, де вони є, – які одним дотиком звужують список ресурсів до одного типу. Кожна вкладка займає частку доступної ширини, а не фіксований розмір, тож усі вкладки, включно з «Хмара», лишаються видимими й доступними для дотику в портретній та альбомній орієнтаціях і на найширших макетах.


12:00
ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
All Files
ALL
Recent Media
ALL
All Music
All Videos
Camera
Photos
IVG
All Images
All
Documents
Download
s
ALL
Audio
ALL
DCIM
ALL
DCIM/Camera
ALL
Music
ALL



Усі вкладки типів ресурсів вміщаються навіть на вузькому екрані.

4 Панелі програм і трансляцій

Над списком ресурсів можуть розташовуватися дві додаткові панелі: панель програм для доступу одним дотиком до вбудованих програм застосунку (див. Вбудовані програми) і, в редакціях із підтримкою трансляцій, панель трансляцій для закріплених каналів (див. Перегляд каталогу інтернет-трансляцій). Кожну з них можна увімкнути або вимкнути в налаштуваннях.

На широкому макеті обидві панелі та смуга вкладок вирівнюються по спільній сітці, орієнтуючись на ширину кнопок панелі програм. Якщо екрану не вистачає ширини, щоб показати панель повністю, її значок згортається в невеликий чип, який переходить у вільний простір наприкінці рядка панелі команд, а не займає окремий рядок – хіба що панель команд уже заповнена, тоді чип лишається на власному рядку.


12:00
Mainstre # 100 GREA # Mainstag # RdMix DJ
ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
All Files
ALL
Recent Media
ALL
All Music
All Videos
Camera
Photos
IVG
All Images
All
Documents
Download
s
ALL
Audio
ALL



Панель програм і панель трансляцій над списком ресурсів.

5 Сортування та фільтрація списку ресурсів

Натисніть **Фільтр**, щоб відкрити діалог **Фільтр і сортування ресурсів**. У ньому можна фільтрувати за типом ресурсу, за типами медіа, які підтримує ресурс, і вибрати порядок сортування. У редакціях Standard і noLegal також доступний фільтр за власним типом ресурсу спареного годинника.

Усе, що ви оберете тут, запам'ятовується й застосовується знову під час наступного відкриття застосунку – навіть після примусової зупинки застосунку чи перезавантаження телефону, – а банер над списком нагадує, які фільтри зараз увімкнено, тож короткий список читається як відфільтрований, а не як зниклі ресурси. Детальніше: Сортування, фільтрація та швидкий пошук.


12:00
Filter and Sort Resources
Sort By
Manual Order
Filter by Resource Type
LOCAL
SMB
SFTP
FTP
CLOUD
HTTP STREAM
RTSP STREAM
WEAR WATCH
Filter by Supported Media Types
Images (I)
Videos (V)
Audio (A)
GIFs (G)
Text (T)
PDF (P)
EPUB (E)
Office (O)
Filter by Name (substring)
Enter name or path fragment



Діалог «Фільтр і сортування ресурсів».

Розмір комірок у режимі сітки

Хочете плитки більші чи менші? Перейдіть у **Налаштування**, **Загальні**, і встановіть для **Розмір комірок сітки ресурсів** значення «Маленький», «Середній» або «Великий» – воно масштабує будь-яку кількість колонок, яку вже використовує ваш екран та орієнтація.

6 Дії з одним ресурсом – меню з трьома крапками

Відкрийте меню з трьома крапками на рядку будь-якого ресурсу, щоб побачити дії, які не вміщаються як значки, – перейменування, видалення і **Перепідключити ресурс** для папки, з'єднання якої потрібно оновити. Якщо папка, яку ви обираєте під час перепідключення, не збігається з тією, на яку раніше вказував ресурс, діалог підтвердження попросить перевірити вибір, перш ніж його застосувати, – і тепер цей діалог лишається на екрані, навіть якщо ви повернете телефон, поки він відкритий, замість того щоб тихо зникнути.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: меню ресурсу**

Головний екран, меню з трьох крапок відкрито на ресурсі локальної папки.

7 Індикатор запису

Поки триває запис екрана або швидкий запис голосу, у кутку екрана з'являється невеликий індикатор–«пігулка» – крапка, таймер і кнопки паузи/відновлення та зупинки, – щоб перевірити чи зупинити запис, не залишаючи головного екрана. Тепер він надійно показується і на широких альбомних макетах, наприклад на автомобільній магнітолі, де раніше залишався невидимим. Див. Запис екрана пристрою зі звуком.


12:00
00:10
Mainstre # 100 GREA # Mainstag # RdMix DJ
ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
All Files
ALL
Recent Media
ALL
All Music
All Videos
Camera
Photos
IVG
All Images
All
Documents
Download
s
ALL
Audio
ALL



Індикатор запису під час активного запису.

Що ви отримаєте

Ви вмієте читати список ресурсів з одного погляду, дістатися будь-якої команди незалежно від того, чи є на екрані місце для її підпису, звужувати список за допомогою вкладок і діалогу фільтра, одразу бачити, коли щось записується, і знаєте, де шукати, коли ресурс потрібно перепідключити.

Поради та усунення несправностей

- **Вбудовані ресурси говорять вашою мовою.** «Нещодавні медіа», «Вся музика», «Усі файли», «Завантаження» та інші готові ресурси перейменовуються одразу, щойно ви змінюєте мову застосунку, замість того щоб залишатися мовою, активною під час першого запуску.
- **Навіть свіжа інсталяція показує реальні числа.** Кількість файлів у вбудованих колекціях заповнюється невдовзі після встановлення, у фоновому режимі, а не показує нуль, доки ви не відкриєте кожну з них.
- **Кнопка «Програми» завжди по центру.** Її значок і підпис розташовані посередині своєї комірки як у звичайній, так і в компактній панелі команд, тож вона завжди вирівняна з сусідніми елементами.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ПЕРШІ КРОКИ

Розуміння дозволів застосунку

СХОВИЩЕ

Що відкриває кожен дозвіл, перш ніж ви почнете додавати ресурси.

Налаштування локальних і знімних сховищ

Додайте папки, які з'являться в цьому списку ресурсів.

ПЕРЕГЛЯД

Сортування, фільтрація та швидкий пошук

Повні подробиці про діалог «Фільтр і сортування ресурсів».

ПЕРШІ КРОКИ Усі редакції RECIPE #04

Усі редакції – джерело встановлення залежить від редакції

Швидкий огляд можливостей

Від встановлення FastMediaSorter через годинник на першій заставці до карти того, який рецепт читати далі – це п'ятихвилинний тур перед тим, як майстер привітання щось у вас запитає.

Чому вам це сподобається

Ця сторінка – коротка версія всього сайту документації: де взяти застосунок, що ви бачите в перші секунди після дотику до його значка вперше, і карта того, який рецепт відкрити далі залежно від того, що ви насправді хочете з ним робити. Якщо майстер привітання – це розмова, яку FastMediaSorter веде з вами один раз, то ця сторінка – п'ятихвилинна прогулянка навколо будівлі перед тим, як та розмова почнеться.

Тут не потрібно нічого вирішувати. Це огляд, а не контрольний список.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Телефон на Android, планшет, ТБ-приставка, автомобільна магнітола чи гарнітура – FastMediaSorter працює на всіх них, у редакції, створеній саме для цього обладнання.
- Спосіб встановити застосунок: Google Play Store або завантажений файл APK для редакцій, яких немає в магазині.
- Для кроку з папками Windows: запущений Fast Media Sorter for Windows у тій самій мережі, що й ваш телефон.

1 Отримання застосунку

Редакція Standard є в Google Play, як і будь-який інший застосунок – знайдіть FastMediaSorter через пошук або відкрийте його сторінку в магазині безпосередньо й торкніться **Встановити**.

Інші редакції – noLegal, VR, Lite, Photos і Legacy – мають можливості, які магазин не пропускає у своєму лістингу, тому там їх не продають. Такі редакції встановлюють, завантаживши файл APK напряму – зі сторінки GitHub Releases проєкту або з репозиторію IzzyOnDroid, – і відкривши його. Коли Android бачить пакунок, встановлений не з магазину, вперше, він показує одноразове попередження; це попередження про те, скільки разів Android бачив підпис файлу, а не про щось знайдене всередині нього. Чому Android попереджає про цей APK і що саме натискати детально розбирає обидва екрани.

2 Перше, що ви бачите – заставка з годинником

Запуск застосунку відкриває власну стартову заставку замість порожнього вікна: логотип із чотирма стрілками з'являється в тому самому синьому кольорі, що й значок на панелі запуску, виростаючи на місці, а не проявляючись поступово, з назвою застосунку і рядком «..Усе моє тут!» під нею, мовою вашого пристрою.

Під логотипом секунди поточного часу йдуть у 12– чи 24–годинному форматі та часовому поясі вашого пристрою – тож це виглядає точнісінько як системний годинник, а не як секундомір, який застосунок запустив сам. Заставка триває рівно стільки, скільки застосунку потрібно для запуску: якщо він готовий раніше, заставка зникає раніше, і вона зникає разом із годинником у момент відкриття застосунку. Під час першого запуску, який одразу веде до майстра привітання, ця заставка пропускається – випереджати поки що нічого.


12:00
Fast Media Sorter
..All mine, here!



Стартова заставка з годинником, що йде під нею.

3 За кулісами заставки – швидкий, чесний старт

Поки триває заставка, або одразу після неї, відбувається кілька речей, які ви помічаєте не як функцію, а як відсутність проблем: перша сітка мініатюр не зависає, бо завантажувач зображень працює у фоновому потоці, а не в головному, під час першого завантаження фото. Сам застосунок теж не зависає, бо його параметри передавання файлів відкриваються під час першого використання, а не поки будується головний екран.

А на цілком свіжій інсталяції вбудовані колекції на головному екрані – Вся музика, Усі відео, Усі зображення, «Фото з камери» і «Нещодавні медіа» – вже показують реальну кількість файлів замість рядка нулів. FastMediaSorter самостійно заповнює ці лічильники віртуальних ресурсів у фоні, під час запуску, тож вам не потрібно відкривати кожен із них чи запускати ручне повторне сканування, щоб дізнатися, чи є там щось.


12:00
ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
All Files
/storage/emulated/0
Local 0 files - photos, video and audio only ALL
Recent Media
virtual://recent
Recently accessed local media files
Local 53 files - photos, video and audio only ALL
All Music
virtual://all_audio
Local audio files (mp3, flac, ogg, aac..)
Local 6 files
All Videos
virtual://all_video
Local video files (mp4, mkv, mov, wmv..)
Local 5 files
Camera Photos



Свіжа інсталяція, вбудовані колекції вже показують реальні числа.

4 Швидкий огляд за ролями

Перша сторінка майстра привітання представляє FastMediaSorter через кілька ролей, а не список функцій, і цей сайт документації влаштований так само. Оглянувши головний екран, ось де шукати рецепти для кожної ролі:

- **Файловий менеджер** – перегляд, сортування та операції з файлами починаються з перегляду сіткою та списком і копіювання, переміщення та видалення.
- **Плеєр** – фото та GIF у перегляді зображень, відео в керуванні відтворенням, а музика у відтворенні й упорядкуванні.
- **Будь-яке джерело** – локальні, мережеві та хмарні папки починаються з налаштування джерел сховища і мережевих ресурсів Windows.
- **Трансляції**, у редакціях, що їх підтримують, – починаються з каталогу каналів.
- **Більше** – робочий стіл лаунчера, застосунок для годинника, VR-шолом і повна карта налаштувань – усе розгалужується звідси, поряд із порівнянням семи редакцій.

> **Годинник довіряє тому, кому довіряє телефон**
>
> Якщо ви закріпили ключ хоста сервера SFTP на телефоні, застосунок для годинника застосовує те саме закріплення: сервер з іншим ключем буде відхилено ще до того, як буде надіслано ваш пароль. Закріплення подорожує разом із джерелом, тож на самому годиннику налаштовувати нічого не потрібно – див. синхронізацію даних супутника годинника.

5 Перенесення папок із вашого ПК на Windows

Якщо у вашій мережі запущено Fast Media Sorter for Windows, вам не потрібно вручну вводити адресу сервера: відскануйте його QR-код або відкрийте файл `.fmscfg`, який він вам видає, і FastMediaSorter додасть ці папки ПК як ресурси SFTP за один крок.

Імпортуйте той самий файл ще раз пізніше – скажімо, після того як на ПК відкрили доступ ще до однієї папки, – і дублікатів не з'явиться. Застосунок розпізнає вже наявний ресурс за сервером і шляхом до папки й оновлює саме його, а тоді показує короткий тост про те, що сталося: «Додано: <назва ресурсу>» або «Оновлено: <назва ресурсу>», коли змінився рівно один ресурс, загальну кількість, коли їх декілька, або «Ресурси вже актуальні», коли не змінилося нічого.


12:00
Mainstre # 100 GREA # Mainstag # RdMix DJ
ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
All Files
ALL
Recent Media
ALL
All Music
All Videos
Camera
Photos
IVG
All Images
All
Documents
Download
s
ALL
Audio
ALL



Повторний імпорт файлу компаньйона оновлює відповідний ресурс замість того, щоб дублювати його.

Що ви отримаєте

Застосунок встановлено, ви знаєте, про що каже перша заставка, вбудовані колекції вже показують реальні числа, і у вас є карта того, який рецепт читати далі для того, що ви насправді прийшли сюди зробити – переглянути файли, щось подивитися чи підключити папку з іншого пристрою.

Поради та усунення несправностей

- **Заставка чесна щодо часу.** Вона тримається рівно стільки, скільки триває реальний запуск – на швидшому телефоні вона коротша, а не має фіксованої тривалості анімації.
- **Жодних серверів, жодної аналітики.** У FastMediaSorter немає власного бекенда; жодні дані про те, як ви користуєтеся застосунком, нікуди не надсилаються без вашої згоди. Подробиці – у політиці конфіденційності.
- **Повторний імпорт файлу компаньйона завжди безпечний.** Він лише додає або оновлює змінені ресурси – і ніколи не залишить вас із двома копіями однієї й тієї самої папки на ПК.
- **Випадково пропустили майстер?** Він завжди на відстані одного дотику в налаштуваннях – див. майстер першого запуску та налаштування.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ПЕРШІ КРОКИ

ПЕРШІ КРОКИ

Перший запуск і майстер налаштування

Мова, тема, профіль пристрою, джерела, дозволи та плеєр за замовчуванням – сторінка за сторінкою.

Сховище та системні дозволи

Усі дозволи, які може запитати FastMediaSorter, і що кожен з них відкриває.

ПЕРШІ КРОКИ

Навігація головним робочим простором

Повний огляд головного екрана, на який ви потрапляєте після налаштування.

РЕДАКЦІЇ

Порівняння семи редакцій

Яка редакція має які можливості і як їх відрізнити.

...ції та можливості

РЕДАКЦІЇ, РОЗШИРЕННЯ ТА МОВИ | Усі редакції | RECIPE #01

Сім редакцій FastMediaSorter

FastMediaSorter виходить у семи редакціях. Вони виглядають і працюють однаково, але кожна зроблена для певного типу пристрою чи магазину. Ця сторінка показує, для чого зроблена кожна редакція, які функції вона має, де її взяти і як переходити між ними.

Чому вам це сподобається

FastMediaSorter виходить у семи версіях, які називаються редакціями. Вони мають однаковий вигляд і однаковий спосіб роботи, але кожна зроблена для певного типу пристрою чи магазину. Телефон, старий планшет, VR-гарнітура і телефон без сервісів Google – кожен отримує редакцію, яка пасує йому найкраще.

Ця сторінка допоможе вам обрати правильну редакцію перед встановленням і розповість, що робити, якщо пізніше захочеться іншу. Якщо застосунок у вас уже є і ви просто хочете знати, яка це редакція, переходьте одразу до кроку 3.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Android-телефон, планшет, TV-приставка, автомобільна магнітола або VR-гарнітура.
- Версія Android. Ви знайдете її у **Налаштуваннях** телефона, зазвичай під **Про телефон** або **Відомості про ПЗ**. Більшості редакцій потрібен Android 8 або новіший; редакції Legacy і FOSS також працюють на Android 6 і 7; редакції VR потрібен Android 10 або новіший.
- Близько 100 МБ вільного місця для самого застосунку, і ще трохи для ваших медіа.

1 Познайомтеся з сімома редакціями

Ось для чого зроблена кожна редакція, одним реченням.

- **Редакція Standard** – рекомендована повна редакція для телефонів, планшетів, ТВ і автомобільних магнітол. Якщо не впевнені, беріть цю.
- **Редакція Lite** – легша редакція, що відтворює лише локальні фото, відео та музику, без мережевих папок, хмарного сховища, документів чи трансляцій.
- **Редакція Photos** – лише для картинок, з мережевими папками та хмарним сховищем, але без відео, аудіо, документів чи трансляцій.
- **Редакція Legacy** – для старіших пристроїв Android, починаючи з Android 6, з більшістю функцій Standard, але без лаунчера і супутника для годинника.
- **Редакція FOSS** – редакція з відкритим кодом, опублікована в F-Droid, зібрана без жодних закритих частин.
- **Редакція VR** – для VR-гарнітур на кшталт Meta Quest, з повним набором медіа й immersive-режимом для 3D і 360-градусних файлів.
- **Редакція noLegal** – редакція лише для встановлення поза магазином, з файлу APK. Вона має все, що має редакція Standard, плюс кілька додатків, які магазини не дозволяють.

> **Не впевнені? Почніть зі Standard**
>
> Редакція Standard має найширший набір функцій і найпростіші оновлення через Google Play. Ви завжди можете перейти в іншу редакцію пізніше, не втративши налаштувань – див. крок 5.

2 Подивіться, що кожна редакція може і не може

Кожна редакція показує картинки і дає змогу переглядати, копіювати, переміщати й сортувати файли. Відмінності – в додатках. Список нижче взято з таблиці редакцій, яку генерує сам застосунок, тож він завжди точний.

- **Відео та музика** – в кожній редакції, крім Photos.
- **Мережеві папки** (SMB, FTP і SFTP) – в кожній редакції, крім Lite.
- Хмарне сховище (Google Drive, Dropbox, OneDrive) – в Standard, noLegal, Photos, Legacy і VR. Не в Lite і FOSS.
- **Документи та електронні книги** (PDF, EPUB і текстові файли) – в Standard, noLegal, Legacy, VR і FOSS. Не в Lite і Photos.
- **Трансляції** (інтернет-радіо і ТВ-канали) та запис із мікрофона – в Standard, noLegal, Legacy і VR. Не в Lite, Photos і FOSS.
- **Переклад тексту** – в Standard, noLegal, Legacy і VR. Не в Lite, Photos і FOSS.
- **Відтворення музики у фоні** після виходу з плеєра – в кожній редакції, крім Lite і Photos.
- Chromecast, надсилання відео чи фото на ваш ТВ – в Standard, noLegal, Lite, Photos і Legacy. Не в VR і FOSS.
- Лаунчер (FastMediaSorter як ваш домашній екран), Мережевий монітор і супутник годинника – лише в Standard і noLegal.
- Мовлення з вашої камери чи мікрофона на інші пристрої – в Standard, noLegal і Legacy.
- **Immersive-відтворення VR** 3D і 360-градусного відео – в редакціях VR і noLegal.
- **Відкриття файлів з інших застосунків** (FastMediaSorter як плеєр за замовчуванням) – в кожній редакції, крім Lite.

Функція, якої редакція не має, не схована за замком чи оплатою. Її просто немає: жодного пункту меню, кнопки чи налаштування для неї.

3 Дізнайтеся, яка у вас редакція

Відкрийте **Налаштування** і залишайтеся на вкладці **Загальні**. Прогортайте в самий низ. Останній рядок показує версію, номер збірки та адресу підтримки, наприклад `2.5.0-Lite | Build 250 | ...` (ваші числа будуть іншими).

Кінець версії підказує редакцію:

- нічого після номера – редакція Standard;
- `-Lite`, `-Photos`, `-Legacy`, `-FOSS`, `-VR` або `-NoLegal` – редакція з цією назвою.

Та сама інформація є в **Налаштуваннях**, **Загальні**, **Статистика**: у технічній частині звіту є рядок **Редакція** і рядок **Версія застосунку**. Рядок Редакція використовує коротку внутрішню назву, наприклад `standard`, `photos` або `noLegal`.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
list, with a shortcut to Streams.
Show resource actions in menu :
Collapses inline action buttons into a three-dots menu on each resource card
File browser interface
Remote resources (SMB/(S)FTP/Cloud)
Share over SFTP
Authorization and accounts
Backups, restore and settings export
Background sync, network and cache
Reset General section
Debug logs and test tools
Downloadable Extensions
Permissions & Access
About system
User Guide
How-To Guides



Рядок версії внизу Налаштувань, Загальні.

⚠ Деякі редакції замінюють одна одну

Редакції Lite, Photos, Legacy і FOSS – окремі застосунки: у кожної свій значок, і вони можуть жити поруч із редакцією Standard на тому самому телефоні. Редакції Standard, VR і noLegal для Android – той самий застосунок, тож встановлення однієї поверх іншої замінює її. Ваші файли ніколи не чіпаються, а налаштування зазвичай лишаються, але резервна копія заздалегідь нічого не коштує – див. крок 5.

4 Отримайте потрібну редакцію

Кожна редакція має своє місце для завантаження.

- **Standard** – Google Play ↗, або файл APK з останнього релізу на GitHub ↗.
- **Lite, Photos і Legacy** – файли APK з останнього релізу на GitHub ↗. Ті самі файли лежать і в дзеркалі на Google Drive як архіви ZIP, для мереж, що блокують завантаження APK.
- **VR** – файл APK з того самого релізу на GitHub, встановлений на гарнітуру.
- **FOSS** – каталог F-Droid ↗.
- **noLegal** – власна сторінка завантаження на сайті FastMediaSorter. Її ніколи не публікують у магазині.

  Коли ви встановлюєте файл APK самі, Android запитує, чи довіряєте ви джерелу. Це нормально для будь-якого застосунку не з магазину: дозвольте це один раз для браузера чи файлового менеджера, з якого ви встановлюєте. Довідкова сторінка Android про невідомі застосунки ↗ пояснює цей екран. Якщо Android попереджає про пакет, тут пояснено, чому це відбувається і що натискати.

5 Перенесіть налаштування в іншу редакцію

Перш ніж перемикатися, збережіть налаштування у файл, а потім завантажте цей файл у новій редакції.

1. У редакції, яка у вас зараз, відкрийте **Налаштування**, вкладку **Загальні**, і торкніться **Імпорт та експорт даних**.
2. Торкніться виду даних, який хочете взяти з собою: **Налаштування**, **Обране**, **Закріплені трансляції** або **Ресурси**. За раз переноситься один вид, тож повторіть ці кроки для кожного потрібного.
3. Торкніться **Вивантажити – Файл пристрою** або **Вивантажити – Google Drive** і збережіть.
4. Встановіть нову редакцію і відкрийте її.
5. У новій редакції перейдіть у те саме місце, **Імпорт та експорт даних**, торкніться того самого виду, а потім **Завантажити – Файл пристрою** або **Завантажити – Google Drive**, і виберіть збережений файл.

   Повертається все, що підтримує і нова редакція: ваші ресурси, ваше обране, обрані одиниці виміру та решта налаштувань. Те, чого в новій редакції немає – наприклад, хмарні ресурси в редакції Lite – просто пропускається. Повний посібник у резервному копіюванні та відновленні налаштувань.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Backups, restore and settings export
Share Debug Logs
Save Debug Logs
Export All Settings to File
Import Settings from File
Backup settings to Google Drive
Restore s
Import and export data
Settings
Favorites
Pinned streams
Resources
Export Fa
orites
Export resources to file
Import resources from file
Import and export data
Settings, favorites, pinned streams and resources - to a file or to Google Drive
Pending device transfers
Incoming files and settings from your other devices, waiting in your Google Drive



Діалог імпорту та експорту даних.

Що ви отримаєте

Ви знаєте, яка редакція пасує вашому пристрою, де її взяти, які функції вона приносить, як перевірити, яка встановлена, і як перенести налаштування, коли передумаєте.

Поради та усунення несправностей

- **Редакція FOSS з F-Droid** зібрана з вихідного коду без жодної закритої бібліотеки. Вона зберігає локальні медіа, мережеві папки (SMB, FTP, SFTP), документи, EPUB, анімації, фоновий звук і плеєр за замовчуванням, і в ній немає хмарного сховища, трансляції на ТВ, сполучення з годинником, перекладу чи розпізнавання тексту – вони не лишають по собі ні кнопки, ні рядка, ні віджета. Вона встановлюється поруч із копією з Google Play чи копією поза магазином, а не замінює її.
- **Жодного запрошення встановити у редакції VR.** Відкриття 3D-контенту в редакції VR одразу його відтворює – застосунок більше не пропонує встановити редакцію VR, яку ви й так уже запустили.
- **Старий планшет відмовляється встановлювати застосунок?** Якщо він працює на Android 6 чи 7, візьміть редакцію Legacy або FOSS – вони зроблені саме для цього.
- **На вашому телефоні бракує функції з іншої сторінки?** Перевірте крок 2. Кожна сторінка цього посібника також називає редакції, у яких є кожна функція, ближче до початку.
- **Деяким функціям потрібне завантаження.** Розпізнавання тексту, додаткові аудіоформати та кілька інших частин завантажуються лише коли вони вам потрібні. Див. завантажувані розширення.
- **Застосунок не тією мовою?** Див. вибір мови застосунку та одиниць виміру.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

РЕДАКЦІЇ

Завантажувані розширення

Додайте розпізнавання тексту, додаткові аудіоформати та фонові відео лише коли вони вам потрібні.

РЕДАКЦІЇ

Вибір мови застосунку та одиниць виміру

Оберіть одну з тринадцяти мов і перемикайтеся між метричними та американськими одиницями.

ПОЧАТОК РОБОТИ

Перший запуск і майстер налаштування

Що відбувається під час першого відкриття застосунку, крок за кроком.

РЕДАКЦІЇ, РОЗШИРЕННЯ ТА МОВИ | Standard, noLegal, Legacy і VR | RECIPE #02

Додаткові модулі – додавайте функції лише тоді, коли вони потрібні

Розширення – це необов'язкові частини FastMediaSorter, які ви завантажуєте лише коли вони потрібні: розпізнавання тексту, додаткові аудіоформати, фонові відео та каталоги трансляцій. Ця сторінка показує, як їх завантажувати, оновлювати і видаляти.

Чому вам це сподобається

Деякі частини FastMediaSorter великі, і вони потрібні лише небагатьом: рушій, що читає текст на картинках, моделі для російських і українських літер, декодер рідкісних аудіоформатів, відео, що крутяться на фоні музики. Запакувати їх усі в застосунок означало б зробити його важчим для всіх.

Тож ці частини – розширення: ви завантажуєте кожне лише тоді, коли воно вам потрібне, і видаляєте його знову, коли потрібне місце. Поки ви не завантажили розширення, решта застосунку працює точно так само, як раніше.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у редакції Standard, noLegal, Legacy або VR. Редакції Lite, Photos і FOSS не мають екрана розширень, бо функції, які додають розширення, не входять до цих редакцій. Див. Сім редакцій.
- Інтернет-з'єднання. Wi-Fi найкращий варіант: найбільше розширення важить близько 44 МБ.
- Трохи вільного місця на телефоні. Кожен рядок екрана показує, скільки місця потрібно розширенню.

1 Відкрийте екран додаткових модулів

Відкрийте **Налаштування**, залишайтеся на вкладці **Загальні** і торкніться **Додаткові модулі**. Екран відкриється з коротким поясненням угорі та списком розширень під ним, згрупованих під **Переклад та розпізнавання OCR**, **Відтворення медіа** та **Трансляції**.

Є ще два способи потрапити на той самий екран:

- **Налаштування**, вкладка **Медіа**, розділ **Переклад, оцифрування (OCR)**, рядок **Завантаження OCR та перекладу**.
- Сторінка про функції в майстрі першого запуску.


12:00
Manage heavy assets, language models and offline decoders to keep the base application lightweight.
TRANSLATION & OCR RECOGNITION
Translation Module
Estimated size: 17 MB
Installed
Delete
Enables offline ML Kit translator and language identifier to translate text across supported languages.
MEDIA PLAYBACK
Audio Visualizations
Estimated size: 20 MB
Available
Download
Enables looping background videos in the player when playing audio files.
FFmpeg DTS Decoder
Estimated size: 7 MB
Installed
Delete
Enables playback support for DTS, APE, WMA, and WavPack audio codecs via FFmpeg.
STREAMS
Stream sources catalog
Estimated size: 7 MB
Available
Download



Екран додаткових модулів.

2 Дізнайтеся, що додає кожне розширення

У кожному рядку є назва, короткий опис, **Оціночний розмір** і статус праворуч: **Доступно**, **Завантаження**, **Встановлено**, **Помилка** або **Є оновлення**.

- **Модулі розпізнавання тексту** – рушій розпізнавання тексту, що читає текст з картинок і документів без інтернету. Він потрібен для розпізнавання тексту.
- **Російська мовна модель OCR** і **Українська мовна модель OCR** – краще розпізнавання російського та українського тексту. Завантажте ту, що відповідає мові ваших документів.
- **Модуль перекладу** – перекладає розпізнаний текст між мовами прямо на телефоні. Див. переклад розпізнаного тексту.
- **Декодер FFmpeg DTS** – відтворює звук у форматах DTS, APE, WMA і WavPack, зокрема звукову доріжку DTS багатьох фільмів.
- **Розширене відтворення відео** – відтворює відеофайли й образи дисків, які вбудований плеєр відкрити не може.
- **Аудіовізуалізація** – фонові відео, що крутяться по колу, які аудіоплеєр показує позаду треку без обкладинки.
- **Каталог джерел трансляцій**, **Атлас прев'ю каналів** і **Логотипи станцій** – список трансляцій на вибір і картинки, що показуються для них у сітці. Див. перегляд каталогу каналів.

Екран показує лише ті розширення, які може використати ваша редакція та ваш пристрій. Рядки OCR, наприклад, з'являються лише на пристрої з достатньо новим Android і достатньою пам'яттю для розпізнавання тексту. Якщо рядка, про який ви тут читаєте, немає, ваша редакція або ваш пристрій не має цієї функції.

3 Завантажте розширення

Торкніться **Завантажити** на потрібному рядку. Статус зміниться на **Завантаження**, і в рядку з'явиться смуга прогресу з відсотком, наприклад "Завантаження: 40%". Ви можете покинути екран: завантаження триває, і рядок покаже правильний статус, коли ви повернетеся.

Перш ніж розширення позначиться як **Встановлено**, застосунок перевіряє, що завантажений файл повний і саме той, якого очікувалося. Пошкоджене чи перерване завантаження закінчується статусом **Помилка**; торкніться **Завантажити** знову, щоб спробувати ще раз.

Щоб отримати все одразу, торкніться **Встановити всі** внизу екрана. Застосунок завантажить кожне розширення, яке ще не встановлено.


12:00
Manage heavy assets, language models and offline decoders to keep the base application lightweight.
TRANSLATION & OCR RECOGNITION
Translation Module
Estimated size: 17 MB
Installed
Delete
Enables offline ML Kit translator and language identifier to translate text across supported languages.
MEDIA PLAYBACK
Audio Visualizations
Estimated size: 20 MB
Downloading
Enables looping background videos in the player when playing audio files.
Downloading: 99%
FFmpeg DTS Decoder
Estimated size: 7 MB
Installed
Delete
Enables playback support for DTS, APE, WMA, and WavPack audio codecs via FFmpeg.
STREAMS



Розширення завантажується, прогрес видно в рядку.

Нічого не зламається, якщо ви відмовитеся

Вам ніколи не обов'язково завантажувати розширення. Без нього бракує лише тієї функції, яку воно додає; усе решта працює як раніше. Коли ви пізніше спробуєте скористатися цією функцією, застосунок знову запропонує завантаження.

4 Тримайте розширення оновленими

Завантажене розширення лишається, поки ви його не видалите. Воно переживає оновлення застосунку і не видаляється, коли ви чи телефон очищаєте кеш застосунку.

Іноді виходить новіша копія розширення – краща модель, довший каталог, свіжі логотипи станцій. Тоді статус її рядка змінюється на **Є оновлення**. Стара копія продовжує працювати, поки ви не торкнетеся **Завантажити**, щоб узяти нову.

Для рядків трансляцій розмір вимірюється на файлі, який справді опубліковано, тож число, яке ви бачите, – це те, що ви завантажите. Без інтернет-з'єднання рядок натомість показує оцінку.

5 Видаліть розширення, щоб звільнити місце

Торкніться **Видалити** на встановленому рядку. Застосунок запитає "Видалити розширення?" і пояснить, що ви зможете завантажити його знову пізніше. Підтвердіть, і місце знову вільне.

Щоб прибрати їх усі одразу, торкніться **Видалити всі** внизу екрана і підтвердіть "Видалити всі розширення?".


12:00
Manage heavy assets, language models and offline decoders to keep the base application lightweight.
TRANSLATION & OCR RECOGNITION
Translation Module
Estimated size: 17 MB
Installed
Delete
Enables offline ML Kit translator and language identifier to translate text across supported languages.
MEDIA PLAYBACK
Delete extension?
Remove Audio Visualizations and free up its space? You can download it again later.
Cancel
Delete
Enables playback support for DTS, APE, WMA, and WavPack audio codecs via FFmpeg.
STREAMS
Stream sources catalog
Estimated size: 7 MB
Available
Download



Видалення розширення спершу запитує підтвердження.

6 Відтворюйте відеофайли, які вбудований плеєр не відкриває (лише редакція noLegal)

Лише в редакції noLegal, версії для встановлення поза магазином з файлу APK.

У редакції noLegal є ще один рядок під **Відтворення медіа**: **Розширене відтворення відео**. Він додає другий відеорушій, що відтворює відеофайли й образи дисків, які вбудований плеєр відкрити не може. Це одноразове завантаження близько 44 МБ.

Ви можете завантажити його з цього екрана заздалегідь, або просто відкрити відео, яке не відтворюється: застосунок тоді одразу запропонує те саме завантаження.

Що ви отримаєте

Застосунок лишається легким, а ви додаєте саме ті додатки, якими користуєтеся – розпізнавання тексту вашими мовами, рідкісні аудіоформати, фонові відео, каталоги трансляцій – і знову прибираєте їх, коли потрібне місце.

Поради та усунення несправностей

- **На мобільному інтернеті?** Завантажте великі розширення пізніше через Wi-Fi. Їхній розмір показано в кожному рядку ще до того, як ви щось торкнетеся.
- **Переходите в іншу редакцію?** Розширення не входять до резервної копії налаштувань. Завантажте їх знову в новій редакції з того самого екрана. Див. Сім редакцій.
- **Розпізнавання тексту погано читає кирилицю?** Завантажте **Російську мовну модель OCR** або **Українську мовну модель OCR** – сам базовий рушій розпізнає ці літери менш точно.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ІНСТРУМЕНТИ

Розпізнавання тексту офлайн-OCR

Перетворіть текст на фото чи сканованій сторінці на текст, який можна скопіювати.

РЕДАКЦІЇ

Сім редакцій

Яка редакція має які функції і як переходити між ними.

РЕДАКЦІЇ

Вибір мови застосунку та одиниць виміру

Оберіть одну з тринадцяти мов і перемикайтеся між метричними та американськими одиницями.

РЕДАКЦІЇ, РОЗШИРЕННЯ ТА МОВИ | Усі редакції | RECIPE #03

Вибір мови застосунку та одиниць виміру

FastMediaSorter розмовляє тринадцятьма мовами і показує час, відстані й температуру в метричних або американських одиницях. Ця сторінка показує, як застосунок обирає свою мову, як її змінити і як обрати ваші одиниці виміру.

Чому вам це сподобається

Застосунком найзручніше користуватися своєю мовою, коли відстані, температура й час записані так, як ви звикли. FastMediaSorter розмовляє тринадцятьма мовами і може показувати все або в метричних одиницях із 24-годинним годинником, або в американських одиницях із 12-годинним.

Зазвичай нічого робити не треба: застосунок запускається мовою вашого телефона. Ця сторінка для тих моментів, коли вам потрібне щось інше - застосунок англійською на телефоні з німецькою мовою, або милі на телефоні, що показує кілометри.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у будь-якій редакції. Мова та одиниці виміру працюють однаково в усіх семи.
- Інтернет-з'єднання, лише якщо ви встановили застосунок із Google Play і обираєте мову, якою телефон раніше не користувався: тоді застосунок спершу завантажує цю мову.

1 Дайте застосунку обрати вашу мову під час першого запуску

Під час першого запуску FastMediaSorter дивиться на список мов у налаштуваннях вашого телефона і бере першу, якою він розмовляє. У багатьох людей у цьому списку більше однієї мови, наприклад каталонська перша, а іспанська друга. FastMediaSorter не розмовляє каталонською, тож він запускається іспанською – а не англійською.

Застосунок розмовляє цими тринадцятьма мовами: англійська, арабська, бенгальська, китайська (спрощена), французька, німецька, гінді, італійська, португальська, російська, іспанська, українська та урду.

Якщо жодної з мов у списку вашого телефона серед них немає, застосунок запускається англійською. Ви можете змінити це будь-коли, як показано в кроці 2.

Змініть порядок на телефоні

Список мов телефона є у власних **Налаштуваннях** телефона, у більшості моделей під **Система** і **Мови**. Перемістіть потрібну мову нагору, і застосунки, що йдуть за цим списком, використають її. Довідкова сторінка Android про мови застосунків ↗ показує, де її знайти на вашому телефоні.

2 Перемкніть застосунок на іншу мову

1. Відкрийте **Налаштування**, залишайтеся на вкладці **Загальні** і відкрийте **Загальні налаштування інтерфейсу**.
2. Торкніться **Language/Язык/Мова**. Рядок навмисно має назву трьома мовами, щоб ви могли знайти його, навіть коли застосунок говорить мовою, яку ви не читаєте.
3. Відкриється список мов. Введіть перші літери назви мови, щоб знайти її швидше, і торкніться її.
4. Застосунок запитає **Перезапуск додатку**: щоб застосувати нову мову, йому треба перезапуститися. Торкніться **Перезапустити**.
   Застосунок закриється і відкриється знову новою мовою, на тому самому екрані Налаштувань. Ваші ресурси, обране й налаштування лишаються такими, якими були.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Device storage available: 7.5 GB
General interface settings
Language/Язык/Мова
Default
Color theme
Auto (follow device)
Language/Язык/Мова
Search..
Default
English
Chinese (中文)
Hindi (हिन्दी)
Spanish (Español)
French (Français)
Main screen interface
Resource grid cell size
Medium
Programs panel



Список мов, відкритий із Налаштувань, Загальні.

Кнопки теж говорять мовою застосунку

Кожна кнопка Скасувати й підтвердження в застосунку, і на годиннику, використовує власну мову застосунку – навіть коли телефон налаштований на іншу. Ви ніколи не отримаєте діалог англійською з кнопками німецькою.

3 Оберіть метричні або американські одиниці

1. Відкрийте **Налаштування**, вкладку **Загальні**, **Загальні налаштування інтерфейсу**.
2. Торкніться **Система одиниць**.
3. Оберіть **Метрична (°C, 24 год, км)** або **Американська (°F, 12 год, милі)**.
   Зміна застосовується одразу, на кожному екрані телефона й годинника.

- **Метрична** показує 24-годинний годинник, дати як рік-місяць-день, градуси Цельсія, метри, кілометри та кілометри на годину.
- **Американська** показує 12-годинний годинник із AM і PM, дати як місяць-день-рік, градуси Фаренгейта, фути, милі та милі на годину.
  Це одне налаштування переважає власний 24-годинний перемикач телефона, тож застосунок завжди показує годинник так, як ви обрали тут.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Device storage available: 7.5 GB
General interface settings
Language/Язык/Мова
Default
Color theme
Auto (follow device)
Device profile
Personal smartphone
Primary startup window
Main screen
Choose whether the app opens as the device home screen, in-app desktop, or main screen
System launcher settings
Compact elements
Reduce element sizes and spacing across the app by 50%
Disable animations
Turn off visual transition and decorative animations
Power saving mode
Below 20%
Stops continuous animation and stops holding the screen on when the battery is low
Unit system
Metric (°C, 24 h, km)
Metric (°C, 24 h, km)
US (°F, 12 h, mi)
Main screen interface
Resource grid cell size
Medium
Programs panel



Вибір системи одиниць у Налаштуваннях, Загальні.

4 Де з'являються одиниці

Система одиниць використовується всюди, де застосунок показує час, відстань, швидкість або температуру. Місця, де ви це найчастіше помітите:

- панель **Турист** зі швидкістю, висотою, пройденою відстанню, сходом і заходом сонця, погодою й точкою роси – на телефоні і як картки на годиннику;
- історія вимірів Мережевого монітора, де кожен рядок позначено часом;
- погодні й годинникові гаджети лаунчера та віджети на вашому домашньому екрані.

Коли ви переходите в іншу редакцію з файлом налаштувань, ваш вибір одиниць переходить разом із вами. Див. Сім редакцій.

Що ви отримаєте

Застосунок розмовляє вашою мовою – обраною зі списку вашого телефона під час першого запуску, або обраною вами з тринадцяти – і показує кожен час, відстань і температуру в одиницях, до яких ви звикли.

Поради та усунення несправностей

- **Запустився не тією мовою і ви не можете прочитати меню?** Відкрийте **Налаштування** і знайдіть рядок зі словами **Язык** і **Мова** у назві – це рядок мови будь-якою мовою.
- **Завантаження мови не вдалося?** Застосунок показує коротке повідомлення і лишається поточною мовою. Перевірте інтернет-з'єднання і оберіть мову знову.
- **Перемкнули на американські одиниці, але телефон показує 24-годинний годинник?** Це очікувано: застосунок іде за власною **Системою одиниць**, а не за налаштуванням годинника телефона.
- **Хочете мову застосунку, якої немає в списку?** Вона ще недоступна; застосунок тримає найближчу мову зі списку вашого телефона, або англійську.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

РЕДАКЦІЇ

Сім редакцій

Яка редакція має які функції і як переходити між ними.

РЕДАКЦІЇ

Завантажувані розширення

Додайте розпізнавання тексту російською й українською та інші додатки, коли вони вам потрібні.

НАЛАШТУВАННЯ

Навігація та пошук у Налаштуваннях

Знайдіть будь-яке налаштування за кілька дотиків або ввівши його назву.

ляд та сортування

ПЕРЕГЛЯД ТА СОРТУВАННЯ | Усі редакції | RECIPE #01

Перегляд медіаколекцій

Браузер файлів – це те, де відкривається кожен ресурс: перемикайтеся між сіткою і списком, переходьте підпапками однією кнопкою шляху, бачте всі файли режимом файлового менеджера, перевіряйте відомості чи блокуйте ресурс, а також дістаньтеся знімних дисків, архівів і документів, що передаються іншому застосунку.

Чому вам це сподобається

Кожен ресурс відкривається в одному й тому самому екрані – браузері файлів. Чи містить папка дванадцять фото, чи дванадцять тисяч, саме тут ви бачите, що насправді є в папці, заходите в підпапки та вирішуєте, що робити з кожним файлом. Знання цього екрана – перемикача вигляду, панелі інструментів, меню, схованих в одній кнопці – економить вам пошук щоразу, коли ви відкриваєте ресурс.

Ніщо на цій сторінці саме по собі не змінює ваші файли. Увімкнення параметра чи відкриття меню лише змінює те, як екран показує вже наявний вміст.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Встановлений FastMediaSorter. Браузер файлів є в кожній редакції: Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR і FOSS.
- Принаймні один доданий ресурс, щоб було що відкривати. Якщо ще жодного не додали, дивіться рецепт Налаштування локальних і знімних сховищ.
- Встановлення застосунку прямо з браузера працює лише в sideload-редакції noLegal.

1 Відкрийте ресурс і оберіть сітку або список

Торкніться ресурсу на головному екрані, щоб відкрити його в браузері файлів. Торкніться **Вид** на панелі інструментів, щоб перемкнути всю папку між сіткою з плиткою-зображенням для кожного файлу та списком, де на кожен файл припадає один рядок і більше місця для тексту. Аудіоресурси завжди лишаються в режимі списку, бо для них немає зображення. Ваш вибір запам'ятовується окремо для кожного ресурсу.

Під кожною мініатюрою чи назвою другий рядок заповнюється тими деталями, які найважливіші саме для цього файлу: роздільна здатність і дата зйомки для фото, роздільна здатність і тривалість для відео, виконавець і назва для пісні, а розмір і дата – для решти файлів.


12:00
A-Z
DCIM/Camera (15 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera • by Name ↑ • All Files
GIF_20260718_1111.gif
IMG_20260711_0911.jpg
IMG_20260714_1244.jpg
IMG_20260715_1355.jpg
IMG_20260716_1406.jpg
IMG_20260717_1517.jpg
IMG_20260719_1739.jpg
IMG_20260720_1850.jpg
IMG_20260725_2210.jpg
IMG_20260726_1905.jpg
photo_001.jpg
photo_002.jpg



Папка, відкрита в режимі сітки, з мініатюрою для кожного файлу.

2 Переходьте підпапками кнопкою шляху

Коли ресурс налаштований заглядати в підпапки, папки з'являються як звичайні рядки чи плитки, у які можна зайти. Назва поточної папки розташована в одній кнопці вгорі екрана замість рядка з назвами, що зростав би щоразу, коли ви спускаєтеся на рівень глибше. Торкніться кнопки, щоб відкрити меню з переліком усіх папок шляху – від самого ресурсу до місця, де ви зараз, – і торкніться будь-якої з них, щоб перейти туди одразу.

У довгому списку збоку з'являються невеликі кнопки, щоб перейти на початок, у кінець або гортати по екрану за раз; вони з'являються, лише коли список справді достатньо довгий, щоб їх потребувати.

Повернення туди, де ви були

Браузер файлів зберігає слід відкритих папок, яким можна повертатися назад, тож кнопка «Назад» пристрою виводить вас на рівень за раз, замість того щоб одразу покинути ресурс.

3 Дивіться всі файли в режимі файлового менеджера

За замовчуванням ресурс показує лише ті типи файлів, для яких він налаштований – наприклад, зображення в папці з фото. Щоб побачити геть усе в папці, зокрема файли, яких застосунок інакше не розпізнає, відкрийте редагування ресурсу й увімкніть **Режим файлового менеджера**. Браузер файлів тоді покаже всі типи файлів у цій папці, замінивши будь-який медіафільтр, який ресурс зазвичай використовує.

Коли Режим файлового менеджера увімкнено, з'являється другий перемикач: **Показувати приховані файли** відкриває файли й папки, назва яких починається з крапки і які інакше лишаються невидимими. Android усе одно може тримати деякі власні папки застосунків поза досяжністю, навіть коли обидва перемикачі увімкнено.


12:00
Edit Resource · Local
Save Changes
Resource Name
DCIM/Camera
Connection Settings
Content Scanning Conditions
Scan subdirectories
All Files mode (browse and manage all files)
Disable thumbnails
Show hidden files
Show subfolders as items
Remember file list for this resource
Media Types
Custom
Destination Settings
Advanced Settings

«Режим файлового менеджера» та «Показувати приховані файли» в редакторі ресурсу.

4 Додайте папку чи швидкий малюнок, не виходячи з браузера

Торкніться **Створити папку** на панелі інструментів, щоб додати підпапку просто там, де ви є, – однаково в локальному сховищі, спільному ресурсі SMB чи S/FTP або хмарному ресурсі; на ресурсі лише для читання кнопка прихована. У меню з трьома крапками є також **Створити рисунок**, яке відкриває порожню сторінку в редакторі малювання і зберігає зображення прямо в поточну папку – зручно для швидкого начерку чи нотатки без перемикання застосунків.

Налаштування в один дотик

У тому самому меню з трьома крапками внизу є пункт «Налаштування програми», тож ви можете змінити параметр просто під час перегляду й одразу повернутися назад, а не спочатку йти на головний екран.

5 Перегляньте відомості про файл і позначте улюблене

Відкрийте меню з трьома крапками для будь-якого файлу й оберіть пункт відомостей, щоб побачити нижню панель з усім, що застосунок про нього знає – розмір, повний шлях і медіа- чи фотодеталі на кшталт роздільної здатності або параметрів камери, де це доречно.

Кожен рядок також має власну кнопку-зірочку: торкніться її, щоб одразу додати чи прибрати файл з Обраного, не відкриваючи файл спершу. Зірочка оновлюється миттєво, прямо в списку.


12:00
A-Z
DCIM/Camera (15 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera •
by Name ↑ • All Files
Open in Default Player
File Information
Name: IMG_20260711_0911.jpg
Size: 164.36 KB
Date: 2026-09-25 17:05
Type: IMAGE
Directory: /storage/emulated/0/DCIM/
Camera
File: IMG_20260711_0911.jpg
Format: JPG · image/jpeg
Copy path
EXIF Metadata
Resolution: 1600x900
Megapixels: 1.4 MP
Format: JPEG
OK



Нижня панель відомостей про файл, відкрита для фото.

6 Відтворюйте пісню, не відкриваючи повний плеєр

У музичній папці торкніться кнопки відтворення на рядку треку, щоб запустити його прямо в списку, не відкриваючи спершу повний аудіоплеєр. Відтворення треку з мережевого ресурсу завантажує його в локальний кеш по ходу програвання й тихо підвантажує наступний трек заздалегідь, тож музика не переривається між піснями.

7 Заблокуйте ресурс режимом «лише читання» або ПІН-кодом

Два параметри ресурсу оберігають його від випадкових змін. Увімкніть **Лише читання** в редакторі ресурсу – і всі кнопки, що копіюють, переміщують, перейменовують чи видаляють файл, зникнуть із цього ресурсу; будь-яка спроба все одно це зробити зупиняється з чітким повідомленням.

Встановіть ПІН-код – від чотирьох до шести цифр, у редакторі ресурсу він називається **ПІН-код доступу** – і браузер файлів запитуватиме його щоразу перед відкриттям цього ресурсу, а на головному екрані на його рядку з'явиться невеликий замок. Цей ПІН-код захищає ресурс лише всередині застосунку і не має нічого спільного з екраном блокування самого пристрою.


12:00
Edit Resource · Local
Save Changes
Resource Name
DCIM/Camera
Connection Settings
Content Scanning Conditions
Media Types
Custom
Destination Settings
Use as destination folder
Read-only mode
Advanced Settings
Comment (optional)
PIN Code (4-6...
4821
Slideshow Interval (seconds)
10



ПІН-код доступу та режим «Лише читання» в редакторі ресурсу.

8

Зменште все для маленького екрана

На телефоні з низькою роздільною здатністю чи невеликим екраном перейдіть у **Налаштування** й увімкніть **Компактні елементи (глобально)**. Це зменшує список файлів, панель інструментів і їхній текст приблизно вдвічі, тож на екрані вміщується більше файлів одразу – компроміс у тому, що елементи керування також стають меншими. Це застосовується в усьому браузері файлів, а не лише в одному ресурсі.

9 Знімні диски, ZIP-файли та документи, що відкриваються деінде

Підключіть SD-карту чи USB-накопичувач – і він з'явиться у власному розділі **Знімні носії**, коли ви додаватимете папку, з назвою та вільним місцем на кнопці. Підтвердьте том один раз у системному діалозі, і ресурс на ньому переглядається, сортується й переміщується точно так само, як вбудоване сховище – копіювання чи переміщення, яке не влізе, буде відхилено заздалегідь із зазначенням, на якому диску не вистачає місця.

Торкніться ZIP-файлу, щоб розпакувати його на місці; захищений паролем архів спершу запитає пароль, а неправильний пароль чи непідтримуваний захист повідомляється прямо, а не провалюється мовчки. Word, RTF, ODT та інші офісні документи, а також захищені PDF відкриваються передачею іншому встановленому для цього застосунку – рядок показує маленький замок, коли PDF потребує пароля. Архіви та образи дисків на кшталт .iso, .7z, .rar і .dmg файлів також мають власний зареєстрований тип файлу, тож «Відкрити за допомогою» і «Поділитися» пропонують лише застосунки, які справді підтримують цей формат.

⚠ Бачите менше файлів, ніж очікували

Відкрили папку, не надавши повний доступ до сховища? Смуга під панеллю інструментів пояснює, що там показані лише фото, відео й аудіо. Вона з'являється один раз, при першому такому випадку, а потім більше не заважає.

10 Файли без власного зображення

Файл, який застосунок не може попередньо переглянути – не зображення, документ чи архів – усе одно отримує власну нижню панель після дотику, з пунктами «Поділитися», «Відкрити в..», «Копіювати», «Перемістити», «Перейменувати» й «Видалити». Коли два таких файли починаються з однакової назви, на їхній спільній плитці-заглушці тепер написано власну назву файлу, тож вони більше не виглядають однаковими на перший погляд; на годиннику ця назва намальована білим із чорною обводкою, щоб лишатися читабельною на будь-якій плитці.

11 І на вашому годиннику

Застосунок для годинника уміє переглядати мережеву папку прямо із зап'ястя, і тепер його списки чесні: відкриття мережевого джерела в розділах «Музика», «Фото» чи «Відео» показує лише файли цього типу, а не все вперемішку, а типи файлів на кшталт .mkv чи .flac, що раніше зникали зі списку, тепер відображаються. Мережеве джерело з папкою, збереженою на телефоні, відкриває на годиннику одразу цю папку, а не весь сервер. Спарений телефон сам з'являється на годиннику як один ресурс і більше не показує той самий файл двічі, коли до нього можна дістатися двома різними шляхами. Докладніше: Перегляд файлів на смарт-годиннику.

12

Встановіть завантажений застосунок (редакція noLegal)

У sideload-редакції noLegal дотик до APK-файлу в браузері передає його системному встановлювачу, так само як і в будь-якому іншому файловому менеджері. Якщо встановлення відхилено, браузер тепер повідомляє чому – новіша версія вже є на пристрої, інший ключ підпису, бракує вільного місця або файл пошкоджено – замість однієї загальної помилки. Вихід з екрана, поки APK з хмари ще завантажується, більше не показує хибну помилку; завантаження просто скасовується.

Що ви отримаєте

Ви можете відкрити будь-який ресурс одразу в потрібному вигляді, переходити підпапками однією кнопкою замість зростаючого сліду, побачити всі файли, коли потрібно, режимом файлового менеджера, перевірити відомості про файл чи заблокувати весь ресурс, а також дістатися знімних дисків, архівів і документів, що потребують іншого застосунку – і все це з того самого знайомого екрана.

Поради та усунення несправностей

- **Папка виглядала порожньою після повернення з переглядача, двічі поспіль?** Браузер файлів тепер сам перевіряє ресурс, а не довіряє застарілому списку, тож це вирішується само собою.
- **Готові ресурси на кшталт «Усі зображення» чи «Останні медіа» не тією мовою?** Вони підхоплюють поточну мову застосунку під час наступного запуску, а не аж за 30 секунд.
- **Хочете змінити, що показує ресурс, ще до відкриття?** Дивіться рецепт Сортування, фільтрація та швидкий пошук – порядок сортування, фільтри та швидкий пошук.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ПЕРЕГЛЯД

ПЕРЕГЛЯД

Сортування, фільтрація та швидкий пошук

Режими сортування, перемішування, ручний порядок, фільтри та рядок живого пошуку.

Множинний вибір і пакетні операції

Вибирайте кілька файлів одразу й виконуйте дії над усіма разом.

ПЕРЕГЛЯД

Кешування мініатюр та індексація

Чому папки відкриваються швидко й лишаються точними, коли файли змінюються.

ПЕРЕГЛЯД ТА СОРТУВАННЯ | Усі редакції | RECIPE #02

Сортування, фільтрація та швидкий пошук

Впорядкуйте ресурс так, як йому личить, звузьте його фільтром, що лишається саме з цим ресурсом, або перейдіть прямо до одного файлу живим пошуком – і все це з тієї самої панелі інструментів у браузері файлів.

Чому вам це сподобається

Папка, що розрослася до кількох сотень фото, завантажень чи записів, перестає бути корисною тієї миті, коли в ній нічого не можна знайти. FastMediaSorter дає змогу впорядкувати цю папку так, як має сенс – за назвою, датою, розміром чи в тому порядку, у якому ви самі перетягнете файли, – і звузити її до саме тих файлів, які шукаєте, не виходячи з браузера файлів.

Ніщо з цього не торкається ваших файлів. Сортування, фільтрація й пошук лише змінюють, що і в якому порядку ви бачите; файли на диску лишаються точно там і такими, якими були.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Встановлений FastMediaSorter із відкритим ресурсом у браузері файлів.
- Режими сортування, перемішування, ручне впорядкування, фільтри та живий пошук є в кожній редакції: Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR і FOSS.
- Більше ніж кілька файлів для перегляду – сортування й фільтрація майже порожньої папки мало що покажуть.

1 Оберіть, як сортуються ваші файли

Відкрийте ресурс у браузері файлів і торкніться кнопки сортування на верхній панелі – вона вже показує поточний порядок, наприклад «Дата ↓». Торкніться **Сортувати за** й оберіть режим: за назвою, датою, розміром чи типом, або – для папки з одним типом файлів – за виконавцем, назвою, тривалістю чи датою зйомки фото.

FastMediaSorter сам запам'ятовує режим сортування для кожного ресурсу, тож папка зустрічає вас тим самим порядком наступного разу, коли ви її відкриєте.


12:00
A-Z
Random
Name (A-Z)
Name (Z-A)
Date (Old first)
Date (New first)
Size (Small first)
Size (Large first)
Manual Order
Artist (A-Z)
Artist (Z-A)
Title (A-Z)
Title (Z-A)
Duration (Short first)
Duration (Long first)
emulated/0/DCIM/Camera •
11.gif
911.jpg
244.jpg
355.jpg
406.jpg
517.jpg

Меню «Сортувати за» в браузері файлів.

2 Перемішайте список, а тоді перемішайте ще раз

Оберіть **Випадково** в меню «Сортувати за», і ваші файли вишикуються у свіжому, перемішаному порядку. Передумали щодо цього перемішування, не виходячи з екрана? Торкніться **Випадково** ще раз – воно вже вибране – і FastMediaSorter одразу перемішає список знову, щоразу видаючи інший порядок, без повторного сканування папки.

12:00

Random

DCIM/Camera (15 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera • Random • All Files

1280x720 • 00:12 • 561.75 KB

IMG_20260717_1517.jpg
1600x900 • 283.93 KB

IMG_20260720_1850.jpg
1600x900 • 217.92 KB



IMG_20260725_2210.jpg
1600x1200 • 1.08 MB

GIF_20260718_1111.gif
360x360 • 1.90 MB

IMG_20260716_1406.jpg
1600x900 • 493.57 KB

IMG_20260719_1739.jpg
1600x900 • 450.64 KB



Випадкове сортування – торкніться ще раз будь-коли для нового перемішування.

3 Розташуйте файли в порядку на свій вибір

Оберіть **Ручний порядок**, щоб узяти послідовність у свої руки. Довго натисніть файл і перетягніть його на нове місце; поки ручний порядок активний, на кожному рядку з'являється невеликий маркер перетягування, що показує, де перетягування дозволене.

FastMediaSorter зберігає порядок, який ви встановили для цієї папки, тож він лишається точно таким, яким ви його залишили, наступного разу, коли відкриєте папку.

12:00

Manual

DCIM/Camera (15 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera • Manual Order • All Files

GIF_20260718_1111.gif
360x360 • 1.90 MB

IMG_20260711_0911.jpg
1600x900 • 164.36 KB

IMG_20260714_1244.jpg
1600x900 • 304.16 KB

IMG_20260715_1355.jpg
1600x900 • 185.83 KB

IMG_20260716_1406.jpg
1600x900 • 493.57 KB

IMG_20260717_1517.jpg
1600x900 • 283.93 KB

Перетягування файлу на нове місце в режимі ручного порядку.

4 Звузьте список фільтром

Торкніться значка фільтра на верхній панелі, щоб відкрити **Фільтр**. Задайте діапазон дат, діапазон розміру в мегабайтах або позначте лише потрібні типи медіа – фото, відео, музику, GIF, документи та інше, залежно від того, що містить ресурс. Торкніться **Застосувати фільтр**, і список одразу звузиться.

Фільтр належить саме цьому ресурсу й ніколи не переходить на інший, який ви відкриєте потім. Поверніться до того самого ресурсу пізніше – і FastMediaSorter повідомить, що відновив фільтр, з яким ви його залишили.


12:00
New ↓
DCIM/Camera (15 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera • by Date ↓ • All Files
GIF_20260718_1111.gif
360x360 • 1.90 MB
Filter
Filter by creation date
Min date
Max date
Filter by media type
Images
Videos
Audio
GIFs
Filter by file size (MB)
Min size
Max size
IMG_20260717_1517.jpg
1600x900 • 283.93 KB



Діалог фільтра – дата, розмір і тип медіа.

5 Побачте фільтр одним поглядом

Щоразу, коли фільтр увімкнено, перегляд повторює його простими словами прямо під панеллю інструментів, а сама кнопка фільтра несе невелике число, що показує, скільки фільтрів активно. Торкніться кнопки фільтра будь-коли, щоб їх змінити, або торкніться **Очистити фільтр** у діалозі, щоб скинути їх усі одразу.

12:00

New ↓

DCIM/Camera (15 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera • by Date ↓ • All Files

GIF_20260718_1111.gif
360x360 • 1.90 MB



IMG_20260726_1905.jpg
1600x1200 • 47.31 KB



IMG_20260725_2210.jpg
1600x1200 • 1.08 MB

IMG_20260715_1355.jpg
1600x900 • 185.83 KB



IMG_20260716_1406.jpg
1600x900 • 493.57 KB

IMG_20260717_1517.jpg
1600x900 • 283.93 KB

Активний фільтр, описаний під панеллю інструментів.

6 Коли список виявляється порожнім

Якщо папка здається порожньою після фільтрації, FastMediaSorter пояснює чому, а не залишає вас здогадуватися. Коли причина зникнення файлів – параметр **Максимальний розмір файлу**, перегляд називає цей параметр і повідомляє, скільки файлів він приховує, з прямою підказкою підняти ліміт у Налаштуваннях.



Pictures/Holiday (0 files) • /storage/emulated/0/Pictures/
Holiday • by Name ↑ • All Files

3 files are hidden by the maximum file size setting.

Raise the maximum file size in Settings to see them.

Порожній список, який пояснює сам себе.

7 Швидко знайдіть файл живим пошуком

Торкніться значка пошуку, і в верхній панелі з'явиться поле пошуку. Введіть кілька літер назви – список звужуватиметься по ходу набору, фільтруючись прямо в пам'яті без очікування повторного сканування. Торкніться кнопки закриття на полі пошуку, щоб знову побачити все.


12:00
IMG_2026071
DCIM/Camera (15 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera • by Date ↓ • All Files
IMG_20260715_1355.jpg
1600x900 • 185.83 KB
IMG_20260716_1406.jpg
1600x900 • 493.57 KB
IMG_20260717_1517.jpg
1600x900 • 283.93 KB
IMG_20260719_1739.jpg
1600x900 • 450.64 KB
GIF
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l



Живий пошук звужує список по ходу набору.

Що ви отримаєте

Ви можете впорядкувати папку так, як їй личить, перемішати її заради чогось нового будь-коли, звузити фільтром, що лишається саме з цим ресурсом, і перейти до одного файлу, увівши кілька літер – і все це не виходячи з браузера файлів.

Поради та усунення несправностей

- **Хочете, щоб кожен новий ресурс одразу починався відсортованим по-вашому?** Задайте типовий режим у Налаштуваннях, на вкладці Плеєр, у розділі «Сортування, слайд-шоу й порядок запуску», поле «Режим сортування за замовчуванням».
- **Сортування працює однаково в сітці й списку.** Меню «Сортувати за» і діалог фільтра поводяться однаково, незалежно від того, чи перегляд показує мініатюри, чи детальний список – дивіться рецепт Перегляд медіаколекцій.
- **Велика папка сортується повільно при першому відкритті?** Дивіться рецепт Кешування мініатюр та індексація про те, як FastMediaSorter тримає великі папки чутливими.
- **Фільтруєте ще й за назвою файлу?** Це те саме поле, що й живий пошук – введіть туди назву, і фільтр збереже її поряд із вашими виборами дати, розміру й типу.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ПЕРЕГЛЯД

Перегляд медіаколекцій

ПЕРЕГЛЯД

Множинний вибір і пакетні операції

Перемикайтеся між сіткою і списком, відкривайте папки та орієнтуйтеся в браузері файлів.

Вибирайте кілька файлів одразу й копіюйте, переміщуйте, видаляйте чи надсилайте їх разом.

ПЕРЕГЛЯД

Кешування мініатюр та індексація

Як FastMediaSorter тримає мініатюри й великі папки швидкими для перегляду.

ПЕРЕГЛЯД ТА СОРТУВАННЯ | Усі редакції | RECIPE #03

Множинний вибір і пакетні операції

Позначте стільки файлів, скільки потрібно, довгим натисканням і вибором діапазону, а тоді виконайте Копіювати, Перемістити, Видалити, Поділитися чи Архівувати над усією пачкою одразу з браузера файлів – або скористайтеся власним меню з трьома крапками чи свайпом одного файлу, коли потрібно саме це.

Чому вам це сподобається

Деякі завдання потребують одразу декількох файлів – очистити папку зі скріншотами, перенести тижневу порцію фото на резервний диск чи надіслати другу п'ять файлів за раз. FastMediaSorter дає змогу позначити стільки файлів, скільки потрібно, і виконати одну дію над усіма одразу, а свайп чи власне меню рядка й далі покривають випадки, коли треба працювати лише з одним файлом.

Копіювання чи переміщення багатьох файлів може тривати довго, особливо через мережу. Щойно ви відправите операцію у фон, вона продовжить виконуватися сама, тож вам не доведеться просто дивитися на смугу прогресу.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Встановлений FastMediaSorter із відкритим ресурсом у браузері файлів .
- Множинний вибір, групове меню файлу, дії свайпом по рядку та смуга фонової передачі є в кожній редакції: Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR і FOSS.
- Права на запис у ресурсі для Переміщення, Перейменування, Видалення й Архівування – ресурс лише для читання все одно дозволяє Копіювання й Надсилання.

1 Виберіть більше одного файлу

Довго натисніть будь-який файл, щоб увійти в режим вибору. На кожному рядку з'явиться прапорець, а файл, який ви натиснули, уже буде позначено. Довго натисніть прапорець іншого файлу – і всі файли між ними виберуться одразу, замість того щоб позначати кожен вручну.

Вибрати все і **Зняти вибір** на верхній панелі покривають обидві крайності, а повторний дотик до позначеного прапорця знімає вибір лише з цього одного файлу.

12:00
A-Z
DCIM/Camera (15 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera •
by Name ↑ • All Files • 6 selected
GIF_20260718_1111.gif
IMG_20260711_0911.jpg
IMG_20260714_1244.jpg
IMG_20260715_1355.jpg
IMG_20260716_1406.jpg
IMG_20260717_1517.jpg
IMG_20260719_1739.jpg
IMG_20260720_1850.jpg
IMG_20260725_2210.jpg
IMG_20260726_1905.jpg
photo_001.jpg
photo_002.jpg

Довго натисніть прапорець, щоб вибрати всі файли між ними.

2 Виконайте одну дію над усім вибором

Щойно ви виберете файли, знизу з'явиться панель дій: **Копіювати**, **Перемістити**, **Видалити**, **Поділитися** і, для власного сховища цього пристрою, **Архівувати**. Торкніться однієї з них – і дія виконається одразу для всіх вибраних файлів. Якщо ви випадково видалили чи перемістили щось не те, на тій самій панелі одразу з'явиться кнопка **Скасувати** – доки FastMediaSorter ще пам'ятає цю операцію.

Перейменувати також є на панелі, але відкриває діалог, лише коли вибрано рівно один файл – перейменування пачки файлів одразу виконує окремий інструмент. Для копіювання й переміщення потрібен ресурс-призначення, куди надіслати файли; див. Переміщення, копіювання та видалення файлів.

12:00
A-Z
DCIM/Camera (15 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera •
by Name ↑ • All Files • 3 selected
GIF_20260718_1111.gif
IMG_20260711_0911.jpg
IMG_20260714_1244.jpg
IMG_20260715_1355.jpg
IMG_20260716_1406.jpg
IMG_20260717_1517.jpg
IMG_20260719_1739.jpg
IMG_20260720_1850.jpg
IMG_20260725_2210.jpg
IMG_20260726_1905.jpg
photo_001.jpg
photo_002.jpg

Панель пакетних дій з'являється, щойно ви виберете файли.

3 Дійте з одним файлом через меню з трьома крапками

Торкніться меню з трьома крапками на будь-якому рядку, щоб відкрити його власне меню. Найпоширеніші дії – «Відкрити», «Копіювати», «Перемістити», «Перейменувати» й «Видалити» – розташовані одразу вгорі, в один дотик. Усе інше згруповано, щоб меню не перетворювалося на довгий список: **Впорядкувати** (Обране, «Перемістити вгору» та «Перемістити вниз» у сітці, «Розпакувати» для ZIP-архіву, «Відкрити у новому вікні» і шифрування FileDO), **Текст** (пошук, переклад та OCR для документів, книг і зображень), **Правка** (кадрування, малювання поверх, збереження кадру) та **Надсилання й відомості** (надіслати в інше місце, інформація про файл, друк, текст пісні). З'являються лише ті групи, які мають сенс для типу цього файлу. Група з єдиною дією підменю взагалі не утворює: ця дія лишається на верхньому рівні, тому **Обране** часто видно одразу під «Видалити».


12:00
A-Z
DCIM/Camera (15 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera •
by Name ↑ • All Files
GIF_20260718_1111.gif
360x360 • 1.90 MB
IMG_20260711_0911.jpg
1600x900 • 164.36 KB
IMG_2026071
1600x900 • 304.16 K
IMG_2026071
1600x900 • 185.83 K
IMG_2026071
1600x900 • 493.57 K
IMG_2026071
1600x900 • 283.93 K
Open
Copy
Move
Rename
Delete
Favorite
Text
Editing
Share and info

Меню окремого файлу, згруповане в підменю.

4 Свайп по рядку для миттєвої дії

У списку файлів свайп ліворуч або праворуч виконує одну дію без відкриття будь-якого меню. За замовчуванням один напрямок видаляє файл, а інший відкриває **Надіслати до…**, але для кожного напрямку можна вибрати іншу дію – або вимкнути його зовсім – у Налаштуваннях, на вкладці Загальні, у розділі «Інтерфейс браузера файлів», у пунктах **Дія жесту ліворуч** і **Дія жесту праворуч**.

Поки рядок зсувається, він показує назву дії, яку от-от виконає, тож випадково почату дію можна відпустити до її запуску. Видалення свайпом просить те саме підтвердження, що й видалення з меню, а дія, вимкнена в Налаштуваннях, залишається недоступною й для жесту.

12:00

A-Z

DCIM/Camera (15 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera • by Name ↑ • All Files

GIF_20260718_1111.gif
360x360 • 1.90 MB

IMG_20260711_0911.jpg
1600x900 • 164.36 KB

_20260714_1244.jpg
900 • 304.16 KB

Delete

IMG_20260715_1355.jpg
1600x900 • 185.83 KB

IMG_20260716_1406.jpg
1600x900 • 493.57 KB

IMG_20260717_1517.jpg
1600x900 • 283.93 KB

Свайп по рядку показує дію ще до її виконання.

Доступно в кожній редакції

Дії свайпом по рядку працюють у кожній редакції.

5 Залиште велике копіювання чи переміщення працювати у фоні

Запуск копіювання чи переміщення пачки файлів відкриває діалог прогресу. Торкніться **У фон** – і операція продовжить виконуватися, поки ви й далі переглядаєте файли. Внизу екрана перегляду з'явиться тонка смуга з назвою операції, відсотком виконання та файлом, що копіюється зараз – торкніться смуги будь-коли, щоб знову відкрити діалог прогресу.


12:00
New ↓
DCIM/Camera (16 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera • by Date ↓ • All Files • 1 selected
VID_20260722_1015.mp4
1280x720 • 9:47:30 • 868.26 MB
VID_20260716_0945.mp4
1280x720 • 00:08 • 5.22 MB
VID_20260719_2012.mp4
1280x720 • 00:47 • 1.16 MB
VID_20260714_1830.mp4
1280x720 • 00:12 • 561.75 KB
GIF_20260718_1111.gif
360x360 • 1.90 MB
IMG_20260726_1905.jpg
1600x1200 • 47.31 KB



Копіювання, відправлене у фон, лишається видимим на смузі, яку можна торкнутися.

Що ви отримаєте

Ви можете зібрати цілу пачку файлів довгим натисканням і вибором діапазону та відправити її в один дотик, скористатися власним меню чи свайпом одного файлу, коли потрібно саме це, і тримати велику передачу у фоні, не втрачаючи її з поля зору.

Поради та усунення несправностей

- **Передумали під час свайпу?** Посуньте рядок назад до відпускання пальця, або вимкніть цей напрямок у Налаштуваннях, якщо ним не користуєтеся.
- **Перейменовуєте кілька файлів одразу?** Для цього потрібен окремий інструмент – дивіться рецепт Шаблони пакетного перейменування.
- **Вибираєте клавіатурою чи D-pad?** Розширюйте вибір вгору чи вниз, не торкаючись екрана – дивіться рецепт Навігація клавіатурою, D-pad і на ТВ.
- **На панелі бачите тільки Копіювати й Поділитися?** Перемістити, Перейменувати, Видалити й Архівувати потребують прав на запис у ресурсі – ресурс лише для читання навмисно їх приховує.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ПЕРЕГЛЯД

Сортування, фільтрація та швидкий пошук

СХОВИЩЕ

Переміщення, копіювання та видалення файлів

Упорядкуйте папку по-своєму, перемішайте її, відфільтруйте та швидко знайдіть потрібний файл.

Куди потрапляють скопійовані й переміщені файли та як працюють скасування й призначення.

ПЕРЕГЛЯД

Перегляд медіаколекцій

Перемикайтеся між сіткою і списком, відкривайте папки та орієнтуйтеся в браузері файлів.

ПЕРЕГЛЯД ТА СОРТУВАННЯ | Усі редакції | RECIPE #04

Кешування мініатюр та індексація

Браузер файлів завантажує мініатюри у фоні, запам'ятовує папку між відвідинами й оновлюється сам, коли файли на пристрої змінюються – тож папка відкривається швидко й лишається точною, навіть коли в ній тисячі файлів.

Чому вам це сподобається

Ніщо з цього – не екран, який ви відкриваєте навмисно. Це те, що відбувається саме перед появою папки: завантажується мініатюра, повертається збережений список замість повторного зчитування з нуля, нове фото з камери з'являється без дотику до кнопки оновлення. У застосунку немає параметра з назвою «кешування», але різницю ви відчуєте одразу, коли вперше відкриєте папку з двома тисячами фото і вона не зависне.

На цій сторінці нічого не потрібно налаштовувати. Вона пояснює, що браузер файлів уже робить за вас, тож мить завантаження – або рідкісний випадок, коли йому треба надолужити, – має сенс, а не виглядає як щось не так.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у будь-якій редакції. Це фонова поведінка, а не функція, яку вмикають.
- Принаймні один рес із достатньою кількістю файлів, щоб помітити різницю – папка з кількома сотнями фото покаже її краще, ніж папка з п'ятьма.

1 Чому мініатюри з'являються майже миттєво

Кожен тип ресурсу – локальна папка, спільний ресурс SMB, хмарний акаунт, бібліотека PDF – завантажує свої мініатюри через власний завантажувач, побудований саме для цього джерела, тож мережева папка не чекає тих самих кроків, що й локальна. Мініатюри призупиняються, поки ви швидко гортаєте, тож проскакування довгого списку не змагається із завантажувачем за кожен кадр, який ви проминаєте, а папка з величезною кількістю файлів автоматично вимикає завантаження мініатюр, замість того щоб застрягати.

Після завершення звичайної синхронізації мережевого ресурсу фонове завдання тихо завантажує мініатюри для щойно закешованих файлів через Wi-Fi, пропускаючи все вже завантажене – тож коли ви відкриєте цей ресурс наступного разу, готового до перегляду буде більше, ніж востаннє.


12:00
New ↓
DCIM/Camera (15 files) • virtual://camera_photos • by Date ↓ •
All Files
MP4
JPG
VID_20260716_0945.mp4
VID_20260719_2012.mp4
VID_20260714_1830.mp4
GIF_20260718_1111.gif
IMG_20260726_1905.jpg
IMG_20260725_2210.jpg
IMG_20260715_1355.jpg
IMG_20260716_1406.jpg
IMG_20260717_1517.jpg
IMG_20260719_1739.jpg
IMG_20260720_1850.jpg
IMG_20260711_0911.jpg



Мініатюри заповнюються під час відкриття папки.

2 Повторне відкриття папки миттєве другого разу

Коли це увімкнено для ресурсу, відсканований список файлів зберігається після першого перегляду, тож повторне відкриття цього ресурсу одразу відновлює список замість сканування папки з нуля. Це найбільше помітно на повільному мережевому ресурсі чи в папці з тисячами файлів, де раніше саме повне повторне сканування змушувало чекати.

3 Список оновлюється сам, коли файли змінюються

Для локального ресурсу застосунок легко стежить за папкою на диску. Коли там щось змінюється – файл перейменовано поза застосунком, з'явився новий, – список тихо оновлюється на місці або перезавантажується, якщо зміна завелика, щоб її залатати, без дотику до кнопки оновлення.

Другий спостерігач стежить саме за власною медіаколекцією пристрою, тож фото, яке щойно зберегла камера, само з'являється у відповідному ресурсі.

4 Великі папки відкриваються сторінками, а прокручування лишається плавним

Папка із сотнями файлів завантажується частинами, а не одразу вся, тож її відкриття не викликає стрибка пам'яті телефону. Прокручування великої папки із зображеннями більше не читає файли з диска в тому самому потоці, що малює екран, а це раніше було поширеною причиною короткого зависання застосунку під час прокручування.

Ресурс спареного телефону на годиннику гортається так само сторінками: після перших 50 елементів кнопка **Показати ще** запитує в телефона наступну сторінку замість спроби отримати все одразу.


12:00
New ↓
DCIM/Camera (15 files) • /storage/emulated/0/DCIM/Camera • by Date ↓ • All Files
IMG_20260726_1905.jpg
1600x1200 • 47.31 KB
IMG_20260725_2210.jpg
1600x1200 • 1.08 MB
IMG_20260715_1355.jpg
1600x900 • 185.83 KB
IMG_20260716_1406.jpg
1600x900 • 493.57 KB
IMG_20260717_1517.jpg
1600x900 • 283.93 KB
IMG_20260719_1739.jpg
1600x900 • 450.64 KB



Прокручування великої папки з кнопками переходу збоку.

5 Пошкоджені та анімовані мініатюри обробляються акуратно

Файл, який справді порожній, нуль байтів, розпізнається ще до спроби його декодування: папка одразу показує звичайну піктограму типу файлу й запам'ятовує, що пробувати знову не варто, замість запиту мініатюри при кожному повторному прокручуванні. Анімовані файли WebP і APNG, які раніше показували піктограму пошкодженого файлу, тепер натомість показують нерухоме зображення першого кадру – у списку файлів, у прев'ю папок лаунчера й на панелі відомостей про файл.

6 Кількість файлів і статистика папки лишаються точними

Кількість файлів ресурсу, кількість підпапок і час останнього відкриття чи синхронізації записуються щоразу, коли ви його переглядаєте, і більше не скидаються до нуля – чи до нічого – лише через вихід з екрана чи відкриття файлу. Хмарний ресурс так само записує час останньої синхронізації. Дивіться рецепт Навігація головним екраном, де саме ці цифри показані на картці ресурсу.


12:00
ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
All Images
virtual://all_images
Local image files (jpg, png, gif, webp..)
Local
42 files
All Documents
virtual://all_docs
Local documents (PDF, EPUB, text, Office)
Local
Documents cannot be read
Downloads
/storage/emulated/0/Download
Local
39 files - photos, video and audio only ALL
Audio
/storage/emulated/0/Download/FastMediaSorter_Test/A...
Local
3 files - photos, video and audio only ALL



Кількість файлів ресурсу та дата останнього відкриття завжди точні.

7 Вбудовані колекції лишаються стабільними під час копіювання чи переміщення

Колекції на кшталт «Усі зображення» чи «Останні медіа» збираються на льоту, а не вказують на одну папку, і раніше це змушувало їх перезавантажуватися чи на мить блимати порожнечею, поки у фоні тривало копіювання чи переміщення. Тепер вони лишаються завантаженими й стабільними протягом передачі замість того, щоб блимати.

8 Фокус клавіатури лишається видимим, коли ви вибираєте рядок

Переміщення списком файлів клавіатурою, D-pad або мишею малює кільце фокуса навколо поточного рядка. Вибір цього рядка – позначення його прапорця – раніше змушував кільце зникати, бо вибір і фокус ділили те саме виділення; тепер вони малюються окремо, тож завжди видно і який рядок вибрано, і на якому лежить фокус. Докладніше про клавіатуру й пульт: Навігація клавіатурою, D-pad і на ТВ.

9 Ваші позначки й налаштування переживають оновлення застосунку

Кілька дрібниць раніше могли скидатися, коли застосунок оновлював себе у фоні: чи файл був позначений прихованим або лише для читання, до якого типу файлу чи завдання передачі належав закешований запис, і чи щойно завершене копіювання або переміщення було позначено виконаним. Тепер усі три переживають оновлення без змін – а якщо запис із часів до оновлення виявляється нечитабельним, його тихо відкидають, замість того щоб застосунок спотикався.

Що ви отримаєте

Папки відкриваються швидко і лишаються швидкими: мініатюри завантажуються у фоні, уже відскановану папку відкрито миттєво, список сам лишається чесним, коли файли на пристрої змінюються, а навіть дуже велика папка гортається плавно. Ваше обране, позначки прихованих файлів і статистика ресурсів переживають оновлення застосунку без змін.

Поради та усунення несправностей

- **Папка здається повільнішою за звичайну одразу після додавання багатьох файлів?** Фонове попереднє завантаження мініатюр працює лише через Wi-Fi і лише після завершення звичайної синхронізації ресурсу – дайте йому трохи часу.
- **Хочете керувати тим, що показує список, а не лише швидкістю завантаження?** Дивіться рецепт Сортування, фільтрація та швидкий пошук.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ПЕРЕГЛЯД

Перегляд медіаколекцій

ПЕРЕГЛЯД

Режими сітки й списку, підпапки, режим файлового менеджера та інше.

Сортування, фільтрація та швидкий пошук

Режими сортування, перемішування, ручний порядок, фільтри та рядок живого пошуку.

ПЕРЕГЛЯД

Множинний вибір і пакетні операції

Вибирайте кілька файлів одразу й виконуйте дії над усіма разом.

ла, призначення та операції

айлами

ДЖЕРЕЛА, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОПЕРАЦІЇ З ФАЙЛАМИ | Усі редакції | RECIPE #01

Додавання папок з телефону, карти пам'яті та USB-накопичувача

Додайте папку з телефону, карти пам'яті чи USB-накопичувача як ресурс, познайомтеся з готовими колекціями, які застосунок створює для вас, і дозвольте папці показувати всі типи файлів за допомогою Перепідключити ресурс.

Чому вам це сподобається

Фото з останньої відпустки лежать у папці камери, музика, яку ви скопіювали багато років тому, живе на карті пам'яті, а флешка від друга встромлена в телефон. FastMediaSorter не показує жодного з них, поки ви не скажете, де шукати. Кожне додане місце стає ресурсом – одним рядком чи плиткою на головному екрані, що відкриває прямо цю папку.

Додавання локальної папки займає хвилину і нічого не змінює у ваших файлах. Видалення ресурсу пізніше прибирає лише запис застосунку; папка і все, що в ній, лишається на місці.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у будь-якій редакції: Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR або FOSS. Додавання папки з пристрою працює в усіх них.
- Дозвіл на читання медіа. Застосунок запитує його під час першого запуску; див. Розуміння дозволів застосунку, якщо ви відмовили.
- Для карти пам'яті або USB-накопичувача: вставлена карта або підключений накопичувач (USB-накопичувачу зазвичай потрібен невеликий перехідник USB-C або OTG).

1 Погляньте, що вже є

Щоб почати, не обов'язково нічого додавати. Під час першого запуску застосунок створює кілька готових віртуальних ресурсів, які збирають файли одного типу з усього пристрою:

- **Нещодавні медіа** – медіафайли, які ви відкривали останнім часом.
- **Вся музика**, **Усі відео** і **Усі зображення** – кожна пісня, відео чи фото на пристрої, у якій би папці вони не лежали.
- **Фото з камери** – фото і відео з камери, спочатку найновіші, показані плитками.
- **Усі документи** – файли PDF, електронні книги і текстові файли, у редакціях, що відкривають документи.

  Колекція з'являється, лише коли ваша редакція підтримує такий тип файлів. Якщо ви випадково видалили якусь, вона повернеться сама під час наступного запуску застосунку.


12:00
ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
All Files
/storage/emulated/0
Local 0 files - photos, video and audio only ALL
Recent Media
virtual://recent
Recently accessed local media files
Local 53 files - photos, video and audio only ALL
All Music
virtual://all_audio
Local audio files (mp3, flac, ogg, aac..)
Local 6 files
All Videos
virtual://all_video
Local video files (mp4, mkv, mov, wmv..)
Local 5 files
Camera Photos



Готові колекції на щойно встановленому застосунку.

2 Відкрийте екран додавання ресурсу

На головному екрані торкніться **Додати** на панелі команд. Відкриється екран **Додати ресурс** із заголовком **Оберіть тип ресурсу** і карткою для кожного виду місця: **Локальна папка**, **Мережева папка**, **SFTP / FTP**, **Хмарне сховище** і **Трансляція** – наскільки їх має ваша редакція.

Торкніться **Локальна папка** – «Додати папки з пам'яті пристрою». У редакціях без мережевих чи хмарних місць, або коли ви вимкнули їх усі, застосунок пропускає цей вибір і одразу відкриває екран локальної папки.


12:00
Add Resource
Select Resource Type
Local Folder
Add folders from device storage
Network Folder
Add SMB network shares
SFTP / FTP
Add SFTP or FTP remote folders
Cloud Storage
Add folders from Google Drive, OneDrive, Dropbox
Stream
Add HTTP, HTTPS or RTSP internet stream
Paired watch
Send files to the watch and pick up what it records
Import a ready configuration
Import from file
Import by barcode

Оберіть, яке місце додати.

3 Оберіть папку

Екран **Додати локальну папку** пропонує два способи:

- **Сканувати пристрій** – застосунок шукає на пристрої папки з медіа і показує їх списком. Позначте потрібні.
- **Додати вручну** – відкриває вікно **Вибрати папку**, де ви обираєте папку самі.

У вікні **Вибрати папку** ви знайдете:

- Швидкі кнопки для готових колекцій, сірі, якщо їх уже додано.
- Швидкі кнопки для відомих папок: корінь внутрішньої пам'яті, **DCIM**, **Pictures**, **Download**, **Documents** та папки медіа WhatsApp, Telegram і Instagram.
- Окрему кнопку для кожної карти пам'яті чи USB-накопичувача, підключеного просто зараз, з її назвою і вільним місцем.
- **Переглянути через системний менеджер** – відкриває власне вікно вибору папок Android, де можна дійти до будь-якої папки і торкнутися **Використати цю папку**.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: вікно вибору папки**

Відкрито діалог вибору папки, вставлено карту SD, тому показано її кнопку.

Карта пам'яті чи USB-накопичувач

Торкніться кнопки з назвою карти чи накопичувача. Якщо Android ще не надав застосунку доступ до неї, застосунок пояснює, навіщо потрібен доступ, і відкриває вікно вибору папок Android на цій карті – просто торкніться там **Використати цю папку**. USB-накопичувач зникає зі списку, коли ви його відключаєте, а його ресурс показується недоступним, доки ви не підключите його знову.

4 Виберіть, як читати папку

Перш ніж підтвердити, погляньте на параметри під папкою:

- **З підпапками** (увімкнено за замовчуванням) – показує також файли всередині кожної вкладеної папки. Вимкніть, щоб бачити лише файли безпосередньо в обраній папці.
- **Додати до швидкого сортування** – робить цю папку призначенням, тож пізніше можна копіювати чи переміщувати в неї файли одним дотиком (див. Сортування файлів за призначеннями).

Підтвердьте – і новий ресурс з'явиться у списку ресурсів. Застосунок підраховує його файли у фоновому режимі і показує число на ресурсі.

Пізніше ви зможете змінити все – назву, типи показаних файлів, ПІН-код – довгим дотиком до ресурсу і вибором **Редагувати**. Якщо для ресурсу увімкнено режим **Файлового менеджера**, редактор також пропонує **Показувати приховані файли** для файлів, чиї назви починаються з крапки.

5 Коли папка показує лише фото, відео та звук

Починаючи з Android 11 застосунок бачить усі типи файлів у папці, лише якщо має спеціальний дозвіл «доступ до всіх файлів» або якщо ви самі обрали папку у вікні вибору Android. Деякі редакції ніколи не запитують «доступ до всіх файлів», а в інших ви могли відмовити, тож папка, додана за шляхом, показує лише фото, відео та звук. Застосунок повідомляє про це, а не вдає, що папка повна:

- Лічильник файлів на ресурсі показує, наприклад, «124 – лише фото, відео та звук». Колекція Усі документи показує «Документи не читаються» замість нуля.
- Коли ви вперше відкриваєте таку папку, підказка вгорі пояснює, як побачити і документи.
- Фільтр не пропонує типів документів, які папка не може повернути.

6 Перепідключіть папку, щоб бачити всі файли

Щоб застосунок бачив документи та інші файли в цій папці, надайте її через вікно вибору папок Android:

1. На головному екрані торкніться меню з трьома крапками в рядку папки.
2. Торкніться **Перепідключити ресурс**.
3. Відкриється вікно вибору папок Android. Дійдіть до тієї самої папки і торкніться **Використати цю папку**.

   Ресурс зберігає назву, Обране, місце у швидкому сортуванні та операції за розкладом – змінюється лише спосіб, яким застосунок дістається папки. **Перепідключити ресурс** з'являється лише для папок, яким це потрібно, і лише на Android 11 або новіше.


12:00
ALL
Local
Camera Photos
virtual://camera_photos
Photos and videos from the dev
Local 15 files IVG
All Images
virtual://all_images
Local image files (jpg, png, gif,
Local 42 files
All Documents
virtual://all_docs
Local documents (PDF, EPUB, t
Local Documents
Downloads
/storage/emulated/0/Download
Open
Add to Home Screen
Edit
Copy resource settings
Export
Refresh
Reconnect resource
Move up
Move down
Move to very top
Move to very bottom
Delete



Перепідключити ресурс у меню папки.

Що ви отримаєте

Ваша камера-стрічка, папка музики, карта пам'яті і USB-накопичувач мають власний ресурс на головному екрані. Один дотик відкриває будь-який з них у браузері файлів, а готові колекції самі продовжують збирати нові файли.

Поради та усунення несправностей

- **Один діалог профілю ресурсу.** Вибір профілю ресурсу відкриває той самий діалог **Профіль ресурсу** і під час додавання ресурсу, і під час редагування; профіль **Файловий менеджер** лишає перемикачі типів файлів видимими, а кожен пресет вмикає ті самі типи файлів, де б ви його не обрали.
- **Видалення ресурсу ніколи не видаляє файли.** Довгий дотик і видалення прибирають лише запис застосунку.
- **Забагато папок після одного сканування?** Зніміть позначки з непотрібних перед підтвердженням – папку завжди можна додати пізніше.
- **Папки на іншому комп'ютері або в хмарі** додаються з того самого екрана додавання ресурсу – див. Додавання мережевих папок і хмарних сховищ.
- **Тримайте папку приватною** за допомогою ПІН-коду – див. Захист файлів ПІН-кодом і шифруванням.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

СХОВИЩЕ

Додавання мережевих папок і хмарних сховищ

Додайте спільну папку на домашньому комп'ютері, сервер або Google Drive.

СХОВИЩЕ

Сортування файлів за призначеннями

Перетворіть свої папки на цілі для сортування фото одним дотиком.

ПЕРЕГЛЯД

Перегляд медіаколекцій

Переглядайте ресурс плитками або списком.

ДЖЕРЕЛА, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОПЕРАЦІЇ З ФАЙЛАМИ

Standard, noLegal, Photos, Legacy, VR і FOSS

RECIPE #02

Мережеві папки – усі редакції, крім Lite; хмарні сховища – усі, крім Lite і FOSS

Додавання мережевих папок і хмарних сховищ як джерел

Додайте спільну папку на домашньому комп'ютері чи NAS, сервер FTP або SFTP, або папку Google Drive, Dropbox чи OneDrive як ресурс, вимикайте цілі групи джерел і дозвольте кешу застосунку тримати їх швидкими.

Чому вам це сподобається

Сімейний фотоархів лежить на старому комп'ютері у вітальні, фільми – на NAS у коридорі, а минулорічні фото поїхали на Google Drive. Копіювати все це на телефон, щоб переглянути чи розкласти по місцях, не потрібно. Додайте кожне місце один раз як ресурс – і воно відкриється так само просто, як будь-яка папка на телефоні.

Ця сторінка – огляд: які місця можна додати і що застосунок робить, щоб вони працювали швидко. Покрокове налаштування кожного типу сервера – на власній сторінці, посилання на які наведено нижче.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Мережеві папки та сервери FTP або SFTP: будь-яка редакція, крім Lite. Хмарні сховища: Standard, noLegal, Photos, Legacy і VR – не Lite і не FOSS. Див. Сім редакцій застосунку.
- Для мережевої папки: телефон і комп'ютер чи NAS в одній мережі Wi-Fi, а також ім'я користувача та пароль спільної папки.
- Для сервера FTP або SFTP: його адреса та ім'я користувача з паролем або SSH-ключем.
- Для хмарного сховища: обліковий запис Google, Dropbox або Microsoft.

1 Додайте спільну папку з домашньої мережі

На головному екрані торкніться **Додати**, потім **Мережева папка** – «Додати SMB мережеві ресурси». Екран **Створення мережевого ресурсу (SMB)** запитує:

- **IP сервера**, наприклад `192.168.1.100`. Не знаєте адреси? Торкніться кнопки сканування мережі і оберіть свій комп'ютер або NAS зі списку знайдених пристроїв.
- **Ім'я користувача** і **Пароль** спільної папки, а також **Домен**, лише якщо ваша мережа його використовує («Залиште порожнім, якщо не потрібно»).
- **Порт** – лишіть `445`, якщо адміністратор не сказав інакше.

Торкніться **Сканувати хост**, щоб отримати список спільних папок на цьому комп'ютері, позначте потрібні й додайте їх. **Тест з'єднання** перевіряє ім'я та пароль, нічого не додаючи. Повний покроковий розбір, включно з тим, як розшарити папку на Windows, – у розділі Підключення спільних папок SMB/Windows.


12:00
Create Network Resource (SMB)
Scan Network
Server IP
192.168.1.20
e.g. 192.168.1.100
Username
family
Password
Test connection
Scan host
ShareName/subfol...
Resource Name
e.g. Common, Photos
If empty - auto-generated
Content Scanning Conditions
Media Types
Additional Options
Mark for Quick Sort
Mark this network folder as a Quick Sort destination
Read-only mode
Prevents file operations (copy, move, delete)
Comment
PIN C...
Domain (optional)
Port
445

Додавання спільної папки з домашнього комп'ютера.

2 Додайте папку на сервері FTP або SFTP

Торкніться **Додати**, потім **SFTP / FTP**. На екрані **Додати S/FTP ресурс** оберіть **SFTP** або **FTP** вгорі – порт підставиться сам (22 для SFTP, 21 для FTP). Введіть **Хост**, **Ім'я користувача** та шлях до папки, наприклад `/home/user/media` або просто `/`.

Для SFTP можна увійти за **Паролем** або за **SSH-ключем**: вставте ключ або торкніться **Завантажити**, і за потреби додайте парольну фразу ключа. Торкніться **Перевірити з'єднання**, потім **Додати ресурс**. Докладніше в Підключення серверів SFTP і FTP.

3 Додайте папку Google Drive, Dropbox або OneDrive

Торкніться **Додати**, потім **Хмарне сховище** – «Натисніть на сервіс для входу та вибору папок». Торкніться **Google Drive**, **Dropbox** або **OneDrive**, увійдіть у свій обліковий запис у вікні, що відкриється, і оберіть хмарну папку, яку хочете бачити в застосунку.

Кожна обрана папка стає окремим ресурсом. Подробиці про кожен сервіс – у розділах Інтеграція з Google Drive і Dropbox та OneDrive.


12:00
Cloud Storage
Select Cloud Provider
Google Drive Not connected
OneDrive Not connected
Dropbox Not connected
Tap on a provider to authenticate and select folders
Read-only mode
Prevents file operations (copy, move, delete)

Оберіть хмарний сервіс і увійдіть.

4 Сховайте цілу групу місць на певний час

Якщо ви взагалі не користуєтеся мережевими чи хмарними місцями або хочете сховати їх на час поїздки, вимкніть їх цілою групою. Відкрийте **Налаштування**, вкладку **Загальні** і знайдіть **Віддалені ресурси (SMB/(S)FTP/Хмара)**. Там є три перемикачі:

- **Локальна мережа (Ethernet) SMB** – спільні папки домашньої мережі або NAS.
- **Комп'ютер в інтернеті (S)FTP** – папки серверів через FTP і SFTP.
- **У хмарних ресурсах** – Google Drive, OneDrive, Dropbox.

  Коли ви вимикаєте групу, маючи ресурси такого типу, застосунок питає «Сховати ці папки?» і пояснює: вони ховаються, а не видаляються. Вони повернуться з усіма своїми налаштуваннями, щойно ви знову увімкнете перемикач. Поки група вимкнена, її картка також зникає з екрана додавання ресурсу.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Enable Favorites
Allow marking files as favorites
Allow new windows
Open folders and files in a separate window
Main screen interface
Resource grid cell size Medium
Programs panel
Mirror the programs menu as a horizontal bar above the resource list. Hides the three-dots button.
Show streams panel on the main screen
Show pinned channels as a horizontal bar above the resource list, with a shortcut to Streams.
Show resource actions in menu
Collapses inline action buttons into a three-dots menu on each resource card
File browser interface
Remote resources (SMB/(S)FTP/Cloud)
Local network (Ethernet) SMB
Shared folders on your home network or NAS
Computer on the internet (S)FTP
Server folders over FTP and SFTP
In cloud resources
Google Drive, OneDrive, Dropbox
Share over SFTP



Вмикайте й вимикайте цілі групи місць.

5 Чому мережеві папки відкриваються швидко вдруге

Застосунок сам робить три речі, щоб мережеві й хмарні місця відчувалися майже так само швидко, як телефон:

- **Він пам'ятає список файлів.** Коли ви знову відкриваєте мережеву папку, її файли з'являються одразу, поки застосунок тихо перевіряє сервер на зміни у фоновому режимі.
- **Він зберігає невеликі перегляди.** Мініатюри мережевих і хмарних файлів зберігаються на телефоні, тож плитки не завантажуються заново щоразу. Для папки з понад 10 000 файлів застосунок сам вимикає перегляди і показує замість них значки типів файлів; це можна змінити опцією **Вимкнути мініатюри** в налаштуваннях ресурсу.
- **Він зберігає копію для відтворення, коли стримінг неможливий.** Деякі сервери не вміють надсилати відео частинами. Тоді застосунок спочатку завантажує його в кеш стримінгу, щоб відео йшло плавно і могло відновитися після втрати з'єднання.

6 Виберіть, як довго зберігається кеш стримінгу

Відкрийте **Налаштування**, вкладку **Загальні** і знайдіть **Фонова синхронізація, мережа й кеш**:

- **Термін зберігання кешу стримінгу** – як довго зберігається закешований файл після останнього відтворення: **Вимк.**, **1 день**, **3 дні**, **7 днів** або **30 днів**. Старіші копії видаляються самі.
- **Очищення кешу стримінгу** – що відбувається, коли ви виходите з плеєра: **Запитувати щоразу**, **Видаляти автоматично** або **Зберігати автоматично**.
- **Очистити кеш стримінгу** – видаляє всі закешовані копії негайно. Підтвердження показує, скільки місця звільниться. Якщо нічого очищати, застосунок повідомляє «Кеш стримінгу порожній. Нічого не закешовано – нічого не втрачено.».

7 Перехід на новий телефон

Коли ви переходите на новий телефон вбудованим перенесенням Android «копіювання застосунків і даних», ваші входи в Google Drive і Dropbox переносяться разом з ним. Під час першого запуску на новому телефоні ці хмарні ресурси просто відкриваються – без жодних повідомлень і зайвих дій.

OneDrive зберігає вхід у місці, яке застосунок не може скопіювати, тож на новому телефоні потрібно ввійти в OneDrive ще раз. Якщо ви вийшли з облікового запису сервісу на старому телефоні перед переходом, цей сервіс також не перенесеться.

Що ви отримаєте

Комп'ютер у вітальні, NAS і ваші хмарні папки розташовані на головному екрані поруч із власними папками телефону. Списки відкриваються миттєво, перегляди з'являються без очікування, а скільки місця займає кеш стримінгу – вирішуєте ви.

Поради та усунення несправностей

- **Повільна спільна папка відновлюється вчасно.** Коли з'єднання SMB починає давати збої під час одночасного завантаження кількох файлів, застосунок помічає кожен тайм-аут і перепідключається саме тоді, коли потрібно, замість того щоб пропускати частину з них.
- **Неправильний шлях SFTP так і скаже.** Ресурс SFTP, чия папка більше не існує на сервері, показує просте повідомлення «не знайдено» замість загальної помилки.
- **Червоний або недоступний мережевий ресурс** зазвичай означає, що комп'ютер заснув або телефон вийшов з домашньої мережі Wi-Fi. Розбудіть комп'ютер і потягніть список вниз, щоб оновити.
- **Усе за один перехід на новий телефон.** Крім автоматичного входу в хмару, ви можете перенести всі ресурси, включно з мережевими паролями, у файлі резервної копії – див. Спільний доступ і резервне копіювання ресурсів.
- **Копіювання між телефоном і мережею** працює в обидва боки – див. Копіювання, переміщення і видалення файлів.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

МЕРЕЖА

Підключення спільних папок SMB/Windows

Повний покроковий посібник для спільних папок на Windows і NAS.

СХОВИЩЕ

Спільний доступ і резервне копіювання ресурсів

Передайте список місць на інший телефон або збережіть його в резервній копії.

СХОВИЩЕ

Додавання папок із цього пристрою

Власні папки телефону, карти пам'яті та USB-накопичувачі.

ДЖЕРЕЛА, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОПЕРАЦІЇ З ФАЙЛАМИ | Усі редакції | RECIPE #03

Усі редакції (подробиці в кожному кроці)

Спільний доступ і резервне копіювання ресурсів

Упакуйте ресурси у файл для іншого телефону, імпортуйте їх назад, перенесіть готову конфігурацію з Fast Media Sorter for Windows, зберігайте повну резервну копію в Google Drive і знайте, що станеться, якщо базу даних застосунку колись доведеться скинути.

Чому вам це сподобається

Ви витратили цілий вечір, додаючи спільні папки домашнього комп'ютера, NAS і хмари з усіма їхніми паролями. Тепер той самий список потрібен на телефоні партнера, або ви самі переходите на новий телефон. Набирати все заново – останнє, чого хочеться.

FastMediaSorter уміє пакувати ваші ресурси у файл, зчитувати їх на іншому телефоні й зберігати повну резервну копію ресурсів, Обраного і налаштувань у вашому Google Drive.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Експорт та імпорт ресурсів у файл, а також резервне копіювання в Google Drive: редакції Standard, noLegal, Photos, Legacy і VR.
- Імпорт готової конфігурації з Fast Media Sorter for Windows: редакція Standard.
- Для резервного копіювання в Google Drive: обліковий запис Google, підключений у застосунку.

1 Знайдіть картку резервного копіювання в Налаштуваннях

Відкрийте **Налаштування**, вкладку **Загальні** і розгорніть картку **Резервні копії, відновлення й експорт**. Усе на цій сторінці, крім імпорту з Fast Media Sorter for Windows, починається тут.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Backups, restore and settings export
Share Debug Logs
Save Debug Logs
Export All Settings to File
Import Settings from File
Backup settings to Google Drive
Restore settings from Google Drive
Export Favorites
Import Favorites
Export resources to file
Import resources from file
Import and export data
Settings, favorites, pinned streams and resources - to a file or to Google Drive
Pending device transfers
Incoming files and settings from your other devices, waiting in your Google Drive
SET default settings



Картка резервного копіювання в загальних налаштуваннях.

⚠ Ставтеся до файлу як до зв'язки ключів

Будь-хто, хто отримає цей файл, зможе відкрити ваші спільні папки та сервери. Надсилайте його напряму тому, кому він потрібен, і видаляйте після цього.

2 Передайте ресурси на інший телефон

Торкніться **Експорт ресурсів у файл**, оберіть, які ресурси включити, і виберіть, де зберегти файл.

Перед збереженням застосунок попереджає: «Цей файл міститиме паролі доступу у відкритому вигляді. Передавайте його лише тим, кому довіряєте.» Файл містить кожен ресурс з його адресою, ім'ям користувача, паролем і ПІН-кодом, тож інший телефон може відкрити ці місця одразу.

Коли все готово, ви побачите, скільки ресурсів експортовано і скільки пропущено. Ресурс SFTP, що входить за SSH-ключем, збереженим усередині застосунку, пропускається завжди, бо такий ключ не можна перенести на інший пристрій.

3 Перенесіть ресурси з файлу

На іншому телефоні відкрийте ту саму картку і торкніться **Імпорт ресурсів із файлу**, потім оберіть файл. Застосунок спершу покаже, що станеться, наприклад «Буде додано нових ресурсів: 3, перезаписано наявних: 1.» Торкніться **Імпортувати**, щоб продовжити.

Наприкінці ви побачите «Створено: 3, оновлено: 1, пропущено: 0.» Файл, який не створено цією функцією, відхиляється з повідомленням «Це не придатний файл ресурсів.» – у цьому разі нічого не змінюється.

4 Імпортуйте готову конфігурацію з Fast Media Sorter for Windows

Лише в редакції Standard.

Fast Media Sorter for Windows може підготувати повністю готовий ресурс на вашому комп'ютері – спільну папку, обліковий запис, типи файлів, навіть ПІН-код – і передати його на телефон як невеликий файл `.fmscfg` або як штрих-код на екрані.

На телефоні торкніться **Додати** на головному екрані. У розділі **Імпорт готової конфігурації** торкніться **Імпорт із файлу** і оберіть файл `.fmscfg`, або торкніться **Імпорт за штрих-кодом** і наведіть камеру на штрих-код на екрані комп'ютера. Ресурс з'явиться повністю готовим. Файли зі старіших версій цієї програми все ще імпортуються; файл із новішої версії, ніж підтримує застосунок, відхиляється, і нічого не змінюється.



Імпорт готової конфігурації на екрані додавання ресурсу.

5 Зберігайте повну резервну копію в Google Drive

Торкніться **Копіювати налаштування в Google Drive**. Застосунок зберігає всі налаштування, кожен ресурс із мережевими паролями та збереженими входами на сайти, ваше Обране, ваші операції за розкладом і робочий стіл лаунчера у ваш Google Drive і повідомляє, наприклад, «Збережено 12 ресурсів, 40 обраних і всі налаштування в you@gmail.com». Картка показує дату останньої резервної копії та обліковий запис.

Щоб відновити, торкніться **Відновити налаштування з Google Drive**. Застосунок покаже, звідки взято копію і що відбудеться:

- Налаштування будуть замінені.
- Ресурси й Обране додаються до наявних; точні дублікати пропускаються.

Підтвердіть – і ви побачите, скільки ресурсів і обраного додано і скільки вже було.

6 Перенесіть лише один вид даних

Іноді потрібне лише Обране або лише налаштування. Торкніться **Імпорт та експорт даних** – «Налаштування, обране, закріплені трансляції та ресурси – у файл або в Google Drive». У вікні, що відкриється, оберіть:

- Що: **Налаштування**, **Обране**, **Закріплені трансляції** або **Ресурси**.
- Напрямок: **Вивантажити** або **Завантажити**.
- Куди: **Файл пристрою** («Вибрати файл на цьому пристрої») або **Google Drive** («Використати файл у підключеному акаунті Google Drive»).

Файл з іншим видом даних або зі новішої версії застосунку відхиляється з чітким повідомленням, і нічого не змінюється.

7 Якщо застосунку колись доведеться скинути свою базу даних

У редакціях Standard, Lite, Photos і Legacy.

Дуже рідко – наприклад, після невдалого оновлення – застосунок не може відкрити невелику базу даних, де зберігаються ваші ресурси й Обране. Замість того щоб зупинитися або тихо запуститися порожнім, він зберігає копію старої бази, починає з чистої і повідомляє про це у вікні **Базу даних скинуто**: що сталося, причину і папку, куди збережено копію попередньої бази.

Ваші медіафайли це не зачіпає. Відновіть ресурси й Обране з резервної копії в Google Drive або з експортованого файлу, і збережіть цю копію – вона може стати в пригоді, якщо ви звернетеся до підтримки.

Що ви отримаєте

Ваш список місць переїжджає на інший телефон в одному файлі або повертається з Google Drive після скидання – з усіма паролями й ПІН-кодами на місці. Ви проводите вечір, розглядаючи фото, а не вводячи адреси серверів.

Поради та усунення несправностей

- **Зробіть резервну копію перед великою зміною.** Резервне копіювання займає кілька секунд – зробіть його перед скиданням телефону або переходом на новий.
- **Входи в хмарні сервіси переносяться самі** під час перенесення даних Android з телефону на телефон – див. Додавання мережевих папок і хмарних сховищ.
- **Усі налаштування в одному місці**: повний перелік варіантів резервного копіювання й експорту описано в Резервне копіювання і відновлення налаштувань.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

СХОВИЩЕ

Додавання мережевих папок і хмарних сховищ

Додайте сервери й хмари, якими згодом поділитеся.

ЗАГАЛЬНІ

Резервне копіювання і відновлення налаштувань

Усі варіанти резервного копіювання застосунку на одній сторінці.

СХОВИЩЕ

Захист файлів ПІН-кодом і шифруванням

Тримайте ресурс чи окремий файл подалі від чужих очей.

ДЖЕРЕЛА, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОПЕРАЦІЇ З ФАЙЛАМИ | Усі редакції | RECIPE #04

Сортуйте файли по призначеннях швидким сортуванням

Перетворіть свої папки на пронумеровані кольорові призначення, а потім копіюйте чи переміщуйте фото або відео, на яке дивитеся, в одне з них одним дотиком чи цифровою клавішею.

Чому вам це сподобається

Три тисячі літніх фото, усі в одній папці камери. Ви хочете гарні в «Найкраще з 2026», сімейні в «Для бабусі», чеки в «Податки», а решту лишити на місці. Перетягувати файли один за одним у файловому менеджері зайняло б тиждень.

Швидке сортування перетворює це на ритм: погляньте на фото, торкніться кнопки папки, якій воно належить, і наступне фото вже на екрані. Кожна папка, у яку ви сортуєте, – це призначення: ресурс із власним номером і кольором.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter будь-якої редакції. Мережеві призначення потрібні будь-якій редакції, крім Lite; хмарні призначення - будь-якій, крім Lite і FOSS.
- Папки, у які ви хочете сортувати, додані як ресурси, у які застосунок може писати – див. Додавання папок з цього пристрою. Ресурси лише для читання не можуть бути призначеннями.

1 Знайомтеся з першим призначенням – Завантаження

Під час першого запуску застосунок уже робить папку телефону **Завантаження** призначенням номер один, тож швидке сортування працює одразу: завжди є хоча б одне місце, куди відправити файл.

2 Перетворіть папку на призначення

Є три способи, скористайтеся тим, що ближче:

- Під час додавання папки позначте **Додати до швидкого сортування** (для мережевої папки чи SFTP-сервера: **Швидке сортування**).
- На головному екрані чи в браузері файлів відкрийте меню з трьома крапками ресурсу й торкніться **До швидкого сортування**.
- Відкрийте **Налаштування**, вкладку **Управління**, блок **Призначення швидкого сортування**, і торкніться **+ Додати**. Список пропонує кожен ресурс, у який ви можете писати, що ще не є призначенням.
  Кожне нове призначення отримує наступний вільний номер і власний колір із набору з десяти.

3 Упорядкуйте, перефарбуйте й обмежте свої призначення

У **Налаштуваннях**, **Управлінні**, **Призначеннях швидкого сортування** ви бачите всі призначення в їхньому порядку. Для кожного:

- Торкніться кольорового квадратика, щоб обрати інший колір – зручно, коли «Видалити пізніше» має бути червоним, а «Залишити» – зеленим.
- Скористайтеся стрілками вгору і вниз, щоб змінити його місце, а тим самим і номер.
- Торкніться кнопки видалення, щоб прибрати його зі списку («Видалення призначення»). Папка і її файли лишаються на місці; вона лише перестає бути призначенням.

  Макс. призначень (1–30) вирішує, скільки призначень у вас може бути; за замовчуванням це 10.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Copy, move and overwrite behavior
File deletion and trash
Quick Sort destinations
+ Add
Max destinations...
10
1 Downloads
/storage/emulated/0/Download
2 Audio
/storage/emulated/0/Download/FastMediaSorter_Test/...
3 Pictures/Holiday
/storage/emulated/0/Pictures/Holiday
4 Music
/storage/emulated/0/Music
5 DCIM
/storage/emulated/0/Download/FastMediaSorter_Test/...
Send file to..
Scheduled operations by schedule
App behavior and operating rules



Ваші призначення, їхні кольори та порядок.

4 Сортуйте, поки дивитеся на файли

Відкрийте папку, повну невідсортованих фото, і торкніться першого. У плеєрі панель команд показує два ряди кольорових кнопок, по одній на кожне призначення:

- **Копіювати до…** – кладе копію в те призначення і лишає оригінал на місці.
- **Перемістити до…** – переміщує файл туди; він покидає поточну папку.

Торкніться кнопки призначення, і файл одразу туди йде – без додаткових запитань. З увімкненим **Переходити до наступного після копіювання** (увімкнено за замовчуванням) наступне фото з'являється одразу, тож ви можете тримати рівний темп: подивитись, торкнутись, подивитись, торкнутись. Після переміщення наступний файл з'являється сам собою, бо переміщений покинув папку. Папка, з якої ви сортуєте, ніколи не показує власної кнопки.

Перенесення виконується у фоні, тож навіть велике відео на домашній комп'ютер вас не затримає.

12:00

Копіювати до.. і Перемістити до.. з вашими призначеннями.

5 Підженіть панель під свій екран

- Торкніться заголовка **Копіювати до..** чи **Перемістити до..**, щоб згорнути цей ряд, коли ви лише копіюєте чи лише переміщуєте. Коли обидва згорнуті, вони стоять поруч в одному рядку.
- Кнопки самі ділять ширину екрана: кілька призначень отримують широкі кнопки, багато призначень отримують більше рядів дрібніших, а текст зменшується, щоб кожне ім'я лишалося читабельним – на телефоні, планшеті чи ТВ.
- Кожна кнопка зберігає колір свого призначення, з темним чи світлим текстом, обраним так, щоб ім'я завжди було легко прочитати.

6 Надішліть файл у папку, що не є призначенням

Наприкінці кожного ряду є кнопка **...** Вона відкриває вікно вибору папки Android: оберіть будь-яку папку, і файл скопіюється чи переміститься туди лише один раз, без додавання папки до ваших призначень.

7 Сортуйте цифровими клавішами з клавіатури чи пульта ТВ

З клавіатурою, пультом ТВ чи геймпадом кожна видима кнопка отримує невеликий значок з номером. Клавіші від **1** до **9** і **0** (для десятої) активують кнопки по порядку – спершу всі кнопки **Копіювати до…**, потім кнопки **Перемістити до…**. Згорніть ряд копіювання, і номери перейдуть на кнопки переміщення. Значки клавіш показують ті клавіші, які ви справді призначили, якщо ви змінили їх у налаштуваннях клавіатури (див. Керування клавіатурою, D-pad і Android TV).

8 Однакові імена, і зміна рішення

- Коли призначення вже має файл з таким самим іменем, файл за замовчуванням пропускається, і нічого в призначенні не замінюється. Увімкніть **Перезаписувати при копіюванні** чи **Перезаписувати при переміщенні** в **Налаштуваннях**, **Управлінні**, **Копіювання, переміщення й перезапис**, якщо новий файл має замінити старий.
- Торкнулися не тієї кнопки? Коротке повідомлення зі **Скасувати** з'являється внизу справа одразу після копіювання чи переміщення. Торкніться його, щоб скасувати останній крок.

Що ви отримаєте

Три тисячі літніх фото відсортовано за один вечір: найкращі в «Найкраще з 2026», сімейні в «Для бабусі», чеки в «Податки» – кожне одним дотиком, у кольорах, які ви обрали, а папка камери нарешті охайна.

Поради та усунення несправностей

- **Кольори – це підказка для пам'яті.** Дайте однаковий колір призначенням, що належать разом, і сортування стане рефлексом.
- **Спершу копіюйте, переміщуйте пізніше.** Коли сортуєте для когось іншого, копіюйте – ваша власна папка лишається повною.
- **Зони дотику замість кнопок.** Ви також можете дозволити дотикам до частин екрана копіювати чи переміщувати – див. Сенсорні зони у Керування відтворенням відео.
- **Багато файлів одразу** зручніше копіювати з браузера файлів – див. Копіювання, переміщення і видалення файлів.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

СХОВИЩЕ

Копіювання, переміщення і видалення файлів

Робота з багатьма файлами й папками одразу, кошик і Скасувати.

ФОТО

Перегляд фото, GIF і жести масштабування

Гортайте фото, які сортуєте.

СХОВИЩЕ

Виконання файлових завдань за розкладом

Нехай застосунок сам заповнює ваші призначення.

ДЖЕРЕЛА, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОПЕРАЦІЇ З ФАЙЛАМИ | Усі редакції | RECIPE #05

Усі редакції (мережа – усі, крім Lite; хмара – усі, крім Lite і FOSS)

Копіювання, переміщення і видалення файлів і папок

Обирайте файли й цілі папки в браузері файлів, копіюйте чи переміщуйте їх між телефоном, мережевими папками й хмарою, видаляйте їх з кошиком чи без нього, і повертайте останній крок кнопкою Скасувати.

Чому вам це сподобається

Швидке сортування – для одного файлу за раз. Але іноді ви хочете вхопити сорок фото одразу й покласти їх на картку пам'яті, перенести цілу папку «Відпустка 2019» на домашній комп'ютер, чи очистити папку від розмитих кадрів. Це повсякденна файлова робота, і браузер файлів виконує її без окремого файлового менеджера.

Копіювання й переміщення працюють між будь-якими двома місцями, які знає застосунок: телефоном, карткою пам'яті, мережевою папкою, FTP чи SFTP сервером і хмарним сховищем. Видалені файли спершу йдуть у кошик, де телефон це дозволяє, тож помилка – не кінець світу.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter будь-якої редакції. Lite копіює й переміщує між папками на цьому пристрої й картками пам'яті; FOSS ще й до і з мережевих папок та серверів; Standard, noLegal, Photos, Legacy і VR ще й до і з хмари. Редакція Photos працює із зображеннями.
- Ресурс, відкритий у браузері файлів. Переміщення, перейменування й видалення потребують ресурсу, у який застосунок може писати.

1 Оберіть файли й папки

Кожен рядок у браузері файлів має прапорець – і на файлах, і на папках. Позначте потрібні. Щоб обрати цілий діапазон, позначте перший файл, потім натисніть і утримуйте останній: усе між ними теж буде обрано.

Вибрати все вгорі позначає всю папку, кнопка поруч скидає вибір. Кількість обраних елементів з'являється після імені папки, наприклад «Відпустка • обрано 12».

Щойно щось обрано, внизу з'являється панель з операціями: **Копіювати**, **Перемістити**, **Перейменувати**, **Видалити**, **Поділитися**, **Архів** і **Скасувати**. На ресурсі лише для читання ви побачите лише **Копіювати** і **Поділитися**.


12:00
New ↓
DCIM/Camera (15 files) • virtual://camera_photos • by Date ↓ •
All Files • 4 selected
VID_20260716_0945.mp4
1280x720 • 00:08 • 5.22 MB
VID_20260719_2012.mp4
1280x720 • 00:47 • 1.16 MB
VID_20260714_1830.mp4
1280x720 • 00:12 • 561.75 KB
GIF_20260718_1111.gif
360x360 • 1.90 MB
IMG_20260726_1905.jpg
1600x1200 • 47.31 KB
IMG_20260725_2210.jpg
1600x1200 • 1.08 MB



Позначте файли й папки, потім оберіть операцію.

2 Скопіюйте чи перемістіть їх кудись іще

Торкніться **Копіювати** чи **Перемістити**. Вікно скаже, що зараз відбудеться, наприклад «Копіювання 12 файлів з Camera», і «Включно з папками: 1», якщо ви обрали папки. Нижче – ваші призначення у вигляді кольорових кнопок, і **Вибрати папку** для будь-якого іншого місця.

Торкніться призначення, або торкніться **Вибрати папку** й оберіть папку у вікні вибору Android. Перенесення почнеться.

Папка копіюється з усім її вмістом, включно з кожною підпапкою – навіть з телефону на домашній комп'ютер чи в хмару. Застосунок відмовляє в небезпечних виборах ще до початку і пояснює чому:

- «Папку не можна скопіювати чи перемістити в саму себе. Оберіть призначення поза нею.»
- «Ця папка вже є в обраному призначенні. Оберіть інше призначення.»
- «Недостатньо місця на SD-картці – потрібно ще 1.2 ГБ. Звільніть там місце або оберіть інше призначення.»


12:00
New ↓
DCIM/Camera (15 files) • virtual://camera_photos • by Date ↓ •
All Files • 15 selected
VID_20260716_0945.mp4
1280x720 • 00:08 • 5.22 MB
VID_20260719_2012.mp4
1280x720 • 00:47 • 1.16 MB
Copying 15 files from DCIM/Camera..
Downl oads
Audio
Pictur es/ Holida y
Music
DCIM
Select Folder
Cancel
IMG_20260725_2210.jpg
1600x1200 • 1.08 MB



Оберіть, куди підуть файли.

3 Дивіться, як воно триває – або відправте у фон

Вікно прогресу показує файл, що копіюється, скільки вже готово («3 / 12»), швидкість («1.5 МБ/с»), загальний відсоток і час, що лишився («~2хв 10с»). Швидкість усереднюється за кілька секунд, тож числа лишаються спокійними замість того, щоб стрибати.

Торкніться **У фон**, щоб зайнятися іншими справами; **Скасувати** зупиняє перенесення. Що відбувається у фоні, описано в Фонове перенесення файлів і стеження за прогресом.


12:00
A-Z
Pictures/Holiday (17 files) • /storage/emulated/0/Pictures/
Holiday • by Name ↑ • All Files • 3 selected
IMG_20260728_0800.jpg
1080x1920 • 421.68 KB
photo_001.jpg
4032x2268 • 7.81 MB
Copying..
VID_20260722_1015.mp4
3 / 3
1%
Cancel
Background
VID_20260716_0945.mp4
1280x720 • 00:08 • 5.22 MB
VID_20260719_2012.mp4
1280x720 • 00:47 • 1.16 MB



Прогрес зі швидкістю і часом, що лишився.

4 Коли файл з таким самим іменем уже є

Нічого не замінюється, якщо ви цього не попросите. Поки перезапис вимкнено, файл, чиє ім'я вже існує в призначенні, пропускається, а файл у призначенні лишається як був. Фінальне повідомлення рахує лише файли, які справді скопійовано чи переміщено – якщо їх менше, ніж ви обрали, решта вже існувала там.

Щоб замінювати такі файли, відкрийте **Налаштування**, вкладку **Управління**, **Копіювання, переміщення й перезапис**, і увімкніть **Перезаписувати при копіюванні** чи **Перезаписувати при переміщенні**.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: перемикачі перезапису**
Налаштування, вкладка «Керування», картка копіювання, переміщення й перезапису, обидва перемикачі вимкнені.

⚠ Видалення не завжди можна скасувати

У мережевій папці, у хмарі й на телефоні з вимкненим кошиком **Видалити** стирає файли назавжди – **Скасувати** їх не поверне.

5 Видаліть файли й папки

Оберіть, що має піти, і торкніться **Видалити**. Що станеться далі, залежить від того, де файли, і від ваших налаштувань:

- **На телефоні чи картці пам'яті з увімкненим кошиком** – файли переходять у приховану папку `.trash` поруч, звідки Скасувати може їх повернути. Увімкніть чи вимкніть це **Використовувати кошик (.trash)** у **Налаштуваннях**, **Управлінні**, **Видаленні файлів і кошику**.
- **Без кошика** – файли видаляються назавжди. На Android 11 і новіших сам Android може показати власне вікно з проханням дозволити видалення медіафайлів; торкніться **Дозволити**.
- **У мережевій папці чи в хмарі** – у цих місцях немає кошика, тож застосунок показує список того, що піде, і кнопку **Видалити безповоротно**, один раз на ресурс. Позначте **Більше не показувати для цього ресурсу**, якщо нагадування вам не потрібне.

З увімкненими **Увімкнути безпечний режим** і **Підтверджувати видалення** застосунок спершу питає «Видалити файли?» – або, для цілої папки, «Видалити папку .. та весь її вміст?». Якщо кошик не можна використати для деяких файлів, застосунок про це скаже: «Кошик недоступний для частини файлів – видалені остаточно.».


12:00
A-Z
Home NAS (16 files) • sftp://127.0.0.1:2222/ • by Name ↑ • 3 selected
IMG_20260725_2210.jpg
1.08 MB
IMG_20260726_1905.jpg
This action cannot be undone
Delete 3 files from network?
• IMG_20260726_1905.jpg
• IMG_20260728_0800.jpg
• photo_001.jpg
Home NAS
sftp://127.0.0.1:2222/
Files will be permanently deleted from the network location
Don't show again for this resource
Cancel
Delete permanently
MP4
VID_20260714_1830.mp4
561.75 KB



Видалення в мережевій папці остаточне.

6 Скасуйте останній крок

Одразу після копіювання, переміщення, видалення чи перейменування повідомлення внизу пропонує **Скасувати**, і кнопка **Скасувати** лишається на панелі операцій. У вас є приблизно десять секунд:

- **Скасувати видалення** – файли повертаються з кошика на своє місце.
- **Скасувати переміщення** – файли повертаються туди, звідки прийшли. Переміщена папка повертається як фонове перенесення («Переносимо папки назад..»).
- **Скасувати копіювання** – копії видаляються. Для папок застосунок спершу питає «Скасувати копіювання папки?» і попереджає, що все, додане до копій відтоді, теж піде; торкніться **Видалити копії**, щоб підтвердити. Оригінальні папки лишаються на місці.
- **Скасувати перейменування** – старе ім'я повертається.

У плеєрі кнопка **Скасувати** на панелі команд повертає файл, який ви щойно видалили.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: скасування після видалення**
Перегляд у локальній папці, 3 фото щойно переміщено в кошик, видно повідомлення зі скасуванням.

7 Як довго кошик тримає файли

Кошик – це страхувальна сітка на зараз, а не архів. Фонове завдання виконується приблизно кожні 15 хвилин і спорожняє папки кошика, чий вміст старший за кілька хвилин, тож місце повертається саме. Щоб спорожнити всі папки кошика одразу, торкніться кнопки **Видалити все в кошику** поруч із **Використовувати кошик (.trash)** – застосунок повідомить, скільки папок кошика він прибрав.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: налаштування кошика**
Налаштування, вкладка «Керування», картка видалення файлів і кошика, кошик увімкнено.

Що ви отримаєте

Сорок фото на картці пам'яті, папка «Відпустка 2019» з усіма підпапками на домашньому комп'ютері, розмиті кадри зникли – і те єдине фото, яке ви видалили помилково, повернулося одним дотиком по Скасувати.

Поради та усунення несправностей

- **Переміщення між телефоном і хмарою** триває стільки, скільки потребує ваше з'єднання; відправте у фон і продовжуйте сортувати.
- **Видалили помилково в мережевій папці?** Там немає кошика. Якщо сумніваєтеся, спершу перенесіть файли в папку «На видалення» і спорожніть її пізніше.
- **Перейменування кількох файлів** має власну сторінку – див. Перейменування файлів і папок.
- **Ширші способи вибору** – фільтри, вибір діапазону і більше – описані в Множинний вибір і пакетні операції.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

СХОВИЩЕ

Фонове перенесення файлів і стеження за прогресом

Що відбувається, поки велике копіювання триває, а ви робите щось інше.

СХОВИЩЕ

Перейменування файлів і папок

Дайте одному файлу чи цілій групі нові імена.

СХОВИЩЕ

Звільняємо місце

Знайдіть дублікати й великі файли, запакуйте файли в ZIP-архіви.

ДЖЕРЕЛА, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОПЕРАЦІЇ З ФАЙЛАМИ | Усі редакції | RECIPE #06

Усі редакції (деталі за кроками)

Фонове перенесення файлів і стеження за прогресом

Що відбувається, поки велике копіювання чи переміщення виконується у фоні – сповіщення, тонка лінія прогресу внизу кожного екрана, файли, надіслані в застосунок, недоступні сервери, застарілі входи в хмару та нові файли, збережені на телефоні, коли призначення недосяжне.

Чому вам це сподобається

Копіювання двохсот святкових відео на домашній комп'ютер може зайняти якийсь час. Вам не хочеться так довго дивитися на вікно прогресу – ви хочете продовжувати сортувати фото, відповісти на повідомлення чи просто відкласти телефон.

FastMediaSorter виконує копіювання й переміщення як фонові завдання, що тривають, коли ви йдете з екрана чи закриваєте застосунок. Ця сторінка показує, як стежити за ними і що робить застосунок, коли щось стає на заваді.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter будь-якої редакції. Прийом файлів, надісланих з інших застосунків: Standard, Lite, Photos і Legacy. Мережеві сервери й хмара: див. Копіювання, переміщення і видалення файлів, у яких редакціях вони є.
- Дозвіл на показ сповіщень, щоб Android міг показувати прогрес, поки застосунок закритий.

1 Відправте перенесення у фон

Почніть копіювання чи переміщення в браузері файлів і у вікні прогресу натисніть **У фон**. Застосунок скаже «Перенесення триває у фоні.», і ви вільні: відкривайте іншу папку, сортуйте фото в плеєрі чи закривайте застосунок.

Перенесення, розпочаті через швидке сортування в плеєрі, одразу виконуються у фоні. Одночасно виконується лише одне перенесення; якщо почати ще одне, поки перше триває, застосунок скаже «Перенесення файлів уже виконується.».

2 Стежте за ним у сповіщенні

Поки перенесення триває, шторка сповіщень показує «Копіювання файлів» або «Переміщення файлів» з відсотком і поточним файлом, а також кнопку **Скасувати**. Наприкінці ви отримаєте «Перенесення завершено» з кількістю файлів і «Папок перенесено: 2», якщо до перенесення входили й папки. Якщо щось не вдалося, сповіщення скаже «Помилка перенесення» з причиною.

Торкніться сповіщення, щоб повернутися до папки, з якої ви почали.


12:00 Fri, Sep 25
100%
Internet
Bluetooth
Flashlight
Do Not Disturb
Silent
Fast Media Sorter & Organizer • now
Copying files
0% - VID_20260722_1015.mp4
Cancel
Manage

Копіювання, що виконується у фоні.

3 Тонка лінія прогресу внизу екрана

Поки перенесення триває, тонка лінія вздовж самого нижнього краю застосунку заповнюється зліва направо, на кожному екрані – тож ви завжди знаєте, що щось усе ще копіюється. У браузері файлів вона також показує короткий текст, наприклад «Копіювання 42% – IMG_2031.jpg». Торкніться її, щоб знову відкрити повне вікно прогресу.

4 Папки самі лишаються актуальними

Коли фонове завдання змінює папку, поки ви дивитеся на щось інше – операція за розкладом перенесла файли деінде, або годинник попросив видалити файл – список папки надолужує упущене тієї миті, коли ви до неї повертаєтеся. Ви не побачите файлів, яких уже немає, і не мусите оновлювати список вручну.

5 Отримуйте файли з інших застосунків

Редакції Standard, Lite, Photos і Legacy.

У будь-якому застосунку – месенджері, галереї, браузері – торкніться **Поділитися** й оберіть FastMediaSorter. Одразу відкриється те саме вікно, що й для **Копіювання**: торкніться призначення або **Вибрати папку**. Копіювання потім триває у фоні зі звичним сповіщенням, навіть після закриття вікна, а фінальне сповіщення повідомить, коли все готово.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: отримання надісланого фото**
Фото, надіслане з галереї, поверх нього діалог вибору призначення.

6 Коли сервер недосяжний

Перш ніж копіювати в мережеву папку, застосунок за пару секунд перевіряє, чи відповідає комп'ютер або NAS. Якщо ні – його вимкнено, або телефон покинув домашній Wi-Fi – перенесення одразу зупиняється з написом «Сервер призначення недоступний – передавання перервано» замість того, щоб зависнути на хвилини. Ваші файли лишаються там, де й були. Розбудіть комп'ютер і спробуйте знову.

7 Коли хмара просить увійти знову

Хмарні сервіси час від часу завершують сеанс входу. Якщо це стається під час копіювання чи переміщення, застосунок показує **Потрібна авторизація** – «Потрібна авторизація в хмарі. Будь ласка, перейдіть у Ресурси і увійдіть у цей хмарний ресурс.». Торкніться **Увійти**, щоб увійти в цього провайдера прямо там, а потім почніть перенесення знову. У фоні сповіщення скаже «Потрібен вхід – відкрийте FastMediaSorter, щоб увійти і продовжити».

8 Новий файл ніколи не губиться

Коли застосунок зберігає новий файл – фото з камери, голосову нотатку, завантаження – у мережеву папку чи хмару, а те місце недосяжне, він натомість зберігає файл на телефоні й повідомляє, де саме: «Збережено в DCIM/Camera – Домашній ПК недоступний». Фото йдуть у папку камери, відео – у Movies, інші файли – у відповідну стандартну папку. Перенесіть їх на місце пізніше – див. Фото, відео та голосові нотатки в папку.

Що ви отримаєте

Двісті відео дістались домашнього комп'ютера, поки ви продовжували сортувати фото, сповіщення повідомило, коли все завершилося, і нічого не загубилося дорогою – навіть коли Wi-Fi на мить пропав.

Поради та усунення несправностей

- **Дозвольте сповіщення.** Без них перенесення все одно виконується, але прогрес видно лише всередині застосунку.
- **Великі перенесення й заощадження заряду.** Для дуже довгих копіювань тримайте телефон на зарядці; деякі телефони сповільнюють фонову роботу при низькому заряді.
- **Бракує дозволу?** На Android 11 і новіших сповіщення може сказати «Потрібен дозвіл» – відкрийте застосунок, надайте доступ і почніть знову.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

СХОВИЩЕ

Копіювання, переміщення і видалення файлів

Почніть копіювання й переміщення, і скасовуйте їх.

СХОВИЩЕ

Виконання файлових завдань за розкладом

Фонові копіювання, що починаються самі.

ІНСТРУМЕНТИ

Надсилання файлів на найближчі пристрої й у застосунки

Зворотний напрямок – надсилайте файли із застосунку іншим.

ДЖЕРЕЛА, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОПЕРАЦІЇ З ФАЙЛАМИ | Усі редакції | RECIPE #07

Перейменування файлів і папок

Перейменовуйте один файл, папку чи кілька файлів одразу в браузері файлів або в плеєрі – на телефоні, в мережевих папках і в хмарі – і скасовуйте перейменування кнопкою Скасувати.

Чому вам це сподобається

Імена з камери на кшталт `IMG_20260712_183412.jpg` через рік не скажуть вам нічого. «Перша поїздка Анни на велосипеді.jpg» скаже все. Гарне ім'я робить фото легким для пошуку і легко впізнаваним у будь-якому застосунку.

FastMediaSorter перейменовує прямо там, де ви дивитеся на свої файли: одне фото в плеєрі, або цілу групу в браузері файлів, кожному даючи власне нове ім'я. Це працює на телефоні, на картці пам'яті, у мережевих папках та в хмарному сховищі.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter будь-якої редакції: Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR або FOSS.
- Ресурс, у який застосунок може писати. На ресурсі лише для читання кнопка Перейменувати не з'являється.

1 Перейменуйте один файл

У браузері файлів позначте файл і торкніться **Перейменувати** на нижній панелі. Вікно **Перейменовуємо…** показує поточне ім'я, причому частина до розширення вже виділена, тож можна просто набрати нове ім'я – `.jpg` лишиться на місці. Торкніться **Застосувати**.

Якщо ім'я порожнє, застосунок скаже «Ім'я файлу не може бути порожнім.». Якщо інший файл уже має таке ім'я, ви побачите «Файл вже існує: …» і зможете обрати інше.


12:00
New ↓
DCIM/Camera (15 files) • virtual://camera_photos • by Date ↓ •
All Files • 1 selected
VID_20260716_0945.mp4
1280x720 • 00:08 • 5.22 MB
Renaming..
Renaming 1 file from DCIM/
Camera..
File name
IMG_20260715_1355.jpg
Cancel
Apply
1600x1200 • 1.08 MB

Наберіть нове ім'я – розширення лишиться.

2 Перейменуйте кілька файлів одразу

Позначте кілька файлів і торкніться **Перейменувати**. Вікно тепер перелічує кожен обраний файл з власним полем імені, заповненим його поточним іменем. Пройдіться списком і змініть ті імена, які хочете – решту можна лишити як є. Торкніться **Застосувати**, і всі зміни зроблені за один раз.

Якщо одне з нових імен уже зайняте, цей файл зберігає старе ім'я, і застосунок перелічує його потім; решта перейменовується.


12:00
New ↓
DCIM/Camera (15 files) • virtual://camera_photos • by Date ↓ •
All Files • 4 selected
GIF_20260718_1111.gif
360x360 • 1.90 MB
Renaming 4 files from DCIM/
Camera..
IMG_20260726_1905.jpg
IMG_20260725_2210.jpg
IMG_20260716_1406.jpg
IMG_20260717_1517.jpg
Cancel
Apply



Кожен обраний файл отримує власне поле імені.

3 Перейменуйте папку

Папки перейменовуються так само: позначте папку і торкніться **Перейменувати**, або скористайтеся **Перейменувати** у власному меню з трьома крапками папки. Усе всередині папки лишається як є.

4 Перейменуйте, поки дивитеся на фото

У плеєрі торкніться **Перейменувати** на панелі команд. Відкриється те саме вікно **Перейменовуємо..** для файлу на екрані. Це найшвидший спосіб давати гарні імена фото, переглядаючи їх одне за одним. З клавіатурою можна також скористатися її комбінацією для перейменування, а на сенсорну зону можна призначити перейменування.

5 Скасуйте перейменування

Одразу після перейменування в браузері файлів торкніться **Скасувати** у повідомленні внизу або на панелі операцій, і старе ім'я повернеться. Інші застосунки, такі як галерея, теж бачать нові імена: після перейменування застосунок повідомляє про зміну Android, тож файл не з'являється двічі і не зникає з них.

Що ви отримаєте

Фото з дня народження тепер називаються «День народження Анни 01.jpg» – «День народження Анни 12.jpg», скани мають читабельні імена, і ви можете знайти будь-яке з них пізніше, набравши слово в пошуку.

Поради та усунення несправностей

- **Зберігайте розширення.** Заміна `.jpg` на щось інше не конвертує файл – вона лише збиває з пантелику інші застосунки. Застосунок виділяє для вас саме частину імені, тож ви не приберете розширення випадково.
- **Імена в мережевих папках** підпорядковуються правилам комп'ютера, на якому вони живуть; Windows, наприклад, не дозволяє символи на кшталт `?` чи `:` в іменах.
- **Хочете, щоб файли йшли у певному порядку?** Починайте імена з номера, наприклад `01 Приїзд.jpg`, `02 Пляж.jpg` – і сортуйте папку за іменем (див. Сортування, фільтрація та швидкий пошук).

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

СХОВИЩЕ

Копіювання, переміщення і видалення файлів

Інші повсякденні операції браузера файлів.

ПЕРЕГЛЯД

Сортування, фільтрація та швидкий пошук

Знайдіть свої щойно перейменовані файли за мить.

СХОВИЩЕ

Цілі швидкого сортування

Розкладайте перейменовані фото по папках одним дотиком.

ДЖЕРЕЛА, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОПЕРАЦІЇ З ФАЙЛАМИ | Усі редакції | RECIPE #08

Standard, noLegal, Legacy і VR; ZIP-архіви в усіх редакціях

Звільняємо місце – дублікати, великі файли та ZIP-архіви

Знаходьте однакові файли в різних папках і видаляйте зайві копії, прибирайте всі файли більші чи менші за обраний розмір за один раз, і пакуйте обрані файли в ZIP-архів.

Чому вам це сподобається

Телефон каже, що пам'ять майже заповнена. Десь у загальній стрічці камери, папці WhatsApp і старому бекапі з ноутбука ті самі фото лежать по три рази, а кілька забутих записів екрана важать по кілька гігабайтів кожен.

Ця сторінка показує три інструменти, що з цим справляються: пошук однакових файлів, спосіб видаляти файли за розміром, і ZIP-пакувальник, що перетворює купу дрібних файлів на один охайний архів.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Пошук дублікатів і видалення за розміром: редакції Standard, noLegal, Legacy і VR.
- ZIP-архіви: кожна редакція - Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR і FOSS.
- Ресур , у який ви можете писати. ZIP-архіви створюються лише з файлів на цьому с пристрої.

1 Почніть пошук дублікатів

Відкрийте ресурс у браузері файлів, відкрийте меню з трьома крапками угорі і торкніться **Знайти дублікати**. Відкриється екран **Дублікати** зі списком усіх ваших ресурсів – «Виберіть ресурси для пошуку дублікатів». Ресурс, з якого ви прийшли, уже позначено, і він угорі; позначте й інші, де можуть бути копії, наприклад папку камери й папку WhatsApp разом.

Торкніться **Почати сканування**. Якщо позначено мережевий чи хмарний ресурс, застосунок спершу попереджає: «Сканування мережі може зайняти багато часу та трафіку. Продовжити?»


12:00
Duplicates
Start Scan
Select resources to scan for duplicates
All Files (LOCAL)
Recent Media (LOCAL)
All Music (LOCAL)
All Videos (LOCAL)
Camera Photos (LOCAL)
All Images (LOCAL)
All Documents (LOCAL)
Downloads (LOCAL)
Audio (LOCAL)
DCIM (LOCAL)
Music (LOCAL)
Ops/src (LOCAL)
Home NAS Photos (SMB)
Renders (SFTP)
Sources (SFTP)
Exports (SFTP)
Pictures/Holiday (LOCAL)



Оберіть, де шукати копії.

2 Перегляньте групи однакових файлів

Застосунок порівнює файли у три раунди – спершу за розміром, потім за першими кількома байтами, і нарешті за повним вмістом – тож разом опиняються лише справді однакові файли, хоч як би вони не називалися. Сканування триває далі зі сповіщенням, якщо ви залишите екран.

Результат – список груп, найбільша втрата спершу: кожна група показує, скільки в ній файлів і скільки місця займають зайві копії («Марно витрачено: 240 МБ»). У кожній групі застосунок уже позначив усі копії, крім найстарішої, яку він вважає оригіналом.


12:00
Duplicates
Found 15 groups | Wasted space: 27.74 MB
photo_002.jpg
7.92 MB - 2 files
photo_002.jpg
/storage/emulated/0/DCIM/Camera/
photo_002.jpg
photo_002.jpg
/storage/emulated/0/Pictures/Holiday/
photo_002.jpg
photo_001.jpg
7.81 MB - 2 files
VID_20260716_0945.mp4
5.22 MB - 2 files
GIF_20260718_1111.gif
1.90 MB - 2 files



Групи однакових файлів, зайві копії вже позначені.

⚠ Це видалення не можна скасувати

Застосунок питає «Ви впевнені, що хочете безповоротно видалити..?» перед видаленням. Перегляньте позначки ще раз – особливо в групах, де копії лежать у різних папках.

3 Видаліть зайві копії

Змініть позначки, якщо хочете залишити іншу копію – можна також провести пальцем по кількох файлах, щоб позначити їх одразу – або видалити один файл його власною кнопкою видалення. Потім торкніться **Видалити вибрані**, і застосунок покаже, скільки файлів і скільки місця це звільнить. Підтвердьте, і обрані копії буде видалено назавжди.

Поспішаєте? **Знайти та видалити дублікати** в тому самому меню відкриває той самий екран, уже готовий до видалення одразу після сканування.

⚠ У мережевих і хмарних папках немає кошика

На мережевому чи хмарному ресурсі підтвердження додає червоний рядок: «Увага: кошик не підтримується для цього ресурсу. Видалення буде безповоротним!». У власних папках телефону видалені файли потрапляють у кошик, коли його увімкнено – див. Копіювання, переміщення і видалення файлів.

4 Видаліть усі файли більші чи менші за розмір

У меню з трьома крапками браузера файлів торкніться **Видалення за розміром…**. У вікні оберіть:

- **Менше ніж** або **Більше ніж**.
- Число та одиницю **КБ**, **МБ** чи **ГБ**.

Торкніться **Аналіз**. Вікно **Підтвердити видалення** показує, скільки файлів підходить і скільки місця ви звільните, наприклад «Знайдено файлів: 18, Звільняється місця: 6.2 ГБ». Якщо нічого не підходить, застосунок скаже «Підходящих файлів не знайдено». Торкніться **Видалити файли**, щоб видалити їх.

Зручно для двох завдань: **Більше ніж 500 МБ** знаходить забуті відео, а **Менше ніж 20 КБ** – крихітні мініатюри й пошкоджені картинки, що захаращують папку.


12:00
New ↓
DCIM/Camera (15 files) • virtual://camera_photos • by Date ↓ • All Files
VID_20260716_0945.mp4
1280x720 • 00:08 • 5.22 MB
VID_20260719_2012.mp4
1280x720 • 00:47 • 1.16 MB
Delete by Size..
Smaller than
Larger than
500
MB
Cancel
Analyze
1600x1200 • 47.31 KB
IMG_20260725_2210.jpg
1600x1200 • 1.08 MB



Оберіть межу розміру, потім Аналіз.

5 Запакуйте файли в ZIP-архів

У папці на цьому пристрої оберіть файли, які хочете запакувати (натисніть і утримуйте перший, потім торкніться інших). Відкрийте меню з трьома крапками і торкніться **Архів**. Пункт показаний, але сірий, доки не обрано хоча б один файл.

Вікно **Архівувати вибрані файли** пропонує ім'я – ім'я першого файлу або сьогоднішню дату. Змініть його, якщо хочете (без `.zip`, застосунок додасть сам) і перевірте рядок **Папка призначення** – архів зберігається в папку, на яку ви дивитеся. Торкніться **Архівувати**.

Вікно прогресу рахує файли («12 з 40: IMG_2031.jpg») і його можна скасувати; скасований архів видаляється, тож недороблений файл не лишається. Наприкінці ви побачите «Архів створено: holiday.zip (40 файлів)». Якщо архів з такою назвою вже існує, новий назветься `holiday_1.zip`, а не замінить наявний.


12:00
A-Z
Pictures/Holiday (15 files) • /storage/emulated/0/Pictures/Holiday • by Name ↑ • All Files • 4 selected
GIF_20260718_1111.gif
360x360 • 1.90 MB
IMG_20260711_0911.jpg
1600x900 • 164.36 KB
Archive Selected Files
Holiday_July_2026
Destination folder: /storage/emulated/0/Pictures/Holiday
Cancel
Archive
1600x900 • 493.57 KB
IMG_20260717_1517.jpg
1600x900 • 283.93 KB



Назвіть архів і торкніться Архівувати.

Що ви отримаєте

Те саме фото лишається в одному екземплярі замість трьох, забуті велетенські відео зникли, а скани старих документів подорожують одним ZIP-файлом. На смузі пам'яті телефону знову є місце.

Поради та усунення несправностей

- **Дублікати між телефоном і мережевою папкою** теж можна знайти – позначте обидва ресурси. Очікуйте, що це триватиме довше, бо мережеві файли потрібно читати.
- **Архіви з мережевих чи хмарних файлів** неможливі: «Архівація підтримується лише для локальних файлів.» Спершу скопіюйте файли на телефон.
- **Подивіться, скільки вже звільнили**: зі ввімкненим збором статистики картка **Звільнене місце** підсумовує кожен байт, що повернули ваші видалення – див. Статистика використання.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

СХОВИЩЕ

Копіювання, переміщення і видалення файлів

Повсякденна робота з файлами, кошик і Скасувати.

СХОВИЩЕ

Виконання файлових завдань за розкладом

Нехай застосунок сам прибирає чи переносить файли щоночі.

ПРОГРАМИ

Статистика використання

Подивіться, скільки файлів ви відсортували і скільки місця звільнили ваші видалення.

ДЖЕРЕЛА, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОПЕРАЦІЇ З ФАЙЛАМИ | Усі редакції | RECIPE #09

Виконання файлових завдань за розкладом

Дозвольте застосунку самому копіювати, переміщувати чи видаляти файли за розкладом – наприклад, щоночі копіювати нові фото з камери на домашній комп'ютер – і переглядайте історію запусків, щоб бачити, що було зроблено.

Чому вам це сподобається

Щовечора ви ставите телефон на зарядку і думаєте: «Треба б скопіювати сьогоднішні фото на комп'ютер». І щовечора забуваєте. Операція за розкладом зробить це за вас: ви описуєте завдання один раз – що брати, куди класти і як часто – а застосунок виконує його у фоновому режимі, навіть коли він закритий.

Типові завдання: копіювати нові фото з камери в мережеву папку щоночі, переміщувати завантажені відео на карту пам'яті кожні кілька годин або очищати папку тимчасових скріншотів раз на день.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у будь-якій редакції .
- Джерело: ресурс або будь-яка папка на цьому пристрої.
- Для копіювання і переміщення: призначення або будь-яка папка на цьому пристрої.
- Телефон увімкнений у запланований час. Android сам визначає точний момент, тож завдання може стартувати на кілька хвилин пізніше.

1 Відкрийте екран операцій за розкладом

До одного й того самого екрана **Операції над файлами за розкладом** ведуть кілька шляхів:

- **Налаштування**, вкладка **Управління**, рядок **Операції над файлами за розкладом** – «Керування операціями та історія запусків».
- Меню програм і панель швидкого доступу, де програма операцій за розкладом стоїть серед інших програм.
- Віджет **Операції за розкладом** на головному екрані Android.
- У браузері файлів: меню з трьома крапками, **Автоматизація..** – екран відкриється з уже вибраною поточною папкою як джерелом.

  Угорі екрана перемикач **Використовувати операції за розкладом** – «Копіювання, переміщення, видалення у фоні» – вмикає чи вимикає всю функцію.


12:00
Scheduled file operations
Use scheduled operations
Copy, move, delete in the background
Camera Photos
→ Pictures/Holiday
At 17:56 · Every 24h
All files
Run now
Edit
Delete
Downloads
→ Music
At 17:57 · Every 24h
All files
Run now
Edit
Delete

Екран операцій над файлами за розкладом.

2 Вкажіть, що брати і куди класти

Торкніться **+** (**Додати**). У новій операції вкажіть:

- **Джерело** – оберіть один зі своїх ресурсів або перший пункт **Локальна папка**, щоб вибрати будь-яку папку у вікні вибору Android. Така папка використовується лише цим завданням і не з'являється на головному екрані.
- **Операція** – **Копіювання**, **Переміщення** або **Видалення**.
- **Призначення** – для копіювання і переміщення: одне з ваших призначень або знову **Локальна папка** для будь-якої папки на пристрої. Якщо у вас рівно одне призначення, воно підставиться саме.

  Якщо джерело лише для читання, застосунок дозволяє тільки **Копіювання** і повідомляє «Ресурс тільки для читання».


12:00
Add
Source
Camera Photos
Copy
Destination
Pictures/Holiday
Conditions
All files (incl. non-media)
Images (incl. GIF)
Audio
Video
Documents (PDF, EPUB, text, Office)
All
Overwrite existing files
Starting at
HH
00
:
MM
53



Опишіть завдання один раз.

3 Виберіть, які файли і коли

- **Типи файлів** – **Усі файли (включаючи немедіафайли)**, **Зображення (включаючи GIF)**, **Аудіо**, **Відео** або **Документи (PDF, EPUB, текст, Office)**. Позначення **Усі файли** знімає позначки з інших. Принаймні один тип має лишатися позначеним.
- **Фільтр часу** – **Усі**, **Нові з попередньої операції**, **Нові за годину** або **Нові за добу**. **Нові з попередньої операції** підходить для сценарію «копіювати лише те, що з'явилося з учора».
- **Починаючи з** – час першого запуску.
- **Кожні** – як часто повторювати, у годинах і хвилинах. За замовчуванням – кожні 24 години. Найкоротший інтервал – 15 хвилин; інтервал 0 годин 0 хвилин виправляється на 1 годину.

  Нижче **Наступний запуск о:** показує, коли завдання почнеться, і оновлюється при зміні часу.

4 Задайте останні деталі та збережіть

- **Перезаписувати існуючі файли** – якщо файл із такою самою назвою вже є в призначенні, замінити його. Якщо вимкнено, такі файли пропускаються.
- **Не показувати сповіщення** – виконувати без сповіщень.

  Торкніться **Зберегти в список операцій**. Уперше застосунок може попросити **Дозволити роботу у фоні**: «На деяких пристроях система може зупиняти фонові задачі. Для надійної роботи за розкладом рекомендується дозволити роботу застосунку у фоні.» Торкніться **Відкрити налаштування** і дозвольте – інакше на деяких телефонах завдання зупиняється, поки екран вимкнений.

> **Переміщення і видалення потребують повного доступу**
>
> Щоб видалити початкові файли після переміщення чи видалення у фоні, застосунку потрібен доступ до всіх файлів. Якщо його немає, з'явиться сповіщення «Запланованій операції потрібен дозвіл» – торкніться його і надайте доступ.

5 Призупиняйте, запускайте зараз і читайте історію

Кожна операція у списку показує своє джерело, призначення і розклад («О 23:00 · Кожні 24г») з власним перемикачем паузи і кнопкою **Запустити зараз** для миттєвого запуску. Для всіх одразу є **Запустити всі зараз**, **Пауза всіх** і **Відновити всі**.

Торкніться **Журнал**, щоб відкрити **Історію запусків**: коли виконувалося кожне завдання, скільки файлів оброблено і що пішло не так, якщо пішло. Операція з невдалим останнім запуском позначена – «Останній запуск завершився з помилкою. Відкрийте журнал для деталей.» Історію можна очистити будь-коли.

Завдання виконується саме навіть після перезавантаження телефону. Якщо папку, яку ви переглядаєте в браузері файлів, тим часом змінило завдання, список оновиться, щойно ви повернетеся до нього – файли, які вже переміщено, у списку не лишаться.


12:00
Scheduled file operations
Use scheduled operations
Copy, move, delete in the background
Run history
Clear log
2026-09-25 17:58 · COPY
Camera Photos [LOCAL] → Pictures/Holiday [LOCAL]
OK (0 files)
2026-09-25 17:58 · COPY
Camera Photos [LOCAL] → Pictures/Holiday [LOCAL]
SKIP: VID_20260719_2012.mp4
2026-09-25 17:58 · COPY
Camera Photos [LOCAL] → Pictures/Holiday [LOCAL]
SKIP: VID_20260716_0945.mp4
2026-09-25 17:58 · COPY
Camera Photos [LOCAL] → Pictures/Holiday [LOCAL]
SKIP: VID_20260714_1830.mp4
2026-09-25 17:58 · COPY
Camera Photos [LOCAL] → Pictures/Holiday [LOCAL]
SKIP: photo_002.jpg
2026-09-25 17:58 · COPY
Camera Photos [LOCAL] → Pictures/Holiday [LOCAL]
SKIP: photo_001.jpg
2026-09-25 17:58 · COPY
Camera Photos [LOCAL] → Pictures/Holiday [LOCAL]
SKIP: IMG_20260726_1905.jpg
2026-09-25 17:58 · COPY
Camera Photos [LOCAL] → Pictures/Holiday [LOCAL]
SKIP: IMG_20260725_2210.jpg
2026-09-25 17:58 · COPY



Історія запусків.

Що ви отримаєте

Ваші фото щоночі самі опиняються на домашньому комп'ютері, папка завантажень лишається охайною, а історія запусків вранці показує, що саме було зроблено.

Поради та усунення несправностей

- **Головний перемикач стежить за списком.** На екрані **Операції над файлами за розкладом** перемикач операцій за розкладом сам вимикається, коли список порожній, і вмикається знову, щойно в списку з'являється операція.
- **Почніть із копіювання.** Спробуйте нове завдання як копіювання день-два; перемкніть на переміщення, коли переконаєтеся, що все працює як слід.
- **Мережеве призначення має бути доступним** у запланований час – для домашнього комп'ютера обирайте годину, коли він увімкнений.
- **Не впевнені, що спрацює?** Торкніться **Запустити зараз** один раз і подивіться в **Журнал**.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

СХОВИЩЕ

Сортування файлів за призначеннями

Налаштуйте призначення, які заповнюватимуть ваші завдання за розкладом.

СХОВИЩЕ

Додавання мережевих папок і хмарних сховищ

Додайте домашній комп'ютер як місце для нічних копій.

ПРОГРАМИ

Вбудовані утиліти

Інші програми, які можна відкрити з того самого меню.

ДЖЕРЕЛА, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОПЕРАЦІЇ З ФАЙЛАМИ | Standard, noLegal, Legacy і VR | RECIPE #10

Standard, noLegal, Legacy і VR (віджет Швидкий диктофон - Standard і Legacy)

Знімайте фото, відео і голосові нотатки прямо в папку

Знімайте фото чи відео, або записуйте голосову нотатку, зсередини папки, щоб вона зберіглася саме там – на телефоні, в мережевій папці чи в хмарі – і користуйтеся віджетом Швидкий диктофон і буфером обміну для ще швидших нотаток.

Чому вам це сподобається

Ви розкладаєте чеки по папці «Податки 2026», і один чек досі на папері. Зазвичай ви зняли б фото камерою, знайшли б його в загальній стрічці й перенесли. Тут ви знімаєте фото зсередини папки, і воно потрапляє саме туди – навіть коли ця папка на домашньому комп'ютері чи у вашому Google Диску.

Так само це працює для коротких відео і для голосових нотаток, а віджет на головному екрані записує голосову нотатку одним дотиком, взагалі не відкриваючи застосунок.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у редакції Standard, noLegal, Legacy або VR. Віджет Швидкий диктофон є в редакціях Standard і Legacy.
- Дозвіл на використання камери, а для голосових нотаток - мікрофона. Застосунок питає про це під час першого використання.
- Рес урс , у який ви можете писати, або взагалі нічого - без обраного місця фото йдуть у папку камери телефону, а голосові нотатки - у Завантаження.

1 Увімкніть команди

Відкрийте **Налаштування**, вкладку **Управління**:

- У блоці **Фотографування** увімкніть **Увімкнути зйомку фото** – «Показувати команду камери в браузері файлів і зберігати нові фото в поточний ресурс».
- У блоці **Відеозйомка** увімкніть **Увімкнути запис відео**.
- У блоці **Диктофон** увімкніть **Увімкнути запис із мікрофона**. Якщо в застосунку ще немає дозволу на мікрофон, Android спершу запитає його.

  Кожен блок також має кнопку **Вибрати ресурс…**. Обране там місце використовується, коли немає папки, у яку зберігати – наприклад, для віджета Швидкий диктофон.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Copy, move and overwrite behavior
File deletion and trash
Quick Sort destinations
Send file to..
Scheduled operations by schedule
App behavior and operating rules
Photography
Enable photo capture
Show the camera command in the file browser and save new photos to the current resource.
Ask for each photo name
Show a rename dialog before saving each captured photo.
Open captured photo for editing
Open the saved photo in the drawing editor right after capture.
Save photos to clipboard
Also copy each captured photo to the clipboard, ready to paste
Geotag photos
Save GPS location in photos taken with the in-app camera. Needs location permission; off by default.
Camera photos destination



Налаштування фото у вкладці Управління.

2 Зніміть фото в папку, де ви перебуваєте

Відкрийте папку в браузері файлів, відкрийте меню з трьома крапками і торкніться **Зробити фото**. Зніміть фото. Воно зберігається в цій папці:

- У папці на телефоні – прямо в неї.
- У мережевій папці чи в хмарному сховищі – воно туди завантажується.
- У готовій колекції на кшталт **Фото з камери** чи **Усі зображення** – у папку камери телефону.

  З увімкненим **Питати назву кожної фотографії** ви даєте фото ім'я перед збереженням. З увімкненим **Відкривати зняте фото для редагування** фото одразу відкривається в редакторі малювання, тож ви можете обвести важливу частину. **Геотегування фото** зберігає, де було знято фото; для цього потрібен дозвіл на геолокацію, і за замовчуванням це вимкнено.


12:00
New ↓
DCIM/Camera (15 files)
All Files
VID_2026
1280x720 • 0
VID_2026
1280x720 • 0
VID_2026
1280x720 • 0
GIF_2026
360x360 • 1.9
IMG_2026
1600x1200 •
IMG_20260725_2210.jpg
1600x1200 • 1.08 MB
Microphone: record audio
Find Duplicates
Find and Delete Duplicates
Delete by Size..
Archive
Create drawing
Automation..
Take photo
Record video
Help
App settings



Зробити фото в меню папки.

3 Записуйте відео так само

У тому самому меню торкніться **Записати відео**. Готове відео зберігається в папку, де ви перебуваєте, за тими самими правилами, що й фото. З увімкненим **Відкривати записане відео у плеєрі** воно одразу починає відтворюватися після запису, тож ви можете відразу перевірити результат.

4 Запишіть голосову нотатку

У браузері файлів натисніть і утримуйте кнопку мікрофона (**Записати звук**, «Утримайте для запису») і говоріть. Відпустіть, щоб зупинити. Якщо кнопка не вміщається на вузькому екрані, вона переходить у меню з трьома крапками як **Записати звук** – там запис запускається одним дотиком.

З увімкненим **Запитувати ім'я файлу** вікно **Зберегти запис** дає назвати нотатку спершу. Потім ви побачите «Запис збережено: ..». Нотатка зберігається як файл `.m4a` у місце, обране в **Диктофоні**, або в папку, де ви перебуваєте, або в Завантаження.

Занадто коротке утримання не зберігається – ви побачите «Запис скасовано». Телефонний дзвінок чи інший застосунок, що перехопив звук, теж зупиняє запис.

5 Один дотик з головного екрана – віджет Швидкий диктофон

Редакції Standard і Legacy.

Додайте віджет **Швидкий диктофон** на головний екран Android: натисніть і утримуйте порожнє місце, оберіть **Віджети**, знайдіть FastMediaSorter і перетягніть **Швидкий диктофон** на екран. Його опис каже все: «Натисніть, щоб почати запис голосу; натисніть ще раз, щоб зупинити та зберегти».

Поки триває запис, угорі екрана лишається сповіщення «Триває запис..» з кнопкою **Стоп**. Зупиніть з віджета або зі сповіщення. Нотатка зберігається в місце, обране в **Диктофоні** в Налаштуваннях, або в аудіопапку телефону, і ви побачите «Запис збережено в ..».

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: віджет Швидкий диктофон**
Головний екран з розміщеним віджетом Швидкий диктофон, запис триває.

6 Вставте нове фото прямо в повідомлення

Увімкніть **Зберігати фотографії в буфер обміну** в блоці **Фотографування** – «Додатково копіювати кожен знятий кадр у буфер, готовий для вставлення». Кожне фото, яке ви знімаєте камерою застосунку, тоді ще й потрапляє в буфер обміну, у повній якості. Перемкніться на свій месенджер, натисніть і утримуйте текстове поле і оберіть **Вставити** – фото прикріпиться. Фото, як завжди, все одно зберігається у своїй папці.

7 Коли папка недосяжна

Фото, відео чи голосова нотатка ніколи не губляться через те, що мережева папка чи хмара недосяжні. Якщо завантаження не вдається, застосунок натомість зберігає файл на телефоні – фото в папку камери, відео в Movies, голосові нотатки в аудіопапку – і повідомляє, де саме: «Збережено в DCIM/Camera – Домашній ПК недоступний». Поки застосунок відкритий, ви бачите коротке повідомлення; у фоні це сповіщення. Скопіюйте файл на призначене місце пізніше, коли зв'язок відновиться.

Що ви отримаєте

Фото чека лежить у «Податки 2026», відео протікаючого крана – у папці «Ремонт квартири» на домашньому комп'ютері, а думка, що прийшла під час прогулянки, – голосова нотатка у вашій папці нотаток – без жодної подорожі через загальну стрічку.

Поради та усунення несправностей

- **Сортуйте, знімаючи.** Відкрийте цільову папку спершу, а потім знімайте – вам ніколи не доведеться шукати й переносити файл потім.
- **У камери застосунку є більше** – режими, таймер і розпізнавання тексту описані в Швидка зйомка фото та відео.
- **Копія в буфері обміну – не резервна копія.** Буфер обміну тримає лише останнє фото; збережений файл лишається назавжди.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

КАМЕРА

Швидка зйомка фото та відео

Усе, що вміє камера застосунку.

СХОВИЩЕ

Додавання мережевих папок і хмарних сховищ

Зберігайте фото прямо на домашній комп'ютер чи в хмару.

СХОВИЩЕ

Виконання файлових завдань за розкладом

Переносьте денні фото й нотатки на їхнє місце щоночі.

ДЖЕРЕЛА, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОПЕРАЦІЇ З ФАЙЛАМИ | Усі редакції | RECIPE #11

Усі редакції (контейнери в хмарі - усі, крім Lite і FOSS)

Захищайте файли ПІН-кодом і шифруванням

Заблокуйте ресурс ПІН-кодом, і перетворіть один файл на захищений паролем контейнер .fd-sec, який можна переглянути без розпакування і розпакувати знову - на телефоні, в мережевій папці чи в хмарі.

Чому вам це сподобається

Ваші діти беруть телефон подивитися мультики, і вам не хотілося б, щоб вони заблукали в папці зі сканами паспортів. Або ви тримаєте копію договору на домашньому комп'ютері й хочете зробити її нечитабельною для будь-кого, хто цей комп'ютер відкриє.

У FastMediaSorter для цього є два замки. ПІН-код закриває цілий ресурс всередині застосунку. Зашифрований контейнер перетворює один файл на запечатаний файл `.fd-sec`, який ніхто не відкриє без пароля – ні в цьому застосунку, ні на комп'ютері.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter будь-якої редакції. Контейнери поруч із файлами в хмарному сховищі працюють у редакціях з хмарним сховищем: Standard, noLegal, Photos, Legacy і VR.
- Для контейнерів: файл у папці, у яку застосунок може писати.
- Необов'язково: програма FileDO для Windows, яка відкриває ті самі контейнери `.fd-sec` на комп'ютері.

⚠ «Забув ПІН» не існує

Застосунок не може відновити забутий ПІН. Якщо ви його забули, приберіть ресурс і додайте папку знову - ваші файли не постраждають. ПІН-код захищає ресурс лише всередині FastMediaSorter; інші застосунки й комп'ютер усе одно бачать папку.

1 Заблокуйте ресурс ПІН-кодом

На головному екрані натисніть і утримуйте ресурс і оберіть **Редагувати**. У полі **ПІН-код (необов'язково)** - «4–6 цифр для захисту цього ресурсу» - введіть код з 4 до 6 цифр і збережіть.

Відтепер відкриття ресурсу, запуск його слайд-шоу чи відкриття його налаштувань спершу питає ПІН-код у невеликому вікні з іменем ресурса в заголовку. Неправильний код показує «Невірний ПІН-код», і нічого не відкривається. Щоб прибрати ПІН, відкрийте **Редагувати** (у вас запитають поточний ПІН), очистіть поле і збережіть.


12:00
Documents
Access PIN
Cancel
OK
Local 20 files - photos, video and audio only ALL
Music
/storage/emulated/0/Music
Local 3 files - photos, video and audio only ALL
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO



Вікно ПІН-коду перед відкриттям захищеного ресурсу.

2 Увімкніть команди шифрування

Відкрийте **Налаштування**, вкладку **Управління**, і увімкніть **Операції шифрування FileDO**. Це додає **Зашифрувати FileDO** і **Розшифрувати FileDO** до меню операцій кожного файлу. Відкриття наявного файлу `.fd-sec` працює навіть з вимкненим перемикачем.

⚠ Видаліть оригінал самі

Оригінальний файл лишається на місці, читабельний як і раніше. Щойно ви перевірите, що контейнер відкривається, видаліть оригінал, якщо він має бути секретним. І пам'ятайте пароль: «Відновити забутий пароль неможливо».

3 Запечатайте файл у контейнер

У браузері файлів відкрийте меню з трьома крапками файлу й торкніться **Зашифрувати FileDO**. У вікні **Пароль контейнера** введіть пароль двічі. Якщо два паролі не збігаються, застосунок скаже «Паролі не збігаються».

Застосунок записує новий файл поруч з оригіналом: `passport.jpg` стає `passport.fd-sec`. Якщо це ім'я зайняте, новий файл назветься `passport-1.fd-sec` – нічого ніколи не замінюється. Ви побачите «Контейнер записано. Оригінал не змінено.».

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: пароль контейнера**

Обрано Зашифрувати FileDO на локальному фото, відкрито діалог пароля.

4 Кілька слів про порожній пароль

Ви можете лишити пароль порожнім, і застосунок чесно каже, що це означає: «Порожній пароль не дає жодної секретності. Файл лише схований від побіжного погляду, і будь-хто, хто знає формат, відкриє його.». Використовуйте це лише щоб прибрати файл з фотогалерей, ніколи для справжніх секретів.

5 Погляньте на контейнер без розпакування

Файл `.fd-sec` показаний у браузері файлів, коли ресурс показує всі файли (режим **Усі файли**). Торкніться його і введіть пароль. Застосунок розпаковує його в приватне місце, куди має доступ лише він, відкриває в правильному переглядачі, і видаляє цю копію, щойно ви закриєте переглядач.

Позначте **Запам'ятати пароль і пробувати його для всіх файлів .fd-sec**, якщо ви користуєтеся одним паролем для всіх контейнерів. Наступного разу застосунок сам його спробує і відкриє файл без запитань. Якщо збережений пароль не підходить контейнеру, застосунок забуває його і каже: «Збережений пароль не відкрив цей файл і забутий. Введіть пароль для цього файлу.». Пароль зберігається в захищеному сховищі ключів телефону.

6 Розпакуйте контейнер назавжди

Відкрийте меню з трьома крапками файлу `.fd-sec` і торкніться **Розшифрувати FileDO**, потім введіть пароль. Оригінальний файл повертається поруч з контейнером під своїм оригінальним іменем, і ви побачите «Файл відновлено.».

7 Контейнери в мережевій папці чи в хмарі

Зашифрувати FileDO і **Розшифрувати FileDO** працюють з файлами в мережевій папці, на FTP чи SFTP сервері, і в Google Drive, Dropbox чи OneDrive теж. Застосунок завантажує файл у свій приватний простір, запечатує чи розпечатує його там, вивантажує результат поруч з оригіналом, читає його назад, щоб перевірити, що прибув кожен байт, і лише тоді дає йому фінальне ім'я. Оригінал у хмарі ніколи не змінюється.

8 Якщо контейнер не відкривається

- «Не вдалося відкрити файл: невірний пароль, файл ніколи не був контейнером, або його підмінили. Ці три випадки розрізнити неможливо.» – спробуйте пароль знову, уважно.
- «Контейнер пошкоджено: він обрізаний або його вміст не збігається із запечатаним.» – файл обірвано чи змінено, наприклад перерваним копіюванням. Скористайтеся іншою копією.
- «Цей контейнер використовує версію формату, яку застосунок не читає.» – оновіть застосунок.
- «У контейнері програма або скрипт. Він не відкривається.» – заради вашої безпеки застосунок ніколи не запускає програми чи скрипти, що виходять з контейнера.

Що ви отримаєте

Дитячі мультики за один дотик, поки папка з паспортами питає ПІН-код. Ваш договір лежить на домашньому комп'ютері як запечатаний файл `.fd-sec`, що відкривається лише вашим паролем – у цьому застосунку на телефоні, і в FileDO на комп'ютері.

Поради та усунення несправностей

- **Той самий формат на комп'ютері.** Контейнери, створені тут, відкриваються в програмі FileDO для Windows, і навпаки.
- **ПІН-код подорожує разом з ресурсом**, коли ви експортуєте свої ресурси у файл – див. Спільний доступ і резервне копіювання ресурсів.
- **Інші налаштування приватності**, такі як блокування всього застосунку, описані в Приватність, паролі й мережева безпека.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

НАЛАШТУВАННЯ

Приватність, паролі й мережева безпека

Заблокуйте весь застосунок і контролюйте, що він надсилає в мережу.

СХОВИЩЕ

Спільний доступ і резервне копіювання ресурсів

Перенесіть ресурси, разом з ПІН-кодами, на інший телефон.

СХОВИЩЕ

Копіювання, переміщення і видалення файлів

Видаліть оригінал після того, як запечатали його.

...жеві папки та хмари

МЕРЕЖЕВІ ПАПКИ ТА ХМАРИ | Standard, noLegal, Photos, Legacy, VR і FOSS | RECIPE #01

Мережеві папки (SMB) – усі редакції, крім Lite. Автоматичний пошук комп'ютера, список його спільних папок, перевірка підключення й тихе налаштування швидкості – Standard, noLegal, Photos, Legacy та VR (не Lite, не FOSS).

Підключення спільних ресурсів SMB/Windows

Відкрийте спільний доступ до папки у Windows, знайдіть її із застосунку скануванням мережі, увійдіть і перевірте підключення до збереження, і дізнайтеся, що насправді означає повідомлення «не вдається підключитися» – повний огляд за додаванням мережевої папки як ресурсу.

Чому вам це сподобається

Додавання мережевої папки як ресурсу займає кілька дотиків, коли все сходиться: комп'ютер увімкнений, пароль правильний, назва спільного ресурсу написана так, як очікує сервер. Ця сторінка – для решти випадків: ви не впевнені в адресі комп'ютера, минулого разу помилилися в назві спільної папки, або папка, що працювала вчора, сьогодні каже, що не може підключитися.

Вона також починається на крок раніше за огляд: папку спершу треба відкрити для спільного доступу на боці Windows, перш ніж застосунок узагалі її знайде.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у будь-якій редакції, крім Lite – див. Сім редакцій.
- ПК з Windows або NAS із уже відкритою папкою, або кілька хвилин, щоб відкрити її – крок 1 нижче.
- Телефон і комп'ютер в одній мережі Wi-Fi чи локальній мережі.
- Ім'я користувача й пароль спільної папки (на домашньому ПК це зазвичай ваш власний обліковий запис Windows).

1 Спершу відкрийте спільний доступ до папки у Windows

Застосунок бачить лише ту папку, яку Windows уже запропонувала мережі. На ПК клацніть правою кнопкою на папці, відкрийте **Властивості**, перейдіть на вкладку **Доступ** і відкрийте її для конкретного користувача або для всіх у мережі. Власний посібник Microsoft охоплює кожну версію Windows: Спільний доступ до файлів через мережу у Windows ↗.

NAS-пристрій відкриває папки так само, зі свого вебінтерфейсу замість Windows - формулювання відрізняються залежно від бренду, але ідея (вибрати папку, дати їй назву, вирішити, хто може її відкрити) та сама.

Не хочете чіпати спільний доступ Windows узагалі?

Fast Media Sorter for Windows відкриває обрані папки за кілька кліків і спарюється за QR-кодом, не вмикаючи власний мережевий спільний доступ Windows. Див. Поширення папок ПК через Fast Media Sorter для Windows.

2 Знайдіть свій комп'ютер і додайте спільну папку

На головному екрані натисніть **Додати**, потім **Мережева папка** – «Додати SMB мережеві ресурси». На екрані **Створення мережевого ресурсу (SMB)** торкніться **Сканувати мережу**: застосунок сканує вашу мережеву підмережу на хости SMB, FTP і SFTP, поки триває «Сканування локальної підмережі..», а тоді показує «Сканування завершено» і список знайдених пристроїв. Торкніться свого.

Коли поле **IP сервера** заповнене (або введене вручну, наприклад `192.168.1.100`), уведіть **Ім'я користувача** і **Пароль**, тоді торкніться **Сканувати хост**. Застосунок показує список спільних папок під «Папки на <ім'я комп'ютера>» – позначте потрібну. Якщо нічого не з'явилося, «На цьому сервері спільних папок не знайдено. Закрийте це повідомлення й введіть назву папки вручну.» прямо каже, що робити далі; якщо саме сканування не вдалося, «Не вдалося просканувати спільні папки. Спробуйте ще раз.» означає саме це – папки ще не прочитано, із самою папкою все гаразд.


Create Network Resource (SMB)
Scan Network
Server IP
e.g. 192.168.1.100
Username
Password
Network Discovery
Scan complete
SFTP
SMB, FTP
Scan Again
Cancel



Сканувати мережу саме знаходить комп'ютери у вашому Wi-Fi.

3 Або введіть усе вручну

Сканування потребує, щоб телефон і комп'ютер були в одному сегменті мережі, і його немає в редакції FOSS, де кожне поле заповнюєте самі. У будь-якому разі поля однакові:

- **IP сервера** – адреса комп'ютера, наприклад `192.168.1.100`.
- **Ім'я користувача** і **Пароль** спільної папки, і **Домен (необов'язково)** лише якщо у вашій мережі він є («Лишіть порожнім, якщо не потрібно»).
- **Порт** – лишіть за замовчуванням (`445`), якщо вам не сказали інше.
- **Ім'я ресурсу /папки** – точна назва, яку Windows дала спільній папці, наприклад `Common` чи `Photos`.
- **Назва ресурсу** – як папка називатиметься на вашому головному екрані; лишіть порожнім, і застосунок сам її назве.

4 Перевірте підключення, перш ніж зберегти

Перевірити підключення перевіряє адресу, ім'я користувача й пароль, нічого не додаючи, і відповідає за мить – і не просто «так» чи «ні». Неправильний пароль повідомляє «помилка автентифікації», неправильна чи відсутня назва папки – «спільний ресурс не знайдено», а комп'ютер, який просто недосяжний, повідомляє тайм-аут – три різні проблеми, три різні виправлення замість однієї плоскої помилки.

Коли все сходиться, торкніться **Додати цей ресурс**, щоб додати його до списку нижче, або додайте кілька спільних папок з того самого комп'ютера й торкніться **Додати до ресурсів** один раз для всіх них.


Create Network Resource (SMB)
Server IP
Scan Network
e.g. 192.168.1.100
Connection Test - Failed
Couldn't connect. Check the details and try again.



Невдала перевірка каже про це до того, як ресурс додано.

5 Чому вам ніколи не треба підбирати швидкість передавання вручну

Одразу після додавання мережевої папки застосунок тихо вимірює, наскільки швидко він може читати й писати в неї, і підбирає кількість паралельних потоків передавання й розмір буфера, що пасують саме цьому комп'ютеру – нічого спостерігати, нічого натискати. Швидкий NAS на доброму з'єднанні отримує більше паралельних потоків; повільний чи перевантажений – менше, щоб копіювання його не задушило. Кількість потоків усе ще можна встановити вручну в **Налаштуваннях**, але зазвичай потреби в цьому немає.

6 Коли спільна папка недосяжна

Відкриття файлу з ресурсу, що зник з мережі, більше не зупиняє вас голою помилкою. Застосунок показує **Ресурс недоступний**: «<файл> лежить на ресурсі, який зараз не відповідає. Перевірте підключення та спробуйте ще раз.» з кнопками **Повторити** і **Скасувати** – комп'ютер, імовірно, заснув, або телефон покинув домашній Wi-Fi. Якщо сам сервер каже, що файлу більше немає, діалог натомість каже **Файлу більше немає**, з варіантом прибрати його з обраного – застосунок ніколи не пропонує видалити ресурс лише через тимчасову недосяжність.

Спільна папка з пробілом у назві, наприклад `My Photos`, теж відкривається і закривається чисто, так само як і без нього.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: діалог «Ресурс недоступний»**
Екран плеера, спроба відкрити файл, поки ресурс SMB офлайн, показано діалог Ресурс недоступний.

7 Як SMB порівнюється з FTP і SFTP, простими словами

SMB – це те, чим від природи говорять Windows і більшість NAS-пристроїв: ви відкриваєте папку, і будь-який комп'ютер чи телефон у тій самій мережі може її переглядати, не потребуючи пам'ятати адресу сервера, окрім імені чи IP комп'ютера. Проте він працює лише у вашій локальній мережі: спрямуйте його на сервер в інтернеті – і він не підключиться.

FTP і SFTP досягають сервера за адресою замість назви спільної папки, і працюють так само добре через інтернет, як і в домашній мережі – корисно для сервера, що живе поза домом, або NAS з увімкненим FTP замість SMB. SFTP шифрує все, що надсилає; звичайний FTP – ні, тож використовуйте його лише там, де SFTP не пропонується. Повний огляд, включно зі входом за SSH-ключем, – у Підключенні серверів SFTP та FTP.

Що ви отримаєте

Комп'ютер чи NAS з'являється на вашому головному екрані тієї миті, коли ви його скануєте, неправильний пароль чи відсутня спільна папка прямо кажуть, що виправити, швидкість передавання налаштовується сама, а ресурс, що ненадовго випав з мережі, повідомляє про це спокійно замість кидати в вас помилкою.

Поради та усунення несправностей

- **Windows просить увійти, і ви не впевнені чим.** Використайте те саме ім'я користувача й пароль, якими входите на той ПК з Windows, а не пошту облікового запису Microsoft, якщо тільки ви спеціально не створювали окремого користувача для спільного доступу.
- **Спільна папка працює з комп'ютера, але не з телефону.** Переконайтеся, що обидва в одній мережі Wi-Fi, а не один у Wi-Fi, а інший на мобільних даних, і що ПК не заснув.
- **Хочете деталі кешування й фонового оновлення?** Вони однакові для будь-якого мережевого ресурсу – див. Додавання мережевих папок і хмарних сховищ як джерел.
- **Ділитеся всім списком ресурсів, разом із паролями, з іншим телефоном?** Див. Спільний доступ і резервне копіювання ваших ресурсів.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

МЕРЕЖА

Підключення серверів SFTP та FTP

Адреси серверів, SSH-ключі й закріплення особи сервера.

МЕРЕЖА

Поширення папок ПК через Fast Media Sorter для Windows

Діліться папками ПК, узагалі не чіпаючи власний мережевий спільний доступ Windows.

СХОВИЩЕ

Додавання мережевих папок і хмарних сховищ як джерел

Огляд – які місця можна додати і як застосунок тримає їх швидкими.

МЕРЕЖЕВІ ПАПКИ ТА ХМАРИ | Standard, noLegal, Photos, Legacy, VR і FOSS | RECIPE #02

SFTP і FTP – усі редакції, крім Lite. Вхід за SSH-ключем, закріплення сервера і спільний доступ або імпорт файлів доступу – Standard, noLegal, Photos, Legacy та VR (не Lite, не FOSS); власна перевірка з'єднання на годиннику – Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR і FOSS.

Підключення серверів SFTP та FTP

Додайте сервер FTP чи SFTP за адресою, увійдіть за паролем чи SSH-ключем, дайте застосунку підтвердити особу сервера один раз і перевіряти її при кожному візиті, і передайте папку іншій людині – чи отримайте від неї – одним спільним файлом. Перевірка того самого ресурсу зі спареного годинника теж описана.

Чому вам це сподобається

Домашній NAS з вимкненим SMB, робочий сервер, що відкривається лише поза домашньою мережею, комп'ютер друга, папку якого хочуть передати вам, не диктуючи пароль по телефону – усе це завдання для FTP чи SFTP, а не для SMB. На відміну від спільної папки Windows, сервер FTP чи SFTP досяжний за адресою звідусіль, і саме тому варто налаштувати його ретельно: із SFTP застосунок може ще й підтверджувати, що ви щоразу говорите з тим самим сервером, а не тільки першого разу.

Якщо ви ще не визначилися між SMB і SFTP, у Підключенні спільних ресурсів SMB/Windows наприкінці є коротке порівняння.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у будь-якій редакції, крім Lite – див. Сім редакцій.
- Адреса й порт сервера, а також або ім'я користувача з паролем, або SSH-ключ.
- Для входу за ключем: файл приватного ключа і його парольна фраза, якщо вона є.
- Для спільного доступу чи імпорту доступу до папки: будь-який застосунок, що вміє надсилати файл, наприклад Telegram чи пошта.

1 Додайте сервер за адресою

На головному екрані натисніть **Додати**, потім **SFTP / FTP** – відкриється екран **Додати S/FTP ресурс**. У блоці **Вибір протоколу:** виберіть **SFTP (порт 22)** або **FTP (порт 21)**; поле **Порт** заповниться саме, з підказкою «SFTP: 22, FTP: 21», якщо ви передумаєте. Уведіть **Хост** (адресу сервера) – саме поле пояснює, що хоче «Ім'я сервера або IP-адреса», хоча підійде й доменне ім'я.

SFTP шифрує всю розмову; звичайний FTP – ні, тож обирайте FTP, лише коли сервер узагалі не пропонує SFTP.

Add S/FTP Resource

Import from file

Import by barcode

How to publish PC folders to Android

Select Protocol:

(•) SFTP (port 22) ( ) FTP (port 21)

Host [redacted]

Server IP address

Port: 22

Sign-in method

(•) Password ( ) SSH Key

Username [redacted]

Password: ••••••••••••••••••

Test Connection

▸ Server verification (optional)

Optional security that confirms the server is genuine



Виберіть протокол, тоді адресу сервера.

2 Увійдіть за паролем або SSH-ключем

У блоці **Спосіб входу** виберіть **Пароль** або **SSH-ключ**. Вхід за паролем потребує лише **Ім'я користувача** і **Пароль**, як для будь-якого іншого облікового запису.

Для **SSH-ключ** вставте ключ у **Приватний SSH-ключ** або торкніться **Завантажити**, щоб вибрати файл зі сховища, і заповніть **Парольна фраза ключа (опціонально)**, якщо сам ключ зашифрований – інакше лишіть поле порожнім. Ключ, який не вдається розібрати, одразу каже «Невірний формат SSH приватного ключа», ще до того, як ви витратите спробу підключення на нього. Якщо ваш пристрій уже мав деякі папки сервера, попередньо налаштовані через вкладений файл конфігурації, вони можуть використовувати ключ так само, без жодного ручного вводу.

Add S/FTP Resource

SFTP (port 22)

FTP (port 21)

Host

Server IP address

Port

22

Sign-in method

Password

SSH Key

Private SSH key

Load File

Paste the key or choose a file.

Key Passphrase (optional)

Leave empty if the key is not encrypted.

Test Connection

Server verification (optional)



Вставте ключ або завантажте його з файлу.

3 Перевірте з'єднання і дайте застосунку запам'ятати цей сервер

Торкніться **Перевірити підключення**. Коли SFTP-сервер відповідає вперше, варто закріпити його особу: відкрийте **Перевірка сервера (необов'язково)** – «Необов'язковий захист: підтверджує справжність сервера» – де застосунок може показати «Відбиток ключа хоста: <відбиток>» з кнопкою **Закріпити ключ**, або ви можете самі вставити відомий вам відбиток у **Очікуваний відбиток ключа хоста (SHA256, необов'язково)**. Закріплення означає «Відбиток ключа хоста закріплено», і відтепер застосунок довірятиме для цього ресурсу лише цьому одному ключу.

Цей крок необов'язковий за задумом – більшість людей можуть пропустити його й просто додати ресурс – але саме він перетворює «ймовірно, потрібний сервер» на «точно потрібний сервер».


Add S/FTP Resource
Import from file
Import by barcode
Connection Test - Success
SFTP connection successful to
using password
Server host key fingerprint:
SHA256:



Закріпіть особу сервера один раз, при першому підключенні.

Простими словами, що таке відбиток ключа хоста

Кожен SFTP-сервер має власний приватний ключ особи, а відбиток – короткий код, обчислений з нього. Закріпити його – це як запам'ятати обличчя замість самого лише імені: якщо пізніше під тією самою адресою відповість чийсь інший сервер, відбиток його викаже.

4 Особу сервера перевіряють щоразу, а не лише один раз

Закріплений ключ хоста перевіряється при кожному підключенні, яке відтоді робить цей ресурс – перегляд, мініатюри, відтворення й повторні підключення так само, а не лише коли ви натискаєте Перевірити підключення. Якщо сервер колись відповість іншим ключем, ніж той, що ви закріпили, застосунок прямо відмовляє: «Сервер цієї спільної папки відрізняється від того, з яким ви пов'язалися. Нічого не завантажено – задля вашої безпеки.» Саме так зсередини виглядає справжня спроба атаки «людина посередині», і так само, без жодної шкоди, виглядає ситуація, коли сервер перевстановили і він отримав новий ключ – закріпіть його знову, щойно переконаєтеся, що це справді те саме місце.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: ключ сервера не збігся**
Відкриття ресурсу SFTP, ключ сервера якого відрізняється від закріпленого.

5 Надішліть комусь доступ до вже доданої папки

Відкрийте меню SFTP-ресурсу і торкніться **Поділитися доступом…**. На екрані **Поділитися доступом до SFTP** – «Файл містить пароль доступу. Надсилайте його лише довіреним людям.» – позначте **Не додавати пароль**, щоб лишити його осторонь і повідомити іншій людині окремо. Якщо сервер відповідає лише у вашій домашній мережі, екран додає: «Сервер у вашій локальній мережі – отримувач підключиться лише з цієї ж мережі.»

Торкніться **Поділитися**, і відкриється системне вікно передавання – надішліть файл через Telegram, пошту чи будь-що інше, встановлене на телефоні.


ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
/test_media
SFTP 12 files IVAG
Share SFTP access
This file contains the access password. Send it only to people you trust.
Do not include the password
Share
Cancel
Show QR
Common



Поділіться доступом до папки, пароль – за бажанням.

6 Додайте папку, якою з вами поділилися

Торкніться отриманого файлу доступу в Telegram чи у вкладенні листа, і **Імпорт доступу** відкривається сам, пропонуючи додати SFTP-ресурс з усіма папками, які він несе; якщо пароль лишили поза файлом, вас запитають про нього тут же. Торкніться **Імпорт**, і ресурс готовий відкритися – жодної адреси чи ключа вводити вручну не треба.

Той самий імпорт можна запустити і навмисно: екран Додати ресурс і сама форма SFTP пропонують **Імпорт із файлу** поруч зі звичними картками ресурсів, і **Імпорт за штрих-кодом**, щоб зіскanувати QR-код камерою замість файлу.


ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
/test_media
SFTP
12 files
IVAG
Import access
Add the SFTP resource "Media server" on
with 1 folder(s)?
This server has not been verified - connect only if you trust the sender.
Password for this server
Cancel
Import
MOV



Один дотик на отриманому файлі додає ресурс.

Так само надходить і спільна папка з ПК

Папка, якою поділилися з Fast Media Sorter for Windows, використовує той самий формат файлу й той самий діалог імпорту – див. Поширення папок ПК через Fast Media Sorter для Windows.

7 Кілька речей, які застосунок владнає мовчки

- **Сканування папки, що не може завершитися, про це каже.** Сканування SFTP-папки завершується за обмежений час, навіть якщо мережа змінюється посеред сканування або з'єднання зависає напівроз'єднаним – «Папка завантажується надто довго. Перевірте мережу та повторіть спробу.» замість індикатора, що крутиться вічно.
- **Сервер, який щойно був недосяжний, не намагаються знову важким шляхом щоразу.** Протягом короткого періоду після невдалого підключення застосунок відповідає швидко, замість того щоб змушувати кожну мініатюру чи файл чекати повний тайм-аут з'єднання знову.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: тайм-аут завантаження папки**
Перегляд у ресурсі SFTP після обриву мережі під час сканування.

Що ви отримаєте

Сервер, досяжний за адресою – у власній мережі чи будь-де в інтернеті – відкривається за паролем або ключем, його особа підтверджується один раз і перевіряється при кожному візиті після того, а передати комусь доступ до папки чи отримати доступ до чужої – це один спільний файл.

Поради та усунення несправностей

- **Не впевнені, чи потрібен вам SMB чи SFTP?** Підключення спільних ресурсів SMB/Windows порівнює обидва з погляду користувача.
- **Хочете, щоб сервером був сам телефон?** Див. Перетворення телефону на SFTP-сервер.
- **Перевіряєте ресурс SFTP чи FTP з годинника?** Власна кнопка **Перевірити** на годиннику справді підключається і повідомляє реальну причину сервера в разі невдачі – див. Відкриття папок телефону й мережевих папок на годиннику.
- **Усе за один переїзд на новий телефон.** Ресурси, додані тут, включно з ключами й закріпленими відбитками, подорожують у тій самій резервній копії, що й решта ваших ресурсів – див. Спільний доступ і резервне копіювання ваших ресурсів.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

МЕРЕЖА

Підключення спільних ресурсів SMB/Windows

Відкрийте папку з Windows і подивіться, як SMB порівнюється з SFTP і FTP.

МЕРЕЖА

Перетворення телефону на SFTP-сервер

Діліться папками з власного телефону замість підключення до чужого.

МЕРЕЖА

Поширення папок ПК через Fast Media Sorter для Windows

ПК-компаньйон, що публікує папки як готові ресурси SFTP.

МЕРЕЖЕВІ ПАПКИ ТА ХМАРИ | Standard, noLegal, Photos, Legacy і VR | RECIPE #05

Редакції Standard, noLegal, Photos, Legacy та VR – не Lite, не FOSS. Потрібен акаунт Google.

Інтеграція з Google Drive

Увійдіть у Google Drive один раз, і він відкриває папки як ресурси, резервно копіює ваші налаштування та переносить файли й налаштування між вашими пристроями через приватну чергу Drive – усе через те саме підключення Google-акаунта, яке продовжує працювати після оновлень застосунку.

Чому вам це сподобається

Значна частина вашої фототеки вже зберігається в Google Drive, і зручніше переглядати її в тому самому застосунку, яким ви користуєтеся для всього іншого, а не перемикатися на окремий застосунок Drive. Увійдіть один раз – і папки Drive відкриються поруч із локальними, а той самий вхід непомітно робить більше, ніж просто відкриває папки: він резервно копіює ваші налаштування і дає змогу телефону та планшету обмінюватися файлами через ваш приватний куточок Drive.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у редакції Standard, noLegal, Photos, Legacy або VR – не Lite, не FOSS. Див. Сім редакцій.
- Обліковий запис Google і встановлений браузер, здатний відкрити вікно входу (підійде будь-який звичайний браузер).

1 Увійдіть і додайте папку з Drive

На головному екрані натисніть **Додати**, потім **Хмарне сховище** – «Натисніть на провайдера, щоб авторизуватися та вибрати папки» – і виберіть **Google Drive** на екрані **Виберіть хмарний сервіс**. Відкриється вікно входу до вашого облікового запису Google; підтвердьте його, і застосунок покаже «Вхід виконано: » з вашою адресою.

Натисніть **Вибрати папку** і виберіть папку на Google Диску, яку хочете бачити в застосунку. Кожна вибрана папка стає окремим ресурсом на головному екрані – точнісінько як папка на телефоні. Якщо вікно входу закрито або авторизацію скасовано, застосунок прямо про це повідомляє і нічого не додає; якщо пізніша перевірка не проходить, він показує «Помилка підключення: » з причиною замість голої помилки.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: вибір папки Google Drive**
Додавання ресурсу, Хмарне сховище, вибрано й авторизовано Google Drive, відкрито екран вибору папки з деревом папок, одну підпапку виділено.

2 Один вхід – в одному місці

Відкрийте **Налаштування**, вкладку **Загальні** і знайдіть картку **Google-акаунт** одразу над **Збереженими авторизаціями**. Якщо вхід не виконано, картка сама все пояснює – «Увійдіть один раз, щоб користуватися резервним копіюванням на Google Drive і додавати папки Drive без повторного введення облікового запису» – з кнопкою **Увійти до Google**. Після входу вона показує «Підключено акаунт » і пропонує **Вийти**.

Якщо підключення потрібно оновити, картка пропонує **Увійти знову** замість того, щоб починати спочатку, а якщо на телефоні немає браузера, яким може скористатися вхід Google, вона прямо про це повідомляє, а не мовчки завершується невдало. Цей обліковий запис спільний для кожної доданої папки Drive і для резервного копіювання на Drive нижче – увійдіть тут один раз, і обидві функції будуть готові.

Підключення також переживає оновлення застосунку: воно не зникає непомітно лише через те, що з'явилася нова версія, тож вас не змушують входити знову без причини.


Settings
General
Media
Player
Management
Device storage available: 80.2 GB
General interface settings
Main screen interface
File browser interface
Remote resources (SMB/(S)FTP/Cloud)
Share over SFTP
Authorization and accounts
Google Account
Connected as
Diagnostics
Sign out
Saved authorizations



Одна картка Google-акаунт і для папок Drive, і для резервного копіювання на Drive.

3 Резервуйте налаштування в той самий обліковий запис

Щойно ви ввійшли, та сама вкладка **Налаштування**, **Загальні** отримує пункти **Копіювати налаштування в Google Drive** і **Відновити налаштування з Google Drive** у картці **Резервні копії, відновлення й експорт** – повна копія ваших налаштувань, ресурсів та обраного, що зберігається на вашому власному Drive і відновлюється на будь-якому пристрої з тим самим обліковим записом. Повний огляд, включно з тим, що саме резервується, є в рецепті Резервне копіювання налаштувань і синхронізація пристроїв.

4 Надсилайте файли та налаштування на інші пристрої

У тій самій картці **Резервні копії, відновлення й експорт** пункт **Очікувані передачі** відкриває приватну чергу, яка працює повністю через ваш власний Google Drive – нічого не передається стороннім. З іншого вашого пристрою надсилання файлу (кнопка **Надіслати на мій пристрій (Drive)** в панелі дій файлу) або налаштувань (та сама кнопка **Надіслати на мій пристрій (Drive)** в черзі) завантажує їх туди; відкрийте той самий екран на цьому пристрої – і дані вже чекають на вас.

Кожен елемент можна забрати двома способами: **Отримати й залишити у хмарі** залишає завантажену копію на Drive ще на певний час, **Отримати й видалити з хмари** видаляє її одразу після отримання. Пакет, який ніхто не забрав, автоматично видаляється через сім днів, або одразу кнопкою **Видалити застарілі пакети**.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Очікувані передачі**
Відкрито діалог «Очікувані передачі», перелічено один пакет, видно кнопки «Надіслати на мій пристрій (Drive)» і «Видалити застарілі пакети».

Що ви отримаєте

Ваші папки Drive лежать на головному екрані як будь-які інші, одна картка Google-акаунт відповідає і за додавання папок, і за резервне копіювання налаштувань, підключення продовжує працювати після оновлень застосунку, а ваші власні пристрої можуть передавати одне одному файли та налаштування через приватну чергу на Drive – нічого зайвого, нічого спільного зі стороннім.

Поради та усунення несправностей

- **Скасували вхід ненавмисно?** Застосунок прямо про це повідомляє і нічого не додає – просто натисніть Google Drive ще раз, щоб спробувати знову.
- **Шукаєте Dropbox або OneDrive?** Див. Dropbox і OneDrive.
- **Хочете повну картину резервного копіювання й відновлення?** Резервне копіювання налаштувань і синхронізація пристроїв охоплює й файлове резервне копіювання, а не лише Drive.
- **Додавання мережевих папок і хмарних сховищ загалом** описано від початку в рецепті Додавання мережевих папок і хмарних сховищ як джерел.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

МЕРЕЖА

Dropbox і OneDrive

Вхід і додавання папок з двох інших хмарних сервісів.

НАЛАШТУВАННЯ

Резервне копіювання налаштувань і синхронізація пристроїв

Повна картина резервного копіювання й відновлення, файлового і через Google Drive.

СХОВИЩЕ

Додавання мережевих папок і хмарних сховищ як джерел

Огляд усіх видів місць, які можна додати як ресурс.

МЕРЕЖА Й ХМАРА Standard, noLegal, Photos, Legacy і VR RECIPE #06

Standard, noLegal, Photos, Legacy і VR – без Lite, без FOSS. Потрібен обліковий запис Dropbox і/або Microsoft.

Dropbox і OneDrive

Увійдіть у Dropbox та OneDrive, щоб додати їхні папки як ресурси поруч із локальними та Google Диском, із однаково простим входом, виходом і зрозумілими повідомленнями про помилки для обох хмарних сервісів.

Чому вам це сподобається

Робочі файли живуть в OneDrive, особисті фото резервуються в Dropbox, і вам зручніше переглядати обидва прямо в FastMediaSorter, ніж тримати ще два застосунки. Увійдіть в один із них або в обидва – і їхні папки опиняться на головному екрані поруч з усім іншим.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у редакції Standard, noLegal, Photos, Legacy або VR – без Lite, без FOSS. Див. Сім редакцій.
- Обліковий запис Dropbox, обліковий запис Microsoft для OneDrive, або обидва.

1 Додайте папку Dropbox

На головному екрані торкніться **Додати**, потім **Хмарне сховище**, і оберіть **Dropbox** на екрані **Виберіть хмарний сервіс**. Відкриється власне вікно входу Dropbox; підтвердьте його там, і застосунок покаже «Вхід виконано: » з вашим обліковим записом. Далі відкриється вибір папки – власний, від Dropbox – щоб ви могли обрати папку для додавання.

Кожна папка стає власним ресурсом на головному екрані. Торкніться **Dropbox** ще раз пізніше, коли вхід уже виконано, і діалог запропонує **Вибрати папку**, щоб додати ще одну, або **Вийти**, щоб завершити сеанс; **Скасувати** просто закриває вікно.

2 Додайте папку OneDrive

Торкніться **Додати**, потім **Хмарне сховище**, і оберіть **OneDrive**. Відкриється вікно входу Microsoft; підтвердьте його, і застосунок покаже «Вхід виконано: » з вашим обліковим записом. Торкніться **Вибрати папку** і оберіть потрібну папку OneDrive – вона відкриється як власний ресурс, точно так само, як папка Dropbox чи Google Диска.

Той самий діалог для вже виконаного входу з'являється, якщо торкнутися **OneDrive** знову: **Вибрати папку** для ще однієї, **Вийти**, щоб завершити сеанс.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: вибір папки OneDrive**
Додавання ресурсу, Хмарне сховище, обрано й авторизовано OneDrive, відкрито екран Вибрати папку з деревом папок, одна підпапка виділена.

3 Що каже застосунок, коли вхід не вдається

Закрийте вікно входу, не завершивши його, і застосунок скаже «Авторизація Dropbox скасована» або «Авторизація OneDrive скасована» – нічого не додається, і можна просто спробувати ще раз. Вхід, що провалюється одразу, повідомляється як «Помилка входу в Dropbox» або «Помилка входу в OneDrive», а не голою помилкою, а якщо вже додана папка перестає відповідати, застосунок називає її: «Помилка підключення: » із причиною.

Що ви отримаєте

Папки Dropbox і OneDrive опиняються на головному екрані поруч із локальними та Google Диском, вхід і вихід працюють однаково просто для обох, а скасований чи невдалий вхід каже про це прямо, замість того щоб лишати вас гадати.

Поради та усунення несправностей

- **Перейшли на новий телефон?** OneDrive тримає свій вхід у місці, яке застосунок не може перенести автоматично, тож там доведеться увійти в OneDrive ще раз – див. нотатки про новий телефон у Додаванні мережевих папок і хмарних сховищ як джерел.
- **Шукаєте Google Диск?** У нього власна сторінка, із прив'язкою облікового запису й чергою передачі між пристроями, що на ній тримається – див. Інтеграцію з Google Диском.
- **Додавання мережевих папок і хмарних сховищ загалом** описано з самого початку в Додаванні мережевих папок і хмарних сховищ як джерел.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

МЕРЕЖА

Інтеграція з Google Диском

СХОВИЩЕ

Додавання мережевих папок і хмарних сховищ як джерел

Увійдіть у Google Диск, а також резервне копіювання налаштувань і чергу між пристроями, які це відкриває.

Огляд усіх типів місць, які можна додати як ресурс.

НАЛАШТУВАННЯ

Резервне копіювання налаштувань і синхронізація пристроїв

Повна картина резервного копіювання й відновлення ваших налаштувань і ресурсів.

МЕРЕЖЕВІ ПАПКИ ТА ХМАРИ | Standard, noLegal, Photos, Legacy і VR | RECIPE #07

Фонова синхронізація – Standard, noLegal, Photos, Legacy та VR, не Lite, не FOSS. Пріоритет відтворення відео для мініатюр – лише Standard.

Підтримання актуальності мережевих папок

Увімкніть фоновий розклад, щоб мережеві та хмарні папки самі лишалися актуальними, заздалегідь готуйте їхні мініатюри, і дайте відео з мережі, що відтворюється, повний канал для себе, поки прев'ю чекають своєї черги.

Чому вам це сподобається

Хтось інший постійно додає фотографії в спільну папку на домашньому NAS, і набагато приємніше бачити вже актуальний список файлів при відкритті, ніж щоразу тягнути екран, щоб оновити його вручну. FastMediaSorter вміє сам перевіряти ваші мережеві та хмарні ресурси на зміни за розкладом, який ви задаєте, і готувати мініатюри у фоні заздалегідь – тож відкриття папки відчувається миттєвим.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMedia Sorter у редакції Standard, noLegal, Photos, Legacy або VR для фонової синхронізації – не Lite, не FOSS. Див. Сім редакцій.
- Хоча б одна вже додана мережева папка и хмарне сховище – див. Додавання мережевих папок і хмарних сховищ як джерел.

1 Дозвольте застосунку перевіряти зміни самостійно

Відкрийте **Налаштування**, вкладку **Загальні**, і знайдіть **Фонова синхронізація, мережа й кеш**. Увімкніть **Увімкнути фонову синхронізацію** – «Автоматично перевіряти мережеві ресурси на зміни файлів у фоновому режимі» – і встановіть **Інтервал синхронізації (хв)** на те, як часто вона має запускатися.

Хочете зробити це прямо зараз, не чекаючи? Натисніть **Синхронізувати зараз**. Рядок показує «Синхронізація..», поки триває робота, потім щось на кшталт «Успішно синхронізовано 5 ресурсів» після завершення, або «Не вдалося завершити синхронізацію. Спробуйте ще раз.», якщо ні. Нижче застосунок завжди показує, коли востаннє впорався з цим – «Остання синхронізація: » або «Ніколи не синхронізувалося» першого разу.


Settings
General
Media
Player
Management
Network Parallelism
4
Video pre-cache size
Auto
Streaming cache cleanup
Ask each time
Streaming cache TTL
7 days
Clear streaming cache
Enable background sync
Auto-check network resources for changes in the background
Sync interval (min)
240
Sync Now
Last sync: 14 min. ago
Preload thumbnails
Pre-generate thumbnails for network video and PDF files in the background after sync
Reset SMB
Cache Size Limit
8192
Auto
Cle
Statistics collection
Collected on your device. Nothing is sent automatically.



Налаштуйте, як часто застосунок сам перевіряє ваші мережеві папки.

2 Готуйте мініатюри ще до відкриття папки

У тому самому розділі **Попереднє завантаження мініатюр** – «Фонова генерація мініатюр для мережевих відео та PDF після синхронізації» – готує прев'ю одразу після кожної синхронізації, а не лише коли ви гортаєте до файлу. Якщо хочете, щоб це відбувалося тільки через Wi-Fi, увімкніть ще й **Лише через Wi-Fi**, щоб застосунок ніколи мовчки не витрачав мобільний трафік на прев'ю, які ви ще не просили побачити.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: попереднє завантаження мініатюр**
Налаштування, розділ фонової синхронізації, мережі й кешу, обидва перемикачі увімкнені.

3 Відео з мережі, що відтворюється, завжди отримує канал

Редакція Standard. Поки відео з мережевої папки відтворюється, застосунок призупиняє фонове завантаження прев'ю для сусідніх файлів, тож відео отримує з'єднання одноосібно замість поділу з десятком мініатюр одразу. Щойно відтворення завершується, завантаження прев'ю саме відновлюється, і призупинені прев'ю довантажуються коректно, а не застряють, ніби сталася помилка.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: відтворення мережевого відео**
Відео з ресурсу SMB відтворюється в плеєрі, елементи керування видно.

Що ви отримаєте

Мережеві та хмарні папки самі лишаються актуальними за обраним вами розкладом, їхні мініатюри часто вже готові ще до того, як ви їх відкриєте, а відео з мережі, що відтворюється, ніколи не бореться за канал із фоновим завантаженням прев'ю.

Поради та усунення несправностей

- **Цікаво, як застосунок узагалі тримає мережеві папки швидкими?** Додавання мережевих папок і хмарних сховищ як джерел пояснює кеші списку файлів і мініатюр, які живить ця синхронізація.
- **Кеш потокового відтворення – окреме налаштування.** Те, як довго відтворене відео лишається готовим для офлайн-продовження, описано на тій самій оглядовій сторінці, а не тут.
- **Підключаєте самі папки?** Див. Підключення спільних ресурсів SMB/Windows і Підключення серверів SFTP та FTP.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

СХОВИЩЕ

Додавання мережевих папок і хмарних сховищ як джерел

Які місця можна додати і як кеші застосунку тримають їх швидкими.

МЕРЕЖА

Підключення спільних ресурсів SMB/Windows

Повний огляд для спільних папок на Windows і NAS.

МЕРЕЖА

Перевірка з'єднання за допомогою Мережевого монітора

Перевірте саме з'єднання, коли синхронізація чи потік поводяться дивно.

МЕРЕЖЕВІ ПАПКИ ТА ХМАРИ | Standard, noLegal, Photos, Legacy і VR | RECIPE #03

Імпорт файлом – Standard, noLegal, Photos, Legacy, VR (не Lite, не FOSS). Імпорт скануванням QR і вбудований посібник з налаштування – той самий список без VR, бо сканування потребує камери. Стеження за ПК між мережами, самостійний пошук у локальній мережі й імпорт папки з правом запису – лише Standard.

Поширення папок ПК через Fast Media Sorter для Windows

Fast Media Sorter for Windows публікує папки ПК так, що цей застосунок відкриває їх без жодної адреси сервера для введення – заведіть їх файлом чи скануванням QR-коду, і з'єднання йде за телефоном поза домашню мережу й назад.

Чому вам це сподобається

Сімейні відео лежать на ПК під телевізором, а не на телефоні, і налаштовувати спільну папку вручну – адреса сервера, ім'я користувача, пароль, порт – саме та рутина, якої хочеться уникнути. Fast Media Sorter for Windows – невелика програма для того ПК: вкажіть їй папку, і цей застосунок відкриє її, більше нічого вводити не треба.

Ця сторінка про бік companion-застосунку: як завести спільну папку, як з'єднання лишається робочим, коли ви виходите з дому, і що застосунок каже, коли не може дотягнутися до ПК. Ручне налаштування серверної папки замість цього – у Підключенні серверів SFTP та FTP; зворотний напрямок – поширення папок із самого телефону – у Перетворенні телефону на SFTP-сервер.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Цей застосунок у будь-якій редакції, крім Lite і FOSS - див. вужчі примітки під кожним кроком нижче.
- Fast Media Sorter for Windows, встановлений на ПК, з уже відкритою з нього хоча б однією папкою.
- Або збережений ним файл конфігурації, або його QR-код і телефон із камерою.
- Щоб дотягнутися до папки поза домом: власник ПК уже налаштував переспрямування портів на роутері або увімкнув власний інтернет-доступ companion-застосунку.

1 Знайомство з Fast Media Sorter for Windows

Fast Media Sorter for Windows - програма для ПК, не для телефону: уся її робота - вибрати одну-дві папки й опублікувати їх так, щоб цей застосунок міг їх відкрити, без NAS і без ручного введення адреси сервера. Сторінка мережевих джерел у першому майстрі привітання вже згадує її коротким нагадуванням - «Медіа на ПК з Windows? Fast Media Sorter for Windows розшарить ці папки сюди за кілька кліків - без налаштування сервера.» - поруч із кнопкою **Завантажити для Windows**, що відкриває її сайт.

Усе, чим вона ділиться, приходить сюди як звичайний SFTP ресурс, лише для читання або для запису, і лягає на головний екран поруч з усім іншим - учити окремий тип «папка companion» не потрібно.

2 Заведіть спільну конфігурацію одним дотиком

На головному екрані торкніться **Додати**, щоб відкрити **Додати ресурс**. Над чотирма картками типів ресурсів стоять дві кнопки, і та сама пара повторюється в заголовку самої картки **SFTP / FTP**: **Імпорт із файлу** і **Імпорт за штрих-кодом**.

Торкніться **Імпорт із файлу** і виберіть конфігурацію, яку companion-застосунок зберіг на ПК (передайте її на телефон як завгодно - кабелем, повідомленням у чаті, хмарною папкою). Діалог **Імпорт доступу** просить підтвердити, наприклад «Додати SFTP-ресурс «ПК у вітальні» на 192.168.1.20 (папок: 2)?», а якщо конфігурація не несе пароля, спершу питає його («Пароль для цього сервера»). Першого разу, коли певний ПК імпортують, і його ще не верифіковано, діалог також попереджає: «Сервер не верифіковано - підключайтеся, лише якщо довіряєте відправнику.» - підключайтеся, лише якщо впізнаєте, звідки файл.

Торкніться **Імпортувати**, і повідомлення підтвердить, що змінилося: «Додано: Сімейні фото» для однієї нової папки, «Додано ресурсів: 2» для кількох одразу, або «Ресурси вже актуальні», коли ви імпортуєте той самий файл знову і нічого не змінилося.


ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
/test_media
SFTP
12 files IVAG
Last sync: 2 hr. ago
Import access
Add the SFTP resource "Media on my PC" on
with 2 folder(s)?
Cancel
Import
Never synced
MOV



Підтвердження імпорту від companion-застосунку, перш ніж він щось створить.

3 Замість цього зіскануйте QR-код спарювання

Немає файлу під рукою? Торкніться **Імпорт за штрих-кодом** у тих самих місцях, що й **Імпорт із файлу**. Відкриється камера з підказкою «Наведіть камеру на QR-код companion-застосунку» і кнопкою **Спалах** для темної кімнати; наведіть її на QR-код, який companion-застосунок показує на екрані ПК. Результат – той самий діалог **Імпорт доступу**, що й для файлу, бо обидва шляхи ведуть до одного імпорту.

Сканування потребує камери, тож застосунок питає дозвіл саме тут: «Для сканування QR-коду companion-застосунку потрібна камера.» Ця кнопка прихована на пристроях без камери і в редакції VR – у шолома немає того, чим може скористатися CameraX – і там єдиний шлях усередину – **Імпорт із файлу**.


Point the camera at the companion QR code

Сканування QR-коду companion-застосунку замість вибору файлу.

4 Прочитайте посібник із налаштування ПК прямо з телефону

Ще нічим не поділилися, або не впевнені, що бік ПК налаштовано правильно? Торкніться **Як опублікувати папки ПК для Android** – вона сидить прямо в заголовку форми **SFTP / FTP** на **Додати ресурс**, і ще раз у **Налаштуваннях**, тож так само доступна, коли імпортувати ще нічого. Обидві відкривають власний посібник із налаштування companion-застосунку у вашому браузері.

Це посилання з'являється в редакціях Standard, noLegal, Photos і Legacy. Там, де його немає, обидві кнопки імпорту вище все одно працюють, щойно бік ПК налаштовано.

5 Чому папка продовжує відкриватися, хоч би де ви були

Папка companion-застосунку пам'ятає не один спосіб дотягнутися до ПК - адресу у вашому домашньому Wi-Fi і, щойно власник ПК налаштував переспрямування портів чи власний інтернет-доступ companion-застосунку, адресу, що працює звідусіль. Застосунок завжди спершу пробує ближчу і сягає далі лише за потреби, тож та сама папка продовжує відкриватися, поки телефон переходить між домашнім Wi-Fi і мобільними даними - без повторного додавання, без повторного сканування коду.

Редакція Standard. Телефон також слухає, чи не оголошує себе companion-застосунок у локальній мережі. Якщо ПК змінив адресу, або відсканований QR-код застарів, застосунок усе одно його знаходить - за тим самим відбитком ключа, якому вже довіряє, а не за адресою, яка могла переїхати.

6 Коли можна ще й додавати та видаляти, а не тільки дивитися

Редакція Standard. Папку можна поділити з companion-застосунку з правом запису. Коли так, цей застосунок може вивантажувати в неї файли, перейменовувати їх, видаляти й переміщати в неї файли, точно як у будь-якому іншому мережевому ресурсі. Папка, поділена без цього прапорця, або поділена старішою версією companion-застосунку, лишається лише для перегляду, як і раніше.

7 Якщо спільну папку не вдається дотягнутися

Коли папку companion-застосунку чи мережеву SFTP-папку не вдається дотягнутися, повідомлення, яке ви бачите, відображає стан з'єднання прямо зараз, а не запис, зроблений ще тоді, коли папку вперше поділили – доступно в кожній редакції, що вміє тримати мережевий чи SFTP-ресурс (усі, крім Lite).

Редакція Standard. Повідомлення прямо каже, що спробувати: «Не вдалося дотягнутися до спільної папки. У тій самій мережі Wi-Fi, що й ПК, з'єднання відновлюється саме; з іншої мережі ПК має дозволити доступ – налаштуйте переспрямування портів на роутері або інтернет-доступ у companion-застосунку.»


12:00
ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
Renders
N/A
sftp://10.0.0.14:2200/Renders
Companion: Studio desktop
SFTP
0 files
IVAG
Never synced
Sources
N/A
sftp://10.0.0.14:2200/Sources
Companion: Studio desktop
SFTP
0 files
IVAG
Never synced
Exports
N/A
sftp://10.0.0.14:2200/Exports
Companion: Studio desktop
SFTP
0 files
IVAG
Never synced



Проста причина, а не голий тайм-аут.

Що ви отримаєте

Папки ПК лягають на головний екран поруч з усім іншим, додані вибором файлу чи скануванням коду замість введення адреси сервера, і продовжують відкриватися незалежно від того, чи ви в домашньому Wi-Fi, чи поза домом на мобільних даних. Коли якусь не вдається дотягнутися, застосунок каже чому, а не просто виснажує тайм-аут.

Поради та усунення несправностей

- **Налаштовуєте сервер натомість вручну?** Підключення серверів SFTP та FTP охоплює введення хоста, імені користувача й SSH-ключа самостійно.
- **Хочете ділитися з телефону натомість?** Перетворення телефону на SFTP-сервер охоплює зворотний напрямок – цей телефон як той, до якого підключаються.
- **Папка companion-застосунку – усе одно мережевий ресурс під капотом.** Огляд у Додаванні мережевих папок і хмарних сховищ як джерел охоплює кеші й мініатюри, що тримають швидким будь-яке мережеве місце.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

МЕРЕЖА

Підключення серверів SFTP та FTP

Додайте папку сервера вручну, з паролем або SSH-ключем.

МЕРЕЖА

Перетворення телефону на SFTP-сервер

Діліться папками з цього телефону натомість, спареного власним QR-кодом.

СХОВИЩЕ

Додавання мережевих папок і хмарних сховищ як джерел

Огляд усіх видів мережевих і хмарних місць, які може відкрити цей застосунок.

МЕРЕЖЕВІ ПАПКИ ТА ХМАРИ | Standard, noLegal, Photos, Legacy, VR і FOSS | RECIPE #04

Усі редакції, крім Lite; потрібен Android 8.0 або новіший.

Перетворення телефону на SFTP-сервер

Діліться папками прямо з цього телефону через SFTP - обирайте їх засобом вибору папок, входьте за паролем або SSH-ключем і спарюйте інший FastMediaSorter одним скануванням замість введення адреси вручну.

Чому вам це сподобається

FastMediaSorter зазвичай сам тягнеться до папки десь-інде - на ПК, NAS чи в хмарному акаунті. Іноді буває навпаки: варті уваги фото лежать на телефоні, і саме інший пристрій має дотягнутися й забрати їх. Увімкніть власний SFTP сервер телефону, виберіть папки для спільного доступу, і будь-який пристрій, що розуміє SFTP - включно з іншим телефоном із цим застосунком - зможе їх відкрити.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Цей застосунок у будь-якій редакції , крім Lite, на Android 8.0 (Oreo) або новішому.
- Папки, які хочете відкрити, вибрані через системний засіб вибору папок.
- Або пароль (застосунок може згенерувати його сам), або відкрита частина SSH-ключа того, хто підключатиметься.
- Для спарювання з іншим FastMediaSorter скануванням: камера на пристрої, що підключається.

1 Увімкніть сервер

Відкрийте **Налаштування**, вкладку **Загальні**, і знайдіть картку **Доступ через SFTP**. Увімкніть **SFTP-сервер** – «Інші пристрої у вашій мережі зможуть відкрити вибрані папки» – і рядок стану нижче переходить із **Вимкнено** на **Запуск…**, а тоді на **Працює: 192.168.1.42:2222** – його адресу й порт. Увімкнення без жодної відкритої папки або без налаштованого способу входу перехоплюється ще до старту: «Додайте хоча б одну папку і знову увімкніть сервер» або «Додайте відкритий ключ або увімкніть вхід за паролем, потім знову увімкніть сервер».

Телефон без Wi-Fi усе одно може увімкнути сервер, але прямо про це попереджає: «Працює, але телефон не підключено до Wi-Fi – інші пристрої поки його не бачать». Постійне сповіщення «SFTP-сервер увімкнено» лишається весь час з адресою для підключення і кнопкою **Зупинити** в один дотик.

2 Виберіть папки для спільного доступу

У блоці **Спільні папки** торкніться **Додати папку**, щоб відкрити системний засіб вибору папок і вказати папку на телефоні чи його карті пам'яті. Доки ви не додали жодної, розділ просто показує «Папок поки немає – додайте папку, щоб відкрити до неї доступ». Кожна додана папка отримує власний рядок із кнопкою видалення поруч, а дозвіл переживає перезавантаження, тож ті самі папки лишаються відкритими й після перезапуску телефону.

Папка, додана, поки сервер уже працює, приєднується миттєво – не потрібно вимикати й знову вмикати сервер заради нової папки.


Settings
General
Media
Player
Management
Device storage available: 80.2 GB
General interface settings
Main screen interface
File browser interface
Remote resources (SMB/(S)FTP/Cloud)
Share over SFTP
SFTP server
Other devices on your network can open the folders you pick
Off
Shared folders
Photos
Videos
+ Add folder
Port



Вибір папок, до яких сервер відкриває доступ.

3 Вирішіть, як люди входитимуть

Одразу під списком папок виберіть **Пароль** або **SSH-ключ**. З **Пароль** застосунок уже згенерував один; торкніться **Новий пароль** будь-коли, щоб замінити його. З **SSH-ключ** вставте відкриті ключі тих, хто має підключатися, у поле **Відкриті ключі, по одному в рядку** – телефону ніколи не потрібен їхній приватний ключ, лише те, що його підтверджує.

Поки сервер працює, поточні дані для входу показані прямо тут: «Логін: fms, пароль: 7f3kQ2mN» або «Логін: fms, вхід за SSH-ключем» – тож ви можете просто зачитати їх тому, хто підключається, не шукаючи деінде. Саме ім'я входу незмінне; змінюються лише пароль або прийняті ключі.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Device storage available: 7.3 GB
General interface settings
Main screen interface
File browser interface
Remote resources (SMB/(S)FTP/Cloud)
Share over SFTP
SFTP server
Other devices on your network can open the folders you pick
Running at 10.0.2.17:2222
Login: fms, password: UjbCFjTf3m3xeYHK
Shared folders
Pictures
+ Add folder
Port
2222
Password
SSH key
New password



Вхід за паролем, з поточним паролем на екрані, поки сервер працює.

4 Змініть налаштування, не втрачаючи з'єднання

Поле **Порт** за замовчуванням заповнене вільним портом і його можна змінити – порт, уже зайнятий іншою програмою, відхиляється, наприклад «Порт 2222 зайнятий іншою програмою – виберіть інший», а значення поза дозволеним діапазоном – «Вкажіть порт від 1024 до 65535». Зміна порту, способу входу чи ключів, поки сервер уже працює, не перезапускає його сама собою: «Вимкніть і знову увімкніть сервер, щоб застосувати зміну» – тож клієнт, який уже підключений, не відвалюється через налаштування, яке ви ще редагуєте.

5 Спарюйте інший FastMediaSorter скануванням

Поки сервер працює, торкніться **Показати код для підключення**, щоб показати QR-код – «Код для підключення: відскануйте його у FastMediaSorter на іншому пристрої» – і **Сховати код для підключення**, щоб прибрати його знову. Код перебудовується заново щоразу, як ви його показуєте, тож завжди містить поточну адресу й пароль сервера.

На іншому пристрої відкрийте **Додати ресурс**, картку **SFTP / FTP** і торкніться **Імпорт за штрих-кодом** – той самий сканер, що читає код Windows-компаньйона, розпізнає і цей. Повідомлення підтверджує, що форму заповнено: «Дані підключення заповнено з коду – перевірте їх і збережіть», із хостом, портом, іменем користувача, паролем чи ключем і відбитком ключа сервера, уже на місці, із запропонованою назвою «Сервер пристрою 192.168.1.42». Перевірте і збережіть – відбиток ключа закріплюється з першого сканування, тож пізніша спроба з іншого пристрою за тією самою адресою буде відхилена, а не прийнята мовчки. Про пошкоджений чи неповний код теж повідомляється: «Це не повний код підключення FastMediaSorter – покажіть його на телефоні-сервері ще раз і відскануйте».


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Shared folders
Pictures
+ Add folder
Port
2222
Password
SSH key
New password
Hide pairing code
Authorization and accounts



Код для підключення, готовий для сканування з іншого пристрою.

Що ви отримаєте

Телефон відкриває доступ рівно до тих папок, які ви вибрали, і кожному іншому потрібен або пароль, або прийнятий SSH-ключ, щоб увійти, а сполучення з іншим FastMediaSorter займає одне сканування замість введення адреси вручну. Дотик на Зупинити – у застосунку чи в сповіщенні – одразу все завершує.

Поради та усунення несправностей

- **Хочете натомість підключити папки з ПК?** Поширення папок ПК через Fast Media Sorter для Windows описує ту саму ідею сполучення з іншого боку.
- **Налаштовуєте сервер, вводячи адресу вручну?** Підключення серверів SFTP та FTP охоплює цей ручний шлях з будь-якого кінця з'єднання.
- **Вперше працюєте з SSH-ключами?** Власна документація проєкту OpenSSH ↗ пояснює, як працює пара ключів, якщо тутешні терміни незнайомі.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

МЕРЕЖА

Поширення папок ПК через Fast Media Sorter для Windows

МЕРЕЖА

Підключення серверів SFTP та FTP

Додайте папку сервера SFTP чи FTP вручну, з паролем або SSH-ключем.

Та сама ідея навпаки – ПК з Windows ділиться папками із цим телефоном.

СХОВИЩЕ

Додавання мережевих папок і хмарних сховищ як джерел

Огляд усіх видів мережевих і хмарних місць, які може відкрити цей застосунок.

МЕРЕЖЕВІ ПАПКИ ТА ХМАРИ Standard і noLegal RECIPE #08

Перевірка з'єднання за допомогою Мережевого монітора

Увімкніть необов'язковий Мережевий монітор, прочитайте його зведення й розділи Wi-Fi, Мобільна мережа, Bluetooth і Супутники з живими графіками, пінгуйте чи трасуйте одну адресу в Інструментах, виміряйте реальну швидкість одного ресурсу і перенесіть ті самі показники на віджет домашнього екрана, ґаджет лаунчера й ваш годинник.

Чому вам це сподобається

Відео постійно зависає на буферизації, спільна папка відкривається цілу вічність, або ви просто хочете знати, чому смужки сигналу на телефоні виглядають нормально, а нічого не завантажується. Мережевий монітор – власна діагностична панель застосунку саме для такого моменту: ваше підключення, ваш сигнал, ваші адреси і ваша швидкість – усе в одному місці, без здогадок, хто винен – телефон, Wi-Fi чи сервер.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у редакції Standard або noLegal. Див. Сім редакцій.
- Програма «Мережевий монітор», увімкнена в Налаштуваннях – Вбудовані програми. Дозвіл на місцеположення для деталей Wi-Fi і розділу Супутники: застосунок пояснює, навіщо він потрібен, ще до запиту.

1 Увімкніть Мережевий монітор

Мережевий монітор вимкнений, доки ви його не увімкнете – це необов'язкова програма, а не щось, що тихо працює з першого встановлення. Її власний опис у Налаштуваннях говорить: «Додає діагностичну програму, що показує підключення, сигнал і деталі мережі». Щойно вона увімкнена, вона з'являється в усіх звичних місцях для програм – у меню програм, на панелі програм, на робочому столі лаунчера. Повні кроки ввімкнення і те, де програма з'являється потім, описані в рецепті Вбудовані програми.

2 Прочитайте зведення одним поглядом

Відкрийте **Мережевий монітор**, і ви потрапите на екран зведення: **Активне підключення** зверху – або «Нічого не підключено. Увімкніть Wi-Fi або мобільні дані, щоб вийти в мережу.», якщо ви офлайн – а нижче ряд плиток, кожна з яких відкриває власний екран із живим показником: **Wi-Fi**, **Мобільна мережа**, **Bluetooth**, **Супутники**, **Інтернет**, **Історія**, **Інструменти** і **Швидкість до ресурсу**.

Варто знати дві деталі зі зведення. **Зовнішній IP** прихований за кнопкою **Натисніть, щоб дізнатися**, доки ви самі його не запитаєте – застосунку потрібно звернутися до публічного сервісу в інтернеті, щоб його визначити, і він одразу про це попереджає: «Ваша адреса піде сторонньому сервісу.» А те саме значення поточної швидкості є і в рядку стану лаунчера як **Швидкість передачі** – див. Область стану й сповіщення.

Network Monitor

Active connection

Wi-Fi - [redacted] - Internet works

Local IP [redacted]

External IP Tap to find out

Speed: ↓ 0 B/s ↑ 0 B/s

Wi-Fi

[redacted] - 650 Mbps

Available

Mobile

Nothing connected right now

Bluetooth

Paired: 2

Available

Satellites

Open to check

Internet

History



Зведення, де кожен розділ – в один дотик.

3

Сигнал Wi-Fi і мобільної мережі на графіку в реальному часі

Wi-Fi показує **Мережа**, **Частота**, **Швидкість каналу** і **Стандарт Wi-Fi**, а під ними графік **Сигнал**, що відстежує потужність у дБм у часі – поточну, мінімальну, максимальну і те, чи вона зростає, падає чи стабільна. **Мобільна мережа** показує те саме для кожної SIM-карти, і там, де Android не залишає застосунку вибору, він прямо про це каже: «Android не дає застосунку перемикати мобільні дані або SIM. Це може лише система.» – одразу з кнопкою **Відкрити системні налаштування мережі** замість глухого кута.

Один невдалий замір може спотворити графік до кінця сеансу. Торкніться самого графіка – і він перезапуститься, збираючи дані заново з цього моменту: «Графік перезапущено. Замір іде наново.»

4 Що зараз підключено через Bluetooth

Bluetooth відокремлює те, що справді підключено, від того, що лише спарене: список **Підключені зараз** зверху, з назвою кожного профілю, про який повідомляє Android – гарнітура, колонка, слуховий апарат чи навіть спарений годинник – і список **Спарені, але не підключені** під ним. Якщо нічого не підключено, застосунок показує просте «Зараз нічого не підключено» замість порожнього місця.

Виберіть підключений пристрій кнопкою **Графік підключеного пристрою**, і запуститься власний графік **Сигнал пристрою**, який можна перезапустити так само, як графіки Wi-Fi і мобільної мережі вище.

5 Супутники, положення і трек, що нікуди не йде

Супутники перелічує ті, що видно, і ті, що справді враховуються для визначення положення, з назвою сузір'я, силою сигналу і поміткою «враховано в положенні» чи «не враховано». Нижче розташоване **Положення** – широта, довгота, точність, час фіксації – з власним графіком сили сигналу, поки триває пошук фіксації.

Записувати трек на цьому пристрої перетворює розділ на простий записувач маршруту, і застосунок прямо каже, куди йдуть точки: «Трек залишається на цьому пристрої і пишеться, лише поки відкрито цей екран. Нікуди не надсилається.» Він ніколи сам не покидає телефон – лише кнопка **Поділитися файлом треку**, натиснута вами, передає його в обраний вами застосунок.

6 Запитайте про одну адресу напряму – Інструменти

Інструменти спрямовують застосунок на одну конкретну адресу замість мережі загалом. У блоці **Діагностика вузла** введіть **IP або ім'я вузла**, тоді натисніть **Пінґ** або **Трасування** – нічого не запускається, доки ви не натиснете. Обидва пишуть у прокручувану **Консоль результатів**: пінг відповідає часом кожного стрибка, трасування проходить шлях назовні і повідомляє, скільки стрибків знадобилося, щоб дістатися мети, або де відповіді припинилися. **Очистити** очищає консоль, **Скопіювати** переносить її в буфер обміну для повідомлення в підтримку.

Network Monitor

Tools

Host diagnostics

IP or host name

example.com

example.com ×

Ping | Traceroute

Subnet scan

From

192.168.1.1

To

192.168.1.254

Scan the local network

Console output

Copy | Clear

```
--- Traceroute example.com ---
Tracing the route to example.com, up to 30
hops..
```



Пінґуйте або трасуйте одну адресу за запитом.

7 Наскільки насправді швидкий один ресурс

Швидкість до ресурсу застосовує ту саму ідею до одного з ваших ресурсів, а не до інтернету загалом: виберіть один у **Цільовий ресурс**, запустіть тест, і **Результати вимірювання** покажуть його реальну швидкість читання й запису – зручно, щоб відрізнити повільну спільну папку від повільного телефону. Ресурс, що дозволяє лише читання, прямо про це каже – **(Ресурс тільки для читання)** – замість того, щоб вдавати, ніби тест запису відбувся.

8 Ті самі показники на вашому домашньому екрані й робочому столі

Не обов'язково відкривати застосунок, щоб побачити хоча б одне число. Віджет **Мережевий монітор** розміщується на домашньому екрані Android, змінює розмір і показує один показник на вибір; **Виберіть, що показувати** пропонує **Локальна адреса**, **Wi-Fi, Bluetooth, SIM**, **Рівень сигналу**, **Поточна швидкість**, **Зовнішня адреса**, **Останній замір швидкості**, **Збережений ресурс**, **Супутники** або **Точка доступу**. Торкніться його – і він одразу відкриває Мережевий монітор на розділі цього показника – див. Віджети FastMediaSorter для домашнього екрана.

Робочий стіл лаунчера пропонує той самий набір як гаджет: розмістіть його, виберіть показник так само, і дотик так само відкриває відповідний розділ – див. Ґаджети робочого стола.

9 Та сама перевірка – на вашому зап'ясті

Зі спареним годинником у редакції Standard або noLegal Мережевий монітор іде з вами: проведіть до **Програми** в застосунку для годинника і торкніться **Мережевий монітор** – зведення, підігнане під круглий екран: активне з'єднання, ваші адреси і ті самі розділи, розташовані так, щоб потребувати значно менше прокручування, ніж список на весь екран. Повний огляд і скриншот екрана годинника – у рецепті Програми, таймери та інструменти на зап'ясті.

Що ви отримаєте

Повільне завантаження більше не здогадка: зведення одразу показує, чи ви взагалі онлайн, Wi-Fi, Мобільна мережа, Bluetooth і Супутники отримують власний живий показник і графік, який можна перезапустити, Інструменти і Швидкість до ресурсу дають змогу звернутися прямо до однієї адреси чи одного ресурсу, а ті самі числа йдуть за вами на домашній екран, робочий стіл launчера і годинник.

Поради та усунення несправностей

- **Тест швидкості попереджає, перш ніж витратити ваш трафік.** Він передає близько 20 МБ загалом, а в мобільному тарифі цей трафік тарифікується – застосунок про це каже і дає скасувати запуск заздалегідь або зупинити тест у будь-який момент.
- **Історія зберігає запис того, що ви перевіряли.** Минулі тести швидкості, перевірки ресурсів і трасування залишаються в **Історії**, доки ви не торкнетеся **Експорт**, щоб зберегти їх, або **Очистити**, щоб видалити – очищення не можна скасувати.
- **Ресурс, що не відповідає, каже чому.** Перевірка швидкості чи з'єднання для ресурсу, якого більше немає або який відмовляється відповідати, називає причину замість голої відмови.
- **Не впевнені, чи взагалі увімкнено Мережевий монітор?** Вбудовані програми охоплюють вмикання кожної програми в одному місці, включно з цією.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

СХОВИЩЕ

Додавання мережевих папок і хмарних сховищ як джерел

Як мережева папка, сервер FTP/SFTP чи хмарна папка стає ресурсом.

ПРОГРАМИ

Вбудовані програми

Де вмикається кожна програма і де вона з'являється після ввімкнення.

ГОДИННИК

Програми, таймери та інструменти на зап'ясті

Мережевий монітор та решта вбудованих інструментів годинника.

га медіаплеєр

ВІДЕО ТА МЕДІАПЛЕЄР | Standard, noLegal, Lite, Legacy, VR і FOSS | RECIPE #01

Усі редакції, крім Photos; збереження кадрів і керування кольором – у Standard, noLegal, Legacy та VR

Перегляд відео – керування, жести та збереження кадрів

Відтворюйте відео на весь екран чи з панеллю команд, переходьте між ними дотиками й свайпами, наближайте, продовжуйте з місця зупинки, зберігайте стоп-кадри як картинки і сортуйте відео просто під час перегляду.

Чому вам це сподобається

Більшість відеоплеєрів створені для одного фільму в п'ятницю ввечері. Відеоплеєр FastMediaSorter створений ще й для іншої роботи: папка з двомастами кліпів з телефону, відпустки, реєстратора чи камери спостереження, де ви хочете подивитися на кожен кілька секунд, лишити вдалі й викинути решту.

Тож плеєр робить дві речі одразу. Він відтворює відео з усім, чого ви очікуєте – на весь екран, зі швидкістю, з продовженням – і тримає ваші інструменти сортування за один дотик: наступний, попередній, копіювати, перемістити, видалити.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у редакції Standard, noLegal, Lite, Legacy, VR або FOSS. Редакція Photos відео не відтворює.
- Ресурс із відео, наприклад колекція Усі відео, папка на телефоні чи мережева папка.
- Необов'язково: приставка TV чи автомагнітола з пультом – усе тут працює і з D-pad.

1 Відкрийте відео

Торкніться відео у браузері файлів. Воно відкривається одразу на весь екран: картинка заповнює дисплей, і ніщо інше не заважає. Якщо хочете спершу бачити кнопки, вимкніть **Відкривати відеофайли в повноекранному режимі** в **Налаштуваннях**, вкладці **Медіа**, розділі **Відео, налаштування плеєра**.

Плеєр опрацьовує звичні формати (MP4, MKV, WebM, AVI та інші), а також файли Blu-ray `.m2ts`, скопійовані з диска. Коли власний відеодекодер телефону не може впоратися з файлом, плеєр тихо пробує другий рушій, а для відео VP9 у нього є власний програмний декодер, тож менше файлів завершується помилкою.


12:00
00:03
00:08

Відеоплеєр із панеллю команд.

2 Перемикайтеся між повним екраном і панеллю команд

У плеєра два обличчя. **На весь екран** видно лише картинку. З панеллю команд ви також бачите кнопки відтворення – **Відтворити / пауза**, **Перемотати назад на 10 секунд**, **Перемотати вперед на 10 секунд**, **Попередній файл**, **Наступний файл**, **Керування** – і кнопки файлу, як-от копіювання, переміщення й видалення.

- Щоб вийти з повного екрана, торкніться кнопки **Вийти з повноекранного режиму**, що лишається в кутку, або змахніть системні панелі Android назад від краю.
- Щоб знову на весь екран, виберіть **На весь екран** у меню з трьома крапками.
- Поверніть телефон боком, і плеєр сам переходить на весь екран; поверніть назад, і панель команд повертається. Відео продовжує грати.

  Поки відео відтворюється, панель ховається через 10 секунд, щоб не закривати картинку. Змініть затримку через **Автоприховування панелі плеєра (сек)** у **Налаштуваннях**, вкладці **Плеєр** – будь-що від 1 до 600 секунд.

3 Торкайтеся і свайпайте замість пошуку кнопок

На весь екран картинка поділена на дев'ять невидимих сенсорних зон, три на три. Дотик у кожній робить своє:

1. вгорі зліва – назад до списку файлів;
2. вгорі посередині – скопіювати файл у призначення;
3. вгорі справа – перейменувати;
4. посередині зліва – попередній файл;
5. центр – пауза чи відтворення;
6. посередині справа – наступний файл;
7. знизу зліва – відкрити панель команд;
8. знизу посередині – видалити;
9. знизу справа – запустити чи зупинити слайдшоу.

Свайп ліворуч і праворуч теж переходить до наступного й попереднього відео. Щоб побачити сітку, поки вчитеся, увімкніть **Завжди показувати сітку сенсорних зон** у **Налаштуваннях**, вкладці **Плеєр**, розділі **Сенсорні зони й екранні підказки**.

Дев'ять зон забагато? Увімкніть **Вимкнути відстеження 9 зон** на тій самій вкладці. Тоді на екрані три зони – попередній, масштаб, наступний – а дотик біля лівого краю відкриває панель команд для дій з файлом. З відкритою панеллю команд картинка завжди працює як три зони: ліворуч – попередній, праворуч – наступний.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: накладання сенсорних зон**
Відео на весь екран в альбомній орієнтації з видимим накладанням сенсорних зон 3x3.

4 Масштаб, гучність і яскравість

Покладіть два пальці на картинку і розведіть їх, щоб наблизити, наприклад, щоб прочитати номер машини у відео з реєстратора; зведіть, щоб віддалити.

Гучність і яскравість – за один дотик: торкніться **Керування**, тоді **Гучність** чи **Яскравість**. У портретній орієнтації повзунки стоять вертикально, тож ви рухаєте їх великим пальцем знизу вгору.

5 Продовжте з того місця, де зупинилися

Плеєр пам'ятає, докуди ви подивилися кожне відео. Відкрийте те саме відео пізніше, і воно продовжується звідти, з коротким повідомленням на кшталт «Відновлено з 12:40».

Це переживає навіть перезапуск телефону: з увімкненим **Продовжувати відтворення при наступному запуску** (**Налаштування**, вкладка **Управління**, розділ **Поведінка й правила програми**; увімкнено за замовчуванням), застосунок відкриває останнє відео при старті, включно з відео з мережевої чи хмарної папки. Якщо та папка більше недосяжна, застосунок каже «Не вдалося відновити відтворення – ресурс недоступний або сесія закінчилася» замість того, щоб чекати вічно.

6 Швидкість, повтор і звук

Торкніться **Керування**, щоб відкрити вікно Керування: там ви встановлюєте швидкість, гучність, звукову доріжку, субтитри й кольори – усе пояснено в субтитрах, аудіодоріжках і 3D.

Щоб дивитися одне відео знову і знову, торкніться кнопки **Порядок відтворення** на панелі команд і виберіть **Повторювати один**. Інші варіанти – **По колу**, **До кінця** і **Перемішати**.

7 Збережіть стоп-кадр як картинку

Поставте на паузу момент, який вам подобається, і виберіть **Зберегти кадр** у меню з трьома крапками. Кадр зберігається як картинка з іменем за моментом, коли ви його зберегли, наприклад `video_frame_260924_203015.jpg` для 24 вересня 2026 о 20:30:15, і коротке повідомлення каже, куди він пішов.

Куди і як він зберігається, ви обираєте в **Налаштуваннях**, вкладці **Медіа**, розділі **Відео, налаштування плеєра**:

- **Ресурс для збереження кадрів** – папка для картинок. Коли жодної не вибрано, вони йдуть у Завантаження.
- **Тип файлу кадру:** – **PNG** чи **JPG** (типово).
- **Зберігати кадри відео в буфер обміну** – також кладе кожен кадр у буфер обміну, готовий вставити в чат.


12:00
Send to..
Cast to..
Save Frame
Auto-rotate screen
File Information
Sleep Timer
Editing
00:03
00:08

Зберегти кадр перетворює картинку на паузі на фото.

8 Сортуйте відео просто під час перегляду

Групи кнопок **Копіювати до..** і **Перемістити до..** під панеллю команд, сенсорні зони і **Видалити** копіюють, переміщують, перейменовують і видаляють відео, яке ви дивитеся. Видалене чи переміщене відео одразу зникає зі списку, тож **Попередній файл** веде вас до відео перед ним, а не до помилки. Більше в переміщенні, копіюванні та видаленні файлів.

Надіслати до.. у меню з трьома крапками передає відео іншому застосунку чи людині. Це працює і для відео з мережевих і хмарних папок: застосунок спершу отримує тимчасову копію.

9 Тримайте екран так, як хочете

- **Не вимикати екран під час роботи плеєра** (**Налаштування**, вкладка **Управління**, розділ **Взаємодія з операційною системою**) не дає екрану гаснути під час фільму.
- **Повертати екран плеєра разом із ОС** (**Налаштування**, вкладка **Плеєр**) змушує плеєр слідувати блокуванню повороту Android; коли вимкнено, плеєр повертається разом із телефоном. На пристрої без датчика повороту опція прихована.
- **Показувати годинник і стан під час затемнення** показує великий годинник, дату і рівень заряду, коли екран притемнюється під час відтворення. Картинка трохи зсувається час від часу, щоб не вигоріти в екран; торкніться один раз, щоб повернути її, коли вона згасне. Перемикач – у вікні **Екрани та шпалери** – див. шпалери і живі фони.

10 Відео, відкриті з інших застосунків

Коли ви відкриваєте відео з месенджера, файлового менеджера чи завантаження, Android може дозволити FastMediaSorter відтворити його в окремому, простішому вікні плеєра (не в редакції Lite). Воно зберігає картинку і звук через поворот екрана, зберігає паузу, коли ви перемикаєтеся на інші застосунки й повертаєтеся, і продовжує з того самого місця, коли файл перейменовують.

Те саме просте вікно відкриває картинки, музику, документи й текст з інших застосунків. Його кнопки **Копіювати до** і **Перемістити до** відправляють елемент прямо в одне з ваших призначень; копіювання лишає вікно відкритим, переміщення закриває його. Для картинок воно також може **Друк**. **Відкрити в FastMediaSorter** перемикає на повний застосунок. Щоб зробити FastMediaSorter типовим плеєром, див. перший запуск і налаштування.

Що ви отримаєте

Ви можете дивитися цілу папку відео, не тягнучись до маленьких кнопок: торкайтеся чи свайпайте, щоб рухатися далі, наближайте деталі, зберігайте найкращі моменти як картинки, і розкладайте кожне відео на ходу – а плеєр пам'ятає, де ви зупинилися.

Поради та усунення несправностей

- **Кнопки керування тут, коли ви відкриваєте відео.** Плеєр показує свої кнопки одразу, як відкривається відео, а дотик посередині картинки повертає їх, коли вони сховалися.
- **Користуєтеся медіаприставкою чи екраном авто?** До кожної кнопки можна дотягнутися стрілками пульта. Див. керування з клавіатури, D-pad і TV.
- **Відео з мережевої папки заїкається?** Плеєр тримає буфер, підібраний під тип з'єднання, і якщо відтворення застрягає, він це помічає і сам перезапускає потік. Повільний Wi-Fi – звична причина – див. офлайн-кешування для віддалених файлів.
- **Мережеву папку вимкнено?** Коли тип мережевого підключення вимкнено в налаштуваннях, плеєр прямо про це каже замість того, щоб пробувати підключитися.
- **Користувачам зчитувачів екрана:** плеєр не заливає TalkBack оголошеннями під час відтворення.
- **Хочете, щоб книгу читали вголос? Читати вголос** у переглядачі документів зупиняється, коли ви йдете з нього – див. перегляд документів PDF та EPUB.
- **Дивитеся в шоломі?** Значок VR у тому самому ряду керування відкриває стерео- і 360°-відео в immersive-плеєрі – див. просторове 3D/360 кіно та відтворення відео і керування, щойно ви всередині.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ВІДЕО

Субтитри, аудіодоріжки та 3D

Мова звуку, субтитри, баланс і швидкість.

ВІДЕО

Картинка в картинці й фонове відтворення

Продовжуйте перегляд у маленькому вікні.

ВІДЕО

Трансляція на Chromecast та пряме мовлення

Відтворіть відео на своєму телевізорі.

ВІДЕО ТА МЕДІАПЛЕЄР | Standard, noLegal, Lite, Legacy, VR і FOSS | RECIPE #02

Усі редакції, крім Photos; вибір 3D у вікні Керування – лише у VR і noLegal

Субтитри, аудіодоріжки, баланс звуку та 3D

Виберіть звукову доріжку й субтитри фільму, зробіть їх читабельними, збалансуйте звук між вухами, змініть швидкість і кольори, і дивіться 3D-фільми на звичайному екрані.

Чому вам це сподобається

Фільм, завантажений з інтернету, часто несе кілька звукових доріжок – оригінальну мову, дубльовану, коментар – і кілька наборів субтитрів. Телефон не знає, яку саме ви хочете. Цей рецепт показує, де їх вибрати, як трансляції самі підбирають вашу мову, і кілька додаткових речей, що живуть у тому самому вікні: гучність, баланс між вухами, швидкість відтворення, кольори й 3D.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у редакції Standard, noLegal, Lite, Legacy, VR або FOSS. Редакція Photos відео не відтворює.
- Відео з більш ніж однією звуковою доріжкою або з субтитрами – наприклад, фільм у форматі MKV.
- Керування кольором (Відтінок і Яскравість) є в Standard, noLegal, Legacy та VR.

1 Відкрийте вікно Керування

Запустіть відео у відеоплеєрі і торкніться **Керування** на панелі команд. Над відео відкривається компактне вікно. Його розділи перелічені збоку у портретній орієнтації й зверху в альбомній: **Швидкість**, **Гучність**, **Аудіодоріжка**, **Субтит.**, **Баланс**, **Відтінок**, **Яскравість** і, у деяких редакціях, **3D**.

Вікно показує лише те, що має сенс для цього відео. Файл з однією звуковою доріжкою не має розділу **Аудіодоріжка**, файл без субтитрів – розділу **Субтит.**. Для інтернет-трансляцій розділи кольору зникають, а для прямих ефірів зникає і швидкість, бо живу картинку не можна прискорити. Торкніться **Готово**, щоб закрити вікно; **Скинути** повертає розділ, у якому ви є, до звичайного стану.


12:00
Playback settings
Done
Volume
Balance
Audio tr...
Subs
HUE
Light
Speed
Track 1 (EN, mp4a-latm, Stereo)
Track 2 (DE, mp4a-latm, 5.1)



Вікно Керування збирає все про звук і картинку.

2 Перемкніть мову звукової доріжки

Відкрийте **Аудіодоріжка**. Кожна звукова доріжка перелічена з її мовою, форматом і кількістю каналів, наприклад «English, AC3, 5.1». Торкніться потрібної; звук перемикається одразу, без перезапуску фільму.

Деякі формати не може відтворити кожен телефон. Такі доріжки позначені в списку. Якщо жодну звукову доріжку не вдається відтворити, фільм грає без звуку, і застосунок повідомляє про це один раз – «Аудіоформат не підтримується – відтворення без звуку» – тож ви знаєте, що з файлом усе гаразд, а телефон просто не може декодувати цей звук. Для файлів Blu-ray повідомлення також називає знайдені формати.

Для трансляцій застосунок може сам вибрати вашу мову: встановіть **Мова аудіо для трансляцій** у **Налаштуваннях**, вкладці **Медіа**, розділі **Трансляції**. Коли трансляція пропонує звукову доріжку цією мовою, плеєр обирає її сам, а доріжка, яку ви вибрали для одного каналу, запам'ятовується для цього каналу.

3 Увімкніть субтитри й зробіть їх читабельними

Відкрийте **Субтит.** і виберіть мову, або **Вимк.**, щоб приховати їх. Якщо у файлі їх немає, розділ каже «Субтитри недоступні».

Субтитри поділяють шрифт з текстом, який застосунок розпізнає на зображеннях. Щоб зробити їх більшими або змінити гарнітуру, перейдіть у **Налаштування**, вкладку **Медіа**, розділ **Переклад, оцифрування (OCR)**, і встановіть **Розмір шрифту для OCR** (від **Мінімальний** до **Величезний**) і **Шрифт для OCR** (наприклад, **За замовчуванням**, **З засічками** чи **Моноширинний**). Плеєр застосовує їх до кожного відео, чи то на весь екран, чи з панеллю команд. Обидва параметри доступні, навіть якщо OCR вимкнено або пристрій його не підтримує.



Субтитри зручного для читання розміру.

4 Гучність і баланс між вухами

Гучність встановлює, наскільки гучний цей плеєр, окремо від гучності телефону: **Без звуку**, **50%** чи **MAX**, або будь-що між ними повзунком.

Баланс зсуває звук між лівим і правим вухом: **50/50** – порівну, **30/70** – більше в праве, **70/30** – у ліве. Це допомагає з одним слабким навушником чи різницею слуху, і діє всюди, де застосунок відтворює звук – у відео, музиці й фоновому прослуховуванні. Файл з одним звуковим каналом (моно) грає звичайно; балансувати нема чого, і розділ каже «Моно-звук – каналів для балансу немає».

5 Швидкість і кольори

Швидкість має швидкі кнопки **0.5x**, **1.5×** і **2x**, і повзунок від 0.25x до 3x. Плеєр запам'ятовує останню швидкість і застосовує її до наступного відео.

Відтінок обертає всі кольори картинки колірним колом, **Яскравість** робить картинку світлішою чи темнішою. Обидва змінюють лише те, що ви бачите, ніколи файл, і плеєр запам'ятовує їх на наступний раз.

6 Дивіться 3D-фільми на звичайному екрані

3D-фільм зберігає дві картинки, по одній для кожного ока, поряд (SBS) або одна над одною (OU). На звичайному екрані це виглядає як подвоєне зображення. FastMediaSorter розпізнає такі фільми: коли сам файл каже, що він 3D, плеєр довіряє цій позначці; інакше він здогадується за формою картинки, і звичайні широкоекранні фільми не сплутуються з 3D.

З увімкненим **Показувати 3D-контент з одного ока** (**Налаштування**, вкладка **Плеєр**; увімкнено за замовчуванням) 3D-фільм показує картинку одного ока на весь екран.

У редакціях VR і noLegal, з увімкненими 3D і VR у налаштуваннях, вікно Керування має розділ **3D**, де можна вибрати формат самостійно: **Автовизначення**, **Пліч-о-пліч (SBS)**, **Зверху-знизу (OU)** або **Моно (вимкнено)**, а також формати 360° і 180°. Про повний досвід у шоломі – у просторовому 3D і кіно 360.

Що ви отримаєте

Фільм грає вашою мовою з субтитрами, які можна прочитати з дивана, звук лежить там, де хочуть ваші вуха, а 3D-фільми виглядають правильно на телефоні.

Поради та усунення несправностей

- **Хочете мову трансляції натомість?** У трансляцій є власні **Мова аудіо для трансляцій** і **Мова субтитрів для трансляцій** – див. прямі трансляції.
- **Тиша з фільмом, що грає на комп'ютері?** Фільм, імовірно, несе лише звукові доріжки, які ваш телефон не може декодувати, часто DTS-HD чи TrueHD. Конвертована копія зі звуком AAC відтвориться.
- **Немає кнопок швидкості?** Ви дивитеся пряму трансляцію. У записаних відео вони завжди є.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ВІДЕО

Перегляд відео – керування та жести

На весь екран, сенсорні зони, відновлення й збереження кадрів.

ВІДЕО

Трансляція на Chromecast та пряме мовлення

Відтворіть фільм на своєму телевізорі.

VR

Просторове 3D і кіно 360

Дивіться 3D і 360 відео в шоломі.

ВІДЕО ТА МЕДІАПЛЕЄР | Standard, noLegal, Lite, Legacy, VR і FOSS | RECIPE #03

Усі редакції, крім Photos; фонове прослуховування недоступне в Lite; керування з годинника - у Standard і noLegal

Картинка в картинці та фонове відтворення

Тримайте відео у невеликому плавучому вікні, вирішуйте, що станеться зі звуком, коли йдете з плеєра, і визначайте, як телефонний плеєр і ваш годинник працюють разом.

Чому вам це сподобається

Повідомлення приходить посеред фільму. Ви хочете відповісти, не втрачаючи місця, і в ідеалі не зупиняючи картинку. Картинка в картинці стискає відео у невелике вікно, що плаває над усім іншим, тож ви можете відповісти, перевірити карту чи дізнатися про актора і продовжувати дивитися.

Та сама сторінка пояснює, що відбувається зі звуком, коли ви йдете з плеєра, і як FastMediaSorter ділить сцену з іншими застосунками, що хочуть відтворювати звук.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у будь-якій редакції, що відтворює відео: Standard, noLegal, Lite, Legacy, VR або FOSS.
- Для картинки в картинці: Android 12 або новіший, і телефон чи планшет, чий виробник дозволяє плавучі вікна.
- Для кроку з годинником: годинник Wear OS, спарений із телефоном, і редакція Standard або noLegal.

1 Увімкніть картинку в картинці

Перейдіть у **Налаштування**, вкладку **Плеєр**, розділ **Інтерфейс і команди плеєра**, і увімкніть **Увімкнути картинку в картинці**. Відтепер відеоплеєр показує кнопку **Картинка в картинці**, а натискання кнопки Home під час відео саме переносить його у плавуче вікно.

2 Продовжуйте дивитися у невеликому вікні

Поки відео відтворюється, торкніться кнопки **Картинка в картинці** або просто натисніть Home. Відео стискається у невелике вікно в кутку екрана. Ви можете:

- перетягнути вікно в інший кут;
- торкнутися його один раз, щоб побачити **Відтворити** і **Пауза**;
- торкнутися значка розгортання у вікні, щоб повернутися до повного плеєра – кнопки й панелі повертаються точно такими, якими ви їх лишили.

Картинка в картинці працює для відео, відкритих із ваших ресурсів, для трансляцій, відкритих із головного екрана лаунчера, і для відео, які інший застосунок попросив відтворити FastMediaSorter. Якщо ваш телефон тут відмовляє в плавучому вікні, застосунок каже «Режим «картинка в картинці» тут недоступний» замість того, щоб просто нічого не робити.


12:00
Sat, Sep 26
Play Store
Gmail
Photos
YouTube



Відео продовжує відтворюватися у невеликому вікні, поки ви користуєтеся іншими застосунками.

3 Вирішіть, що станеться зі звуком, коли ви підете

Покиньте плеєр кнопкою Назад, поки відео чи трек відтворюється, і застосунок спитає, продовжити звук чи зупинити його. Щоб відповісти раз і назавжди, перейдіть у **Налаштування**, вкладку **Плеєр**, розділ **Фонове відтворення аудіо**:

- **Фонове відтворення** тримає звук увімкненим, коли ви йдете із застосунку чи блокуєте екран.
- **При виході з плеєра та трансляцій** пропонує **Запитати кожен раз (за замовчуванням)**, **Завжди зупинити** і **Завжди продовжувати**.
  Деталі, і елементи керування в сповіщенні та панелі «Зараз грає», – у порядку відтворення, таймері сну й прослуховуванні у фоні. Редакція Lite зупиняє звук, коли ви йдете з плеєра.

4 Діліться звуком з іншими застосунками

FastMediaSorter поводиться ввічливо, коли іншому застосунку потрібен динамік. Голос навігатора чи коротке сповіщення на мить приглушують його; телефонний дзвінок чи інший музичний застосунок ставлять на паузу. Це стосується всюди, де застосунок відтворює звук: плеєр, музика під час слайдшоу, звуки в браузері файлів і трансляціях. Він також продовжує грати, коли ви користуєтеся двома застосунками поруч у розділеному екрані й закриваєте інший – див. розділений екран і складані пристрої.

5 Телефонний плеєр і ваш годинник

Коли телефон відтворює відео чи музику, Wear OS зазвичай показує власний екран керування медіа на годиннику. Якщо ви радше лишите циферблат, перейдіть у **Налаштування**, вкладку **Управління**, розділ **Wear-супутник**, і увімкніть **Пригнічувати медіа-керування на годиннику**.

Застосунок для годинника також має власний плеєр для файлів на годиннику й на телефоні:

- Елементи керування підганяються під круглий екран і прокручуються у видиму зону, тож жоден не обрізається. **Обране** і кнопка вимкнення екрана ділять другий ряд.
- Обертання безеля рухає поточним треком; в аудіоплеєрі воно змінює гучність із коротким показом на екрані, а смугу позиції можна перетягувати, щоб побачити, де ви є.
- Перемішування запам'ятовується після перезапуску годинника.
- Кнопка вимкнення екрана гасить дисплей, поки звук продовжує грати.
- Трек без власної обкладинки показує картинку, завантажену з інтернету, коли **Обкладинки альбомів** увімкнені в налаштуваннях годинника, інакше – фон застосунку з хвилями й частинками. Кнопка відтворення набуває кольору типу медіа.
  Більше в музиці на годиннику.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: керування плеєром на годиннику**
Круглий екран годинника, медіаплеєр з рядом відтворення і другим рядом видимі.

Що ви отримаєте

Ваше відео продовжує йти у невеликому вікні, поки ви робите щось інше, звук поводиться так, як ви обрали, коли йдете з плеєра, інші застосунки отримують тиху мить, коли вона їм потрібна, а ваш годинник показує або власний плеєр, або нічого – на ваш вибір.

Поради та усунення несправностей

- **Немає кнопки «Картинка в картинці»?** Перевірте **Увімкнути картинку в картинці** в Налаштуваннях, Плеєр. На Android 11 і старіших кнопка не з'являється.
- **Відкрили відео з іншого застосунку?** Картинка в картинці працює і там, і маленьке вікно показує саме відео, а не чорну коробку.
- **Хочете годинник на затемненому екрані, поки грає музика?** Див. годинник на затемненому екрані в перегляді відео – керування та жести.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ВІДЕО

Перегляд відео – керування та жести

На весь екран, сенсорні зони, швидкість і кадри.

АУДІО

Порядок відтворення, таймер сну й фонове прослуховування

Керування у сповіщенні і панель «Зараз грає».

ГОДИННИК

Музика на годиннику

Відтворюйте й керуйте музикою з вашого годинника на Wear OS.

ВІДЕО ТА МЕДІАПЛЕЄР | Standard, noLegal, Lite і Legacy | RECIPE #04

Chromecast - Standard, noLegal, Lite та Legacy; Мовлення - Standard, noLegal та Legacy

Трансляція на Chromecast та пряме мовлення

Надішліть відео, яке дивитеся, на телевізор через Chromecast, або перетворіть телефон на невелику станцію живого звуку чи камери, яку інші відкривають скануванням QR-коду.

Чому вам це сподобається

Екран телефону чудовий у руці й замалий для кімнати, повної людей. Цей рецепт охоплює два способи, якими FastMediaSorter надсилає те, що на вашому телефоні, кудись іще.

Chromecast відтворює відео, яке ви дивитеся, на телевізорі. Телефон стає пультом дистанційного керування. **Мовлення** працює навпаки: мікрофон телефону, або його камера й мікрофон, стають живим каналом, який інші люди відкривають на своїх пристроях - радіоняня, розмова із сусідньої кімнати, вигляд саду.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Chromecast: редакція Standard, noLegal, Lite або Legacy, і FastMediaSorter у Chromecast чи телевізор із вбудованим Chromecast у тій самій мережі Wi-Fi, що й телефон.
- Мовлення: редакція Standard, noLegal або Legacy. Телефон і ті, хто дивиться, мають бути в одній мережі Wi-Fi.
- Мовлення просить доступ до мікрофона, до камери, коли ви надсилаєте картинку, і до сповіщень, щоб мовлення продовжувалося, поки екран вимкнений. Див. розуміння дозволів застосунку.

1 Відтворіть відео на телевізорі через Chromecast

Відкрийте відео у відеоплеєрі. Відкрийте меню з трьома крапками і торкніться **Вивести на екран…**. Виберіть ваш телевізор зі списку. Відео стартує на телевізорі, а телефон лишає собі керування відтворенням, паузою й позицією.

Телефону для цього не потрібен інтернет: він передає файл самому Chromecast через вашу домашню мережу Wi-Fi. Саме тому транслювати можна й відео з ваших мережевих папок і хмарних папок.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: список пристроїв Chromecast**
Відеоплеєр із відкритим вибором пристрою трансляції, в списку один Chromecast.

3D-фільми на звичайному телевізорі

3D-фільм у форматі side-by-side виглядає на звичайному телевізорі як дві картинки поряд. З увімкненим **Показувати 3D-контент з одного ока** (**Налаштування**, вкладка **Плеєр**) застосунок надсилає лише картинку для одного ока – ту саму, що показує телефон. Він готує цю картинку до початку трансляції, тож відтворення починається після короткого очікування. Дуже довгі фільми й прямі трансляції транслюються цілком. Більше про 3D у субтитрах, аудіодоріжках і 3D.

2 Увімкніть Мовлення

Спершу увімкніть саму функцію: **Налаштування**, вкладка **Медіа**, розділ **Мовлення**, увімкніть **Увімкнути мовлення**. Це також додає ярлики нижче.

Тоді відкрийте **Мовлення** будь-яким із цих способів:

- з панелі програм;
- із плитки **Мовлення** на панелі швидких налаштувань Android;
- із віджета **Мовлення** на домашньому екрані;
- натисканням і утриманням значка застосунку і вибором ярлика **Мовлення**.

3 Виберіть, що надсилати, і яку камеру

Екран мовлення відкривається з живою картинкою з камери, тож ви бачите, що показує кожен об'єктив, ще до того, як щось піде в ефір. У **Режим мовлення** виберіть:

1. **Тільки звук** – звук із мікрофона, як маленька радіостанція.
2. **Камера + звук** – картинка і звук.
3. **Тільки камера** – картинка без звуку.

У **Камера** виберіть **Задня**, **Фронтальна** або **Зовнішня**. Застосунок запам'ятовує ваш об'єктив на наступний раз; якщо тієї камери більше немає, бере типову. Торкніться **Почати мовлення**, коли будете готові.

Broadcast Control

Broadcast mode

Audio only | ✓ Camera + audio | Camera only

Camera

✓ Back 1x | Front 1 | Front 2

Enable live broadcasting

Allow live audio stream broadcasting and show shortcuts

Broadcast title

Phone Broadcast

sdk_gphone64_x86_64

Bit rate 128 kbit/s >

Port 8768

Audio format 44.1 kHz / Mono >

Microphone gain 100% >



Виберіть режим і камеру, дивлячись на попередній перегляд.

4 Запросіть людей дивитися чи слухати

Щойно мовлення почалося, панель надсилання показує QR-код і три кнопки:

- **Копіювати посилання** – копіює адресу, щоб вставити в повідомлення.
- **Експорт у файл** – зберігає невеликий файл, що описує мовлення.
- **Надіслати** – надсилає посилання через будь-який месенджер чи пошту.

Інший телефон із FastMediaSorter сканує QR-код, щоб додати мовлення як канал – див. прямі трансляції. **Надіслати на годинник** надсилає його на ваш спарений годинник. Посилання **Як це дивитися** відкриває сторінку, що пояснює іншій людині, її мовою, як відкрити мовлення на телефоні Android, годиннику Wear OS чи комп'ютері з Windows.

Мовлення публікується під іменем вашого телефону, тож слухачі знають, чиє воно. Змінити його можна в налаштуваннях мовлення полем **Назва мовлення**.

Broadcast Control

0 listeners

Broadcast mode

Audio only | ✓ Camera + audio | Camera only

Camera

✓ Back 1x | Front 1 | Front 2

Camera ON | Microphone ON

Switch Camera | Blank screen

■ Stop Broadcast



Поділіться мовленням QR-кодом або посиланням.

5 Поки ви в ефірі

Екран показує, скільки слухачів підключено. Кнопки вмикають і вимикають камеру й мікрофон, змінюють камеру, вимикають екран чи закривають його чорним екраном, поки мовлення триває, а **Зупинити мовлення** завершує його. Мовлення також тримає власне сповіщення з кнопкою **Зупинити**.

Кнопка налаштувань на тому самому екрані відкриває налаштування мовлення на місці: назву, порт, бітрейт, формат звуку, підсилення мікрофона й **Автовідкриття екрана надсилання**. Ті самі налаштування є в **Налаштуваннях**, вкладка **Медіа**, розділ **Мовлення**, і резервна копія налаштувань їх зберігає – див. резервне копіювання і відновлення налаштувань.

6 Коли звук починає завивати

Якщо хтось слухає мовлення вголос у тій самій кімнаті, його динамік може повернути звук у ваш мікрофон, і звук наростає у виття. FastMediaSorter це помічає і приглушує мікрофон, доки виття не припиниться, а тоді повільно повертає гучність. Поки він тримає звук приглушеним, екран каже: «Звук приглушено: динамік слухача потрапляє в мікрофон. Віднесіть пристрій далі або зменште його гучність.» Тож тихіше мовлення не означає, що мікрофон зламався.

Цей захист називається **Захист від петлі**. Він увімкнений за замовчуванням; вимкнути його можна в налаштуваннях мовлення.

Що ви отримаєте

Ваше відео відтворюється на великому телевізорі з телефоном як пультом, або ваш телефон надсилає живий звук чи картинку з камери, які родина й друзі відкривають на своїх телефонах, годинниках чи комп'ютерах одним скануванням QR-коду.

Поради та усунення несправностей

- **Chromecast немає в списку?** Телефон і телевізор мають бути в одній мережі Wi-Fi. Гостьові мережі часто розділяють пристрої.
- **Ніхто не може підключитися до мовлення?** Перевірте, чи всі в одній мережі Wi-Fi. Деякі роутери блокують спілкування пристроїв між собою – шукайте параметр із назвою client isolation чи AP isolation.
- **Музика на Chromecast** працює так само з аудіоплеєра – див. відтворення й упорядкування музичних файлів.
- **Хочете натомість записати екран?** Див. запис екрана зі звуком.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ВІДЕО

Перегляд відео – керування та жести

Усе про сам відеоплеєр.

ТРАНСЛЯЦІЇ

Відтворення прямих трансляцій

Відкрийте мовлення іншого телефону як канал.

ВІДЕО

Картинка в картинці й фонове відтворення

Продовжуйте перегляд у маленькому вікні.

...ження, аудіо та слайдшоу

ЗОБРАЖЕННЯ, АУДІО ТА СЛАЙДШОУ | Standard, noLegal, Lite, Legacy, VR і FOSS | RECIPE #04

Відтворення та впорядкування музичних файлів

Відтворюйте музику прямо з тих папок, де вона зберігається – на телефоні, карті пам'яті чи іншому комп'ютері. Аудіоплеєр знаходить обкладинки, яких бракує, показує текст пісні, транслює на Chromecast і дає змогу сортувати треки просто під час прослуховування.

Чому вам це сподобається

Ваша музика рідко живе в одній охайній бібліотеці. Частина альбомів лежить на телефоні, частина – на карті пам'яті, а частина – на комп'ютері в сусідній кімнаті. FastMediaSorter відтворює музику прямо з тих папок, де вона вже лежить – без імпорту й побудови бібліотеки – і дає змогу розібрати захаращену папку завантажень просто під час прослуховування.

Той самий аудіоплеєр знаходить обкладинки альбомів, яких бракує, показує текст пісні та заповнює екран спокійною анімацією, коли в треку немає зображення.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у редакції Standard, noLegal, Lite, Legacy, VR або FOSS. Редакція Photos аудіо не відтворює.
- Музичні файли будь-якого поширеного формату: MP3, FLAC, AAC, M4A, OGG, Opus, WMA, WAV, ALAC та інші. Відтворюються навіть файли MIDI (MID, MIDI).
- Ресурс, що містить вашу музику – наприклад, готова колекція музики, папка на цьому пристрої або мережева папка.
- Для пошуку обкладинок і текстів пісень в інтернеті: підключення до інтернету.
- Для Chromecast: пристрій Chromecast у тій самій мережі Wi-Fi та будь-яка редакція, крім VR і FOSS.

1 Відкрийте трек

Відкрийте ресурс із музикою на головному екрані і торкніться треку в браузері файлів. Відкриється аудіоплеєр і одразу почнеться відтворення.

На екрані показані обкладинка альбому, назва треку та деталі на кшталт розміру, формату й частоти дискретизації, смуга прогресу, яку можна перетягувати, і кнопки керування відтворенням. Невелика вінілова платівка, що обертається в кутку, одразу показує, що музика грає, і зупиняється на паузі.

Коли трек закінчується, плеєр переходить до наступного аудіофайлу тієї самої папки. Щоб пропустити трек, змахніть ліворуч або праворуч або скористайтеся кнопками переходу вперед і назад.



Аудіоплеєр з обкладинкою альбому та віниловою платівкою, що обертається в кутку.

2 Знайдіть обкладинки альбомів, яких бракує, в інтернеті

Більшість музичних файлів мають власну обкладинку, і плеєр одразу її показує. Для файлів без обкладинки застосунок уміє шукати її онлайн. Перейдіть у **Налаштування**, вкладку **Медіа**, розділ **Аудіо, обкладинки й фонові візуалізації** і увімкніть **Шукати обкладинки аудіо онлайн**. За замовчуванням цей параметр вимкнено.

Далі застосунок по черзі звертається до трьох безкоштовних каталогів – iTunes, Deezer і Cover Art Archive – і показує першу знайдену якісну обкладинку. Нижче з'являються ще два перемикачі: **Шукати тільки по Wi-Fi** (увімкнено за замовчуванням, щоб не витрачати мобільний трафік) і **Зберігати завантажені медіадані локально** (увімкнено за замовчуванням, щоб кожна обкладинка завантажувалася лише один раз).


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Save video frames to clipboard
Also copy each extracted frame to the clipboard, ready to paste
Show FPS over player
Display diagnostic FPS counter over the flat 2D player
Audio playback, covers and visuals
Support audio
Playback of MP3, FLAC, AAC, OGG, and other audio formats
Search audio covers online
Downloads covers from the internet for files without embedded covers
Search only on Wi-Fi
Does not use mobile data for downloading covers
Save downloaded media data locally
Covers and metadata without re-downloading from the internet
Audio file size limit
Min (MB)
0
Max (MB)
1024
Show random photos during audio playback
Random images during playback (select a list of audio - watch images)
Visualizer when no cover art Wave & Particle Animation



Пошук обкладинок онлайн у Налаштуваннях.

3 Оберіть фон для треків без обкладинки

Якщо обкладинку знайти не вдалося, екран не обов'язково залишати порожнім. У тому самому розділі налаштувань торкніться **Візуалізатор при відсутності обкладинки** і оберіть один із варіантів:

- **Чорний фон** – нічого не рухається.
- **Нота + пульсуючі кільця** – музична нота з кільцями, що пульсують навколо неї.
- **Дихаючі стовпчики (15)** – м'які кольорові стовпчики, що плавно піднімаються й опускаються, як еквалайзер.
- **Хвилі та частинки** – плинні хвилі з частинками, що дрейфують.
- **Візуалізація (MP4)** – один із кількох відеокліпів, що циклічно повторюються. Ці кліпи не входять до застосунку: коли ви оберете цей варіант уперше, застосунок запропонує їх завантажити.

  Замість анімації можна також показувати власні фотографії: увімкніть **Показувати випадкові фото під час відтворення аудіо**, торкніться **Обрати джерело фото** і оберіть ресурс із зображеннями. Для кожної пісні буде показано нове фото з нього. Щоб фото змінювалося просто під час пісні, дивіться рецепт Створення фотослайдшоу.

Audio with live visualizers





«Хвилі та частинки» позаду треку без обкладинки.

4 Читайте текст пісні або знайдіть трек у YouTube Music

Відкрийте меню з трьома крапками і торкніться **Текст пісні**. Застосунок шукає слова пісні в інтернеті за виконавцем і назвою, збереженими у файлі або в його імені, і показує їх на весь екран. Торкніться кнопки закриття, щоб повернутися до плеєра. Розмір тексту відповідає **Налаштуванням тексту**, які ви використовуєте для перекладів.

Щоб почути іншу версію пісні або дізнатися більше про виконавця, торкніться **У YouMusic** на панелі команд або в меню з трьома крапками. Відкриється застосунок YouTube Music із пошуком поточного треку. Якщо YouTube Music не встановлено, з'явиться коротке повідомлення про це.

Traditional - Hymns - Amazing Grace

Amazing grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I'm found
I was blind, but now I see
'Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fear relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed
Through many dangers, toils and snares
I have already come
'Tis grace hath brought me safe thus far
And grace will lead me home
When we've been there ten thousand years
Bright shining as the sun
We've no less days to sing God's praise
Than when we've first begun

Copy to



Текст пісні на весь екран.

5 Відтворюйте на Chromecast

Торкніться кнопки трансляції **Вивести на екран..** на панелі команд і оберіть свій Chromecast або смарт-телевізор зі списку. Музика почне відтворюватися на ньому, а телефон стане пультом дистанційного керування. Ця сама кнопка також надсилає фото, GIF і відео; докладніше в рецепті Трансляція та мовлення.

Файли з мережевої папки або хмарного сховища спочатку копіюються на телефон, а потім надсилаються на Chromecast, тож перші секунди можуть зайняти трохи часу. Телефон і Chromecast мають бути в одній мережі Wi-Fi.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: список пристроїв для трансляції**
Діалог вибору пристрою трансляції поверх аудіоплеєра, у списку один пристрій.

6 Сортуйте треки під час прослуховування

Папку завантажень, повну невідсортованих пісень, найлегше розібрати на слух. Поки грає трек, торкніться **Копіювати до…** або **Перемістити до…** внизу плеєра й оберіть папку призначення – наприклад «Залишити», «В машину» або «Видалити пізніше». Плеєр одразу перейде до наступного треку, тож можна розібрати цілу папку за один сеанс прослуховування.

Про налаштування папок призначення читайте в рецепті Копіювання, переміщення та видалення файлів.

Що ви отримаєте

Ваша музика відтворюється звідусіль, де вона зберігається: обкладинки знаходяться автоматично, текст пісні – за один дотик, а коли обкладинки немає, екран заповнює спокійна анімація або ваші власні фото; а Chromecast підключає великі колонки, коли вони потрібні. Захаращена папка розбирається просто під час прослуховування.

Поради та усунення несправностей

- **Файл WAV відкрив меню замість відтворення?** Поточні версії відкривають файли WAV прямо в аудіоплеєрі. Якщо меню все ще з'являється, оновіть застосунок.
- **Обкладинки не з'являються?** Перевірте, що увімкнено **Шукати обкладинки аудіо онлайн**, і що ви підключені до Wi-Fi, якщо увімкнено **Шукати тільки по Wi-Fi**. Дуже рідкісних записів може просто не бути в каталогах.
- **Немає кнопки трансляції?** Редакції VR і FOSS не підтримують Chromecast. Також перевірте, що увімкнено Wi-Fi.
- **Хочете, щоб музика продовжувала грати після виходу з плеєра?** Дивіться рецепт Порядок відтворення, таймер сну та прослуховування у фоні.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

АУДІО

Порядок відтворення, таймер сну та прослуховування у фоні

Перемішування, повтор, засинання під музику й керування відтворенням з повідомлення.

ФОТО

Створення фотослайдшоу

Змінюйте фото на екрані, поки грає музика.

ГОДИННИК

Музика на годиннику

Відтворюйте музику й керуйте нею з годинника Wear OS.

ЗОБРАЖЕННЯ, АУДІО ТА СЛАЙДШОУ | Усі редакції | RECIPE #01

Перегляд фото, GIF і жести масштабування

Перегляд зображень показує по одному зображенню на весь екран. Проводьте пальцем, щоб переходити між фото, зводьте пальці для масштабування, тимчасово повертайте перевернуте фото та ставте анімовані картинки на паузу – і все це без зміни ваших файлів.

Чому вам це сподобається

Ви повертаєтеся з подорожі з чотирмастами фото і хочете швидко переглянути їх одне за одним на весь екран. Або друг надсилає вам кумедний анімований GIF, і ви хочете зупинити його на найкращому кадрі. Перегляд зображень створений саме для цього: одне фото за раз, свайп до наступного і нічого зайвого.

Ніщо на цій сторінці не змінює ваші файли. Масштабування, тимчасовий поворот фото та пауза анімації змінюють лише те, що ви бачите зараз.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Встановлений FastMediaSorter. Перегляд зображень є частиною кожної редакції: Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR і FOSS.
- Принаймні один ресурс із зображеннями, наприклад колекція або Усі зображення або додана вами папка.
- Для фото HEIC і HEIF (формат, який багато телефонів використовують для знімків камери): Android 9 або новіший. Для зображень AVIF: Android 12 або новіший.

1 Відкрийте фото на весь екран

Відкрийте ресурс на головному екрані, потім торкніться будь-якого зображення в переглядачі файлів. Зображення відкривається в перегляді зображень, заповнюючи весь екран.

Перегляд показує зображення JPG, PNG, WebP, BMP і GIF, анімовані WebP і APNG, а також фото HEIC, HEIF і AVIF. Якщо ваш Android застарий для HEIC чи AVIF, перегляд не провалюється мовчки: він повідомляє, яка версія Android потрібна для зображення, наприклад «потрібен Android 9 (API 28) або новіший».



Фото відкрито на весь екран у перегляді зображень.

2 Перейдіть до наступного або попереднього фото

Проведіть пальцем справа наліво, щоб побачити наступне зображення в папці, і зліва направо, щоб повернутися до попереднього. Порядок той самий, що й у переглядачі файлів, тож якщо ви відсортували папку за датою, ви гортаєте фото за датою.

Замість свайпу можна також торкатися екрана. Екран поділено на невидимі сенсорні зони: дотик у правій частині середнього ряду відкриває наступний файл, дотик у лівій – попередній.

Клавіатура та пульт

На планшеті з клавіатурою або на ТБ-приставці з пультом клавіші зі стрілками ліворуч і праворуч теж перемикають фото. Див. навігацію з клавіатури, D-pad і на ТБ.

3 Наблизьте, щоб побачити деталі

Покладіть два пальці на зображення і розведіть їх, щоб наблизити; зведіть, щоб віддалити. У наближеному стані перетягуйте одним пальцем, щоб роздивитися зображення.

За замовчуванням перегляд завантажує легшу копію кожного зображення, шириною близько 1920 пікселів, щоб великі фото відкривалися швидко. Щоб побачити кожен піксель 50-мегапіксельного фото під час наближення – і щоб масштабувати, коли панель команд відкрита, – перейдіть у **Налаштування**, вкладка **Медіа**, розділ **Зображення, GIF і слайд-шоу**, і увімкніть **Завантажувати зображення повністю**.


12:00
IMG_20260711_0911.jpg (2/17)

Розведіть пальці, щоб наблизити фото.

4 Тимчасово поверніть перевернуте фото

Деякі фото показуються лежачи на боці. Щоб подивитися на таке фото прямо, не змінюючи файл, відкрийте меню з трьома крапками і торкніться **Повернути на 90°** (за годинниковою стрілкою) або **Повернути на −90°** (проти годинникової стрілки). Кожен дотик повертає зображення на чверть оберту; чотири дотики повертають його назад.

Цей поворот триває, лише поки ви дивитеся на фото. Сам файл лишається точно таким, яким був, а власний автоповорот екрана телефону не зачіпається. Щоб повернути фото назавжди, скористайтеся інструментами редагування, описаними в Редагування фото: поворот, обрізка, кольори та інструменти GIF.


12:00
Crop
Crop to file
Compressed copy
Drawing
Rotate 90°
Rotate -90°

«Повернути на 90°» і «Повернути на -90°» у меню з трьома крапками.

5 Відтворюйте та ставте на паузу анімовані GIF, WebP і APNG зображення

Анімовані зображення починають рухатися одразу після відкриття, так само як у месенджерах. Це працює для файлів GIF, а також для анімованих WebP і APNG зображень.

Щоб зупинитися на кадрі, торкніться кнопки відтворення/паузи на панелі керування. Торкніться її ще раз, і анімація продовжиться з того місця, де зупинилася. Коли ви переходите до іншого файлу й повертаєтеся назад, перегляд пам'ятає, чи ви залишили цю анімацію відтворюваною, чи на паузі.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: GIF на паузі**
GIF відкрито в плеєрі, на паузі, видно панель керування з кнопкою відтворення.

Що ще можна зробити з анімацією

Пришвидшити чи сповільнити анімацію, зберегти її перший кадр як зображення, або розрізати на окремі кадри – усе це є в Редагуванні фото: поворот, обрізка, кольори та інструменти GIF.

6 Виберіть між цілим зображенням і повним екраном

Фото рідко має точно ту саму форму, що й ваш екран. За замовчуванням перегляд показує все зображення і залишає тонкі порожні смуги по краях, тож нічого не обрізається.

Якщо ви хочете, щоб зображення заповнювало весь екран, перейдіть у **Налаштування**, вкладка **Медіа**, розділ **Зображення, GIF і слайд-шоу**, і увімкніть **Обрізати зображення на весь екран**. Краї зображення, які не вміщаються, тоді приховуються. Той самий вибір застосовується і до слайдшоу.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Images, GIFs and slideshow
Support static images
Viewing of JPG, PNG, WEBP, HEIC, and other image formats
Support GIF animation
Plays animated GIFs in the file browser and player
Load images at full resolution
Downloads original resolution from the network for zooming (slower and uses more memory)
Crop images to fill screen
Fills the entire screen, but cropping the edges of the image
Dynamic Background Extension
Extends the image colors beyond its edges
Image and animation size limits
Min (KB)
1
Max (KB)
10240
Play music during slideshow
A list of audio during viewing (select images - listen to audio)
Set as default image viewer
Video and player settings
Support video



Перемикач «Обрізати зображення на весь екран» у Налаштування, Медіа, Зображення, GIF і слайд-шоу.

Що ви отримаєте

Ви можете пройти цілу папку фото свайпом, наблизити будь-яку деталь, вирівняти перевернутий знімок на мить і зупинити анімацію на потрібному кадрі – не змінивши жодного файлу.

Поради та усунення несправностей

- **Наближення виглядає розмитим?** Увімкніть **Завантажувати зображення повністю** в Налаштування, Медіа, Зображення, GIF і слайд-шоу. Тоді перегляд завантажує оригінальне зображення замість легшої копії.
- **Фото HEIC чи AVIF показує повідомлення замість картинки?** Ваша версія Android не вміє відображати цей формат. Повідомлення називає версію Android, потрібну для зображення. Файл усе одно можна копіювати, переміщувати й ділитися ним.
- **Сортуйте під час перегляду.** Той самий повноекранний плеєр може копіювати, переміщувати чи видаляти фото, яке ви дивитеся. Див. Копіювання, переміщення та видалення файлів.
- **Дозвольте фото змінюватися самим.** Запустіть слайдшоу, і перегляд сам переходить до наступного зображення.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ФОТО

ФОТО

Редагування фото, поворот, обрізка, кольори та інструменти GIF

Поверніть фото назавжди, обріжте його, змініть яскравість і кольори, або змініть швидкість анімованого GIF.

Створення фотослайдшоу

Дозвольте фото змінюватися самим, із відліком і фоновою музикою.

ПЕРЕГЛЯД

Перегляд сіткою та списком

Швидше знаходьте потрібне фото за допомогою мініатюр, сортування та фільтрів.

ЗОБРАЖЕННЯ, АУДІО ТА СЛАЙДШОУ | Усі редакції | RECIPE #02

Редагування фото – поворот, обрізка, кольори та інструменти GIF

Поверніть, віддзеркальте й обріжте фото, зробіть маленьку копію для надсилання, освітліть темну картинку або надайте їй чорно-білого вигляду, і змініть швидкість анімованого GIF – прямо в перегляді зображень, без окремого редактора.

Чому вам це сподобається

Фото чека вийшло боком, на святковому знімку скраю опинився незнайомець, старий скан занадто темний, або вам потрібна маленька копія великого фото, щоб надіслати повідомленням. Для цих повсякденних виправлень не потрібен окремий фоторедактор: у перегляді зображень вони вже вбудовані, на відстані одного дотику від фото, яке ви дивитеся.

Там же є кілька інструментів для анімованих GIF, WebP і APNG зображень: пришвидшити чи сповільнити анімацію, зберегти її перший кадр як звичайну картинку або розібрати її на окремі кадри.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у будь-якій редакції: Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR або FOSS.
- Зображення, яке вам дозволено змінювати. Зображення в папці, яку застосунок може лише читати, натомість зберігаються як новий файл у папці «Завантаження».
- Зображення в мережевій папці теж можна редагувати, у редакціях, які вміють відкривати мережеві папки (усі, крім Lite).
- Для розбиття анімованих WebP або APNG зображень на кадри: Android 9 або новіший. Файли GIF працюють на будь-якій версії Android.

⚠ Ці зміни зберігаються у файл одразу

Кожна кнопка у вікні «Редагування зображення» одразу змінює оригінальне зображення – окремого кроку «Зберегти» і підтвердження немає. Якщо хочете зберегти оригінал, спершу скопіюйте файл (див. Копіювання, переміщення та видалення файлів) або використайте **Обрізати у файл** і **Стиснута копія**, які завжди створюють новий файл.

1 Відкрийте інструменти редагування

Відкрийте фото в перегляді зображень. Потім торкніться кнопки з олівцем **Корекція** на панелі команд, або відкрийте меню з трьома крапками і торкніться **Корекція**.

Для звичайного фото це відкриває вікно **Редагування зображення** з чотирма групами: **Поворот**, **Віддзеркалення**, **Фільтри** і **Налаштування**. Для анімованого GIF, WebP чи APNG зображення натомість відкривається **Редактор GIF** (див. крок 6).


12:00
Image Edit
Close
/storage/emulated/0/Pic...MG_20260711_0911.jpg
Rotation
↺ 90°
180°
↻ 90°
Flip
Flip ↔
Flip ↕
Filters
Grayscale
Sepia
Negative
Adjustments
Brightness
-
+
Contrast
-
+
Saturation
0
2x
Apply Adjustments

Вікно «Редагування зображення».

2 Поверніть або віддзеркальте фото назавжди

У групі **Поворот** торкніться ↺ **90°**, щоб повернути фото на чверть оберту ліворуч, ↻ **90°** – праворуч, або **180°**, щоб перевернути його догори ногами. У групі **Віддзеркалення** торкніться **Віддзеркалити** ↔, щоб віддзеркалити зліва направо, або **Віддзеркалити** ↕ – зверху вниз.

Фото переписується на місці, поки показано «Поворот зображення..». Його дата, дані камери та інша інформація, збережена всередині файлу, зберігаються, а сам поворот записується в саме зображення, тож воно виглядає правильно і в усіх інших застосунках.

3 Обріжте те, що вам не потрібно

Відкрийте меню з трьома крапками і виберіть одну з двох команд:

- **Обрізати** – обрізає фото і замінює оригінальний файл.
- **Обрізати у файл** – зберігає оригінал і записує обрізану частину в новий файл.

Поверх фото з'являється рамка з маркерами. Перетягніть кути та краї, доки в рамці не залишиться лише та частина, яку ви хочете зберегти, а тоді підтвердьте кнопкою **OK**. Для **Обрізати у файл** у вас запитають назву файлу; запропонована – це оригінальна назва плюс `_crop-` і дата та час, наприклад `beach_crop-260924-1530.jpg`. Новий файл потрапляє в ту саму папку, або в «Завантаження», коли в папку не можна писати.



Перетягніть маркери, тоді торкніться OK.

4 Збережіть меншу копію для надсилання

Відкрийте меню з трьома крапками і торкніться **Стиснута копія**. Застосунок зберігає легшу JPEG-копію фото поряд з оригіналом (або в «Завантаженнях», якщо ця папка лише для читання), з назвою на кшталт `beach_compress-260924-1530.jpg`. Оригінал не змінюється.

Стиснута копія стає в пригоді, коли месенджер чи електронна пошта відмовляються приймати велике фото. Копія виглядає так само на екрані телефону, але займає значно менше місця.

5 Виправте яскравість і кольори, або додайте фільтр

У групі **Налаштування** рухайте повзунки:

- **Яскравість** – від -100 (значно темніше) до +100 (значно світліше); 0 залишає без змін.
- **Контраст** – від 0x (плаский і сірий) до 2x (сильний); 1× залишає без змін.
- **Насиченість** – від 0x (чорно-біле) до 2x (яскраві кольори); 1× залишає без змін.

Торкніться **Застосувати налаштування**, щоб зберегти результат у фото.

Група **Фільтри** миттєво змінює все зображення: **Відтінки сірого** робить його чорно-білим, **Сепія** надає теплого коричневого вигляду старого друку, а **Негатив** замінює кожен колір на протилежний.


12:00
Image Edit
Close
/storage/emulated/0/Pic...MG_20260711_0911.jpg
Rotation
↺ 90°
180°
↻ 90°
Flip
Flip ↔
Flip ↕
Filters
Grayscale
Sepia
Negative
Adjustments
Brightness
-
+
Contrast
-
+
Saturation
0
2x
Apply Adjustments

Повзунки яскравості, контрасту та насиченості.

Зображення на іншому комп'ютері

Коли фото в мережевій папці, наприклад у спільній папці на вашому домашньому комп'ютері (див. Мережеві ресурси Windows), застосунок завантажує його, вносить зміну й вивантажує назад на те саме місце. Це триває трохи довше, зате нічого не потрібно копіювати вручну.

6 Змініть швидкість GIF, збережіть його перший кадр або розберіть на кадри

Відкрийте анімоване зображення і торкніться **Корекція**. Вікно **Редактор GIF** пропонує три інструменти:

- **Швидкість анімації** – рухайте повзунок між **0.25x** (у чотири рази повільніше) і **4x** (у чотири рази швидше), тоді торкніться **Застосувати зміну швидкості**. Для GIF на цьому пристрої оригінальний файл переписується з новою швидкістю; для GIF у мережевій папці новий файл на кшталт `party_speed_2_0x.gif` зберігається в «Завантаження».
- **Зберегти перший кадр як зображення** – зберігає першу картинку анімації як нерухомий PNG у «Завантаження», з назвою на кшталт `party_first_frame.png`.
- **Витягти всі кадри** – зберігає кожен кадр як окреме зображення PNG: `party_frame_001.png`, `party_frame_002.png` і так далі. Для файлу на цьому пристрої вони потрапляють у ту саму папку; для файлу в мережевій папці – у «Завантаження».


12:00
GIF
GIF Editor
Close
/storage/emulated/0/Pi...IF_20260718_1111.gif
Extract All Frames
Animation Speed
Speed: Normal (1.0x)
0.25x
4x
Apply Speed Change
First Frame
Save First Frame as Image

Вікно «Редактор GIF».

7 Редагуйте в окремому вікні на великому екрані

На Chromebook, планшеті чи гарнітурі плеєр може відкрити зображення у власному вікні поряд з іншими застосунками: відкрийте меню з трьома крапками і торкніться **Відкрити в новому вікні**. Якщо ви не бачите цього пункту, увімкніть **Дозволити нові вікна** в **Налаштування**, вкладка **Загальні**, **Інтерфейс** (див. багатовіконний режим і складні пристрої).

В окремому вікні меню з трьома крапками об'єднує всі команди редагування в один розділ **Редагування**: **Корекція**, **Обрізати**, **Обрізати у файл**, **Стиснута копія**, **Малювання**, **Повернути на 90°** і **Повернути на -90°**. Те саме меню також дозволяє перейменувати файл і вмикати чи вимикати **Автоповорот екрана**.

Що ви отримаєте

Перевернуті фото стоять прямо в кожному застосунку, зайві краї прибрані, темні знімки стали світлішими, і у вас є маленькі копії, готові до надсилання. Анімовані картинки відтворюються зі швидкістю, яка вам подобається, а будь-який їхній кадр можна перетворити на звичайну картинку.

Поради та усунення несправностей

- **Збережіть оригінал.** Обрізка, поворот, віддзеркалення, фільтри та налаштування перезаписують файл. Лише **Обрізати у файл**, **Стиснута копія**, **Зберегти перший кадр як зображення** і **Витягти всі кадри** завжди створюють нові файли.
- **Просто хочете подивитися на перевернуте фото?** Скористайтеся **Повернути на 90°** в меню з трьома крапками перегляду. Це повертає картинку лише на екрані й не чіпає файл – див. Перегляд фото, GIF і жести масштабування.
- **Хочете намалювати щось або написати на фото?** Це окремий інструмент – див. малювання та розмітка зображень.
- **Новий файл опинився в «Завантаженнях»?** Так трапляється, коли в папку фото не можна писати, наприклад коли застосунок може її лише читати. Перемістіть файл туди, куди потрібно, потім.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ФОТО

Перегляд фото, GIF і жести масштабування

Гортайте фото, наближайте деталі й ставте анімації на паузу.

ФОТО

Створення фотослайдшоу

Нехай ваші щойно відредаговані фото змінюють одне одне самі.

ІНСТРУМЕНТИ

Малювання та розмітка зображень

Малюйте, пишіть і розмічайте прямо на зображенні.

ЗОБРАЖЕННЯ, АУДІО ТА СЛАЙДШОУ | Усі редакції | RECIPE #03

Створення фотослайдшоу

Слайдшоу саме переходить від одного фото до наступного. Виберіть, як довго показувати кожне фото, додайте фонову музику і дозвольте застосунку тримати екран увімкненим – телефон чи планшет стає фоторамкою за хвилину.

Чому вам це сподобається

У гості завітали родичі, і ви хочете показати відпускні фото на телевізорі, не гортаючи їх вручну кожні кілька секунд. Або старий планшет на полиці міг би стати фоторамкою, яка щохвилини показує новий сімейний знімок. Слайдшоу робить саме це: воно саме переходить до наступного фото через вибрану вами кількість секунд і вміє грати музику на фоні.

Слайдшоу – це лише спосіб перегляду. Воно ніколи не створює відео і ніколи не змінює ваші файли.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у будь-якій редакції. У редакції Photos слайдшоу показує лише зображення, бо ця редакція не відтворює відео чи аудіо.
- Ресурс із фото, наприклад папка на цьому пристрої або мережева папка на вашому домашньому комп'ютері.
- Необов'язково: другий ресурс із музикою, якщо хочете фонову музику.

1 Запустіть слайдшоу

Відкрийте перше фото папки в перегляді зображень і торкніться **Слайдшоу** на панелі керування. Кнопка стає червоною, поки слайдшоу триває. Торкніться її ще раз, щоб зупинити.

Є й ярлик на головному екрані: деякі ресурси показують невеликий значок **Запустити слайдшоу** на своїй картці, який відкриває папку і запускає слайдшоу одним дотиком.

Слайдшоу проходить папку в тому самому порядку, що й переглядач файлів. Наступне фото замінює попереднє миттєво, без плавних переходів чи інших ефектів.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: слайдшоу триває**
Плеєр показує фото, видно панель керування, кнопка «Слайдшоу» активна (червона).

Екран сам залишається увімкненим

Поки триває слайдшоу, екран не темніє – ви побачите повідомлення «Екран залишиться увімкненим під час слайдшоу». Коли ви його зупините, повертається ваш звичайний тайм-аут екрана.

2 Виберіть, як довго показувати кожне фото

Кожне фото лишається на екрані 10 секунд, якщо ви не вкажете інше. Для кожного ресурсу можна встановити свій час: на головному екрані відкрийте ресурс для редагування, розгорніть **Розширені налаштування** і введіть кількість секунд у поле **Інтервал слайдшоу (секунди)**. Підходить будь-яке значення від 1 секунди до 3600 секунд (однієї години). Торкніться **Зберегти зміни**.

Значення за замовчуванням для нових ресурсів – у **Налаштування**, вкладка **Плеєр**, розділ **Сортування, слайд-шоу й порядок запуску**, поле **Слайдшоу (с)**.



Поле «Інтервал слайдшоу» в редакторі ресурсу.

3 Стежте за зворотним відліком

За кілька секунд до появи наступного фото в кутку з'являється невеликий зворотний відлік – 3, 2, 1. Він попереджає, що фото ось-ось зміниться, тож ви можете вчасно зупинити слайдшоу, якщо хочете подивитися довше. Відлік з'являється щоразу, коли фото показується довше трьох секунд.

2..

Зворотний відлік перед наступним фото.

4 Змініть слайдшоу на льоту

Натисніть і утримуйте кнопку **Слайдшоу**. Відкриється вікно **Налаштування слайдшоу**:

- **Слайдшоу за замовч. (сек.)** – повзунок від 1 до 60 секунд для поточного сеансу.
- **Відтворювати відео/аудіо до кінця** – коли це увімкнено, відео чи пісня в папці дограє до кінця, перш ніж слайдшоу піде далі, і для них не показується відлік.
- **Фонова музика** – торкніться, щоб вибрати один музичний файл на телефоні для відтворення під час цього слайдшоу; назва обраного треку показується нижче, а кнопка очищення прибирає вибір.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: вікно «Налаштування слайдшоу»**
Діалог «Налаштування слайдшоу» поверх фото, інтервал 5 с, дограти до кінця увімкнено.

5 Вмикайте музику з цілої музичної папки

Щоб музика грала при кожному слайдшоу, перейдіть у **Налаштування**, вкладка **Медіа**, розділ **Зображення, GIF і слайд-шоу**, увімкніть **Музика під час слайдшоу**, торкніться **Вибрати ресурс з музикою** і оберіть ресурс із вашою музикою. Відтепер кожне слайдшоу фото та GIF відтворює треки цього ресурсу у випадковому порядку.

Місця можна вільно змішувати: фото з мережевої папки і музика з цього пристрою, або навпаки.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Images, GIFs and slideshow
Support static images
Viewing of JPG, PNG, WEBP, HEIC, and other image formats
Support GIF animation
Plays animated GIFs in the file browser and player
Load images at full resolution
Downloads original resolution from the network for zooming (slower and uses more memory)
Crop images to fill screen
Fills the entire screen, but cropping the edges of the image
Dynamic Background Extension
Extends the image colors beyond its edges
Image and animation size limits
Min (KB)
1
Max (KB)
10240
Play music during slideshow
A list of audio during viewing (select images - listen to audio)
Background music resource
All Music
Set as default image viewer



«Музика під час слайдшоу» в налаштуваннях.

6 Показуйте фото, поки грає музика

Це також працює навпаки: слухайте музику, а фото хай змінюються на фоні. Перейдіть у **Налаштування**, вкладка **Медіа**, розділ **Аудіо, обкладинки й фонові візуалізації**, увімкніть **Показувати випадкові фото під час відтворення аудіо** і оберіть ресурс із вашими фото.

Тепер відкрийте пісню в аудіоплеєрі і торкніться **Слайдшоу**. Елементи керування музикою відходять убік, і з'являється повноекранне фото, яке змінюється на інше випадкове фото через кожен інтервал слайдшоу. Більше про фони для музики – у Відтворенні і впорядкуванні музичних файлів.

Що ви отримаєте

Ваші фото змінюються самі в темпі, який ви обрали, з коротким відліком перед кожною зміною, музикою на фоні, якщо хочете, і відео та піснями, що дограють до кінця. Екран лишається увімкненим, поки триває показ.

Поради та усунення несправностей

- **Слайдшоу зупинилося з повідомленням «З'єднання з .. втрачено»?** Мережева папка стала недосяжною, наприклад комп'ютер заснув або зник Wi-Fi. Запустіть слайдшоу знову, коли з'єднання відновиться.
- **Слайдшоу зупинилося з повідомленням «Немає доступу до ..»?** Три файли поспіль не вдалося відкрити. Перевірте, чи папка досі на місці і чи застосунок усе ще може її читати.
- **Відео переривають ваш показ фото?** Вимкніть **Відтворювати відео/аудіо до кінця**, або обмежте ресурс лише зображеннями в його налаштуваннях.
- **Фото обрізані по краях?** Вимкніть **Обрізати зображення на весь екран** у Налаштування, Медіа, Зображення, GIF і слайд-шоу – див. Перегляд фото, GIF і жести масштабування.
- **Слайдшоу не запускається для музичної чи відеотеки?** Ресурси, налаштовані з профілем ресурсу «Аудіотека» або «Відеотека», відтворюють свої файли один за одним самостійно і не використовують таймер слайдшоу.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ФОТО

Перегляд фото, GIF і жести масштабування

Гортайте, масштабуйте й ставте анімації на паузу в перегляді зображень.

АУДІО

Відтворення і впорядкування музичних файлів

Відтворюйте музику на фоні, з обкладинками, текстами пісень і анімованими фонами.

НАЛАШТУВАННЯ

Налаштування дисплея та вигляду

Тримайте екран увімкненим, обирайте кольори й налаштовуйте вигляд застосунку.

ЗОБРАЖЕННЯ, АУДІО ТА СЛАЙДШОУ Standard, noLegal, Lite, Legacy, VR і FOSS RECIPE #05

Усі редакції, крім Photos; фонове прослуховування недоступне в Lite

Порядок відтворення, таймер сну та прослуховування у фоні

Вирішуйте, у якому порядку грають треки папки, дозвольте таймеру сну м'яко зупинити музику і продовжуйте слухати, працюючи з іншими застосунками – з керуванням через повідомлення, плитку швидких налаштувань і панель «Зараз грає».

Чому вам це сподобається

Музика рідко отримує вашу повну увагу. Ви слухаєте її під час готування, прогулянки, читання новин або засинання. Цей рецепт розповідає про все, що відбувається навколо треків: у якому порядку вони грають, як зупинити музику саму по собі за півгодини і як не переривати відтворення, займаючись іншими справами.

Окремий плейліст будувати не потрібно. Черга – це просто аудіофайли відкритої папки в тому порядку, у якому папка відсортована. Щоб змінити набір треків, відкрийте іншу папку або відсортуйте цю інакше.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у редакції Standard, noLegal, Lite, Legacy, VR або FOSS. Редакція Photos аудіо не відтворює.
- Прослуховування у фоні, керування з повідомлення та плитка швидких налаштувань: Standard, noLegal, Legacy, VR і FOSS. У редакції Lite музика зупиняється, щойно ви виходите з плеєра.
- Папка з кількома треками, аудіоплеєрі, як описано в рецепті Відтворення та впорядкування музичних файлів.

1 Оберіть порядок відтворення

Торкніться кнопки повтору ліворуч від основних кнопок керування. Кожен дотик перемикає режим на наступний, і коротке повідомлення підтверджує це, наприклад «Порядок відтворення: Перемішати»:

1. **По колу** – відтворює папку від початку до кінця, потім починає знову.
2. **До кінця** – відтворює папку один раз і зупиняється наприкінці.
3. **Перемішати** – відтворює треки папки у випадковому порядку.
4. **Повторювати один** – відтворює поточний трек знову і знову.

   Після **Повторювати один** наступний дотик поверне вас до **По колу**.


12:00
Field Recordings - Coastlines - Ocean Breeze
3.05 MB • 3:20
00:27
03:20



Одна кнопка циклічно перемикає чотири порядки відтворення.

2 Засинайте під музику з таймером сну

Відкрийте меню з трьома крапками і торкніться **Таймер сну**. Оберіть 15, 30, 45, 60, 90 або 120 хвилин. Невеличкий значок у плеєрі показує, скільки часу залишилося, наприклад «25хв» або «1год 10хв».

Коли час вичерпується, музика не зупиняється різко: гучність плавно згасає протягом десяти секунд, а потім відтворення ставиться на паузу. Щоб скасувати запущений таймер, знову відкрийте **Таймер сну** і оберіть **Вимк.**.


12:00
Sleep Timer
15 min
30 min
45 min
1 h 0 min
1 h 30 min
2 h 0 min
Cancel



Оберіть, коли зупинити музику.

3 Продовжуйте слухати, працюючи з іншими застосунками

Вийдіть із плеєра кнопкою «Назад», поки грає трек. Першого разу застосунок запитає: «Музика грає у фоновому режимі. Що бажаєте зробити?» – торкніться **Продовжити**, щоб слухати далі, або **Зупинити**. У тому самому вікні є варіанти **Завжди продовжувати** і **Завжди зупиняти**, якщо не хочете, щоб питання з'являлося знову.

Цей вибір можна змінити пізніше в **Налаштуваннях**, на вкладці **Плеєр**: параметр **При виході з плеєра та трансляцій** пропонує варіанти **Запитати кожен раз (за замовчуванням)**, **Завжди зупинити** і **Завжди продовжувати**.


12:00
Music is playing in the background.
What would you like to do?
Stop
Keep Playing
Always Stop
Always Continue
01:08
03:20

Застосунок запитує, що робити з музикою під час виходу з плеєра.

4 Керуйте музикою з будь-якого місця

Поки музика грає у фоні, у вас є кілька способів керування нею:

- **Панель «Зараз грає»** – невелика панель внизу інших екранів застосунку, наприклад під час перегляду фото. На ній показані назва треку та його обкладинка; якщо обкладинки немає, її замінює нота, що повільно обертається, і зупиняється на паузі. Торкніться панелі, щоб відкрити Зараз грає з повним набором елементів керування. Панель можна вимкнути параметром **Показувати панель плеєра** в **Налаштуваннях**, на вкладці **Плеєр**.
- **Повідомлення** – опустіть шторку сповіщень Android, щоб побачити трек і кнопки відтворення, паузи та перемикання. Ті самі елементи керування є на екрані блокування й працюють із Bluetooth-навушниками.
- **Плитка швидких налаштувань** – додайте плитку **FMS Аудіо** до панелі швидких налаштувань (опустіть шторку двічі, торкніться олівця й перетягніть плитку). Один дотик ставить на паузу або відновлює відтворення; якщо нічого не грає, запускає вашу музику.

12:00
IMG_20260715_1355.jpg (4/17)
Amazing Grace

Панель «Зараз грає» під час перегляду інших файлів.

5 Дзвінки та інші застосунки

Коли надходить дзвінок або інший застосунок починає відтворювати звук, FastMediaSorter одразу ставить музику на паузу. Після завершення дзвінка відтворення не відновлюється саме по собі – натисніть відтворення, коли будете готові. Якщо інший музичний застосунок остаточно перехоплює звук, плеєр зупиняється.

6 На годиннику Wear OS

Застосунок для годинника має власний аудіоплеєр. Поточна гучність завжди показана смугою вздовж лівого краю екрана: вона яскравішає, поки ви обертаєте безель, змінюючи гучність, і згасає після цього. У меню **Дії** пункт режиму відтворення при кожному дотику перемикається між **Послідовно**, **Упереміш** і **По колу**, не закриваючи меню. Докладніше в рецепті музика на годиннику.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: аудіоплеєр годинника**
Круглий екран Wear, плеєр відтворює трек, смуга гучності яскрава після повороту безеля.

Що ви отримаєте

Ваші треки грають у бажаному порядку, музика сама згасає, коли ви засинаєте, і ви можете вийти з плеєра, відповісти на дзвінок чи скористатися іншим застосунком, не втрачаючи контроль над музикою – через повідомлення, панель «Зараз грає», плитку швидких налаштувань або годинник.

Поради та усунення несправностей

- **Потрібна конкретна добірка пісень?** Зберіть їх в одній папці (або скопіюйте туди командою **Копіювати до…**) і відкрийте цю папку. Відсортуйте за назвою, щоб задати порядок.
- **Музика зупиняється, коли ви виходите з плеєра?** Перевірте параметр **При виході з плеєра та трансляцій** у Налаштуваннях, на вкладці Плеєр. У редакції Lite фонове прослуховування недоступне.
- **Музика не відновилася після дзвінка?** Це зроблено навмисно – натисніть відтворення. Так музика не почне грати голосно в невдалий момент.
- **Плейлісти інтернет-радіостанцій** – це інша річ, дивіться рецепт власні M3U-плейлісти.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

АУДІО

Відтворення та впорядкування музичних файлів

Обкладинки, тексти пісень, анімовані фони та Chromecast.

ВІДЕО

Картинка в картинці та фонове відтворення відео

Продовжуйте відтворення відео в маленькому вікні або у фоні.

ГОДИННИК

Музика на годиннику

Відтворюйте музику й керуйте нею з годинника Wear OS.

Читання документів PDF – сторінки, пошук, нічний режим і експорт

Відкрийте PDF одним дотиком, гортайте сторінки свайпом, знаходьте сторінку за її виглядом, читайте вночі в темних кольорах, копіюйте, шукайте, слухайте та перекладайте текст, зберігайте сторінки як картинки або друкуйте їх – усе у вбудованій читалці.

Чому вам це сподобається

Банківська виписка, інструкція до техніки, залізничний квиток, шкільний роздатковий матеріал – стільки всього приходить у вигляді файлів PDF. Окремий застосунок для них не потрібен: торкніться файлу в FastMediaSorter, і він відкриється у вбудованій читалці, сторінка за сторінкою, чітко настільки, щоб наблизити дрібний текст.

Читалка запам'ятовує, де ви зупинилися, може показати весь документ однією довгою стрічкою, затемнює сторінку для читання вночі, знаходить слово на сторінці, читає текст уголос і навіть перекладає його без інтернету. Коли сторінки потрібні деінде, вона зберігає їх як картинки або надсилає документ на принтер.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у редакції з читалкою: Standard, noLegal, Legacy, VR або FOSS. Редакції Lite і Photos документи не відкривають.
- Файл PDF – на цьому пристрої, у мережевій папці або в хмарному сховищі. Файли з мережі чи хмари спочатку завантажуються, тож перша сторінка може з'явитися не одразу.
- **Підтримка PDF-документів** увімкнена в **Налаштуваннях**, на вкладці **Медіа**, **Документи**. Вона увімкнена від початку.
- Для торкання посилань усередині PDF і точного вибору слова під пальцем: Android 15 або новіший.
- Для перекладу: редакція з перекладом (усі перелічені вище, крім FOSS) і увімкнений параметр **Увімкнути переклад** у **Налаштуваннях**.

1 Відкрийте PDF

У браузері файлів торкніться файлу PDF. Він відкриється в читалці на сторінці, де ви зупинилися минулого разу – або на першій сторінці, якщо відкриваєте його вперше. Файли PDF у браузері файлів показують маленьке зображення першої сторінки, щоб їх було легко відрізнити один від одного.

Ви також можете відкрити PDF, який передав інший застосунок, наприклад вкладення в пошті: виберіть FastMediaSorter у списку **Відкрити за допомогою**. Він відкриється в окремому вікні читалки з тими самими інструментами. Щоб кожен PDF одразу відкривався у FastMediaSorter, увімкніть **Призначити додатком для документів за замовчуванням** у **Налаштуваннях**, на вкладці **Медіа**, **Документи**.

Щоб бачити всі ваші PDF, книги й текстові файли в одному списку, додайте ресурс Усі документи на головному екрані.

The Small Garden Planner

A season-by-season guide for balconies, patios and backyard beds

1. Choosing a spot

Most vegetables need at least six hours of direct sun a day. Watch your space for a full day before you plant: note where the morning light falls, where the afternoon shade begins and which corners stay damp after rain.

A sheltered wall that faces the sun stores warmth and releases it in the evening, which tomatoes, peppers and herbs love. Leafy greens such as lettuce and spinach are happier in a spot with light afternoon shade.

> Tip: start small. Two or three well-kept containers give more pleasure, and more food, than a large bed that gets away from you in July.

2. Soil and containers

Good soil is loose, dark and crumbly. Mix garden soil with compost in equal parts for beds, and use a fresh potting mix for containers. Every pot needs drainage holes; standing water rots roots faster than drought dries them.

PDF, відкритий у читалці.

2 Гортайте сторінки й переходьте до будь-якої з них

Пересуватися документом можна кількома способами – користуйтеся тим, який зручніший:

- Торкніться стрілок унизу екрана для попередньої чи наступної сторінки.
- Гортайте сторінку вгору для наступної і вниз для попередньої. Досить повільного спокійного руху одним пальцем – різкий змах не потрібен.
- Коли ви наблизили масштаб, гортайте вгору або вниз **двома пальцями** разом. Розведення чи зведення пальців і далі масштабує, а сторінку не гортає.
- Торкніться лічильника сторінок, наприклад **3 / 12**. У вікні **Перейти до сторінки** введіть номер сторінки та торкніться **Перейти**.
- Скористайтеся кнопками на краях панелі, щоб перейти до першої або останньої сторінки. Кнопка переходу на початок стоїть трохи осторонь від стрілки назад, тож ви не втратите своє місце через випадковий дотик.

Наближуйте масштаб двома пальцями, як у будь-якому фото. Коли ви гортаєте сторінку, читалка зберігає той самий масштаб і положення, тож вузька колонка дрібного тексту лишається читабельною сторінка за сторінкою.

PDF з однієї сторінки

PDF з лише однією сторінкою не показує ні стрілок, ні лічильника сторінок – гортати нікуди.

3 Знайдіть сторінку за її виглядом

У довгому документі часто швидше знайти сторінку за виглядом – таблицею, схемою, початком глави. Відкрийте меню з трьома крапками і торкніться **Мініатюри сторінок**. Знизу виїде панель із маленькими зображеннями всіх сторінок; її заголовок показує, скільки їх є. Торкніться зображення, щоб відкрити цю сторінку.

12:00
The Small Garden Planner
A season-by-season guide for balconies, patios and backyard beds
1. Choosing a spot
Most vegetables need at least six hours of direct sun a day. Watch your space for a full day before you plant: note where the morning light falls, where the afternoon shade begins and which corners stay damp after rain.
A sheltered wall that faces the sun stores warmth and releases it in the evening, which tomatoes, peppers and herbs love. Leafy greens such as lettuce and spinach are happier in a spot with light afternoon shade.
Tip: start small. Two or three well-kept containers give more pleasure, and more food, than a large bed that gets away from you in July.
Page Thumbnails (4)
1
2
3



Мініатюри сторінок: торкніться зображення, щоб перейти до сторінки.

4 Читайте однією довгою стрічкою або в нічних і сепія-кольорах

Відкрийте меню з трьома крапками і торкніться **Режим прокрутки**. Тепер сторінки йдуть одна за одною суцільною стрічкою, як вебсторінка – просто гортайте пальцем. Торкніться **Режим прокрутки** ще раз, щоб повернутися до перегляду по одній сторінці. Читалка запам'ятовує ваш вибір для кожного PDF.

Для читання в темряві торкніться **Нічний режим** у тому самому меню. Кожен дотик перемикає на наступний вигляд:

- **Нічний** – білі сторінки стають темними, а текст світлим, що не напружує очі в темній кімнаті.
- **Сепія** – теплий жовтуватий відтінок паперу для тривалого читання.
- **Звичайний** – оригінальні кольори документа.

  Обрані кольори працюють і в постраничному режимі, і в режимі прокрутки, і зберігаються на наступний раз.

12:00
The Small Garden Planner
A season-by-season guide for balconies, patios and backyard beds
1. Choosing a spot
Most vegetables need at least six hours of direct sun a day. Watch your space for a full day before you plant: note where the morning light falls, where the afternoon shade begins and which corners stay damp after rain.
A sheltered wall that faces the sun stores warmth and releases it in the evening, which tomatoes, peppers and herbs love. Leafy greens such as lettuce and spinach are happier in a spot with light afternoon shade.
Tip: start small. Two or three well-kept containers give more pleasure, and more food, than a large bed that gets away from you in July.
2. Soil and containers
Good soil is loose, dark and crumbly. Mix garden soil with compost in equal parts for beds, and use a fresh potting mix for containers. Every pot needs drainage holes; standing water rots roots faster than drought dries them.
1 / 4
TXT



Нічні кольори для читання в темряві.

5 Виділіть і скопіюйте текст зі сторінки

Торкніться слова на сторінці й утримуйте. Текст сторінки відкриється в шарі виділення з уже позначеним словом; перетягніть маркери, щоб захопити більше, і торкніться **Копіювати**. Ви також можете торкнутися кнопки **Режим виділення тексту** в нижній панелі, щоб відкрити той самий шар без позначеного слова.

На Android 15 або новішому читалка зчитує текст просто з PDF, миттєво, і позначає саме те слово, яке ви натиснули, навіть якщо воно трапляється на сторінці кілька разів. На старіших версіях Android вона спершу розпізнає текст на сторінці (ви побачите "Витягування тексту..."), а коли слово повторюється, позначається перше на сторінці – просто перетягніть маркери до потрібного.

Меню виділення також пропонує **Перекласти** та **Читати вголос** саме для позначеного фрагмента.


12:00
The Small Garden Planner
A season-by-season guide for balconies, patios and
Copy
Translate
Search in Google
Most vegetables need at least six hours of direct sun a day. Watch your space for a full day before you plant: note where the morning light falls, where the afternoon shade begins and which corners stay damp after rain.
A sheltered wall that faces the sun stores warmth and releases it in the evening, which tomatoes, peppers and herbs love. Leafy greens such as lettuce and spinach are happier in a spot with light afternoon shade.
Tip: start small. Two or three well-kept containers give more pleasure, and more food, than a large bed that gets away from you in July.
2. Soil and containers
Good soil is loose, dark and crumbly. Mix garden soil with compost in equal parts for beds, and use a fresh potting mix for containers. Every pot
1 / 4
TXT

Виділений текст із меню виділення.

Відсканована сторінка без тексту?

Якщо сторінка – це фото паперу без тексту всередині, ви побачите повідомлення "Текст на сторінці не знайдено". Для таких сторінок скористайтеся розпізнаванням тексту – див. розпізнавання тексту на зображеннях.

6 Знайдіть слово на сторінці

Відкрийте меню з трьома крапками і торкніться **Пошук** (в альбомній орієнтації кнопка пошуку стоїть прямо на панелі). Введіть слово. Збіги на поточній сторінці підсвічуються, а лічильник показує, наприклад, **2/5**; користуйтеся стрілками, щоб перейти від одного збігу до наступного.

Пошук працює лише на сторінці, де ви перебуваєте, і не зважає на великі й малі літери. Щоб шукати по всій книзі, відкрийте її як EPUB – див. читання EPUB-книг.

7 Відкрийте посилання з документа

Багато PDF містять вебпосилання – адресу сайту, рядок "докладніше". На Android 15 або новішому торкніться посилання на сторінці, і воно відкриється у вашому веббраузері. Це працює в постраничному режимі; вимкніть спершу **Режим прокрутки**, якщо посилання не реагує. Якщо браузер не може відкрити адресу, ви побачите "Не вдалося відкрити це посилання".

8 Прослухайте сторінку вголос

Відкрийте меню з трьома крапками і торкніться **Читати вголос**. Власний голос вашого телефона прочитає текст поточної сторінки. Торкніться **Читати вголос** ще раз, щоб зупинити. Читання зупиняється, коли ви виходите з читалки.

Голос і його мову задано в налаштуваннях Android: **Налаштування**, **Спеціальні можливості** або **Система**, **Синтез мовлення** (точне розташування залежить від телефона).

9 Перекладіть сторінку без інтернету

Відкрийте меню з трьома крапками і торкніться **Перекласти** (в альбомній орієнтації кнопка на панелі). Після "Переклад розпочато.." над сторінкою з'явиться картка з перекладеним текстом. Усе відбувається на самому телефоні, тож це працює офлайн і текст ніколи не залишає пристрій.

Торкніться картки, щоб перемкнути її між маленькою карткою в кутку та повним екраном. Хрестик на картці закриває її. Переклад слова з виділеного тексту відкривається в тій самій картці.

Якщо увімкнути **Результат перекладу блоками** в налаштуваннях **Перекладу на екрані**, переклад накладається поверх оригінальних рядків, а кнопки на панелі роблять цей текст меншим або більшим. Докладніше про мови й параметри: переклад тексту на екрані.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: переклад сторінки PDF**
Сторінка PDF іноземною мовою з відкритою карткою офлайн-перекладу компактного розміру.

10 Збережіть сторінки як картинки, надішліть сторінку в Google Lens або надрукуйте

- **Зберегти кожну сторінку як картинку.** Відкрийте меню з трьома крапками, торкніться **Інструменти PDF**, а потім **Експортувати сторінки як JPG**. Після "Експорт сторінок.." кожна сторінка збережеться як картинка JPG у вашій папці **Downloads**, у **FastMediaSorter_Exports** і папці, названій за документом – наприклад, `Downloads/FastMediaSorter_Exports/manual/manual_page_1.jpg`. Наприкінці ви побачите, скільки сторінок збережено. Це працює і для PDF у мережевих папках і хмарному сховищі.
- **Знайти сторінку в Google Lens.** Торкніться **Google Lens** у меню з трьома крапками, щоб надіслати поточну сторінку в Google Lens, який може знайти схожі картинки, скопіювати текст або перекласти його. Цей пункт з'являється лише коли **Дозволити надсилання в Google Lens** увімкнено в налаштуваннях – див. спільний доступ та експорт файлів.
- **Друк.** Торкніться **Друк** у меню з трьома крапками і виберіть принтер або збережіть документ як новий PDF. Друк також працює в окремому вікні читалки, яке ви отримуєте через **Відкрити за допомогою** з іншого застосунку, тож вкладення з пошти можна надіслати на друк без попереднього збереження.

12:00
The Small Garden Planner
A season-by-season guide for balconies, patios and backyard beds
1. Choosing a spot
Most vegetables need at least six hours of direct sun a day. Watch your space for a full day before you plant: note where the morning light falls, where the afternoon shade begins and which corners stay damp after rain.
A sheltered wall that faces the sun stores warmth and releases it in the evening, which tomatoes, peppers and herbs love. Leafy greens such as lettuce and spinach are happier in a spot with light afternoon shade.
PDF Tools
Export pages as JPG
Cancel
1 / 4
TXT



Інструменти PDF: збережіть кожну сторінку як картинку.

Що ви отримаєте

Ваші PDF відкриваються в тому самому застосунку, що й фото та відео, саме на сторінці, де ви зупинилися. Ви можете читати їх у зручних кольорах, знаходити й копіювати потрібні слова, слухати їх, розуміти документ іншою мовою та перетворювати його сторінки на картинки чи папір, коли це потрібно.

Поради та усунення несправностей

- **Посилання й текст усередині PDF.** У переглядачі PDF, відкритому з іншого застосунку, торкніться посилання в документі, щоб відкрити його, і утримуйте, щоб виділити текст на сторінці; у старішому переглядачі гортайте вгору й униз, щоб перегортати сторінки.
- **Гортаєте багато документів з іншого застосунку?** Окреме вікно читалки дає змогу переходити від одного PDF, книги чи офісного файлу до наступного, скільки завгодно – воно прибирає за собою після кожного документа, тож лишається швидким.
- **Прев'ю для дуже великих PDF.** Увімкніть **Мініатюри для великих PDF (довго)** у **Налаштуваннях**, на вкладці **Медіа**, **Документи**, щоб отримати зображення сторінок і для великих файлів PDF у браузері файлів. Вони з'являються трохи довше.
- **Хочете скопіювати текст із картинки, а не з PDF?** Скористайтеся розпізнаванням тексту на зображеннях.
- **Хочете, щоб читалка приховала файли PDF?** Вимкніть **Підтримку PDF-документів** у налаштуваннях **Документи**; файли PDF тоді більше не показуються в браузері файлів.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ДОКУМЕНТИ

Читання книг EPUB та офісних документів

Змініть шрифт і кольори книги, переходьте між главами і шукайте по всій книзі.

ДОКУМЕНТИ

Вбудований текстовий і Markdown редактор

Читайте та редагуйте нотатки, списки та інші текстові файли прямо в застосунку.

ІНСТРУМЕНТИ

Переклад тексту на екрані

Оберіть мови та вигляд офлайн-перекладу.

ДОКУМЕНТИ ТА ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР | Standard, noLegal, Legacy, VR і FOSS | RECIPE #02

Читання EPUB-книг та офісних документів

Читайте EPUB-книги зі шрифтом, розміром, кольорами та полями, які вам подобаються, переходьте між главами, шукайте по всій книзі, слухайте її або перекладайте – і відкривайте файли Word, Excel та PowerPoint одним дотиком, так, як пропонує ваша редакція.

Чому вам це сподобається

Електронні книги з бібліотеки чи книгарні часто приходять у вигляді файлів EPUB, а листи, звіти та презентації – у форматах Word, Excel або PowerPoint. FastMediaSorter тримає їх поруч із вашими фото та музикою: торкніться книги, і вона відкриється у вбудованій читалці, налаштованій так, як вам зручно читати – великі літери, темна сторінка вночі, широкі або вузькі поля.

Для офісних файлів застосунок обирає найкращий спосіб, який пропонує ваша редакція: вона або показує сам документ, або передає його в офісний застосунок, який у вас уже є.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у редакції з читалкою: Standard, noLegal, Legacy, VR або FOSS. Редакції Lite і Photos документи не відкривають.
- Книга EPUB без захисту від копіювання. Книги, заблоковані захистом магазину (DRM), відкриваються лише в застосунку цього магазину.
- Увімкнені **Підтримка EPUB електронних книг** і **Підтримка Office-документів** у **Налаштуваннях**, на вкладці **Медіа**, **Документи**.
- Для офісних файлів у Standard, Legacy та VR: офісний застосунок на телефоні.
- Для перекладу: редакція з перекладом (усі перелічені вище, крім FOSS) і увімкнений параметр **Увімкнути переклад** у **Налаштуваннях**.

1 Відкрийте книгу

У браузері файлів торкніться файлу EPUB. Книги EPUB показують свою обкладинку в браузері файлів, тож полицю з книгами легко впізнати. Книга відкриється в читалці на тій главі, де ви зупинилися минулого разу.

Книги з мережевої папки або хмарного сховища спочатку завантажуються, а потім відкриваються так само. Щоб зібрати всі книги, PDF і нотатки в одному списку, додайте ресурс Усі документи на головному екрані.

Якщо книга захищена, ви побачите повідомлення "Цей файл захищений і не може бути відкритий у застосунку" – відкрийте його в застосунку магазину, де ви його купили.

Chapter 1. Winter: The Long Nights

The lamp was lit at four in the afternoon in December, and it burned until nearly nine the next morning. Tom climbed the hundred and twelve steps three times a night to trim the wick and wind the clockwork that turned the great lens. Between the climbs he sat by the stove in the little kitchen and listened to the sea. On the calmest nights he could hear the bell buoy two miles out, a slow, patient note that seemed to keep time with the beam sweeping over the water. He wrote the weather in the log every four hours: wind, sea, visibility, and the ships he saw. Most nights there were none.

The lamp was lit at four in the afternoon in December, and it burned until nearly nine the next morning. Tom climbed the hundred and twelve steps three times a night to trim the wick and wind the clockwork that turned the great lens. Between the climbs he sat by the stove in the little kitchen and listened to the sea. On the calmest nights he could hear the bell buoy two miles out, a slow, patient note that seemed to keep time with the beam sweeping over the water. He wrote the



Книга EPUB у читалці.

2 Зробіть сторінку зручною для читання

Відкрийте меню з трьома крапками і торкніться **Налаштування читалки**. У вікні зібрано все, що змінює вигляд тексту:

- **Тема** – **Світла**, **Темна**, **Сепія** (теплий відтінок паперу) або **OLED** (чистий чорний, що економить заряд на екранах OLED).
- **Шрифт** – **З засічками** (літери з маленькими "ніжками", як у друкованій книзі), **Без засічок** (прості літери) або **Моноширинний** (кожна літера однакової ширини).
- **Розмір шрифту** – торкніться **–** і **+**, щоб зробити літери меншими або більшими, невеликими кроками, від крихітних до дуже великих.
- **Висота рядка** – пересуньте повзунок, щоб додати або прибрати простір між рядками, від щільного (1.0) до дуже просторого (3.0).
- **Бокові поля** – пересуньте повзунок, щоб розширити або звузити порожню смугу зліва та справа від тексту.

Зміну ви бачите на сторінці одразу. Читалка запам'ятовує ваші налаштування для кожної книги.


12:00
Book settings
Theme
Light
Dark
Sepia
OLED
Font
Serif
Sans-Serif
Monospace
Font Size
38
Line Height
1.0
3.0
Horizontal Margin
0
48



Налаштування читалки: тема, шрифт, розмір, висота рядка та поля.

3 Переходьте між главами

Прогортайте вниз, щоб прочитати главу. У її кінці торкніться **Наступний розділ** внизу екрана або гортайте вбік; **Попередній розділ** повертає назад. Якщо в книзі лише одна глава, кнопок глав не буде.

Щоб перейти далі, відкрийте меню з трьома крапками і торкніться **Зміст**. Список усіх глав виїде знизу – торкніться потрібної, щоб відкрити її. Якщо у книги немає власного змісту, список показує її глави за порядком.

Коли ви повернетеся до книги пізніше, вона відкриється на главі, яку ви читали.


12:00
Chapter 1. Winter: The Long Nights
The lamp was lit at four in the afternoon in December, and it burned until nearly nine the next morning. Tom climbed the hundred and twelve steps three times a night to trim the wick and wind the clockwork that turned the great lens. Between the climbs he sat by the stove in the little kitchen and listened to the sea. On the calmest nights he could hear the bell buoy two miles out, a slow, patient note that seemed to keep time with the beam sweeping over the water. He wrote the weather in the log every four hours: wind, sea, visibility, and the ships he saw. Most nights there were none.
The lamp was lit at four in the afternoon in December
The Lighthouse Keeper's Year
Chapter 1 of 4
1
• Chapter 1. Winter: The Long Nights
2
• Chapter 2. Spring: Birds on the Gallery



Зміст: торкніться глави, щоб відкрити її.

4 Шукайте в главі або по всій книзі

- **У цій главі** – торкніться **Пошук** на панелі та введіть слово. Збіги на сторінці підсвічуються, і ви можете переходити від одного до наступного.
- **По всій книзі** – відкрийте меню з трьома крапками і торкніться **Пошук по всіх главах**. Введіть слово; після "Пошук.." ви побачите, скільки результатів знайдено і в скількох главах, кожен із коротким фрагментом тексту навколо нього. Торкніться результату, щоб відкрити цю главу з підсвіченим словом.

  Пошук по всій книзі показує до 500 результатів – для дуже поширеного слова додайте друге слово, щоб звузити пошук.

5 Виділіть текст, послухайте главу або перекладіть її

Торкніться слова й утримуйте, щоб виділити його, і потягніть маркери, щоб виділити більше. Меню виділення дає змогу **Копіювати** текст, **Читати вголос** саме цей фрагмент, **Перекласти** його або відкрити його в калькуляторі, щоб обчислити суму, записану в тексті.

Щоб прослухати всю главу, відкрийте меню з трьома крапками і торкніться **Читати вголос**; голос вашого телефона прочитає главу. Торкніться **Читати вголос** ще раз, щоб зупинити.

Щоб прочитати главу своєю мовою, торкніться **Перекласти** в меню з трьома крапками. Переклад з'явиться на панелі поверх тексту і виконується на самому телефоні, без інтернету. Панель має власний розмір тексту, окремий від розміру книги. Про мови й параметри див. переклад тексту на екрані.

6 Відкрийте файл Word, Excel або PowerPoint

Офісні файли показують значок **DOC** у браузері файлів замість прев'ю. Що станеться, коли ви торкнетеся файлу, залежить від вашої редакції:

- **Standard, Legacy та VR** – файли Word і текстових документів (`.doc`, `.docx`, `.rtf`, `.odt`) розпізнаються як документи. Торкніться файлу, і FastMediaSorter передасть його офісному застосунку на телефоні, наприклад Word або Google Документи. Якщо такого застосунку немає, ви побачите "Немає застосунку для відкриття цього файлу" – встановіть будь-який офісний застосунок із Play Store і спробуйте знову.
- **noLegal** – доступна лише у версії для встановлення поза магазином (див. редакцію noLegal). Вона також розпізнає файли Excel і PowerPoint та їхніх родичів OpenDocument (`.xlsx`, `.xls`, `.pptx`, `.ppt`, `.ods`, `.odp`) і показує файли `.docx`, `.xlsx`, `.pptx`, `.odt`, `.ods`, `.odp` та `.rtf` прямо в застосунку як прев'ю лише для читання. Прев'ю показує текст, таблиці та слайди в простому вигляді – це для читання, а не для точного макета друку. Старіші файли `.doc`, `.xls` і `.ppt` відкривають вікно **Цей документ не можна показати тут**: виберіть **Відкрити в іншому застосунку** або **Поділитися**.
- **FOSS** – офісні файли не розпізнаються; відкривайте їх з іншого файлового менеджера.

Поки документ відкрито в читалці, **Налаштування тексту** в меню з трьома крапками відкриває параметри розпізнавання тексту й перекладу, так само як для PDF і книг.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: прев'ю Office**
Debug-збірка noLegal, дворінковий DOCX із заголовком і таблицею відкрито у внутрішньому прев'ю Office.

Чому редакції відрізняються

Редакції Google Play не мають вбудованого офісного рушія і передають офісні файли застосунку, який добре робить цю роботу. Редакція noLegal для встановлення поза магазином має власне невелике прев'ю. Порівняйте редакції в порівнянні редакцій.

Що ви отримаєте

Ваші книги відкриваються на главі, де ви зупинилися, з літерами, кольорами та інтервалами, які пасують вашим очам. Ви можете знайти будь-яке слово в цілій книзі, послухати главу в дорозі та прочитати іноземну книгу своєю мовою. Офісні файли відкриваються одним дотиком – у самому застосунку або у вашому улюбленому офісному застосунку.

Поради та усунення несправностей

- **Читаєте в ліжку?** Тема **OLED** з більшим **Розміром шрифту** найм'якша для очей у темряві.
- **Приховайте формати, якими не користуєтеся.** Вимкніть **Підтримку EPUB електронних книг** або **Підтримку Office-документів** у **Налаштуваннях**, на вкладці **Медіа**, **Документи**, і ці файли зникнуть із браузера файлів.
- **Відкриваєте книги з іншого застосунку?** Виберіть FastMediaSorter у списку **Відкрити за допомогою**; книга відкриється в окремому вікні читалки. Там ви можете переходити від однієї книги, PDF чи офісного файлу до наступного, скільки завгодно.
- **Треба писати, а не читати?** Текстові файли та файли Markdown відкриваються в редакторі – див. текстовий і Markdown редактор.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ДОКУМЕНТИ

Читання документів PDF

Гортайте сторінки, читайте вночі, шукайте, копіюйте, перекладайте та експортуйте сторінки PDF.

ДОКУМЕНТИ

Вбудований текстовий і Markdown редактор

Читайте та редагуйте нотатки, списки та інші текстові файли прямо в застосунку.

РЕДАКЦІЇ

Порівняння редакцій

Дізнайтеся, яка редакція відкриває які типи файлів.

ДОКУМЕНТИ ТА ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР | Standard, noLegal, Legacy, VR і FOSS | RECIPE #03

Вбудований текстовий і Markdown редактор

Читайте текстові файли, Markdown і логи зручно, виправляйте їх на місці, шукайте й замінюйте слова, створюйте нові текстові нотатки в будь-якій папці та передавайте текст у Google Keep, калькулятор, голос або перекладач – без окремого застосунку-редактора.

Чому вам це сподобається

Список покупок, нотатка з паролем від Wi-Fi, README із завантаженого архіву, лог-файл роутера – звичайні текстові файли трапляються скрізь. У FastMediaSorter їх можна відкрити одним дотиком, зручно прочитати й виправити рядок-другий, не шукаючи інший застосунок.

Те саме місце – маленький записник: створіть текстову нотатку прямо в папці, напишіть її, збережіть – на телефоні, на домашньому комп'ютері або в хмарі.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMedia Sorter у редакції з читалкою: Standard, noLegal, Legacy, VR або FOSS. Редакції Lite і Photos текстові файли не відкривають.
- **Підтримка текстових файлів (.txt, .md, .log, .json, .xml)** увімкне на в **Налаштуваннях**, на вкладці **Медіа**, **Документи**.
- Текстовий файл до 100 МБ: `.txt`, `.md`, `.log`, `.json`, `.xml`, `.csv`, `.conf`, `.ini`, `.properties`, `.yml` або `.yaml` – на цьому пристрої, у меседжері або в хмарному сховищі.
- Щоб змінити файл: папка, у яку у вас є право писати.
- Для перекладу: редакція з перекладом (усі перелічені вище, крім FOSS) і увімкнений параметр **Увімкнути перекладач** у **Налаштуваннях**. Для **Надіслати в Keep**: застосунок Google Keep.

1 Відкрийте текстовий файл

У браузері файлів торкніться текстового файлу. Він відкриється в читалці як простий, зручний для читання текст. Дуже довгий файл показується частинами: гортайте текст угору й униз, щоб перейти до наступної чи попередньої частини.

Текстові файли з інших застосунків теж відкриваються: виберіть FastMediaSorter у списку **Відкрити за допомогою**, і файл відкриється в окремому вікні з тими самими інструментами. Файл, переданий іншим застосунком, там можна прочитати, але змінити можна лише файл, що лежить у звичайній папці, куди у вас є право писати.



Weekend shopping list

Market
- tomatoes, 1 kg
- fresh basil
- two lemons
- olive oil
- sourdough bread

Hardware store
- garden twine
- a watering can with a fine rose
- seed trays (6)
- compost, 20 l bag

Remember: the market closes at 1 pm on Saturday.
Bring the canvas bags.



Текстовий файл у читалці.

2 Зробіть текст зручним для читання

- **Розмір літер** – гортайте текст пальцем ліворуч або праворуч, щоб зробити літери меншими або більшими.
- **Кольори** – відкрийте меню з трьома крапками, торкніться **Налаштування читалки** і виберіть **Світла**, **Темна** або **Сепія**. Поки ви нічого не вибрали, текст іде за темою самого застосунку.
- **Markdown** – файл `.md` показується гарно відформатованим: заголовки, жирний текст, списки й посилання. Торкніться **Перемкнути Markdown** у меню з трьома крапками, щоб побачити простий вихідний текст, і торкніться ще раз, щоб повернутися назад. Файли JSON і XML отримують кольорові ключі й значення, щоб їх було легше читати.
- **Номери рядків** – увімкніть **Нумерація рядків** у **Налаштуваннях**, на вкладці **Медіа**, **Документи**, щоб бачити номер перед кожним рядком – зручно, коли хтось каже "подивись рядок 42".
- **Незрозумілі літери?** Якщо замість літер ви бачите знаки питання чи дивні символи, файл збережено в іншому кодуванні. Відкрийте меню з трьома крапками, торкніться **Перевідкрити з кодуванням…** і виберіть інше в вікні **Вибрати кодування** – для старого російського чи українського тексту, наприклад, спробуйте **Windows-1251 (Cyrillic)** або **KOI8-R (Russian)**; є також варіанти для західного, японського, китайського та корейського тексту. У більшості випадків застосунок сам вгадує потрібне кодування.



Weekend in the Mountains

A short plan for **two days** of easy hiking and good food.

Saturday

- Leave home at **7:30**, coffee on the way
- Park at the lower station and take the cable car
- Lake trail, about *two hours* at a relaxed pace
- Lunch at the mountain hut

Sunday

- Sunrise from the viewpoint above the village
- Short loop through the pine forest
- Drive back after lunch

Pack

- Rain jacket and a warm layer
- Water bottle, sun cream, hat
- **Map** - the phone signal is weak up there

Файл Markdown у відформатованому вигляді.

⚠ Дуже довгі файли доступні лише для читання

Файл, який читалка показує кількома частинами, редагувати не можна – ви побачите "Редагування недоступне для файлів із кількома сторінками". Короткі й середні файли, а це майже кожна нотатка, редагуються без обмежень.

3 Редагуйте файл і зберігайте його

Торкніться **Редагувати** (олівець) на нижній панелі. Текст стає редагованим, і відкривається клавіатура. Поки ви друкуєте, показано рядок і стовпець курсора, наприклад **Ln 12, Col 5**.

Коли закінчите, торкніться однієї з кнопок редактора:

- **Зберегти** – зберігає зміни і залишає редактор відкритим.
- **Зберегти й закрити** – зберігає і повертає до читання.
- **Зберегти й надіслати** – зберігає і відкриває меню надсилання, щоб передати файл іншому застосунку чи людині.
- **Скасувати** – виходить із редактора без збереження.

  Перед збереженням вікно **Зберегти нотатку** показує **Назву файлу**, тож ви можете лишити її або дати файлу нову назву. Файл із мережевої папки чи хмарного сховища спершу зберігається на телефоні, а потім вивантажується назад; якщо вивантаження не вдається, ви побачите "Файл збережено на цьому пристрої, але не вдалося завантажити його назад на сервер." і ваш текст не втрачено.

```
Weekend shopping list

Market
- tomatoes, 1 kg
- fresh basil
- two lemons
- olive oil
- sourdough bread

Hardware store
- garden twine
- a watering can with a
fine rose
- seed trays (6)
```



Редагування текстового файлу.

4 Скасовуйте помилки, шукайте й замінюйте слова

- **Скасувати** і **Повторити** на панелі редактора повертають ваші останні зміни назад або повертають їх знову – до 50 кроків.
- **Знайти** шукає слово в тексті: введіть його в поле **Знайти…**, і лічильник покаже, наприклад, **2 / 7**; користуйтеся стрілками, щоб перейти від одного збігу до наступного. Великі й малі літери значення не мають.
- **Знайти та замінити** додає поле **Замінити на…**: торкніться **Замінити**, щоб змінити поточний збіг, або **Замінити всі**, щоб змінити всі одразу. Потім ви побачите, скільки місць було замінено.
  Якщо слова в тексті немає, ви побачите "Нічого не знайдено. Пошук повернувся з порожніми руками."

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: знайти та замінити**
Панель «Знайти та замінити» відкрита в режимі редагування, запит знайдено 3 рази, лічильник «1 / 3».

5 Не втрачайте свій текст

Поки ви редагуєте, застосунок тихо зберігає чернетку вашого тексту кожні 15 секунд, якщо щось змінилося. Якщо застосунок закрився до того, як ви зберегли – сів акумулятор, надійшов дзвінок, Android закрив застосунок у фоні – відкрийте той самий файл і знову торкніться **Редагувати**: ви побачите "Чернетку відновлено. Натисніть «Зберегти» для застосування." Торкніться **Зберегти**, щоб зберегти те, що ви написали.

Чернетка – лише страхувальна сітка. Вихід через **Скасувати** або кнопку "назад" не питає підтвердження, тож зберігайте перед тим, як вийти.

6 Створіть нову текстову нотатку

Відкрийте папку, де має жити нотатка, відкрийте меню з трьома крапками браузера файлів і торкніться **Створити нотатку**. На широкому екрані кнопка стоїть прямо на панелі. Порожня нотатка одразу відкривається в редакторі.

Напишіть текст і торкніться **Зберегти**. Запропонована назва файлу – дата й час, наприклад `26-09-24_15-30.txt`; змініть її, якщо хочете. Якщо не вказати розширення, до неї додасться `.txt`. Файл з'явиться в папці лише коли ви збережете його вперше.

Нотатки можна створювати в будь-якій папці, куди у вас є право писати – на телефоні, у мережевій папці або в хмарному сховищі. У списку Усі документи нова нотатка йде в папку **Documents** телефона. Якщо папка не може прийняти новий файл, ви побачите "Не вдалося створити нотатку тут. Спробуйте іншу папку."

7 Надішліть текст у Keep, обчисліть, прослухайте або перекладіть

- **Надіслати в Keep** – у редакторі ця кнопка надсилає текст у Google Keep як нову нотатку, тож вона є на всіх ваших пристроях. Показується лише коли Google Keep встановлено.
- **Калькулятор** – у редакторі виділіть суму, записану в тексті, наприклад `12*7+5`, і торкніться **Калькулятор** у меню виділення. Відкриється калькулятор з нею; результат повертається в текст туди, де стояв курсор.
- **Читати вголос** – у читалці торкніться **Читати вголос** у меню з трьома крапками, і голос вашого телефона прочитає ту частину тексту, що на екрані. Торкніться ще раз, щоб зупинити. Можна також виділити фрагмент тексту й вибрати **Читати вголос** у меню виділення.
- **Перекласти** – у читалці торкніться кнопки **Перекласти**, щоб побачити текст вашою мовою в бічній панелі, зробленій на телефоні без інтернету. Гортайте панель ліворуч або праворуч, щоб змінити розмір її літер. Виділений текст теж можна перекласти з меню виділення. Докладніше в переклад тексту на екрані.

Що ви отримаєте

Будь-який текстовий файл відкривається одним дотиком і читається зручно – великими літерами, темними кольорами, з форматуванням або з номерами рядків. Ви можете виправити його на місці, знайти й замінити слова, почати нові нотатки в будь-якій папці та надіслати текст у Keep, калькулятор, голос або перекладач.

Поради та усунення несправностей

- **Зберігайте копію важливих файлів.** Збереження замінює старий текст. Щоб зберегти оригінал, спершу скопіюйте файл – див. копіювання, переміщення та видалення файлів.
- **Працюєте з нотатками на своєму комп'ютері?** Створюйте й редагуйте їх у мережевій папці на домашньому комп'ютері – див. мережеві ресурси Windows.
- **Потрібен PDF замість цього?** Див. читання документів PDF.
- **Хочете лише читати, ніколи не редагувати?** Просто не торкайтеся **Редагувати** – у файлі нічого не змінюється, поки ви читаєте, гортаєте чи шукаєте.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ДОКУМЕНТИ

Читання документів PDF

Гортайте сторінки, читайте вночі, шукайте, копіюйте, перекладайте та експортуйте сторінки PDF.

ДОКУМЕНТИ

Читання книг EPUB та офісних документів

Читайте книги улюбленим шрифтом і кольорами та відкривайте офісні файли.

ПРОГРАМИ

Вбудовані програми

Калькулятор та інші маленькі інструменти, що йдуть із застосунком.

Інтернет-потоки: каталог каналів

ІНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦІЇ | Standard, noLegal, Legacy і VR | RECIPE #01

Перегляд каталогу каналів

Каталог – це те, як Трансляції переходять від порожнечі до тисяч каналів, вартих перегляду: завантажте його, тримайте свіжим, а потім орієнтуйтеся фільтрами, добірними колекціями, сортуванням і списком, що пам'ятає, де саме ви зупинилися.

Чому вам це сподобається

Список радіостанцій, набраний вручну, годиться, коли їх усього три. Вбудований каталог FastMediaSorter може дати вам одразу тисячі каналів – добірні станції, аматорське радіо, публічні веб-камери – а список такого розміру корисний, лише якщо ви можете принести те, що хочете, відрізнити це від того, що ні, і щоразу повертатися до того самого вигляду, відкриваючи Трансляції.

Ця сторінка охоплює каталог від і до: як отримати його на пристрій, як тримати свіжим і як переглядати його вміст фільтрами, добірками і сортуванням. Вона не заходить у те, як саме виглядає кожен канал на екрані і як закріплювати обрані – це окремі сторінки, посилання на які наведено нижче.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у редакції Standard, noLegal, Legacy або VR, із увімкненими Трансляціями. Трансляцій і їхнього каталогу немає в редакціях Lite, Photos і FOSS.
- Підключення до інтернету, щоб спершу отримати каталог. Коли канали вже на пристрої, перегляд, фільтрація і сортування працюють із тим, що вже є.
- Кілька каналів у списку – власних або з каталогу – щоб було що фільтрувати, сортувати і чим керувати. Дивіться крок 1, якщо список ще порожній.

1 Увімкніть Трансляції та отримайте каталог

Увімкніть Трансляції в **Налаштуваннях**, на вкладці **Медіа**, перемикачем **Трансляції**. Профіль пристрою також може зробити це за вас: увімкнення Трансляцій під час майстра першого запуску само запускає завантаження каталогу, показуючи **Завантаження…** під рядком, поки триває робота. Вимкнення рядка назад під час завантаження скасовує його, а відкриття пристрою, де каталог уже збережено, нічого зайвого не завантажує.

Щойно Трансляції увімкнено, **Оновити каталог** стоїть прямо на панелі інструментів – не треба шукати в додатковому меню. Торкніться – і FastMediaSorter повідомить, що змінилося, щось на кшталт «Каталог: +48 нових, 12 оновлено, 3 видалено». Якщо джерело каталогу виявляється мертвим або болісно повільним, імпорт тепер швидко завершується з чітким повідомленням замість нескінченного обертання індикатора.

Давно не заглядали у список? Банер пропонує **Оновити список каналів?** із кнопкою **Оновити**, і він зникає сам, щойно ви на нього відреагуєте. Наскільки нав'язливим має бути цей банер, вирішуєте в **Налаштуваннях**, розділ **Трансляції**, **Оновлення списку каналів**: **Тільки коли я попрошу**, **Пропонувати під час відкриття** або **Автоматично через Wi-Fi**.


Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Mainstage Charts - Yo...
Channels
100 GREATEST JAZZ ...
https://cast1.to...m:4640/stream
Jazz & Blues
CA
e...
70s 80s 90s RdMix Ne...
https://cast1.to...m:1830/stream
Oldies
CA
english
REMIX & PARTYBREA...
https://stream.b...rtybreaks-radio
General
DE
englis...



Оновити каталог – прямо на панелі інструментів.

2 Що насправді є в каталозі

Каталог – це більше, ніж один добірний список. Поряд із власним відбором FastMediaSorter він вбирає незалежне аматорське радіо і публічні веб-камери з відкритих каталогів без ключів доступу – laut.fm, каталог Xiph Icecast, WebRadioDB, Radio Paradise, камери погоди й природи iptv-org, камери AKC, а також дорожні камери Transport for London, останні позначені як короткі кліпи, а не прямі трансляції.

Кожну назву очищено ще на джерелі. Записи, що раніше показувалися як «(null)», голий дефіс, сирі HTML-коди замість літер з діакритикою, або сотні станцій, названих просто «Online Radio», тепер приходять читабельними, а безіменна станція тепер підписана власною адресою. Заради цього нічого не викинуто – зникли лише точні дублікати, та сама станція, записана один раз під http і один раз під https. Назва вигляду «Ім'я (Ім'я)» також згортається до простого «Ім'я»; дужки, що насправді кажуть щось інше, наприклад регіон чи якість, лишаються як є.

Кожен канал несе одну з 31 рубрики замість довільної текстової теми, показану тією мовою, якою працює інтерфейс, – такі як Новини, Джаз і блюз чи Веб-камера. Сортування за рубрикою йде за алфавітом цієї мови.

3 Плитки сітки чи список, що прокручується

Перемикайте весь каталог між сіткою, плиткою-зображенням для кожного каналу, і списком, одним рядком на канал із більшим простором для тексту – тим самим перемикачем **Сіткою** / **Списком**, який ви вже знаєте з Перегляду. У альбомній орієнтації список сам додає колонки і перераховує їх щоразу, коли ви повертаєте пристрій.

Що саме показує кожна плитка чи рядок – живий кадр, логотип, прапор чи звичайний значок – окрема сторінка: див. Зображення каналів, логотипи та бейджі.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Pinned
Mainstream Mornings &...
Pinned
100 GREATEST HEAVY ...
Pinned
Pinned
Channels
100 GREATEST JAZZ L...
70s 80s 90s RdMix Net...
REMIX & PARTYBREAKS...
TOP 100 CLUB CHARTS...



Каталог каналів у режимі сітки.

4 Звузьте список фільтрами

Торкніться **Фільтр**, щоб відкрити рядки **Категорія**, **Мова**, **Країна** і **Рубрика** – Рубрика з'являється, лише коли каталог справді має рубрики. Мова і Країна відкривають список із пошуком під час набору і прапорами: у виборі мови вгорі закріплені англійська, російська та українська, а чип прапора й коду країни в списку стоїть перед чипом мови. Значення нормалізуються непомітно, тож псевдоніми й одруківки у вихідних даних згортаються в один варіант, і нічого невпізнаного не ховається.

Дві невеликі піктограми біля поля пошуку розділяють список за типом медіа одним дотиком – **Аудіо**, **Відео** або **Власні** для каналів, доданих вами самими – і узгоджуються з тим, що вже обрано в діалозі Фільтр. Кнопка фільтра має позначку **Фільтр активний**, коли щось увімкнено; **Скинути фільтри** в діалозі скидає все одразу.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Filter
All
Audio
Video
Own
Category
All
Language
All
Topic
All
Country
All
Pinned only
Clear filters
OK
https://stream.b...rtybreaks-radio
General
DE
englis...



Діалог фільтра – категорія, мова, країна, рубрика і тип медіа.

5 Сортуйте як зручно

Торкніться **Сортування** і оберіть **За назвою**, **За рубрикою**, **За мовою**, **За країною** або **Нещодавно додані**. Задайте порядок і тип медіа за замовчуванням для кожного нового відкриття в **Налаштуваннях**, розділ **Трансляції**, поля **Порядок за замовчуванням** і **Що показувати спочатку**.

Усе, на чому ви зупинилися – фільтр, тип медіа, сортування і текст пошуку – відновлюється наступного разу, коли ви відкриваєте Трансляції, а список навіть відкривається на тому самому каналі, до якого ви востаннє прокрутили.

6 Перейдіть до добірної колекції

Коли каталог їх має, іменовані колекції на кшталт Російське ТБ, радіо колишнього СРСР, Африканське ТБ чи регіональний набір показуються стрічкою чипів під панеллю інструментів, з чипом **Усі**, щоб її залишити. Оберіть одну – і список звужується до її учасників у порядку куратора, а пошук, сортування та інші фільтри продовжують працювати паралельно. Канал може належати більш ніж одній колекції, а стрічка повністю зникає з дороги, коли в каталозі колекцій немає.


12:00
Streams
Update the channel list?
Update
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Channels
100 GREATEST JAZZ ...
https://cast1.to...m:4640/stream
Jazz & Blues
CA
e...
70s 80s 90s RdMix Ne...
https://cast1.to...m:1830/stream
Oldies
CA
english
REMIX & PARTYBREA...
https://stream.b...rtybreaks-radio



Добірні колекції – стрічкою чипів під панеллю інструментів.

7 Дізнайтеся, які канали живі, перш ніж торкнутися

Оновлення списку робить більше, ніж просто підвантажує нові рядки: FastMediaSorter перевіряє доступність кожного видимого каналу під час роботи, показуючи **Перевірка трансляцій..** і позначаючи кожен зеленим або червоним, щойно надходить відповідь – канал, що не відповів, показує **Немає сигналу**. Дотик до екрана зупиняє перевірку на місці, а відеоплитки отримують свіжу мініатюру з того самого проходу.

Позначки інформаційні, не постійні – очистіть їх будь-коли через **Налаштування**, розділ **Трансляції**, **Очистити позначки відтворення**; самі канали лишаються точно там, де й були.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Mainstage Charts - Yo...
Channels
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens1...djspinnercee48
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens11.../digitalmix128
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens11...6/digitalmix48
Electronic



Перевірка трансляцій.. – зелений для доступних, червоний для Немає сигналу.

8 Меню з трьома крапками на кожній картці

Кожна картка, і в сітці, і в списку, має власну кнопку з трьома крапками **Ще**: **Редагувати** для каналу, доданого вручну, **Надіслати посилання** і **Видалити**. Там, де налаштовано лаунчер FastMediaSorter, є і **На домашній екран** – нічого з цього не потребує довгого дотику чи прихованого жесту.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Mainstage Charts - Yo...
Channels
100 GREATEST JAZZ ...
https://cast1.to...m:4640/stream
Jazz & Blues
70s 80s 90
https://cast1.to...
Oldies
REMIX & PA
https://stream.b...
General
Add to favorites
Add to home screen
Channel information
Send link



Меню з трьома крапками на картці каналу.

9 Про канал: що застосунок знає прямо зараз

Відкрийте **Про канал** з меню картки, у будь-якому вигляді, або з власного меню плеєра під час відтворення – канал, що вже на екрані, зчитується прямо з активного плеєра замість повторного відкриття. Вікно показує, що список зберігає про канал, поруч із тим, що насправді несе трансляція: кодеки, розмір кадру, частоту кадрів, бітрейти і вхідну швидкість даних, виміряні в момент відкриття вікна. **Копіювати все** кладе весь звіт у буфер обміну як простий текст.


12:00
About this channel
Channel
Name
100 GREATEST HEAVY METAL
Address
https://cast1.torontocast.com:4660/stream
Type
Audio
Catalog record
Where it came from
From the built-in catalog
Added
2026-09-25 17:09
Last played
Not set
Last attempt
Never tried
Pinned to top
Yes
Topic
Oldies
Category
Radio
Language
english
Country
CA
Access
Open
This connection
Video codec
Not reported
Picture size
Not reported
Frame rate
Not reported
Video bitrate
Not reported
Audio codec
audio/mpeg
Audio channels
2
Sample rate
44100 Hz
Audio bitrate
192 kbit/s
Incoming rate right now
2400 kbit/s



Про канал – що знає застосунок і що він вимірює прямо зараз.

10 Почніть з чистого аркуша – очистіть усі завантажені канали

Торкніться **Видалити всі завантажені**, щоб одним підтвердженим дотиком прибрати все, що прийшло з каталогу чи імпортованого плейлиста. Канали, введені вручну, ніколи не зачіпаються. FastMediaSorter рахує, скільки видалено, щойно закінчить, тож ви знаєте, що очищення справді відбулося.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
Clear downloaded channels?
Every channel that came from the catalog or an imported playlist will be removed. Channels you added by hand stay.
Cancel
Delete all downloaded
70s 80s 90s RdMix Ne...
https://cast1.to...m:1830/stream
Oldies
CA
english
REMIX & PARTYBREA...
https://stream.b...rtybreaks-radio
General
DE
englis...



Очищення всіх завантажених каналів, додані вручну лишаються.

11 Порожній список, що допомагає почати

Екран Трансляцій, у якому нічого немає, прямо про це каже – «Поки немає трансляцій. Додайте URL або імпортуйте список.» – з кнопками **Додати трансляцію** і **Імпорт списку**, вбудованими прямо в це повідомлення. Обидві відкривають ті самі діалоги, що й їхні відповідники на панелі інструментів, тож почати ніколи не означає спершу шукати потрібну піктограму.


12:00
Streams
invalid
All
Television of Europe
Television of Asia
Channels
No streams yet. Add a URL or import a list.
Add stream
Import list

Порожній список з прямим шляхом назад до дії.

12 У плеєрі – перемикайте канали, зберігаючи обрані доріжки

Відкрийте відеоканал – і кнопки попереднього/наступного вгорі повноекранного плеєра переносять вас до попереднього чи наступного відеоканалу у власному порядку каталогу, щоразу заново підключаючи плеєр замість перебирання непов'язаних файлів. І рядок заголовка, і накладення імені файлу показують справжню назву каналу замість голої адреси, а для всього, чого каталог не впізнає, – назву, побудовану з URL.

Відеоканали також запам'ятовують обрану звукову доріжку і субтитри окремо для кожного каналу. Задайте загальне значення за замовчуванням у **Налаштуваннях** – **Мова аудіо для трансляцій** і **Мова субтитрів для трансляцій** – і перевизначайте його для окремого каналу в його власному діалозі редагування, поля **Мова аудіо**, **Мова субтитрів** і перемикач **Субтитри**.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: навігація каналами в плеєрі**
Повноекранний відеоплеєр трансляції, вгорі видно кнопки попереднього/наступного каналу, назва каналу в рядку заголовка.

Що ви отримаєте

Ви можете увімкнути Трансляції й дозволити каталогу завантажитися самому, тримати його свіжим за власним графіком, відрізняти сітку від списку й отримувати додаткові колонки в альбомній орієнтації, звужувати тисячі каналів фільтрами й добірними колекціями, сортувати їх як зручно, довіряти зеленим і червоним позначкам доступності перш ніж натиснути відтворення, керувати каналом з його власного меню чи вікна Про канал, очищати все завантажене і починати заново, і перемикати канали й обрані доріжки, не покидаючи плеєра.

Поради та усунення несправностей

- **Свіжий старт при кожному візиті.** Покиньте екран трансляцій і поверніться – поле пошуку і фільтр очищені, знову показано повний список.
- **Хочете менше несподіванок, відкриваючи Трансляції?** Установіть Оновлення списку каналів на Тільки коли я попрошу в Налаштуваннях, розділ Трансляції, і нічого не зміниться, доки ви самі не торкнетеся Оновити каталог.
- **Канал, що вже грає, виглядає незнайомо?** Відкрийте Про канал з власного меню плеєра – воно зчитує живі виміри прямо з каналу, що вже на екрані, замість повторного відкриття.
- **Цікаво, що насправді означає логотип, прапор чи індикатор статусу на плитці?** Див. Зображення каналів, логотипи та бейджі.
- **Хочете власну станцію у списку, а не лише з каталогу?** Див. Імпорт плейлистів M3U/IPTV про додавання каналу чи цілого плейлиста вручну.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ТРАНСЛЯЦІЇ

Зображення каналів, логотипи та бейджі

Що насправді означає живий кадр, логотип, прапор чи звичайний значок на плитці каналу.

ТРАНСЛЯЦІЇ

Імпорт плейлистів M3U/IPTV

Додавайте власні канали, вводячи URL або імпортуючи плейлист M3U.

ТРАНСЛЯЦІЇ

Закріплені й обрані канали

Тримайте обрані канали вгорі, незалежно від будь-якого фільтра чи сортування.

ТРАНСЛЯЦІЇ

Відтворення прямих трансляцій і радіо

Що відбувається, щойно ви торкаєтеся каналу і починається відтворення.

ІНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦІЇ Standard, noLegal, Legacy і VR RECIPE #03

Додавання власних трансляцій і плейлистів M3U

Додайте власні канали в Трансляції: введіть веб-адресу для однієї трансляції, або імпортуйте цілий список станцій із віддаленого плейлиста M3U. Ця сторінка охоплює додавання, імпорт, редагування і перевірку на дубльовану адресу, яка не дає одній адресі опинитися у вашому списку двічі.

Чому вам це сподобається

Вбудований каталог каналів охоплює багато чого, але ніколи не матиме всього - вашу улюблену маленьку радіостанцію, робочий потік IPTV чи посилання на камеру, яке хтось вам надіслав. FastMediaSorter дозволяє додати будь-що з цього самостійно: по одному каналу за веб-адресою, або цілий список станцій одразу, імпортувавши плейлист.

Плейлист M3U - це звичайний текстовий файл, що перелічує веб-адреси трансляцій одну за одною, зазвичай із назвою поруч із кожною - це один із найстаріших і найпоширеніших способів, якими провайдери радіо та IPTV публікують свої списки каналів. Повний формат - у M3U на Вікіпедії ↗. FastMediaSorter завантажує і читає файл за вас; відкривати чи редагувати його самостійно ніколи не потрібно.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter, встановлений у редакції Standard, noLegal, Legacy або VR. Трансляцій і всього, що на цій сторінці, немає в Lite, Photos і FOSS.
- Відкритий екран Трансляції.
- Веб-адреса трансляції або плейлиста M3U, який ви хочете додати - скопіюйте її звідти, де знайшли.
- Переглядаєте вбудований каталог, а не додаєте власне? Див. Перегляд каналів інтернет-трансляцій.

1 Додайте трансляцію за її веб-адресою

Відкрийте додаткове меню ⋮ екрана Трансляцій і торкніться **Додати трансляцію**. Введіть адресу в поле **URL трансляції (http, https, rtsp)** – звичайне посилання http чи https, або адресу rtsp:// для камери чи потоку IPTV – і, за бажанням, **Назва (необов'язково)**, щоб канал показував обране вами ім'я замість того, що повідомляє сама трансляція. Торкніться **OK** – і канал одразу з'явиться у вашому списку.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Add stream
Stream URL (http, https, rtsp)
Title (optional)
Audio language
Default
Subtitle language
Default
Subtitles
Default
Cancel
OK
http://queens11…6/digitalmix48
Electronic



Додати трансляцію – веб-адреса і необов'язкова назва.

2 Імпортуйте цілий плейлист за його веб-адресою

Щоб перенести цілий список станцій одразу, відкрийте додаткове меню і торкніться **Імпорт за URL**. Вставте адресу плейлиста в поле **URL плейлиста (.m3u)** і торкніться **OK**. FastMediaSorter завантажує файл і додає кожен знайдений у ньому канал окремим записом у ваш список.

Це відрізняється від **Оновити каталог**, кнопки на панелі інструментів поруч – вона оновлює власний вбудований список каналів FastMediaSorter, а не щось ваше. Про цей бік Трансляцій – у Перегляд каналів інтернет-трансляцій.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
Import list
Playlist URL (.m3u)
Cancel
OK
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens11.../digitalmix128
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens11...6/digitalmix48
Electronic



Імпорт за URL – вставте адресу плейлиста.

3 Повторний імпорт того самого плейлиста додає лише нове

За мить після завершення імпорту FastMediaSorter повідомляє, скільки каналів справді додано – **Імпортовано трансляцій: n**. Запустіть той самий імпорт пізніше, після того як станція оновила свій список, і прийдуть лише нові записи: усе, що вже є у вашому списку, тихо лишається як є, а не додається вдруге. Якщо всі канали плейлиста вже є, ви просто побачите **Імпортовано трансляцій: 0**.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Mainstage Charts - Yo...
Channels
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens1...djspinnercee48
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens11.../digitalmix128
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens11...6/digitalmix48
Electronic



Імпорт повідомляє, скільки каналів справді додано.

4 Додавання трансляції, яка у вас уже є

Спробуйте додати вручну трансляцію, чия веб-адреса вже є у вашому списку, і FastMediaSorter зупиниться, перш ніж зробити копію: він покаже **Трансляція з такою адресою вже є** замість додавання каналу вдруге. Виправте адресу, або торкніться **Скасувати**, якщо насправді хотіли відкрити наявний канал.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Mainstage Charts - Yo...
Channels
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens1...djspinnercee48
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens11.../digitalmix128
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens11...6/digitalmix48
Electronic



Додавання URL, який у вас уже є – без дубліката, лише чітке повідомлення.

5 Редагуйте канал і закріпіть його тип

Канал, доданий вручну чи перенесений через імпорт, можна потім редагувати – відкрийте його меню ⋮ на рядку чи плитці і торкніться **Редагувати**. Діалог **Змінити канал** відкривається знову з тими самими полями URL і назви, плюс рядком **Тип** із варіантами **Авто**, **Аудіо** і **Відео**, які визначають, як FastMediaSorter трактує трансляцію, коли сама адреса цього не проясняє.

Оберіть **Аудіо** чи **Відео** самі, якщо Авто вгадує неправильно, і FastMediaSorter запам'ятає це: відкрийте Редагувати пізніше знову, і саме ваш вибір, а не Авто, лишиться обраним. Канали з каталогу не пропонують Редагувати, бо ви не задавали їхню адресу самі.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: діалог зміни каналу з рядком Тип**
Відкрито діалог зміни каналу, поля URL і Назва заповнені, у рядку Тип обрано Відео.

Що ви отримаєте

Ви можете додати будь-яку трансляцію вручну, перенести цілий список станцій із плейлиста M3U, не дублюючи те, що вже маєте, потім виправити неправильну адресу чи назву, і закріпити, чи відтворюється канал як аудіо чи відео, коли FastMediaSorter інакше мав би вгадувати.

Поради та усунення несправностей

- **Адреси з ім'ям користувача і паролем усередині** – на кшталт `http://user:password@host/stream` – правильно входять у трансляцію замість того, щоб повідомлятися як недоступні.
- **Не впевнені, чи адреса http, https чи rtsp?** Скопіюйте її точно так, як дала вам станція чи камера – FastMediaSorter приймає всі три в тому самому полі.
- **Редагувати можна лише канали, які ви додали самі.** Канал із вбудованого каталогу не має Редагувати у своєму меню; якщо хочете іншу назву чи тип для одного з них, додайте його ще раз вручну з потрібною адресою.
- **Хочете тримати власні канали напохваті?** Закріплення й Обране працюють однаково і для доданого вами каналу, і для каналу з каталогу – див. Закріплені й обрані канали.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ТРАНСЛЯЦІЇ

Перегляд каналів інтернет-трансляцій

Фільтруйте, сортуйте і шукайте у вбудованому каталозі каналів, щоб знайти станції без введення адреси.

ТРАНСЛЯЦІЇ

Закріплені й обрані канали

Закріплюйте канали вгорі списку і додавайте зіркою до Обраного.

ТРАНСЛЯЦІЇ

Зображення каналів, логотипи та бейджі

Чому канал показує живий кадр, логотип, прапор чи звичайний значок, і що означає його крапка статусу.

ІНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦІЇ Standard, noLegal, Legacy і VR RECIPE #04

Закріплені й обрані канали

Тримайте щоденні канали напохваті двома способами: закріплюйте їх вгорі Трансляцій у обраному вами порядку, і позначайте зіркою потрібні в спільному списку Обране. Ця сторінка охоплює закріплення, зміну порядку, фільтр лише закріплених і додавання каналу до Обраного.

Чому вам це сподобається

Щойно у вас стає більше, ніж жменька каналів, ті, які ви справді перевіряєте щодня, губляться серед решти. FastMediaSorter дає два окремі способи стежити за ними: закріплення, яке діє лише на екрані Трансляцій і ставить канал вгорі вашого списку в тому порядку, який ви оберете, і Обране, позначений зіркою список, спільний для всього застосунку. Жоден зі способів не змінює, що відтворює канал – обидва просто швидший шлях назад до нього.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter, встановлений у редакції Standard, noLegal, Legacy або VR. Трансляцій і всього, що на цій сторінці, немає в Lite, Photos і FOSS.
- Відкритий екран Трансляцій із кількома каналами в каталогу. Дивись [Перегляд каналів інтернет-трансляцій](#) про те, як каталог наповнює список.
- Для кроків з Обраним: увімкнене Обране в Налаштуваннях (**Увімкнути обране**).

1 Закріпіть канал вгорі списку

Довгий дотик до рядка чи плитки каналу, або дотик до маленької піктограми шпильки в рядку списку – і канал перескакує в розділ **Закріплені** вгорі Трансляцій. Піктограма шпильки заповнюється і змінює колір, щойно канал закріплено, тож ви можете відрізнити закріплені канали з одного погляду. Довгий дотик знову, або дотик до тієї самої шпильки, знімає закріплення.


12:00
Streams
Update the channel list?
Update
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Channels
100 GREATEST JAZZ ...
https://cast1.to...m:4640/stream
Jazz & Blues
CA
e...
70s 80s 90s RdMix Ne...
https://cast1.to...m:1830/stream
Oldies
CA
english
REMIX & PARTYBREA...
https://stream.b...rtybreaks-radio



Довгий дотик до каналу, або дотик до його шпильки, закріплює чи знімає закріплення.

2 Впізнайте закріплений канал у режимі сітки

Перемкніться в режим сітки – і закріплений канал несе невеликий червоний бейдж **Закріплено** у верхньому лівому куті своєї плитки. Сам бейдж не для дотику – закріпити чи відкріпити плитку можна з її меню :, яке починається з **Закріпити** або **Відкріпити**, залежно від поточного стану каналу.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Pinned
Mainstream Mornings &...
Pinned
100 GREATEST HEAVY ...
Pinned
Pinned
Channels
100 GREATEST JAZZ L...
70s 80s 90s RdMix Net...
REMIX & PARTYBREAKS...
TOP 100 CLUB CHARTS...



Червоний бейдж Закріплено позначає закріплену плитку.

3 Закріплені й усе інше – двома розділами

Щойно ви закріпите перший канал, Трансляції розділяються на два незалежні розділи з власним прокручуванням: **Закріплені** вгорі, **Канали** нижче, кожен зі своїм заголовком. Торкніться заголовка, щоб згорнути цей розділ і звільнити місце іншому – згортання Закріплених розгортає Канали, і навпаки, тож один із двох завжди лишається видимим. Відкріпіть останній канал – і розділення зникає саме.


12:00
Streams
Update the channel list?
Update
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Channels
100 GREATEST JAZZ ...
https://cast1.to...m:4640/stream
Jazz & Blues
CA
e...
70s 80s 90s RdMix Ne...
https://cast1.to...m:1830/stream
Oldies
CA
english
REMIX & PARTYBREA...
https://stream.b...rtybreaks-radio



Закріплені й Канали – два розділи, кожен згортається окремо.

4 Розставте закріплені канали в потрібному порядку

Коли закріплено два чи більше каналів, у меню ⋮ кожного з'являються три додаткові рядки: **Перемістити вгору**, **Перемістити вниз** і **На самий верх**. Вони переміщують канал лише в межах блоку закріплених і сіріють на краях – Перемістити вгору і На самий верх на першому закріпленому каналі, Перемістити вниз на останньому – тож ніколи немає рядка для дотику, який нічого б не зробив. Порядок, заданий тут, – той самий порядок, у якому панель трансляцій на головному екрані відтворює ваші закріплені канали.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Mainstage
Channels
100 GREAT
https://cast1.to...
Jazz & Blues
70s 80s 90s
https://cast1.to...
Oldies
REMIX & PA
https://stream.b...
General
Move up
Move down
Move to top
Add to favorites
Add to home screen
Channel information
Send link



Перемістити вгору, Перемістити вниз, На самий верх – зміна порядку в блоці закріплених.

5 Покажіть лише закріплені канали

Торкніться **Фільтр** на екрані Трансляцій і увімкніть **Лише закріплені**, щоб сховати все інше і бачити лише закріплені вами канали – зручно, коли список переріс ті канали, які ви справді перевіряєте щодня. Вимкніть той самий перемикач, щоб знову побачити весь список.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Filter
All
Audio
Video
Own
Category
All
Language
All
Topic
All
Country
All
Pinned only
Clear filters
OK

Лише закріплені – у діалозі Фільтр.

6 Додайте канал зіркою до Обраного

Закріплення впливає лише на Трансляції; Обране – позначений зіркою список, спільний для всього застосунку. Відкрийте меню ⋮ каналу і торкніться **Додати до обраного** – і канал приєднується до Обраного за назвою, доступний із вкладки Обране точно як обраний файл – незалежно від того, чи цей канал також закріплено. Торкніться **Прибрати з обраного** так само, щоб забрати його знову.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Mainstage
Channels
100 GREAT
https://cast1.to...
Jazz & Blues
70s 80s 90s
https://cast1.to...
Oldies
REMIX & PA
https://stream.b...
General
Move up
Move down
Move to top
Add to favorites
Add to home screen
Channel information
Send link



Додати до обраного – з власного меню каналу.

Що ви отримаєте

Ви можете закріпити канали, які перевіряєте щодня, вгорі Трансляцій у потрібному порядку, відрізнити закріплений канал з одного погляду в будь-якому вигляді, звузити список лише до закріплених, і тримати окремий, спільний короткий список обраних каналів поруч з обраними файлами.

Поради та усунення несправностей

- **Закріплення каналу, його місце в порядку закріплених, зірка обраного і історія відтворення переживають дрібні зміни адреси.** Коли каталог перепубліковує канал за косметично іншою адресою – https замість http, доданий кінцевий слеш, виписаний порт – FastMediaSorter все одно впізнає його як той самий канал, тож нічого з цього не скидається.
- **Повторний дотик до зірки обраного ніколи не створює другий запис.** Він завжди перемикає той самий один запис Обраного, який у вас уже є для цього каналу, навіть після того, як адреса на кшталт вищезгаданої зміниться під ним.
- **Рядка Обраного немає в меню каналу?** Спершу увімкніть **Увімкнути обране** в Налаштуваннях – рядок з'являється, лише коли ввімкнено саме Обране.
- **Хочете знати, чому плитка виглядає саме так?** Закріплення і додавання до обраного ніколи не зачіпають картинку каналу – див. Зображення каналів, логотипи та бейджі.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ТРАНСЛЯЦІЇ

Додавання власних трансляцій і плейлистів M3U

Додайте канал за веб-адресою, або імпортуйте цілий список станцій із плейлиста M3U.

ТРАНСЛЯЦІЇ

Перегляд каналів інтернет-трансляцій

Фільтруйте, сортуйте і шукайте у вбудованому каталозі каналів.

ТРАНСЛЯЦІЇ

Відтворення прямих трансляцій і радіо

Що відбувається, коли ви торкаєтеся каналу, на панелі трансляцій і в повному плеєрі.

ІНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦІЇ Standard, noLegal, Legacy і VR RECIPE #02

Зображення каналів, логотипи та бейджі

Кожен канал у Трансляціях завжди щось показує – живий кадр, завантажений логотип, невеликий favicon, прапор або звичайний значок – а маленька крапка й бейдж поруч кажуть, чи варто торкатися. Ця сторінка пояснює, що означає кожна картинка й бейдж і звідки беруться пакети картинок каналів.

Чому вам це сподобається

Радіо- і телеканали не мають прикріпленого фото, як відеофайл, тож FastMediaSorter має знайти або захопити картинку для кожного – живий кадр, власний логотип станції, невеликий значок сайту, або, якщо нічого з цього немає, просто прапор чи загальний символ. Тут немає нічого випадкового: кожна плитка завжди щось показує, і те, що вона показує, каже дещо про канал ще до того, як ви натиснете відтворення.

Ті самі канали також несуть два типи маленьких позначок: крапку статусу відтворення, яка пам'ятає, чи спрацював канал минулого разу, і бейдж доступу, який попереджає, що канал може не відтворюватися там, де ви є. Знання того, що вони означають, рятує вас від марного дотику до каналу, який навряд чи запрацює.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter, встановлений у редакції Standard, noLegal, Legacy або VR. Трансляцій і всього, що на цій сторінці, немає в Lite, Photos і FOSS.
- Відкритий екран Трансляції із кількома каналами в каталогу. Дивись Перегляд каналів інтернет-трансляцій про те, як каталог наповнює список.
- Підключення до інтернету першого разу, коли потрібні пакети зображень – після цього все на цій сторінці працює з того, що вже є на телефоні.

1 Побачте, як канали оживають у режимі сітки

Перемкніть Трансляції у сітку – і відеоканали почнуть заповнюватися справжніми картинками: кадром, захопленим прямо з прямого ефіру, який оновлюється, поки ви переглядаєте. FastMediaSorter зберігає цей кадр на телефоні, тож наступного разу, коли ви відкриєте Трансляції, канал одразу покаже його замість порожньої плитки, поки свіжий кадр захоплюється у фоновому режимі.

Усі плитки в сітці заповнюються одразу, коли відкривається екран, а не одна за одною, поки ви чекаєте.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Pinned
Mainstream Mornings &...
Pinned
100 GREATEST HEAVY ...
Pinned
Pinned
Channels
100 GREATEST JAZZ L...
70s 80s 90s RdMix Net...
REMIX & PARTYBREAKS...
TOP 100 CLUB CHARTS...



Режим сітки: живі канали показують захоплений кадр, щойно він стає доступним.

2 Як FastMediaSorter обирає картинку, коли немає живого кадру

Не кожен канал має кадр для показу – радіо не має картинки взагалі, а відеоканал отримує її, лише коли стає доступним. Для таких FastMediaSorter пробує фіксований порядок картинок, зупиняючись на першій, яку може надати:

1. Плитка із завантажуваного **Атласу прев'ю каналів** – статична картинка для відеоканалу, показана ще до того, як ви його хоч раз подивилися.
2. Власний **логотип станції** каналу з завантажуваного пакета **Логотипи станцій** – це єдина картинка, яку може отримати радіостанція, оскільки в неї немає відео для захоплення.
3. Невеликий **favicon** – значок сайту цього каналу, вбудований у сам каталог каналів, без окремого завантаження.
4. **Прапор країни** каналу, коли нічого з переліченого вище немає.
5. Звичайний значок аудіо чи відео, коли навіть країна невідома.

Тож логотип означає, що станція має власну графіку в пакеті; прапор означає, що FastMediaSorter знає країну каналу, але не має для нього картинки; звичайний значок означає, що немає ще жодного з двох. Кожен рівень тихо продовжує спроби у фоновому режимі, тож плитка, що почалася з прапора, за мить може перетворитися на справжній логотип.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Pinned
Mainstream Mornings &...
Pinned
100 GREATEST HEAVY ...
Pinned
Pinned
Channels
100 GREATEST JAZZ L...
70s 80s 90s RdMix Net...
REMIX & PARTYBREAKS...
TOP 100 CLUB CHARTS...



Чотири канали, чотири запасні картинки – логотип, favicon, прапор, звичайний значок.

3 Favicon і прапори в режимі списку

Перемкніться на список – і кожен рядок матиме невеликий значок на початку замість повної плитки. Він показує favicon каналу, якщо каталог його має, або прапор країни на тому самому місці, якщо немає – рядок ніколи не стискається і не лишає порожнього проміжку в обох випадках. Канал без жодного з них показує звичайний значок аудіо чи відео, так само як у режимі сітки.

Favicon у режимі списку надходять із того самого пакета, що й сам каталог, тож вони вже там у момент, коли ви імпортуєте канали – для цього не потрібне окреме завантаження.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Mainstage Charts - Yo...
Channels
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens1...djspinnercee48
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens11.../digitalmix128
Electronic
#80s DigitalMix by djSpi...
http://queens11...6/digitalmix48
Electronic

Режим списку: favicon, або прапор, коли його немає.

4 Читайте крапку статусу плитки і відкривайте її меню

Кожна плитка сітки несе невелику крапку в нижньому лівому куті: порожнє кільце означає, що канал ще не відтворювався, галочка означає, що минулого разу він відтворився без проблем, а знак оклику означає, що остання спроба провалилася. Змінюються і форма, і колір, тож значення зрозуміле навіть у чорно-білому вигляді.

Торкніться кнопки з трьома крапками у верхньому правому куті плитки, щоб відкрити її меню – ті самі команди, що й у додатковому меню рядка списку, включно з редагуванням, надсиланням посилання і видаленням каналу.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Pinned
Mainstream Mornings &...
Pinned
100 GREATEST HEAVY ...
Pinned
Pinned
Channels
100 GREATEST JAZZ
Net...
Pin
Add to favorites
Add to home screen
Channel information
REMIX & PARTYBREA
ARTS...



Крапка статусу – внизу зліва; меню плитки – вгорі справа.

5 Розберіться в регіональних бейджах і бейджах доступу

Деякі канали в каталозі несуть бейдж поруч зі своєю назвою в режимі списку. Бейдж **Регіон** означає, що канал відповів помилкою доступу під час власних перевірок каталогу і може не відтворюватися з вашого місця – він лишається в каталозі, бо все ще може працювати для когось у своєму рідному регіоні. Бейдж **Обмежений** охоплює будь-яке інше обмеження доступу, яке знайшов каталог, без уточнення причини.

Жоден із бейджів не означає, що канал зламаний скрізь – лише те, що варто спробувати, пам'ятаючи про це. Торкніться каналу, щоб відкрити **Про канал** із тією самою інформацією, викладеною повністю.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: бейджі обмеження доступу**
Режим списку Трансляцій, один рядок з бейджем Регіон, інший із загальним бейджем Обмежений.

6 Отримайте картинки каналів і логотипи станцій

Атлас прев'ю каналів і **Логотипи станцій** – це завантажувані пакети картинок, не частина самого застосунку – це розширення, як і каталог каналів, з яким вони їдуть разом. Коли оновлення каталогу знаходить нові канали, FastMediaSorter пропонує кожен пакет за назвою, одразу вказує розмір завантаження в мегабайтах і дає обрати **Завантажити** або **Пізніше**.

Нові картинки доходять до встановленого пакета, щойно їх публікують на сервері – не треба чекати оновлення застосунку, щоб їх побачити. Якщо наявний пакет застарів, наступне оновлення каталогу пропонує невелике оновлення замість усього пакета заново.

Керувати обома пакетами вручну можна будь-коли з екрана Додаткові модулі – див. Завантажувані розширення про те, як їх там встановити, оновити і видалити.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
Channel pictures
Newer pictures are available for these channels. Download them?
15 MB
Later
Download
70s 80s 90s RdMix Ne...
https://cast1.to...m:1830/stream
Oldies
CA
english
REMIX & PARTYBREA...
https://stream.b...rtybreaks-radio
General
DE
englis...



Пропозиція завантажити картинки каналів, з розміром.

7 Мініатюри самі лишаються свіжими

Перегляд відеоканалу оновлює власну плитку: кадр, який ви щойно бачили, стає її мініатюрою, тож сітка показує те, що ви справді бачили востаннє, а не старіший знімок. Це працює незалежно від того, чи ви зупинилися кнопкою Назад, чи вийшли з повноекранного плеєра.

Недоступний канал не закидують повторними спробами захоплення – натомість FastMediaSorter стишує темп і пробує рідше, а зміна статусу перемальовує лише крапку, тож прокручування сітки ніколи не блимає. Ніщо з цього не потребує мережевого з'єднання, щоб лишатися спокійним: без з'єднання сітка просто чекає, замість того щоб перевищувати час очікування для кожної видимої плитки, а прев'ю самі відновлюються, щойно з'єднання повертається.

Самі картинки зберігаються в невеликому кеші на диску з власним бюджетом розміру, що автоматично очищується за потреби – нічого не треба налаштовувати чи прибирати вручну.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: мініатюра оновлена після перегляду**
Режим сітки Трансляцій після повернення з повноекранного відтворення, плитка відтвореного каналу показує свіжо захоплений кадр.

Що ви отримаєте

Ви можете з одного погляду сказати, чому канал показує живий кадр, логотип, прапор чи звичайний значок, що означають його крапка статусу і бейджі доступу, і як отримати пакети прев'ю каналів і логотипів станцій, щоб більше каналів мали власну картинку.

Поради та усунення несправностей

- **Плитка все ще показує прапор чи звичайний значок через деякий час?** Цього каналу ще немає в поточному пакеті картинок, або ви ще не завантажили пакет – див. крок 6 вище.
- **Хочете точно знати, чому канал позначено бейджем?** Відкрийте його вікно **Про канал** з меню плитки чи рядка для повного пояснення.
- **Важливі лише канали, яким ви вже довіряєте?** Закріплення тримає обрані вгорі незалежно від картинок чи бейджів – див. Закріплені й обрані канали.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ТРАНСЛЯЦІЇ

Перегляд каналів інтернет-трансляцій

Фільтруйте, сортуйте і шукайте в каталозі каналів, щоб знайти потрібні станції.

ТРАНСЛЯЦІЇ

Імпорт плейлистів M3U/IPTV

Додавайте власні канали, вводячи URL або імпортуючи плейлист M3U.

РЕДАКЦІЇ

Завантажувані розширення

Встановлюйте, оновлюйте і видаляйте атлас прев'ю каналів, логотипи станцій та інші завантажувані додатки вручну.

...ет-потоки: відтворення

ІНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦІЇ | Standard, noLegal, Legacy і VR | RECIPE #05

Відтворення прямих трансляцій і радіо

Торкніться каналу – і він грає: радіо всередині списку з поточною піснею на виду, ТБ і відео на весь екран лише з тим керуванням, яке має сенс для живої картинки, і музика, що продовжує грати, коли ви покидаєте застосунок.

Чому вам це сподобається

Дещо ніколи не зберігається як файл: ранкове шоу на улюбленій радіостанції, новинний канал, веб-камера, що дивиться на гавань. Трансляція – саме такий живий потік, і FastMediaSorter відтворює його прямо з веб-адреси.

Цей рецепт про мить після того, як ви знайшли канал: дотик до нього, слухання, поки ви робите щось інше, перегляд відеоканалу на весь екран, і розуміння того, що робить застосунок, коли звук стихає. Радіо грає прямо всередині списку Трансляції, тож ви можете прокручувати далі й обирати наступну станцію, поки грає поточна.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у редакції Standard, noLegal, Legacy або VR. Трансляцій немає в редакціях Lite, Photos і FOSS.
- Увімкнені Трансляції: **Налаштування** в **Медіа** розділі **Трансляції**. Профіль пристрою, обраний у майстрі привітання, міг уже увімкнути це, і майстер має власну сторінку Трансляцій. Список джерел каталогу також можна завантажити з екрана **Додаткові модулі**.
- Хоча б один канал у списку – з каталогу або доданий вами. Див. перегляд каталогу каналів і додавання власних трансляцій.
- Підключення до інтернету: Wi-Fi або мобільна мережа.
- Для прослуховування з вимкненим екраном: дозвіл показувати сповіщення. Див. розуміння дозволів застосунку.

1 Відкрийте Трансляції

Коли Трансляції ввімкнено, пункт **Трансляції** з'являється в головному меню головного екрана, і майстер привітання теж його пропонує. Вимкнення **Увімкнути трансляції** знову ховає пункт; ваші канали лишаються збереженими і повертаються, коли ви вмикаєте знову.

Ви також можете відкрити Трансляції з панелі трансляцій над списком ресурсів – див. трансляції на головному екрані та панелі.

2 Слухайте радіостанцію, не покидаючи список

Торкніться аудіоканалу. Він одразу починає грати, а внизу екрана з'являється невелика панель: **Зараз грає**, назва каналу, пісня, що зараз в ефірі, і кнопка **Стоп**. Список лишається на екрані, тож ви можете далі прокручувати, шукати і фільтрувати, поки слухаєте.

Щоб зупинити, торкніться **Стоп** – або просто торкніться того самого каналу знову. Один дотик запускає його, наступний зупиняє, навіть якщо ви торкнулися двічі швидко, поки станція ще з'єднується.

Багато станцій передають виконавця і назву пісні, що грає. FastMediaSorter показує це на нижній панелі, у сповіщенні, на екрані блокування і на плитці каналу, поки він грає. Це інформація Зараз грає.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Now playing
Channels
100 GREATEST JAZZ ...
https://cast1.to...m:4640/stream
Jazz & Blues
CA
e...
70s 80s 90s RdMix Ne...
https://cast1.to...m:1830/stream
Oldies
CA
english
REMIX & PARTYBREA...
https://stream.b...rtybreaks-radio
General
DE
englis...
TOP 100 CLUB CHART...
https://breakz-2...100-clubcharts

Радіо грає всередині списку; панель внизу показує, що в ефірі.

3 Читайте маленьку позначку на кожному каналі

Кожен рядок каналу несе маленьку позначку, яка каже, як пройшов останній запуск на цьому телефоні:

- зелена галочка – **Перевірено онлайн**: тут він справді грав;
- червоний знак оклику – **Останній запуск не вдався**: остання спроба не запустилася, наприклад тому, що адреса зникла або сервер відмовив;
- порожнє бурштинове коло – **Ще не перевірялось**: ви ніколи не пробували його на цьому пристрої.

Позначки різняться формою, не лише кольором, і програма озвучення екрана вимовляє їх уголос. Вони зберігаються після перезапуску. Щоб почати з чистого аркуша, скористайтеся **Налаштування**, вкладка **Медіа**, розділ **Трансляції**, **Очистити позначки відтворення**; самі канали лишаються.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Now playing
Channels
100 GREATEST JAZZ ...
https://cast1.to...m:4640/stream
Jazz & Blues
CA
e...
70s 80s 90s RdMix Ne...
https://cast1.to...m:1830/stream
Oldies
CA
english
REMIX & PARTYBREA...
https://stream.b...rtybreaks-radio
General
DE
englis...
TOP 100 CLUB CHART...
https://breakz-2...100-clubcharts



Грав тут, минулого разу не вдалося, ніколи не пробували.

4 Дивіться ТБ чи відеоканал на весь екран

Торкніться відеоканалу. Він відкривається прямо в повноекранний відеоплеєр, без нічого поверх картинки. Торкніться картинки один раз, щоб показати керування; воно саме ховається за кілька секунд, разом із кнопкою закриття у верхньому правому куті.

Прямий канал не має ні початку, ні кінця, тож плеєр показує лише те, що для нього має сенс: відтворення і паузу, вікно керування відео, картинку в картинці, повний екран, поворот, збереження поточного кадру, інформацію про файл, Chromecast і **Надіслати**. Дії, призначені для файлів – видалення, перейменування, редагування, копіювання, переміщення, слайд-шоу, обране, таймер сну, смугу перемотки і наступний чи попередній файл – сховані. Звичайні відео- та музичні файли зберігають усе своє керування.

Надіслати передає веб-адресу каналу як текст, тож ви можете вставити її в будь-який месенджер, пошту чи SMS. Саму живу картинку не завантажують.

Коли канал передає назву передачі, що в ефірі, плеєр показує її поверх картинки.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: прямий канал у відеоплеєрі**
Повноекранний плеєр на відеоканалі HLS, керування видно після дотику, показано назву передачі, без смуги перемотки.

Пульт, клавіатура і миша

Увесь екран Трансляцій працює без дотику. На пульті телевізора чи клавіатурі D-pad переміщується між полем пошуку, кнопками фільтра і сортування, списком і кнопкою **Стоп**; **Enter** підтверджує діалог, а **Escape** закриває його. З мишею клацання правою кнопкою на каналі відкриває його меню. Докладніше в керування клавіатурою, D-pad і Android TV.

5 Перетворіть радіо на повноекранне музичне шоу

Якщо любите на щось дивитися, поки слухаєте, увімкніть **Налаштування**, вкладка **Медіа**, розділ **Трансляції**, **Візуалізувати аудіотрансляції як музику**. Тепер дотик до радіостанції відкриває повноекранний плеєр замість нижньої панелі.

Плеєр малює рухомі хвилі й частинки під музику і показує поточну пісню. Звідти можна відкрити текст пісні, що сам оновлюється, коли починається наступна пісня, відкрити **Про канал**, щоб побачити адресу, формат і швидкість з'єднання, задати таймер сну і поділитися посиланням на канал. Таймер сну працює так само, як для музичних файлів – див. порядок відтворення, таймер сну і фонове прослуховування.

12:00
100 GREATEST HEAVY METAL



Радіо з увімкненою повноекранною візуалізацією.

6 Продовжуйте слухати, коли покидаєте застосунок

Радіо не мусить зупинятися, коли ви перемикаєтеся на інший застосунок чи блокуєте екран. Це керується через **Налаштування**, вкладка **Плеєр**, група **Фонове відтворення аудіо**, перемикач **Фонове відтворення**. У редакціях Standard і noLegal воно увімкнене від початку.

- **Увімкнено**: станція продовжує грати, і ви керуєте нею зі сповіщення й екрана блокування. Сповіщення показує пісню, що в ефірі.
- **Вимкнено**: станція зупиняється, щойно ви покидаєте чи згортаєте Трансляції. Коли ви повертаєтеся з Трансляцій, поки грає станція, застосунок питає: **Музика продовжує грати у фоні. Що зробити?** – **Зупинити**, **Продовжити**, **Завжди зупинити** або **Завжди продовжувати**. Останні два запам'ятовують вашу відповідь. Змінити цю відповідь пізніше можна в тій самій групі, рядок **При виході з плеєра та трансляцій**: **Запитати кожен раз (за замовчуванням)**, **Завжди зупинити** або **Завжди продовжувати**. Це те саме питання, яке ставить музичний плеєр – див. картинка в картинці і фонове відтворення.

Поки станція грає у фоні, тонка панель на головному екрані показує, що звучить, і має кнопку **Стоп** у своєму лівому куті.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Music is playing in the background.
What would you like to do?
Stop
Keep Playing
Always Stop
Always Continue
Oldies
CA
english
REMIX & PARTYBREA...
https://stream.b...rtybreaks-radio
General
DE
englis...
TOP 100 CLUB CHART...



Вихід із Трансляцій, поки грає радіо.

7 Продовжте з того місця, де зупинилися

Якщо радіостанція грала, коли ви закрили застосунок, вона знову запуститься наступного разу, коли ви відкриєте FastMediaSorter – зручно для станції, яку ви слухаєте щоранку. Відеоканал, або екран Трансляцій, де нічого не грало, не лишає нічого відновлювати.

Що ви отримаєте

Радіо грає всередині списку з поточною піснею на виду, відеоканали заповнюють екран лише тим керуванням, яке має сенс для прямого ТБ, а музика продовжує грати у вашій кишені, поки ви її не зупините.

Поради та усунення несправностей

- **Нічого не відбувається, і повідомлення каже, що немає мережі?** FastMediaSorter перевіряє з'єднання, перш ніж запустити трансляцію. Без Wi-Fi і без мобільного інтернету він одразу про це каже замість того, щоб крутити індикатор. Підключіться і торкніться каналу знову.
- **Станція зупиняється, коли вимикається екран?** Перевірте, що **Фонове відтворення** увімкнено і що застосунок може показувати сповіщення. Деякі телефони також зупиняють фонові застосунки, щоб заощадити батарею; дозвольте FastMediaSorter працювати без обмежень батареї в налаштуваннях Android.
- **Канал постійно крутиться чи показує діалог помилки?** Див. коли з'єднання слабке про те, що застосунок робить сам і що означають діалоги.
- **Хочете подробиці про канал?** Його меню має **Про канал**: адресу, звідки прийшов канал, коли він востаннє грав і, поки грає, розмір картинки, кодеки і вхідну швидкість. **Копіювати все** копіює це як текст.
- **Канал зі старого плейлиста з незвичним типом** відтворюється відповідно до своєї адреси, тож поводиться однаково всюди в застосунку.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ТРАНСЛЯЦІЇ

Коли з'єднання слабке

Буферизація, перепідключення, якість картинки і діалоги помилок.

ТРАНСЛЯЦІЇ

Трансляції на домашньому і головному екранах

Запускайте улюблену станцію одним дотиком.

ТРАНСЛЯЦІЇ

Трансляції на ТБ, годиннику чи гарнітурі VR

Транслюйте канал на екран, надсилайте на годинник, відкривайте у VR, або налаштовуйтеся на трансляцію друга.

ТРАНСЛЯЦІЇ

Закріплені й обрані канали

Тримайте канали, які слухаєте найчастіше, вгорі.

ІНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦІЇ Standard, noLegal, Legacy і VR RECIPE #07

Ваші станції в один дотик – ярлики, віджет «Трансляція» і панель трансляцій

Ваші щоденні станції – в один дотик: ярлик або віджет **Трансляція** на домашньому екрані Android, або панель трансляцій із закріпленими каналами на головному екрані FastMediaSorter.

Чому вам це сподобається

Найпевніше, щодня ви повертаєтесь до тих самих двох-трьох станцій. Відкривати застосунок, шукати розділ Трансляції і щоразу прокручувати список до потрібної станції – це на три кроки більше, ніж треба.

FastMediaSorter пропонує три способи це оминути. Ярлик або віджет на домашньому екрані Android запускає станцію без відкриття жодного екрана. Панель трансляцій виводить закріплені канали прямо на головний екран застосунку, над списком ресурсів.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у редакції Standard, noLegal, Legacy або VR, з увімкненими Трансляціями.
- Канали, які потрібні під рукою. Для панелі трансляцій вони мають бути закріплені – див. закріплені й обрані канали.
- Для ярликів і віджетів: лаунчер домашнього екрана, що їх підтримує. Це вміє майже кожен лаунчер Android.

1 Розмістіть станцію на домашньому екрані

У Трансляціях відкрийте меню каналу – натисніть і утримуйте його або торкніться кнопки **Ще** – і виберіть **На домашній екран**. Android запитає, куди розмістити значок; підтвердьте, і на домашньому екрані з'явиться ярлик з назвою каналу.

Якщо ваш домашній екран не підтримує ярлики, застосунок повідомить: **Ваш лаунчер не підтримує ярлики на домашньому екрані**.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
100 GREATEST HEAV...
https://cast1.to...m:4660/stream
Oldies
CA
english
Mainstage Charts - Yo...
Channels
100 GREATEST JAZZ ...
https://cast1.to...m:4640/stream
Jazz & Blues
70s 80s 90
https://cast1.to...
Oldies
REMIX & PA
https://stream.b...
General
Add to favorites
Add to home screen
Channel information
Send link



Пункт «На домашній екран» – у власному меню каналу.

2 Торкніться ярлика, щоб відтворити, торкніться ще раз, щоб зупинити

Торкніться ярлика радіостанції – і вона просто почне грати: жоден екран не відкриється, ви лишитесь на домашньому екрані. Звичайне медіасповіщення покаже, що йде відтворення, і дасть змогу керувати ним. Торкніться того самого ярлика ще раз, щоб зупинити станцію.

Натомість екран Трансляцій відкривається, якщо:

- канал відеоканал – картинці потрібен екран;
- вимкнено фонове відтворення (**Налаштування**, вкладка **Плеєр**, **Фонове відтворення**);
- немає мережі, тож про це варто повідомити на екрані.
  Якщо канал тим часом видалили зі списку, ви побачите **Цієї трансляції більше немає в списку**. Ярлики, створені в старішій версії застосунку, самі оновлюються під час наступного запуску.

3 Додайте віджет «Трансляція»

Віджет робить те саме і дає змогу вибрати канал прямо на домашньому екрані:

1. Натисніть і утримуйте порожнє місце на домашньому екрані та виберіть **Віджети**.
2. Знайдіть FastMediaSorter і перетягніть віджет **Трансляція – Відкриває збережений канал з робочого столу** – на екран.
3. Відкриється вибір. Введіть кілька літер назви каналу; радіо- та відеоканали показані окремими списками. Торкніться потрібного.

   Відтепер один дотик до віджета запускає цей канал – радіостанція грає у фоні так само, як і з ярлика, а відеоканал відкривається. Як розміщувати й змінювати розмір віджетів загалом, описано в статті розміщення віджетів Android.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: вибір каналу для віджета «Трансляція»**
Екран налаштування віджета «Трансляція», введено пошуковий запит, видно розділи радіо та відео.

4 Увімкніть панель трансляцій на головному екрані

Відкрийте **Налаштування**, вкладку **Загальні**, і увімкніть **Показувати панель трансляцій на головному екрані**. Вона вимкнена, доки ви її не увімкнете, і з'являється, лише поки увімкнено Трансляції.

Над списком ресурсів з'явиться горизонтальна смуга. Вона починається кнопкою **Трансляції…**, яка відкриває екран Трансляцій, а далі йдуть закріплені канали в порядку закріплення. Кожен канал показує логотип, коротку назву або обидва елементи – залежно від того, що влізе в ширину екрана.

Ще нічого не закріплено? Тоді панель показує невелику підказку **Закріпіть трансляції, щоб вони були на цій панелі.**, яка зникає, щойно ви закріпите перший канал.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: панель трансляцій на головному екрані**
Головний екран, панель трансляцій увімкнена, кнопка «Трансляції…» та чотири закріплені канали-чипи з логотипами й короткими назвами.

5 Відтворіть станцію з панелі

Торкніться радіоканалу на панелі. Він грає прямо на головному екрані: смуга внизу показує назву каналу, поточну пісню та кнопку **Стоп**, а ви тим часом продовжуєте переглядати файли. Торкніться того самого каналу ще раз, щоб зупинити.

Відеоканал відкриває екран Трансляцій і грає там.

6 Згорніть, сховайте або вимкніть панель

Натисніть і утримуйте кнопку **Трансляції..** на панелі. Її меню пропонує:

- **Згорнути панель** – складає панель, щоб вона займала менше місця;
- **Сховати панель** – прибирає тільки панель; Трансляції лишаються увімкненими, а їхня кнопка повертається на панель програм і в меню;
- **Вимкнути** – повністю вимикає модуль Трансляцій.
  Щоб повернути сховану панель, знову увімкніть **Показувати панель трансляцій на головному екрані** в **Налаштуваннях**, на вкладці **Загальні**.

Що ви отримаєте

Ваші щоденні станції запускаються в один дотик з домашнього чи головного екрана, радіо грає без відкриття будь-чого, а панель показується лише тоді, коли вам це потрібно.

Поради та усунення несправностей

- **Ярлик відкриває Трансляції замість відтворення?** Перевірте, що увімкнено **Фонове відтворення** і що ви онлайн; відеоканали завжди відкривають екран.
- **Хочете інший порядок на панелі?** Він відповідає порядку закріплення каналів. Змініть його в Трансляціях – див. закріплені й обрані канали.
- **Користуєтесь домашнім екраном FastMediaSorter?** Канал можна розмістити і на його робочому столі. Див. сітку робочого стола та значки.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ТРАНСЛЯЦІЇ

Відтворення онлайн-трансляцій і радіо

ТРАНСЛЯЦІЇ

Закріплені й обрані канали

Усе, що відбувається після дотику.

Виберіть, які канали з'являються на панелі.

ТРАНСЛЯЦІЇ

Трансляції на ТВ, годиннику чи у VR-шоломі

Перенесіть станцію на зап'ясток або канал на ТВ.

ІНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦІЇ Standard, noLegal, Legacy і VR RECIPE #08

Chromecast – Standard, noLegal та Legacy; годинник – Standard і noLegal; VR-плеєр – noLegal і VR; Прямий ефір – Standard, noLegal та Legacy

Трансляції на ТВ, годиннику чи у VR-шоломі, і підключення до прямого ефіру

Виведіть прямий канал на ТВ через Chromecast, на свій годинник або у VR-шолом, і додайте Прямий ефір друга за QR-кодом, посиланням чи файлом.

Чому вам це сподобається

Футбольний матч заслуговує на великий телевізор, ранкове радіо добре сидить на зап'ясті під час пробіжки, а вебкамера з видом на природу найкраще виглядає навколо вас у шоломі. Онлайн-трансляцію у FastMediaSorter можна вивести на кожен із цих пристроїв.

Це працює й у зворотний бік: коли друг чи родич запускає Прямий ефір зі свого телефона – радіоняню, розмову в сусідній кімнаті чи вид на сад – ви додаєте його до своїх Трансляцій як звичайний канал і відкриваєте його щоразу, коли він в ефірі.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter з увімкненими Трансляціями. Кожен крок називає потрібні редакції; перелік редакцій наведено на початку цієї сторінки.
- Для ТВ: Chromecast або телевізор із вбудованим Chromecast у тій самій мережі Wi-Fi, що й телефон.
- Для годинника: годинник Wear OS, спарований із телефоном, зі встановленим застосунком для годинника і увімкненим супутником. – встановлення застосунку для годинника й сполучення.
- Для VR: VR-шолом, наприклад Meta Quest, із встановленою редакцією noLegal або VR.
- Для Прямого ефіру: інший телефон і ваш – в одній мережі Wi-Fi.

1 Покажіть прямий канал на ТВ

Редакції: Standard, noLegal та Legacy.

Відкрийте відеоканал на весь екран, торкніться зображення, щоб показати елементи керування, і торкніться кнопки Chromecast (**Вивести на екран…**). Виберіть свій телевізор. Канал одразу запуститься на ТВ: FastMediaSorter передає адресу каналу пристрою Chromecast, і той сам відтворює прямий ефір. Нічого не завантажується заздалегідь, і телефон знову вільний.

Це працює для поширених телеформатів (HLS, DASH і звичайне вебвідео). Камери RTSP транслювати не можна; тоді застосунок скаже: **Цю трансляцію не можна транслювати на Chromecast**. Виведення файлів працює так само – див. трансляція на Chromecast і прямий ефір.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: трансляція прямого каналу**
Повноекранний плеєр із прямим HLS-каналом, відкрито вибір Chromecast з одним телевізором у списку.

2 Надішліть канал на годинник

Редакції: Standard і noLegal.

Годинник отримує власний список каналів із каталогу. Канал, який додали ви самі, теж можна туди додати: у Трансляціях відкрийте меню каналу й виберіть **Надіслати на годинник**. Цей пункт доступний, поки увімкнено Wear-супутника (**Налаштування**, вкладка **Управління**, розділ **Wear-супутник**).

Телефон повідомить результат: **Трансляцію надіслано на годинник**, **Трансляцію оновлено на годиннику**, якщо канал там уже був, або **Годинник недоступний – трансляцію не надіслано**, якщо годинник поза зоною доступу. Ваш канал лишається на годиннику навіть після оновлення його каталогу.

3 Запустіть канал на годиннику з телефона

Редакції: Standard і noLegal.

Виберіть **Відкрити на годиннику** в меню каналу. Годинник зберігає канал і, якщо застосунок для годинника відкрито на екрані, одразу починає його відтворювати: телефон повідомляє **Грає на годиннику**.

Якщо застосунок для годинника закрито, телефон чесно скаже: **Збережено на годиннику – відкрийте застосунок на годиннику, щоб увімкнути**. Android не дозволяє телефону будити застосунок на годиннику, тож відкрийте застосунок на годиннику – і канал вже чекатиме там. Після цього на ярлику трансляції годинника з'явиться логотип останнього відтвореного каналу. Про прослуховування безпосередньо на годиннику розказано в статті радіотрансляції на зап'ясті.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: відкрити на годиннику**
Список Трансляцій після дії «Відкрити на годиннику», підтвердження внизу екрана.

4 Відкрийте прямий відеоканал у VR

Редакції: noLegal і VR, на VR-шоломі.

На шоломі з увімкненим 3D VR-відтворенням меню відеоканалу має пункт **Відкрити у VR**, а плеєр показує мітку VR, на яку теж можна торкнутися. Канал відкривається в immersive VR-плеєрі – див. відтворення VR-кінотеатру. Оскільки це прямий ефір, елементи керування в шоломі не мають смуги перемотування та кнопок попереднього й наступного файла.

Деякі типи каналів поки не вміють відкриватися у VR-плеєрі. Тоді застосунок скаже: **Цей канал використовує транспорт, який VR-плеєр поки не відкриває. У звичайному плеєрі він грає.**

5 Підключіться до чийогось Прямого ефіру

Редакції: Standard, noLegal та Legacy.

Коли хтось запускає Прямий ефір на своєму телефоні, на його екрані з'являється QR-код із адресою ефіру, надрукованою під ним. Додайте його до своїх Трансляцій будь-яким зручним способом:

- **Зіскануйте**: у Трансляціях відкрийте меню з трьома крапками, виберіть **Імпортувати ефір (QR / файл)**, а потім **Сканувати QR-код**, і наведіть камеру на екран іншого пристрою.
- **Торкніться посилання**: якщо вам надіслали посилання, торкніться його – FastMediaSorter одразу відкриється на кроці імпорту Трансляцій. На телефоні без застосунку посилання відкриває вебсторінку, яка пропонує встановити застосунок і потім відкрити ефір.
- **Відкрийте файл**: якщо вам надіслали файл ефіру (з розширенням **.fmsbcast**), торкніться його в будь-якому файловому менеджері або виберіть **Обрати файл опису** в тому самому меню.
- **Введіть вручну**: телефон без камери може додати адресу, надруковану під QR-кодом, вручну, як описано в статті додавання власних трансляцій.
  Ви побачите **Канал трансляції додано**, і ефір з'явиться у вашому списку. Він позначений як прямий, а плеєр тримається якомога ближче до реального моменту, тож ви чуєте те, що відбувається зараз. Якщо телефон, що транслює, згодом отримає нову адресу в мережі, повторне додавання оновить той самий канал: **Трансляцію оновлено: нова адреса**.


12:00
Streams
Search
All
Television of Europe
Television of Asia
Pinned
Mainstream Mornings ...
https://breakz-hi...aindjatnightrb
Oldies
DE
english,...
Import Live Broadcast
Scan QR Code
Select Descriptor File
Cancel
70s 80s 90s RdMix Ne...
https://cast1.to...m:1830/stream
Oldies
CA
english
REMIX & PARTYBREA...
https://stream.b...rtybreaks-radio
General
DE
englis...



Додайте Прямий ефір за QR-кодом чи файлом.

6 Запустіть власний ефір

Редакції: Standard, noLegal та Legacy.

Ваш телефон теж може бути станцією. Як запустити Прямий ефір – окремий рецепт: трансляція на Chromecast і прямий ефір. Кілька деталей звідти допомагають тим, хто підключається:

- Екран для надсилання друкує адресу під QR-кодом підписаною й доступною для виділення, тож її можна продиктувати тому, у кого немає камери. Вона лишається на екрані, навіть якщо QR-код намалювати не вдалося.
- Ви обираєте об'єктив камери перед стартом і можете перемикати його прямо в ефірі. Вимкнення камери не розриває зв'язок зі слухачами, а **Стоп** у сповіщенні завершує ефір.
- Кнопка налаштувань на екрані ефіру відкриває назву, порт, бітрейт, аудіоформат, підсилення мікрофона й **Автовідкриття екрана надсилання**, не залишаючи екран.
- **Надіслати на годинник** на екрані ефіру надсилає активний ефір на спарований годинник і одразу просить його почати відтворення (редакції Standard і noLegal).
- Поки триває ефір, мітка прямого ефіру на головному екрані відлічує час від моменту старту, навіть якщо ви повернулися на головний екран з іншого місця.

Що ви отримаєте

Прямий канал грає на телевізорі, на вашому зап'ясті або навколо вас у шоломі, а ефір друга лежить у вашому списку Трансляцій, готовий відкритися, щойно він вийде в ефір.

Поради та усунення несправностей

- **Chromecast немає у списку?** Телефон і телевізор мають бути в одній мережі Wi-Fi; гостьові мережі часто розділяють пристрої.
- **Немає пунктів «Надіслати на годинник» і «Відкрити на годиннику»?** Увімкніть Wear-супутника й перевірте, що ваша редакція – Standard або noLegal.
- **Ефір не грає?** Ви і телефон, що транслює, маєте бути в одній мережі Wi-Fi. Деякі маршрутизатори розділяють пристрої – шукайте опцію на кшталт ізоляції клієнтів чи точки доступу.
- **Немає пункту «Відкрити у VR»?** Він з'являється лише на шоломі з увімкненим 3D VR-відтворенням і лише для відеоканалів. Налаштування шолома описано в статті налаштування шолома.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ВІДЕО

Трансляція на Chromecast і прямий ефір

Виводьте файли й запускайте ефір зі свого телефона.

ГОДИННИК

Радіотрансляції на зап'ясті

Слухайте станції прямо на годиннику.

ТРАНСЛЯЦІЇ

Відтворення онлайн-трансляцій і радіо

Основи відтворення каналу на телефоні.

ІНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦІЇ Standard, noLegal, Legacy і VR RECIPE #06

Коли з'єднання слабке – буферизація, перепідключення і якість картинки

Слабке з'єднання не мусить псувати живу трансляцію: FastMediaSorter буферизує, перепідключається, наздоганяє пряме ТБ і сам підлаштовує якість картинки, а також прямо каже, коли це ваше з'єднання, а коли – канал.

Чому вам це сподобається

Потяг заїжджає в тунель, Wi-Fi на дачі то з'являється, то зникає, мережа готелю ввечері повільна. Жива трансляція відчуває все це, бо приходить шматками, поки ви дивитеся чи слухаєте.

Здебільшого вам не треба нічого робити: FastMediaSorter тримає невеликий запас трансляції в резерві, тихо перепідключається і обирає якість картинки, яку витримає ваше з'єднання. Цей рецепт пояснює, що ви бачите на екрані, поки це відбувається, який перемикач робить радіо терплячішим, і як відрізнити слабке з'єднання від каналу, що справді зник.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у редакції Standard, noLegal, Legacy або VR з увімкненими Трансляціями.
- Канал, який ви хочете відтворити. Усе на цій сторінці відбувається само; лише крок 2 має перемикач.

1 Читайте підпис під індикатором завантаження

Поки трансляція завантажується, посередині екрана крутиться індикатор, а короткий підпис під ним каже, яке саме це очікування:

- **Буферизація..** – з'єднання працює; застосунок наповнює резерв, щоб відтворення не сіпалося.
- **Відновлення з'єднання..** – з'єднання обірвалося; застосунок відновлює його знову.

Тож індикатор ніколи не мовчазна загадка: **Буферизація..** зазвичай закінчується за кілька секунд, **Відновлення з'єднання..** означає, що варто перевірити Wi-Fi чи мобільний інтернет.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: підпис буферизації**

Повноекранний плеєр на відеоканалі під час завантаження, індикатор із підписом Буферизація..

2 Зробіть радіо терплячішим на хисткому з'єднанні

Плеєр вимірює, наскільки насправді швидке ваше з'єднання, і підганяє під нього розмір резерву: на слабкому чи нестабільному з'єднанні він тримає глибший запас, тож короткий провал минає непомітно, а на хорошому з'єднанні лишається невеликим, щоб канал стартував швидко.

Для радіо можна попросити ще більше терпіння: **Налаштування**, вкладка **Медіа**, розділ **Трансляції**, перемикач **Надрозумна буферизація трансляцій**. Тоді станція чекає на кілька секунд довше перед стартом, щоб наповнити більший резерв, а після короткого падіння сигналу тихо перепідключається замість того, щоб зупинитися. Вимкніть для звичайного стандартного відтворення.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Translation, digitization (OCR)
OCR & translation downloads
Open downloadable extensions to install OCR and translation packs
Enable Translation
Enable text translation support via OCR
Enable text recognition
OCR is unavailable on this device. Insufficient device RAM (API: 35). Requires API 26+ and 3GB+ RAM.
OCR Font Size Automatic
OCR Font Family Default
Streams
Enable Streams
Open internet audio, video and RTSP streams.
Default order By name
Show by default All
Updating the channel list Suggest when I open
Audio language for streams Default
Subtitle language for streams Default
Ultra-smart stream buffering
Bigger start-up cushion and quiet reconnects when the connection is shaky



Надрозумна буферизація трансляцій у налаштуваннях Трансляцій.

3

Пряме ТБ, що відстало, само наздоганяє

Канал прямого ТБ тримає доступними лише останні кілька хвилин трансляції. Якщо повільна мить лишає плеєр надто далеко позаду, цей фрагмент уже зник із сервера. Замість того щоб вважати канал мертвим, FastMediaSorter перестрибує до поточної миті трансляції і продовжує. Ви можете помітити невеликий стрибок картинки; жодного діалогу немає, і канал зберігає свою зелену позначку.

Короткі мережеві збої і завантажені сервери обробляються так само: плеєр пробує ще кілька разів, щоразу чекаючи трохи довше, перш ніж здатися. Картинка тримається близько до трансляції, тож прямий канал лишається прямим.

4 Якість картинки слідує за вашим з'єднанням

Багато телеканалів надсилають ту саму картинку в кількох якостях. Якщо картинка знову й знову зупиняється на завантаження протягом двох хвилин, плеєр перемикається на нижчу якість, щоб відтворення було плавним. Одна пауза час від часу не рахується, тож довгий вечір перед одним каналом повільно не сповзає до найнижчої якості.

Раз на кілька хвилин плеєр також пробує наступну якість вище. Він лишає її, тільки якщо картинка справді доходить і грає добре якийсь час; якщо ваше з'єднання не витримує, плеєр пробує знову дедалі рідше, аж до приблизно раз на годину.

Застосунок пам'ятає для кожного каналу якість, на якій той усталився, приблизно тиждень. Наступного разу, коли ви відкриєте цей канал, він стартує саме там, замість того щоб знову спотикатися через ті самі паузи – навіть після оновлення каталогу. Канали лише з однією якістю і камери RTSP лишаються як є.

5 Коли сам телефон офлайн

Якщо в телефона немає ні Wi-Fi, ні мобільного інтернету, дотик до каналу не запускає нескінченний індикатор. Ви одразу бачите повідомлення **Немає мережі. Підключіться до Wi-Fi або мобільної мережі, щоб відтворювати трансляції.**

Якщо з'єднання обривається під час відтворення каналу і не повертається, з'являється діалог **Немає мережі**: канал зупинився, бо ваш пристрій офлайн. Канал зберігає свою бурштинову позначку, бо це не провина каналу, і діалог не пропонує його видалити.

6 Коли канал справді не відповідає

Якщо ваше з'єднання працює, але сам канал не відповідає – адреса переїхала, сервер відмовляє, формат зламаний – плеєр довго не чекає. Діалог **Трансляція недоступна** питає, чи видалити канал зі списку, і канал отримує свою червону позначку.

Видаляти чи ні – вирішуєте ви. Станція, що просто на технічному обслуговуванні, може повернутися завтра; якщо ви її лишите, торкніться ще раз пізніше.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: діалог Трансляція недоступна**
Діалог Трансляція недоступна поверх списку Трансляцій із назвою каналу і кнопками видалення й скасування.

Що ви отримаєте

Короткі збої минають без вашої допомоги, пряме ТБ лишається прямим, якість картинки відповідає вашому з'єднанню, а коли щось таки йде не так, екран каже, чи це ваше з'єднання, чи канал.

Поради та усунення несправностей

- **Трансляція, що мовчки завмирає, відновлюється сама.** Коли пряма трансляція перестає рухатися взагалі без помилки, застосунок показує **Відновлення з'єднання…**, пробує до трьох разів запустити її знову і лише тоді пропонує діалог про недоступність каналу.
- **Радіо постійно обривається в машині чи потязі?** Увімкніть **Надрозумна буферизація трансляцій**. Старт займає на кілька секунд довше, а короткі провали згладжуються.
- **Канал червоний, але грає у веббраузері?** Деякі канали відтворюються лише в певних країнах чи мережах; вони позначені у списку. Див. зображення каналів, логотипи та бейджі.
- **Картинка стала розмитою?** З'єднання деякий час було повільним. Плеєр сам знову пробує кращу якість; переоткривати канал не потрібно.
- **Хочете побачити реальну швидкість?** Відкрийте меню каналу і **Про канал**, поки він грає: розділ **Це підключення** показує вхідну швидкість, розмір картинки і кодеки.
- Цікаво, як працюють трансляції прямого ТБ? Два поширені формати – HLS ↗ і MPEG-DASH ↗; обидва надсилають картинку короткими шматками і в кількох якостях.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ТРАНСЛЯЦІЇ

Відтворення прямих трансляцій і радіо

Запускайте, зупиняйте і керуйте каналом.

ТРАНСЛЯЦІЇ

Трансляції на ТБ, годиннику чи гарнітурі VR

Перенесіть канал на більший екран або на зап'ясток.

ТРАНСЛЯЦІЇ

Перегляд каталогу каналів

Перевіряйте канали масово і прибирайте ті, що більше не відтворюються.

...а та запис екрана

КАМЕРА ТА ЗАПИС ЕКРАНА | Усі редакції | RECIPE #1

Усі редакції для меню швидкої зйомки й фокусування дотиком; повніший видошукач із пресетами зуму, кнопкою надсилання та налаштуваннями камери потребує Standard, Lite, Photos або Legacy; відео, перемикач Фото/Відео та жести в стилі Samsung - лише в Standard; живий перегляд на годиннику потребує Standard або noLegal

Швидка зйомка фото й відео

Відкрийте власну камеру застосунку з меню «Програми» для швидкого фото чи відео, ознайомтеся з її видошукачем і жестами, записуйте відео з таймером і кнопками «Пауза»/«Продовжити», і навіть дивіться крізь камеру телефону зі спареного годинника.

Чому вам це сподобається

У вашому телефоні вже є застосунок камери, то навіщо FastMediaSorter несе власний? Бо швидкий кадр заслуговує потрапити прямо в папку «Зображення» без перемикання застосунків, і бо камера застосунку вміє те, чого стандартна ніколи не зробить, - наприклад, показати вам точно те, що ви от-от збережете, ще до збереження, або дати вашому годиннику зазирнути крізь неї.

Відкрийте її з меню «Програми», зробіть фото чи кліп - і за секунду ви знову в застосунку. Ця сторінка - огляд видошукача, жестів, запису відео та трюку з годинником. Глибші налаштування - об'єктиви, діапазон зуму, профілі зйомки й повний діалог налаштувань - на сусідній сторінці, у рецепті Об'єктиви, зум, профілі зйомки та налаштування камери.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMedia Sorter у будь-якій редакції. Повніший видошукач (пресети зуму, надсилання, налаштування камери) потребує Standard, Lite, Photos або Legacy; запис відео та жести в стилі Samsung потребують Standard.
- Дозвіл на камеру, а також на мікрофон, якщо плануєте записувати відео зі звуком. Android запитує їх при першій потребі.
- Лише для останнього кроку: спарений годинник і телефон у редакції Standard чи noLegal.

1 Відкрийте швидку зйомку з меню «Програми»

На головному екрані відкрийте меню «Програми». Вгорі ви побачите **«Швидка зйомка»** і **«Запис із диктофона»** – торкніться будь-якого, і камера чи диктофон відкриються одразу, без затримки на запуск.

Фото, відео й голосові нотатки одразу зберігаються у стандартні папки телефону – «Зображення», «Фільми» чи «Записи». Це відрізняється від **Зняти фото** в меню з трьома крапками браузера файлів, яке натомість зберігає у той ресурс, який у вас відкритий – дивіться Зйомка фото, відео й голосових нотаток прямо в папку для цього варіанту.

Зйомка фото, відео й аудіо – кожна свій перемикач у Налаштуваннях, тож редакція без відео просто не показує цей рядок. Натисніть і утримайте рядок, щоб **Видалити** його з меню, якщо ним ніколи не користуєтеся.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: меню «Програми»**
Головний екран, відкрите меню «Програми», вгорі видно рядки «Швидка зйомка» та «Запис із диктофона».

2 Ознайомтеся з видошукачем

Редакції Standard, Lite, Photos і Legacy. Відкрийте камеру – і видошукач з'явиться одразу, йому більше не потрібна пауза на розігрів об'єктива.

Під кадром є рядок зуму з готовими пресетами від 0.5x до 30x і повзунком, який можна перетягувати для всього проміжного; на власному максимумі об'єктива ви побачите **«Зум 3x, межа оптики»** замість числа, яке лише обтинало б цифрово. Елементи керування лишаються на своїх місцях, поки ви повертаєте телефон, – обертаються лише їхні піктограми, – а невеликий напис точно показує, куди от-от збережеться кадр.

Якщо застосунок відкрив камеру для чогось конкретного, наприклад для розпізнавання тексту, рядок над зумом називає сценарій, наприклад **«Розпізнавання тексту»**. Для звичайного фото чи відео там нічого не показано.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: видошукач камери**
Вбудована камера, відкрита на ресурсі, видно рядок зуму й нерухомі елементи керування, жодного діалогу не відкрито.

3 Перемикайте режим і рухайтеся жестами

Редакція Standard. Перемикач **Фото** / **Відео** розташований прямо у видошукачі, а сама кнопка спуску змінює форму залежно від режиму – і ще раз, коли починається запис, – тож завжди зрозуміло, що зробить дотик.

Видошукач розпізнає жести так само, як сучасна камера телефону: щипок для зуму, подвійний дотик для перемикання між двома рівнями зуму, змах вгору чи вниз для зміни об'єктива та змах ліворуч чи праворуч для перемикання між **Фото** й **Відео**. Поки об'єктиви змінюються, на мить з'являється **«Перемикання…»**.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: перемикач режимів**
Вбудована камера, видно перемикач Фото/Відео, підсвічено бік «Відео».

4 Торкніться, щоб сфокусуватися й задати експозицію

Торкніться будь-де на видошукачі, і камера сфокусується та виміряє експозицію точно в цьому місці, а кільце фокусування намалюється саме там, де ви торкнулися, – не десь поруч. Це працює однаково в кожній редакції.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: фокусування дотиком**
Вбудована камера, кільце фокусування показане в точці дотику, зміщеній від центру кадру.

5 Записуйте відео, зі звуком чи без

Редакція Standard. Перемкніться на **Відео**, і з'явиться перемикач **Мікрофон**; вимкніть його, і панель керування покаже **«Запис без звуку»**, тож ви завжди знатимете, чи захоплюється звук.

Під час запису на екрані росте таймер із власними кнопками «Пауза» й «Продовжити», тож дзвінок, що надходить посеред зйомки, не змушує починати заново – зупиніть, продовжте, і обидві половини потраплять в один файл.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: запис відео**

Вбудована камера, режим «Відео», триває запис, видно таймер і кнопки «Пауза»/«Продовжити».

6 Знімайте кілька фото поспіль, точно

Редакція Standard. Камера не закривається після одного кадру, як багато інших камер, – вона лишається відкритою, тож серія фото – це просто дотик, дотик, дотик. Мініатюра вашого останнього кадру з'являється на панелі керування; торкніться **«Перегляд останнього знімка»**, і він одразу відкриється в плеєрі застосунку, тож ви можете перевірити фокус і кадрування, не виходячи з камери.

Зберігається саме те, що показує видошукач у мить натискання спуску – це справедливо для будь-якого зуму, навіть за межею оптики об'єктива, і для будь-якого обраного співвідношення сторін, у кожній редакції.

У Standard, Lite, Photos і Legacy, коли обране співвідношення сторін вужче за повне прев'ю, рамка, намальована поверх видошукача, позначає точно те, що буде збережено, тож пізніше не буде несподіваного обтинання. Ваш вибір співвідношення сторін запам'ятовується до наступного відкриття камери, а цифровий зум обтинається прямо в збережений відеофайл, а не лише показується наближеним на екрані.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: мініатюра останнього знімка**
Вбудована камера, на панелі керування видно мініатюру останнього знімка після фотографування.

7 Надішліть знімок далі або відкрийте налаштування камери

Редакції Standard, Lite, Photos і Legacy. Торкніться **«Надіслати до..»**, щоб передати ваш останній знімок іншому застосунку прямо з камери, не шукаючи його спершу в папці.

Піктограма шестерні відкриває **Налаштування камери**: таймер, сітку, співвідношення сторін, роздільну здатність, експозицію, баланс білого, ручні ISO та витримку, а також HDR – лише ті рядки, які справді підтримує обладнання вашого телефону. Повний огляд цього діалогу, а також об'єктивів і профілів зйомки – у рецепті Об'єктиви, зум, профілі зйомки та налаштування камери.

Ще один перемикач живе в **Налаштуваннях**, на вкладці **Управління**, у розділі **Фотографування**: **Геотегування фото** – «Зберігати GPS-координати у фото, знятих вбудованою камерою. Потрібен дозвіл на геолокацію; типово вимкнено». Він ніколи не затримує спуск затвора в очікуванні сигналу GPS – якщо координат ще немає, фото просто зберігається без них.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: надсилання та шестерня налаштувань**
Панель керування вбудованої камери, видно і «Надіслати до..», і піктограму шестерні налаштувань.

8 Дивіться крізь камеру телефону з годинника

Редакції Standard і noLegal зі спареним годинником на Wear OS. На годиннику відкрийте **«Камера телефона»** – «Дивіться те, що бачить телефон, через Wi-Fi» – і торкніться **Почати**. Годинник покаже «Запит надіслано на телефон..», а на телефоні з'явиться сповіщення «Годинник просить показати камеру»; торкніться там **Дозволити**.

Годинник тепер показує живе зображення з телефону, а також список **«Камери»**, щоб перемикатися між тильною й фронтальною камерою телефону, взагалі не торкаючись телефону. Торкніться **Зупинити** на будь-якому пристрої, щоб завершити сеанс.

Якщо з'єднатися не вдається, годинник пояснює чому, а не просто зависає – наприклад, **«Увімкніть Wi-Fi на годиннику»**, **«Цей Wi-Fi надто повільний для відео»** або **«Запит відхилено на телефоні»**. Про спарювання самого годинника читайте в рецепті Встановлення на Wear OS і спарювання з телефоном.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: камера телефону на годиннику**
Екран годинника, активний живий перегляд камери телефону, видно список «Камери» та кнопку «Зупинити».

Що ви отримаєте

Швидке фото вже в галереї, записаний кліп – у «Фільмах», і вам не довелося залишати FastMediaSorter, щоб зняти будь-яке з них. А на годиннику ви зазирнули крізь об'єктив телефону, взагалі його не беручи в руки.

Поради та усунення несправностей

- **Ваші файли вже мають зрозумілі імена.** Знімки отримують префікс джерела та точний час – `photo_260924_143210.jpg`, `screenshot_..`, `audio_..`, `video_..`, `screen_video_..` – і якщо два файли отримали б однакову назву, до другого автоматично додається " (2)". Нічого не перезаписується випадково.
- **Панель швидкого доступу теж може їх запускати.** Якщо ви налаштували екранну панель швидкого доступу застосунку, швидка зйомка фото, запис голосу та запис екрана можуть жити там як плитки в один дотик – дивіться Жести по краях екрана та панель швидкого доступу.
- **Хочете зберегти знімок у конкретному місці, а не в галереї?** Це власна дія браузера файлів **Зняти фото**, описана в рецепті Зйомка фото, відео й голосових нотаток прямо в папку.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

КАМЕРА

Об'єктиви, зум, профілі зйомки та налаштування камери

Оберіть потрібний об'єктив, налаштуйте профіль зйомки й відкрийте повний діалог налаштувань камери.

КАМЕРА

Створення скріншотів і що з ними робити далі

Знімайте сам екран і надсилайте його прямо в редагування, переклад чи інший застосунок.

КАМЕРА

Запис екрана, відео та звуку

Записуйте все, що відбувається на екрані, зі звуком мікрофона, з меню «Програми».

КАМЕРА ТА ЗАПИС ЕКРАНА | Standard і noLegal | RECIPE #4

Запис екрана, відео та звуку

Почніть запис екрана зі звуком із меню «Програми» чи одним крайовим змахом, керуйте ним із кутової піґулки, сповіщення чи повторенням жесту – і використовуйте ту саму родину жестів для швидкого відео з камери чи голосової нотатки.

Чому вам це сподобається

Показати комусь, як щось зробити на телефоні, простіше відео, ніж словами – звіт про баг, ігровий момент, покроковий показ для родича. Запис екрана фіксує все на екрані з вашим голосом поверх нього і запускається так само, як скріншот: із меню «Програми» або крайовим жестом.

Та сама родина жестів також дає вам звичайне відео з камери чи швидку голосову нотатку одним рухом, без попереднього відкриття камери чи екрана диктофона.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у редакції Standard чи noLegal. Запис екрана не входить до редакцій Lite, Photos, Legacy, VR чи FOSS.
- Дозвіл на мікрофон для звукової доріжки та власна згода Android на запис екрана на початку кожного запису – цей крок неможливо пропустити в жодній із редакцій.
- На Android 13 і новіших – дозвіл на сповіщення, щоб елементам керування записом було де жити.

1 Увімкніть відеозапис екрана

Відкрийте **Налаштування**, вкладку **Управління**, і увімкніть **Відеозапис екрана** – «Записувати весь екран у відеофайл зі звуком мікрофона. Під час запису доступні кнопка зупинки та таймер». Це додасть **Відеозапис екрана** до меню «Програми» головного вікна, поряд з іншими вашими програмами.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: параметр відеозапису екрана**
Налаштування, вкладка «Управління», розгорнуто розділ «Запис екрана».

2 Почніть запис із меню «Програми»

Відкрийте меню «Програми» і торкніться **Відеозапис екрана**. Одноразове повідомлення **«Відеозапис екрана»** пояснює, що зараз станеться: «FastMediaSorter записуватиме все, що показано на екрані, включно з іншими застосунками, у відеофайл зі звуком мікрофона, доки ви не зупините запис. Запис триває у фоні». Торкніться **Почати запис**, а тоді оберіть, чим поділитися, у власному запиті Android на запис екрана – цей крок не можна пропустити, і він з'являється на початку кожного запису, а не лише першого.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: розкриття перед записом екрана**
Діалог розкриття відеозапису екрана, видно кнопку «Почати запис».

3 Призупиняйте, продовжуйте чи зупиняйте

Поки FastMediaSorter відкритий на передньому плані, у кутку екрана лежить невелика піґулка з таймером, що йде, кнопкою паузи/продовження та кнопкою зупинки. Перемкніться на інший застосунок – і піґулка зникає (запис продовжується у фоні), а керування переходить до сповіщення **«Триває запис екрана»**, яке має власні дії **Призупинити запис** / **Продовжити запис** і **Стоп**. У будь-якому разі запис завершується і зберігається в той самий файл.


12:00
00:10
Mainstre # 100 GREA # Mainstag # RdMix DJ
ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
All Files
ALL
Recent Media
ALL
All Music
All Videos
Camera
Photos
IVG
All Images
All
Documents
Download
s
ALL
Audio
ALL



Індикатор запису, поки FastMediaSorter на передньому плані.

4 Почніть (і зупиніть) крайовим жестом

Призначте **Почати запис екрана** на зону й напрямок у **Налаштувати жести** – дивіться Жести по краях екрана та панель швидкого доступу, як працюють зони, – і той самий змах і починає, і зупиняє запис: змахніть один раз, щоб почати, а тоді повторіть точно той самий жест, щоб зупинити й зберегти. Кнопки «Пауза», «Продовжити» й «Стоп» у сповіщенні й далі працюють між ними.

5 Хочете звичайне відео замість екрана? Відкрийте камеру в режимі відео

Почати відеозапис – це інша дія жесту для іншого завдання: вона відкриває вбудовану камеру, уже перемкнуту в режим відео, готову до натискання запису. Готовий кліп зберігається у публічну папку «Фільми» телефону, так само як і запис прямо з камери. Це швидкий шлях до відео з камери, а не запис екрана – обидва схожі за назвою в списку жестів, але захоплюють цілком різні речі.

6 Швидка голосова нотатка так само

Почати аудіозапис вмикає й вимикає швидкий диктофон одним жестом, без відкриття жодного екрана. Поки він працює, невелика плаваюча піґулка з таймером і кнопкою **Стоп** лежить поверх будь-якого застосунку на передньому плані, тож ви ніколи її не загубите – зупиніть її з цієї піґулки, зі сповіщення або повторенням жесту. Ця плаваюча піґулка належить лише швидкому диктофону: запис екрана, описаний вище, завжди показує керування в кутовій картці, поки FastMediaSorter на передньому плані, або в сповіщенні, щойно ви перемкнетеся.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: плаваюча піґулка швидкого диктофона**

Інший застосунок відкритий на передньому плані, у кутку видно плаваючу піґулку швидкого диктофона.

Що ви отримаєте

Запис екрана з вашим голосом поверх нього, запущений із меню «Програми» чи одним змахом, керований із кутової піґулки, сповіщення чи повторенням жесту, – а ще відео з камери й голосова нотатка одним змахом для всього, що не є цілим екраном.

Поради та усунення несправностей

- **Крок згоди – це не баг.** Android вимагає власний запит на початку кожного запису екрана в кожному застосунку, що пропонує цю функцію – FastMediaSorter не може його прибрати чи скоротити.
- **Одна картка, дві роботи.** Кутова картка з паузою/продовженням/зупинкою спільна для запису екрана й пункту меню **Запис із диктофона** в застосунку; лише швидкий диктофон, запущений віджетом чи жестом, отримує плаваючу піґулку, що слідує за вами між застосунками.
- **Один дотик з домашнього екрана.** Віджет «Швидкий диктофон» запускає той самий швидкий голосовий запис, узагалі не відкриваючи застосунок – дивіться Зйомка фото, відео й голосових нотаток прямо в папку.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ЖЕСТИ

Жести по краях екрана та панель швидкого доступу

Налаштуйте зони й напрямки для запуску та зупинки запису.

СХОВИЩЕ

Зйомка фото, відео й голосових нотаток прямо в папку

Віджет «Швидкий диктофон» і збереження прямо в обрану папку.

КАМЕРА

Швидка зйомка фото й відео

Усе, на що здатна вбудована камера, крім швидкого жесту відео.

КАМЕРА ТА ЗАПИС ЕКРАНА | Standard і noLegal | RECIPE #3

Створення скріншотів і що з ними робити далі

Увімкніть Оверлей жестів, дайте змаху роботу, і скріншот – за один рух від того місця, де ви є, – тихо збережений, відкритий для редагування, перекладений чи надісланий далі, саме так, як ви це налаштували.

Чому вам це сподобається

Код підтвердження, посадковий талон, жарт у груповому чаті – дещо на екрані варто зберегти саме таким, яким воно виглядає просто зараз. FastMediaSorter перетворює один змах біля краю екрана на скріншот і може одразу зробити з ним щось корисне: відкрити для редагування, перекласти текст на ньому або надіслати далі – без потреби спершу відкривати застосунок.

Захоплення екрана – не окрема програма, яку ви запускаєте. Воно їде на тій самій системі крайових жестів, що й для швидких фото та ярликів застосунків, тож щойно налаштоване, воно працює з середини будь-якого застосунку.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у редакції Standard чи noLegal. Захоплення екрана не входить до редакцій Lite, Photos, Legacy, VR чи FOSS.
- Дозвіл **Поверх інших застосунків**, щоб смуга жестів могла лежати поверх того, на що ви дивитеся.
- Власне екранне підтвердження Android перед захопленням – у Standard перед кожним; у noLegal лише доки ви не увімкнете ярлик спеціальних можливостей, описаний нижче.

1 Увімкніть жест і призначте йому роботу

Відкрийте **Налаштування**, вкладку **Управління**, і увімкніть **Оверлей жестів** – «Показувати до 4 тонких смуг жестів біля країв екрана поверх інших застосунків». Торкніться **Налаштувати жести**, щоб відкрити вікно крайових жестів, оберіть зону й напрямок і задайте її **Дію жесту** на один із варіантів скріншота нижче. Зони, напрямки та все інше, що можна на них призначити, докладно описано в рецепті Жести по краях екрана та панель швидкого доступу.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: параметр оверлею жестів**
Налаштування, вкладка «Управління», розгорнуто розділ «Оверлей жестів».

2 Змахніть, щоб захопити екран

Виконайте змах у зоні, яку ви призначили, – короткий рух від кутової зони, який FastMediaSorter розпізнає як **Вгору**, **Праворуч** чи **Вниз**, незалежно від того, де саме він почався. Першого разу одноразове повідомлення пояснює, що зараз станеться – **«Для знімка екрана потрібен ваш дозвіл»**: «Застосунок може захопити поточний екран пристрою, включно з іншими застосунками, лише після вашого підтвердження в системному запиті Android..». Торкніться **Продовжити**, а тоді підтвердіть власний запит Android на захоплення екрана. Це той самий безпечний для Play потік захоплення, що стоїть за кожною дією зі скріншотом на цій сторінці; у Standard цей запит Android з'являється перед кожним окремим знімком, бо в застосунку, опублікованому в Play, це неможливо обійти.

3 Оберіть, що станеться зі знімком

Дія, яку ви призначили цьому жесту, вирішує, що станеться тієї миті, коли скріншот збережено:

- **Тихий знімок екрана** – просто зберігає його, і більше нічого.
- **Скріншот – Перегляд** – відкриває його в плеєрі.
- **Скріншот для редагування** – відкриває його в редакторі малювання, готовим для обведення чи напису.
- **Скріншот – OCR-переклад** – читає текст на екрані й перекладає його; дивіться Розпізнавання тексту офлайн-OCR і Переклад розпізнаного тексту.
- **Скріншот – надіслати до..** – відкриває панель «Надіслати до» з уже прикріпленим знімком; дивіться Швидке надсилання файлів на пристрої та в застосунки.
- **Скріншот – поділитися** – передає його в системну панель «Поділитися» Android.
- **Обрізати скріншот і надіслати** – знову відкриває знімок із рамкою обтинання, яку можна перетягувати, перезаписує його обтинаним результатом, а тоді відкриває «Надіслати до» для обтинаного зображення.

Кожна з чотирьох крайових зон має власні слоти **Вгору**, **Праворуч** і **Вниз**, тож різні кути можуть виконувати різні дії – тихе збереження в одному, редагована копія в іншому.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: вибір дії жесту**

Вікно крайових жестів, відкритий діалог дії жесту над рядком напрямку, видно варіанти скріншота.

4 Пропускайте діалог щоразу (noLegal)

У Standard Android просить підтвердження для кожного окремого знімка – застосунок, опублікований у Play, не може прибрати цей крок. Редакція noLegal пропонує другий шлях на Android 11 і новіших: службу спеціальних можливостей, що зберігає скріншоти тихо, без жодного підтвердження щоразу. Першого разу, коли ви вмикаєте **Оверлей жестів**, діалог із заголовком **«Увімкнення жестів екрана»** пропонує **Відкрити налаштування**, щоб її увімкнути. Якщо не хочете цього, або ваш телефон цього не дозволяє, торкніться **Старий спосіб**, щоб повернутися до того самого підтвердження на кожен знімок, яке використовує Standard, – це також те, до чого сам noLegal автоматично повертається на Android 8, 9 і 10, оскільки шлях через спеціальні можливості потребує Android 11 чи новіший.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: діалог увімкнення жестів екрана**
Діалог увімкнення жестів екрана, видно кнопки «Відкрити налаштування» та «Старий спосіб».

5 Оберіть, де зберігаються скріншоти

За замовчуванням скріншот потрапляє в папку знімків телефону або в «Завантаження», якщо вона недоступна. Відкрийте **Налаштувати жести**, розгорніть **Загальні налаштування жестів** і скористайтеся **Завантажувати знімки до…**, щоб натомість обрати ресурс – підійде й мережева, і хмарна папка. Якщо це місце недосяжне в момент знімка, він відступає через Pictures/Screenshots, потім DCIM/Screenshots, потім Downloads, тож скріншот ніколи не губиться, лише перенаправляється.

Увімкніть **Зберігати скриншоти в буфер обміну** у тій самій групі, і кожен скріншот також копіюється в буфер обміну тієї миті, коли зберігається, готовий до вставлення в чат – на додачу до того, що вже робить із ним дія жесту.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: місце збереження скріншотів і буфер обміну**
Вікно крайових жестів, розгорнуто групу загальних налаштувань жестів.

Що ви отримаєте

Один змах біля краю екрана захоплює все, що перед вами, у Standard – із власним швидким підтвердженням Android, а в noLegal – тихо, щойно ви це ввімкнете, – і потрапляє точно туди, куди ви сказали: відкрите для редагування, перекладене, на шляху до когось або просто тихо збережене.

Поради та усунення несправностей

- **Різні кути – різні роботи.** Призначте тихий **Тихий знімок екрана** на одну зону, а **Скріншот для редагування** – на іншу, тож звичайний знімок і позначений – це два різні змахи.
- **Копія в буфері обміну – не резервна копія.** Він тримає лише останній скріншот; лишається саме збережений файл у вашому обраному місці. Та сама ідея стосується й фото в рецепті Зйомка фото, відео й голосових нотаток прямо в папку.
- **Нічого не відбувається під час змаху?** Перевірте, що напрямок не встановлено на **Не використовувати**, і що дозвіл **Поверх інших застосунків** усе ще надано – Android іноді скасовує його з часом.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ЖЕСТИ

Жести по краях екрана та панель швидкого доступу

Кожна зона, кожен напрямок і все інше, що можна призначити на змах.

ІНСТРУМЕНТИ

Малювання й позначки на зображеннях

Обводьте, пишіть і позначайте скріншот після його створення.

ІНСТРУМЕНТИ

Швидке надсилання файлів на пристрої та в застосунки

Куди «Надіслати до» і системна панель «Поділитися» відправляють захоплений скріншот.

КАМЕРА ТА ЗАПИС ЕКРАНА | Усі редакції | RECIPE #2

Усі редакції для об'єктивів, діапазону зуму, профілів зйомки, співвідношення сторін, окремої пам'яті для кожного об'єктива та апаратного звіту; повзунок зуму й повний діалог налаштувань камери потребують Standard, Lite, Photos або Legacy

Об'єктиви, зум, профілі зйомки та налаштування камери

Оберіть об'єктив, діапазон зуму й профіль зйомки, що пасують до кадру, відкрийте повний діалог налаштувань камери, коли потрібен ручний контроль, і скористайтеся звітом «Відомості про систему», щоб побачити, на що саме здатні камери вашого телефону.

Чому вам це сподобається

Телефон із трьома чи чотирма об'єктивами здатен на більше, ніж один тип фото. Ця сторінка про те, як навести камеру саме на той об'єктив, зум і налаштування, які вам потрібні, – широкий кадр надширококутним об'єктивом, крупний план макрооб'єктивом, правильно експонований нічний знімок – замість того, що випадково обере єдиний типовий режим, а також про те, де подивитися, на що саме здатні камери вашого телефону.

Якщо ви ще не відкривали камеру, спершу дивіться рецепт Швидка зйомка фото й відео – там основи видошукача, жести й запис відео.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у будь-якій редакції. Повзунок зуму й повний діалог налаштувань камери потребують Standard, Lite, Photos або Legacy.
- Телефон із кількома тильними об'єктивами розкриває цю сторінку найповніше, але й телефон з одним об'єктивом усе одно отримує профілі зйомки, співвідношення сторін і апаратний звіт.
- Дозвіл на камеру – уже наданий, якщо ви користувалися камерою раніше.

1 Об'єктиви й діапазон зуму – справжні, вашого телефону

Камера зчитує, на що насправді здатне обладнання вашого телефону, і пропонує кожен фізичний об'єктив, який знаходить, – фронтальний, надширококутний, широкий, теле, макро – з правдивою нижньою межею зуму кожного об'єктива (зокрема нижче 1x на надширококутному), робочим режимом макрозйомки та фото в повній роздільній здатності сенсора. Тут нічого не вгадується й не обмежується «безпечним» числом.

Коли об'єктив, яким ви користуєтеся, не має власного діапазону зуму – зазвичай це надширококутний, – рядок зуму натомість показує по одній таблетці на кожен тильний об'єктив зі звичними значеннями на кшталт 0.5 / 1 / 3, тож дотик одразу перемикає вас назад на об'єктив, на якому можна зумувати.

Редакції Standard, Lite, Photos і Legacy. Над кнопкою спуску рядок зуму також пропонує готові пресети від 0.5x до 30x і повзунок, який можна перетягувати, для всього проміжного. Раніше тут була окрема кнопка нічного режиму; тепер вона живе в меню профілю зйомки, про яке далі.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: зум і об'єктиви**
Камера в застосунку, рядок зуму з пресетами й повзунком, активний надширококутний об'єктив показує таблетки тильних об'єктивів.

2 Оберіть профіль зйомки

Кнопка показує **«Профіль зйомки: Норма»**; торкніться її, щоб відкрити меню сценаріїв, кожен зі своєю піктограмою: **Норма**, **Ніч**, **Портрет**, **Селфі**, **Макро**, **Спорт** і, де пристрій це підтримує, **Документи**. У списку лише ті профілі, які ваш телефон справді може забезпечити.

Вибір одного профілю ексклюзивний – повторний дотик до активного профілю вимикає його й повертає до Норми. **Макро** одразу переходить на спеціальний об'єктив близького фокусування, **Селфі** перемикає на фронтальну камеру, **Ніч** і **Портрет** використовують власні режими камери телефону, а **Спорт** тримає коротку витримку, щоб заморозити рух; попередження зазначає, що через це кадри темнішають за слабкого освітлення. Ручна зміна об'єктива, поки профіль активний, повертає камеру до Норми.

Документи наводить основний тильний об'єктив прямо вперед на зумі 1x із увімкненим ліхтариком – створено для фотографування пласких сторінок та екранів, а не сцени.

Якщо ви переведете експозицію чи баланс білого з автоматичного режиму під час зйомки в Нормі, напис на кнопці зміниться на **«Ручний»**, тож ви завжди знатимете, що камера більше не обирає це за вас. На телефоні взагалі без меню профілів звичайна кнопка налаштувань у тій самій ситуації показує **«Налаштування камери – ручний режим»**.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: меню профілю зйомки**
Камера в застосунку, відкрите меню профілю зйомки, зараз вибрано Норму, перелічені всі підтримувані профілі з піктограмами.

3 Оберіть форму кадру

Редакції Standard, Lite, Photos і Legacy. У **Налаштуваннях камери** пункт **Співвідношення сторін** пропонує **4:3**, **16:9** і **На весь екран**. Що б ви не обрали, це змінює і живий видошукач, і збережений файл разом – це не просто обтинання, намальоване поверх ширшого прев'ю. Вибір запам'ятовується до наступного відкриття камери, а типовим є 16:9. Для відео **На весь екран** поводиться як 16:9, бо відеофайл потребує фіксованої форми.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: вибір співвідношення сторін**
Діалог налаштувань камери, розгорнуто рядок «Співвідношення сторін», вибрано 16:9.

4 Відкрийте повний діалог налаштувань камери

Редакції Standard, Lite, Photos і Legacy. Торкніться піктограми шестерні, щоб відкрити **Налаштування камери**: **Таймер**, **Сітка**, **Співвідношення сторін**, **Роздільна здатність**, **Експозиція**, **Баланс білого** (із пресетами на кшталт **Авто**, **Денне світло**, **Хмарно** чи **Люмінесцентна** там, де телефон їх підтримує), **Ручні ISO та витримка** і **HDR**. З'являються лише ті рядки, які ваше обладнання справді може забезпечити – тут немає нічого, торкнувшись чого ви просто отримаєте помилку.

Ви можете повернути телефон, перемкнути тему чи мову застосунку або змінити системний розмір шрифту, поки цей діалог відкритий, і він повертається точно таким, яким ви його залишили, замість того щоб закритися сам.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: діалог налаштувань камери**
Відкритий діалог налаштувань камери поверх видошукача, видно всі підтримувані обладнанням рядки.

5 Кожен об'єктив пам'ятає власні налаштування

Перемкніться на теле-об'єктив, задайте тепліший баланс білого й трохи ручної експозиції, а тоді перемкніться на надширококутний і назад – ваші налаштування теле-об'єктива, профіль, баланс білого та ручні ISO/витримка лишаться точно там, де ви їх залишили. Кожен об'єктив зберігає власний набір, який відновлюється тієї миті, коли ви до нього повертаєтеся, і ця пам'ять переживає закриття й повторне відкриття застосунку. Якщо об'єктив зникає з вашого телефону (наприклад, новий пристрій), його збережені налаштування тихо зникають разом із ним.

6 Дізнайтеся, на що саме здатні ваші камери

Відкрийте меню «Програми», тоді **Відомості про систему**, тоді розділ **«Камери»**. Для кожної камери, яку заявляє телефон, – зокрема фізичних об'єктивів, згрупованих під однією логічною камерою, – ви отримуєте напрямок, фокусну відстань, розмір сенсора, активну область, діапазон зуму, найближчу відстань фокусування та найбільший доступний розмір фото – у власних числах телефону.

Нічого не округлено й не спрощено: ті самі необроблені значення з двох різних телефонів стоять поруч достатньо чітко, щоб пояснити, чому один робить кращий нічний кадр, ніж інший, і це найшвидший спосіб відрізнити справжнє апаратне обмеження від того, про що варто повідомити як про баг.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: звіт про апаратну частину камери**
Екран відомостей про систему, розгорнуто розділ «Камери», перелічені одна тильна й одна фронтальна камера з повними рядками деталей.

Що ви отримаєте

Який би об'єктив не пасував до кадру – широкий, надширококутний, теле чи макро – він за один дотик, ваші налаштування для цього об'єктива лишаються точно такими, якими ви їх залишили наступного разу, а Відомості про систему прямими числами скажуть, на що саме здатна кожна камера вашого телефону.

Поради та усунення несправностей

- **Знімаєте пласку сторінку чи екран?** Профіль зйомки **Документи** сам обирає основний об'єктив, зум 1x і ліхтарик за один дотик, замість того щоб вручну возитися з експозицією й зумом.
- **Порівнюєте два телефони?** Необроблені числа апаратного звіту призначені для прямого порівняння – фокусна відстань, розмір сенсора й діапазон зуму поруч скажуть більше, ніж рекламний аркуш характеристик.
- **Вперше тут?** У рецепті Швидка зйомка фото й відео описано відкриття камери, видошукач, жести й запис відео.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

КАМЕРА

Швидка зйомка фото й відео

Видошукач, жести, запис відео та живий перегляд камери телефону на годиннику.

СХОВИЩЕ

Зйомка фото, відео й голосових нотаток прямо в папку

Знімайте фото чи відео прямо з папки, щоб воно збереглося одразу там, а не в стрічці камери.

КАМЕРА

Створення скріншотів і що з ними робити далі

Знімайте сам екран і надсилайте його прямо в редагування, переклад чи інший застосунок.

КАМЕРА ТА ЗАПИС ЕКРАНА | Усі редакції | RECIPE #5

Усі редакції (панель швидкого доступу та її плитка швидких налаштувань); Standard і noLegal для самих крайових жестів та їхніх дій зі скріншотами, камерою й записом

Жести по краях екрана та панель швидкого доступу

Налаштуйте до дванадцяти жестів змахування в чотирьох зонах на краях екрана для скріншотів, камери, запису й запуску застосунків, і відкривайте панель швидкого доступу, до якої вони можуть вести, – жестом у редакціях Standard і noLegal або власною плиткою швидких налаштувань у кожній редакції.

Чому вам це сподобається

Один короткий змах від краю екрана, поверх будь-якого застосунку, може зробити скріншот, зняти фото, почати запис, запустити інший застосунок або відкрити сітку ваших власних ярликів. Усе це налаштовується з одного екрана, тож звикнути до нього один раз – і це окупиться в кожному іншому рецепті про захоплення на цьому сайті.

Панель швидкого доступу, яку він може відкрити, варта знайомства й сама по собі: спливна сітка плиток для застосунків, налаштувань Android і власних функцій FastMediaSorter, доступна жестом або власною плиткою швидких налаштувань – єдина частина цієї сторінки, що працює в кожній редакції.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Встановлений FastMediaSorter. Панель швидкого доступу та її плитка швидких налаштувань є в кожній редакції; крайовий жест, що її відкриває, а також дії зі скріншотами, камерою й записом за ним потребують редакції Standard чи noLegal.
- Дозвіл **Поверх інших застосунків** для самої смуги жестів.
- Для дій зі скріншотами, камерою й записом: ті самі дозволи, що й деінде в застосунку – камера, мікрофон і власна згода Android на захоплення екрана, де це застосовно.

1 Увімкніть смугу жестів

Відкрийте **Налаштування**, вкладку **Управління**, і увімкніть **Оверлей жестів** – «Показувати до 4 тонких смуг жестів біля країв екрана поверх інших застосунків». Торкніться **Налаштувати жести** під ним, щоб відкрити вікно крайових жестів.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: параметр оверлею жестів**
Налаштування, вкладка «Управління», розгорнуто розділ «Оверлей жестів».

2 Чотири зони, по три напрямки в кожній

Вікно крайових жестів має чотири вкладки – **Ліворуч зверху**, **Ліворуч знизу**, **Праворуч зверху** і **Праворуч знизу** – по одній на зону, кожна покриває приблизно верхню чи нижню ділянку свого краю екрана. Змах у зоні розпізнається як один із трьох напрямків: вгору, всередину (показано як **Праворуч**, бо на лівому краю це рух праворуч, а на правому – ліворуч) або вниз. Невелика карта вгорі – «Карта крайових жестів: торкніться напрямку зони, щоб призначити дію» – показує всі дванадцять слотів одним поглядом, а дотик до будь-якого одразу переходить на його вкладку.

Увімкніть власний перемикач зони **Показувати смугу жесту**, і вздовж цієї ділянки справжнього краю екрана з'явиться ледь помітна сіра підказка – зручно, поки ви ще вчитеся, де зона починається й закінчується; вимкніть її, коли вже знаєте.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: вікно крайових жестів**
Вікно налаштування крайових жестів, видно вкладки й схему.

3 Побачте, що зробить змах, ще до того, як відпустите палець

Торкніться активної зони, і з'явиться невелика легенда з трьома її напрямками – вгору, праворуч, вниз – кожен зі своєю піктограмою та дією, яку зараз виконує, а той, у який рухається ваш палець, підсвічується. Відпустіть палець над порожнім місцем замість напрямку – і жест скасується, нічого не станеться, тож спробувати зону нічого не коштує.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: підказка напрямку жесту**
Крайовий жест у процесі, видно легенду напрямків, один рядок підсвічено.

4 Призначте кожному напрямку роботу

На вкладці зони задайте окремо **Дія жесту вниз**, **Дія жесту праворуч** і **Дія жесту вгору**, кожна відкриває той самий вибір **Дія жесту**. Список охоплює багато чого: дії зі скріншотом з рецепту Створення скріншотів і що з ними робити далі, дії камери (зробити фото та надіслати, відредагувати або запустити на ньому переклад через OCR), запуск чи зупинку запису екрана або швидкої голосової нотатки, запуск обраного застосунку, відкриття панелі швидкого доступу та довгий список системних ярликів на кшталт ліхтарика, гучності й яскравості. Залиште напрямок на **Не використовувати**, і цей змах нічого не робитиме.

Запис і звук докладно

Жести запису екрана, відео й голосових нотаток мають власний докладний огляд у рецепті Запис екрана, відео та звуку.

5 Виведіть FastMediaSorter на передній план без будь-якого захоплення

Задайте напрямку **Запустити вибрану програму** й оберіть будь-який встановлений застосунок – цей змах відкриє його або виведе на передній план, якщо він уже працює, без жодного скріншота чи запиту згоди по дорозі. Не оберіть застосунок – і жест натомість відкриє сам FastMediaSorter.

6 Відкрийте панель швидкого доступу

Задайте напрямку **Відкрити панель швидкого доступу**, і цей змах відкриє фіксовану сітку великих плиток – 3x5 у портретній орієнтації, 5x3 в альбомній – для запуску в один дотик, знову без скріншота чи запиту згоди. Плитка, яку ви ще не заповнили, показує **Порожньо – натисніть, щоб додати**.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: панель швидкого доступу**
Відкрита панель швидкого доступу, видно сітку плиток, один порожній слот.

7 Дістаньтеся до неї взагалі без жесту

Кожна редакція, зокрема ті, що без захоплення екрана, може додати плитку **Швидкий запуск** до шторки швидких налаштувань Android – потягніть її вниз, торкніться «Редагувати» й перетягніть плитку туди. Дотик до цієї плитки відкриває ту саму панель швидкого доступу, що й жест, тож вона працює навіть там, де самого крайового жесту немає.

8 Заповніть панель власними плитками

Відкрийте екран **Змінити** на самій панелі – або **Змінити панель швидкого доступу** у вікні крайових жестів – і торкніться будь-якої плитки, заповненої чи порожньої, щоб додати, **Перемістити**, **Замінити** чи **Видалити** її. Плитка може вести на **Застосунок**, екран **Налаштування ОС Андроїд** (Wi-Fi, Bluetooth, Дисплей, Звук, Батарея та інше, залежно від того, що є на вашому телефоні), **Функцію FastMediaSorter** (калькулятор, міні-гру, переклад Камера-переклад, Трансляції, Обране та інше) або **FastMediaSorter ресурс**. Панель постачається вже заповненою: спершу власні функції застосунку, потім налаштування Android, а решта слотів лишається вільною для того, що додасте ви; **Скидання панелі** будь-коли повертає той початковий вигляд.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: екран редагування панелі**
Екран редагування панелі, вибрано одну плитку, видно рядок дій.

9 Ваші програми – теж на панелі

Швидка зйомка, **Запис із диктофона**, **Відеозапис екрана** і **Завантажити за посиланням** – ті самі пункти, що вже є в меню «Програми» головного вікна, – можуть лежати на панелі як окремі плитки, тож жест чи дотик до швидких налаштувань дістається до них напряму. Відеозапис екрана й Завантаження за посиланням усе ще потребують редакції Standard чи noLegal, як і решта цієї сторінки; плитки камери й диктофона не прив'язані до захоплення екрана й підпорядковуються власному, ширшому набору редакцій.

Що ви отримаєте

Змах біля краю екрана тепер може зробити скріншот, зняти фото, почати чи зупинити запис, запустити застосунок або відкрити панель ваших власних ярликів – і ця панель за один дотик до швидких налаштувань у кожній редакції, заповнена саме тими застосунками, налаштуваннями й функціями, які ви туди поклали.

Поради та усунення несправностей

- **У довгих списках легко обирати.** Вибори панелі швидкого доступу – застосунок, функція, системний ярлик чи ресурс – мають поле пошуку для довгих списків, показують піктограму на початку кожного рядка й дають змогу обрати один елемент однаково всюди.
- **Змах запустив не ту дію?** Жива легенда з кроку 3 показує, на що саме налаштований кожен напрямок, ще до того, як ви завершите жест – торкніться й притримайте замість того, щоб змахнути наскрізь.
- **Один дозвіл покриває всю смугу.** Вимкнення дозволу **Поверх інших застосунків** для FastMediaSorter вимикає всі зони одразу; повторне ввімкнення дозволу саме по собі їх не вмикає назад – це робить **Оверлей жестів**, і він сам вмикається знову після перезапуску, якщо був увімкнений, а дозвіл усе ще діє.
- **Знімаєте фото без екрана камери?** Дії фотожесту, і все інше, на що здатна вбудована камера, – у рецепті Швидка зйомка фото й відео.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ЖЕСТИ

Створення скріншотів і що з ними робити далі

Кожна дія після захоплення, яку може запустити жест скріншота.

ЖЕСТИ

Запис екрана, відео та звуку

Запускайте й керуйте записом екрана з тієї самої родини жестів.

КАМЕРА

Швидка зйомка фото й відео

На що здатна вбудована камера, щойно жест її відкриє.

Розпізнавання тексту, малювання та поширення

OCR, МАЛЮВАННЯ ТА НАДСИЛАННЯ | Standard, noLegal, Legacy і VR | RECIPE #01

Розпізнавання тексту офлайн-OCR

Один дотик перетворює фото, скріншот чи скановану сторінку на текст, який можна скопіювати, знайти пошуком чи зберегти – прочитаний на самому телефоні, без жодної картинки, що покидає пристрій.

Чому вам це сподобається

Вивіска магазину іншою мовою, рецепт, сфотографований із журналу, сторінка сканованого договору, скріншот повідомлення про помилку, яке хочеться знайти пошуком – друковані слова, замкнені в картинці, трапляються всюди. FastMediaSorter читає їх за вас за допомогою рушія OCR на пристрої, тож слова стають текстом, який можна виділити, скопіювати, знайти пошуком чи зберегти. Нічого нікуди не завантажується: розпізнавання виконується прямо на телефоні.

Рушій – це Tesseract, налаштований тут на впевнену підтримку кирилиці – тож російська чи українська вивіска читається як російські чи українські літери, а не як найближчі на вигляд латинські.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у редакції з OCR: Standard, noLegal, Legacy або VR. Редакції Lite, Photos і FOSS текст із картинок не читають.
- Розширення **Модулі розпізнавання тексту**, завантажене один раз через **Налаштування**, вкладку **Завантажені** **Додаткові модулі** – або увімкнене прямо на сторінці функцій майстра налаштування. Див. перший запуск і налаштування і додаткові модулі для завантаження.
- Для кращого розпізнавання кириличного тексту: **Російська мовна модель OCR** або **Українська мовна модель OCR**, завантажені так само.
- Пристрій з Android 8.0 (API 26) або новішим і щонайменше 3 ГБ оперативної пам'яті. На старішому чи слабшому пристрої ви побачите «OCR недоступний на цьому пристрої.».
- Картинка з чітким текстом: фото, уже відкрите в застосунку, свіже фото з камери, скріншот або скана сторінка PDF.

1 Витягніть текст із картинки, яку переглядаєте

Відкрийте картинку в перегляді зображень чи читалці, покажіть панель команд і торкніться кнопки **OCR** (її ярлик для доступності – **Витягти текст**). Розпізнані слова відкриваються на екрані **Розпізнаний текст** як звичайний, придатний до виділення текст – скопіюйте все, частину, або поділіться ним, як будь-яким іншим текстом.

Якщо на картинці немає читабельних слів – розмите фото, простий пейзаж – ви побачите «Текст на зображенні не знайдено».

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: панель розпізнаного тексту**
Сфотографована вивіска відкрита в перегляді зображень із панеллю результату OCR, що показує розпізнані слова як текст для виділення.

2 Зробіть фото і миттєво отримайте текст

Для свіжого об'єкта – меню, постера, візитки – пропустіть галерею: відкрийте програму **Камера–переклад** із меню програм, додайте віджет **Камера–переклад** на домашній екран, або скористайтеся елементом панелі **Захоплення й OCR**, а тоді наведіть камеру й зробіть знімок.

Після «Обробка фото..» над фото з'явиться рамка обрізки. Перетягніть її кути навколо потрібного блоку тексту, торкніться **Перезняти**, щоб зняти ще раз, або **OK**, щоб продовжити. Поки триває «Розпізнавання та переклад..», відкривається екран результату з вкладками **Оригінальний текст** і **Переклад**, а також **Зберегти в .txt**, щоб записати текст у файл, і **Наступне фото**, щоб зняти наступне, не виходячи з процесу.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: рамка обрізки Камери–переклад**
Щойно зроблене фото вивіски магазину з відкритою рамкою обрізки Камери–переклад, видно кутові маркери, кнопки Перезняти й OK знизу.

3 Перетворіть скріншот на текст

Уже дивитесь на щось із текстом на екрані – чат, вебсторінку, форму – і не хочете виходити із застосунку? У редакціях **Standard** і **noLegal** (сайдлоуд) відкрийте смугу захоплення й торкніться **Скріншот – OCR–переклад**: скріншот одразу відкривається на тому самому екрані обрізки й розпізнавання, що й фото, а в галереї лишається тільки обрізаний фрагмент. Дія тієї самої смуги **Зробити фото і OCR–переклад** робить те саме, тільки починаючи з камери, а не з екрана.

На Legacy і VR, де смуга захоплення недоступна, ту саму роботу виконують програма **Камера–переклад** і її віджети – саме розпізнавання працює однаково, де б OCR не був доступний.

4 Виберіть правильну мову розпізнавання

Якість розпізнавання залежить від вибору правильного алфавіту. Торкніться рядка **Мова розпізнавання** або **Мова перекладу** – на екрані обрізки Камери-переклад або в діалозі **Налаштування тексту** читалки – щоб відкрити список із пошуком усіх мов, які зараз підтримує рушій, упорядкований за мовою інтерфейсу, з **Авто** як варіантом для вихідної мови.

Для найкращого результату вибирайте вихідну мову явно, а не лишайте Авто, особливо для кириличного тексту: вгадування спершу читає картинку англійським алфавітом, і схожа на вигляд латинська літера може проникнути туди, де мала бути кирилична. Вибір **Російської** чи **Української** мови наперед одразу правильно читає ці літери.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: вибір мови OCR**
Список мов із пошуком відкрито над екраном обрізки Камери-переклад, поле пошуку в фокусі, російська виділена як поточний вибір.

5 Розпізнайте текст на сканованій сторінці PDF

PDF, зроблений зі сканера чи копіювального апарата, взагалі не має текстового шару – слова просто частина картинки. Відкрийте сторінку в читалці й торкніться **Перекласти**; сторінка без тексту проходить той самий офлайн-прохід OCR, перш ніж показати розпізнані слова. Про пошук кнопки «Перекласти» див. читання документів PDF, а про те, що далі відбувається з розпізнаними словами – переклад розпізнаного тексту.

6 Скопіюйте чи збережіть знайдене

На екрані **Розпізнаний текст** чи в результаті Камери-переклад виберіть увесь текст або частину й скопіюйте, як будь-яке інше виділення, або торкніться **Зберегти в .txt**, щоб записати його в текстовий файл із позначкою часу в обраній вами папці призначення – ви побачите «Текст збережено в..» зі шляхом, коли він з'явиться.

Що ви отримаєте

Текст, замкнений у фото, скріншоті чи сканованій сторінці, стає справжніми словами, придатними до виділення – скопійованими, знайденими пошуком чи збереженими як текстовий файл, повністю на телефоні. Камера-переклад перетворює свіже фото на текст за кілька дотиків, екран обрізки працює так само і для скріншота, а вибір правильної мови не дає кириличному тексту перетворитися на схожу латиницю.

Поради та усунення несправностей

- **Розпізнавання тексту працює і у версії Google Play.** Її рушій тепер вбудований у застосунок, тож встановлення з Play більше не показує оманливе повідомлення про недоступність.
- **Рамку обрізки легко вхопити.** Нижній маркер рамки обрізки не заходить на кнопки внизу екрана, а межа рамки намальована повністю.
- **Хочете перекладений текст поруч, а не лише оригінал?** Див. переклад розпізнаного тексту.
- **Розмите фото чи неточна обрізка?** OCR читає лише те, що справді надруковано – стійкіше фото й точніша обрізка навколо тексту читаються краще, ніж широкий розмитий кадр.
- **Потрібні лише мовні пакети, а не огляд усього екрана розширень?** Переходьте прямо до додаткових модулів і мовних моделей.
- **Налаштовуєте застосунок вперше?** Увімкніть OCR прямо на сторінці функцій – див. перший запуск і налаштування.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ІНСТРУМЕНТИ

Переклад розпізнаного тексту

Перетворіть розпізнані слова на вашу мову, на сторінці чи в картці.

ІНСТРУМЕНТИ

Малювання і позначки на зображеннях

Обведіть, підкресліть чи напишіть поверх картинки, з якої ви щойно розпізнали текст.

РЕДАКЦІЇ

Додаткові модулі та мовні моделі

Встановіть рушій OCR і мовні моделі, або приберіть їх знову.

OCR, МАЛЮВАННЯ ТА НАДСИЛАННЯ | Standard, noLegal, Legacy і VR | RECIPE #02

Переклад розпізнаного тексту

Розпізнаний текст, сторінка PDF, розділ EPUB чи текстовий файл читається вашою мовою в один дотик, повністю на телефоні – у власній картці або намальований прямо поверх оригінальних слів.

Чому вам це сподобається

Щойно слова опиняються на екрані – розпізнані з фото, надруковані на сторінці PDF або в розділі EPUB – FastMediaSorter може перекласти їх на вашу мову прямо там, за допомогою офлайн-перекладу ML Kit від Google. Інтернет потрібен лише для одноразового завантаження мовних моделей від Google, а текст, який ви перекладаєте, перекладається на телефоні й нікуди не надсилається.

Дві різні відправні точки живлять той самий перекладач: картинка спершу проходить OCR, щоб з'явився текст для перекладу, а сторінка PDF, розділ EPUB чи текстовий файл уже є текстом і одразу переходять до перекладу.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у редакції з перекладом: Standard, noLegal, Legacy або VR. Редакції Lite, Photos і FOSS текст не перекладають.
- Увімкнене **перекладання**. У **Налаштуваннях** – або на сторінці функцій майстра налаштування. Першого разу це завантажує розширення **Модуль перекладу**; дивись [перший запуск і налаштування](#) і [додаткові модулі для завантаження](#).
- Для перекладу картинки: також розширення **Модулі розпізнавання тексту**, оскільки фото чи скан спершу треба прочитати, перш ніж перекладати – див. [розпізнавання тексту на зображеннях](#).
- Щось для перекладу: картинка, відкрита в переглядівзображень – див. [перегляд фото й жести](#) – сторінка PDF, розділ EPUB або текстовий файл.
- Телефон, планшет, ноутбук, настільний комп'ютер або Chromebook. Переклад не пропонується на телевізорі, автомагнітолі чи XR-шоломі – див. останній крок.

⚠ Немає накладення для вгаданої мови

Якщо вихідну мову лише вгадали, і більшості з того, що повернулося, не можна довіряти, плашку взагалі не малюють: «Текст написаний письмом, для якого розпізнавання не налаштоване, тому переклад поверх зображення не показано. Виберіть мову оригіналу в налаштуваннях перекладу.» Виберіть мову явно (наступний крок) і спробуйте ще раз.

1 Перекладіть текст на картинці

Відкрийте меню з трьома крапками й торкніться **Перекласти** (у горизонтальній орієнтації кнопка може бути прямо на панелі команд). Після «Переклад запущено..» розпізнані рядки повертаються перекладеними в одному з двох вигляді, залежно від налаштування **Результат перекладу в блоках**:

- **Вимкнено** – переклад з'являється у власній картці, під картинкою чи над нею, окремо від оригіналу.
- **Увімкнено** – кожен перекладений рядок малюється прямо поверх оригінальних слів на непрозорій плашці, тож картинка читається вашою мовою на своєму місці. Рядок, чиї слова стоять далеко одне від одного – текст по обидва боки фото, окремі мовні бульбашки – розбивається й перекладається окремими шматками замість однієї смуги через усю картинку. Плашка, що впирається в низ екрана, росте вгору замість того, щоб обрізатися, а переклад, вищий за весь екран, спершу зменшує шрифт, тож завжди намальований повністю.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: переклад, намальований поверх зображення**

Сфотографована вивіска крамниці з увімкненим накладенням перекладу, кожен розпізнаний рядок замінено непрозорою плашкою з перекладеними словами.

2 Перекладіть сторінку PDF або розділ EPUB

Сторінка PDF – зокрема скан без текстового шару, прочитаний тим самим офлайн-проходом OCR – і розділ EPUB перекладаються однаково: відкрийте меню з трьома крапками й торкніться **Перекласти**. Сторінка PDF дотримується вигляду картка-чи-накладення з кроку вище; розділ EPUB завжди відкривається в панелі зі зміною розміру над текстом, з власним розміром шрифту, окремим від книжки. Про гортання сторінок і пошук кнопки див. читання документів PDF і читання книжок EPUB.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: переклад розділу EPUB**

Відкрито книгу EPUB, у меню з трьох крапок натиснуто «Перекласти», мову перекладу задано.

3 Відкрийте Налаштування тексту й виберіть мови

Відкрийте меню з трьома крапками й торкніться **Налаштування тексту**, щоб відкрити спільний діалог мов і вигляду для картинок, PDF, розділів EPUB і текстових файлів. Торкніться **Вихідна мова та OCR** або **Перекласти на**, щоб відкрити список мов із пошуком, упорядкований за мовою інтерфейсу, з **Авто** як варіантом для джерела. Кнопка обміну поруч із двома рядками міняє місцями вихідну й цільову мову, коли це має сенс – зручно, коли ви перекладаєте туди й назад між тими самими двома мовами.

Той самий діалог містить **Результат перекладу в блоках** (перемикач картка-чи-накладення з першого кроку), **Розмір шрифту** й **Шрифт** для перекладеного тексту. Підтвердження діалогу також вмикає переклад, якщо він був вимкнений.


12:00
Text Settings
Original Language and OCR
Translate To
Russian (Русский)
English (English)
Translation result in blocks
Font Size
Automatic
Font Family
Default
Cancel
OK



Налаштування тексту: мови, вигляд і шрифт в одному місці.

4 Чому другий переклад миттєвий

Уперше, коли ви вибираєте нову цільову мову, FastMediaSorter завантажує її модель перекладу у фоні одразу, як ви її вибрали, а не поки ви чекаєте на результат – ви можете коротко побачити «Завантаження моделі перекладу..», а потім «Модель перекладу готова.». Невдале завантаження показує «Не вдалося завантажити модель перекладу. Спробуйте ще раз.» з кнопкою **Повторити**.

Сторінка чи картинка, перекладена один раз, лишається перекладеною в пам'яті до кінця сеансу: відкрийте ту саму сторінку знову – і переклад уже там, без повторного розпізнавання й повторного завантаження.


12:00
Settings
General
Media
Player
Management
Images, GIFs and slideshow
Video and player settings
Audio playback, covers and visuals
Text, PDF, EPUB and Office viewing
Translation, digitization (OCR)
OCR & translation downloads
Open downloadable extensions to install OCR and translation packs
Enable Translation
Enable text translation support via OCR
Original Language
Auto-detect (Auto-detect)
Translate To
Welsh (Cymraeg)
Downloading translation model..
Translation result in blocks
Show translation results as block overlays
Enable text recognition
OCR is unavailable on this device. Insufficient device RAM



Модель нової мови завантажується одразу після вибору.

5 Де переклад не пропонується

Переклад на пристрої ліцензовано для телефонів, планшетів, ноутбуків, настільних комп'ютерів і Chromebook. На телевізорі, автомагнітолі чи XR-шоломі кнопка **Перекласти** лишається видимою, але вимкненою, з поясненням «Переклад не ліцензовано для цього типу пристроїв», а віджет перекладача й ґаджет лаунчера на цих пристроях узагалі не пропонуються.

Перекладений результат несе невелику позначку авторства Google, яку може прочитати екранний диктор, оскільки сам переклад надає модель Google, що працює на пристрої.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: переклад на телевізорі**
Емулятор телевізора, відкрито картинку, фокус на неактивній кнопці «Перекласти».

Що ви отримаєте

Розпізнаний текст, сторінка PDF, розділ EPUB чи текстовий файл читається вашою мовою без інтернету – у власній картці або намальований прямо поверх оригінальних слів, шрифтом і розміром, який вам до вподоби. Перемикання мов тихо завантажує потрібне у фоні, а переклад тієї самої сторінки вдруге нічого не коштує.

Поради та усунення несправностей

- **Ще не розпізнавали жодного тексту?** Почніть з розпізнавання тексту на зображеннях.
- **Хочете надіслати перекладений текст комусь?** Див. надсилання й експорт файлів.
- **Читаєте кириличний текст, який постійно виходить неправильно?** Виберіть вихідну мову явно замість Авто – див. крок про мови вище й розпізнавання тексту на зображеннях про те, чому Авто може неправильно прочитати кириличні літери.
- **Потрібен лише мовний пакет, а не огляд екрана розширень?** Переходьте прямо до додаткових модулів і мовних моделей.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ІНСТРУМЕНТИ

Розпізнавання тексту офлайн-OCR

Розпізнайте текст із фото, скріншота чи сканованої сторінки перед перекладом.

ДОКУМЕНТИ

Читання документів PDF

Гортайте сторінки, читайте вночі, шукайте, копіюйте й експортуйте сторінки PDF.

РЕДАКЦІЇ

Додаткові модулі та мовні моделі

Встановіть Модуль перекладу й мовні моделі OCR, або приберіть їх знову.

OCR, МАЛЮВАННЯ ТА НАДСИЛАННЯ | Усі редакції | RECIPE #03

Малювання і написи на зображеннях

Відкрийте редактор малювання на будь-якому зображенні чи порожній сторінці, малюйте, пишіть, стирайте, обрізайте, не виходячи із сеансу, зберігайте на місці або як новий файл, і надсилайте результат прямо в меню «Надіслати до..».

Чому вам це сподобається

Замазати номер телефону на скріншоті, обвести потрібну деталь на фото, додати стрілку й короткий підпис перед тим, як надіслати знімок – усе це двосекундні справи, які не варті окремого застосунку. Редактор малювання відкривається прямо над зображенням, яке ви вже переглядаєте, і те саме зображення лишається під вашими штрихами, поки ви працюєте.

Він також відкривається на порожній сторінці, тож скріншот, ескіз чи схему можна почати з нуля.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у будь-якій редакції: Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR або FOSS.
- Зображення, перегляді зображень, або папка, у яку вам дозволено записувати, для порожнього полотна.

1 Почніть малювати

На фото, уже відкритому в перегляді зображень, відкрийте меню з трьома крапками і торкніться **Малювання**. Зображення лишається видимим під панеллю інструментів, яка з'являється знизу.

Щоб почати з нуля, перейдіть у браузер файлів, відкрийте меню з трьома крапками й торкніться **Створити рисунок** (на широкому екрані кнопка розміщена прямо на панелі). Порожня біла сторінка відкривається одразу в редакторі малювання – ім'я ви задасте пізніше, під час збереження.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: редактор малювання на порожньому полотні**

Редактор малювання відкрито через Створити рисунок, порожнє полотно, панель інструментів видно знизу, штрихів ще немає.

2 Виберіть інструмент і колір

Торкніться значка інструмента зліва на панелі, щоб вибрати **Пензель**, **Прямокутник**, **Овал**, **Гумку**, **Текст** або **Обрізати**.

Поруч – чотири зразки кольору: **чорний**, **білий** і **червоний** доступні завжди, а четвертий відкриває колірну сітку, у якій можна вибрати будь-який колір – ваш вибір стане новим четвертим зразком. Колір та інструмент, які ви використали востаннє, застосунок запам'ятає до наступного відкриття редактора малювання.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: вибір інструмента малювання**

Спливне меню вибору інструмента відкрито над фото в режимі малювання, перелічено шість інструментів, активний червоний зразок.

3 Малюйте, пишіть і стирайте

- **Пензель** – проведіть пальцем, щоб намалювати довільну лінію обраним кольором.
- **Прямокутник** і **Овал** – потягніть від одного кута, щоб намалювати фігуру; вона росте прямо під час перетягування.
- **Текст** – торкніться потрібного місця й введіть текст; він з'явиться там обраним кольором.
- **Гумка** – проведіть по штриху, щоб стерти його; ширина вдвічі більша за поточний пензель, тож помилки легко зачепити.

Усе додане лишається окремим штрихом чи фігурою аж до збереження, тож невдала лінія не зіпсує попередні – див. **Скасувати останнє** в кроці 6.

4 Обріжте, не виходячи з малювання

Виберіть **Обрізати** у спливному меню інструментів, і над зображенням з'явиться рамка з кутовими маркерами – та сама, що й в інструменті обрізки в перегляді зображень. Перетягніть її до потрібної частини та підтвердьте.

Зображення обрізається до цієї рамки прямо тут, у сеансі малювання, тож можна продовжувати малювати на обрізаному результаті, перш ніж зберегти чи надіслати його – не треба спершу обрізати, зберегти й повертатися малювати.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: обрізка в редакторі малювання**
Рамка обрізки активна в режимі малювання, під нею видно наявний червоний штрих пензля.

5 Налаштуйте розмір пензля, непрозорість і розмір тексту

Відкрийте кнопку меню ⋮ і торкніться **Налаштування**, щоб відкрити **Налаштування малювання**: повзунки **Розмір пензля** й **Непрозорість**, а також вибір **Розміру тексту** – **Малий**, **Середній** або **Великий**. Ці параметри, як і останній колір, застосунок запам'ятовує до наступного разу.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: налаштування малювання**
Діалог налаштувань малювання відкрито над редактором, повзунок розміру пензля посередині.

6 Збережіть свою роботу

- **Зберегти** – записує ваш малюнок у зображення, з якого ви почали (або, для порожнього полотна, зберігає його вперше), і лишає редактор відкритим. Панель інструментів підсвічується, поки є незбережені зміни, тож видно з першого погляду, що роботу ще треба зберегти.
- **Зберегти й закрити** – те саме, а потім повертає вас до зображення.
- **Зберегти як…** – у меню пропонує ввести ім'я файлу (запропоноване – оригінальна назва плюс `_draw-` і дата з часом, наприклад `beach_draw-260924-1530.jpg`) і лишає оригінальне зображення без змін.
- **Скасувати** ⊗ – виходить без збереження; нічого не змінюється.

Зображення на іншому комп'ютері

Малювання на зображенні в мережевій папці чи хмарному сховищі працює так само – застосунок зберігає результат назад у те саме місце. Якщо папка недоступна, ви побачите «Не вдалося дістатися папки. Ваш малюнок лишився на цьому пристрої – спробуйте зберегти ще раз.», і нічого не втрачається.

7 Скасуйте, видаліть або надішліть результат

Кнопка меню ⋮ також містить:

- **Скасувати останнє** та **Скасувати все** – крок за кроком повертають назад ваші штрихи або одразу прибирають усі.
- **Видалити файл** – прибирає зображення, з якого ви почали. З'являється, лише коли ви відкрили наявний файл, і ніколи для порожнього полотна.
- **Надіслати до…** – об'єднує ваш малюнок із зображенням і передає результат у те саме меню «Надіслати до…», яке використовується всюди в застосунку, тож він може одразу піти в Google Keep, месенджер чи будь-якого іншого увімкненого отримувача.

Що ви отримаєте

Фото, скріншот або порожня сторінка несе ваші штрихи пензлем, фігури, текст і обрізки, збережені на місці або як новий файл, а улюблений колір, розмір пензля й розмір тексту чекають на вас наступного разу – і все готове піти далі без обхідного шляху через інший застосунок.

Поради та усунення несправностей

- **Кожна збережена копія має правильний тип файлу. Зберегти як…** завжди записує справжнє розширення файлу, тож збережений скріншот, кадр чи редагування відкривається і в будь-якому іншому застосунку.
- **Просто хочете повернути чи обрізати ціле фото без малювання?** Це власні інструменти перегляду зображень – див. редагування фото.
- **Хочете знати, куди саме веде отримувач у меню «Надіслати до…» і як його увімкнути чи вимкнути?** Див. надсилання файлів через меню «Надіслати до…».
- **Працюєте зі скріншотом?** Жест захоплення екрана в Standard може відкрити свіжий скріншот прямо в редакторі малювання одразу після знімку.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ЗОБРАЖЕННЯ

Редагування фото

Поверніть, обріжте й скоригуйте кольори всього зображення.

ІНСТРУМЕНТИ

Надсилання файлів через меню «Надіслати до..»

Кожен отримувач у меню «Надіслати до..» і як його увімкнути чи вимкнути.

ІНСТРУМЕНТИ

Розпізнавання тексту офлайн-OCR

Витягніть слова із зображення замість того, щоб малювати на ньому.

OCR, МАЛЮВАННЯ ТА НАДСИЛАННЯ | Усі редакції | RECIPE #04

Усі редакції (деталі за кроками)

Надсилання файлів через меню «Надіслати до..»

Одне меню «Надіслати до..» охоплює кожного отримувача, якого знає застосунок – месенджери, Google Keep, Lens, друк, ваш спарований годинник і власні ресурси – з перемикачем для кожного, чесним прогресом для мережевих і хмарних файлів, скороченням для завантаження за посиланням і QR-кодом, щоб передати SFTP-сервер іншому телефону.

Чому вам це сподобається

Кожен застосунок, який уміє приймати картинку чи файл, хоче свій власний вхід: тут кнопка «поділитися», там копіювання й вставлення, в кожному екрані своє меню. FastMediaSorter натомість тримає один список – меню **«Надіслати до..»** – і показує його з кожного екрана, де надсилання файлу має сенс: плеєр, браузер файлів, редактор малювання.

Це власна адресна книга застосунку для місць, куди може піти файл, а не копія системного вікна поширення Android – «Інші застосунки» – це просто ще один пункт у тому самому списку, поруч із вашим месенджером, Google Keep, принтером і вашими власними ресурсами.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у будь-якій редакції: саме меню «Надіслати до..» є в усіх семи – Standard, noLegal, Lite, Photos, Legacy, VR і FOSS.
- Застосунки, до яких ви хочете надсилати (Telegram, WhatsApp, Instagram, Google Keep, Viber, Messenger, застосунок коротких відео), встановлені на цьому телефоні – щоб їхній рядок з'явився в списку.
- Для надсилання прямо на годинник: редакція Standard або noLegal зі спареним годинником Wear OS і відкритим застосунком на ньому.
- Для завантаження файлу перед надсиланням: Standard, noLegal, Photos, Legacy або VR.
- Для **Завантажити за посиланням** і поширення ресурсу SFTP як QR-коду: див. кроки 6 і 7 – там вказано, в яких редакціях доступна кожна функція.

1 Відкрийте меню «Надіслати до..»

Де б ви не побачили значок надсилання – кнопку «Поділитися» на панелі команд плеєра, меню з трьома крапками на файлі в браузері файлів, меню редактора малювання – воно відкриває той самий список **«Надіслати до..»**.

Якщо файл насправді може прийняти лише один отримувач, він надсилається одразу, без списку для вибору. Інакше з'являється аркуш з усіма отримувачами, які увімкнені, доступні прямо зараз і вміють обробити такий тип файлу, завжди в тому самому порядку, і закінчується постійним рядком **Вибрати ресурс..**, який замість надсилання кудись копіює файл в один з ваших ресурсів.

На вузькому екрані плеєра кнопка «Поділитися» іноді не поміщається на панелі; торкніться меню ⋮ замість неї – ті самі отримувачі там, кожен своїм рядком зі своїм значком.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: аркуш «Надіслати до..»**
Аркуш «Надіслати до..» відкрито над фото в плеєрі, видно кількох отримувачів, рядок Вибрати ресурс.. внизу.

2 Познайомтеся з отримувачами

- **Інші застосунки** – відкриває власне вікно поширення Android; працює з будь-яким типом файлу і є завжди.
- **Відкрити в..** – відкриває файл прямо в іншому застосунку на цьому пристрої.
- **Ел. пошта** – додає файл до нового листа; доступно, щойно на телефоні є інтернет.
- **Друк** – надсилає зображення, GIF, PDF, текст і офісні документи до системи друку Android.
- **Telegram, WhatsApp, Viber, Messenger і застосунок коротких відео**, наприклад TikTok – надсилають прямо у встановлений застосунок; кожен з'являється, лише коли цей застосунок справді є на телефоні, і повертається до власного вікна Android, якщо пряме передавання не вдається.
- **Instagram** – приймає одне зображення, відео чи GIF за раз; якщо вибрати кілька файлів, надсилається лише перший, із приміткою, що це стосується тільки першого файлу.
- **Keep: зображення / Keep: текст** – два отримувачі Google Keep зберігають картинку чи текст як нову нотатку Keep; потрібен встановлений застосунок Keep.
- **Google Lens** – відкриває картинку в Lens для візуального пошуку; потребує власних сервісів Google.
- **Годинник** – див. крок 4.
- **Вибрати ресурс..** – рядок наприкінці кожного списку; копіює файл у ресурс-призначення (або папку, яку ви виберете) замість того, щоб кудись його надсилати.

Отримувач, чийого застосунку немає, або якого ви вимкнули, просто відсутній у списку – там немає нічого, що не спрацює.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: отримувачі для фото**

Фото відкрите в плеєрі, список «Надіслати до..» відкрито й прогорнуто до кінця, Google Lens увімкнено.

3 Увімкніть чи вимкніть отримувача

Відкрийте **Налаштування**, вкладку **Призначення**, і знайдіть картку **Команди надіслати файл у…**. Кожен отримувач має власний перемикач і короткий підказковий текст із поясненням. Вимкніть один – і він перестане з'являтися в кожному списку «Надіслати до..» застосунку, навіть якщо застосунок, на який він указує, встановлено. Що робить кожен перемикач, описано в довіднику налаштувань.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: налаштування «Команди надіслати файл у..»**

Налаштування, вкладка Призначення, картка Команди надіслати файл у.. розгорнута, видно кілька перемикачів, Google Lens вимкнено.

4 Надішліть фото, відео чи трек прямо на годинник

Редакції Standard і noLegal, зі спареним годинником.

Виберіть **Годинник** у списку «Надіслати до..», і те, що у вас відкрито – фото, GIF, відео чи трек – відкриється прямо на годиннику, і не треба шукати той самий файл на маленькому екрані. Файл, що лежить на мережевому диску чи в хмарі, спершу завантажується, з прогресом, який можна скасувати кнопкою «Назад».

Для того, щоб файл дійшов, застосунок для годинника має бути відкритий на годиннику, і телефон точно повідомить, що сталося: відкрито на годиннику, годинник недоступний, годинник не відповів, застосунок на годиннику закрито, годинник не вміє показати такий тип файлу, або файл більший за 32 МБ, які приймає годинник. Документи, текст і файли EPUB ніколи не пропонують годинник як отримувача.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: надіслано на годинник**
Фото відкрите в плеєрі, спарений годинник з відкритим застосунком, у «Надіслати до..» обрано «Годинник».

5 Надсилання файлу з мережевого диска чи хмари

Standard, noLegal, Photos, Legacy і VR.

Надсилання файлу прямо з мережевої папки чи хмарного сховища працює так само, як і надсилання локального – застосунку просто спершу потрібна локальна копія. Ви побачите «Завантаження файлу..» зі смугою прогресу для мережевої папки, або індикатор без прогресу для сервера, що його не повідомляє, і отримувач відкривається, щойно копія готова. Натискання «Назад» скасовує завантаження; помилка показує «Не вдалося підготувати файл до надсилання.», і нічого не надсилається.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: підготовка мережевого файлу**
Перегляд у ресурсі SMB, відео надсилається через «Надіслати до..», завантаження приблизно на 40 відсотках.

Куди йде прогрес для більшого завдання

Одне завантаження для «Надіслати до..» показує власний невеликий діалог. Копіювання чи переміщення цілого пакета файлів працює так само у фоні – див. фонові передавання та їхній прогрес.

6 Забрати файл за посиланням

Standard, Lite, Photos і Legacy.

Коли увімкнено автозавантаження за посиланням, головне меню показує **Завантажити за посиланням**. Торкніться пункту, і відкриється поле **Посилання для завантаження**, уже заповнене тим, що є у вашому буфері обміну – вставте чи введіть інше, якщо потрібно. Файл завантажується так само, як і за будь-яким посиланням, переданим застосунку, – прямо у вибрану вами папку.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: завантаження за посиланням**
Головний екран, автозавантаження за посиланням увімкнено, натиснуто «Завантажити за посиланням» з посиланням у буфері обміну.

⚠ І файл, і код несуть ваш пароль

Якщо не позначити **Не додавати пароль**, будь-хто з файлом чи фото коду зможе відкрити сервер. Якщо він у вашій домашній мережі, застосунок також попередить, що підключитися може лише той, хто в тій самій мережі.

7 Поділіться ресурсом SFTP як QR-кодом

Standard, Photos, Legacy і VR.

Відкрийте меню з трьома крапками SFTP-ресурсу - доданого вами самими або отриманого від супутника Windows - і торкніться **Поділитися доступом…**. Вікно **Поділитися доступом до SFTP** пропонує **Не додавати пароль**, а потім два способи передати доступ:

- **Поділитися** - створює невеликий файл доступу й відкриває системне вікно поширення з ним, так само, як і для будь-якого іншого файлу.
- **Показати QR** - натомість показує QR-код на екрані: «Відскануйте, щоб додати ресурс», з підказкою «У FastMediaSorter: Додати ресурс -> Сканувати QR».
  На іншому телефоні торкніться **Додати** на головному екрані і, під **Імпорт готової конфігурації**, торкніться **Імпорт за штрих-кодом** і наведіть камеру на код - ресурс прийде повністю налаштованим, точно як і при імпорті конфігурації супутника Windows.


ALL
Local
SMB
S/FTP
Cloud
/test_media
SFTP 12 files IVAG
Share SFTP access
This file contains the access password. Send it only to people you trust.
Do not include the password
Share
Cancel
Show QR
Common



Поділіться доступом до папки, пароль – за бажанням.

Що ви отримаєте

Один список, скрізь, звідки можна надіслати файл, з кожним отримувачем, названим тим, чим він насправді є, перемикачем, щоб увімкнути чи вимкнути кожного, чесним прогресом, коли файл спершу треба забрати з мережі чи хмари, скороченням, щоб забрати файл за посиланням, і QR-кодом, щоб передати SFTP-сервер іншому телефону за секунди.

Поради та усунення несправностей

- **Спільне посилання з увімкненим автозавантаженням** відкриває екран поширення і правильно показує діалог прогресу завантаження – отримання такого посилання більше не закриває екран поширення з помилкою.
- **Хочете повну картину резервного копіювання й відновлення всього списку ресурсів?** Див. поширення та резервне копіювання ваших ресурсів – там описано супутника Windows, резервні копії на Google Диску та перенесення всього на новий телефон.
- **Надсилаєте те, що щойно намалювали чи позначили?** Власне меню редактора малювання відкриває той самий список «Надіслати до..» – див. малювання і написи на зображеннях.
- **Очікуваного отримувача немає?** Спершу перевірте його перемикач у кроці 3, потім переконайтеся, що потрібний застосунок справді встановлено.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ІНСТРУМЕНТИ

Малювання і написи на зображеннях

Малюйте, пишіть і обрізайте зображення, а тоді надсилайте результат звідси.

СХОВИЩЕ

Поширення та резервне копіювання ваших ресурсів

Перенесіть увесь список ресурсів на інший телефон або зробіть резервну копію на Google Диску.

СХОВИЩЕ

Фонові передавання та їхній прогрес

Як виглядає більше копіювання, переміщення чи завантаження, поки воно триває.

...ер: робочий стіл

ЛАУНЧЕР: РОБОЧИЙ СТІЛ | Standard і noLegal | RECIPE #01

Робочий стіл лаунчера – стартова розкладка, ярлики й ґаджети

Робочий стіл FastMediaSorter – це сітка квадратів, де ви тримаєте те, чим користуєтесь щодня: застосунки, папки з медіа, радіоканали, годинник і погоду. Ця сторінка показує, як його увімкнути, що він містить із першої хвилини і як додати власні речі.

Чому вам це сподобається

Старий планшет на кухонній стіні, автомагнітола чи просто телефон, який хочеться зробити спокійнішим: замість сторінок значків застосунків хочеться бачити годинник, погоду, папки з фото й радіо одразу на першому екрані. Робочий стіл FastMediaSorter створений саме для цього. Він може стати домашнім екраном вашого пристрою або стартовим вікном усередині застосунку, що не чіпає звичний домашній екран.

Починати з порожньої сітки не доведеться. Свіжий робочий стіл одразу наповнений корисними речами, згрупованими під заголовками, і кожен квадрат можна змінити довгим натисканням.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у редакції Standard або noLegal. Лаунчер не входить до складу редакцій Lite, Photos, Legacy, VR і FOSS – див. Сім редакцій FastMediaSorter.
- Кілька хвилин, щоб роздивитися. Root-доступ і додаткові застосунки не потрібні.
- Необов'язково: один-два вже доданих ресурси, щоб робочий стіл міг пропонувати ваші власні папки.

1 Оберіть, як відкривається робочий стіл

Перейдіть у **Налаштування**, на вкладку **Загальні**, і торкніться **Основне стартове вікно**. З'являються три варіанти:

- **Домашній екран пристрою** – FastMediaSorter стає домашнім екраном, який ви бачите після розблокування. Android попросить підтвердити: дозвольте це, або на старіших версіях Android оберіть FastMediaSorter і торкніться **Завжди** наступного разу, коли натиснете кнопку «Додому».
- **Робочий стіл як основне вікно** – робочий стіл відкривається під час запуску застосунку з його значка, а звичний домашній екран лишається як є. Хороший спосіб спробувати робочий стіл, нічого не змінюючи назавжди.
- **Головний екран** – застосунок відкривається на своєму головному екрані з вашими ресурсами, як і раніше.

Це також можна обрати на першій сторінці майстра привітання під час встановлення застосунку.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: основне стартове вікно**
Налаштування, вкладка Загальні, відкрито діалог Основне стартове вікно з трьома варіантами.

2 Подивіться, що вже містить свіжий робочий стіл

Коли робочий стіл відкривається вперше, він уже впорядкований для вас у названих секціях – рядках, згрупованих під заголовком:

- **Головне** – годинник, поле веброзшуку, погода і ярлики до вашого медіа: усіх фото, відео, музики й документів.
- **Ґаджети** – невеликі живі блоки, як-от перекладач і, на телефонах і планшетах, показник вільного місця.
- **Ресурси** – ваші власні папки, якщо ви їх уже додали.
- **Google** – застосунки Google, встановлені на пристрої, включно з Google Keep і Gemini, якщо вони у вас є.
- **Застосунки** – до 25 інших встановлених застосунків, від месенджерів до ігор. Скільки саме – залежить від розміру сітки, і жоден застосунок не повторюється.
- **Функції** – по одній плитці для кожної увімкненої програми: Трансляції, Швидка камера, Швидкий голос, Калькулятор, Мережевий монітор, Камера-переклад, Запис екрана, Завантаження за посиланням, Гра, Інформація про систему і Wear-супутник.
- **Налаштування** – власні налаштування застосунку, налаштування лаунчера і швидкі переходи в системні налаштування Android.

Розкладка не однакова на кожному пристрої. Робочий стіл враховує ваш профіль пристрою та розмір і форму екрана: телефон, планшет, телевізор чи електронна книга отримують власний порядок секцій, кількість елементів і кількість екранів.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: свіжий робочий стіл**

Робочий стіл лаунчера одразу після першого запуску, книжкова орієнтація, фірмові шпалери, секція Головне вгорі, видно панель задач.

3 Відкривайте все одним дотиком

Кожен квадрат зі значком і підписом – це ярлик. Торкніться його – і відкриється те, на що він вказує: запуститься застосунок, папка відкриється в браузері файлів, з'явиться програма або відкриється системне налаштування.

Підписи лежать на світлій підкладці, тож лишаються читабельними на будь-яких шпалерах, а значки вирівняні по верху кожного рядка, навіть якщо підпис займає два рядки. Видалення ярлика ніколи не видаляє те, на що він вказує.

Повний список ваших встановлених застосунків завжди на відстані одного кроку в Усіх застосунках: відкрийте меню «Пуск» на панелі задач, потім **Усі застосунки**. Застосунки там показані як сітка значків із назвами, яку можна прокручувати. Докладніше про цей список – у Використанні дока й панелі задач робочого столу.

4 Додайте щось нове на порожній квадрат

Торкніться й утримуйте порожній квадрат на робочому столі. З'явиться коротке меню:

- **Додати елемент..**
- **Редагувати стіл**
- **Шпалери**
- **Налаштування лаунчера**
- **Заблокувати зміни**

  Торкніться **Додати елемент..** і оберіть, що там буде: **Застосунок**, **Функція застосунку**, **Мій ресурс**, **Трансляція**, **Налаштування Android**, **Ґаджет**, **Дія лаунчера**, **Операція за розкладом** або нова секція. Для однієї з ваших папок потім оберіть, як вона відкриватиметься: **Перегляд**, **Слайд-шоу** або **Відтворення**. Новий квадрат опиниться саме там, де ви натиснули.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: меню довгого натискання**

Робочий стіл лаунчера, довге натискання на порожньому квадраті, відкрито меню з п'яти пунктів.

Не лишилось порожнього квадрата?

Скористайтеся **Редагувати стіл** і кнопкою **+** поруч із **Готово** – вона розмістить новий елемент на першому вільному місці або в новому рядку внизу. Див. Упорядкування робочого столу.

5 Додайте живі ґаджети

Ґаджет – це невеликий живий блок, що показує свіжу інформацію. Оберіть **Ґаджет** у меню додавання, щоб побачити їх усі. Ось найпопулярніші:

- **Погода** – поточна погода для названого вами місця. Торкніться й утримуйте, щоб обрати місце; дозвіл на геолокацію не потрібен, дані надходять від Open-Meteo. Метричні чи американські одиниці відповідають параметру **Система одиниць** у **Налаштуваннях**, на вкладці **Загальні**.
- **Пошук** – поле веброзшуку. Введіть текст, натисніть клавішу пошуку – і результати відкриються у вашому браузері. Ніщо з введеного на робочому столі не зберігається.
- **Перекладач** – офлайн-перекладач. Його підпис показує мовну пару з налаштувань перекладу застосунку; торкніться підпису, щоб змінити її, або поміняйте дві мови місцями на один раз. Див. Переклад розпізнаного тексту.
- **Вікно аудіо**, **Вікно відео**, **Вікно документа** і **Вікно зображень** – відтворюють або показують щось з одного з ваших ресурсів прямо всередині квадрата.
- **YouTube** і **YouTube Music** – вебсторінки цих сервісів прямо в квадраті.

Ґаджет можна пересувати, змінювати розмір і видаляти, як і будь-який інший квадрат. Повний каталог ґаджетів – у Ґаджетах робочого столу.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: вибір ґаджета**

Меню додавання елемента перемкнуто на Ґаджет, видно список ґаджетів.

6 Тримайте радіо- чи телеканал на робочому столі

Оберіть **Трансляція** в меню додавання і виберіть канал зі свого списку в Трансляціях. Торкніться його квадрата, щоб почати відтворення.

Торкніться й утримуйте квадрат каналу, щоб відкрити його меню. **Редагувати** відкриває те саме вікно, що й у Трансляціях, де можна змінити адресу, назву, тип медіа й бажану мову звуку та субтитрів. **Додати вікно на робочий стіл** розміщує живе **Вікно трансляції** цього каналу на першому вільному квадраті; короткий напис повідомляє **Вікно додано на робочий стіл** або **На робочому столі немає вільного місця**. Більше способів тримати станції під рукою – у Ярликах, віджеті трансляції та панелі трансляцій.

7 Додайте віджети застосунку та ярлики інших застосунків

Віджети, які FastMediaSorter пропонує для домашнього екрана Android – калькулятор, камера, фото, читання, музика, диктофон, гра, OCR, обране, заплановані завдання і «Зараз грає» – можуть жити й на цьому робочому столі, працюючи так само. Перейдіть у **Налаштування**, на вкладку **Управління**, і торкніться **Додати ґаджет на робочий стіл лаунчера**; обраний віджет потрапить на перше вільне місце. Ця кнопка з'являється, лише поки робочий стіл є вашим домашнім екраном. Подробиці – у Розміщенні, зміні розміру та оформленні ґаджетів і віджетів.

Інші застосунки можуть додавати сюди власні ярлики точно так само, як і на будь-якому іншому домашньому екрані: коли браузер чи месенджер пропонує «Додати на головний екран», ярлик опиняється на цьому робочому столі.

8 Додайте всі встановлені застосунки за раз

Відкрийте налаштування лаунчера – з меню довгого натискання, з меню «Пуск» або через **Налаштування**, **Загальні**, **Системні налаштування лаунчера**. У групі **Система** торкніться **Імпортувати всі встановлені застосунки**.

Кожен застосунок отримує ярлик в одній секції під назвою **Робочий стіл**, за алфавітом. Секція росте за потреби. Повторний запуск імпорту заповнює ту саму секцію, а не створює другу. Скопіювати розкладку попереднього лаунчера він не може – Android не дозволяє жодному застосунку читати ці дані.

Що ви отримаєте

Ваш робочий стіл відкривається так, як ви обрали – як домашній екран або як стартове вікно застосунку – і вже наповнений годинником, погодою, пошуком, вашим медіа й застосунками, а будь-який застосунок, папку, канал, ґаджет чи налаштування можна розмістити на будь-якому квадраті довгим натисканням.

Поради та усунення несправностей

- **Увімкнули програму пізніше?** Її плитка з'являється в **Функціях** сама собою, і в книжковій, і в альбомній розкладці, без перезапуску. Плитка, яку ви видалили вручну, назад не повертається, а вимкнення програми лишає її плитку на місці.
- **Хочете повернути стартову розкладку? Скидання налаштувань лаунчера** в групі **Система** налаштувань лаунчера повертає робочий стіл, закріплені значки й шпалери до початкового стану після підтвердження.
- **На VR-шоломі** варіанти, що роблять застосунок домашнім екраном шолома, приховані, бо шолом має власний.
- **Робочий стіл зник після перезапуску автомагнітоли?** Деякі магнітоли примусово нав'язують заводський домашній екран під час кожного запуску. Оберіть FastMediaSorter знову; якщо він не лишається, цей пристрій не дозволяє інший домашній екран.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ЛАУНЧЕР

Упорядкування робочого столу - секції, екрани, свайпи та блокування

Переміщуйте, змінюйте розмір і згортайте, розподіляйте елементи на кілька екранів і блокуйте компонування.

ЛАУНЧЕР

Вибір шпалер робочого столу

Анімовані хвилі, нерухомий кадр, власне фото або живе зображення з камери.

ЛАУНЧЕР

Використання дока й панелі задач робочого столу

Кнопка «Пуск», нещодавні та закріплені застосунки й область стану.

ЛАУНЧЕР: РОБОЧИЙ СТІЛ | Standard і noLegal | RECIPE #02

Вибір шпалер робочого столу – анімовані хвилі, нерухомий кадр, ваше фото або жива камера

Робочий стіл лаунчера вміє малювати шість видів шпалер – від фірмових рухомих хвиль і частинок FastMediaSorter до вашого власного фото чи живого вигляду з камери. Ця сторінка показує, як обрати одні з них і налаштувати.

Чому вам це сподобається

Шпалери – перше, що ви бачите на робочому столі, тож вони мають пасувати місцю: спокійні й нерухомі на приліжковому планшеті, жваві на кухонному екрані, сімейне фото на фоторамці або навіть вигляд із камери на пристрої, що стоїть біля вікна.

Усі варіанти шпалер зібрані на одному екрані, кожен із реченням, що він робить, а застосунок сам дбає про заряд батареї.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMedia Sorter у редакції Standard або noLegal з відкритим робочим столом лаунчера – див. Робочий стіл лаунчера.
- Для власних шпалер: зображення чи анімований GIF на пристрої.
- Для шпалер із камери: пристрій із камерою і ваш дозвіл застосунку її використовувати.

1 Відкрийте екран «Екрани та шпалери»

Торкніться й утримуйте порожній квадрат на робочому столі, потім торкніться **Шпалери**. Відкриється екран **Екрани та шпалери**.

Той самий екран можна відкрити з налаштувань лаунчера: **Налаштування**, **Загальні**, **Налаштування системного лаунчера**, група **Оформлення**, **Екрани та шпалери**.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: «Екрани та шпалери»**
Екран «Екрани та шпалери» прокручено до Що малюється, обрано Хвилі та частинки.

2 Оберіть, що малюється

Під **Що малюється** оберіть один із шести режимів:

- **Хвилі та частинки** – кольорові хвилі з дрейфуючими частинками, що рухаються весь час, поки робочий стіл відкритий. Це стартовий вибір.
- **Шпалери в стилі смуг** – ті самі хвилі, але застиглі. Новий кадр малюється щоразу, коли ви повертаєтесь на робочий стіл, і нічого не рухається після цього.
- **Порожньо** – жодних шпалер; робочий стіл показує простий колір вашої колірної теми.
- **Власне зображення** – ваше власне зображення, нерухоме чи анімоване, обрізане, щоб заповнити екран.
- **Камера** – живе зображення з камери, що постійно оновлюється. Цей режим витрачає найбільше заряду.
- **Миттєве фото** – камера робить одне фото щоразу, коли ви повертаєтесь на робочий стіл, і одразу звільняється.

3 Використайте власне зображення чи анімований GIF

Оберіть **Власне зображення**, потім торкніться **Вибрати** під **Джерело** і виберіть зображення. Попередній перегляд покаже, що ви обрали.

Застосунок зберігає власну копію зображення, тож шпалери лишаються, навіть якщо ви пізніше перемістите чи видалите оригінальний файл. Анімовані GIF і далі рухаються на робочому столі. Якщо файл не вдається використати, екран повідомляє **Не вдалося використати це зображення**, і лишаються попередні шпалери.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: шпалери з власного зображення**
Робочий стіл лаунчера з обраним Власне зображення, горизонтальне фото як шпалери, книжкова орієнтація.

⚠ Батарея

Камера тримає камеру увімкненою, поки робочий стіл видимий. На пристрої, що працює від батареї, **Миттєве фото** дає свіже зображення за значно меншу ціну.

4 Покажіть живе зображення з камери

Оберіть **Камера** або **Миттєве фото**. Якщо на пристрої кілька камер, з'явиться список **Виберіть камеру**, щоб обрати об'єктив; **Вибрати** під **Джерело** змінює його пізніше. Уперше Android запитає, чи може застосунок використовувати камеру – дозвольте це.

Ці два режими пропонуються лише на пристроях із камерою. Камера звільняється, щойно робочий стіл сходить з екрана. Якщо камери немає або ви відмовили в дозволі, робочий стіл тихо повертається до **Хвилі та частинки**.

5 Налаштуйте яскравість, швидкість, частинки й кольори

Під **Вигляд** на тому самому екрані:

- **Яскравість** – наскільки насичено намальовані шпалери. Нижчі значення лишають більше контрасту для значків і підписів.
- **Швидкість анімації** – як швидко рухаються хвилі.
- **Щільність частинок** – скільки частинок дрейфує над хвилями. На нулі малюються лише хвилі.
- **Палітра анімації** – **Динамічна (різнокольорова)**, **Зеленкувата**, **Рожувата** або **Блакитнувата**. Та сама палітра фарбує анімований фон аудіоплеєра.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: вигляд шпалер**
«Екрани та шпалери» прокручено до Вигляд, повзунки на значеннях за замовчуванням.

6 Дозвольте шпалерам проступати крізь квадрати

Ярлики на робочому столі не мають картки позаду: шпалери проступають крізь усю сітку, а кожен значок і підпис мають тонкий контур, тож лишаються читабельними на яскравому, темному чи строкатому зображенні. Весь квадрат лишається дотичним.

Ґаджети зберігають легку картку. Щоб зробити її більш чи менш суцільною, відкрийте налаштування лаунчера, групу **Оформлення**, **Прозорість підкладки віджетів**, і оберіть від **0% (Прозоро)** до **100% (Непрозоро)**; **25% (За замовчуванням)** – стартове значення. Поки ви впорядковуєте робочий стіл, кожен квадрат показує повну картку, тож його краї легко побачити.

Що ви отримаєте

Робочий стіл показує шпалери, що пасують місцю – рухомі, нерухомі, ваше власне фото чи вигляд із камери – з яскравістю й кольорами, які вам до вподоби, і кожен значок лишається легким для читання.

Поради та усунення несправностей

- **Хвилі перестали рухатись?** Шпалери зупиняються самі, коли увімкнено системну економію заряду або батарея розряджається, а жива камера повертається до хвиль. Блок **Батарея** внизу екрана пояснює це й показує поточний стан: **Зараз: анімація триває**, **Зараз: послаблена задля економії заряду** або **Зараз: зупинена задля економії заряду**.
- **Хочете рух без витрат заряду? Шпалери в стилі смуг** виглядають як анімація, але малюють лише один кадр щоразу, коли ви повертаєтесь.
- **Ваш вибір шпалер подорожує разом із вами.** Він входить до резервної копії налаштувань, тож відновлення копії на новому пристрої повертає його – див. Резервне копіювання та відновлення налаштувань.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ЛАУНЧЕР

Робочий стіл лаунчера

Увімкніть робочий стіл і розмістіть на ньому застосунки, папки, канали й ґаджети.

ЛАУНЧЕР

Упорядкування робочого столу – секції, екрани, свайпи та блокування

Переміщуйте, змінюйте розмір і згортайте, розподіляйте елементи на кілька екранів і блокуйте компонування.

ФОТО

Створення фотослайдшоу

Хочете багато фото замість одного? Нехай вони змінюються самі.

ЛАУНЧЕР: РОБОЧИЙ СТІЛ | Standard і noLegal | RECIPE #03

Впорядкування робочого стола – секції, екрани, свайпи та блокування

Щойно робочий стіл містить речі, якими ви користуєтеся, впорядкувати їх – справа кількох довгих натискань. Ця сторінка охоплює переміщення і зміну розміру клітинок, розділи, які можна згортати, кілька екранів, чотири свайпи і блокування, яке тримає все на місці.

Чому вам це сподобається

Робочий стіл зручний, лише коли все там, де його очікує ваша рука. Може, ви хочете радіо у верхньому кутку, сімейні фото на другому екрані, а рідко вживані застосунки згорнутими під заголовком. А коли все влаштовано правильно, ви хочете, щоб ніхто – включно з допитливою дитиною – не міг нічого перемістити випадково.

Усе на цій сторінці змінює лише розкладку. Жоден застосунок, папка чи файл ніколи не видаляється через перевпорядкування робочого стола.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMedia Sorter у редакції Standard або noLegal, з відкритим робочим столом лаунчера. Ваш робочий стіл лаунчера.
- Кілька клітинок на робочому столі, щоб їх переміщувати.

1 Почніть впорядковувати

Торкніться і утримуйте порожню клітинку і торкніться **Редагувати стіл**. Те саме є в меню «Пуск» на панелі задач як **Змінити склад робочого столу**.

Тепер кожна клітинка показує картку з чіткими краями, а панель задач показує **Готово** і кнопку **+**. Під час впорядкування:

- Торкніться і утримуйте клітинку, а тоді перетягніть її в інше місце.
- Перетягніть кутовий маркер ґаджета, щоб зробити його більшим або меншим.
- Торкніться позначки видалення на клітинці, щоб прибрати її з робочого стола.
- Торкніться **+**, щоб щось додати. Воно потрапить у перше вільне місце, або в новий рядок під усім іншим, коли робочий стіл заповнений.
- Торкніться **Готово**, коли закінчите.
  Портретний і альбомний екрани зберігають окремі розкладки, тож ви можете впорядкувати кожен так, як йому найкраще личить.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: режим редагування**
Робочий стіл лаунчера в режимі редагування, портретна орієнтація, видно кутовий маркер ґаджета, панель задач із «Готово» і «+».

2 Переміщуйте речі далі, ніж показує екран

Коли робочий стіл довший за екран, уздовж його правого краю з'являється смуга прокрутки. Проведіть пальцем, щоб прокрутити, або схопіть смугу і перетягніть її, щоб швидко перестрибнути.

Поки ви перетягуєте клітинку, утримуйте її біля верхнього чи нижнього краю, і робочий стіл прокручується – що ближче до краю, то швидше, – тож ви можете опустити її в рядок, якого не було видно. Широкі ґаджети, розміщені біля правого краю, підганяються під сітку, тож вони ніколи не накривають сусідів.

3 Групуйте клітинки в розділи та згортайте їх

Розділ – це заголовок з рядками під ним, наприклад **Головне**, **Застосунки** або **Функції застосунку**. Торкніться заголовка, щоб згорнути його рядки; торкніться ще раз, і кожна клітинка повернеться точно туди, де була. Маленька стрілка біля назви показує, чи розділ згорнутий, тож згорнутий розділ ніколи не сплутати з порожнім. Згортання запам'ятовується окремо для портретного й альбомного екрана і переживає перезапуск.

Торкніться і утримуйте заголовок, щоб відкрити **Дії із секцією**: **Перейменувати секцію**, **Пересортувати секцію** або **Видалити секцію**. Видалення спершу питає підтвердження і прибирає заголовок разом з ярликами під ним – ви можете додати їх знову пізніше. Під час впорядкування те саме меню відкривається з кнопки на заголовку, а утримання заголовка перетягує весь розділ.

Щоб почати новий розділ, оберіть **Створити розділ…** під час додавання елемента і дайте йому назву, наприклад «Робота».

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: згорнутий розділ**
Робочий стіл лаунчера, розділ «Застосунки» згорнутий, розділ «Google» розгорнутий, портретна орієнтація.

4 Розподіліть робочий стіл по кількох екранах

Торкніться і утримуйте порожню клітинку, торкніться **Шпалери**, і під **Екрани** встановіть **Кількість екранів**. Проводьте пальцем ліворуч і праворуч, щоб переходити між ними. Увімкніть **Показувати номер екрана**, щоб бачити, на якому екрані ви є, поки гортаєте.

Щоб перемістити клітинку на інший екран під час впорядкування, торкніться її і оберіть **Перемістити на екран 2** (або який завгодно екран). Або перетягніть її до лівого чи правого краю і потримайте там мить: робочий стіл перегортається на попередній чи наступний екран, і ви кладете клітинку, де хочете.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: перемістити на екран**
Режим редагування на робочому столі з трьома екранами, торкнуто один ярлик, відкрите меню переміщення.

5 Виберіть, що робить кожен свайп

Відкрийте налаштування лаунчера – **Налаштування лаунчера** в меню довгого натискання – і знайдіть групу **Жести**. Торкніться **Свайп угору**, **Свайп униз**, **Свайп ліворуч** або **Свайп праворуч** і оберіть дію зі списку: ті самі дії, що пропонують крайові жести, плюс власні **Усі застосунки**, **Наступний екран** і **Попередній екран** лаунчера. Для **Відкрити застосунок** або **Відкрити URL** рядок **Програма для запуску** під ним запитує, який застосунок чи веб-адресу.

Спочатку свайп угору відкриває Усі застосунки – щойно ви дійдете до низу робочого стола, – а свайп униз відкриває шторку сповіщень Android. Ліворуч і праворуч не мають дії, тож на робочому столі з кількома екранами вони гортають сторінки.

Свайп працює, коли починається на порожньому місці, на ярлику, на заголовку розділу або на панелі задач. На ґаджеті ґаджет зберігає власні жести – карта все одно панорамується, а список все одно прокручується. Більше жестів – у Налаштуванні жестів навігації та ярликів.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: свайпи робочого стола**
Системні налаштування лаунчера прокручено до «Жести», «Свайп угору» встановлено на «Усі застосунки», «Свайп униз» – на шторку сповіщень.

6 Зробіть клітинки більшими або меншими

У налаштуваннях лаунчера, група **Робочий стіл лаунчера**, **Щільність сітки** встановлює, скільки клітинок вміщається в рядку: **Вільна**, **Стандартна**, **Щільна** або **Дуже щільна**. «Вільна» дає великі клітинки, зручні для влучання на екрані автомобіля; «Дуже щільна» вміщає найбільше на планшеті.

7 Заблокуйте розкладку

Коли робочий стіл виглядає так, як вам подобається, торкніться і утримуйте порожню клітинку і торкніться **Заблокувати зміни**. Відтепер довге натискання не відкриває меню і не починає переміщення. Якщо хтось спробує, коротке повідомлення каже **Робочий стіл заблоковано. Зняти блокування – у налаштуваннях лаунчера.**

Щоб розблокувати, відкрийте налаштування лаунчера, групу **Робочий стіл лаунчера**, і вимкніть **Заблокувати робочий стіл**. Той самий перемикач і блокує його. **Змінити склад робочого столу** в меню «Пуск» продовжує працювати, навіть поки робочий стіл заблокований, тож ви ніколи не залишитеся замкненими зі своєї власної розкладки.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: заблокувати робочий стіл**
Системні налаштування лаунчера прокручено до «Робочий стіл лаунчера», «Заблокувати робочий стіл» увімкнено.

Що ви отримаєте

Кожна клітинка сидить там, де ви хочете, у розділах, які можна згортати, розподілена по стількох екранах, скільки вам потрібно. Ваші свайпи роблять те, що ви обрали, а блокування захищає всю розкладку від випадкових змін.

Поради та усунення несправностей

- **Подвійний дотик на порожньому місці** блокує екран пристрою, або гасить його там, де блокування пристрою недоступне. Вимкніть це через **Подвійний дотик для блокування екрана** в групі **Робочий стіл лаунчера** налаштувань лаунчера.
- **Повернули пристрій, і все перемістилося?** Нічого не перемістилося – в альбомного екрана просто своя власна розкладка. Впорядкуйте той, яким користуєтеся, або обидва.
- **Заголовок розділу прибрався під час впорядкування?** Додайте його назад через **Додати елемент…**, як будь-яку іншу клітинку.
- **Користуєтеся клавіатурою чи пультом ТБ?** Див. Керування з клавіатури, D-pad і Android TV.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ЛАУНЧЕР

Ваш робочий стіл лаунчера

Увімкніть робочий стіл і розмістіть на ньому застосунки, папки, канали та ґаджети.

ЛАУНЧЕР

Вибір шпалер робочого стола

Анімовані хвилі, статичний кадр, ваше власне фото або живе зображення з камери.

ЛАУНЧЕР

Контекстні меню робочого стола і швидкі дії

Що пропонує довге натискання на застосунках, каналах і ґаджетах.

ер: віджети та гаджети

ЛАУНЧЕР: ҐАДЖЕТИ Й ВІДЖЕТИ | Усі редакції | RECIPE #03

Усі редакції – набір віджетів відрізняється, див. крок 2

Віджети FastMediaSorter для домашнього екрана – камера, фоторамка, музика, диктофон та інше

FastMediaSorter пропонує набір віджетів для домашнього екрана Android: кнопки в одне торкання для камери, диктофона, випадкової музики й ваших папок, а також великі вікна для фоторамки, плеєра й запланованих завдань. Ця сторінка показує, що робить кожен із них, у яких редакціях він доступний і як його додати та налаштувати.

Чому вам це сподобається

Дещо ви робите по кілька разів на день: сфотографувати чек одразу в потрібну папку, увімкнути щось випадкове під час готування, побачити нове сімейне фото, продовжити читання з того місця, де зупинились. Віджет виносить цю дію на ваш домашній екран, на відстань одного дотику, без потреби спершу відкривати застосунок.

Віджети працюють із будь-яким домашнім екраном – тим, що йшов із телефоном, або лаунчером FastMediaSorter.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у будь-якій редакції. Які віджети є в кожній редакції, перелічено в кроці 2 – див. також Сім редакцій FastMediaSorter.
- Домашній екран із вільним місцем.
- Для фоторамки, музики й віджетів папок: хоча б один доданий у застосунку рецепт – див. Додавання папок із телефону, картки пам'яті та USB-накопичувача.

1 Додайте віджет на домашній екран

Є два способи:

- **Із застосунку.** Відкрийте **Налаштування**, перейдіть на вкладку **Управління** і торкніться **Додати віджет на домашній екран Android…**. Оберіть віджет у **Виберіть віджет** і підтвердіть, коли Android запитає, куди його розмістити.
- **З домашнього екрана.** Торкніться й утримуйте порожнє місце на домашньому екрані, торкніться **Віджети**, прогорніть до **FastMediaSorter** і перетягніть потрібний віджет на місце. Точні формулювання трохи відрізняються залежно від виробника телефону – див. Додавання застосунків, ярликів і віджетів на домашні екрани ↗.
  Якщо віджет уже там, застосунок повідомить: **Віджет вже додано на домашній екран**.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: вибір віджета**
Налаштування, вкладка Управління, натиснуто Додати віджет на домашній екран Android, список вибору відкрито, книжкова орієнтація.

2 Оберіть віджет під задачу

Віджети в одне торкання – невеликий квадрат зі значком і підписаною під ним назвою, як ярлик застосунку, тож завжди зрозуміло, де що:

- **Камера** – відкриває камеру застосунку для фото чи відео; знімки потрапляють у звичні фотопапки пристрою. Усі редакції.
- **Швидка зйомка** – знімає фото або записує відео прямо в папку чи ресурс, обрані під час додавання. Прихований, поки зйомка вимкнена в застосунку. Усі редакції.
- **Фото з камери** – відкриває ваші фото з камери в застосунку. Усі редакції.
- **Камера–переклад** – наводить камеру на текст, розпізнає й перекладає його – див. Розпізнавання тексту офлайн-OCR. Редакції Standard, noLegal, Legacy і VR.
- **Швидкий диктофон** – одне торкання починає запис голосу, друге – зупиняє й зберігає. Редакції Standard, noLegal, Legacy і VR.
- **Випадкова музика** – відтворює випадковий трек з обраного ресурсу. Усі редакції, крім Photos.
- **Папка** – відкриває одну обрану папку-ресурс. Її також можна додати з самого ресурсу: відкрийте меню з трьома крапками ресурсу на головному екрані або редактор ресурсу. Усі редакції.
- **Калькулятор** – відкриває калькулятор застосунку. Усі редакції.

Великі віджети – їх можна розтягувати на домашньому екрані:

- **Випадковий кадр** – показує випадкове фото з обраного ресурсу й час від часу змінює його; розтягується в будь-якому напрямку. Усі редакції.
- **Продовжити читання** – підхоплює слайдшоу з того місця, де ви зупинились. Усі редакції.
- **Зараз грає аудіо** – трек, що грає у фоні, з відтворенням і паузою, попереднім, наступним треком і кнопкою додати в обране. Усі редакції, крім Lite і Photos.
- **Захоплення й OCR** – одна панель одразу з **Фото з камери** і **Камера–переклад**. Редакції Standard, noLegal, Legacy і VR.
- **Обране** – список, що прокручується, з ваших улюблених папок. Показується, поки обране увімкнено в застосунку. Усі редакції.
- **Операції за розкладом** – стан ваших операцій за розкладом із кнопками **Запустити всі**, **Призупинити всі** і **Відновити всі**. Показується, поки планування увімкнено – див. Виконання файлових операцій за розкладом. Усі редакції.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: віджети домашнього екрана**
Стандартний домашній екран Android із шістьма віджетами FastMediaSorter, книжкова орієнтація.

3 Налаштуйте віджет, якому потрібен вибір

Випадковий кадр, **Випадкова музика**, **Папка** і **Швидка зйомка** повинні знати, куди дивитись або куди зберігати. Екран налаштування відкривається одразу після розміщення: оберіть ресурс чи папку й підтвердіть. Поки він не налаштований, віджет показує **Натисніть для налаштування**.

Кожна копія віджета зберігає власний вибір – розмістіть дві фоторамки поруч, і нехай одна показує відпустку, а інша – сад.

4 Користуйтеся ним

Торкніться віджета в одне торкання, щоб він виконав свою дію. На **Швидкий диктофон** торкніться раз, щоб почати, і ще раз, щоб зупинити й зберегти. На **Зараз грає аудіо** користуйтесь кнопками, як у невеликому плеєрі – див. Відтворення й упорядкування музики. На **Операції за розкладом** кнопки діють одразу на всі завдання.

Що ви отримаєте

Дії, якими ви користуєтесь найчастіше, тепер на домашньому екрані – фото в потрібну папку, випадкова пісня, нове сімейне фото, книга з місця зупинки – усе на відстані одного дотику.

Поради та усунення несправностей

- **Користуєтесь лаунчером FastMediaSorter?** Ті самі віджети можуть жити і на його робочому столі – див. Розміщення, зміна розміру та оформлення ґаджетів і віджетів. Там вони зберігають власні налаштування, окремі від копії на іншому домашньому екрані.
- **Шукаєте віджет, якого тут немає?** Віджети трансляцій, секундоміра, ліхтарика, туриста, гри й мовлення описані разом із функціями, до яких належать – наприклад Ярлики, віджет трансляції та панель трансляцій, Вбудовані програми, Калькулятор і секундомір і Міні-гра.
- **Віджет зник зі списку?** Обране, Операції за розкладом і Швидка зйомка пропонуються, лише поки відповідна функція увімкнена в застосунку.
- **Віджет диктофона зник.** У попередніх версіях був окремий віджет диктофона; **Швидкий диктофон** виконує ту саму роботу одним торканням для старту й одним для зупинки.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ЛАУНЧЕР

Ґаджети робочого столу

Годинники, погода, карта, датчики й стан пристрою на робочому столі лаунчера.

ЗАХОПЛЕННЯ

Швидкі фото та відеознімки

Усе, що вміє камера за віджетами «Камера» і «Швидка зйомка».

ФОТО

Створення фотослайдшоу

Слайдшоу, яке підхоплює «Продовжити читання».

ЛАУНЧЕР: ҐАДЖЕТИ І ВІДЖЕТИ | Standard і noLegal | RECIPE #01

Ґаджети робочого стола: годинники, погода, карта, датчики, стан пристрою та інше

Робочий стіл лаунчера може містити живі ґаджети: годинники тут і деінде, погоду для кількох міст, схід сонця і точку роси, карту того, де ви є, компас і графіки швидкості, батарею, мережу, сховище й пам'ять пристрою, а також офлайн-перекладач. Ця сторінка показує, що робить кожен із них і як його налаштувати.

Чому вам це сподобається

Ґаджет – це жива клітинка на робочому столі: вона показує свіжу інформацію тієї миті, коли ви на неї дивитеся, без відкриття застосунку. Планшет на кухні може показувати час великими цифрами й погоду в двох містах; телефон в автомобільному тримачі може показувати швидкість і напрямок; запасний телефон на полиці може стежити за власною батареєю і вільним місцем.

Кожен ґаджет додається одним довгим натисканням і знає, що робити, коли ви його торкаєтеся – годинник відкриває будильники, карта відкриває ваш застосунок карт, погода відкриває ваш застосунок погоди.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Fast Media Sorter у редакції Standard або noLegal, з увімкненим робочим столом лаунчера. Ваш робочий стіл лаунчера. У редакціях Lite, Photos, Legacy, VR і FOSS лаунчера немає – див. Сім редакцій FastMediaSorter.
- Порожня клітинка на робочому столі, або хвилинка, щоб її звільнити – див. Розміщення, зміну розміру та оформлення ґаджетів.
- Для ґаджетів карти, компаса та швидкості: дозвіл застосунку знати місцезнаходження. Для погоди, світового часу та сходу сонця: нічого додаткового, місце ви вводите самі.

1 Відкрийте список ґаджетів

Торкніться і утримуйте порожню клітинку на робочому столі, торкніться **Додати елемент..** і оберіть **Ґаджет**. З'явиться список усіх ґаджетів, які може показати ваш пристрій.

Ґаджет, чийого датчика у вашого пристрою немає, взагалі не пропонується – у планшета без компаса в списку просто немає **Компас**.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: список ґаджетів**
Вибір елемента переключено на «Ґаджет», прокручено наполовину, портретна орієнтація.

2 Тримайте час на виду – Годинник і Світовий час

Годинник показує місцевий час великими цифрами із секундами. Він починається з чотирьох клітинок завширшки і двох заввишки, і його можна зменшити до двох клітинок на одну. **Дотик** відкриває ваші будильники; **дотик з утриманням** відкриває ваш календар.

Світовий час показує час у іншому місці поряд із вашим місцевим годинником, а не замість нього. Коли ви його додаєте, відкривається список із пошуком усіх часових поясів, які знає ваш пристрій, – введіть місто і виберіть його. Підпис клітинки показує місто і скільки годин воно попереду або позаду вас. Дотик відкриває ваш застосунок годинника; дотик з утриманням дозволяє вибрати інший часовий пояс. Додайте кілька, щоб стежити за кількома місцями.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: ґаджети годинника**
Робочий стіл із «Годинником» 4x2 і «Світовим часом», встановленим на Токіо, портретна орієнтація.

3 Стежте за погодою і сонцем – Погода і Сонце і точка роси

Погода показує поточну погоду для вибраного вами місця. Нова клітинка каже **Утримуйте, щоб вибрати місце**: торкніться і утримуйте її та введіть місто. Дозвіл на місцезнаходження не потрібен, дані надходять з Open-Meteo. Метричні чи американські одиниці залежать від **Система одиниць** у **Налаштування**, **Загальні**.

Додайте стільки клітинок «Погода», скільки хочете – кожна зберігає власне місто, навіть після перезапуску. Під показниками клітинка показує, коли їх востаннє оновлено (**Оновлено** і час). Без з'єднання вона зберігає останні дані з позначкою **Останні дані**, а якщо нічого не надходить, каже **Погода зараз недоступна**. Дотик відкриває ваш застосунок погоди; дотик з утриманням змінює місце.

Сонце і точка роси показує сьогоднішні **Схід** і **Захід**, а також **Точку роси** для місця, яке ви обираєте з того самого списку з пошуком. Точка роси використовує ту саму одиницю температури, що й «Погода». **Дотик** оновлює показники, а **дотик з утриманням** змінює місце. Кілька клітинок можуть показувати кілька місць.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: ґаджети погоди**
Робочий стіл із двома ґаджетами «Погода» і одним ґаджетом «Сонце і точка роси», портретна орієнтація.

4 Дивіться, де ви є – Карта

Карта малює ваше поточне положення на карті OpenStreetMap і підписує під ним місто та країну, або координати, якщо назви немає. Дотик відкриває застосунок карт вашого пристрою.

Уперше Android запитує, чи може застосунок знати місцезнаходження – дозвольте це. Без дозволу клітинка каже **Доступ до геопозиції вимкнено**; без з'єднання вона зберігає останню картинку, яку мала, з позначкою **Останнє відоме**. Фрагменти карти зберігаються на пристрої, тож знайома місцевість з'являється швидко. Щоб знайти назву місця, застосунок запитує лише про центр фрагмента карти, який уже показує, а ніколи про ваше точне положення.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: ґаджет «Карта»**
Робочий стіл із ґаджетом «Карта», місцезнаходження дозволено, портретна орієнтація.

5 Вимірюйте шлях – Компас, Швидкість і графіки

Ці ґаджети використовують датчики та місцезнаходження вашого пристрою:

- **Компас** – напрямок у градусах зі стороною світу словами (наприклад **Північ**), і висота над рівнем моря. Якщо він просить **Опишіть телефоном вісімку**, зробіть це один раз для калібрування.
- **Швидкість** – як швидко ви рухаєтеся, в км/год.
- **Графік швидкості** і **Графік висоти** – як змінювалися швидкість і висота з часом. Кожен графік збирає показники з моменту останнього натискання кнопки **Скинути** і зберігає їх після перезапуску. Графік висоти також показує пройдену відстань.
- **Висота** і **Супутники** – сама висота, і скільки супутників використовується з тих, що видно.
- **Кроки** – кроки, підраховані вашим пристроєм за його власним крокоміром. Лише в sideload-версії (редакції noLegal), бо лише ця редакція запитує дозвіл на фізичну активність, потрібний цій клітинці – див. Сім редакцій FastMediaSorter.
  Поки пристрій шукає позицію, клітинка каже **Чекаємо координати…**. Якщо ви відмовили в дозволі, клітинка лишається на робочому столі й каже **Геодані вимкнено. Дозвольте їх у правах застосунку.** Місцезнаходження та кроки зчитуються, лише поки клітинка на екрані, ніколи у фоні, і нікуди не надсилаються.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: ґаджети датчиків**
Робочий стіл із ґаджетами «Компас», «Швидкість» і «Графік висоти» під час прогулянки, портретна орієнтація.

6 Слідкуйте за пристроєм – Мережа, Батарея, Сховище і Ресурси

Чотири ґаджети розповідають, як почувається сам пристрій:

- **Мережа** – тип з'єднання, назва мережі Wi-Fi чи мобільної мережі, коли Android її повідомляє, і чи доступний інтернет: **є інтернет** або **немає інтернету**.
- **Батарея** – заряд у відсотках і приблизно скільки він триватиме (**Залишилось близько 5 год**), або **Заряджається**. Час – оцінка: Android не повідомляє власного.
- **Сховище пристрою** – вільне й загальне місце на пристрої, і на картці пам'яті, коли вона вставлена.
- **Ресурси** – вільна пам'ять і скільки пристрій працює з моменту останнього вмикання.

Усі чотири виглядають однаково, не запитують дозволу і оновлюються, лише поки на екрані. Значення, яке пристрій не надає, показується як **Невідомо**, ніколи як нуль. З увімкненим TalkBack кожна клітинка озвучує і число, і те, що воно означає.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: ґаджети стану пристрою**
Робочий стіл із ґаджетами «Мережа», «Батарея», «Сховище пристрою» і «Ресурси», Wi-Fi підключено, портретна орієнтація.

7 Перекладайте фразу на місці – Перекладач

Перекладач – офлайн-перекладач прямо на робочому столі. Його підпис показує мовну пару з налаштувань перекладу застосунку; торкніться підпису, щоб змінити її, або поміняти дві мови місцями на мить. Як обираються і завантажуються мови – у Перекладі розпізнаного тексту.

Клітинка завжди щонайменше два рядки заввишки, щоб текстове поле і результат вміщалися. Коли мова використовується вперше, її мовний пакет завантажується; коли перший переклад готовий, підпис каже **Переклад Google**.

8 Спробуйте інші ґаджети

У списку є ще клітинки, які приносять ваш власний контент на робочий стіл:

- **Пошук** – поле веб-пошуку, яке відкриває результати у вашому браузері.
- **Вікно аудіо**, **Вікно відео**, **Вікно документа** і **Вікно зображень** – відтворює чи показує файл з одного з ваших ресурсів прямо в клітинці.
- **Вікно трансляції** – живий канал, що відтворюється в клітинці.
- **Плейліст**, **Трансляції**, **Перегляд папки** і **Обране** – ваші плейлисти, канали, папка як міні-показ, і ваше обране.
- **YouTube**, **YouTube Music**, **Вікно каналу YouTube**, **Живий фрейм Google Maps**, **Живий фрейм Google Keep** і **Живий фрейм Google Calendar** – вебсторінки цих сервісів прямо в клітинці.

Що ви отримаєте

Ваш робочий стіл показує годинник, погоду, шлях попереду і стан пристрою з одного погляду, і кожна клітинка відкриває потрібний застосунок одним дотиком.

Поради та усунення несправностей

- **Числа не стрибають.** Значення, що змінюються, намальовані цифрами однакової ширини і притиснуті до нижнього правого кута, тож годинник чи швидкість, що змінюється щосекунди, лишаються нерухомими для ока.
- **Один ґаджет не запустився?** Решта робочого стола продовжує працювати, а коротке повідомлення називає клітинку, яка не змогла запуститися – див. Розміщення, зміну розміру та оформлення ґаджетів.
- **Хочете, щоб картка за ґаджетами була легшою чи щільнішою? Прозорість підкладки віджетів** у налаштуваннях лаунчера змінює це для всіх ґаджетів одразу.
- **Хочете таку саму інформацію на іншому домашньому екрані?** FastMediaSorter також пропонує віджети для домашнього екрана Android – див. Віджети FastMediaSorter для вашого домашнього екрана.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ЛАУНЧЕР

Розміщення, зміна розміру та оформлення ґаджетів і віджетів

Розмістіть ґаджет там, де хочете, зробіть його більшим чи меншим, і виберіть, наскільки щільна його картка.

ЛАУНЧЕР

Віджети FastMediaSorter для вашого домашнього екрана

Калькулятор, камера, фоторамка, музика, диктофон та інше на будь-якому домашньому екрані.

ЛАУНЧЕР

Ваш робочий стіл лаунчера

Увімкніть робочий стіл і розмістіть на ньому застосунки, папки, канали та ґаджети.

ЛАУНЧЕР: ҐАДЖЕТИ І ВІДЖЕТИ | Standard і noLegal | RECIPE #02

Розміщення, зміна розміру та оформлення ґаджетів і віджетів на робочому столі лаунчера

Ґаджету потрібне добре місце і правильний розмір. Ця сторінка показує, як розмістити ґаджети та віджети застосунку на робочому столі лаунчера, дозволити столу звільнити місце, змінити їхній розмір, вибрати щільність їхньої картки, і почати знову зі свіжим набором.

Чому вам це сподобається

Ґаджет корисний, лише коли він там, куди падає ваш погляд: великий годинник зверху, погода поруч, маленький індикатор батареї в кутку. Ця сторінка про розміщення – куди йде ґаджет, наскільки він великий, і скільки шпалер видно позаду нього.

Ті самі кроки працюють і для власних віджетів застосунку, які можуть жити на робочому столі лаунчера так само, як і на домашньому екрані Android.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMedia Sorter у редакції Standard або редакції noLegal, з увімкненим робочим столом лаунчера. Ваш робочий стіл лаунчера.
- Для віджетів застосунку на робочому столі: FastMediaSorter встановлений як домашній екран пристрою.

1 Розмістіть ґаджет на робочому столі

Торкніться і утримуйте порожню клітинку, торкніться **Додати елемент…**, оберіть **Ґаджет** і виберіть потрібний. Він з'явиться там, де ви торкнулися, у своєму початковому розмірі. Що робить кожен ґаджет, описано в Ґаджетах робочого стола.

Не бачите порожньої клітинки? Торкніться **Редагувати стіл** у меню довгого натискання, а тоді кнопку **+** поруч із **Готово** на панелі задач: новий елемент потрапить у перше вільне місце, або в новий рядок під усім іншим.

2 Дозвольте робочому столу звільнити місце

Ґаджету часто потрібно більше однієї клітинки. Коли ви додаєте його в місце, яке замале, клітинки нижче зсуваються вниз, щоб звільнити місце – нічого не накривається і нічого не втрачається.

Якщо справді немає способу його вмістити, вам про це скажуть, а не просто нічого не станеться: **На робочому столі лаунчера немає місця. Звільніть його та спробуйте ще раз.** Приберіть або перемістіть щось, або додайте ще один екран – див. Впорядкування робочого стола.

3 Перенесіть один із віджетів застосунку на робочий стіл

Віджети застосунку – калькулятор, камера, фоторамка, музика, диктофон, обране, операції за розкладом та інші – теж можуть жити на робочому столі лаунчера. Відкрийте **Налаштування**, вкладку **Управління**, і торкніться **Додати ґаджет на робочий стіл лаунчера**; обраний потрапить у перше вільне місце, і коротке повідомлення скаже **Додано на робочий стіл лаунчера**. Кнопка показується, лише поки лаунчер увімкнений.

Деякі віджети потребують попереднього налаштування. **Випадковий кадр** запитує, з якого ресурсу брати фото, а **Швидка зйомка** – в яку папку зберігати. Клітинка з'являється лише після підтвердження; якщо ви скасуєте, нічого не з'явиться і нічого не залишиться.

Віджет на робочому столі й той самий віджет на іншому домашньому екрані зберігають власні налаштування – дві фоторамки можуть показувати два різні альбоми. Видалення клітинки також забуває її налаштування. Усі віджети описані в Віджетах FastMediaSorter для вашого домашнього екрана.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: додавання віджета на робочий стіл**
Налаштування, вкладка «Управління», прокручено до двох кнопок віджетів, лаунчер увімкнений, портретна орієнтація.

4 Зробіть ґаджет більшим або меншим

Торкніться **Редагувати стіл** у меню довгого натискання. Тепер кожна клітинка показує картку, а в кожного ґаджета в кутку є маркер. Перетягніть маркер, щоб зробити ґаджет більшим або меншим – від початкового розміру до цілого екрана. Торкніться **Готово**, коли результат вас влаштує.

Розмір запам'ятовується, зокрема після перезапуску. Кілька ґаджетів мають розумний мінімум: **Годинник** зменшується до двох клітинок на одну, а **Перекладач** завжди залишається щонайменше два рядки заввишки, щоб текст і результат вміщалися.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: зміна розміру ґаджета**
Робочий стіл у режимі редагування, ґаджет «Погода» посеред зміни розміру, портретна орієнтація.

5 Виберіть, наскільки щільна картка ґаджета

За кожним ґаджетом є легка картка. Щоб зробити її легшою або щільнішою, відкрийте налаштування лаунчера – з меню довгого натискання, з меню «Пуск», або через **Налаштування**, **Загальні**, **Налаштування системного лаунчера** – і в групі **Оформлення** торкніться **Прозорість підкладки віджетів**. Виберіть від **0% (Прозоро)**, що дозволяє шпалерам просвічувати, до **100% (Непрозоро)**; **25% (За замовчуванням)** – початкове значення.

Вибір зберігається після перезапуску. Поки ви впорядковуєте робочий стіл, кожна клітинка все одно показує повну картку, тож її краї легко бачити.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: прозорість підкладки віджетів**
Налаштування лаунчера, група «Оформлення», список прозорості відкрито, портретна орієнтація.

6 Почніть знову зі свіжим набором ґаджетів

У групі **Система** налаштувань лаунчера **Скидання налаштувань лаунчера** повертає робочий стіл до початкового стану після підтвердження. Він запитує, наскільки щільно розташувати значки (**Щільність сітки**: **Вільна**, **Стандартна**, **Щільна** або **Дуже щільна**) і відкривається на варіанті, що підходить вашому профілю пристрою.

Стартовий розділ **Ґаджети** також заповнюється відповідно до типу вашого пристрою: фоторамка отримує **Вікно зображень**, електронна книга – **Вікно документа**, а VR-шолом – клітинку **Батарея**. Налаштування розміщених вами віджетів очищуються під час скидання, тож нічого не залишається.

Що ви отримаєте

Кожен ґаджет і віджет сидить там, де ви хочете, того розміру, який ви обрали, з такою щільністю картки, яку вам подобається – і залишається таким після перезапуску.

Поради та усунення несправностей

- **Ґаджет не зміг запуститися?** Решта робочого стола лишається робочою, а повідомлення називає клітинку: наприклад **Карта не запустилася. Решта робочого столу доступна.** Приберіть цю клітинку і додайте її знову, або залиште поки що так.
- **Хочете, щоб розкладка лишалася на місці?** Заблокуйте робочий стіл, щоб випадковий дотик не міг перемістити ґаджет – див. Впорядкування робочого стола.
- **Ґаджет забирає ваші свайпи?** Ґаджети зберігають власні жести: карта все одно панорамується, а список все одно прокручується. Замість цього почніть свайп на порожньому місці.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ЛАУНЧЕР

Ґаджети робочого стола

Що показує кожен ґаджет – годинники, погода, карта, датчики, стан пристрою та перекладач.

ЛАУНЧЕР

Віджети FastMediaSorter для вашого домашнього екрана

Калькулятор, камера, фоторамка, музика, диктофон та інше на будь-якому домашньому екрані.

ЛАУНЧЕР

Впорядкування робочого стола – секції, екрани, свайпи та блокування

Переміщуйте, змінюйте розмір і згортайте, розподіляйте елементи по кількох екранах і блокуйте розкладку.

ер: панель завдань і жести

ЛАУНЧЕР: ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ, МЕНЮ ТА ЖЕСТИ | Standard і noLegal | RECIPE #04

Використання дока й панелі задач робочого столу

Панель задач – єдина частина лаунчера, яка ніколи не зникає при прокрутці. Ця сторінка описує, де вона розташована, закріплення й керування застосунками на ній, найшвидші шляхи назад до файлів, док швидкого запуску, що з неї відкривається, і пару перемикачів, яким не потрібен власний екран.

Чому вам це сподобається

Робочий стіл тримає те, на що ви дивитесь; панель задач тримає те, до чого тягнетесь. Це єдина панель, що лишається на екрані незалежно від того, яку секцію, екран чи ґаджет ви зараз бачите, тож застосунки, якими ви користуєтесь найчастіше, шлях назад до файлів і пара перемикачів в одне торкання завжди на відстані одного погляду.

Ця сторінка описує саму панель задач – де вона розташована, що на неї можна закріпити і що пропонує довге натискання на одну з кнопок – а також док швидкого запуску, що відкривається з неї.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у редакції Standard або noLegal з увімкненим лаунчером – див. Робочий стіл лаунчера.
- Кілька застосунків чи програм, які варто тримати на відстані одного дотику.

1 Оберіть, на якому краю розташувати панель задач

Відкрийте налаштування лаунчера – **Налаштування лаунчера** в меню довгого натискання – і в групі **Панель задач** торкніться **Розташування панелі задач**. Оберіть **Зверху** або **Знизу**. Кнопка «Пуск», закріплені й нещодавні застосунки та трей переміщуються разом як одна панель, а робочий стіл займає все, що лишилось.

Знизу – варіант за замовчуванням для кожного профілю пристрою, крім автомагнітоли, яка стартує зверху.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: розташування панелі задач**
Налаштування лаунчера, група Панель задач, відкрито діалог Розташування панелі задач із варіантами Зверху і Знизу.

2 Закріплюйте застосунки й керуйте тим, що вже є

Торкніться й утримуйте будь-який застосунок, щоб закріпити його, або скористайтесь **Закріпити на панелі задач** з його меню. Торкніться й утримуйте закріплений значок на самій панелі задач – і невелике меню запропонує **Запустити** або **Відкріпити**.

Панель задач також тримає смужку застосунків, які ви нещодавно відкривали, без жодного закріплення з вашого боку. Торкніться й утримуйте один із них – і меню запропонує **Відкрити**, **Закріпити на панелі задач** – тож нещодавній застосунок стане постійним – або **Прибрати з панелі задач**, що лише прибирає його зі смужки нещодавніх.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: меню нещодавнього застосунку**
Панель задач лаунчера, довге натискання на значку нещодавнього застосунку, відкрито контекстне меню з трьома діями.

3 Дістаньтеся файлів і поверніться назад

Кнопка **Пуск** на панелі задач відкриває меню «Пуск» – див. Меню «Пуск» і повний список застосунків, щоб дізнатися, що в ньому є.

Дотик до самого значка застосунку FastMediaSorter залежить від одного параметра: **Налаштування**, **Загальні**, **Основне стартове вікно**, з варіантами **Домашній екран пристрою**, **Робочий стіл як основне вікно** або **Головний екран** – той самий вибір, що пропонує майстер привітання під час першого встановлення, і його можна змінити пізніше будь-коли. Коли застосунок не встановлено фактичним домашнім екраном пристрою, дотик до його значка відкриває головний екран із вашими файлами й папками напряму, замість другої копії робочого столу.

І звідки б панель задач чи робочий стіл вас не відправили, системна кнопка «Назад» веде прямо назад на робочий стіл, а не лишає вас застряглими на якомусь екрані.

4 Відкрийте док швидкого запуску

Де б жест чи кнопка не відкривали панель швидкого доступу, вона з'являється як діалог **Швидкий запуск**: сітка ваших обраних застосунків і ярликів, із явною кнопкою закриття (хрестиком) біля заголовка, тож дотик закриває її так само легко, як «Назад» чи дотик поза нею.

Кожна вбудована програма на сітці – Калькулятор, Трансляції, Обране та інші – тримає власний акцентний колір на своєму значку в сітці, у виборі редагування й у меню програм, тож ви можете впізнати потрібну і за кольором, і за формою, у будь-якій темі. Монохромні значки, як-от Калькулятора чи Налаштувань, лишаються читабельними і в світлій темі, тонуючись під яскраве тло, а кольорові значки застосунків зберігають власні кольори.

Вибір функцій для **Редагувати панель** також пропонує ті самі дії камери й відео, що й крайові жести екрана: **Зробити фото і надіслати до…**, **Зробити фото і редагувати**, **Зробити фото і OCR-переклад** та **Почати відеозапис** – самі жести описані в Налаштуванні жестів навігації та ярликів.

Сам док існує й у редакціях Lite, Photos і Legacy, хоча решта цієї сторінки стосується лише Standard і noLegal.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: док швидкого запуску**
Відкрито діалог Швидкий запуск, перед заголовком видно хрестик закриття, сітка плиток застосунків і програм з акцентними кольорами значків.

5 Перемкніть перемикач, не відкриваючи екран

Плитка **Wi-Fi** чи **Bluetooth** на робочому столі або в доку швидкого запуску перемикає цей радіомодуль напряму – системний екран відкривається, лише якщо сам Android відмовляє в перемиканні. Значок плитки завжди показує поточний стан, навіть якщо його змінили поза застосунком.

Ліхтарик камери працює так само з меню програм, дока швидкого запуску чи ярлика на робочому столі: він вмикає чи вимикає фізичний спалах, не відкриваючи екран камери. На пристрої без спалаху цей варіант не пропонується, а якщо ліхтарик тимчасово недоступний, застосунок повідомляє про це й просить спробувати знову.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: плитки в одне торкання**
Робочий стіл лаунчера з увімкненою плиткою Wi-Fi, вимкненою плиткою Bluetooth і плиткою Ліхтарик камери, усі показані разом.

Що ви отримаєте

Панель задач розташована на обраному вами краю, із закріпленими найпотрібнішими застосунками й нещодавніми на відстані довгого натискання. Кнопка «Пуск», значок застосунку й «Назад» ведуть точно туди, де ви й очікуєте, док швидкого запуску відкривається одним дотиком і закривається іншим, а пара перемикачів ніколи не потребує власного екрана.

Поради та усунення несправностей

- **Не можете знайти «Відкріпити»?** Воно з'являється лише на значку, який уже закріплено – меню нещодавнього застосунку натомість пропонує «Закріпити на панелі задач».
- **Кольори програм виглядають однаково в обох темах?** Вони навмисно різні для кожної теми, щоб лишатися читабельними – однотонними лишаються лише нейтральні заглушки й значки сторонніх застосунків.
- **Шукаєте меню довгого натискання для ярлика робочого столу, а не панелі задач?** Це описано в Контекстних меню робочого столу та швидких діях.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ЛАУНЧЕР

Меню «Пуск» і повний список застосунків

Відкрийте всі встановлені застосунки, шукайте, сортуйте й гортайте їх.

ЛАУНЧЕР

Область статусу та сповіщення

Що показують значки годинника, сигналу й батареї панелі задач, і як з'являються сповіщення інших застосунків.

ЛАУНЧЕР

Налаштування жестів навігації та ярликів

Крайові жести екрана за діями камери в доку швидкого запуску.

Налаштування жестів навігації та ярликів

Крайовий жест працює в будь-якому застосунку, а робочий стіл лаунчера додає власні свайпи й дотики. Ця сторінка описує налаштування обох, а також невеликі жести ґаджета «Годинник» і подвійний дотик, який блокує екран.

Чому вам це сподобається

Свайп від краю екрана може зробити скріншот, увімкнути камеру або запустити улюблений застосунок – з будь-якого застосунку, а не лише з робочого столу. Додайте до цього власні свайпи й дотики робочого столу – і майже все, до чого ви часто звертаєтесь, опиниться на відстані одного жесту, без зайвого розблокування чи проходження через меню.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Fast MediaSorter у редакції Standard або в акції noLegal з увімкненим параметром **Овер лей жес тів** у **Нал ашт ува ння х**, на вкладці **При изн ачен ня**. Увімкнення параметра запитає дозвіл **Повер х інших застос унків**, окільки крайові жести працюють у будь-якому застосунку.
- Відкритий робочий стіл лаунчера для власних свайпів і дотиків – див. Робочий стіл лаунчера.

1 Відкрийте схему жестів

Перейдіть у **Налаштування**, на вкладку **Призначення**, і торкніться **Налаштувати жести**. Повноекранна схема показує чотири зони жестів – сіра, якщо зона вільна, червона, якщо їй уже призначено дію, – і дотик до зони одразу відкриває її. Чотири вкладки – **Ліворуч зверху**, **Ліворуч знизу**, **Праворуч зверху** та **Праворуч знизу** – містять по одній з дій **Дія жесту вгору**, **Дія жесту вниз** і **Дія жесту праворуч**, а під ними – рядок цілі. П'ята область, **Загальні налаштування жестів**, містить те, що спільне для всіх зон – куди зберігаються скріншоти, чи копіюються вони також у буфер обміну, і редактор панелі швидкого доступу. Поверніть пристрій боком – і схема перебудується у дві колонки, щоб обидва краї лишались у полі зору.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: схема бічних жестів**
Діалог налаштування жестів, схема зон із вкладками для чотирьох бічних смуг, книжкова орієнтація.

2 Оберіть дію з повного списку

Кожен напрямок відкриває той самий широкий каталог, згрупований за типом – **Знімок екрана**, **Камера**, **Запуск**, **Керування пристроєм**, **Система** і **Утиліти** – з коротким описом під кожним варіантом, що пояснює, що він робить: від безшумного скріншота до встановлення будильника, вимкнення звуку або запуску камери в режимі відео. Слот можна також вимкнути – він потрапить у власну групу **Вимкнено**.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: вибір дії жесту**
Відкрито вибір дії жесту для одного напрямку зони, групи розгорнуті, під кожним рядком видно пояснення.

3 Спрямуйте жест на застосунок або веб-адресу

Оберіть **Запустити вибрану програму** і виберіть застосунок зі списку встановлених – кожен із дванадцяти слотів жестів зберігає власний вибір. Рядок під дією показує назву застосунку і дозволяє очистити її одним дотиком; якщо нічого не вибрано або вибраний застосунок видалено, жест натомість відкриває FastMediaSorter. Дія **Відкрити веб-адресу** працює так само: під нею з'являється рядок **Веб-адреса**, завжди готовий до перечитування, виправлення чи очищення, тож помилку в адресі можна виправити одним дотиком, а не вводити її заново.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: рядок цілі жесту**
Один напрямок жесту налаштовано на запуск вибраної програми, рядок цілі показує вибраний застосунок і кнопку очищення.

4 Де розташовані смуги жестів

Дві смуги на кожному краю розташовуються там, де системні панелі телефону залишають екран вільним – зліва і справа за звичайного розташування, або зверху і знизу на пристрої, де панелі йдуть по обидва боки. Поворот телефону сам собою їх не переміщує: смуги, напрямки свайпів і схема на екрані повертаються разом, тож **Вгору** й далі означає вгору відносно того, як ви тримаєте телефон.

5 Передумали посеред свайпу (лише сайдлоад)

У редакції noLegal бічний жест відкривається як підказка-меню замість негайного спрацювання в момент дотику до краю: дія виконується лише тоді, коли ви відпускаєте палець, а повернення пальця в початкову точку – ціль скасування – не виконує нічого. Це доступно лише в сайдлоад-версії (noLegal) застосунку.

6 Відкрийте «Усі застосунки» або перегорніть сторінку жестом

Призначте **Усі застосунки** на слот жесту так само, як і будь-яку іншу дію, і він виведе вже запущений робочий стіл наперед зі списком, що вже відкритий, замість запуску другої копії. Власні чотири свайпи робочого столу – налаштовані в групі **Жести** налаштувань лаунчера – можуть робити те саме, а також **Наступний екран** і **Попередній екран** для гортання між екранами робочого столу, а в режимі редагування можна торкнутися ярлика й одразу перенести його на інший екран. Обидва способи детально описані в Упорядкуванні робочого столу.

7 Проведіть по годиннику, щоб змінити його вигляд

Ґаджет **Годинник** реагує на власні свайпи: приховати або повернути секунди, свайпом обрати випадковий колір циферблата й шрифт часу або повернутися до кольору теми. Дата зберігає власний шрифт, успадковуючи обраний колір циферблата, а вибір зберігається після перезапуску лаунчера.

8 Подвійний дотик для блокування екрана

Подвійний дотик по порожньому місцю робочого столу блокує екран пристрою або гасить екран власним чорним оверлеєм там, де справжнє блокування пристрою недоступне – будь-який дотик чи клавіша одразу повертають робочий стіл. Вимкнути це можна параметром **Подвійний дотик для блокування екрана** в групі **Робочий стіл** налаштувань лаунчера.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: блокування подвійним дотиком**
Чорний оверлей робочого столу лаунчера після подвійного дотику, книжкова орієнтація, будь-який дотик повертає робочий стіл.

Що ви отримаєте

Кожен бічний жест виконує саме те, що ви обрали – скріншот, застосунок, системну дію – доступне з будь-якого застосунку, а власні свайпи робочого столу, годинник і подвійний дотик покривають решту без жодної додаткової піктограми.

Поради та усунення несправностей

- **Нічого не відбувається, коли ви проводите від краю?** Перевірте, що **Оверлей жестів** увімкнено в **Налаштуваннях**, на вкладці **Призначення**, і що застосунок досі має дозвіл **Поверх інших застосунків** – Android іноді скасовує його після оновлення.
- **Шукаєте скріншотну частину жестів?** Див. Бічні жести і панель швидкого доступу.
- **Користуєтеся клавіатурою або пультом ТБ?** Див. Керування клавіатурою, D-pad та Android TV.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ЛАУНЧЕР

Упорядкування робочого столу - секції, екрани, свайпи та блокування

Переміщуйте, змінюйте розмір і згортайте секції, розподіляйте елементи на кілька екранів і блокуйте компонування.

ЛАУНЧЕР

Контекстні меню робочого столу та швидкі дії

Що пропонує довге натискання на застосунках, ресурсах, каналах і контактах.

ЛАУНЧЕР

Використання дока й панелі задач робочого столу

Кнопка «Пуск», нещодавні та закріплені застосунки й область стану.

ЛАУНЧЕР: ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ, МЕНЮ ТА ЖЕСТИ | Standard і noLegal | RECIPE #08

Контекстні меню робочого стола і швидкі дії – що відкриває довге натискання

Довге натискання на робочому столі лаунчера рідко буває лише однією річчю. Ця сторінка проходить через те, що відкриває кожне довге натискання – на ресурсі, каналі, функції застосунку – і через клітинки, які будуються чи оновлюються самі: нові ресурси, ярлики застосунків, контакти, надане місце, живі вікна каналів і кілька невеликих помічників.

Чому вам це сподобається

Довге натискання на робочому столі FastMediaSorter рідко робить лише одну річ. Залежно від того, що ви утримуєте, воно може відкрити багате меню, почати створення чогось нового, або перетворити наданий контакт, місце чи канал на клітинку, яка відтоді сама тримає себе актуальною.

Ця сторінка – огляд того, що пропонує кожне довге натискання, і клітинок, які будуються чи оновлюються самі – тож ніщо на робочому столі ніколи не здається загадкою.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMedia Sorter у редакції Standard або noLegal, з відкритим робочим столом лаунчера. Ваш робочий стіл лаунчера.
- Кілька порожніх клітинок, щоб випробувати меню та нові клітинки.
- Необов'язково: контакт, канал або місце, надане з застосунку карт, якщо хочете спробувати саме ці клітинки.

1 Меню довгого натискання на клітинках

Торкніться і утримуйте будь-яку клітинку на робочому столі, і відкриється меню, що відповідає тому, що ви утримуєте.

Клітинка ресурсу чи каналу відкриває те саме меню, яке для цього елемента пропонує основний застосунок: для ресурсу – відкрити, відтворити, додати ще один ярлик, редагувати, копіювати, експортувати, поділитися доступом до нього, пересканувати або видалити; для каналу – закріпити, додати ярлик, поділитися посиланням, або видалити. Обидва меню походять з одного спільного списку, який застосунок веде для кожного типу елемента, тож робочий стіл і головне вікно ніколи не розходяться, і те саме підтвердження захищає деструктивну дію в обох випадках.

Клітинка функції застосунку – Трансляції, Швидка камера, Монітор мережі та інші – відкриває коротше меню: **Відкрити**, **Налаштування**, де функція їх має, **Закріпити на панелі задач**, і **Прибрати з робочого столу**.

Деякі клітинки сягають далі, ніж просто відкриваються самі. Клітинка, закріплена за маршрутом панелі швидкого доступу, відкриває цю панель напряму, а клітинка, закріплена за операцією за розкладом, просить підтвердження, а тоді запускає завдання у фоні – резервну копію можна почати одним довгим натисканням замість пошуку в налаштуваннях.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: меню дій клітинки**
Робочий стіл лаунчера, довге натискання на клітинку ресурсу, відкрите повне меню дій, портретна орієнтація.

2 Ресурси прямо з дому

Почати геть новий ресурс – папку, хмарний акаунт, мережевий диск – більше не означає спершу покидати робочий стіл.

Торкніться і утримуйте порожню клітинку і торкніться **Додати ресурс**, або, додаючи **Мій ресурс** зі звичайного вибору елемента, торкніться **Додати ресурс..** внизу списку. Обидва відкривають звичайний екран створення ресурсу застосунку; завершіть його, і ярлик нового ресурсу сам з'явиться на робочому столі. Скасування нічого не залишає, а на домашньому екрані, який не приймає закріплений ярлик, ресурс все одно створюється – застосунок просто про це повідомляє.

Кожен ресурс, який ви створюєте так, або з головного вікна, автоматично потрапляє в розділ **Ресурси** робочого стола, і той розділ завжди тримає власну клітинку **Додати ресурс** в кінці, тож вам ніколи не бракує порожньої, щоб почати наступну.

Клітинка ресурсу показує його справжнє обличчя на робочому столі та панелі задач: значок, який ви для нього обрали, або емблему віртуальної папки чи хмарного провайдера, з невеликим значком того, як він підключається – хмара, мережа чи локально – замість одного загального значка на тип ресурсу. Увімкніть тип медіа пізніше, скажімо Усі зображення, і його власна зведена клітинка сама з'явиться в «Ресурсах», не чіпаючи нічого іншого, що ви вже впорядкували.

Клітинки функцій застосунку теж тримають себе актуальними: увімкнення функції одразу додає туди її клітинку, і в вертикальному, і в горизонтальному макеті, а вимкнення знову прибирає цю клітинку – та, яку ви прибрали вручну, лишається прибраною в обох випадках. Встановлення справжнього застосунку додає на робочий стіл одну власну автоматичну клітинку; видалення прибирає лише цю автоматичну клітинку, ніколи ту, яку розмістили ви самі.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: розділ «Ресурси»**
Робочий стіл лаунчера, розділ «Ресурси», дві клітинки ресурсів зі складеними логотипами і клітинка «Додати ресурс», портретна орієнтація.

3 Клітинки для людей

Поділіться контактом із лаунчером, і він стане клітинкою, яка продовжує працювати для цієї людини, не запитуючи доступ до вашої адресної книги заздалегідь.

Закріпіть контакт із вибору елемента і виберіть, що робитиме клітинка: відкрити його **Картку контакту**, **Зателефонувати**, **Надіслати SMS**, або відкрити **Написати в месенджер**, щоб одразу перейти до розмови в месенджері. «Зателефонувати» і SMS приховані на пристрої без телефонії. Застосунок читає контакт один раз, із запису, який ви обираєте в системному виборі контактів, і зберігає знімок на клітинці – дозвіл на контакти не потрібен лише для закріплення, а дзвінок завжди йде через номер, який ви справді обрали. Поки фото не збережено, або якщо ви ніколи не надасте дозвіл нижче, клітинка показує ініціали людини на кольорі, який залишається її власним.

Закріплення клітинки месенджера спершу запитує **У якому застосунку відкривати листування?**, щоб ви обрали застосунок раніше за людину; рядок **Будь-який застосунок** зберігає старіший порядок «спершу людина, потім застосунок», і питання пропускається, якщо встановлено лише один месенджер. Якщо виявляється, що в людини немає чату в обраному вами застосунку, повідомлення про помилку клітинки називає, який саме це був застосунок.

Хочете, щоб клітинка залишалася актуальною, коли хтось змінює своє фото або отримує нове ім'я? Надайте дозвіл на контакти, коли застосунок запитає про це прямо під час закріплення клітинки. Відмовтеся – і клітинка продовжить працювати зі знімка, зробленого під час закріплення, який також стає в пригоді, якщо контакт пізніше видалено або його не вдається прочитати.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: клітинка контакту**
Робочий стіл лаунчера, закріплена клітинка контакту з живим фото поряд з тією, що показує ініціали на кольоровому блоці, портретна орієнтація.

4 Місце з карти

Поділіться місцем із будь-якого застосунку карт, поки лаунчер увімкнений, і **Додати місце до лаунчера** з'явиться в меню поширення поряд з іншими варіантами. Торкніться його, і на робочому столі з'явиться клітинка, яка відкриває покрокову навігацію до цього місця, готова почати рух, щойно ви її торкнетеся.

Надіслане коротке посилання перетворюється на реальні координати під час створення клітинки, тож відкриття її пізніше не потребує мережі. Якщо посилання не вдається розпізнати, клітинка все одно створюється і просто показує місце як поширене.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: додати місце до лаунчера**
Меню поширення, відкрите із застосунку карт, видно ціль «Додати місце до лаунчера», портретна орієнтація.

5 Живі вікна на радіо, відео та карти

Канал може бути на робочому столі не просто ярликом. Оберіть **Трансляція** у виборі елемента, або довго натисніть клітинку каналу й оберіть **Додати вікно на робочий стіл**, і ви отримаєте **Вікно трансляції**: радіоканал показує свою назву, значок і кнопку відтворення/паузи; відеоканал отримує більшу клітинку, щонайменше 3x2, із самою картинкою на паузі на останньому кадрі, поки ви не натиснете відтворення – нічого не починається само.

Торкніться вікна відео, що відтворюється, і на мить проявляються кутові елементи керування: відтворення/пауза, вимкнення звуку, стоп, повний екран і картинка в картинці. І повний екран, і картинка в картинці передають керування повноцінному плеєру, який на запит може згорнутися назад у невелике плаваюче вікно.

Додавання клітинки каналу до того, як ви зберегли бодай один канал, відкриває **Налаштування**, Трансляції замість порожнього списку, тож завжди є куди піти. Вибір каналу для будь-якої з цих клітинок лишається швидким навіть з дуже довгим списком: завантажуються лише значки на екрані, великий каталог спершу просить слово пошуку чи тему, а порожній результат так і каже замість того, щоб залишити на екрані індикатор завантаження. Той самий швидкий вибір також обслуговує вибір каналів у редакціях Legacy і VR, які використовують його поза робочим столом лаунчера.

Вікно каналу YouTube працює за тим самим принципом для каналу, на який ви там підписані: назвіть його або вставте адресу, і його клітинка – щонайменше 3x2 – показує назву каналу і обкладинку останнього завантаженого відео, беззвучно, поки ви її не торкнетеся, а тоді відтворює це відео прямо в клітинці через власний плеєр YouTube. Там, де пристрій не може розмістити цей плеєр, клітинка натомість відкриває канал у застосунку YouTube.

Живий фрейм Google Maps розміщує на робочому столі інтерактивну карту, а не знімок екрана: панорамуйте і масштабуйте її, як у самому застосунку карт, прямо з клітинки.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: керування вікном трансляції**
Робочий стіл лаунчера, клітинка «Вікно трансляції» відео 3x2, накладні елементи керування видно після дотику, портретна орієнтація.

6 Помічники: переклад, відтворення і погода

Кілька клітинок добре роблять невеликі справи, просто там, де ви є.

Клітинка **Перекладач** перекладає введений чи вставлений текст повністю офлайн, через вбудований рушій; її підпис показує мовну пару і водночас слугує кнопкою, щоб її змінити. Вона прямо каже, коли мовного пакета ще бракує, замість того щоб тихо не спрацювати.

Ґаджет Зараз грає спершу показує власне відтворення цього застосунку, як завжди. Увімкніть доступ до сповіщень кнопкою на самому ґаджеті – за простим поясненням того, що це дає, – і він натомість стежить і керує тим, що грає в будь-якому застосунку, повертаючись до власного відтворення FastMediaSorter, коли більше нічого не грає. Він малює обкладинку, яку публікує застосунок, що грає, повертається до значка цього застосунку, коли обкладинки немає, а дотик до картки відкриває той застосунок, який зараз грає.

Система одиниць клітинки погоди – метричні чи американські виміри – живе в **Налаштування**, **Загальні**, і навіть якщо ви її не чіпаєте, клітинка вже показує Фаренгейта на пристрої, налаштованому на США, Ліберію чи М'янму, і Цельсія всюди інде, зчитуючи це з регіону пристрою, а не з його мови. Місто, яке ви для неї обрали, запам'ятовується окремо, тож скидання лаунчера до типових налаштувань повертає погоду вже з вашим містом, а не запитує знову.

Image Bookmark [Planned] **Знімок екрана: обкладинка «Зараз грає»**
Робочий стіл лаунчера, ґаджет «Зараз грає» показує обкладинку і елементи керування зовнішнього застосунку, портретна орієнтація.

Що ви отримаєте

Кожна клітинка на вашому робочому столі відкриває правильне меню для того, що вона містить, нові ресурси й клітинки застосунків додають себе самі, коли ви щось створюєте чи встановлюєте, а люди, місця, канали та кілька невеликих помічників перетворюються на клітинки, які лишаються живими й актуальними – без потреби спершу порпатися в налаштуваннях.

Поради та усунення несправностей

- **Перервано під час вибору чогось для нової клітинки?** Якщо Android потрібно закрити застосунок у фоні, поки ви ще у виборі – обираєте контакт, застосунок чи ресурс, – клітинка, яку ви почали, зберігає своє місце. Завершіть вибір, коли повернетеся, і вона з'явиться точно там, де ви почали.
- **Користуєтеся клавіатурою чи пультом ТБ?** Див. Керування з клавіатури, D-pad і Android TV, щоб дізнатися, як дістатися цих самих меню без довгого натискання.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ЛАУНЧЕР

Ваш робочий стіл лаунчера

Увімкніть робочий стіл і розмістіть на ньому застосунки, папки, канали та ґаджети.

ЛАУНЧЕР

Ґаджети робочого стола

Повний каталог ґаджетів, від годинників до погоди і стану пристрою.

ЛАУНЧЕР

Використання дока і панелі задач робочого стола

Кнопка «Пуск», недавні й закріплені застосунки та область стану.

Налаштування лаунчера – орієнтування в параметрах і скидання до початкового стану

Із гаком чотирнадцять рядків налаштувань лаунчера легше використовувати, згорнутими в кілька груп, ніж розкладеними в один довгий список, а одна кнопка **Скидання налаштувань лаунчера** скасовує експеримент, не чіпаючи нічого поза лаунчером. Ця сторінка описує обидва, а також те, як формується свіжий робочий стіл і як його секції та значки лишаються читабельними.

Чому вам це сподобається

Десяток із гаком параметрів – це багато, щоб шукати їх по одному. Згорнуті в кілька груп, вони швидко проглядаються, а коли робочий стіл перестає відчуватись правильним – забагато тестових ярликів, невдалий експеримент – одна кнопка повертає його точно туди, звідки він почався, не чіпаючи ваші ресурси чи обране.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMedia Sortery редакції Standard або редакції noLegal з відкритим робочим столом лаунчера – див. Робочий стіл лаунчера.

1 Зорієнтуйтесь у налаштуваннях лаунчера

Відкрийте **Налаштування лаунчера** з меню довгого натискання, меню «Пуск» або **Налаштування**, **Загальні**, **Налаштування системного лаунчера**. Рядки розміщені під групами, що згортаються – **Панель задач**, **Верхня смуга**, **Робочий стіл** і **Система**, а також **Жести**, **Оформлення** і **Системний трей** для більш спеціалізованих рядків – і які групи ви лишите розкритими, такими вони й будуть під час наступного відвідування.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: групи налаштувань лаунчера**
Діалог налаштувань системного лаунчера, кілька груп розкрито й згорнуто, прокрутка вгорі.

2 Почніть робочий стіл заново

У групі **Система** торкніться кнопки **Скидання налаштувань лаунчера**. Після підтвердження розкладка робочого столу, закріплені значки панелі задач, історія нещодавніх застосунків, усі налаштування лаунчера й шпалери повертаються до стану одразу після встановлення. Ваші ресурси, обране й загальні налаштування застосунку залишаються недоторканими.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: скидання налаштувань лаунчера**
Налаштування системного лаунчера, група Система, кнопка скидання налаштувань лаунчера й діалог підтвердження.

3 Що повертається само собою

Ярлик, який інший застосунок закріпив на вашому робочому столі – через власну функцію «Додати на головний екран», – з'являється сам собою після скидання, розміщений одразу за стартовим набором в обох орієнтаціях, замість того, щоб ви закріплювали його знову застосунок за застосунком. Ярлик, чий застосунок зник або більше не пропонує закріплення, просто пропускається. Більше про зовнішні ярлики – у Робочому столі лаунчера.

4 Як свіжий робочий стіл заповнюється для вашого пристрою

Перший робочий стіл – і кожне скидання – формується під профіль пристрою, який визначив FastMediaSorter: автомагнітола, планшет, телевізор, телефон чи фоторамка отримують власний порядок секцій і кількість елементів, а стороння програма отримує клітинку, лише коли вона справді встановлена. Свіжий смартфон починає з щільності значків 1.5, дворядкової панелі задач і увімкненої верхньої смуги стану; інші профілі стартують щільно на телефоні, розріджено на автомагнітолі, планшеті чи телевізорі, а деінде стандартно, і кожна секція автоматично сортується одразу після заповнення. Клітинку під час першого заповнення отримує лише та функція, що й вбудована у вашу збірку, і ввімкнена – увімкніть іншу пізніше, і її клітинка з'явиться сама, без повторного скидання. На пристрої із сервісами Google Play секція **Google** несе встановлені застосунки зі схваленого списку – Play Маркет, Chrome, Gmail, Пошук, Фото, Диск, Карти, YouTube, YouTube Music, Календар – розміщені після вашого вмісту й перед **Функціями**; без сервісів Google Play секція не з'являється взагалі. Найперша група віджетів відкривається з однією клітинкою, обраною під ваш пристрій – інтерактивна рамка Google Карт для автомагнітоли або YouTube у власній групі на планшеті.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: заповнення свіжого робочого столу**
Робочий стіл лаунчера одразу після скидання, профіль телефону, видно секцію Google і фірмовий віджет, книжкова орієнтація.

5 Секції лишаються охайними, коли згортаються

Заголовок секції тепер займає дві клітинки сітки замість цілого рядка, тож власні ярлики секції можуть починатися в тому самому рядку одразу за ним; згортання ховає лише клітинки, що ділили з ним рядок, і рядки нижче. Кілька згорнутих секцій поспіль пакують свої заголовки разом в один спільний рядок замість окремого для кожної, скорочуючи робочий стіл – заголовок ніколи не розбивається між рядками, а секція, що досі показує вміст, завжди завершує цей ланцюжок. Поки ви впорядковуєте робочий стіл, секції лишаються розпакованими, щоб перетягнутий елемент падав саме туди, куди й здається. Заголовки мають власний контур, тож лишаються читабельними і на світлих шпалерах.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: згорнуті секції**
Робочий стіл лаунчера, кілька секцій згорнуто й упаковано в один рядок, одна секція розкрита нижче, книжкова орієнтація.

6 Перемістіть цілу секцію за раз

Під час впорядкування робочого столу перетягування заголовка секції переміщує секцію й усі клітинки під нею разом, по одній орієнтації за раз. Те саме меню **Дії із секцією**, що пропонує **Перейменувати секцію**, **Пересортувати секцію** і **Видалити секцію**, також містить **Перемістити вгору** і **Перемістити вниз** – для клавіатури, D-pad чи екранного диктора. Більше про впорядкування секцій – у Упорядкуванні робочого столу.

7 Значки й поверхні, що лишаються читабельними

Значки робочого столу, вибір ґаджетів і вибір функцій мають власні світлі й темні версії, тож нічого не стає невидимим, коли ви перемикаєте колірну тему застосунку. Один параметр **Прозорість підкладки віджетів**, у групі **Оформлення**, задає, наскільки прозора картка за віджетами, підписами, заголовками секцій і панеллю «Пуск» – від **0% (Прозоро)** до **100% (Непрозоро)**, за замовчуванням **25% (За замовчуванням)**. Перемикання системної теми під час впорядкування робочого столу більше не перериває вас – режим редагування лишається точно там, де ви його залишили.

8 Онлайн-екскурсія з підказками

Посилання прямо в застосунку, в налаштуваннях лаунчера, відкриває онлайн-екскурсію по робочому столу вашою мовою, зі скріншотами, а на автомагнітолі чи планшеті – з екскурсією, побудованою саме під цей пристрій.

Що ви отримаєте

Налаштування лаунчера тепер переглядаються за кілька дотиків замість довгого списку, скидання повертає робочий стіл до першого дня, не чіпаючи ваші ресурси чи обране, а свіжий робочий стіл одразу виглядає правильно для пристрою, на якому він працює.

Поради та усунення несправностей

- **Скидання видалило ярлик, доданий вручну?** Самі собою повертаються лише автоматичні й закріплені ярлики – додайте власні квадрати знову так само, як і вперше. Див. Робочий стіл лаунчера.
- **Заголовок секції важко прочитати?** Заголовки вже намальовані так, щоб лишатися читабельними на світлих шпалерах; якщо власне фото все одно заважає, спробуйте іншу **Прозорість підкладки віджетів**.
- **Користуєтеся клавіатурою або пультом ТБ?** Див. Керування клавіатурою, D-pad та Android TV.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ЛАУНЧЕР

Робочий стіл лаунчера

Увімкніть робочий стіл і розмістіть на ньому застосунки, папки, канали й ґаджети.

ЛАУНЧЕР

Упорядкування робочого столу – секції, екрани, свайпи та блокування

Переміщуйте, змінюйте розмір і згортайте секції, розподіляйте елементи на кілька екранів і блокуйте компонування.

ЛАУНЧЕР

Налаштування жестів навігації та ярликів

Бічні свайпи, власні жести годинника й подвійний дотик, що блокує екран.

Затемнення й автовимкнення екрана на робочому столі лаунчера

Робочий стіл лаунчера вміє самостійно вимикати екран після періоду бездіяльності, спершу попереджати затемненням і показувати читабельний годинник навіть коли стане темно. Ця сторінка описує налаштування таймауту, читання затемненого екрана, підтримку підсвітки під час заряджання і те, з чого стартує кожен профіль пристрою.

Чому вам це сподобається

Планшет, залишений як кухонна фоторамка, автомагнітола, чий екран не мав би гаснути ніколи, або телефон на тумбочці, який не хочеться бачити світним усю ніч: власний таймаут екрана робочого столу вирішує, який із цих варіантів ви отримаєте, без потреби щоразу самостійно блокувати пристрій.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMedia Sorter у редакції Standard або noLegal з відкритим робочим столом лаунчера – див. Робочий стіл лаунчера.

1 Оберіть, коли вимикається екран

Відкрийте налаштування лаунчера – **Налаштування лаунчера** в меню довгого натискання або **Налаштування**, **Загальні**, **Налаштування системного лаунчера** – і в групі **Робочий стіл** знайдіть **Автовимкнення екрана**. Оберіть **Не вимикати**, один із пресетів від **5 секунд** до **300 секунд (5 хв)**, або введіть власну кількість секунд. Там, де пристрій це підтримує, відлік блокує пристрій так само, як натискання кнопки живлення, а пристрій з Always On Display продовжує його показувати; там, де блокування недоступне, робочий стіл натомість переходить на власний чорний екран, про що повідомляє підпис самого параметра. Увімкнено за замовчуванням, на 30 секундах.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: автовимкнення екрана**
Налаштування системного лаунчера, група Робочий стіл, відкрито діалог Автовимкнення екрана з пресетами від 5 до 300 секунд.

2 Коротке затемнення перед вимкненням

За кілька секунд до завершення відліку робочий стіл затемнюється замість того, щоб одразу перейти в чорний екран, тож досить одного погляду, щоб помітити наближення вимкнення, а дотик тримає екран увімкненим.

3 Що показує затемнений екран

Поки екран затемнений або вже чорний, він і далі може показувати час: увімкніть **Показувати годинник і стан під час затемнення** в групі **Робочий стіл**, щоб малювати годинник разом із тими самими індикаторами стану, що й у треї – сигнал SIM, тип мережі й роумінг, кількість пристроїв Bluetooth, швидкість передачі й покоління Wi-Fi – згортаючи зайві сповіщення в просте число, коли їх забагато, щоб уміститись. Весь екран повертається в альбомну орієнтацію за власним датчиком пристрою, а більше кільце дотику з чотирма компасними іскрами позначає, де торкнутися чи провести, щоб розбудити робочий стіл.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: циферблат затемненого екрана**
Затемнений екран лаунчера, видно годинник і індикатори стану, кільце дотику з чотирма іскрами, альбомна орієнтація.

4 Тримайте екран підсвіченим під час заряджання

Таймаут екрана під час заряджання, у тій самій групі **Робочий стіл**, бере гору, поки підключено дротовий чи бездротовий зарядний пристрій, замінюючи звичайний таймаут екрана, доки живлення підключене. За замовчуванням стоїть **Не вимикати**, тож пристрій під час заряджання тримає робочий стіл підсвіченим, якщо ви не задасте час і для цього рядка.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: таймаут екрана під час заряджання**
Налаштування системного лаунчера, група Робочий стіл, відкрито діалог Таймаут екрана під час заряджання, обрано Не вимикати.

5 З чого стартує кожен профіль пристрою

Профіль пристрою «автомагнітола» чи «фоторамка» стартує з уже встановленим **Автовимкнення екрана** на **Не вимикати**, оскільки такі пристрої мають лишатися підсвіченими й видимими. Кожен інший профіль стартує зі стандартних 30 секунд. Будь-яке з цих значень за замовчуванням можна змінити будь-коли з того самого рядка **Автовимкнення екрана**.

6 Заблокуйте екран до завершення відліку

Подвійний дотик по порожньому місцю робочого столу блокує екран одразу, не чекаючи завершення відліку – та сама логіка, що й у таймауті бездіяльності, тож він блокує пристрій, де це можливо, і гасить екран чорним там, де ні. Аудіо, запущене раніше, продовжує грати в будь-якому разі. Див. Подвійний дотик для блокування екрана, щоб дізнатися, як вимкнути цей жест.

Що ви отримаєте

Робочий стіл вимикається точно тоді, коли ви цього хочете – ніколи, за фіксованим таймером або за власним розкладом під час заряджання – спершу з попереджувальним затемненням і годинником, на який усе ще можна поглянути, коли стане темно.

Поради та усунення несправностей

- **На затемненому екрані нічого немає?** Увімкніть **Показувати годинник і стан під час затемнення** в групі **Робочий стіл** – за замовчуванням він вимкнений.
- **Пристрій без справжнього блокування?** Підпис під **Автовимкнення екрана** повідомляє про це, і робочий стіл натомість використовує власний чорний оверлей – будь-який дотик чи клавіша повертають його назад.
- **Хочете жест для миттєвого блокування?** Див. Налаштування жестів навігації та ярликів.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ЛАУНЧЕР

Робочий стіл лаунчера

Увімкніть робочий стіл і розмістіть на ньому застосунки, папки, канали й ґаджети.

ЛАУНЧЕР

Налаштування жестів навігації та ярликів

Бічні свайпи, власні жести годинника й подвійний дотик, що блокує екран.

ЛАУНЧЕР

Налаштування лаунчера і скидання до початкового стану

Зорієнтуйтесь у налаштуваннях лаунчера й поверніть робочий стіл до початкового стану.

ЛАУНЧЕР: ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ, МЕНЮ ТА ЖЕСТИ | Standard і noLegal | RECIPE #05

Меню «Пуск» і повний список застосунків

«Пуск» – це короткий список, Усі застосунки – довгий. Ця сторінка описує зміну висоти панелі «Пуск», відкриття повного списку застосунків, пошук і сортування в ньому, власні ярлики застосунку через довге натискання і чотири свайпи, що гортають список без жодного дотику.

Чому вам це сподобається

Кнопка **Пуск** на панелі задач – це короткий список: закріплені застосунки, нещодавні, кілька швидких рядків. Коли цього замало, **Усі застосунки** – довгий список: усе встановлене на пристрої, з пошуком, сортуванням і переходом за літерою.

Обидва ростуть разом із вами: панель «Пуск» можна зробити вищою, коли заповнюється ваш ряд закріплених застосунків, а «Усі застосунки» лишається швидкою для відкриття й пошуку, навіть коли на пристрої сотня застосунків.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у редакції Standard або noLegal з увімкненим лаунчером – див. Робочий стіл лаунчера.
- Видима панель задач – див. Використання дока й панелі задач робочого столу.

1 Зробіть панель «Пуск» такою високою, як потрібно

Відкрийте налаштування лаунчера і в групі **Панель задач** встановіть **Рядків панелі задач**. Вища панель «Пуск» показує пропорційно більше нещодавніх застосунків, тримає закріплені значки у власному кутовому блоці й складає індикатори трею один над одним замість того, щоб виводити їх за край; самі кнопки **Пуск** і **Усі застосунки** завжди лишаються заввишки в один рядок, у нижньому рядку.

Коли панель задач розташована знизу, панель «Пуск» відкривається як шторка з маркером перетягування, що враховує панель навігації й відступає від клавіатури; з панеллю задач зверху вона відкривається як і раніше. Її кнопка **Пуск** і кожен рядок на ній також тримають достатній контраст із фоном, щоб лишатися читабельними і в світлій, і в темній темі, за будь-якої колірної теми, яку ви оберете.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: рядки панелі задач**
Налаштування лаунчера, група Панель задач, елемент керування Рядків панелі задач, попередній перегляд панелі «Пуск» заввишки два рядки.

2 Відкрийте всі застосунки на пристрої

Торкніться кнопки-значка **Усі застосунки** поруч із «Пуск» або проведіть вгору по порожньому місцю робочого столу, поки він на самому верху прокрутки. Список відкривається з кешу, який лаунчер підтримує актуальним самостійно – при кожному встановленні, оновленні й видаленні – тож він готовий навіть одразу після перезапуску.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: кнопка «Усі застосунки»**
Панель задач лаунчера, кнопка «Пуск» і кнопка-значок «Усі застосунки» поруч, обидві виділені.

3 Швидко знайдіть застосунок

Почніть вводити текст будь-де в списку, щоб шукати – поле **Пошук застосунків** звужує результати під час набору, збігаючись із назвою застосунку чи його пакетом. Торкніться **Сортування**, щоб змінити порядок списку: **За назвою**, **За датою встановлення**, **За датою оновлення**, **За частотою запуску** або **За категорією**, кожен із перемикачем **Зворотний порядок**; зайвий простір під літерними плитками заповнює більший попередній перегляд замість фіксованих двох рядків.

Прокручуйте без пошукового запиту – і застосунки згруповані за алфавітом, кожна літера має власний невеликий заголовок із коротким попереднім переглядом того, що під нею – торкніться літери, і її група розгорнеться.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: пошук в «Усіх застосунках»**
Екран «Усі застосунки», поле пошуку у фокусі з частковим запитом, відфільтровані результати нижче, видно кнопку сортування.

4 Довге натискання на застосунок – його власні ярлики

Довге натискання на будь-який застосунок відкриває одне меню з **Відкрити**, **На робочий стіл**, **Закріпити на панелі задач**, **Відомості про застосунок** і **Видалити**, разом із будь-якими швидкими діями, які публікує сам застосунок – скажімо, «Новий чат» месенджера або «Нова вкладка» браузера. Дія, яка не може працювати на цьому пристрої, просто не показується, а не показується сірою. Застосунок без власних ярликів усе одно відкривається звичайним дотиком.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: меню довгого натискання на застосунку**
Екран «Усі застосунки», довге натискання на застосунку, контекстне меню з діями лаунчера над опублікованими ярликами застосунку.

5 Гортайте список свайпами замість дотиків

У налаштуваннях лаунчера відкрийте **Дія свайпу на екрані «Усі застосунки»** і встановіть **Усі застосунки: свайп вгору**, **свайп вниз**, **свайп ліворуч** і **свайп праворуч** з того самого списку, який пропонує кожен напрямок: **Повернутися на робочий стіл**, **Розгорнути всі застосунки** (показує повний список замість літерних груп), **Запустити вибрану програму**, **Заблокувати екран** або лишити напрямок невикористаним. Що робить кожен напрямок, описано в довіднику налаштувань; **Заблокувати екран** з'являється лише в збірках, які справді можуть заблокувати пристрій.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: дії свайпів для «Усіх застосунків»**
Налаштування лаунчера, відкрито вибір дії свайпу для «Усіх застосунків», видно список дій.

Що ви отримаєте

Панель «Пуск» рівно такої висоти, якої потребує ваш закріплений ряд, «Усі застосунки» відкривається миттєво й знаходить що завгодно за назвою, датою встановлення, використанням чи категорією, довге натискання відкриває власні ярлики застосунку, а всі чотири свайпи роблять те, що ви обрали, замість нічого.

Поради та усунення несправностей

- **Обираєте застосунок, щоб закріпити на робочому столі чи панелі задач?** Шторка вибору там теж вища, з більш ніж однією колонкою в книжковій орієнтації, тож ви не прокручуєте один вузький список.
- **«Усі застосунки» виглядає інакше, ніж старий список у меню «Пуск»?** Він замінив сітку, що розгорталась усередині «Пуск» – тепер повний список має власний екран.
- **Користуєтеся клавіатурою або пультом ТБ?** Див. Керування клавіатурою, D-pad та Android TV.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ЛАУНЧЕР

Використання дока й панелі задач робочого столу

Де живе кнопка «Пуск», закріплення застосунків і док швидкого запуску.

ЛАУНЧЕР

Налаштування жестів навігації та ярликів

Крайовий жест екрана, що відкриває «Усі застосунки» з будь-якого застосунку.

ЛАУНЧЕР

Робочий стіл лаунчера

Стартова розкладка, поруч із якою живуть меню «Пуск» і «Усі застосунки».

Область статусу та сповіщення

Трей панелі задач може нести стільки чи так мало, скільки ви хочете. Ця сторінка описує вибір між власною областю статусу лаунчера й Android, вибір індикаторів по одному, перенесення їх угору екрана і перегляд сповіщень інших застосунків як числа, яким керуєте ви.

Чому вам це сподобається

Годинник, смужки сигналу й число заряду батареї – дрібниці, але саме на них ви дивитесь не замислюючись. Ця сторінка про те, як зробити їх своїми: обрати, чи живуть вони на панелі задач, чи в системному рядку стану Android, вибрати саме ті, що показуються, і з одного погляду бачити, коли інший застосунок на щось чекає – не відкриваючи його випадково.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у редакції Standard або noLegal з увімкненим лаунчером – див. Робочий стіл лаунчера.
- Видима панель задач – див. Використання дока й панелі задач робочого столу.

1 Оберіть, хто керує областю статусу

Відкрийте налаштування лаунчера, групу **Верхня смуга**, і увімкніть **Приховувати системний рядок стану**. За замовчуванням вимкнено, тож рядок стану Android лишається, а власний трей лаунчера просто прибирає все, що інакше дублювалося б. Увімкніть його – і лаунчер бере керування на себе: він ховає системну смугу й натомість малює власний годинник, мережу й батарею.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: власник області статусу**
Налаштування лаунчера, група Верхня смуга, перемикач Приховувати системний рядок стану показано вимкненим, потім увімкненим.

2 Оберіть, які значки показувати, один за одним

У налаштуваннях **Системний трей** вмикайте чи вимикайте кожен індикатор окремо за назвою: **Годинник**, **Bluetooth**, **Сигнал SIM 1**, **Сигнал SIM 2**, **Тип мережі**, **Батарея**, **Роздача Wi-Fi** і **Швидкість передачі**, намальовані саме в такому порядку. **Показувати трей статусу** вмикає чи вимикає всю смужку одразу.

Індикатор, про який пристрій не може повідомити, просто відсутній замість того, щоб показуватись порожнім - вимкнений адаптер Bluetooth, слот SIM без картки або відхилений дозвіл на стан телефону. Там, де пристрій може повідомити більше, він це робить: Wi-Fi показує цифру покоління, Bluetooth показує кількість підключених пристроїв, роумінгова SIM повідомляє про це поруч із типом даних, а Швидкість передачі додає живі числа завантаження й вивантаження, що оновлюються раз на секунду.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: перемикачі індикаторів трею**
Налаштування лаунчера, розділ Системний трей, список перемикачів індикаторів, частина увімкнена, частина вимкнена.

3 Перенесіть годинник і значки нагору

Коли **Приховувати системний рядок стану** увімкнено, група **Верхня смуга** також пропонує **Верхній рядок стану**: увімкніть його – і годинник, тепер із секундами, переміститься ліворуч на звільненій верхній смузі, а індикатори пристрою – праворуч, звільняючи панель «Пуск», щоб показувати більше нещодавніх застосунків замість трею. Вимкніть **Приховувати системний рядок стану** назад – і індикатори самі повернуться на панель задач.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: верхній рядок стану**

Робочий стіл лаунчера з увімкненим верхнім рядком стану, годинник із секундами ліворуч на верхній смузі, індикатори праворуч.

4 Читайте батарею, торкніться значка – і потрапите в його налаштування

Число заряду батареї несе значок блискавки під час заряджання, а його колір повідомляє, як саме: зелений – від мережі, синій – через USB, фіолетовий – на бездротовій панелі, хоча колір попередження про низький заряд усе одно переважає нижче 15 відсотків. Дотик до будь-якого значка статусу відкриває відповідний екран налаштувань Android напряму: значок батареї відкриває налаштування батареї, значок мережі – налаштування мережі, і так само для решти рядка.

5 Бачте сповіщення інших застосунків, не читаючи їх

Увімкніть **Сповіщення інших застосунків на верхній смузі** і надайте запитаний доступ до сповіщень – і смуга додасть по одному значку для кожного застосунку, у якого зараз є щось на чеканні, із лічильником, розміщеним після власних значків – дотик відкриває цей застосунок. Їхні заголовок, текст і вкладення ніколи не читаються; відмова в доступі просто лишає параметр вимкненим.

Смуга обмежує себе п'ятьма значками плюс лічильник того, що не влізло, спершу найновіше сповіщення, і кожен значок лишається осторонь вирізу дисплея. Щоб прибрати те, що бачите, не відкриваючи, відкрийте **Активні сигнали**: кожен рядок сповіщення іншого застосунку має власну кнопку **Закрити**, а **Зняти всі** очищає їх усі одразу – власні рядки відтворення, передачі й фонової роботи застосунку кнопки закриття не мають, бо там нічого прибирати.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: панель активних сигналів**
Відкрито панель активних сигналів, сітка рядків сигналів, рядки чужих сповіщень із кнопками закриття, Зняти всі в заголовку.

Що ви отримаєте

Область статусу рівно така повна, як ви хочете – власна смуга Android або лаунчера, лише з обраними вами значками, там, де ви вирішили їх розмістити. Дотик до будь-якого з них веде прямо в його налаштування Android, а сповіщення інших застосунків показуються тихим числом, яке можна прибрати одним дотиком, а не текстом, який ви не просили читати.

Поради та усунення несправностей

- **Значка немає, а ви його не вимикали?** Можливо, пристрій просто зараз не повідомляє про цей сигнал – слот SIM без картки, вимкнений Bluetooth чи ще не наданий дозвіл виглядають як відсутній значок, а не порожній.
- **Затемнений екран і далі показує час?** Затемнений екран зберігає ті самі сигнали трею, згорнуті й спрощені – див. Затемнення та вимкнення екрана.
- **Шукаєте ґаджети погоди чи мережі для робочого столу замість трею?** Вони живуть на самому робочому столі, описані в Ґаджетах робочого столу.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ЛАУНЧЕР

Використання дока й панелі задач робочого столу

Де розташований трей і що ще пропонує панель задач.

ЛАУНЧЕР

Меню «Пуск» і повний список застосунків

Що переходить у панель «Пуск», коли верхня смуга бере на себе трей.

ЛАУНЧЕР

Затемнення та вимкнення екрана

Як ті самі сигнали статусу виглядають на затемненому екрані.

ами, статистика та ностика

ПРОГРАМИ, СТАТИСТИКА ТА ДІАГНОСТИКА | Усі редакції | RECIPE #01

Усі редакції; ліхтарю в шторці сповіщень і водному ліхтарю потрібен телефон зі спалахом камери, дзеркалу – фронтальна камера

Вбудовані програми – як їх увімкнути, ліхтарики, дзеркало та сигнал SOS

У FastMediaSorter є набір невеликих програм, які ви вмикаєте лише за бажанням. На цій сторінці показано, де їх вмикати, де відкривати і як користуватися фронтальним ліхтариком, водним ліхтарем, ліхтарем у шторці сповіщень, дзеркалом з підсвіткою та аварійним сигналом SOS.

Чому вам це сподобається

У FastMediaSorter є кілька власних невеликих програм: калькулятор, секундомір, дзеркало, три види ліхтарика, сигнал SOS та інше. Жодна з них не потребує окремого застосунку і не заважає – кожна вимкнена, доки ви самі її не увімкнете.

Темний під'їзд, швидкий погляд на себе перед відеодзвінком, мокрі руки під дощем, загублена стежка в горах у сутінках – саме для цього на цій сторінці є ліхтарики, дзеркало та сигнал SOS.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у будь-якій редакції – див. Сім редакцій FastMediaSorter .
- Для ліхтарика зі спалахом і водного ліхтаря: телефон зі спалахом камери. Для дзеркала: фронтальна камера.
- Щоб сигнал SOS дублювався і на годиннику: спарований із FastMedia Wear у редакції Standard або noLegal – див. Встановлення на Wear OS і сполучення з телефоном .

1 Увімкніть потрібні програми

Відкрийте **Налаштування**, перейдіть на вкладку **Управління** і знайдіть групу **Додаткові програми та сценарії**. Кожна програма має власний перемикач і після встановлення вимкнена:

- **Фронтальний ліхтарик** – сам екран стає лампою.
- **Водний ліхтар** – спалах камери та підсвітка екрана вмикаються разом, а дотики блокуються.
- **Ліхтар у шторці сповіщень** – постійний пункт у шторці, що вмикає спалах камери.
- **Дзеркало** – фронтальна камера в яскравому полі, що підсвічує обличчя. Ця програма увімкнена за замовчуванням, якщо в телефоні є фронтальна камера.
- **Аварійний сигнал SOS** – гучна сирена азбукою Морзе та стробоскопічне світло.
- **Калькулятор**, **Секундомір** і **Мінігра** – див. Калькулятор і секундомір і Мінігра.
- **Відомості про систему** – звіт про ваш пристрій, див. Відомості про систему та журнал діагностики.
- Мережевий монітор, **Турист** і Wear-супутник – перевірка з'єднання, навігаційна панель і вікно годинника.

Вимкнення програми одразу прибирає її з усіх меню, панелей і списків віджетів.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: перемикачі програм**

Налаштування, вкладка Управління, розгорнуто Додаткові програми та сценарії, кілька перемикачів увімкнено, портретна орієнтація.

2 Відкриття програми

Увімкнена програма з'являється одразу в кількох місцях:

- у меню програм, за кнопкою з трьома крапками (**Ще**) на панелі команд головного екрана;
- на панелі програм – смузі над списком ресурсів, що показує ті самі програми у вигляді кнопок. Увімкніть **Панель програм** у **Налаштуваннях**, **Загальні** – і кнопка з трьома крапками поступиться місцем панелі. Меню самої панелі містить пункти **Налаштувати панель**, **Згорнути панель** і **Сховати панель**;
- на робочому столі лаунчера в редакціях Standard і noLegal – див. Робочий стіл лаунчера;
- для фронтального ліхтарика, водного ліхтаря та секундоміра – одноклітинний віджет на головний екран – див. Віджети FastMediaSorter для головного екрана.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: меню програм**

Головний екран, натиснуто кнопку з трьома крапками, у меню перелічено Фронтальний ліхтарик, Водний ліхтар, Дзеркало, Калькулятор, Секундомір і SOS, портретна орієнтація.

3 Освітіть кімнату екраном – Фронтальний ліхтарик

Відкрийте **Фронтальний ліхтарик**. Весь екран засвічується на повну яскравість і стає лампою. Час показано чорним шрифтом на чверті висоти екрана зверху.

- Велика кнопка **Колір свічення** під часом обирає інший колір – теплий жовтий для читання, червоний, що зберігає темну адаптацію очей. Колір запам'ятовується до наступного разу.
- Смужка з п'яти поділок поруч регулює яскравість. Свайп вгору або вниз у будь-якому місці екрана перемикає ті самі п'ять рівнів.
- Одне торкання будь-де закриває лампу.
  Яскравість підвищується лише для цього вікна. Коли лампа закривається, яскравість телефону повертається саме такою, якою була.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: фронтальний ліхтарик**
Фронтальний ліхтарик відкрито, обрано теплий колір, яскравість 4 з 5, портретна орієнтація.

4 Світло для мокрих рук – Водний ліхтар

Мокрий сенсорний екран натискається сам собою: дощ чи душ можуть вимкнути звичайний ліхтарик або відкрити щось інше. **Водний ліхтар** одночасно вмикає спалах камери та екран на повну яскравість, а потім блокує екран. На ньому залишаються лише час і напис **Заблоковано. Використовуйте кнопки**, а дотики до скла нічого не роблять.

- Щоб вимкнути, натисніть **кнопку гучності**.
- Шторка сповіщень і кнопки навігації приховані, а екран закріплено, щоб вода не змогла потягнути шторку вниз або натиснути "Назад".
- Якщо вийти системним жестом, світло теж гасне – воно ніколи не залишиться горіти в кишені.

На телефоні без спалаху камери джерелом світла стає сам екран, а блокування діє так само. Це не той режим захисту від води, що вбудований у деякі годинники й телефони, – жоден застосунок не може увімкнути саме його.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: водний ліхтар**
Водний ліхтар працює, екран закріплено, системні панелі приховано, портретна орієнтація.

5 Спалах камери в одне торкання – Ліхтар у шторці сповіщень

Увімкніть **Ліхтар у шторці сповіщень**. У шторці з'явиться постійний пункт: **Натисніть, щоб увімкнути світло**. Торкніться його – спалах камери загориться, а напис зміниться на **Світло увімкнено. Натисніть, щоб вимкнути**.

Це працює навіть коли застосунок закритий, над будь-яким головним екраном, і пункт з'являється знову сам після перезавантаження телефону. Якщо вимкнути ліхтарик через власну плитку швидких налаштувань Android, пункт це помітить і покаже світло вимкненим. На Android 13 і новіших застосунок спершу запитує дозвіл на показ сповіщень – надайте його, інакше пункту не буде. Вимкнення налаштування прибирає пункт і гасить увімкнений спалах. На телефонах без спалаху камери цього перемикача немає взагалі.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: ліхтар у шторці**
Шторку сповіщень розгорнуто, видно пункт ліхтарика, світло вимкнено, портретна орієнтація.

6 Погляньте на себе – Дзеркало

Відкрийте **Дзеркало**. Зображення з фронтальної камери заповнює весь екран у яскравому білому полі, що підсвічує обличчя, як лампи навколо гримерного дзеркала. Картинка віддзеркалена так само, як у справжньому дзеркалі.

- Кнопки масштабу **1x**, **2×**, **3×** і **5x** розташовані в нижньому лівому куті. Дзеркало відкривається з масштабом 3x.
- **Віддзеркалити зображення** в кутку вмикає та вимикає дзеркальне відображення.
- **Підсвітка** вмикає та вимикає яскраве поле, не виходячи з екрана.
- **Зробити фото** і **Записати відео** зберігають фото або відео зі звуком у папку, яку ви обрали для камери в застосунку, або в системну папку Camera телефону, якщо ви жодної не обрали – див. Знімання фото, відео та голосових нотаток одразу в папку.
- **Закрити дзеркало** завершує роботу.

  Масштаб, віддзеркалення і підсвітка запам'ятовуються до наступного разу. Яскравішим стає лише це вікно, а не власна яскравість телефону. На пристрої без фронтальної камери дзеркало показує **На цьому пристрої немає фронтальної камери, тому дзеркало не відкриється**. Якщо знімання камерою вимкнено в налаштуваннях, дзеркало не пропонується.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: дзеркало**

Дзеркало відкрито з масштабом 3x, підсвітку і віддзеркалення увімкнено, портретна орієнтація.

7 Покличте на допомогу – Аварійний сигнал SOS

Відкрийте **Аварійний сигнал SOS** з меню програм або торкніться **Сигнал SOS** на екрані Турист. Оберіть, що він має робити:

- **Звук і світло** – гучна сирена і стробоскопічне світло одночасно;
- **Тільки звук** – для світлого часу доби або коли світло когось засліплюватиме;
- **Тільки світло** – для тихої ночі або щоб вас було видно здалеку.

Сигнал повторює код Морзе SOS – три коротких, три довгих, три коротких. Сирена звучить через канал сигналу будильника, тож вона гучна, навіть якщо дзвінок вимкнено. Вона кілька разів на секунду то посилюється, то слабшає, тому вухо не звикає до неї і вона чутна далі, ніж звичайний писк. Задній спалах і весь екран блимають у тому самому ритмі.

Поки сигнал працює, сповіщення показує **Сигнал активний** із зазначенням режиму. Торкніться **Зупинити сигнал**, щоб завершити. Через 30 хвилин він зупиняється сам, щоб зберегти заряд батареї та ресурс спалаху.

За наявності спареного годинника (редакції Standard і noLegal) запуск сигналу на телефоні запускає його й на годиннику в тому самому режимі, а зупинка на будь-якому з пристроїв зупиняє обидва. Якщо годинник поза зоною зв'язку, кожен пристрій усе одно сигналізує сам по собі. На годиннику екран блокується від дотиків, поки триває сигнал, і зупинити його можна лише апаратною кнопкою – див. Програми, таймери та інструменти на зап'ясті.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: аварійний сигнал SOS**
Екран SOS відкрито, обрано Звук і світло, сигнал працює, портретна орієнтація.

Що ви отримаєте

Потрібні програми завжди за одним дотиком – у меню програм, на панелі та на головному екрані, а непотрібні залишаються поза очима. Ваш телефон може стати лампою, ліхтариком, який не вимкне вода, дзеркалом з підсвіткою і гучним маяком лиха.

Поради та усунення несправностей

- **Потрібна ще якась програма?** Калькулятор і секундомір – у Калькулятор і секундомір, гра – у Мінігра, а трансляція з мікрофона й камери наживо – у Трансляція Chromecast і пряма трансляція.
- **Ліхтарик від краю екрана.** Свайп від краю екрана теж може вмикати спалах камери – див. Жести від краю екрана та панель швидкого доступу.
- **Сигнал SOS навмисно гучний.** Спробуйте його один раз у режимі **Тільки світло**, щоб знати, де він, ще до того, як він знадобиться.
- **Додаткові функції, які завантажуються.** Деякі частини застосунку, наприклад додаткові мови розпізнавання тексту, завантажуються лише на запит – див. Завантажувані розширення.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ПРОГРАМИ

Калькулятор і секундомір

Повсякденні обчислення, секундомір для чотирьох людей одночасно та їхні віджети.

ПРОГРАМИ

Статистика використання

Дізнайтеся, скільки файлів ви відсортували, переглянули та звільнили місця.

ЛАУНЧЕР

Віджети FastMediaSorter для головного екрана

Розмістіть ліхтарики та секундомір на головному екрані.

ПРОГРАМИ, СТАТИСТИКА ТА ДІАГНОСТИКА | Усі редакції | RECIPE #02

Усі редакції; калькулятор на годиннику з FastMedia Wear доступний у редакціях Standard і noLegal

Калькулятор і секундомір

У FastMediaSorter є дві повсякденні програми: калькулятор, що показує відповідь одразу під час введення і зберігає історію, та секундомір для чотирьох людей одночасно. На цій сторінці показано, як їх відкрити, що робить кожна клавіша та кнопка, і як їх налаштувати.

Чому вам це сподобається

Чек у магазині, чайові, швидка конвертація – калькулятор завжди під рукою, без виходу із застосунку, і зберігає історію, яку можна скопіювати, надіслати або зберегти.

Дитячі перегони, кола стадіоном, планка, яку треба протримати дві хвилини – секундомір вимірює час одразу для чотирьох людей, грає музику під час відліку і записує результат у файл, який можна надіслати тренеру.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у будь-якій редакції – див. Сім редакцій FastMediaSorter.
- **Калькулятор** і **Секундомір**, увімкнені в **Налаштуваннях**, на вкладці **Управління**, **Додаткові програми та сценарії** – обидва вимкнені після встановлення. Див. Вбудовані програми.
- Для музики під час тренування: аудіофайли на телефоні.

1 Відкрийте калькулятор

Відкрийте **Калькулятор** з меню програм або панелі програм головного екрана, або розмістіть віджет **Калькулятор** на головному екрані – див. Віджети FastMediaSorter для головного екрана. Якщо калькулятор вимкнено, віджет покаже **Калькулятор вимкнено** і запропонує **Відкрити налаштування**.

У текстовому редакторі також можна виділити вираз, записаний у нотатці, наприклад `12*7+5`, і надіслати його в калькулятор – див. Читання та редагування текстових файлів.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: калькулятор**
Калькулятор відкрито, введено 125 + 37, у історії видно миттєвий результат 162, звичайна клавіатура, портретна орієнтація.

2 Рахуйте – і бачте відповідь одразу під час введення

Вводьте числа й дії так само, як на будь-якому калькуляторі. Поки ви вводите друге число, миттєвий результат уже показано в історії вище, тож ви бачите відповідь ще до натискання **=**.

Якщо відповіді ще немає – наприклад, ви ділите, а дільник поки що 0 – нічого не показується замість помилки. Помилка з'являється лише після натискання **=**: **Ділити на нуль не можна.**

Торкніться результату, щоб скопіювати його. Торкніться клавіші з трьома крапками, щоб відкрити меню: **Копіювати**, **Вставити**, **Округлити**, **Функція**, **Надіслати результат**, **Зберегти історію**, **Очистити історію** і **Налаштування калькулятора**.

3 Утримуйте клавішу для другої дії

Кожна клавіша має другу дію, написану дрібним шрифтом під основним символом. Щоб її викликати, натисніть і утримуйте клавішу:

- **1** – 1/x, **2** – x^2, **3** – $\sqrt[3]{x}$, **4** – $\sqrt{x}$, **5** – x^y, **6** – n!;
- **7** – sin, **8** – cos, **9** – tg, **±** – ctg, **.** – π;
- **0** – одразу вводить три нулі, зручно для тисяч;
- **+** – копіювати, **–** – вставити, **×** – надіслати результат, **÷** – округлити, **%** – зберегти історію. **Очистити історію** є лише в меню й ніколи під клавішею, тож стерти її занадто довгим натисканням не можна. Утримання клавіші з трьома крапками закриває калькулятор.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: клавіші калькулятора**
Клавіатура калькулятора зблизька, видно дрібні підписи 1/x, x^2, √x, sin, cos, 000, портретна орієнтація.

4 Історія та налаштування калькулятора

Кожен результат потрапляє в історію. Можна виділити будь-яку її частину і скопіювати. Зведіть або розведіть два пальці на історії, щоб зменшити або збільшити текст – п'ять розмірів, запам'ятовується до наступного разу. **Зберегти історію** записує її в папку Завантаження: **Історію збережено в Завантаження**.

Налаштування калькулятора в меню мають три пункти:

- **Розділяти розряди** – ставить розділювач між кожними трьома цифрами з обох боків від коми, тож 1234567 читається як 1 234 567.
- **Розмір результату** – повзунок для розміру результату.
- **Клавіатура** – **Звичайна**, **Великі кнопки** для зручнішого натискання або **Компактна, справа внизу**, щоб дістати до будь-якої клавіші одним пальцем.

5 Калькулятор на годиннику

У FastMedia Wear на спареному годиннику є власний калькулятор. Клавіша **C** розташована в окремому рядку під клавіатурою з відступом над нею, щоб ви не стерли вираз випадково, а поле результату широке. Утримання **0** вводить три нулі, утримання клавіші меню закриває калькулятор, а обертання безеля на екрані історії робить текст історії більшим або меншим. Докладніше про програми на годиннику: Програми, таймери та інструменти на зап'ясті.

6 Відкрийте секундомір і виберіть учасників

Відкрийте **Секундомір** з меню програм, панелі програм або віджета **Секундомір** на головному екрані. Віджет запускає і зупиняє вимірювання прямо з головного екрана; якщо секундомір вимкнено, він показує **Секундомір вимкнено**.

Торкніться **Налаштування секундоміра**, щоб налаштувати його:

- **Учасники** – скільки людей біжить одночасно, до чотирьох. Екран поділено на окрему область для кожної людини, від **Учасник 1** до **Учасник 4**.
- **Грати музику під час відліку** і **Доріжка** – трек, що грає по колу, поки триває вимірювання. **Доріжка** відкриває список лише музики з телефону; якщо музики немає, показується **Музики на пристрої не знайдено**. **Гучність музики** налаштовує, наскільки гучно вона грає.
- **Кнопки гучності запускають і зупиняють** – поки секундомір відкрито, кнопка збільшення гучності запускає або фіксує коло, а кнопка зменшення – зупиняє, без потреби спершу обирати область. Гучність телефону при цьому не змінюється. Вимкніть цей пункт, щоб повернути кнопки системі.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: секундомір**

Секундомір із чотирма учасниками, усі запущені, записано кілька кіл, портретна орієнтація.

7 Вимірюйте, фіксуйте кола та зберігайте результат

- **Стартувати всіх** запускає всіх видимих учасників одночасно, і та сама кнопка стає **Зупинити всіх**. У кожної області також є власні **Старт**, **Стоп**, **Коло** і **Скидання**; **Скинути все** очищає всіх.
- **Коло** записує час кожного кола; до першого кола область показує **Кіл поки немає – натисніть «Коло» під час відліку.**
- **Результат** відкриває **Результат секундоміра**: додайте **Опис** і **Нотатку**, перегляньте **Попередній перегляд**, а потім **Зберегти у файл** (він потрапляє в Завантаження: **Збережено в «Завантаження»**) або **Поділитися** ним у чаті чи поштою. Результат несе дату й час вимірювання – **Замір** – і в попередньому перегляді, і у файлі, і в надісланому тексті однаково.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: результат секундоміра**
Результат секундоміра для двох учасників із колами, опис заповнено, портретна орієнтація.

Що ви отримаєте

Ви рахуєте, не виходячи із застосунку, зберігаєте історію, яку можна використати знову, і засікаєте час для чотирьох людей одночасно з результатом, який можна зберегти чи надіслати в одне торкання.

Поради та усунення несправностей

- **Калькулятор на головному екрані.** Віджет **Калькулятор** відкриває його одразу – не треба спершу відкривати застосунок.
- **Засікаєте час у рукавицях?** Увімкніть **Кнопки гучності запускають і зупиняють** і тримайте телефон у руці – бокові кнопки зроблять усе самі.
- **Хочете секундомір і на робочому столі лаунчера?** Увімкнені програми з'являються там у вигляді плиток – див. Робочий стіл лаунчера.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ПРОГРАМИ

Вбудовані програми

Увімкніть програми та скористайтеся ліхтариками, дзеркалом і сигналом SOS.

ПРОГРАМИ

Мінігра

Невелика покрокова головоломка для перерви.

ЛАУНЧЕР

Віджети FastMediaSorter для головного екрана

Розмістіть калькулятор і секундомір на головному екрані.

ПРОГРАМИ, СТАТИСТИКА ТА ДІАГНОСТИКА | Усі редакції | RECIPE #03

Усі редакції; версія для годинника з FastMedia Wear доступна в редакціях Standard і noLegal

Мінігра – Кривавиця і Чудовисько

Кривавиця і Чудовисько – невелика покрокова головоломка, вбудована у FastMediaSorter. На цій сторінці показано, як її увімкнути, правила та рахунок, як грати дотиком, клавіатурою, D-pad або геймпадом, як перезапустити рівень, три вигляди та версію для годинника.

Чому вам це сподобається

Іноді доводиться чекати – автобуса, завершення довгого копіювання, чайника. **Кривавиця і Чудовисько** – невелика головоломка саме для таких хвилин: хід за ходом, без поспіху, без реклами й без відправлення чогось кудись.

Ви ведете чудовисько до виходу, поки мисливці стискають кільце. Кожен рівень – невеликий лабіринт, і посунути стіну в потрібне місце часто і є всім фокусом.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у будь-якій редакції – див. Сім редакцій FastMediaSorter.
- **Мінігра**, увімкнена в **Налаштуваннях**, на вкладці **Управління**, **Додаткові програми та сценарії**. Вона вимкнена після встановлення – див. Вбудовані програми.

1 Відкрийте гру

Щойно **Мінігра** увімкнена, **Кривавиця і Чудовисько** з'являється в меню програм, на панелі програм і, в редакціях Standard і noLegal, на робочому столі лаунчера. Також можна розмістити віджет **Кривавиця** на головному екрані: він відкриває гру в одне торкання, а поки гра вимкнена, показує **Увімкніть у налаштуваннях** і не пропонується у списку віджетів.

Як грати? відкриває правила та легенду того, що означає кожна клітинка.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: ігрове поле мінігри**

Гру відкрито на початку 3 рівня, класичний вигляд, стрілку до виходу видно, портретна орієнтація.

2 Вивчіть правила

Доведіть синє Чудовисько до зеленого виходу, перш ніж вороги заженуть вас у кут.

- Кожен хід переміщує Чудовисько на одну клітинку. Після кожного вашого ходу вороги теж роблять хід.
- Червона **Кривавиця** полює на Чудовисько. Фіолетові підкривавиці блукають випадково.
- Сірі **стіни** можна штовхати у вільну клітинку, щоб розчистити шлях. Товсту рамку навколо поля перетнути не можна.
- Якщо будь-який ворог опиняється на вашій клітинці або сусідній з нею, гра закінчується: **Кривавиця спіймала вас. Почніть нову гру й спробуйте ще раз.**
- Досягнення виходу: **Вихід знайдено. Почніть наступний рівень, коли будете готові.** Торкніться **Наступний рівень**.

Рахунок: кожен хід коштує 10 очок, поштовх стіни дає 10, розчавлення фіолетового ворога стіною дає 50, а вихід дає 1000. Лічильники показують **Рахунок**, **Рівень** і **Ходи**.

На початку кожного рівня стрілка від Чудовиська приблизно на секунду вказує на найближчий вихід, тож ви одразу знаходите шлях навіть на великому полі.

3 Рухайтеся – дотиком, клавіатурою, D-pad або геймпадом

Користуйтеся тим, що є під рукою:

- **Дотик** – свайп у потрібному напрямку або дотик до поля з того боку, куди хочете піти;
- **Клавіатура** – клавіші зі стрілками, W A S D або цифрові клавіші 8, 4, 6 і 2;
- **Пульт ТБ або D-pad** – чотири кнопки напрямку;
- **Геймпад** – хрестовина напрямків; кнопка **Y** перезапускає рівень.

  R на клавіатурі теж перезапускає рівень, а **Esc** повертає назад. Про те, як так само переміщатися рештою застосунку, читайте в Керування клавіатурою, D-pad та Android TV.

4 Застрягли? Перезапустіть рівень

Якщо ви зайшли в глухий кут, торкніться **Почати рівень заново**, поки рівень ще триває. Рівень починається спочатку за тією самою ціною, що й у разі поразки: з рахунку знімається 500 очок. **Нова гра** починається з 1 рівня.

5 Оберіть вигляд гри

Кнопка режиму гри на верхній панелі відкриває **Режим гри** із трьома виглядами. Правила однакові в усіх трьох:

- **Класика** – абстрактні кольорові фігури: синє Чудовисько, червоні та фіолетові вороги, сірі стіни та зелений вихід.
- **Кривавиця** – світло-сіре поле з чорними стінами та людьми: ви ведете чоловіка до дверей, жінка з автоматом полює на нього, а її помічниці з ножами тупають навколо випадково.
- **На контрасті** – кожна клітинка намальована суцільною яскравою плиткою, легко читається на маленькому екрані. Переміщена фігура залишає згасаючий слід, тож завжди видно, куди вона рухалася.

Ваш вибір запам'ятовується, а **Як грати?** описує елементи обраного вигляду.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: вигляд Кривавиця**
Гра в режимі Кривавиця, посередині рівня, вибір режиму гри закрито, портретна орієнтація.

6 Грайте на годиннику

У FastMedia Wear на спареному годиннику є та сама гра. Звична стрілка назад розташована ліворуч посередині круглого екрана, а невелика кнопка **Пропустити хід** – праворуч посередині, тож можна вийти з гри або витратити хід без руху, не відкриваючи меню. Рахунок, рівень і кількість ходів ідуть уздовж нижнього краю. Докладніше про програми годинника: Програми, таймери та інструменти на зап'ясті.

Що ви отримаєте

Тиха головоломка завжди у вас у кишені: відкривайте її з меню чи головного екрана, грайте пальцем, клавіатурою, пультом або на годиннику й обирайте вигляд, найзручніший для очей.

Поради та усунення несправностей

- **Плануйте на два ходи вперед.** Червона Кривавиця завжди йде у ваш бік, а фіолетові – ні. Спершу поставте стіну між собою та червоною.
- **Замало видно?** Перемкніться на **На контрасті** – цей вигляд зроблено для маленьких екранів.
- **Не хочете її взагалі?** Вимкніть **Мінігру** – гра, її віджет і плитки зникнуть звідусіль.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ПРОГРАМИ

Вбудовані програми

Увімкніть програми та скористайтеся ліхтариками, дзеркалом і сигналом SOS.

ПРОГРАМИ

Калькулятор і секундомір

Повсякденні обчислення і секундомір для чотирьох людей одночасно.

ЛАУНЧЕР

Віджети FastMediaSorter для головного екрана

Розмістіть гру на головному екрані поруч з іншими віджетами.

ПРОГРАМИ, СТАТИСТИКА ТА ДІАГНОСТИКА | Усі редакції | RECIPE #04

Усі редакції; розділ Джерела – лише в редакціях із мережевими папками або хмарним сховищем

Статистика використання – що ви відсортували, переглянули й звільнили

FastMediaSorter веде приватний підрахунок того, що ви робите: відсортовані й видалені файли, зняті фото, переглянуті відео, прочитані документи. На цій сторінці показано, де увімкнути чи вимкнути підрахунок, як читати екран Статистика та як зберегти зведення або надіслати його авторові самостійно.

Чому вам це сподобається

Через кілька тижнів сортування приємно побачити результат: скільки файлів ви навели лад, скільки гігабайтів повернуло видалення, скільки годин відео та музики ви відтворили. FastMediaSorter рахує все це на вашому телефоні й показує на одному екрані.

Ці цифри самі собою нікуди з пристрою не йдуть. Якщо ви хочете допомогти авторові зрозуміти, як використовується застосунок, ви надсилаєте зведення самі, зі свого поштового застосунку, і бачите кожен рядок перед відправленням.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у будь-якій редакції – див. Сім редакцій FastMediaSorter .
- Трохи часу, проведеного в застосунку – щойно встановлений застосунок показує **Активності поки немає. Статистика заповниться в міру того, як ви сортуєте, переглядаєте та знімаєте файли.**
- Для **Надіслати автору**: поштовий застосунок на телефоні. Для **Експорт**: будь-який застосунок, що вміє зберігати чи надсилати файли.

1 Перевірте, чи збирається статистика

Відкрийте **Налаштування**, вкладку **Загальні**, і знайдіть **Збір статистики** в розділі **Загальні налаштування інтерфейсу**. Вона увімкнена після встановлення, з приміткою **Збирається на вашому пристрої. Нічого не надсилається автоматично.** Увімкнути чи вимкнути її можна й на сторінці першого запуску – див. Вітання та перше налаштування.

Вимкнення перемикача одразу стирає детальні лічильники. Три факти зберігаються завжди, навіть при вимкненому перемикачі: скільки разів запускався застосунок, дата першого запуску та версія, яку ви встановили спершу.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: перемикач статистики**
Налаштування, вкладка Загальні, Загальні налаштування інтерфейсу, Збір статистики увімкнено, рядок Статистика видно, портретна орієнтація.

2 Відкрийте екран Статистика

Поки збір увімкнено, поруч із перемикачем з'являється рядок **Статистика**. Торкніться його. Рядок зникає одразу, як ви вимикаєте збір, бо показувати нічого нового.

Угорі чотири картки показують ваші підсумки за весь час:

- **Відсортовано (копіюв. + переміщ.)** – скільки файлів ви скопіювали чи перемістили на місце;
- **Звільнено** – скільки місця повернули ваші видалення;
- **Час у плеєрі** – скільки часу ви разом дивилися відео й слухали аудіо в застосунку;
- **Переглянуто** – скільки файлів ви відкрили, щоб подивитися.

Якщо відкрити екран одразу після копіювання чи переміщення, нові файли вже враховано – картка ніколи не показує 0 у проміжний момент.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: екран статистики**
Екран статистики через кілька тижнів використання, зведені картки і смуга За типами видно, портретна орієнтація.

3 Дивіться, з якими типами файлів ви працюєте – За типами

Під картками смуга **За типами** розподіляє файли, з якими ви працювали, на **Зображення**, **Відео**, **Аудіо**, **Документи** та **Інше**, кожен із часткою у відсотках і кількістю. Смуга з'являється, лише коли є що показати.

4 Розгорніть розділи для деталей

Під смугою деталі лежать у розділах, які згортаються й розгортаються дотиком по заголовку. Рядок, що досі на нулі, взагалі не показується, тож кожен розділ показує лише те, що ви справді робили.

- **Операції** – **Скопійовано**, **Переміщено**, **Видалено** зі звільненим місцем, **Перейменовано**, **Заархівовано**, **Розархівовано**, **Створено папок**, **Пошук дублів** і **Дублі прибрано**, **Скасовано операцій**, **Запусків за розкладом** і **Оброблено за розкладом**.
- **Захоплення** – **Знято фото**, **Записано відео**, **Голосові нотатки** та **Знімки екрана**, зроблені камерою, диктофоном і жестами від краю екрана в застосунку.
- **Перегляд** – **Переглянуто зображень**, **Переглянуто відео** та **Прослухано аудіо** з витраченим часом, **Відкрито документів** з кількістю сторінок, **Запусків слайдшоу** і **Показано слайдів**, **Прослухано аудіотрансляцій** і **Переглянуто відеотрансляцій**, **Експортовано кадрів** і **Збережено кадрів GIF**, **Додано до обраного** і **Прибрано з обраного**.
- **Редагування** – **Малюнки**, **Нотатки**, написані в текстовому редакторі, **Правки зображень** і **Розпізнано текстів** завдяки розпізнаванню тексту.
- **Джерела** – **Підключено ресурсів**: скільки мережевих і хмарних папок ви додали, **Додано трансляцій** і **Імпортовано з плейлистів**. Редакції без мережевих папок і хмарного сховища не показують цей розділ.
- **Використання** – **Запусків застосунку**, **Перший запуск**, **Версія першого встановлення**, а поки збір увімкнено – **Сесії** і **Активний час**.
  Кожен рядок займає всю ширину екрана, тож довгі значення, наприклад версія встановлення, читаються в один рядок.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: розділи статистики**
Екран статистики, розділи Операції та Перегляд розгорнуто, Захоплення і Редагування згорнуто, портретна орієнтація.

5 Збережіть зведення або надішліть його авторові

Унизу екран нагадує: **Ці дані зберігаються на вашому пристрої. Зведення автору ви надсилаєте самі, зі свого поштового застосунку.** Дві кнопки будують той самий короткий текстовий звіт – підсумки, версію застосунку, редакцію, модель телефону та версію Android, і нічого, що вас ідентифікує:

- **Надіслати автору** відкриває ваш поштовий застосунок з адресою автора, темою **Статистика FastMediaSorter** і доданим звітом. Прочитайте його і надішліть, лише якщо хочете. Якщо жоден застосунок не може його надіслати, з'являється **Немає застосунку для надсилання – установіть поштовий клієнт або застосунок для обміну та повторіть.**
- **Експорт** відкриває меню передавання Android з тим самим звітом у вигляді текстового файлу, тож ви можете зберегти його в папку або надіслати куди завгодно.

Що ви отримаєте

Ви знаєте, скільки роботи застосунок зробив для вас – відсортовані файли, звільнене місце, відтворені години – і самі вирішуєте, чи побачить хтось інший ці цифри.

Поради та усунення несправностей

- **Почати з нуля.** Вимкніть і знову увімкніть **Збір статистики**: детальні лічильники почнуться заново, а кількість запусків і дата першого запуску залишаться.
- **Чому немає якогось рядка?** Лічильник на нулі приховано. Зробіть дію один раз – зробіть фото, перейменуйте файл – і рядок з'явиться.
- **Звільнене місце та прибирання.** Найбільший виграш зазвичай дають дублі та старі відео – див. Звільнення місця.
- **Щось пішло не так у застосунку?** Звіт статистики тут авторові не допоможе; натомість надішліть журнал діагностики – див. Відомості про систему та журнал діагностики.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ПРОГРАМИ

Відомості про систему та журнал діагностики

Повний звіт про ваш пристрій і журнал, що допомагає авторові виправити проблему.

СХОВИЩЕ

Звільнення місця

Знайдіть дублі та великі файли й звільніть місце на телефоні.

ПРОГРАМИ

Вбудовані програми

Увімкніть ліхтарики, дзеркало, сигнал SOS та інші програми.

ПРОГРАМИ, СТАТИСТИКА ТА ДІАГНОСТИКА | Усі редакції | RECIPE #05

Усі редакції; звіт із годинника з FastMedia Wear доступний у редакціях Standard і noLegal

Відомості про систему та журнал діагностики – допомога автору у пошуку проблеми

Два інструменти допомагають, коли щось у FastMediaSorter працює не так, як має: звіт **Відомості про систему** про ваш телефон і застосунок та **журнал діагностики** про те, що робив застосунок. На цій сторінці показано, як відкрити, прочитати, скопіювати, зберегти і надіслати обидва, а також як дізнатися точну збірку за номером версії.

Чому вам це сподобається

Коли відео не відтворюється або мережева папка не відкривається, авторові потрібно знати дві речі: на якому телефоні це сталося і що застосунок робив у той момент. **Відомості про систему** відповідають на перше запитання, **журнал діагностики** – на друге.

Жоден з них нікуди не надсилається сам собою. Ви створюєте файл, за бажанням переглядаєте його і самі вирішуєте, куди він піде.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у будь-якій редакції – див. Сім редакцій FastMediaSorter .
- Застосунок, що вміє надсилати файли – пошта, месенджер чи хмарне сховище – якщо ви хочете надіслати звіт.
- Для звіту з годинника: спарований годинник із FastMedia Wear – див. Встановлення на Wear OS і сполучення з телефоном .

1 Відкрийте Відомості про систему

Є два способи:

- **Як програма.** Увімкніть **Відомості про систему** в Налаштуваннях, на вкладці **Управління**, **Додаткові програми та сценарії**. Після цього вона з'явиться в меню програм, на панелі програм і на робочому столі лаунчера поруч із калькулятором і Мережевим монітором – див. Вбудовані програми. Відкривається на весь екран.
- **З Налаштувань. Налаштування**, вкладка **Загальні**, **Про систему**. Той самий звіт відкривається у вікні, приватні значення приховано.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: відомості про систему**
Відомості про систему на весь екран, відкрито з меню програм, усі розділи згорнуто, портретна орієнтація.

2 Читання звіту

Звіт поділено на розділи, які згортаються й розгортаються дотиком: **Пристрій**, **Користувач**, **ОС**, **Застосунок**, **Обладнання**, **Камери**, **Батарея**, **Пам'ять**, **Сховище**, **Мережа**, **Дисплей**, **Локаль**, **Час**, **Система** і **Тести продуктивності**.

- **Камери** перелічує кожну камеру телефону, зокрема окремі об'єктиви, приховані за однією камерою, з напрямком, фокусною відстанню, розміром сенсора, діапазоном зуму та **Активною зоною сенсора** – частиною сенсора, з якої насправді знімається кадр. Докладніше про об'єктиви: Об'єктиви, зум, профілі зйомки та налаштування камери.
- **Застосунок** показує версію застосунку та номер збірки.

  Торкніться й утримуйте будь-який рядок, щоб скопіювати лише це значення. Весь екран так само працює з клавіатурою, пультом ТБ або D-pad: рядок у фокусі підсвічується – див. Керування клавіатурою, D-pad та Android TV.

> Image Bookmark [Planned] **Скріншот: розділ камер**
> Відомості про систему, розгорнуто розділ камер, тильна камера з двома фізичними об'єктивами, портретна орієнтація.

3 Копіюйте, зберігайте чи діліться всім звітом

Унизу повноекранного вигляду:

- **Копіювати** кладе весь звіт у буфер обміну, готовий вставити в повідомлення.
- **Зберегти** записує його як текстовий файл у папку Завантаження з датою й часом у назві.
- **Поділитися** відкриває меню передавання Android зі звітом.

  У вікні **Про систему** з Налаштувань приватні значення – підпис застосунку, локальні мережеві адреси, шляхи сховища – приховано. **Скопіювати повний звіт** включає їх, але спершу запитує: **Скопіювати повний звіт? До копії увійдуть чутливі дані (хеш підпису, локальні адреси, точки монтування). Продовжити?**

4 Дізнайтеся, яку саме збірку ви маєте

У **Налаштуваннях**, на вкладці **Загальні**, рядок показує версію, номер збірки та адресу електронної пошти автора, наприклад **2.60.9240.148 | Build 260924014**. Ті самі числа є в розділі **Застосунок** Відомостей про систему.

Номер версії – це дата й час збирання застосунку: 2.60.9240.148 зібрано 24 вересня 2026 року о 01:48. Коли пишете авторові, вкажіть цей номер – він точно показує, яку збірку ви використовуєте, звідки б вона не прийшла: з магазину чи з файлу APK.

5 Збережіть або надішліть журнал діагностики

Застосунок веде журнал діагностики – щоденник того, що він робив, що пішло не так і чому. Коли щось стається, повторіть дію ще раз, щоб журнал це зафіксував, а потім відкрийте **Налаштування**, вкладку **Загальні**, групу **Резервні копії, відновлення й експорт**:

- **Поділитися логами** пакує журнал в один архів, `fastmediasorter_logs.zip`, і відкриває меню передавання Android – оберіть застосунок пошти чи месенджер і надішліть його авторові.
- **Зберегти логи** зберігає той самий архів у папку, яку ви оберете. Якщо на пристрої немає вибору папки, застосунок запропонує натомість поділитися архівом.

Дотик і утримання рядка версії на тій самій вкладці теж ділиться журналом.

Паролі, ключі й токени замінюються зірочками ще до запису рядка, тож вони ніколи не потрапляють у файл, навіть для налаштувань з новими назвами. Журнал також фіксує, що відбувалося з ефірними каналами та аудіо – яку якість потоку обрано, коли вона знизилася, який декодер відтворював потік – бо саме там ховається більшість проблем відтворення. Кожна помилка записується один раз, з одним поясненням, тож журнал залишається достатньо коротким для читання.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: кнопки журналу діагностики**
Налаштування, вкладка Загальні, прокручено до Резервні копії, відновлення й експорт, видно обидві кнопки журналу, портретна орієнтація.

6 Отримайте звіт з годинника

У FastMedia Wear є власний екран **Відомості про систему** у списку програм годинника, поруч із Про програму. Він показує модель годинника, версію Wear OS, версію застосунку, вільну пам'ять і сховище та чи підключено телефон.

З цього екрана можна надіслати звіт на телефон. Телефон тоді показує сповіщення **Звіт із годинника отримано** – **Натисніть, щоб відкрити або надіслати звіт** – і зберігає звіт поруч зі своїми журналами, тож можна надіслати обидва разом. Докладніше про програми годинника: Програми, таймери та інструменти на зап'ясті.

Що ви отримаєте

Ви можете в одному повідомленні розповісти авторові, який у вас телефон, яку збірку ви використовуєте і що робив застосунок, коли сталася помилка – не розкриваючи жодного пароля.

Поради та усунення несправностей

- **Хочете деталі прямо в повідомленні про помилку?** Увімкніть **Показувати детальні помилки** в **Налаштуваннях**, на вкладці **Управління**: тоді повідомлення про помилки додають технічний код і контекст під звичайним поясненням.
- **Надсилайте журнал одразу після проблеми.** Застосунок зберігає лише кілька останніх файлів журналу і починає новий, коли попередній заповнюється, тож журнал, надісланий через тиждень, може вже не містити цю проблему.
- **Наскільки активно ви користуєтеся застосунком** – це інший звіт – див. Статистика використання.
- **Перевірка з'єднання** – це робота Мережевого монітора, ще однієї програми, яку вмикають у тому самому списку.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ПРОГРАМИ

Статистика використання

Скільки файлів ви відсортували, переглянули та звільнили – і як надіслати підсумок.

ПРОГРАМИ

Вбудовані програми

Увімкніть Відомості про систему та інші програми.

ПОЧАТОК РОБОТИ

Розуміння дозволів застосунку

Для чого потрібен кожен дозвіл, коли функція не працює.

...тування

НАЛАШТУВАННЯ ТА НАВІГАЦІЯ | Усі редакції | RECIPE #01

Усі редакції – повнотекстовий пошук і онлайн-довідник налаштувань є в Standard, Lite, Photos і Legacy

Налаштування – як у них орієнтуватися і шукати

Налаштування – місце, де ви формуєте, як FastMediaSorter виглядає й поводиться, і вони розрослись у чималу територію для дослідження – саме тому вони організовані в групи, що згортаються, шукаються за ключовим словом і побудовані з одного послідовного шаблону рядка замість окремого на кожен екран. Ця сторінка проходить через те, як у них орієнтуватися і шукати; самі окремі налаштування описані на сторінках, що йдуть далі.

Чому вам це сподобається

Налаштування розрослись до десятків груп і добре понад сотні окремих рядків. Згорнуті в розділи, що складаються, і з пошуком за ключовим словом, вони залишаються екраном, який можна оглянути за секунди, а не списком, який гортають вручну – і кожен рядок, хоч би чим він керував, відкривається і читається однаково, тож нічого не доводиться вивчати двічі.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter, будь-яка редакція, з відкритими **Налаштуваннями** .
- Широкий екран або повернутий набік пристрій, щоб побачити двоколонкове розташування, згадане нижче – для всього іншого тут воно не потрібне.

1 Орієнтуйтесь серед груп, що згортаються

Налаштування розташовані як іменовані групи – **Загальні**, **Зображення**, **Відео**, **Аудіо**, **Документи**, **Трансляції**, **Плеєр**, **Призначення** та інші, а також розділи **Лаунчер** і **Wear OS** у збірках, що їх несуть. Заголовок кожної групи – один анімований рядок з шевроном і необов'язковим підсумком того, що згорнуто всередині, а групи, які ви залишите відкритими, залишаться відкритими й наступного разу. Читач з екрана оголошує групу як розгорнуту чи згорнуту, однаково, всюди, де вона з'являється – у Налаштуваннях, у редакторах джерел, на панелях плеєра і в діалогах.

На широкому екрані чи планшеті, повернутому набік, згорнуті групи розташовуються у дві колонки замість однієї довгої, а відкрита група знову займає всю ширину, поки ви її читаєте. Кожен заголовок групи й кожен перемикач функції також несе невеликий монохромний значок того, чим керує – зображення, відео, аудіо, документи, трансляції, мережеві джерела, жести, заплановані операції та інше – тож групу видно з одного погляду, навіть коли її підпис короткий.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Групи Налаштувань**
Екран Налаштувань, альбомна орієнтація, кілька згорнутих груп у дві колонки й одна група розгорнута на всю ширину.

2 Шукайте одразу за всіма налаштуваннями

Натисніть значок пошуку вгорі **Налаштувань**, щоб відкрити панель пошуку, яка знаходить будь-який перемикач чи опцію за ключовим словом, прокручує прямо до нього в потрібній групі й підсвічує рядок – замість того, щоб ви відкривали групу за групою в пошуках. В альбомній орієнтації кнопка пошуку розташована подалі від системної навігаційної панелі, тож вона відкриває панель, а не рядок під нею випадково закривається дотиком.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Пошук у Налаштуваннях**

Екран Налаштувань з відкритою панеллю пошуку, набрано ключове слово, підсвічений відповідний рядок у списку внизу.

3 Кожен рядок виглядає й поводиться однаково

Хоч би що робив рядок, він слідує одному шаблону: значення розташовано прямо поруч з підписом, що його називає, а не розтягнуто до далекого краю широкого чи альбомного екрана, і сусідні рядки в блоці вирівнюють свої значення в одній спільній колонці, розмір якої задає найдовший підпис. Рядок, що відкриває список варіантів, показує стрілку вибору одразу після тексту замість розтягування на всю ширину, а простий вибір значення – колір, розмір, порядок сортування – відкриває той самий маленький діалог "рядок плюс список" всюди, де з'являється, а не власний шаблон на кожному екрані. Рядок-спадний список відкриває модальний список опцій, що бере фокус вікна, тож ви можете проходити варіанти D-pad чи стрілками, підтверджувати клавішею Enter і дістатися кожної опції читачем з екрана.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Шаблон рядка Налаштувань**
Екран Налаштувань, блок рядків з вирівняними підписами й значеннями, один рядок-спадний список відкритий зі сфокусованим списком опцій.

4 Деякі налаштування живуть у діалозі, а не в рядку

Не кожне налаштування – рядок у цьому списку. Конфігурація лаунчера, зони крайового жесту, реєстрація застосунку за замовчуванням та накладки захоплення камери й OCR – кожна тримає власні налаштування в діалозі, до якого доходять кнопкою чи довгим натисканням, а не як ще одні рядки тут. Повну картину – кожен рядок і кожне налаштування, розміщене в діалозі, англійською, російською та українською – можна знайти за один крок: довідник налаштувань, пов'язаний з сайту, перелічує, що робить кожне з них, згенерований напряму з застосунку, тож він ніколи не застаріває.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Налаштування, розміщені в діалозі**
Діалог налаштувань лаунчера, відкритий з рядка-посилання в Налаштуваннях, ілюструє поверхню налаштувань, розміщену в діалозі.

5 Зміни профілю пристрою точно повідомляють, що вони зачіпають

Зміна **Профілю пристрою** точно повідомляє, скільки налаштувань вона от-от перезапише, а профіль, що нічого не змінює, застосовується одразу, без підтвердження на закриття. Профіль також закладає більше, ніж очевидні значення за замовчуванням: тему й розташування читача, поведінку завантаження за посиланням, взаємодію плеєра, стартовий вигляд Трансляцій, а там, де постачається лаунчер – сітку робочого столу, панель завдань і блокування, тож автомагнітола, електронна книга чи фоторамка починають відчуватись інакше, ніж телефон, а не однаково. Хоч би що ви змінили, рядок оновлюється в момент, коли ви обираєте нове значення – він ніколи не блимає назад до старого хоч на мить, поки запис ще триває.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Підтвердження профілю пристрою**
Налаштування, група Загальні, рядок Профіль пристрою з відкритим діалогом підтвердження, що показує кількість зачеплених налаштувань.

6 Введені числа зберігаються, а не відкидаються

Розмір значків для сітки (пікселі) та **Інтервал синхронізації (хв)**, обидва в групі **Загальні**, зберігають точно те, що ви в них вводите: значення фіксується, коли ви залишаєте екран чи натискаєте клавішу дії на клавіатурі, а не лише коли фокус тихо переходить деінде. Розмір сітки поза допустимим кроком підстрибує до найближчого дозволеного розміру замість того, щоб бути відкинутим, а введений інтервал синхронізації підстрибує до найближчої цілої години, а збережене значення записується назад у поле, тож ви бачите, що справді набуло чинності.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Числові поля вводу**
Налаштування, група Загальні, рядки Розмір значків для сітки та Інтервал синхронізації з відкритою клавіатурою над одним з них.

7 Ліцензії, заплановані завдання й папки призначення знаходять своє місце

Ліцензії відкритого коду відкриваються без затримки, а запис, якому немає що сказати, ніколи не показує зайвий порожній рядок. **Заплановані файлові операції**, у групі **Призначення**, – це один рядок-посилання, що відкриває окремий екран запланованих операцій замість того, щоб вбудовувати всю картку в Налаштування; старий ярлик віджета на вбудовану картку автоматично перенаправляється туди. Вибір папки призначення для завантажених файлів і знімків екрана використовує той самий шаблон "підпис плюс значення плюс кнопка **Вибрати**", що й вибір папки камери та відео, і будь-який з них може вказувати на звичайну локальну папку, обрану прямо в системному провіднику – вона не потрапляє до вашого загального списку ресурсів, а використовується лише як ціль запису для захоплення, знімків екрана, знімків і автозавантажень.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Рядок вибору папки призначення**
Налаштування, група Призначення, рядок папки призначення для завантажень чи знімків екрана з видимим підписом, значенням і кнопкою Вибрати.

8 Діалоги, підтвердження копіювання й поворот поводяться однаково всюди

Широке розташування екрана вмикається як за доступною шириною, так і за орієнтацією, тож великий телефон з високою роздільністю, утримуваний вертикально, отримує просторіше розташування замість того, щоб усе тіснилось у верхньому лівому куті. Пари кнопок підтвердження й скасування в діалогах Налаштувань всюди використовують ті самі іменовані стилі кнопок, а не окремий стиль на кожен діалог, а копіювання тексту будь-де в застосунку показує одне послідовно сформульоване підтвердження – на Android 13 і новіших жодне повідомлення не показується взагалі, бо система вже показує власний попередній перегляд буфера обміну. Поворот пристрою, поки екран налаштувань закривається чи одразу після його відкриття, безпечний, а діалог конфігурації крайового жесту зберігає своє розташування і зону, яку ви обрали, коли пристрій повертається.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Підтвердження копіювання**
Діалог Налаштувань з іменованими кнопками підтвердження й скасування та єдиним повідомленням підтвердження копіювання, показаним після дії копіювання.

Що ви отримаєте

Налаштування залишаються екраном, який можна оглянути й пошукати, а не тим, що гортають наосліп: групи, що згортаються, зі значками й підсумками, пошук за ключовим словом, що переходить прямо до рядка, один послідовний шаблон рядка всюди, а профіль пристрою, ліцензії, заплановані завдання й обробка папки призначення – все чітко повідомляє, що воно робить.

Поради та усунення несправностей

- **Шукаєте налаштування, розміщене в діалозі, а не в рядку?** Довідник налаштувань охоплює й налаштування, розміщені в діалозі, а не лише рядки в цьому списку.
- **Змінюєте теми, мову чи одиниці наступними?** Див. Теми, кольори, мова та одиниці.
- **Хочете налаштування повсякденної поведінки – екран, живлення, лаунчер і швидкий запуск?** Див. Відтворення, живлення та повсякденна поведінка.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

НАЛАШТУВАННЯ

Теми, кольори, мова та одиниці

Колірні теми, вибір мови, великі кнопки, компактний режим і система одиниць для всього застосунку.

НАЛАШТУВАННЯ

Відтворення, живлення та повсякденна поведінка

Утримання екрана увімкненим, автоповорот, енергозбереження, застосунки за замовчуванням, режим лаунчера і панель швидкого доступу.

НАЛАШТУВАННЯ

Конфіденційність, PIN-коди та мережева безпека

Ресурси, захищені PIN-кодом, шифрування і безпека віддалених джерел.

НАЛАШТУВАННЯ ТА НАВІГАЦІЯ | Усі редакції | RECIPE #02

Усі редакції – колірна тема, власні акценти, мова, режим великих кнопок і компактний режим доступні в Standard, Lite, Photos і Legacy; рядки зовнішнього вигляду годинника потребують Standard або noLegal зі спареним годинником

Теми, кольори, мова та одиниці виміру – зовнішній вигляд і мова застосунку такими, як зручно вам

Тема, мова і розмір, що пасують саме вам, роблять кожен інший екран зручнішим, і FastMediaSorter тримає всі три в Налаштуваннях, **Загальні**, разом із вибором значків та одиниць виміру, що з них випливають. Ця сторінка охоплює вибір колірної теми чи акценту, читання застосунку своєю мовою, перемикання розміру кнопок, вимкнення декоративного руху, тематичні значки, єдину систему одиниць для всього застосунку, кольорові панелі та те, як той самий вигляд переноситься на годинник.

Чому вам це сподобається

Ідеальний вигляд не однаковий для всіх: темна колірна тема вночі, яскравий акцент удень, великі елементи керування на панелі приладів авто, компактний список на маленькому екрані, своя мова всюди, включно з локаллю, що пише власними цифрами. FastMediaSorter тримає все це в кількох рядках Налаштувань замість того, щоб розкидати їх по різних екранах.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter, будь-яка редакція, з відкритими **Налаштування**, група **Загальні**. Див. Як орієнтуватися в Налаштуваннях, якщо ви ще не відкривали їх.
- Необов'язково: спарений годинник – щоб побачити налаштування зовнішнього вигляду, які на нього поширюються.

1 Оберіть колірну тему або один з акцентних стилів

Колірна тема, у розділі **Загальні**, перемикає весь застосунок між **Авто**, **Світла** та **Темна**. Під нею розташовані шість власних акцентних тем – темна і світла версія кожного з трьох кольорів: зеленого, синього й червоного – застосовуються для всього застосунку і зберігаються після перезапуску. Вторинний текст підлаштовує свій колір під той із шести варіантів, який ви оберете, тож підписи й підказки залишаються читабельними на тлі будь-якого акценту, а не лише двох звичайних тем.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: вибір колірної теми**
Налаштування, група Загальні, рядок Колірна тема з відкритим діалогом вибору базової та акцентної теми.

2 Читайте застосунок своєю мовою

Language/Язык/Мова, у розділі **Загальні**, відкриває список усіх мов інтерфейсу з пошуком. Застосунок читається тринадцятьма мовами: англійська, російська та українська перекладені повністю, а арабська, бенгальська, китайська (спрощена), французька, німецька, гінді, італійська, португальська, іспанська та урду охоплюють приблизно 98 відсотків тексту, включно з екранами, специфічними для окремих редакцій. Підпис, для якого перекладу ще немає, показується англійською замість порожнього місця, тож жоден екран ніколи не виглядає незаповненим, а власний системний вибір мови для застосунку пропонує ті самі тринадцять мов. На пристрої, налаштованому на мову з власними цифрами – арабську, бенгальську чи урду – створення ресурсу працює як завжди, а сітка вибору значків заповнюється як очікується.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: вибір мови**

Налаштування, група Загальні, рядок Мова з відкритим списком мов із пошуком.

3 Більші кнопки для панелі приладів авто, менші елементи для завантаженого екрана

Режим великі кнопки, у розділі **Плеєр**, збільшує кнопки керування плеєра і розтягує їх на всю ширину, а панель інструментів показує від п'яти до дев'яти кнопок залежно від того, скільки є місця – створено для автомагнітоли чи будь-де, де потрібні більші цілі для натискання. **Компактні елементи**, у розділі **Загальні**, роблять протилежне: зменшують рядки списків і елементи керування плеєра, щоб на екрані вміщалося більше, і для набуття чинності потребують перезапуску.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: великі кнопки та компактні елементи**
Налаштування, група Плеєр, рядок Режим великі кнопки, поруч показано рядок Компактні елементи з групи Загальні.

4 Вимкніть декоративний рух, залиште рух, який щось означає

Вимкнути анімацію, у розділі **Загальні**, зупиняє переходи між екранами, розгортання й згортання груп, ефекти вкладок налаштувань і перехресне згасання зображень, а також фірмовий фон із хвиль і часточок за робочим столом, коли застосунок використовується як лаунчер, і той самий фон під кожним екраном годинника. Рух, що несе сенс, залишається навмисно: аудіовізуалізатор під треком, що грає, продовжує рухатися, а індикатор виконання продовжує обертатися, бо застиглий виглядає як зависання, а не як щось, що зберігається. Коли перемикач увімкнено, фірмовий фон показує нерухомий кадр замість того, щоб чорніти після повороту екрана.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: вимкнення анімації**
Налаштування, група Загальні, рядок Вимкнути анімацію, фірмовий фон видно позаду як нерухомий кадр.

5 Значки, що пасують до шпалер і залишаються впізнаваними

На Android 13 і новіших версіях увімкнення власної системної опції **Тематичні значки** – поза FastMediaSorter, у налаштуваннях шпалер і стилю самого пристрою – перефарбовує значок застосунку під колір шпалер так само, як це роблять вбудовані системні застосунки; на версіях до Android 13 значок залишається таким, як є. Усюди, де значку потрібен колір, а не лише форма – ярлики застосунку, плитки програм, ресурсів та ОС на панелі швидкого доступу – він розміщується на суцільному колі свого відтінку, акценту програми чи кольору джерела, замість голого символу на звичайному білому диску, тож той самий символ виглядає однаково на кожній поверхні, де з'являється.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: тематичні й оформлені значки**
Головний екран Android з тематичним значком FastMediaSorter і меню ярликів після довгого натискання, що показує оформлені значки на кольорових колах.

6 Одна система одиниць для всього застосунку – телефону й годинника

Система одиниць, у розділі **Загальні**, розташована в основних налаштуваннях застосунку і застосовується всюди, у кожній редакції, а також синхронізується зі спареним годинником. Вона визначає більше, ніж температуру: метрична система дає 24-годинний формат часу, дати у форматі рік-місяць-день, кілометри на годину, метри й кілометри, тоді як американська система дає 12-годинний формат з AM/PM, дати у форматі місяць-день-рік, милі на годину, фути й милі – на кожній поверхні телефону й годинника, включно з гаджетами робочого стола і віджетами головного екрана, перекриваючи власний перемикач формату годинника пристрою.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: система одиниць**
Налаштування, група Загальні, рядок Система одиниць з відкритим діалогом вибору.

7 Панелі отримують власний колір, тож ви впізнаєте їх з першого погляду

Панелі, що згортаються, на головному вікні – панель програм, панель потоків, фільтр типів ресурсів – кожна має власне акцентне тло, показане і в розгорнутому, і в згорнутому вигляді, з упізнаваним значком на згорнутій плашці. Це та сама колірна логіка, що й в оформлених значках із попереднього кроку, лише застосована до цілої панелі, а не до одного символу.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: акцентні кольори панелей**
Головне вікно з видимими панелями програм і потоків, одна розгорнута, одна згорнута, обидві у своїх акцентних кольорах.

8 Годинник зберігає той самий вигляд, підлаштований під круглий екран

Кожен екран на годиннику тримає вміст у межах видимого скла круглого дисплея Wear OS, показує годинник і розташовує індикатор прокрутки збоку від вмісту, а не поверх нього – відступ визначається формою і розміром, які повідомляє сам годинник, тож він правильний для будь-якої моделі, а не підлаштований під одну. У двоколонкових комірках налаштувань при великому розмірі шрифту підписи перемикачів переносяться лише на межах слів.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: компонування Wear, безпечне для круглого екрана**
Екран налаштувань Wear OS, круглий циферблат, вміст і індикатор прокрутки тримаються в межах видимого скла, підписи перемикачів не обрізані.

Що ви отримаєте

Застосунок виглядає і читається саме так, як вам зручно: колірна тема чи акцент, що пасує до часу доби, ваша власна мова аж до вибору значків, кнопки розміром під ситуацію, рух, що з'являється лише тоді, коли щось означає, значки, що пасують до шпалер, одна система одиниць всюди, включно з годинником, і панелі, які легко відрізнити одну від одної з першого погляду.

Поради та усунення несправностей

- **Зміна колірної теми ніби не спрацювала?** Деякі зміни акценту застосовуються одразу; вибір базової Колірної теми потребує перезапуску, який застосунок пропонує одразу ж.
- **Хочете дізнатися більше про пошук і побудову рядків за цими налаштуваннями?** Див. Як орієнтуватися в Налаштуваннях.
- **Налаштовуєте типове відтворення, живлення й лаунчер далі?** Див. Відтворення, живлення та повсякденна поведінка.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

НАЛАШТУВАННЯ

Як орієнтуватися в Налаштуваннях

Групи, що згортаються, пошук за ключовими словами та послідовна побудова рядків за кожним налаштуванням.

НАЛАШТУВАННЯ

Відтворення, живлення та повсякденна поведінка

Утримання екрана увімкненим, автоповорот, заощадження заряду, типові застосунки, режим лаунчера та панель швидкого доступу.

ЗАГАЛЬНІ

Керування клавіатурою, D-Pad і Android TV

Навігація клавіатурою, D-pad і пультом дистанційного керування в усьому застосунку.

НАЛАШТУВАННЯ ТА НАВІГАЦІЯ | Усі редакції | RECIPE #03

Усі редакції – режим лаунчера і пункт меню програм на панелі швидкого доступу є лише в Standard і noLegal; більшість інших рядків – у Standard, Lite, Photos і Legacy

Відтворення, живлення та повсякденна поведінка – екран, поворот, застосунки за замовчуванням і лаунчер

Окрім того, як виглядають Налаштування, є й те, як застосунок насправді поводиться щодня – чи залишається екран увімкненим, чи ладнає він з батареєю, чи відповідає він, коли інший застосунок передає йому файл, і як швидко ваші програми та ресурси в межах досяжності. Ця сторінка охоплює цю повсякденну поведінку – від екрана й живлення до лаунчера та панелі програм.

Чому вам це сподобається

Повсякденні параметри за замовчуванням важать більше, ніж будь-яка окрема функція: чи залишається екран увімкненим, поки ви справді дивитесь на щось, чи береже застосунок заряд, коли він низький, чи відповідає FastMediaSorter, коли інший застосунок передає йому файл, і як швидко ви дістаєтесь до своїх програм і ресурсів. Ця сторінка охоплює рядки Налаштувань, що формують цю повсякденну поведінку.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter, будь-яка редакція, з відкритими **Налаштуваннями**. Див. Як орієнтуватися в Налаштуваннях, якщо це ваш перший візит.

1 Утримуйте екран увімкненим – і нехай він слухає вас, а не блокування ОС

Заборонити сон пристрою, у групі **Загальні**, утримує дисплей увімкненим на кожному екрані застосунку, включно з налаштуванням віджетів, Мережевим монітором і прозорою панеллю запуску застосунку. **Не вимикати екран під час роботи плеєра** виконує те саме, але лише для плеєра – корисно, коли глобальну опцію вимкнено. На робочому столі лаунчера тайм-аут бездіяльності піднімає власний чорний екран застосунку замість того, щоб дозволити пристрою заблокуватися, тож робочий стіл темніє, а система не засинає; будь-яке з утримань відступає, щойно вмикається енергозбереження.

Повертати екран разом із ОС (крім плеєра) змушує кожне вікно, крім плеєра, слідувати за системним автоповоротом; **Повертати екран плеєра разом із ОС** – другий перемикач, який дозволяє саме плеєру слідувати за автоповоротом, поки перший вимкнено. Обидва приховані на пристрої без акселерометра.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Налаштування екрана і повороту**
Екран Налаштувань з рядками Заборонити сон пристрою, автоповорот для всього застосунку і перемикачами екрана й повороту лише для плеєра.

2 Застосунок сам стишується, коли заряд батареї низький

Режим енергозбереження, у групі **Загальні**, робить застосунок тихішим, коли заряд батареї низький: виберіть поріг – вимкнено, завжди увімкнено, або нижче 10, 15, 20 чи 30 відсотків – і нижче нього будь-яка безперервна анімація зупиняється, аудіовізуалізатор застигає в нерухомому кадрі, а екран перестає утримуватися увімкненим поза відтворенням; відео все одно тримає екран увімкненим. Увімкнення власного заощаджувача заряду Android дає той самий ефект за будь-якого рівня заряду. Телефон і годинник оцінюють власну батарею окремо, а поріг, заданий на телефоні, переноситься на годинник. Ваш власний вибір Вимкнути анімацію ніколи не перезаписується цим – він повертається саме таким, яким ви його залишили, щойно заряд відновлюється, і і він, і утримання екрана повертаються в момент, коли пристрій підключають до зарядки, навіть поки власний заощаджувач заряду Android тримає свої ефекти вимкненими, доки ви самі його не вимкнете. На пристрої, що взагалі не повідомляє рівень заряду, налаштування повідомляє про це під своїми варіантами порогу, а не залишає їх мовчки бездіяльними.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Режим енергозбереження**

Налаштування, група Загальні, рядок Режим енергозбереження з відкритим вибором порогу.

3 Картинка в картинці та статус плеєра за замовчуванням

Увімкнути картинку в картинці з'являється і в групі налаштувань Трансляцій, і в розділі відтворення – одне налаштування, показане двічі, тож перемикання в будь-якому місці одразу змінює й друге, а поведінка відтворення однакова і для трансляції, і для локального файлу. На обох поколіннях пристрою воно приховане нижче Android 12.

Призначити за замовчуванням, у групі **Призначення**, відкриває діалог застосунків за замовчуванням, де кнопки реєструють FastMediaSorter як обробник пристрою для зображень, аудіо, відео та документів – показані лише кнопки для тих можливостей, які справді є у вашій редакції.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: PiP і застосунки за замовчуванням**
Налаштування, група Трансляції, рядок Увімкнути картинку в картинці, поруч показано діалог застосунків за замовчуванням з групи Призначення.

4 Перетворіть застосунок на домашній екран пристрою

Основне стартове вікно, у групі **Загальні**, пропонує **Домашній екран пристрою** серед своїх варіантів: виберіть його, підтвердіть у системному діалозі вибору, і натискання кнопки "Додому" відкриватиме робочий стіл, який ви будуєте самі – сітку ярликів плюс живі гаджети, з панеллю завдань, що несе меню "Пуск", останні запуски, закріплені застосунки й трей. Першого разу, коли ви вмикаєте цей режим, робочий стіл попередньо заповнюється відповідно до профілю вашого пристрою, і ви завжди можете вийти з режиму лаунчера та повернутися до попереднього домашнього екрана. Більше про сам робочий стіл – у Темах, кольорах, мові та одиницях та документації лаунчера.

Окремо, кнопка виходу у верхньому лівому куті головного вікна згортає застосунок – зберігаючи фонову музику, запис, заплановані файлові операції та накладку крайового жесту живими – замість того, щоб закрити його повністю, коли щось із цього справді працює; він повністю закривається лише тоді, коли у фоні нічого не активне, а довге натискання завжди примусово закриває застосунок після короткого повідомлення "фонові процеси зупинено".

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Режим лаунчера**
Налаштування, група Загальні, рядок Основне стартове вікно з обраним варіантом Домашній екран пристрою.

5 Відкрийте щось у власному вікні

Дозволити нові вікна, у групі **Загальні**, вмикає дію "Відкрити в новому вікні", яку пропонують Перегляд і плеєр. Вибір цієї дії відкриває справді незалежне окреме вікно, тож мультивіконність на гарнітурі VR чи десктопному пристрої (DeX, ChromeOS) насправді відкриває друге вікно, а не залишається всередині поточного.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Відкрити в новому вікні**
Файловий браузер з обраною дією Відкрити в новому вікні, поруч відкривається друге незалежне вікно.

6 Вмикайте й вимикайте групи віддалених джерел і цілі "Надіслати у.."

Три перемикачі в групі **Загальні** – **Локальна мережа (Ethernet) SMB**, **Комп'ютер в інтернеті (S)FTP** та **У хмарних ресурсах** – вмикають чи вимикають групи мережевого ресурсу та хмари; вимкнення однієї з них, поки в ній ще є збережені ресурси, спершу запитує підтвердження. **Команди надіслати файл у…**, у групі **Призначення**, формує окремий перемикач для кожної можливої цілі меню плеєра "Надіслати файл у.."; ціль, яку не встановлено, показує напис про це замість того, щоб просто зникнути.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Віддалені джерела і Надіслати у…**
Налаштування, група Загальні, три перемикачі віддалених джерел, поруч показано перемикачі Надіслати файл у.. з групи Призначення.

7 Додайте віджет на домашній екран і дістаньтеся панелі швидкого доступу з меню

Додати віджет на домашній екран Android…, у групі **Призначення**, відкриває вибір віджетів, доступних для вашої редакції і ввімкнених налаштувань, відфільтрованих до тих, які справді можна закріпити, і запускає власний системний запит на закріплення. **Змінити панель швидкого доступу**, також у групі **Призначення**, відкриває редактор панелі швидкого доступу – і цю панель також можна відкрити з меню програм (три крапки) головного вікна, поряд із крайовим жестом, плиткою швидких налаштувань і віджетом. Власний каталог плиток налаштувань Android включає Параметри розробника, Заощадження заряду, Автоповорот, Спеціальні можливості, Бездротові мережі, Використання даних, NFC і VPN – кожна з'являється лише тоді, коли її екран налаштувань справді відкривається на пристрої.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Точка входу до панелі швидкого доступу**
Відкрито меню програм головного вікна з пунктом панелі швидкого доступу, поруч показано рядок Додати віджет із налаштувань Призначень.

8 Панель програм над вашими ресурсами, з власним меню

Панель програм, у групі **Загальні**, показує необов'язкову горизонтальну смугу над списком ресурсів на головному вікні, що дублює меню програм з трьома крапками – лише значки в портретній орієнтації, значки з підписами в альбомній, з переповненням для того, що не вміщується; поки вона показана, вона приховує кнопку з трьома крапками, і за замовчуванням вимкнена. Кожен елемент на панелі програм і панелі трансляцій має власну кнопку з трьома крапками, або меню за довгим натисканням там, де підписи приховані, щоб відкрити його, відкрити в окремому вікні там, де доступна мультивіконність, або прибрати з панелі; звичайний дотик і надалі відкриває чи відтворює елемент напряму. Це меню також має пункт **Налаштувати**, що переходить прямо у **Налаштування** до відповідної групи, вже розгорнутої і прокрученої у видиму область.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Панель програм**
Головне вікно з панеллю програм над списком ресурсів, відкрито контекстне меню одного елемента з видимим пунктом Налаштувати.

9 Один список програм – усюди, де його пропонують

Меню програм, панель програм, панель швидкого доступу, вибір віджетів і робочий стіл лаунчера – усі читають з одного реєстру програм, в одному порядку – тож ліхтарик, дзеркало та будь-яка інша ввімкнена програма мають однакові назви й вигляд один раз і виглядають однаково всюди; вимкнення програми в Налаштуваннях прибирає її з усіх них одразу. Довге натискання на власний значок застосунку показує серед динамічних ярликів нещодавно використані програми та ресурси, ранжовані за тим, наскільки нещодавно ви ними користувались, і обмежені стількома ярликами, скільки дозволяє платформа; Обране і Слайдшоу залишаються фіксованими ярликами незалежно від цього. На робочому столі лаунчера верхня смуга сигналів обмежується п'ятьма значками плюс лічильник, поки **Верхній рядок стану** увімкнено, або одинадцятьма плюс лічильник, коли він вимкнений – вузький екран все одно показує лише те, що справді вміщується.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Ярлики на значку застосунку**
Домашній екран Android, меню за довгим натисканням на значок FastMediaSorter, нещодавні програми й ресурси перелічені як динамічні ярлики.

Що ви отримаєте

Повсякденна поведінка залишається передбачуваною: екран залишається увімкненим там, де потрібно, і вимикається там, де ні, заряд береться до уваги автоматично, застосунок відповідає, коли йому передають файл, лаунчер і його кнопка виходу поводяться так, як ви налаштували, а кожна ввімкнена вами програма виглядає однаково, куди б ви не звернулись.

Поради та усунення несправностей

- **Не впевнені, в якій групі живе налаштування?** Панель пошуку, описана в Як орієнтуватися в Налаштуваннях, знайде його за ключовим словом.
- **Хочете спочатку налаштувати колірну тему й мову?** Див. Теми, кольори, мова та одиниці.
- **Навігація клавіатурою, D-pad чи пультом?** Див. Керування клавіатурою, D-Pad і Android TV.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

НАЛАШТУВАННЯ

Як орієнтуватися в Налаштуваннях

Групи, що згортаються, пошук за ключовими словами та послідовна побудова рядків за кожним налаштуванням.

НАЛАШТУВАННЯ

Теми, кольори, мова та одиниці

Колірні теми, вибір мови, великі кнопки, компактний режим і система одиниць для всього застосунку.

ЗАГАЛЬНІ

Резервне копіювання й відновлення налаштувань

Експорт і відновлення налаштувань, ресурсів та обраного, а також синхронізація пристроїв.

НАЛАШТУВАННЯ ТА НАВІГАЦІЯ | Усі редакції | RECIPE #04

Усі редакції – збережені авторизації, невикористані облікові дані, захист секретних екранів, показ детальних помилок і діагностичний звіт є в Standard, Lite, Photos і Legacy; звіти журналу годинника потребують Standard або noLegal з Wear-супутником

Конфіденційність, збережені входи і звіти про помилки – тримайте все під контролем і повідомляйте про проблеми правильно

Переглядайте й очищайте збережені входи та невикористовувані мережеві облікові дані, тримайте екрани з паролями подалі від попереднього перегляду Останніх, читайте маскований діагностичний звіт, перш ніж просити допомоги, і надсилайте звіт про збій – автоматично після перезапуску, вручну з будь-якого діалогу помилки, або той, що прийшов з вашого годинника. Ця сторінка охоплює все це, з Налаштувань, **Загальні**.

Чому вам це сподобається

Телефон пам'ятає за вас більше, ніж здається – сайти, на яких він тримав вас увійшовшими, мережеві паролі, що лишились після видаленого ресурсу, точну причину, з якої минулого разу впав останній екран. Ця сторінка про те, як тримати це під контролем: бачити, хто досі увійшов, і прибирати те, що застаріло, тримати поле пароля подалі від попереднього перегляду Останніх, і надсилати звіт, який справді допомагає – без ручного копання в журналах.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter, будь-яка редакція, з відкритими **Налаштуваннями**. Див. Як орієнтуватися в Налаштуваннях, якщо це ваш перший візит.

⚠ Видалення невикористовуваних облікових даних не можна скасувати

Вам доведеться ввести цей пароль чи ключ знову, щоб підключитись заново. Підтвердження спершу перелічує кожен запис за адресою, портом та іменем користувача, тож ви можете перевірити, перш ніж погодитись.

1 Перегляньте збережені входи і очистіть облікові дані, які вже нічим не використовуються

У **Налаштуваннях**, **Загальні**, розгорніть **Авторизація й акаунти**. Натисніть **Збережені авторизації**, щоб відкрити список сеансів входу, які вбудований веб-браузер зберігає, коли автоматично завантажує з сайту, що вимагає входу – перегляньте їх і приберіть ті, що вже не потрібні.

Невикористовувані облікові дані розташовані поруч, але лише коли є що показати: збережений мережевий пароль чи ключ, що вже не належить жодному ресурсу, після того як пролежить невикористаним понад пільговий період, рахується тут – рядок читається, наприклад, "Невикористовувані облікові дані – 12." Натисніть на нього, і ви отримаєте повний список за адресою, портом та іменем користувача, ніколи не паролем, перш ніж щось буде видалено.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Авторизація й акаунти**
Налаштування, вкладка Загальні, розгорнутий розділ Авторизація й акаунти, видно рядок Збережені авторизації і кнопку Невикористовувані облікові дані.

2 Тримайте паролі подалі від попереднього перегляду Останніх

Захищати секретні екрани, у **Налаштуваннях**, **Загальні**, блокує знімки екрана і попередній перегляд у перемикачі застосунків Останні, але лише на екранах, які справді можуть показати пароль – додавання чи редагування ресурсу SMB або SFTP/FTP, редактор облікових даних у Налаштуваннях, веб-вікно входу та QR-код облікових даних. Всюди інде – вибір типу ресурсу, перегляд локальної чи хмарної папки – як і раніше, можна знімати екран.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Захищати секретні екрани**
Налаштування, вкладка Загальні, рядок Захищати секретні екрани з текстом опису, перемикач увімкнений.

3 Попросіть технічні подробиці за помилкою

Увімкніть **Показувати детальні помилки**, у **Налаштуваннях**, **Загальні**, і діалог помилки перестає узагальнювати – він показує технічні коди й контекст за повідомленням замість версії простою мовою. Залиште вимкненим для дружнішого повідомлення щодня і вмикайте, коли потрібно точно описати проблему, наприклад безпосередньо перед тим, як про неї повідомити.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Показувати детальні помилки**
Налаштування, вкладка Загальні, рядок Показувати детальні помилки, перемикач виділено.

4 Отримайте діагностичний звіт, перш ніж просити допомоги

Про систему, у **Налаштуваннях**, **Загальні**, у розділі **Журнали налагодження й тестові інструменти**, збирає маскований системний звіт, який можна прочитати прямо в діалозі – деталі версії й пристрою, без значень, що можуть вас ідентифікувати чи локалізувати. Натисніть **Скопіювати повний звіт**, щоб скопіювати цю масковану версію; якщо тому, хто вам допомагає, справді потрібні ще й секретні значення – хеш підпису, локальні адреси, шляхи монтування – підтвердження наступного запиту скопіює немаскований звіт натомість.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Системний діагностичний звіт**
Відкрито діалог Про систему з видимим маскованим звітом, поверх нього діалог підтвердження розкриття.

5 Надішліть звіт про збій – автоматично або на власних умовах

Якщо застосунок закривається несподівано, наступний запуск пропонує надіслати звіт: "**Надіслати звіт про збій?** Минулого разу застосунок закрився несподівано. Надіслати звіт про збій із журналом застосунку автору?" Погодьтесь, і ваш поштовий застосунок відкриється з деталями і вже прикріпленим журналом – якщо жодна програма на пристрої не може надіслати пошту, звіт просто залишається збереженим локально, а не пропозиція йде в нікуди.

Не обов'язково чекати на збій, щоб зробити те саме: коли діалог помилки показує справжній виняток, а не просто повідомлення, його кнопка **Надіслати звіт про збій автору** надсилає той самий пакет на вимогу.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Запит звіту про збій**
Діалог Надіслати звіт про збій, показаний при запуску застосунку після попереднього збою.

6 Звіт журналу годинника подорожує разом із власними журналами телефону

Редакції Standard і noLegal, з Wear-супутником. Звіт журналу, який надсилає ваш спарений годинник, опиняється поруч із власними журналами телефону і залишається доступним навіть після того, як ви закриєте сповіщення про його надходження: і **Поділитися логами**, і **Зберегти логи**, у **Налаштуваннях**, **Загальні**, **Журнали налагодження й тестові інструменти**, включають його до архіву, який вони створюють.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Журнали годинника в експорті**
Налаштування, вкладка Загальні, розділ Журнали налагодження й тестові інструменти, звіт журналу з годинника включено поряд із власними журналами телефону.

Що ви отримаєте

Ви знаєте, хто досі увійшов і що вже застаріло, екрани з паролями не потрапляють у попередній перегляд Останніх, діагностичний звіт - один дотик, перш ніж просити допомоги, а звіт про збій доходить до автора - автоматично після перезапуску чи вручну з будь-якого діалогу помилки, включно з журналами годинника.

Поради та усунення несправностей

- **Не впевнені, в якій групі живе налаштування?** Панель пошуку в Як орієнтуватися в Налаштуваннях знайде будь-яке з них за ключовим словом.
- **Резервуєте більше ніж один звіт?** Резервне копіювання і синхронізація пристрою охоплює експорт усієї картини налаштувань, а не лише окремої діагностики.
- **Навігація цією сторінкою клавіатурою, D-pad чи пультом?** Див. Керування і переприв'язка клавіш.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

НАЛАШТУВАННЯ

Як орієнтуватися в Налаштуваннях

Групи, що згортаються, пошук за ключовими словами та послідовна побудова рядків за кожним налаштуванням.

НАЛАШТУВАННЯ

Резервне копіювання і синхронізація пристрою

Експорт і відновлення налаштувань, ресурсів та обраного, а також синхронізація пристроїв.

НАЛАШТУВАННЯ

Керування і переприв'язка клавіш

Переприв'язка клавіш, навігація D-pad і геймпадом, та рамка фокусу, що подорожує.

НАЛАШТУВАННЯ Усі редакції RECIPE #05

Усі редакції – резервне копіювання в Google Drive потребує Standard, noLegal, Photos, Legacy або VR з підключеним акаунтом Google; синхронізація з Wear OS потребує Standard або noLegal з Wear-супутником

Резервне копіювання налаштувань і синхронізація пристроїв

Упакуйте всі налаштування у файл або резервну копію Google Drive, експортуйте й імпортуйте лише Обране, перенесіть рівно один тип даних через єдине меню і тримайте налаштування та ресурси спареного годинника в такт із телефоном – синхронізовані в обидва боки, з тільки тими ресурсами, які ви обрали.

Чому вам це сподобається

Налаштувати все так, як вам зручно – джерела, Обране, кожен перемикач – забирає час, і повторювати цю роботу двічі не хочеться. FastMediaSorter вміє упакувати все це у файл або резервну копію Google Drive, перенести лише один тип даних окремо і тримати спарований годинник у тому самому стані, що й телефон, без повторного натискання того самого перемикача двічі.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter будь-якої редакції з відкритою групою **Загальні** в **Налаштуваннях**. Дивись [Як орієнтуватися в Налаштуваннях], якщо ви тут вперше.
- Для резервної копії в Google Drive: акаунт Google, підключений у застосунку.
- Для кроків із годинником: спарований годинник із увімкненим Wear-супутником.

1 Створіть резервну копію всіх налаштувань у файл

У **Налаштуваннях**, **Загальні**, розгорніть **Резервні копії, відновлення й експорт**, а потім торкніться **Вивантажити всі налаштування у файл**. Зберігається все, що застосунок має, а не обрана вручну підмножина, тож відновлення на старішій чи новішій версії застосунку все одно поверне все спільне для обох версій. На іншому телефоні або після перевстановлення торкніться **Завантажити налаштування з файлу** й оберіть файл; це замінить поточну конфігурацію.

Відновлення також переносить вашу систему вимірювань, а не тихо скидає її на метричну, і окремо – перемикач програми SOS, режим SOS, з якого вона стартує, і кількість рядків панелі задач лаунчера – резервна копія, зроблена до появи цих функцій, просто залишає кожну з них такою, як вже є на пристрої.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: експорт та імпорт налаштувань**
Налаштування, вкладка Загальні, картка резервного копіювання, кнопки Вивантажити всі налаштування у файл і Завантажити налаштування з файлу.

2 Тримайте повну резервну копію в Google Drive

Редакції Standard, noLegal, Photos, Legacy і VR із підключеним акаунтом Google. У тій самій картці торкніться **Копіювати налаштування в Google Drive**, і застосунок збереже всі налаштування разом із вашими ресурсами, їхніми мережевими паролями та збереженими вебавторизаціями, вашим Обраним і робочим столом лаунчера прямо у ваш Google Диск – і повідомить приблизно так: «Збережено 12 ресурсів, 40 обраних і всі налаштування на you@gmail.com». Картка запам'ятовує дату останньої копії та акаунт.

Торкніться **Відновити налаштування з Google Drive**, щоб повернути все назад: налаштування замінюються, а ресурси й Обране додаються до того, що вже є, точні дублікати пропускаються.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: резервна копія в Google Drive**
Налаштування, вкладка Загальні, кнопки резервного копіювання в Google Drive, розгорнуто дату останньої копії та акаунт.

3 Експортуйте та імпортуйте лише Обране

Якщо потрібен лише список позначених зірочкою, а не весь файл налаштувань, у тій самій картці є окрема пара кнопок: **Експорт обраного** зберігає позначені файли й канали у файл для передавання чи збереження, а **Імпорт обраного** повертає список назад, запитуючи, чи пропустити, чи перезаписати те, що вже є.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: експорт та імпорт обраного**
Налаштування, вкладка Загальні, картка резервного копіювання, кнопки Експорт обраного та Імпорт обраного.

4 Перенесіть рівно один тип даних, у файл або в Drive

Для більш вибіркового перенесення торкніться **Імпорт та експорт даних** – «*Налаштування, обране, закріплені трансляції та ресурси – у файл або в Google Drive*». Оберіть, що (**Налаштування**, **Обране**, **Закріплені трансляції** або **Ресурси**), у який бік (**Вивантажити** або **Завантажити**) і куди (**Файл пристрою** або **Google Drive**). Файл з іншим типом даних або з новішої версії застосунку акуратно відхиляється, і нічого не змінюється. Половина з Google Drive потребує підключеного акаунта; пункт закріплених трансляцій з'являється лише там, де трансляції підтримуються й увімкнені. Повну картину резервного копіювання й експорту зібрано в Резервне копіювання та відновлення налаштувань.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: імпорт та експорт даних**
Відкрито меню імпорту та експорту даних, видно вибір типу даних, напрямку та носія.

5 Тримайте налаштування годинника в такт із телефоном

Редакції Standard і noLegal з Wear-супутником. Відкрийте **Wear-супутник** і торкніться **Синхронізувати налаштування**. Будь-яке налаштування годинника можна також змінити прямо на годиннику, і кнопка **Синхронізувати налаштування** з будь-якого боку приводить обидва пристрої до одного стану, зберігаючи те значення, яке змінили останнім. Два налаштування завжди лишаються лише на годиннику за задумом – автоповорот і доставка голосових нотаток, а фонове зображення завжди обирається на телефоні. Обидва боки показують, коли востаннє узгоджувалися, або **Ще не синхронізовано**, якщо цього ще не було.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: синхронізація налаштувань годинника**
Екран налаштувань Wear-супутника, кнопка Синхронізувати налаштування, мітка останньої синхронізації.

6 Оберіть, які ресурси поїдуть на годинник

Ресурси не синхронізуються автоматично. У **Wear-супутнику** торкніться **Надіслати на годинник** і оберіть, які з ваших зареєстрованих ресурсів мають потрапити на годинник, на повноекранному списку, що відкриється. Якщо не обрати нічого, нічого й не надсилається, про що чесно повідомляється, замість того щоб тихо надіслати весь список ресурсів.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: надіслати на годинник**
Вибір ресурсів для Надіслати на годинник, перелічено кілька ресурсів, частину обрано.

Що ви отримаєте

Усе, що ви налаштували, подорожує разом із вами: файл налаштувань або резервна копія Google Drive з усією конфігурацією, список Обраного, який можна перенести окремо, меню, що переносить рівно той тип даних, який вам потрібен, і спарований годинник, що лишається в такт – налаштування синхронізовані в обидва боки, а ресурси – лише ті, що ви справді обрали.

Поради та усунення несправностей

- **Не впевнені, у якій групі шукати налаштування?** Пошук у Як орієнтуватися в Налаштуваннях знайде його за ключовим словом.
- **Зробіть копію перед великою зміною.** Файл налаштувань або копія в Google Drive займає кілька секунд; зробіть її перед скиданням телефону або переходом на новий.
- **Шукаєте частину про ресурси?** Поширення та резервне копіювання ваших ресурсів охоплює експорт ресурсів у файл, разом із PIN-кодами, та імпорт готової конфігурації з Windows-супутника.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

НАЛАШТУВАННЯ

Приватність, збережені входи та звіти про помилки

Збережені входи, невикористані облікові дані, захищені екрани та надсилання звіту про збій.

НАЛАШТУВАННЯ

Керування та перепризначення клавіш

Перепризначення клавіш, навігація D-pad і геймпадом та рамка фокуса, що переміщується.

ЗАГАЛЬНІ

Резервне копіювання та відновлення налаштувань

Усі варіанти резервного копіювання й експорту застосунку на одній сторінці.

НАЛАШТУВАННЯ Усі редакції RECIPE #06

Усі редакції - перепризначення, навігація D-pad і геймпадом, рамка фокуса та автоматичний початковий фокус є в Standard, Lite, Photos і Legacy; група прив'язок Лише VR потребує збірки із середовищем VR

Керування та перепризначення клавіш - клавіатура, пульт ТБ і геймпад, як зручно вам

Перепризначайте будь-яку команду на кнопку D-pad, геймпада, клавіатури чи миші, швидко рухайтеся великими сітками й завжди бачте, де фокус, завдяки рамці фокуса, що переміщується - плюс зрозумілі назви жестів VR і екран Дозволів, порожні списки та власні елементи, що всі приймають фокус D-pad так само, як решта застосунку.

Чому вам це сподобається

Не кожен тягнеться до екрана пальцем - пульт ТБ, D-pad автомагнітоли, геймпад чи звичайна клавіатура повинні так само прямо переміщатися застосунком. FastMediaSorter дає змогу перепризначити дію кожної кнопки, тримає швидкий темп у великій сітці й завжди точно показує, де фокус, тож пульт ніколи не працює навмання.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter будь-якої редакції з відкритими **Налаштуваннями**. Див. Як орієнтуватися в Налаштуваннях, якщо ви тут вперше.
- Обладнання: пульт ТБ, D-pad, геймпад, фізична клавіатура або миша, підключені до пристрою.

1 Перепризначте будь-яку команду на свій пульт, геймпад, клавіатуру чи мишу

Відкрийте **Налаштування**, **Загальні**, і торкніться **Керування та клавіші**, щоб перейти на екран прив'язки клавіш для навігації та відтворення. Кожну команду – згруповану як **Відтворення**, **Навігація**, **Дії браузера**, **Вигляд і масштаб**, **Аудіо і субтитри**, **Сортування**, **Системний інтерфейс** та інші – можна перепризначити на кнопку D-pad, кнопку геймпада, клавішу клавіатури чи кнопку миші. Групу **Дії браузера** перепризначають окремо від кнопок керування плеєром, бо застосунок спершу визначає, яка поверхня активна, перш ніж вирішити, що робить кнопка – та сама фізична кнопка може гортати список файлів в одному місці й перемикати трек в іншому. Скидайте по одній групі через її власне меню або скористайтеся дією скидання всього, щоб повернути всі прив'язки до заводських.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: керування та клавіші**
Екран Керування та клавіші, список команд із заголовками груп, одну прив'язку виділено для захоплення.

2 Швидша навігація D-pad і геймпадом у великих сітках

Утримуйте напрямок на D-pad, пульті чи клавіатурі довше короткого порогу повтору в будь-якій великій сітці – і вона перестрибує одразу цілу сторінку замість однієї клітинки. Лівий стик геймпада працює так само, зі своєю мертвою зоною і прискоренням при утриманні; правий стик прокручує активний список, а бамперні кнопки теж перестрибують сторінками – плеєр має власну окрему схему кнопок, тож нічого з цього не змінює його поведінку. Якщо фокус коли-небудь потрапляє на порожню чи голу область прокрутки – наприклад, після запізнілого завантаження даних – наступне натискання напрямку одразу переводить його на перший реальний елемент керування, замість того щоб залишити його ніде.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: навігація сіткою з D-pad і геймпада**
Сітковий вигляд провідника файлів, рамку фокуса видно, триває перестрибування сторінки під час утримання напрямку D-pad.

3 Завжди знайте, де фокус

Під керуванням пультом, клавіатурою чи геймпадом єдина підсвічена рамка – або, на деяких елементах, акцентний контур прямо на самому елементі – переміщується разом із фокусом по всіх екранах, формах і діалогах, тож ви завжди бачите, де ви є; вона з'являється лише під час керування без дотику, ніколи – поки ви користуєтеся пальцем. Відкриття будь-якого екрана одразу ставить фокус на реальний елемент, тож перше натискання клавіші щось робить, а не просто будить фокус. У плеєрі контур відходить убік: клавіші зі стрілками замість цього переміщують фокус між екранними кнопками керування відтворенням, а саму область відео чи обкладинки контуром ніколи не обводить.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: рамка фокуса, що переміщується**
Екран налаштувань, рамка фокуса D-pad навколо активного рядка, режим без дотику.

4 Жести VR, підписані, щоб їх можна було прочитати

У збірці із середовищем VR той самий екран **Керування та клавіші** має групу **Лише VR** для жестів гарнітури. Її рядки показують зрозумілу назву – Свайп ліворуч, Подвійний щипок та інші назви жестів – або охайне «VR N» для коду, що ще не має назви, замість сирої форми «VR[15]», у якій приходять коди. Збірка без середовища VR узагалі не показує цю групу.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: група прив'язок Лише VR**
Екран Керування та клавіші, прокручено до групи Лише VR, видно зрозумілі підписи жестів.

5 Фокус D-pad, що завжди на своєму місці

Екран Дозволів і його дочірні фрагменти налаштувань правильно приймають фокус D-pad, тож пульту завжди є куди переміститися. Фрагмент-накладка – дозволи, розширення, ліцензії – тримає фокус усередині себе, а не пропускає клавішу напрямку до екрана налаштувань, схованого під нею. Порожній список провідника файлів коректно обробляє клавіші зі стрілками та команди наступного/попереднього файлу. А власні елементи з окремою відмальовкою – плеєр, мінігра, робочий стіл лаунчера та екран налаштувань жестів – усі відповідають на D-pad і клавіатуру, а їхні кольори йдуть за темою застосунку, а не лишаються незмінними попри неї.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: фокус D-pad на екрані дозволів**
Екран дозволів, рамка фокуса на рядку, активне введення без дотику.

Що ви отримаєте

Кожна команда відповідає на те, що у вас справді в руках: перепризначені клавіші на D-pad, геймпаді, клавіатурі чи миші, швидкі перестрибування сторінками у великих сітках, рамка фокуса, що завжди показує, де ви є, зрозумілі назви жестів VR, і екран Дозволів, порожні списки та власні елементи, що всі приймають фокус D-pad так само, як решта застосунку.

Поради та усунення несправностей

- '**Перепризначаєте вже зайняту клавішу?** Діалог захоплення одразу про це скаже – «Вже призначено: ..» – оберіть іншу клавішу або завершіть заміну і скиньте другу команду пізніше.'
- **Уперше користуєтеся пультом ТБ?** Див. Керування клавіатурою, D-pad та Android TV для повного опису переміщення застосунком у такий спосіб.
- **Хочете далі налаштування повсякденної поведінки?** Див. Відтворення, живлення та повсякденна поведінка.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

НАЛАШТУВАННЯ

Приватність, збережені входи та звіти про помилки

Збережені входи, невикористані облікові дані, захищені екрани та надсилання звіту про збій.

НАЛАШТУВАННЯ

Резервне копіювання та синхронізація пристрою

Експортування та відновлення налаштувань, ресурсів і обраного, синхронізація пристроїв.

ЗАГАЛЬНІ

Керування клавіатурою, D-pad та Android TV

Навігація клавіатурою, D-pad і пультом по всьому застосунку.

резервні копії, клавіатура та

ЗАГАЛЬНІ, КЛАВІАТУРА ТА ТВ | Усі редакції | RECIPE #01

Усі редакції – резервне копіювання та відновлення у файл працюють скрізь; резервна копія в Google Drive потребує Standard, noLegal, Photos, Legacy або VR з підключеним обліковим записом Google

Резервне копіювання і відновлення налаштувань – що переходить, що лишається і де це знайти

Ваші налаштування, Обране та ресурси можуть піти в резервну копію і повернутися назад. Ця сторінка про саму резервну копію: де її кнопки, що вона несе, що навмисно лишає позаду, і як відновлюється стара резервна копія.

Чому вам це сподобається

Резервна копія чогось варта, лише коли повертає вам те, що у вас було. Ви витратили час на колірну тему, жести знімків екрана, свайп-команди браузера файлів, робочий стіл лаунчера і десяток трансляцій – і після нового телефона чи скидання ви хочете отримати все це назад, а не половину.

Ця сторінка розповідає, що саме зберігає резервна копія FastMediaSorter, кілька речей, які вона навмисно лишає позаду і чому, і що відбувається, коли ви відновлюєте резервну копію, зроблену місяці тому старішою версією застосунку.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у будь-якій редакції, з відкритими Налаштуваннями на вкладці **Загальні**.
- Для резервної копії в Google Drive: редакція Standard, noLegal, Photos, Legacy або VR і підключений обліковий запис Google у застосунку.
- Для резервної копії у файл: місце, де зберігати файл – папка на телефоні, карта пам'яті або папка в хмарному сховищі.

1 Знайдіть кожну кнопку резервного копіювання в одній картці

Відкрийте **Налаштування**, залишайтеся на вкладці **Загальні** і розгорніть **Резервні копії, відновлення й експорт**. Тут усе, що зберігає або повертає ваші дані:

- **Вивантажити всі налаштування у файл** і **Завантажити налаштування з файлу** – кожне налаштування, у файл, який зберігаєте ви самі.
- **Копіювати налаштування в Google Drive** і **Відновити налаштування з Google Drive** – налаштування, ресурси, Обране та інше, у вашому Google Drive.
- **Експорт обраного** і **Імпорт обраного** – лише ваше Обране.
- **Експорт ресурсів у файл** і **Імпорт ресурсів із файлу** – лише ваш список папок і серверів, готовий передати на інший телефон.
- **Імпорт та експорт даних** – по одному виду даних за раз: **Налаштування**, **Обране**, **Закріплені трансляції** або **Ресурси**, у **Файл пристрою** чи в **Google Drive**.

Маленька іконка довідки біля картки відкриває **Інформацію про резервну копію**, короткий нагад про те, для чого потрібна резервна копія.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: картка резервної копії**
Налаштування, вкладка Загальні, картка Резервні копії, відновлення й експорт розгорнута з підключеним обліковим записом Google.

2 Або просто знайдіть її пошуком

Не пам'ятаєте, у якій групі та картка? Торкніться іконки пошуку вгорі **Налаштувань** і введіть **резервна копія**, **відновлення** чи **експорт**. Пошук відкриває потрібну вкладку, розгортає групу з рядком і підсвічує його – резервна копія й відновлення завжди ведуть до цієї картки, а не на сторонню вкладку призначень, і немає примарних результатів, що ведуть у нікуди.

Той самий пошук знаходить і рядки, що відкривають список варіантів, наприклад **Language/Язык/Мова**, колірну тему, розмір попереднього кешу відео, режим сортування за замовчуванням, профіль пристрою, збережені авторизації та статистику. У редакціях Lite і Photos пошук приховує рядки функцій, яких ці редакції не мають – запис із мікрофона, фонове аудіо, хмарні джерела, розпізнавання тексту та переклад, і екран завантажуваних розширень – тож кожен збіг, який ви торкаєтеся, веде до налаштування, яке ви справді бачите. Докладніше про пошук: навігація та пошук у Налаштуваннях.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: пошук резервної копії в Налаштуваннях**
Налаштування з відкритою накладкою пошуку, введено запит backup, картка резервної копії розгорнута з підсвіченим рядком.

⚠ Тримайте резервну копію при собі

Резервна копія, що несе ресурси, несе і їхні паролі. Тримайте її у власному Google Drive чи власній папці, і не надсилайте її нікому.

3 Дізнайтеся, що несе резервна копія

Резервна копія налаштувань – у файл чи в Google Drive – несе практично кожне налаштування застосунку. Серед них:

- колірна тема й вигляд кожного екрана;
- весь блок налаштувань трансляцій;
- параметри камери, мікрофона й запису екрана;
- обидві свайп-команди браузера файлів і ваші перевизначення меню **Надіслати в…**;
- шістнадцять слотів свайпів лаунчера, індикатор швидкості мережі в його лотку та колірну палітру його анімованих хвиль і часточок;
- усі поля жестів знімка екрана – кожна зона й кожен жест, які ви налаштували.

Резервна копія в Google Drive додає ваші ресурси з їхніми мережевими паролями та збереженими входами на сайти, ваше Обране, ваші операції за розкладом і робочий стіл вашого лаунчера. Перенесення вашого списку місць на чужий телефон описано крок за кроком у спільному доступі та резервному копіюванні ресурсів.

4 Дізнайтеся про кілька налаштувань, що лишаються позаду – навмисно

Вісім налаштувань навмисно не переносяться, бо на іншому телефоні вони були б неправильними чи навіть шкідливими:

- **Пам'ять об'єктива камери** – експозиція, запам'ятована для кожного об'єктива, належить камерам саме цього телефона.
- **Точка скидання лічильника кроків** – вона належить сенсору саме цього телефона.
- **Ваша згода на захоплення екрана та запис екрана** – Android хоче, щоб ви дали її знову на кожному пристрої, тож застосунок питає знову.
- **Остання обрана папка на телефоні, останній відкритий ресурс і стара музика для слайдшоу** – вони вказують на речі, яких після відновлення більше немає, тож перенесення їх вело б у нікуди.

Усе решта повертається.

5 Відновіть резервну копію, зроблену старішою версією

Резервна копія, зроблена місяці тому старішою версією FastMediaSorter, і досі відновлюється. Налаштувань, яких не існувало, коли її зробили, просто немає у файлі – і для кожного з них застосунок лишає те, що вже є на вашому телефоні, замість того, щоб тихо його скинути.

Коли у файлі немає значення для налаштування, яке мало б там бути, застосунок використовує саме те значення за замовчуванням, яке використовує свіже встановлення. Раніше деякі налаштування могли повертатися інакшими, ніж на свіжому встановленні – увімкнене розпізнавання тексту й переклад, вимкнене picture-in-picture, увімкнений кошик, або значення лаунчера, яких застосунок більше не постачає. Тепер цього більше не трапляється.

Одне правило безпеки виконується завжди: стара резервна копія не вмикає назад **Відкривати завантажене у плеєрі**. Файл, який ви завантажили за посиланням, не відкривається сам, поки ви знову не увімкнете це самі.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: підтвердження відновлення з резервної копії**

Налаштування, Загальні, торкнулися Відновити налаштування з Google Drive, відкрито підтвердження Відновити з резервної копії?.

Що ви отримаєте

Ви знаєте, де кожна кнопка резервного копіювання, що повертає резервна копія – практично все, від колірної теми до останнього жесту знімка екрана – що вона навмисно лишає позаду, і що навіть стара резервна копія відновлюється, тихо не змінюючи ваші налаштування.

Поради та усунення несправностей

- **Робіть резервну копію перед великою зміною.** Резервна копія займає секунди; зробіть її перед скиданням телефона, переходом на новий чи спробою дуже іншого профілю пристрою.
- **Тримайте дві копії.** Файл у власній папці й копія в Google Drive захищають вас від втрати будь-якої з них.
- **Синхронізуєте годинник?** Про те, як тримати спарений годинник у крок із телефоном, – у резервному копіюванні налаштувань і синхронізації пристроїв.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

СХОВИЩЕ

Спільний доступ та резервне копіювання ресурсів

Передайте ваш список папок і серверів на інший телефон в одному файлі.

НАЛАШТУВАННЯ

Резервне копіювання налаштувань і синхронізація пристроїв

Налаштування у файл чи Google Drive, Обране окремо, і годинник у крок із телефоном.

ЗАГАЛЬНЕ

Клавіатура, D-pad та керування ТВ

Переміщення застосунком без дотику до екрана.

ЗАГАЛЬНІ, КЛАВІАТУРА ТА ТВ | Усі редакції | RECIPE #02

Усі редакції - керування клавіатурою та в діалогах скрізь; автоматичний перший фокус на справжньому елементі керування - в Standard, Lite, Photos і Legacy

Клавіатура, D-pad і керування Android TV – застосунок без дотику до екрана

Пульт, клавіатура, ігровий контролер чи миша - FastMediaSorter відповідає на всі з них. Ця сторінка показує, як пересуватися, відповідати на діалоги, користуватися комбінаціями клавіш і виділяти файли, не торкаючись екрана.

Чому вам це сподобається

Не кожен екран - це телефон у руці. FastMediaSorter також працює на приставці ТВ у вітальні, на автомагнітолі, на планшеті з чохлом-клавіатурою і на Chromebook із мишею. На всіх них ви маєте змогу відкрити папку, переглянути фото й відповісти на запитання в діалозі, жодного разу не торкнувшись скла.

Ця сторінка показує, як: пульт та його D-pad, клавіатура з її комбінаціями і миша з її кнопками та коліщатком.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у будь-якій редакції .
- Одне з цього: пульт ТВ, ігровий контролер, клавіатура (Bluetooth, USB або чохол-клавіатура) або миша.
- Для ТВ: приставка Android TV чи Google TV. Застосунку не потрібен сенсорний екран.

1 Запустіть застосунок на ТВ

На приставці Android TV чи Google TV FastMediaSorter з'являється у власному ряду застосунків ТВ із власним широким банером, як будь-який застосунок, зроблений для великого екрана – не треба копирсатися в списку телефонних застосунків. Відкрийте його центральною кнопкою пульта.

Приставці ТВ не потрібен сенсорний екран, і застосунок його не питає. Щоб застосунок одразу відчув себе як удома на великому екрані, оберіть профіль пристрою **ТВ-приставка / Медіацентр** у майстрі привітання або пізніше в **Налаштуваннях** – він обирає розумні значення за замовчуванням для пульта.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: банер застосунку на Android TV**
Домашній екран Android TV, ряд застосунків із фокусом на банері FastMediaSorter.

2 Пересувайтеся D-pad або стрілками

Натискайте стрілки, щоб пересувати виділення, і центральну кнопку чи **Enter**, щоб відкрити обране. **Назад** на пульті, або **Escape** на клавіатурі, повертає назад.

Щойно екран відкривається, виділення потрапляє на перший справжній елемент чи пункт – ніколи на невидимий контейнер списку, де натискання стрілки здавалося б нічого не робить. Рамка показує, де зараз виділення, але лише коли ви користуєтеся пультом чи клавішами; коли ви торкаєтеся екрана, рамка не заважає.

Кожне натискання стрілки пересуває рівно на один крок, і в діалогах теж, наприклад у **Виберіть профіль пристрою**, де раніше одне натискання на ТВ перестрибувало відразу два рядки. Поверніть екран чи планшет набік, і порядок, у якому рухається виділення, лишається тим самим, що й вертикально: діалоги й сітки зберігають свій порядок і свій компактний розмір і в альбомній орієнтації.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: виділення D-pad у сітці**
Браузер файлів у режимі сітки на екрані розміру ТВ, одна мініатюра обрана D-pad і обведена рамкою фокуса.

3 Відповідайте на кожен діалог із клавіатури

Кожен діалог і кожна панель, що виїжджає знизу екрана, працює так само з клавішами:

- **Escape** закриває його, як **Скасувати**.
- **Enter** натискає головну кнопку, наприклад **OK**, **Зберегти** чи **Видалити**.
- Стрілки й **Tab** переходять від одного елемента до наступного.
- Коли діалог відкривається, виділення вже на розумному елементі, тож часто досить одного натискання **Enter**.

Кнопки внизу діалогу отримують чітку рамку, коли їх обрано пультом, тож на ТВ ви завжди бачите, чи от-от буде натиснуто **OK**, чи **Скасувати**. Кнопки такі широкі, як їхні слова; у портретній орієнтації довга пара кнопок стоїть одна над одною, замість того щоб стискати свої слова. Діалог також закривається сам, коли екран позаду нього зникає, тож він ніколи не висить над екраном, якого вже немає.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: кнопка діалогу обрана D-pad**
Діалог підтвердження, наприклад підтвердження видалення, з кнопкою підтвердження у фокусі D-pad і рамкою фокуса.

4 Користуйтеся комбінаціями клавіш

З підключеною клавіатурою багато команд мають власну клавішу. Ось значення за замовчуванням:

- **Пробіл** – відтворити чи призупинити.
- **.** та **,** – на один кадр вперед чи назад.
- **]** та **[** – перестрибнути на 5 секунд вперед чи назад; **Shift+вправо** і **Shift+вліво** – на 30 секунд.
- **Page Down** та **Page Up** – наступний чи попередній файл.
- **Home** та **End** – на початок чи в кінець.
- **F** – повний екран; **R** – обертання; **M** – звук увімкнено чи вимкнено.
- **Ctrl+F** – пошук; **Ctrl+Z** і **Ctrl+Y** – скасувати та повторити.
- **Ctrl+C**, **Ctrl+X**, **Ctrl+V** – копіювати, перемістити та вставити файли; **Ctrl+R** – перейменувати; **Ctrl+Shift+N** – нова папка; **Ctrl+S** – зберегти; **Backspace** чи **Delete** – видалити.
- **Ctrl+B** – додати до Обраного чи прибрати з нього.
- **1** до **8** – вісім кнопок швидких файлових операцій, по порядку.
- **Escape** – вийти з поточного екрана.

Мультимедійні клавіші клавіатури чи пульта – відтворити, пауза, наступний, попередній, перемотка вперед і назад – теж працюють. Кожну з цих клавіш можна змінити на екрані **Керування та клавіші** – введіть *keybindings* у пошук Налаштувань, щоб перейти до цього рядка; як це зробити, у керуванні та перепризначенні клавіш.

Клавіша для швидкого сортування

Цифрові клавіші **1** до **8** запускають вісім кнопок швидких файлових операцій, тож сортування купи фото в папки за допомогою швидкого сортування стає: подивитися, натиснути цифру, наступне.

5 Користуйтеся мишею

З мишею FastMediaSorter поводиться як програма на комп'ютері:

- **Клік** обирає, **подвійний клік** відкриває.
- **Правий клік** відкриває меню елемента під курсором.
- **Середній клік** (натискання коліщатка) додає елемент до Обраного чи прибирає з нього.
- **Коліщатко** прокручує.
- **Бокові кнопки назад і вперед** переходять до попереднього чи наступного файлу.
- Пункт списку під курсором підсвічується, тож ви бачите, у що влучить клік.

  Щоб виділити багато файлів одразу в браузері файлів чи в пошуку дублікатів, натисніть кнопку миші на елементі – або на порожньому місці поруч – і проведіть по інших: усе, що ви проходите, виділяється, і список сам прокручується, коли ви досягаєте його верхнього чи нижнього краю. На сенсорному екрані те саме працює пальцем, коли режим виділення вже увімкнено: довго натисніть один файл, щоб почати, а потім проведіть убік по інших. Проведення переважно вгору чи вниз усе одно прокручує список, як зазвичай. Докладніше про виділення: множинне виділення та пакетні дії.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: виділення файлів проведенням миші**

Браузер файлів у режимі списку на планшеті з мишею, кілька рядків виділені натисканням і проведенням курсора, курсор над останнім рядком.

6 Друкуйте клавіатурою або на екрані

Текстове поле - поле фільтра, пошук Налаштувань, назва чи адреса - лишається в полі зору над екранною клавіатурою і на широкому екрані чи в альбомній орієнтації, де Android інакше закрив би весь екран клавіатурою і сховав би поле, у яке ви друкуєте.

Маленька іконка очищення в кінці поля одразу спустошує його, і ви можете торкнутися просто назад у поле, щоб друкувати знову.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: друкування в альбомній орієнтації**
Телефон в альбомній орієнтації, діалог фільтра відкрито з показаною екранною клавіатурою і полем тексту фільтра, видимим над нею.

Що ви отримаєте

Ви можете керувати FastMediaSorter із дивана пультом ТВ, зі столу клавіатурою та мишею, або D-pad автомобіля: кожен екран починається з виділення на чомусь корисному, кожен діалог відповідає на Escape та Enter, а найпоширеніші команди мають власну клавішу.

Поради та усунення несправностей

- **Загубили рамку виділення?** Натисніть будь-яку стрілку один раз - рамка з'явиться на поточному елементі.
- **Хочете інші клавіші?** Змініть будь-яку з них у керуванні та перепризначенні клавіш.
- **Дивитеся відео з пультом?** Власні клавіші й панелі плеєра в перегляді відео.
- **Офіційна довідка для пульта ТВ:** довідка Android TV ↗ від Google пояснює кнопки пультів Google.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

НАЛАШТУВАННЯ

Керування та перепризначення клавіш

Призначте будь-яку команду на будь-яку клавішу, кнопку чи клік миші.

ЗАГАЛЬНЕ

Розділений екран, вільні вікна та складані пристрої

Застосунок поруч з іншим, на планшеті чи на розкладеному телефоні.

ПЕРЕГЛЯД

Множинне виділення та пакетні дії

Виділіть багато файлів і виконайте дію над усіма одразу.

ЗАГАЛЬНІ, КЛАВІАТУРА ТА ТВ | Усі редакції | RECIPE #03

Усі редакції – розділений екран, широкі макети та поворот скрізь; картинка в картинці там, де є відеоплеєр

Розділений екран, вільні вікна та складані пристрої – застосунок на екрані будь-якого розміру

FastMediaSorter підлаштовується під екран, який отримує: половина телефона в розділеному екрані, цілий планшет, розкладений складаний телефон чи плаваюче вікно. Ця сторінка показує, як користуватися кожним із них.

Чому вам це сподобається

Іноді одного застосунку замало. Ви сортуєте фото, поки поруч відкритий чат, перевіряєте відео, пишучи нотатки, або розкладаєте телефон і хочете, щоб зайве місце використовувалося, а не пропадало.

FastMediaSorter дає змогу все це: він ділить екран з іншим застосунком, розкладається на широкому екрані, може відкрити папку в другому вікні і тримає свій макет у порядку, коли пристрій повертається.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у будь-якій редакції.
- Для розділеного екрана чи вільного вікна: телефон, планшет або Chromebook, чий Android це підтримує – у більшості телефонів з Android 7 підтримує.
- Необов'язково: планшет, складаний телефон, Chromebook або VR-шолом для функції нового вікна.

1 Розмістіть застосунок поруч з іншим

Відкрийте екран нещодавніх застосунків, торкніться іконки FastMediaSorter над його карткою і оберіть розділений екран (на деяких телефонах пункт називається **Розділити екран** або **Відкрити в режимі розділеного екрана**), а потім оберіть другий застосунок. FastMediaSorter підлаштовується під свою половину і продовжує працювати; потягніть роздільник, і він піде за ним. На планшеті, Chromebook чи в режимі робочого столу ви також можете перетягнути його у вільне вікно будь-якого розміру.

Ніщо не перезапускається, коли вікно змінює розмір: відео продовжує відтворюватися, а папка, у якій ви були, лишається відкритою. Як увімкнути розділений екран саме на вашому телефоні, пояснено в довідці Google про розділений екран ↗.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: розділений екран**
Телефон у режимі розділеного екрана, браузер файлів FastMediaSorter у верхній половині, інший застосунок у нижній, роздільник посередині.

2 Дайте широкому екрану дати вам більше місця

Коли вікно широке – планшет, розкладений складаний телефон, великий телефон, або будь-який телефон, повернутий набік – FastMediaSorter перемикається на свій просторий макет: головний екран, браузер файлів і **Налаштування** розкладаються, а згорнуті групи Налаштувань стоять у два стовпці. Перемикання залежить від ширини, яку застосунок справді отримує, а не лише від того, як тримають пристрій, тож великий телефон, що тримають вертикально, теж отримує просторий макет, а вузька половина розділеного екрана отримує компактний.

На головному екрані кнопки верхньої панелі, панель програм, панель трансляцій і вкладки типів ресурсів вишиковуються вздовж одного лівого краю, в один стовпець кнопок розміру пальця.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: широкий макет на планшеті**
Головний екран на планшеті в альбомній орієнтації, широкий макет, верхні панелі вирівняні по тому самому лівому краю.

3 Відкрийте папку чи файл у новому вікні

На планшеті, Chromebook, великому дисплеї чи VR-шоломі ви можете тримати два місця відкритими одночасно:

1. Відкрийте **Налаштування**, вкладку **Загальні**, **Загальні налаштування інтерфейсу**.
2. Увімкніть **Дозволити нові вікна**. На Chromebook, пристрої Android XR чи VR-шоломі це вже увімкнено.
3. У браузері файлів чи в плеєрі оберіть **Відкрити в новому вікні**. Папка чи файл відкриється в окремому вікні Android, яке ви можете розмістити поруч із першим. Вимкніть налаштування, і дія зникає; усе знову відкривається в поточному вікні.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: відкрити в новому вікні**
Браузер файлів на планшеті з увімкненим Дозволити нові вікна, відкрито меню з видимою дією Відкрити в новому вікні.

4 Продовжуйте дивитися в маленькому плаваючому вікні

Відео може згорнутися в маленьке вікно, що плаває над іншими застосунками, поки ви робите щось інше. Увімкніть це через **Увімкнути картинку в картинці** і вийдіть із плеєра жестом додому – відео продовжує відтворюватися в кутку. Подробиці в картинці в картинці та фоновому відтворенні.

5 Поверніть пристрій, не втративши місця

Поворот пристрою з вертикального в горизонтальне положення і назад тримає все на своєму місці:

- Діалоги й сітки елементів зберігають свій порядок для D-pad і свій компактний розмір в альбомній орієнтації.
- **Компактні елементи (глобально)** і **Інтервал синхронізації (хв)** у загальних налаштуваннях є в обох орієнтаціях – раніше кожен із них зникав в одній із них.
- У вкладці **Управління** обидва перемикачі, що питають перед видаленням і перед переміщенням, і обидва, що роблять FastMediaSorter обробником медіа телефона й дають приймати спільні файли, стоять як два рядки на всю ширину в портретній орієнтації, замість двох стиснутих стовпців.
- Заголовок діалогу налаштувань плеєра більше не розбивається на два рядки в портретній орієнтації, і його кнопки стоять на звичному місці внизу.
- Крайові смуги крайових жестів знімка екрана лишаються врівень із краями екрана після повороту.
- Збереження облікового запису після входу через браузер безпечне, навіть якщо екран повертається, поки обліковий запис зберігається.

  Єдиний екран, що лишається вертикальним, – швидка камера: вона завжди знімає в портретній орієнтації.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: рядки налаштувань у портретній орієнтації**

Налаштування, вкладка Управління, група призначень у портретній орієнтації, перемикачі підтвердження видалення й переміщення кожен на своєму рядку на всю ширину.

Що ви отримаєте

FastMediaSorter ділить екран, коли вам потрібні два застосунки, розкладається, коли екран широкий, відкриває друге вікно на планшеті чи Chromebook, показує відео над іншими застосунками і тримає свій макет у порядку, як би ви не тримали пристрій.

Поради та усунення несправностей

- **Користуйтеся мишею та клавіатурою на великому екрані** – див. клавіатура, D-pad і керування ТВ.
- **Хочете, щоб усе було менше і влізло більше на екран?** Увімкніть **Компактні елементи (глобально)** у **Загальних налаштуваннях інтерфейсу**.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ЗАГАЛЬНЕ

Клавіатура, D-pad і керування ТВ

Користування застосунком пультом, клавіатурою чи мишею.

ПЛЕЄР

Картинка в картинці та фонове відтворення

Тримайте відео у відтворенні в кутку, поки робите щось інше.

ЗАГАЛЬНЕ

Сповіщення, стартовий екран і кольори

Як застосунок показує себе на телефоні.

ЗАГАЛЬНІ, КЛАВІАТУРА ТА ТВ | Усі редакції | RECIPE #04

Усі редакції – кожне сповіщення з'являється лише в редакціях, що мають цю функцію

Сповіщення, заставка запуску та кольори – як застосунок показує себе

Заставка запуску, сповіщення, кольори типів контенту й програм, приватні екрани з паролями й одна мова скрізь – способи, якими FastMediaSorter показує себе на телефоні.

Чому вам це сподобається

Застосунок живе не лише на своїх власних екранах. Він вітає вас під час запуску, розповідає про довге копіювання в шторці сповіщень і забарвлює фото інакше, ніж пісню, щоб ви могли відрізнити їх з одного погляду.

Ця сторінка проходить через усі ці маленькі точки зустрічі, тож ви знаєте, що означає кожна з них і як змінити її, коли хочете тиші.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у будь-якій редакції .

1 Познайомтеся із заставкою запуску

На ту мить, поки застосунок запускається, заставка запуску показує логотип FastMediaSorter і назву **Fast Media Sorter**, що проявляється посередині, з маленьким логотипом автора внизу по центру та годинником, що цокає під логотипом – у 24–годинному чи 12–годинному стилі, який ви обрали для одиниць. Вона зникає сама, щойно застосунок готовий; дотик до неї нічого не робить, тож випадковий дотик не натисне нічого позаду неї.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: заставка запуску**

Телефон, холодний запуск застосунку, заставка запуску з логотипом, назвою, годинником, що цокає, і логотипом автора.

2 Читайте сповіщення – і заглушуйте ті, які вам не потрібні

Кожне сповіщення FastMediaSorter несе логотип застосунку в рядку стану, тож ви завжди знаєте, звідки воно – копіювання файлів чи пошук дублікатів більше не показує музичну ноту аудіоплеєра. Android групує сповіщення за категоріями, і ви можете вимкнути кожну категорію окремо. Категорії такі:

- **Відтворення аудіо** – що зараз грає, з кнопками відтворення, паузи й перемикання.
- **Операції за розкладом** – прогрес операції за розкладом.
- **Налаштування синхронізації мережі** – фонова синхронізація мережевого ресурсу.
- **Сканер дублікатів** – прогрес пошуку дублікатів.
- **Завантаження за посиланням** – файли, завантажені за спільним чи вставленим посиланням; вони спливають вгорі екрана.
- **Перенесення файлів** – копіювання чи переміщення, що триває у фоні.
- **Завантаження елементів** – завантажувані частини застосунку, наприклад розширення.
- **Файли з годинника** – файл, отриманий зі спареного годинника, зберігається.
- **Запис голосу** – швидкий диктофон працює.
- **Запасне збереження** – файл не вдалося зберегти у звичному місці, і його збережено деінде.
- **Ярлик ліхтаря** – сповіщення, що вмикає й вимикає ліхтарик.
- **Сигнал SOS** – працює програма SOS.
- **SFTP-сервер** – працює власний SFTP-сервер застосунку.

Щоб вимкнути категорію, довго натисніть будь-яке сповіщення FastMediaSorter і торкніться іконки налаштувань, або відкрийте **Налаштування** телефона, **Застосунки**, **FastMediaSorter**, **Сповіщення**. Довідка Google про сповіщення ↗ показує те саме на вашій моделі телефона.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: категорії сповіщень**
Налаштування Android, Застосунки, FastMediaSorter, Сповіщення, список категорій із перемикачами.

Лишіть ті, що про прогрес

Якщо ви вимкнете категорії перенесення файлів чи операцій за розкладом, робота все одно триває – ви просто не бачите її прогрес. Лишіть їх увімкненими, якщо любите знати, коли велике копіювання завершиться.

3 Розпізнавайте контент за його кольором

Кожен тип контенту має один колір, і він однаковий скрізь: на графіку статистики, на маленьких значках кожного рядка списку ресурсів і на іконках ресурсів. Раніше екран міг обирати власний відтінок, тож один тип виглядав трьома різними способами; тепер один колір завжди означає один тип, і кожен колір має відповідний відтінок для темної теми.

Те саме й для програм: кожна має власний колір і тримає його в меню програм, панелі програм та її переповненні, сітці швидкого запуску, робочому столі лаунчера, виборі віджетів і закріпленому віджеті на домашньому екрані.

Image Bookmark [Planned] **Скриншот: кольори типів контенту**
Головний екран, список ресурсів із кількома ресурсами, кожен рядок показує свої кольорові значки типу медіа.

4 Приховайте екрани з паролями зі списку нещодавніх застосунків

Екрани, де може бути видно пароль – додавання чи редагування мережевого чи серверного ресурсу, редактор збережених облікових даних у **Налаштуваннях**, сторінка входу в браузері та штрихкод облікових даних – показуються порожніми в списку нещодавніх застосунків, і їх не можна захопити знімком екрана. Перемикач – **Захищати секретні екрани** в **Налаштуваннях**, **Загальні**, **Авторизація й акаунти**, і він увімкнений від початку. Усі інші екрани лишаються вільними для знімків. Більше налаштувань приватності: приватність, паролі та безпека мережі.

5 Одна мова на кожному екрані

Застосунок розмовляє тринадцятьма мовами, і та, яку ви обрали, використовується на кожному екрані – також на тих кількох, які раніше йшли за мовою телефона: вікні супутника годинника, екранах, що відкриваються з віджета, імпорті штрихкоду з Windows-супутника, екранах дозволів для камери й захоплення екрана, власних екранах лаунчера й обох VR-екранах. Після зміни кожна клітинка й заголовок розділу робочого столу лаунчера теж перемикаються, і вибір тримається – він не сповзає назад до старої мови. Текст, який ще не перекладено, з'являється англійською. У тій самій групі налаштувань рядок **Система одиниць** показує своє значення прямо поруч зі своєю назвою, як і кожен інший рядок. Як обрати мову й одиниці: вибір мови застосунку та одиниць виміру.

Що ви отримаєте

Ви знаєте, що вам каже заставка запуску, сповіщення й кольори, як заглушити будь-яку категорію сповіщень і як екрани з паролями лишаються приватними.

Поради та усунення несправностей

- **Забагато сповіщень?** Вимкніть лише ті категорії, які вам не потрібні – робота позаду них триває далі.
- **Користуєтеся застосунком на ТВ?** Див. клавіатура, D-pad і керування ТВ.
- **Робите резервну копію всього перед новим телефоном?** Див. резервне копіювання і відновлення налаштувань.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ЗАГАЛЬНЕ

Резервне копіювання і відновлення налаштувань

Що несе резервна копія і як її відновити.

МОВИ

Вибір мови застосунку та одиниць виміру

Тринадцять мов, метричні чи американські одиниці, 24-годинний чи 12-годинний годинник.

ЗАГАЛЬНЕ

Розділений екран, вільні вікна та складані пристрої

Застосунок поруч з іншим, на планшеті чи на розкладеному телефоні.

...ик: налаштування, ...паньйон та синхронізація

ГОДИННИК WEAR OS | FastMedia Wear | Годинник | RECIPE #01

На телефоні (Wear-супутник) - Standard і noLegal; застосунок для годинника - версія з Google Play або повна версія, встановлена з APK

FastMediaSorter на годиннику: встановлення, спряження та Wear-супутник

Встановіть застосунок для годинника FastMediaSorter, увімкніть Wear-супутник на телефоні, відкрийте його вікно та додайте годинник до своїх ресурсів - це перша половина будь-якої функції годинника.

Чому вам це сподобається

Годинник на зап'ясті ближче, ніж телефон у кишені. З установленим застосунком для годинника можна слухати музику, переглядати фото, відкривати мережеві папки й запускати вбудовані програми прямо на годиннику.

Застосунок для годинника працює самостійно, але стає набагато кориснішим, коли знає про ваш телефон. За цей зв'язок з боку телефона відповідає Wear-супутник - програма всередині FastMediaSorter, яка з'єднується з годинником і вирішує, чим телефон із ним ділиться. Ця сторінка допоможе встановити обидві половини та налагодити їхній зв'язок.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Годинник Wear OS на базі Android 9 або новішої версії - підходить будь-який годинник Wear OS 3, 4 і 5. Galaxy Watch 3, Galaxy Watch Active та Active 2 працюють на Tizen, а не на Wear OS, і не можуть встановити застосунок.
- Годинник уже спряжений із вашим телефоном Android у власному застосунку виробника годинника, наприклад Galaxy Wearable або Google Pixel Watch.
- FastMediaSorter на телефоні в редакції Standard або в редакції noLegal. Інші редакції не мають Wear-супутника.
- Кілька хвилин часу та підключення до інтернету на годиннику або на телефоні.

1 Виберіть версію застосунку для годинника

Застосунок для годинника має дві версії, і вони вміють не одне й те саме:

- **Версія з Google Play** – перший, невеликий випуск: Калькулятор, Секундомір, міні-гра, налаштування годинника та плитка «Програми».
- **Повна версія** – APK, який ви встановлюєте самостійно зі сторінки завантажень ↗. Вона містить усе, описане в цьому розділі: музику, фото, мережеві папки, зв'язок із телефоном, усі плитки й ускладнення для циферблата. Це аналог редакції noLegal для годинника, тож частини, позначені *лише для версії sideload*, потребують саме її.

Обидві версії встановлюються під тим самим іменем пакета, що й застосунок на телефоні, тож телефон розпізнає свого партнера-годинник у будь-якому разі. Якщо Android попереджає про пакет, тут пояснено, чому це відбувається і що натискати.

2 Встановлення з Google Play

1. На годиннику відкрийте **Google Play** зі списку застосунків.
2. Знайдіть **FastMediaSorter** і торкніться **Встановити**.
3. Зачекайте, поки застосунок з'явиться у списку застосунків годинника.

Незручно набирати текст на маленькому екрані? Відкрийте Google Play на телефоні, знайдіть застосунок і виберіть свій годинник як пристрій для встановлення – годинник завантажить його сам.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Google Play на годиннику**

Google Play на годиннику, відкрита сторінка FastMediaSorter, видно кнопку «Встановити».

3 Або встановіть повну версію з APK

Лише для версії sideload. На годиннику немає файлового менеджера, щоб відкрити APK, тож файл переноситься з комп'ютера по Wi-Fi безкоштовним інструментом Google `adb` із пакета Android SDK Platform-Tools ↗:

1. На годиннику відкрийте **Налаштування**, потім **Система** або **Про годинник**, і торкніться пункту **Номер збірки** сім разів, щоб розблокувати **Параметри розробника**.
2. У **Параметрах розробника** увімкніть **Налагодження через ADB** і **Бездротове налагодження**.
3. У розділі **Бездротове налагодження** торкніться **Спряження нового пристрою**. На комп'ютері виконайте `adb pair <адреса>:<порт спряження> <код>` з адресою та кодом, які показує годинник, потім `adb connect <адреса>:<порт з'єднання>` із портом з головного екрана бездротового налагодження. Ці два порти різні.
4. Виконайте `adb install -r FastMediaSorter_wear_release.apk`. Параметр `-r` зберігає дані застосунку під час наступних оновлень.
5. Коли завершите, знову вимкніть **Бездротове налагодження**.

   Google докладно описує кожен екран цього процесу в статті Debug a Wear OS app ↗. Комп'ютер і годинник мають бути в одній мережі Wi-Fi.

4 Увімкніть Wear-супутник на телефоні

Телефон тримає свої функції для годинника прихованими, поки ви не підтвердите, що у вас є годинник.

1. На телефоні відкрийте FastMediaSorter і перейдіть у Налаштування, вкладка **Управління**.
2. Розгорніть групу **Wear-супутник**.
3. Увімкніть перемикач **Wear-супутник** – «Показувати компаньйон годинника в панелі та меню програм».

   Під перемикачами рядок показує, чи бачить телефон ваш годинник прямо зараз: **Перевірка зв'язку…**, потім ім'я годинника з позначкою **– на зв'язку** або **Годинник не на зв'язку**. Ця сама група містить кнопку **Як встановити на годинник**, яка відкриває цю документацію, і кнопку **Wear-супутник**, яка відкриває вікно супутника.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Wear-супутник у Налаштуваннях**
Налаштування телефона, вкладка «Управління», група Wear-супутник розгорнута, перемикач увімкнено, рядок спряженого годинника показує «на зв'язку».

5 Відкрийте вікно Wear-супутника

Щойно перемикач увімкнено, Wear-супутник поводиться так само, як інші вбудовані програми, наприклад Калькулятор: у нього є власний запис на панелі програм і в меню програм головного екрана. Торкніться там **Wear-супутник** або однойменної кнопки в Налаштуваннях – і відкриється його вікно. Його також можна відкрити в новому вікні й прибрати з панелі, як і будь-яку іншу програму.

У вікні є звичайна верхня панель зі стрілкою «Назад». Праворуч на ній розташовані кнопка **Синхронізувати налаштування** та рядок, який показує, коли телефон і годинник востаннє узгодили налаштування – **Ще не синхронізовано** для нової пари. Нижче йде група **Операції з годинником** із діями над годинником, потім групи налаштувань годинника, а в самому низу – два посилання: **Все про годинник** і **Як встановити на годинник**.

Кожну групу можна згорнути. Згорнута група показує однорядковий підсумок того, що в ній налаштовано, тож стан годинника видно з першого погляду. На широкому екрані або в альбомній орієнтації кнопки **Операцій з годинником** розташовані у два стовпці.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: вікно Wear-супутника**
Телефон, вікно Wear-супутника, панель інструментів із кнопкою «Синхронізувати налаштування» та рядком останньої синхронізації, «Операції з годинником» розгорнуто, групи «Типи медіа» і «Екран» згорнуто з підсумками.

6 Додайте годинник до своїх ресурсів

У групі **Операції з годинником** торкніться **Додати або відкрити годинник**. Перший дотик додає спряжений годинник до списку ресурсів як окремий ресурс – «Надсилайте файли на годинник і забирайте те, що він записав» – тож він з'являється на головному екрані та в списках, де ви обираєте призначення для копіювання й переміщення. Кожен наступний дотик відкриває той самий ресурс у браузері файлів; другу копію ніколи не створює.

Якщо годинник у цю мить недоступний, телефон повідомляє **Годинник не на зв'язку**.

7 Перевірте, чи бачать одне одного обидві половини

Відкрийте застосунок на годиннику. На його головному екрані перелічені розділи **Ресурси**, **Телефон**, **На годиннику**, **Трансляції** (коли цей розділ увімкнено), **Програми**, потім рядок з програмою, яку ви відкривали востаннє, і **Обране** наприкінці.

Торкніться **Телефон**: у повній версії там з'являться файли вашого телефона, згруповані так само, як їх групує телефон. Якщо перемикач Wear-супутника на телефоні вимкнено, годинник не вдає, що телефона немає – він прямо каже, що робити: «На телефоні вимкнено Wear-супутник. Увімкніть його в налаштуваннях FastMediaSorter і повторіть».

Які мережеві папки отримує годинник і як обидва пристрої тримають налаштування синхронізованими, розповідає стаття синхронізація телефона та годинника.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: головний екран годинника**
Круглий годинник, головний екран FastMediaSorter, видно список розділів «Ресурси», «Телефон», «На годиннику», «Трансляції», «Програми».

Що ви отримаєте

Застосунок для годинника вже на вашому зап'ясті, Wear-супутник увімкнено й доступний із панелі програм, телефон показує годинник як підключений, а сам годинник став ресурсом на головному екрані, якому можна надсилати файли.

Поради та усунення несправностей

- **Користуєтесь програмою читання з екрана?** Усі елементи керування вікна Wear-супутника озвучують себе: кожен перемикач читає свою назву й стан, заголовки груп повідомляють, розгорнуті вони чи згорнуті, і керуються через TalkBack, а кожна кнопка називає свою дію.
- **Немає групи Wear-супутник у Налаштуваннях?** На телефоні встановлено редакцію без зв'язку з годинником – Lite, Photos, Legacy, VR або FOSS. Щоб користуватися годинником, встановіть редакцію Standard або noLegal.
- **Годинник пише, що телефон не підключено?** Спершу перевірте спряження в застосунку виробника годинника – зв'язок FastMediaSorter працює поверх нього.
- **Навігація на годиннику:** на кожному екрані годинника посередині лівого краю є стрілка «Назад», а навпроти неї – кнопка вимкнення екрана (значок телефона з темним екраном), яка гасить підсвітку. Подвійний дотик, натискання й утримання або власна кнопка годинника повертають екран.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

годинник

Синхронізація телефона та годинника

Виберіть, які мережеві папки передавати на годинник, і підтримуйте налаштування в актуальному стані.

годинник

Плитки та ускладнення

Дістаньтесь улюблених місць на годиннику одним свайпом із циферблата.

годинник

Відтворення музики на годиннику

Слухайте прямо з годинника – з телефоном або без нього.

ГОДИННИК WEAR OS FastMedia Wear Годинник RECIPE #02

На телефоні – Standard і noLegal; надсилання мережевих ресурсів і синхронізація з годинника – повна версія для годинника (лише сайдлоуд)

Тримайте телефон і годинник на одній хвилі: мережеві папки та налаштування годинника

Виберіть, які мережеві ресурси отримає годинник, надішліть їх, прочитайте звіт синхронізації, і налаштуйте годинник з вікна Wear-супутника на телефоні – типи медіа, слайдшоу, екран, колірну схему, фон та енергозбереження.

Чому вам це сподобається

Ви вже налаштували свій NAS, спільну папку на ПК чи домашній сервер на телефоні – адресу, ім'я користувача, пароль. Вводити все це знову на екрані розміром з монету нікому не до вподоби.

Wear-супутник надсилає ці мережеві ресурси на годинник за вас, і це також зручне місце, щоб налаштувати сам годинник: які типи файлів він показує, як виглядає екран, коли він береже заряд. Змініть щось на будь-якому з пристроїв, і другий наздожене.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Встановлений застосунок на годиннику й увімкнений Wear-супутник – див. встановлення й сполучення годинника.
- Щонайменше один мережевий ресурс на телефоні: папка SMB, FTP, SFTP. Як додати такий, описано в мережевих і хмарних джерелах.
- Для надсилання ресурсів: повна версія застосунку для годинника. *Лише версія для сайдлоуду* – див. редакцію noLegal.
- Годинник і телефон поруч одне з одним, годинник не спить.

1 Виберіть ресурси для годинника

Відкрийте вікно Wear-супутника і в **Операціях з годинником** торкніться **Ресурси для годинника**.

Надіслати можна лише мережеві ресурси – «На годинник можна надіслати лише мережеві ресурси (SMB, FTP, SFTP), тому в списку лише вони. Позначте ті, які потрібно надіслати.» Папки на самому телефоні лишаються на телефоні; годинник дістається до них через свій розділ **Телефон** натомість, а хмарне сховище на годинник ніколи не потрапляє.

Позначте потрібні, або торкніться **Вибрати всі**. Під час першого візиту нічого не позначено: телефон ніколи не штовхає всю вашу бібліотеку без попередження. Ваш вибір запам'ятовується для наступної синхронізації.

Ще немає мережевих ресурсів? Список про це скаже й поверне вас на головний екран, щоб додати такий.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: ресурси для годинника**
Телефон, екран Ресурси для годинника, три мережеві ресурси, два позначено, видно кнопку Вибрати всі.

2 Надішліть їх на годинник

Знову в **Операціях з годинником** торкніться **Надіслати на годинник**. Коротка анімація показує, як ресурси летять туди, а результат називає, що сталося:

- **Ресурсів надіслано на годинник: 3** – вони тепер у розділі **Ресурси** годинника, готові відкритися без телефону.
- **Ресурсів видалено з годинника: 1** – ви видалили ресурс на телефоні з часу останнього надсилання, і годинник теж його відпустив. Якщо ви редагували цей ресурс на годиннику вже після того, як телефон його видалив, годинник лишає його собі, і він не рахується.
- **Годинник не підтвердив отримання. Можливо, він вимкнений або поза зоною.** – розбудіть годинник, піднесіть ближче й надішліть знову.
- **На годинник поки не позначено жодного ресурсу.** – поверніться до кроку 1 і позначте щось.

Пароль подорожує разом з ресурсом, тож годинник підключається сам, коли ви відкриваєте його вперше.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: результат надсилання**

Телефон, Wear-супутник, надсилання завершено, діалог показує кількість надісланих і видалених ресурсів.

3 Або попросіть їх з годинника

Лише версія для сайдлоуду. Той самий обмін можна почати з зап'ястя. На годиннику відкрийте **Ресурси** і торкніться **Синхр. з телефоном**. Годинник чекає на відповідь телефону до десяти секунд; жест «назад» працює весь цей час, тож ви ніколи не застрягаєте на екрані очікування.

Якщо він не може дістатися до телефону, годинник каже чому: «Телефон не підключено. Створіть пару з телефоном і встановіть на нього FastMediaSorter.» або «Не вдалося звернутися до телефона. Спробуйте ще раз.» Якщо перемикач Wear-супутника на телефоні вимкнений, годинник назве саме цей перемикач замість того, щоб звинувачувати відсутній телефон.

Ресурси, які ви додали на годиннику, подорожують і в інший бік. Коли вони дістаються телефону, вікно Wear-супутника показує **Отримано ресурси з годинника** – наприклад «Ресурси (2) від Galaxy Watch» – з **Імпортувати** й **Відхилити**.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: синхронізація з телефоном**
Круглий годинник, розділ Ресурси, кнопка Синхр. з телефоном угорі, синхронізовані ресурси SMB і SFTP у списку.

4 Редагуйте на будь-якому боці – перемагає пізніша правка

Змінили пароль ресурсу на годиннику, а порт іншого – на телефоні? Обидві зміни переживуть наступну синхронізацію. Кожен пристрій пам'ятає, коли він востаннє змінив кожен ресурс, синхронізація враховує, що годинники двох пристроїв можуть показувати не зовсім однаковий час, і перемагає той пристрій, що редагував пізніше. Ресурс, який існує лише на одному боці, додається на другий, і ніколи не видаляється.

Ваш домашній сервер переїхав на іншу адресу? Телефон надсилає кожну адресу, яку знає для ресурсу, і позначає ту, що відповідає зараз, а годинник пробує їх по черзі, тож спільний ресурс SFTP, зроблений на телефоні, продовжує працювати на годиннику.

Оновили лише один із двох застосунків? Синхронізація між старішим застосунком на телефоні й новішим на годиннику, чи навпаки, все одно проходить: усе, чого старіший бік не знає, просто вважається невстановленим, і кожен ресурс з пакета прибуває.

5 Налаштуйте годинник з телефону

Нижче **Операцій з годинником** вікно тримає власні налаштування годинника, у тих самих чотирьох групах і в тому самому порядку, що й екран **Налаштування** годинника. Кожен рядок перемикача має перемикач зліва, назву й рядок, що каже, що він змінює на годиннику; кнопка **?** поруч із деякими з них пояснює більше.

- **Типи медіа** – **Аудіо**, **Відео**, **Зображення**, **Документи** і **Показувати трансляції**. Вимкніть тип, і годинник ні показуватиме, ні синхронізуватиме файли такого роду. Згорнута, група показує список типів, які увімкнено.
- **Слайдшоу** – чи рухаються фото самі собою, і **Інтервал слайдшоу (с)**: 3, 5, 10, 15, 30, 60 чи 120, або **Ввести своє значення**. Згорнута, вона читається, наприклад, як «Увімк, кожні 5 с».
- **Екран** – **Вигляд головного екрана та ресурсів** і **Вигляд файлів** (**Список**, **Сітка 2** чи **Сітка 3**), **Фон на годиннику**, **Колірна схема годинника** і **Не гасити екран годинника**.
- **Інші** – **Обкладинки альбомів** (обкладинка для кожної синхронізованої пісні, що коштує трохи місця на годиннику), **Вимкнути анімацію**, **Енергозбереження годинника**, **Продовжувати у фоні** і **Автоприховування панелі плеєра (сек)**. **Енергозбереження годинника** пропонує **Вимкнено**, **Завжди увімкнено** і пороги 10, 15, 20 і 30 відсотків в одному рядку, який гортається вбік. Годинник вирішує за власним акумулятором, а не телефону.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: налаштування годинника на телефоні**
Телефон, Wear-супутник, Типи медіа розгорнуто, п'ять рядків перемикачів з описами, Слайдшоу й Екран згорнуті з підсумками.

6 Дайте годиннику колірну схему й фон

В **Екрані Колірна схема годинника** пропонує вісім схем: **Темна**, **Світла**, **Темно-зелена**, **Темно-синя**, **Темно-червона**, **Світло-зелена**, **Світло-синя** і **Світло-червона**. Це ті самі родини, що використовує застосунок на телефоні, тож можна одягнути обидва пристрої однаково. **Темна** – початкова схема.

Фон на годиннику задає, що за списками на годиннику: **Фірмова анімація** (рухомі хвилі), **Нерухомий фірмовий фон**, **Власне зображення** чи **Порожньо (чорний екран)**. Для **Власного зображення** торкніться **Вибрати зображення**, виберіть фото, і телефон надішле його – «Надсилаємо зображення на годинник..», потім «Зображення на годиннику.». Попередній перегляд показує, як це виглядатиме. Екрани налаштувань годинника завжди лишаються на простому фоні, а світла схема освітлює і фон, тож текст лишається читабельним.

Обидва можна вибрати і на годиннику, у його **Налаштуваннях**, **Екран**. Зміна на будь-якому пристрої дістається другого.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: колірна схема годинника**
Круглий годинник, головний екран, світло-синя колірна схема, нерухомий фірмовий фон.

7 Надішліть налаштування й перевірте синхронізацію

Торкніться **Синхронізувати налаштування** в рядку заголовка. Телефон надсилає налаштування й чекає до п'ятнадцяти секунд, поки годинник відзвітує, що застосував. Рядок під кнопкою – **Синхронізовано:** з датою й часом – рухається, лише коли годинник справді відповідає, тож дотик, що нікуди не дійшов, лишає старий час на місці. Якщо годинник мовчить, повідомлення каже: «Годинник не підтвердив отримання налаштувань. Можливо, він вимкнений або поза зоною зв'язку.»

Після першої синхронізації **Операції з годинником** також називають застосунок на годиннику, що відповів, наприклад **Програма на годиннику: 2.62.0920.1415**. Коли застосунок на годиннику й застосунок на телефоні з різних днів, рядок читається як **На годиннику:**, за яким ідуть обидві версії, годинника й телефону, кольором попередження – натяк оновити старіший. Застосунок на годиннику, застарілий настільки, щоб не повідомити свою версію, показує **Програма на годиннику: версія невідома**.

На годиннику **Налаштування** показують той самий рядок синхронізації. Коли синхронізації ще не було, чи остання – кількаденної давності, рядок стає кольором попередження, і на нього можна торкнутися, щоб синхронізуватися прямо там.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: застаріла синхронізація на годиннику**
Круглий годинник, корінь Налаштувань, кнопка Синхронізувати налаштування, підпис Синхронізовано кількаденної давності кольором помилки.

Що ви отримаєте

Годинник тримає точно ті мережеві папки, які ви вибрали, відкриває їх без телефону, і виглядає та поводиться так, як ви налаштували – на якому б пристрої ви це не робили.

Поради та усунення несправностей

- **Годинник показує папку, яку ви видалили на телефоні?** Надішліть знову: рядок результату скаже, скільки ресурсів годинник видалив.
- **Здається, налаштування не доходять?** Погляньте на рядок Синхронізовано – якщо він не рухався, годинник не відповів. Відкрийте застосунок на годиннику й торкніться Синхронізувати налаштування знову.
- **Місце на годиннику закінчується?** Вимкніть Обкладинки альбомів у групі Інші; обкладинки завантажуються для кожної синхронізованої пісні.
- **Хочете одне фото на годиннику, а не цілу папку?** Відкрийте його на телефоні й надішліть через **Надіслати до…** – див. розміщення файлів на годиннику.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

годинник

Перегляд файлів на годиннику

Відкрийте щойно надіслані мережеві папки й файли вашого телефону.

годинник

Плитки й ускладнення

Закріпіть синхронізований ресурс на плитці за один свайп від циферблата.

годинник

Встановлення й сполучення годинника

Перші кроки, якщо годинник і телефон ще не бачать одне одного.

ГОДИННИК WEAR OS FastMedia Wear Годинник RECIPE #03

Плитка «Програми» – обидві версії для годинника; плитки ресурсу, трансляції, обраного й розділів та всі ускладнення – повна версія для годинника (лише sideload)

Один свайп від циферблата: плитки й ускладнення

Додайте плитки FastMediaSorter до каруселі плиток годинника, спрямуйте плитку ресурсу чи трансляції на потрібне місце та розмістіть ускладнення «Останній ресурс», «Обране» й «Зараз грає» на циферблаті.

Чому вам це сподобається

Відкрити застосунок на годиннику зазвичай означає натиснути кнопку, прогорнути список застосунків, торкнутися значка й ще знайти потрібне місце всередині. Для сервера, який ви слухаєте щовечора, чи радіостанції, з якої починається ваш ранок, це задовго.

Плитки й ускладнення скорочують це до одного жесту. Плитка – це цілісна картка, до якої дістаєтеся свайпом убік від циферблата; ускладнення – невелика ділянка на самому циферблаті. FastMediaSorter пропонує п'ять плиток і три ускладнення, і кожне відкриває застосунок на годиннику точно там, де потрібно.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Установлений застосунок для годинника – див. встановлення й спряження годинника.
- Для кожної плитки, крім «Програм», і для ускладнень: повна версія застосунку для годинника. *Лише для версії sideload* – див. редакцію noLegal.
- Для плитки ресурсу: принаймні один мережевий ресурс на годиннику – надісланий із телефона, як описано в синхронізації телефона та годинника, або доданий на годиннику.
- Циферблат зі слотами для ускладнень.

1 Додайте плитку до каруселі

1. На циферблаті проведіть пальцем ліворуч до плиток.
2. Прогорніть до кінця плиток і торкніться **+** (**Додати плитку**), або торкніться й утримуйте будь-яку плитку, щоб редагувати карусель.
3. Оберіть одну з плиток FastMediaSorter: **Програми**, **Розділи**, **Плитка ресурсу**, **Плитка трансляції** або **Обране**.

   Точне формулювання редактора каруселі залежить від виробника годинника; Google описує стандартні кроки в довідковому центрі Wear OS ↗. Плитки також можна додавати й упорядковувати в застосунку виробника годинника на телефоні.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: додавання плитки**

Круглий годинник, системний список додавання плиток, прокручений до пунктів FastMediaSorter.

2 «Програми» та «Розділи» – готові сітки ярликів

Ці дві плитки не потребують налаштування: додайте – і вони працюють.

- **Програми** показує вбудовані програми годинника – Калькулятор, Мережевий монітор, міні-гру, диктофон, системну інформацію та інші – у вигляді сітки значків. Один дотик відкриває програму. Це єдина плитка, яку має й версія з Google Play. Поки працює секундомір, над сіткою написано «Секундомір працює», а кнопка **Відкрити** повертає до запущеного відліку.
- **Розділи** показує розділи застосунку на годиннику: **Ресурси**, **Телефон**, **На годиннику**, **Трансляції**, **Програми** та **Обране**. **Трансляції** з'являється, лише коли цей розділ увімкнено.

  Сітка вміщує сім значків. Коли їх більше, остання клітинка називається **Ще** й відкриває застосунок, де перелічено решту.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: плитка «Програми»**

Круглий годинник, плитка «Програми», сім клітинок, зокрема Калькулятор, Мережевий монітор і «Ще».

3 Спрямуйте плитку ресурсу чи трансляції на її ціль

Лише для версії sideload. Щойно додана **Плитка ресурсу** каже **Ресурс не вибрано**, а **Плитка трансляції** – **Трансляцію не вибрано**. Торкніться **Обрати ціль** на плитці.

Застосунок на годиннику відкриває список – **Вибір ресурсу** з вашими мережевими ресурсами або **Вибір трансляції** з вашими каналами. Торкніться потрібного. Відтепер плитка показує його назву, і один дотик відкриває цей ресурс або запускає цю трансляцію – з телефоном поруч чи без нього.

Якщо список порожній, годинник каже, що робити: «Ресурси не знайдені. Додайте мережевий ресурс або виконайте синхронізацію.» для ресурсів, «Трансляції не знайдені. Додайте трансляцію або синхронізуйте каталог з телефоном.» для трансляцій.

Щоб змінити ціль пізніше, відкрийте **Налаштування** на годиннику, потім **Цілі плиток**: там перелічена кожна плитка з поточною ціллю або **Ціль не вибрано**, і можна обрати знову. Якщо ціль видалено, плитка каже **Ціль більше недоступна**, поки ви не оберете нову.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: «Вибір ресурсу»**
Круглий годинник, вибір ресурсу, перелічено три мережеві ресурси.

4 Тримайте обране на плитці

Лише для версії sideload. Плитка **Обране** показує файли й канали, які ви позначили серцем на годиннику – ваше Обране. Торкніться одного, щоб відкрити. Ще нічого не позначено? Плитка каже **Немає обраних елементів**; торкніться серця під час відтворення файлу, щоб додати його.

5 Розмістіть ускладнення на циферблаті

Лише для версії sideload. Торкніться й утримуйте циферблат, торкніться **Налаштувати** (або значка олівця), перейдіть до слотів ускладнень і торкніться того, який заповнити. Оберіть FastMediaSorter і одне з трьох його ускладнень:

- **Останній ресурс** – «Ярлик відкриття останнього використаного ресурсу». Показує його назву; дотик відкриває його.
- **Обране** – «Показує кількість обраного та відкриває список».
- **Зараз грає** – «Показує поточний або останній трек». Дотик повертає вас до плеєра.

Які слоти існують і як виглядає редактор, залежить від вашого циферблата; довідковий центр Wear OS ↗ описує звичайні кроки. Слово «ускладнення» з'являється лише в тому редакторі, ніколи в самому застосунку.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: ускладнення «Зараз грає»**
Круглий циферблат з одним заповненим слотом ускладнення «Зараз грає», видно назву трека.

Що ви отримаєте

Ваші програми, ваші розділи, мережева папка, якою ви користуєтеся найчастіше, улюблена станція й трек, що грає прямо зараз, – усе за один свайп або один дотик від циферблата.

Поради та усунення несправностей

- **Плитка відкриває головний екран замість ресурсу?** Оновіть застосунок на годиннику: дотик до плитки ресурсу має відкривати закріплений ресурс напряму.
- **Плитки говорять вашою мовою.** Плитка «Обране» й сітки слідують мові застосунку на годиннику.
- **Немає клітинки «Трансляції» на плитці «Розділи»?** Увімкніть **Показувати трансляції** в групі **Типи медіа** – на годиннику або у вікні Wear-супутника на телефоні.
- **Хочете станцію і на головному екрані телефона?** Див. ярлики, віджет і панель трансляцій.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ГОДИННИК

Радіотрансляції на зап'ясті

Що відбувається після того, як плитка трансляції запускає станцію.

ГОДИННИК

Програми й інструменти на зап'ясті

Усе, що ховається за плиткою «Програми».

ГОДИННИК

Синхронізація телефона та годинника

Отримайте мережеві ресурси, на які можна спрямувати плитку ресурсу.

ник: медіа, потоки та файли

ГОДИННИК WEAR OS | FastMedia Wear | Годинник | RECIPE #11

Повна версія застосунку для годинника (лише sideload). Копіювання музики з телефона потребує застосунку на телефоні в редакції Standard або noLegal.

Відтворення музики на годиннику: із телефоном чи без нього

Перенесіть музику на годинник, відкрийте домашній сервер як музику, перевірте гучність перед дотиком і відтворіть трек, що грає далі з вимкненим екраном чи закритим застосунком – лишивши телефон удома.

Чому вам це сподобається

Вирушаючи на пробіжку, плавання чи просто до магазину, телефон – перше, що хочеться лишити вдома. З кількома альбомами на самому годиннику або домашнім сервером, до якого годинник дістається по Wi-Fi, музика все одно з вами: навушники спряжені з годинником, а в кишені нічого немає.

Цей рецепт про те, як перенести музику на годинник і обрати її там. Коли трек уже грає, керування описане в статті плеєри й переглядачі на годиннику.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Установлений і спряжений застосунок для годинника – див. встановлення й спряження годинника.
- Повна версія застосунку для годинника. *Лише для версії sideload* – редакцію noLegal – див.
- Bluetooth-навушники, спряжені з годинником, або годинник із власним динаміком.
- Музика на годиннику або мережевий ресурс із музикою – SMB, FTP чи SFTP.

1 Перенесіть свою музику на годинник

Найпростіший спосіб – із телефона. На годиннику відкрийте **Телефон**, потім **Аудіо**, і відтворіть трек; відкрийте меню трека й оберіть **Копіювати на годинник**. Копія потрапляє у власну пам'ять годинника поруч з іншою музикою, тож грає і з вимкненим телефоном, і лишається після закриття застосунку. Як саме працює копіювання – зайняті імена, брак місця, **Перемістити на годинник** – описано в статті папки телефона й мережі на годиннику.

Усе, що є на годиннику, показується під **На годиннику** на головному екрані. Торкніться там **Аудіо**, щоб побачити всі свої треки одразу.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: локальна музика**

Круглий годинник, розділ «На годиннику», категорія «Аудіо» відкрита, список треків, збережених на годиннику.

2 Відкрийте домашній сервер як музику

Мережевий ресурс на годиннику може містити що завгодно: відпускні фото, фільми, альбоми. Торкніться його в **Ресурсах**, і годинник спершу запитає, що ви хочете переглядати, серед варіантів – **Відео**, **Аудіо** й **Зображення**. Оберіть **Аудіо**, і список міститиме лише ваші треки й нічого більше.

Варіанти відповідають типам, увімкненим у **Типах медіа** в налаштуваннях годинника. Лишіть увімкненим лише один – скажімо, тільки **Аудіо** – і годинник пропустить запитання та одразу покаже ваші треки. Якщо вимкнути всі типи, список так і скаже: **Усі типи вмісту вимкнено в налаштуваннях. Увімкніть один, щоб побачити медіа.**

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: вибір типу медіа**
Круглий годинник, розділ «Ресурси», питання про тип медіа після дотику до ресурсу SMB, рядки «Відео», «Аудіо» й «Зображення».

3 Перевірте, наскільки гучним буде наступний трек

Тонка смуга гучності тягнеться вздовж краю списку файлів і показує гучність медіа на годиннику в момент, коли ви відкрили екран. Погляньте на неї, перш ніж торкнутися трека, щоб пісня не вибухнула у вухах у тихій кімнаті.

Смуга лише показує рівень – вона його не змінює. Збільшуйте чи зменшуйте гучність у плеєрі коронкою або обертовим безелем, або кнопками годинника.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: смуга гучності**
Круглий годинник, список локальної музики, бічна смуга гучності скраю екрана приблизно на половині рівня.

4 Відтворіть трек і дайте йому грати далі

Торкніться трека – і відкриється аудіоплеєр з обкладинкою. Коли трек закінчується, сам собою починається наступний у списку, а після останнього список починається знову спочатку.

Хочете опустити зап'ястя й зберегти заряд? Торкніться **Згасити екран** у плеєрі – музика продовжить грати. Увімкніть **Продовжувати у фоні** в налаштуваннях годинника, і трек грає навіть після виходу із застосунку, доки ви його не призупините. Тоді годиннику потрібен дозвіл на показ сповіщень; якщо його немає, він скаже: **Увімкніть сповіщення, щоб відтворення тривало у фоні**.

Кожна кнопка плеєра описана в статті плеєри й переглядачі на годиннику.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: відтворення з годинника**
Круглий годинник, аудіоплеєр, грає локальний трек, видно обкладинку й рядок керування з кнопкою «Згасити екран».

Що ви отримаєте

Ваша музика живе на годиннику або на домашньому сервері, і годинник відтворює її самостійно – оберіть трек, перевірте гучність, опустіть зап'ястя й ідіть.

Поради та усунення несправностей

- **Сервер повний фото й музики?** Лишіть увімкненим тільки **Аудіо** в **Типах медіа**, і годинник перестане питати щоразу.
- **Місця бракує?** Музика займає простір швидко – копіюйте альбоми по одному й видаляйте те, що вже наслухалися (натисніть і утримайте трек, потім **Видалити**).
- **Любите радіо більше?** Живі канали теж грають на годиннику – див. радіотрансляції на зап'ясті.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

годинник

Радіотрансляції на зап'ясті

Знайдіть живий канал, закріпіть його й слухайте прямо з годинника.

годинник

Перегляд файлів на годиннику

Списки, сітки й дії з файлами для всього на годиннику.

годинник

Плеєри й переглядачі на годиннику

Кожна кнопка аудіо- та відеоплеєра годинника.

ГОДИННИК WEAR OS FastMedia Wear Годинник RECIPE #12

Повна версія застосунку для годинника (лише sideload). Закріплення, зроблені на телефоні, і канали, надіслані з телефона, потребують застосунку на телефоні в редакції Standard або noLegal.

Радіо й ТБ потоком на зап'ясті: пошук, закріплення й відтворення прямих каналів

Відкрийте власний екран «Трансляції» годинника, звузьте тисячі прямих каналів пошуком, фільтрами й сортуванням, закріпіть ті кілька, які любите, і грайте їх лише на годиннику – повертаючись до живого моменту після паузи.

Чому вам це сподобається

Інтернет-радіо – ідеальна річ для годинника: не треба копіювати файли, не треба заповнювати сховище, просто станція й ваші навушники. Годинник має власний каталог прямих каналів – радіо й ТБ з усього світу – і грає їх по Wi-Fi чи мобільних даних без телефона.

Складність у розмірі: багато тисяч каналів на екрані, що показує чотири одразу. Цей рецепт показує, як дістатися звідти до тих двох-трьох, які ви справді слухаєте, за пару дотиків.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Установлений і спряжений застосунок для годинника – див. встановлення й спряження годинника.
- Повна версія застосунку для годинника. *Лише для версії sideload* – редакцію noLegal – див.
- Годинник із Wi-Fi чи мобільними даними та навушники або динамік на годиннику.
- За бажанням: застосунок на телефоні з увімкненим Wear-супутником, щоб перенести закріплені канали телефона й ваші власні канали.

1 Відкрийте «Трансляції» й дайте каталогу завантажитись

На головному екрані годинника торкніться **Трансляції**. Уперше список ще складається – годинник показує це завантаження, доки каталог не готовий, а не блимає порожнім екраном. Якщо каталог ніколи не завантажувався, торкніться **Оновити каталог**; поки він працює, ви побачите **Оновлення трансляцій…**, а якщо мережа підводить – **Не вдалося оновити трансляції. Перевірте з'єднання та спробуйте знову**.

Зовсім не бачите **Трансляції** на головному екрані? Увімкніть **Показувати трансляції** в налаштуваннях годинника.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: «Трансляції»**
Круглий годинник, екран «Трансляції», панель із пошуком, фільтром і сортуванням, дворядковий лічильник, список каналів.

2 Звузьте тисячі каналів до кількох

Зверху сидять три маленькі кнопки: **Пошук трансляцій**, **Фільтр трансляцій** і **Сортування трансляцій**. Вони лишаються закріпленими на місці, поки список каналів прокручується під ними, і перший канал ніколи не ховається за ними. Поруч два маленькі рядки рахують канали: скільки лишають ваш пошук і фільтри, з-поміж розміру всього каталогу.

- **Пошук** – наберіть чи промовте частину назви каналу.
- **Фільтр** – спершу оберіть, який канал вам потрібен: **Відео**, **Аудіо** чи **Власні** (канали, які ви надіслали з телефона). Торкніться увімкненого вибору знову, щоб побачити все. Нижче оберіть **Тему**, **Мову** чи одну з **Добірок**. Теми й мови показані вашою власною мовою, найзавантаженіші спершу, з кількістю каналів на кожній, а чипи переносяться на нові рядки, тож кожна назва читабельна.
- **Сортування** – **За частотою** (типово: канали, які ви справді відтворюєте на годиннику, підіймаються нагору), **Назва (А–Я)**, **Назва (Я–А)** чи **За типом медіа**.
  Годинник запам'ятовує ваш фільтр і порядок сортування, коли ви залишаєте екран, перезапускаєте застосунок чи навіть перезавантажуєте годинник.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: фільтр трансляцій**
Круглий годинник, екран «Фільтр трансляцій», рядки «Відео», «Аудіо», «Власні», чипи тем із лічильниками переносяться на кілька рядків.

3 Коли фільтр не лишає нічого

Звузьте занадто сильно, і список чесно каже про це: **Фільтр не залишив жодної трансляції. Зніміть його, щоб побачити весь каталог.** Один дотик до **Зняти фільтри** прибирає одразу все звуження – тип, тему, мову й добірку – і ваші канали повертаються.

Це відрізняється від порожнього каталогу. Повторне завантаження каталогу тут не допомогло б, тож годинник цього й не пропонує.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: немає збігів**
Круглий годинник, екран «Трансляції», повідомлення про порожній результат фільтра й кнопка «Зняти фільтри».

4 Відтворіть канал

Торкніться каналу. Радіостанція відкривається в аудіоплеєрі, телеканал – у відеоплеєрі. На час, поки трансляція грає, годинник просить швидке мережеве з'єднання й відпускає його знову після, тож це не садить батарею, коли ви зупиняєтесь.

Якщо з'єднання не тягне трансляцію, годинник каже чому, замість того щоб просто замовкнути:

- **Мережа надто повільна для цієї трансляції. Підійдіть ближче до Wi-Fi і повторіть.**
- **Годинник не в мережі. Відновіть підключення і повторіть.**
- **Мережу ще не перевірено. Відтворення може перерватися – тоді повторіть.**

Якщо станція взагалі перестає передавати, годинник зупиняє відтворення, щоб зберегти батарею, і каже: **Трансляція припинила передавати дані. Відтворення зупинено, щоб не садити батарею.**

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: надто повільне з'єднання**
Круглий годинник, плеєр трансляції, повідомлення про надто повільне з'єднання для трансляції.

5 Рядок станції й повернення до прямого ефіру

У прямої трансляції немає ні початку, ні кінця, тож там, де пісня показала б смугу перемотки й час, аудіоплеєр натомість показує власні дані станції: її назву, жанр, аудіоформат і бітрейт, наприклад **128 kbps**. Жодної смуги, яку не перетягнути, жодного годинника, застряглого на 0:00.

Поставили на паузу через дзвінок? Коли ви знову натиснете відтворення, ви зазвичай почуєте трансляцію з того місця, де зупинилися, на кілька хвилин пізніше за всіх. Торкніться **До прямого ефіру** – прямо поруч із кнопкою відтворення й паузи – і годинник перепідключається й грає те, що в ефірі саме цієї миті.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: пряма станція**
Круглий годинник, аудіоплеєр на прямій радіотрансляції, рядок станції з назвою, жанром, кодеком і бітрейтом, кнопка «До прямого ефіру».

6 Закріпіть канали, які ви любите

Поки канал грає, торкніться шпильки в плеєрі – **Закріпити трансляцію**. Шпилька заповнюється, і відтепер канал сидить нагорі списку **Трансляції**. Торкніться знову – **Відкріпити трансляцію** – щоб відпустити його. Шпилька запам'ятовує канал за його адресою, тож переживає нове завантаження каталогу.

Канали, які ви закріпили на телефоні, теж переходять на годинник. Тоді список має три групи: спершу канали, закріплені на годиннику, потім канали, закріплені лише на телефоні, і все інше після них, кожна група у вашому обраному порядку сортування. Канал, закріплений на обох пристроях, з'являється один раз, серед власних годинника. Відкріпіть канал на телефоні – і він залишає телефонну групу годинника; закріплення, зроблене на годиннику, лишається.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: закріпити трансляцію**
Круглий годинник, плеєр трансляції, заповнена кнопка шпильки після «Закріпити трансляцію».

Що ви отримаєте

Із каталогу тисяч ви лишаєтеся з жменькою закріплених каналів нагорі списку, що грають лише на годиннику, і завжди на один дотик від живого моменту.

Поради та усунення несправностей

- **Ваші власні канали з телефона** – у фільтрі **Власні** – надішліть один кнопкою **Надіслати на годинник** на телефоні, як описано в трансляціях на ТБ, годиннику чи VR-шоломі.
- **За частотою** вчиться на ходу – за кілька днів станції, які ви справді слухаєте, самі підіймаються нагору.
- **Закріпіть на телефоні, слухайте на годиннику** – закріплення, зроблені у **Трансляціях** телефона, з'являються на годиннику автоматично.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ГОДИННИК

Відтворення музики на годиннику

Перенесіть музику на годинник і слухайте її, лишивши телефон удома.

ТРАНСЛЯЦІЇ

Трансляції на ТБ, годиннику чи VR-шоломі

Надішліть канал із телефона на годинник і запустіть його там.

ГОДИННИК

Плеєри й переглядачі на годиннику

Кожна кнопка аудіо- та відеоплеєра годинника.

ГОДИННИК WEAR OS FastMedia Wear Годинник RECIPE #10

Повна версія застосунку для годинника (лише sideload) разом із застосунком на телефоні в редакції Standard або noLegal. Відкриття контейнерів FileDO із мережевого ресурсу – лише noLegal.

Перегляд і керування файлами на годиннику: списки, сітки, дії з файлами й закриті контейнери

Переглядайте власні файли годинника, медіа вашого телефона та ваші сервери як список чи сітку, дійте одразу на кілька файлів, дізнавайтесь, куди потрапив кожен на телефоні, передавайте файл телефону для відкриття там і розблоковуйте контейнери FileDO на годиннику.

Чому вам це сподобається

Екран годинника завбільшки з поштову марку, тож браузер файлів на ньому мусить відпрацьовувати кожен піксель. На годиннику FastMediaSorter показує однакові типи файлів однаково, хоч де вони лежать – на самому годиннику, на вашому телефоні чи на мережевому ресурсі – і дозволяє робити щоденні справи прямо там: обрати кілька файлів, надіслати їх на телефон, поправити назву, видалити зайве.

А коли файл просто завеликий для маленького круглого екрана – PDF, довгий текст, архів – один дотик передає його телефону, який відкриває його в потрібному переглядачі.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Установлений і спряжений застосунок для годинника – див. встановлення й спряження годинника.
- Повна версія застосунку для годинника. *Лише для версії sideload* – редакцію noLegal – див.
- Для всього, що спілкується з телефоном: застосунок на телефоні в редакції Standard або noLegal з увімкненим Wear-супутником і телефон поруч.
- Для файлів на сервері: мережевий ресурс на годиннику – див. папки телефона й мережі на годиннику.

1 Відкрийте медіа телефона за типом

На головному екрані годинника відкрийте **Телефон**. Оберіть **Відео**, **Аудіо**, **Зображення**, **Документи** або **Усі**, і годинник покаже все, що телефон має цього типу – без попереднього копання в папках. Торкніться файлу, і годинник забере його з телефона й відкриє у власному плеєрі.

Ті самі категорії мають ті самі назви й кольори у власній пам'яті годинника та у мережевих ресурсах, тож знаючи один список, ви знаєте їх усі. Про перегляд реального дерева папок телефона, пошук і сортування читайте в папках телефона й мережі на годиннику.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: медіа телефона за типом**
Круглий годинник, розділ «Телефон», категорія «Аудіо» відкрита, список аудіофайлів телефона.

2 Оберіть список чи сітку з картинками

Будь-який список файлів – і власних файлів годинника, і мережевого ресурсу – можна показати як **Список**, **Сітка 2** або **Сітка 3**. Оберіть, що подобається, у **Вигляді файлів** у налаштуваннях годинника; це тримається окремо від **Вигляду екранів** – вигляду навігаційних екранів, тож просторий список розділів і щільна сітка фото можуть жити поруч.

У сітці кожна клітинка показує справжню картинку. Для фото на сервері годинник читає лише перший фрагмент файлу, де камера сховала маленьке прев'ю, тож мініатюри з'являються без завантаження цілих фото по радіоканалу. Файл без прев'ю показує великий значок свого типу – ноту для музики, кадр плівки для відео – на всю клітинку, а назва під ним переходить на два рядки замість того, щоб обрізатися через кілька літер.

У списку кожен рядок несе невеликий кольоровий значок свого типу поруч із назвою. На маленькому годиннику, де три стовпці зробили б кожну клітинку затісною для влучного дотику, **Сітка 3** тихо повертається до двох.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: сітка файлів**
Круглий годинник, список файлів мережевого ресурсу в режимі «Сітка 3», мініатюри фото, клітинка зі значком музики, двохрядкові підписи.

3 Оберіть кілька файлів і подійте одразу на всі

Натисніть і утримайте файл, щоб почати вибір. Торкайтеся інших файлів, щоб додати їх, або торкніться **Вибрати все**. Верхній рядок рахує їх – **Вибрано: 3** – а меню пропонує те, що дозволяють ці файли:

- **Надіслати на телефон** – копія йде на телефон, годинник лишає свою.
- **Перемістити на телефон** – годинник прибирає свою копію, лише коли телефон підтвердив, що файл дійшов цілим.
- **Видалити** – спершу питає, бо **Видалення з годинника незворотне**.
- **Перейменувати** – введіть **Нову назву**; уже зайняте ім'я трохи змінюється, і годинник показує остаточне: **Збережено як …**.

Видалення й перейменування працюють із файлами, які застосунок тримає на годиннику. Файли з мережевого ресурсу (SMB, FTP чи SFTP) тут лише для читання – їх можна відкривати й надсилати, але не змінювати на сервері.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: вибрані файли**
Круглий годинник, список файлів, три файли позначені вибраними, меню дій з «Надіслати на телефон», «Перемістити на телефон», «Видалити» й «Перейменувати».

4 Дізнайтесь, куди потрапив надісланий файл

Після **Надіслати на телефон** або **Перемістити на телефон** годинник для кожного файлу каже, куди він пішов:

- **Збережено в ..** з назвою папки – файл на телефоні.
- **У черзі на відправку в ..** – телефон налаштований передавати файли з годинника далі в мережеву чи хмарну папку, і завантаження триває у фоні.
- **Призначення не налаштовано** – на телефоні ще нема куди класти файли з годинника. Якщо фонове завантаження пізніше не вдається, годинник отримує сповіщення **Помилка завантаження** з назвою файлу й місцем, куди він мав потрапити, тож нічого не зникає мовчки. Куди приземляються файли з годинника, обирається на телефоні – див. годинник як ресурс на телефоні.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: куди потрапив файл**
Круглий годинник, результат для файлу після «Надіслати на телефон», рядок «У черзі на відправку в» мережеву папку.

5 Приберіть фото й голосові нотатки, зроблені на годиннику

Фото, яке ви зняли годинником, або голосова нотатка, записана на ньому, живе в спільному сховищі годинника, і меню за натисканням і утриманням пропонує **Видалити**, **Перейменувати** й **Перемістити**, а також надсилання на телефон. Оскільки ці файли належать годиннику, а не застосунку, годинник спершу показує власний системний запит із проханням дозволити зміну, і дія завершується, щойно ви відповіли.

Якщо на вашому годиннику такого запиту взагалі немає, дія просто не з'являється в списку, тож меню ніколи не пропонує те, у чому б лише відмовили. Меню для одного файлу й меню для вибору завжди показують той самий набір.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: меню файлу годинника**
Круглий годинник, розділ «На годиннику», меню за натисканням і утриманням фото, знятого на годиннику, з «Видалити», «Перейменувати» й «Перемістити».

6 Відкрийте файл на телефоні натомість

Деякі файли просто не місце на зап'ясті. У розділі **Телефон** на годиннику торкніться файлу, якого годинник не може показати – PDF, текстовий файл, архів – або натисніть і утримайте будь-який файл і оберіть **Відкрити на телефоні**. Спершу нічого не копіюється на годинник, тож пропозиція з'являється одразу.

- Якщо застосунок на телефоні вже на екрані, файл відкривається там одразу, а годинник каже **Показую на телефоні**.
- Якщо ні, телефон показує сповіщення з назвою файлу, а годинник каже **Натисніть сповіщення на телефоні**. Один дотик на телефоні відкриває файл у потрібному переглядачі.
- Якщо сповіщення застосунку на телефоні вимкнені, годинник прямо про це каже – **Телефон не може показати – увімкніть на ньому сповіщення застосунку** – тож ви знаєте, що виправляти треба на телефоні, а не в відстані між вами.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: відкрити на телефоні**
Круглий годинник, розділ «Телефон», повідомлення «Натисніть сповіщення на телефоні» після «Відкрити на телефоні» на PDF.

7 Відкрийте закритий контейнер FileDO

Контейнер FileDO – це файл, запечатаний паролем, його назва закінчується на `.fd-sec`. Торкніться такого в списку файлів на годиннику, і годинник запитає пароль, замаскований під час введення. Введіть його – і файл усередині відкриється у звичайному переглядачі чи плеєрі. Розкрита копія живе лише у приватному просторі застосунку на годиннику й стирається тієї ж миті, як ви повертаєтесь до списку.

Позначте **Запам'ятати пароль** перед відкриттям, і відтоді годинник спершу пробує цей пароль – контейнер, запечатаний ним, відкривається прямо в переглядач. Якщо запам'ятований пароль не підходить до контейнера, годинник забуває його і каже: **Збережений пароль не підійшов і забутий. Введіть пароль.** Пароль зберігається лише на годиннику, у його захищеному сховищі; він ніколи не передається телефону й ніколи не записується в жоден журнал.

Щоб запечатувати чи розкривати файли на самому годиннику, увімкніть **Шифрування FileDO** в налаштуваннях годинника (за замовчуванням вимкнено). Меню окремого файлу тоді отримує **Зашифрувати FileDO** й **Розшифрувати FileDO**. Шифрування питає пароль двічі, лишає оригінал і повідомляє **Зашифровано. Оригінал залишився на місці.** Порожній пароль дозволений, але годинник попереджає, що він нічого не захищає.

Лише версія noLegal: контейнер на мережевому ресурсі відкривається так само, і з плоского списку, і під час проходу папками. Годинник забирає його через SMB, FTP чи SFTP, питає пароль, відкриває вміст і одразу видаляє забрану копію.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: відкрити контейнер**
Круглий годинник, екран «Відкрити контейнер», замасковане поле пароля, прапорець «Запам'ятати пароль».

Що ви отримаєте

Ваші файли на годиннику, телефоні й серверах поводяться однаково: їх можна бачити як список чи сітку справжніх картинок, діяти на кілька одразу, знати, куди потрапив кожен, і передавати телефону все, що завелике для зап'ястя, одним дотиком.

Поради та усунення несправностей

- **Не вдається перейменувати файл із сервера?** Це навмисно – файли з SMB, FTP і SFTP на годиннику лише для читання. Надішліть файл на телефон і перейменуйте його там.
- **Хочете більше фото в клітинці?** Оберіть **Сітка 2** замість **Сітка 3** у **Вигляді файлів** у налаштуваннях годинника.
- **Запечатуєте щось приватне?** Контейнери FileDO, створені на годиннику, відкриваються й на телефоні – телефон використовує той самий формат.
- **Шукаєте самі плеєри?** У них свій рецепт: плеєри й переглядачі на годиннику.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ГОДИННИК

Папки телефона й мережі на годиннику

Пройдіть папками телефона, додайте сервер на годиннику, копіюйте файли на годинник.

ГОДИННИК

Відтворення музики на годиннику

Перенесіть музику на годинник і слухайте її, лишивши телефон удома.

ГОДИННИК

Радіотрансляції на зап'ясті

Знайдіть живий канал, закріпіть його й слухайте прямо з годинника.

...ник: міні-додатки та здоров'я

ГОДИННИК WEAR OS | FastMedia Wear | Годинник | RECIPE #04

Обидві версії для годинника, крім розширеного відбитка підпису у «Відомостях про систему» та блокування шторки під час «Водного ліхтаря» – повна версія для годинника (лише sideload).

Програми, таймери й інструменти на зап'ясті

Програми годинника перетворюють зап'ястя на маленьку скриньку інструментів – калькулятор, Мережевий монітор, міні-гру, секундомір, водний ліхтар, диктофон, «Відомості про систему», «Турист», «Камера телефона», «Буфер обміну» та скріншот на запит – кожен досяжний прямо з годинника, з телефоном поруч чи без нього.

Чому вам це сподобається

Не кожен похід до годинника – про пісню чи фото. Поділити рахунок, засікти коло, перевірити, чому барахлить зв'язок, посвітити собі в темряві, наговорити швидку голосову нотатку – ніщо з цього не потребує діставати телефон із кишені.

Програми годинника перетворюють сам годинник на маленьку скриньку інструментів: калькулятор, Мережевий монітор, міні-гру, секундомір, водний ліхтар, диктофон і жменьку інших помічників в один дотик, кожен досяжний прямо із зап'ястя, з телефоном поруч чи без нього.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Установлений застосунок для годинника – див. встановлення й спряження годинника .
- Для розширеного відбитка підпису у «Відомостях про систему» та блокування шторки під час «Водного ліхтаря»: повна версія застосунку для годинника. *Лише для версії sideload* – див. редакці ю noLeg al .
- Для «Камери телефона», надсилання логів, мосту буфера обміну й скріншота на запит: спряжений телефон поруч, неспаний.

1 Відкрийте «Програми»

На годиннику проведіть до **Програм**, щоб побачити кожен вбудований інструмент сіткою значків – **Калькулятор**, **Мережевий монітор**, **Міні-гра**, **Секундомір**, **Водний ліхтар**, **Диктофон**, **Буфер обміну**, **Відомості про систему**, **Турист** і **Камера телефона** серед них, деякі лише там, де ця збірка їх пропонує. Усю сітку можна дістати й із плитки **Програми** – див. плитки й ускладнення. Кожен значок намальований тим самим акцентним кольором, що й ця програма має на телефоні, тож ви впізнаєте ту саму програму з першого погляду на обох пристроях; ярлики-плитки для програм і розділів теж використовують цей колір – як заповнене коло за глифом, а сам глиф тонований світлим чи темним для контрасту з ним.

Рядок на головному екрані годинника, що раніше завжди відкривав пряме мовлення, тепер натомість відкриває ту програму, яку ви відкривали останньою – гру, водний ліхтар, секундомір, що завгодно – під власною назвою й значком цієї програми. Ще нічого не відкривали, або саме мовлення було останнім, що ви відкрили? Рядок лишається тим самим ярликом мовлення, яким завжди був. Програма, якої ця збірка не пропонує, там ніколи не з'являється, а сама плитка «Програми» лишається незмінною.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: сітка «Програми»**
Круглий годинник, відкрита сітка «Програми», значки у відповідних акцентних кольорах, знизу рядок головного екрана з останньою відкритою програмою.

2 Порахуйте – Калькулятор

Відкрийте **Калькулятор** для щоденних підрахунків без пробудження телефона. Клавіатура відкривається на своєму першому рядку з кожною клавішею повного розміру для дотику, знак мінуса намальований на всю ширину, тож його ніколи не сплутати з дефісом, а очищення й забій сидять на червоній табличці, щоб жодне не натиснулося випадково. Поточне значення вирівняне праворуч власним кольором, як власний дисплей-регістр калькулятора, а обрана операція лишається показаною поруч – торкніться її знову, щоб повторити цю операцію з наступним числом. Меню функцій розкладає додаткові операції по стовпцях замість одного довгого списку.

Дотик до результату копіює його в буфер обміну годинника – зручно, щоб вставити в чат чи нотатку на зап'ясті, не проходячи через телефон. Годинники старші за Android 13 показують власне коротке підтвердження; там, де система вже показує своє, годинник не повторює його. Дотик до дисплея нічого не робить, поки той показує помилку.

Збірка калькулятора з Google Play малює весь калькулятор усередині круглого скла; повна збірка sideload зберігає власне усталене розкладення.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: калькулятор**
Круглий годинник, клавіатура калькулятора відкрита на першому рядку, показано поточне значення, видно підтвердження копіювання.

3 Зіграйте в міні-гру

Відкрийте **Міні-гру** з «Програм» на швидкий раунд ухилення від тіней до виходу. Поле обмежене найбільшим квадратом, який кругле скло здатне намалювати цілком, із місцем під заголовком, тож на круглому годиннику кожен кут поля й кнопка завершення рівня лишаються всередині скла. Рахунок, рівень і лічильник ходів сидять смугою навколо поля замість того, щоб укладатися двома рядками над ним.

Кожен раунд роздає нове випадкове поле, тож дві гри поспіль ніколи не однакові, а перезапуск рівня малює нове розкладення, а не другу спробу того самого, з якого ви щойно вийшли – повторне відкриття збереження посеред гри все одно повертає точнісінько те поле й позицію, на якій ви його лишили. Кожне нове поле відкривається короткою стрілкою, що вказує від вашої фігурки до найближчого виходу, а потім сама згасає. Поле також ускладнюється з підйомом: кількість тіней, що вас переслідують, зростає сходинками до межі, а рівень, якого ви досягли, показаний поруч із лічильником ходів. Завершіть рівень – і наступний починається сам після короткої паузи; натисніть і утримайте будь-де на полі для меню, щоб пропустити хід, перезапустити рівень чи вийти.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: міні-гра**
Круглий годинник, поле міні-гри на весь екран, смуга лічильників навколо, видно накладення меню за довгим натисканням.

4 Засікайте час Секундоміром

Секундомір веде один, два чи чотири незалежні відліки на одному екрані – зручно, щоб засікати більш ніж одного бігуна чи більш ніж одну каструлю на плиті. Кожен учасник отримує власні кнопки **Старт/Коло** й **Стоп/Скидання**, а **Запустити всі**, **Зупинити всі** й **Скинути всі** керують ними всіма разом. Сторінка результатів перелічує кожне коло, яке ви взяли для кожного учасника, і показник лишається правильним, навіть якщо екран темніє, поки відлік триває. Секундомір працює й після виходу з нього: його видно на циферблаті, у недавніх застосунках і на плитці **Програми**, і один дотик повертає до запущеного відліку. Під час першого запуску годинник попросить дозволити для цього сповіщення – без них секундомір рахує так само, лише без індикатора.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: секундомір**
Круглий годинник, екран секундоміра, два учасники запущені, видно кнопки «Старт»/«Коло»/«Стоп» для кожного.

5 Посвітіть собі – Водний ліхтар

Водний ліхтар перетворює сам екран на світло, яке мокре зап'ястя не може вимкнути випадково: дисплей стає білим на повній яскравості з часом і коротким нагадуванням поверх нього, а дотик і обертання перестають робити щось інше. Оскільки бризки на склі можуть зареєструватися як дотик, жоден одиночний ввід не вимикає світло – потрібні три швидкі свайпи назад за дві секунди, або довге натискання кнопки годинника на тому годиннику, чия кнопка дістає до застосунку. Один випадковий свайп назад, саме те, що дає мокре скло, лишає світло горіти.

У годинника немає модуля спалаху, тож екран – єдине світло, яке є. Він живе серед інших «Програм» і не замінює власний водозахисний режим годинника, який жоден застосунок не може увімкнути за вас.

Лише для версії sideload: повна збірка для годинника ще й тримає системну шторку закритою, поки ліхтар відкритий, тож мокрий свайп зверху не дістанеться швидких налаштувань.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: водний ліхтар**
Круглий годинник, «Водний ліхтар» активний, повністю білий екран, накладений час і текст нагадування.

6 Запишіть голосову нотатку

Диктофон дозволяє записувати, відтворювати й надсилати нотатку без телефона в руці. Запис продовжується, навіть якщо екран темніє чи годинник сповзає із зап'ястя, бо він працює як фоновий запис; поки триває, крапка стану й час, що минув, несуть власний колір, тож ви з першого погляду розумієте, що він живий. Відтворіть готову нотатку прямо з екрана диктофона чи з будь-якого рядка в **Моїх нотатках**, у власному плеєрі годинника.

Кожна нотатка отримує читабельну назву, зібрану з часу запису, і з'являється поруч з іншим вашим аудіо. Натисніть і утримайте нотатку для того самого меню файлу, яке отримує звичайний файл, включно з перейменуванням – саме воно розрізняє дві нотатки, зроблені за секунду одна від одної – а також надсилання й видалення. Налаштування обирає, чи надсилається готова нотатка на телефон автоматично, чи чекає, доки ви надішлете її самі; нотатка, записана поза досяжністю телефона, позначається як така, що чекає, і йде сама, щойно зв'язок повертається.

Якщо власне сховище нотаток годинника колись не відкривається – пошкоджений файл або оновлення, яке воно не вміє прочитати – застосунок перебудовує свій список із записів, які все ще збережені на годиннику, замість того, щоб їх втратити. Відновлені нотатки чекають, доки ви надішлете їх вручну, тож нічого не йде двічі, а список одного разу пояснює, що його перебудовано.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: диктофон**
Круглий годинник, диктофон, список «Мої нотатки», кілька нотаток зі статусом надіслано/чекає.

7 Перевірте з'єднання – Мережевий монітор

Мережевий монітор відкривається зведеною панеллю з вашим активним зв'язком, локальною й зовнішньою адресою та набором розділів, кожен із власним живим показником – розділи згортаються у хмару панелей у формі пігулок, підігнаних під власний текст, тож увесь набір вміщується з набагато меншою прокруткою, ніж узяв би один рядок на всю ширину для кожного розділу. Кожна сторінка показує власну назву, свої показники й повідомлення про дозвіл, а виходите з розділу звичайним крайовим свайпом. Розділи такі: **Wi-Fi** із частотою, стандартом і перезапускним трендом сигналу; **Мобільний зв'язок**, який пояснює сам себе на годиннику без модема; **Bluetooth**; **супутники**, перелічені за сузір'ям із координатами, точністю й часом фіксації; **трафік** зі швидкостями й лічильниками, що скидаються; **інтернет** із перевіркою досяжності на вимогу; і **Історія**. Адреси копіюються в буфер обміну дотиком, а кожен розділ уміє відкрити відповідний системний екран налаштувань.

Історія записує рядок лише тоді, коли активне з'єднання справді змінюється, з часом цієї зміни, показаним над назвою каналу, тож сеанс, що лишається на одній мережі, лишає один рядок замість двадцяти копій того самого показника. На годиннику з Android 12 чи новішим торкніться повідомлення про дозвіл, щоб надати доступ, потрібний показникам Bluetooth і видимого Wi-Fi – поля заповнюються при наступному зчитуванні.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: мережевий монітор**
Круглий годинник, зведення Мережевого монітора, активний зв'язок і адреси зверху, панелі розділів знизу.

8 Читайте «Відомості про систему»

Відомості про систему, які лежать у «Застосунках», а не в Налаштуваннях, розкладають свої групи по два поля в рядку – поле, завширшки для половини екрана, лишається на власному рядку – і відповідають на питання, на які не відповідає жоден екран налаштувань годинника: тепловий стан, температура батареї, напруга й заряд, що лишився, в мАг, час роботи, кількість перезавантажень, чи звільнений годинник від оптимізації батареї, чи обмежений застосунок у фоні, і причина, з якої востаннє зупинився його процес; повний список датчиків із виробником, споживанням і роздільною здатністю кожного; чипсет, набір інструкцій, кількість ядер і прапорець нестачі пам'яті; і діапазони й стандарти Wi-Fi, які підтримує годинник. Рядок з'єднання з телефоном називає кожен пов'язаний пристрій, чи він поруч чи досяжний через хмару, обидва ідентифікатори вузлів і спільні можливості пари. Сховище вимірює власні дані застосунку, кеш і резерв кешу, а не весь годинник. Довгі списки згортаються до лічильника, який ви розгортаєте дотиком, згорнуті заголовки груп сидять у власному рядку, що переноситься, тож увесь звіт досяжний з набагато меншою прокруткою, а кнопка **Оновити** перечитує все, що змінилося, поки екран відкритий. Розділ, на який цей годинник не може відповісти, каже чому замість того, щоб просто зникнути.

Торкніться будь-якого значення, щоб скопіювати його в буфер обміну з тактильним клацанням; натисніть і утримайте список датчиків, щоб скопіювати все одразу. **Надіслати на телефон** несе повний звіт на спряжений телефон, який зберігає його як текстовий файл поруч зі своїми логами й відкриває аркуш поширення зі сповіщення – годинник словами каже, чи дійшло, включно з випадком, коли сповіщення телефона вимкнені.

Лише для версії sideload: розділ **Розширене** додає відбиток SHA-256 сертифіката, яким підписаний встановлений застосунок, щоб підтвердити, що у вас справжня збірка.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: відомості про систему**

Круглий годинник, «Відомості про систему», хмара згорнутих заголовків зверху, розділи «Пристрій» і «Застосунок» розгорнуті нижче.

9 Заблокуйте екран і перевірте «Турист»

Турист загортає вашу швидкість, висоту, компас, координати, супутники, кроки, відстань подорожі, час сходу й заходу сонця та пульс у набір плиток на ширину вмісту, які можна прокручувати й підіймати наверх; компас малюється великою стрілкою, що обертається, а кнопка **Дозволити доступ** з'являється, лише поки дозволу на місцезнаходження все ще бракує. Температура тіла з'являється там, де сам годинник заявляє про датчик температури. Його плитки кроків і пульсу віддзеркалюють те, що детально вимірюють Монітор руху й Пульс – див. перегляд здоров'я та показників датчиків.

Пливете чи бігаєте з мокрим або зайнятим екраном? Торкніться значка замка на активній панелі, щоб заблокувати дотик – показники й далі оновлюються, але ніщо, до чого ви торкнетесь на склі, не може їх змінити. Розблокувати можна лише натисканням кнопки годинника.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: турист**
Круглий годинник, панель «Турист», плитка стрілки компаса, що обертається, піднята наверх, значок замка активний.

10 Надішліть логи годинника розробнику

Щось поводиться не так, і підтримка попросила лог? Відкрийте **Про застосунок** на годиннику й торкніться **Надіслати логи розробнику**. Годинник передає лог спряженому телефону, який кладе його поруч зі своїми логами й пропонує обидва разом електронною поштою – одне повідомлення замість пошуків на двох пристроях.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: надсилання логів**
Круглий годинник, екран «Про застосунок», дія «Надіслати логи розробнику», показано підтвердження надсилання.

11 Дивіться, що бачить камера вашого телефона

Камера телефона транслює живу картинку зі звуком із камери спряженого телефона на годинник по спільній локальній мережі Wi-Fi – кожен об'єктив, який пропонує телефон, з'являється на зап'ясті, перемикання об'єктивів не перериває трансляцію, а **Стоп** на годиннику закриває камеру і на телефоні теж.

Повна збірка sideload дозволяє озброїти це заздалегідь із налаштувань Wear OS на телефоні, тож телефон може лишатися в кишені, коли ви запитуєте трансляцію; збірка з Google Play натомість підтверджує кожен запит одним дотиком до сповіщення на телефоні. Якщо телефон із sideload ще не озброєний, годинник тепер каже почати трансляцію камери на телефоні, а не помилково радить перевірити сповіщення телефона.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: камера телефона**
Круглий годинник, жива трансляція «Камери телефона», видно вибір об'єктива й кнопку «Стоп».

12 Надсилайте текст між годинником і телефоном

Буфер обміну несе текст в обидва боки між годинником і спряженим телефоном, однією явною дією з кожного боку. На годиннику відкрийте **Буфер обміну**, щоб побачити, що тримає буфер обміну вашого годинника, і надіслати це на телефон, який одразу кладе текст у власний буфер обміну й повідомляє, що він прибув. З телефона вікно Wear-супутника несе відповідну дію, щоб надіслати власний буфер обміну на годинник. Будь-яка сторона завжди повідомляє результат – прийнято, пристрій не в межах досяжності, немає відповіді, або причину, з якої інша сторона відмовила – тож надсилання ніколи не провалюється мовчки. Лише текст подорожує так; файли й картинки мають власне передавання – див. перегляд файлів на годиннику.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: буфер обміну**
Круглий годинник, екран «Буфер обміну», видно утримуваний текст, показано підтвердження надсилання на телефон.

13 Зробіть знімок екрана годинника

Треба показати комусь точно те, що показує годинник? З вікна Wear-супутника на телефоні попросіть спряжений годинник зробити власний скріншот. Годинник фотографує те, що зараз показує застосунок – ніколи циферблат чи інший застосунок – і надсилає картинку назад так само, як приходить будь-який інший файл із годинника, оголошений звичайним сповіщенням. На самому годиннику нічого не треба торкатися; телефон повідомляє результат під дією – надіслано, годинник не в межах досяжності, немає відповіді, або причину, з якої годинник відмовив.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: запит скріншота годинника**
Телефон, вікно Wear-супутника, дія скріншота, рядок результату підтверджує, що годинник надіслав його.

Що ви отримаєте

Сам годинник стає маленькою скринькою інструментів: поділіть рахунок, засічіть пробіжку, перевірте повільне з'єднання, посвітіть собі, запишіть голосову нотатку, подивіться, що бачить камера телефона, чи зробіть скріншот – і все це без пробудження телефона.

Поради та усунення несправностей

- **Очікувана програма відсутня в сітці?** Ця збірка її не пропонує; нічого на годиннику не зламано.
- **Застрягли у «Водному ліхтарі»?** Один свайп назад навмисно нічого не робить – потрібні три швидкі, або довге натискання кнопки годинника.
- **Загубились посеред гри?** Натисніть і утримайте поле для перезапуску, пропуску ходу чи виходу, і нове випадкове поле чекає з іншого боку.
- **Програми говорять вашою мовою.** Калькулятор, Секундомір, Мережевий монітор та інші слідують мові застосунку на годиннику.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ГОДИННИК

Один свайп від циферблата

Закріпіть сітку «Програми» одним свайпом від циферблата.

ГОДИННИК

Перегляд здоров'я та показників датчиків

Пульс, тиск, рух і показники середовища.

ГОДИННИК

Синхронізація телефона та годинника

Вікно Wear-супутника, куди потрапляють ці «Надіслати на телефон» і дії буфера обміну.

ГОДИННИК WEAR OS FastMedia Wear Годинник RECIPE #05

Сенсори руху Монітора активності й показники Оточення в Інформації про систему – обидві версії для годинника; Пульс, Артеріальний тиск і показники кроків Монітора активності – повна версія для годинника (лише сайдлоуд).

Перегляд показників здоров'я та даних сенсорів

Ваш годинник уже несе сенсор пульсу й акселерометр на вашій шкірі. Ця сторінка перевіряє ваш пульс, оцінює артеріальний тиск, читає сенсори руху й кроки програми Монітор активності, і показує освітленість, тиск і магнітне поле – числа загального самопочуття, а не медичний прилад.

Чому вам це сподобається

Ваш годинник уже цілий день лежить на шкірі з вбудованим сенсором пульсу й акселерометром. FastMediaSorter читає, що вони бачать, і показує вам це простими числами – швидка перевірка, а не повний фітнес-набір – і чесно каже, коли сенсор не може відповісти.

Ці показники лише для загального орієнтування. Це не медичний прилад, вони нічого не діагностують і не лікують, і не замінюють лікаря чи спеціалізований медичний прилад.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Встановлений застосунок для годинника – див. встановлення й сполучення годинника .
- Для Пульсу, Артеріального тиску й показників кроків у Моніторі активності: повна версія застосунку для годинника. *Лише версія для сайдлоуду* – див. редакцію noLegal . Версія Google Play не несе дозволів здоров'я, які їм потрібні.
- Годинник, щільно прилягає до зап'ястя, щоб сенсор міг довіряти показанню.

1 Перевірте свій пульс

Лише версія для сайдлоуду. Відкрийте **Пульс** з Програм – її екран називається **Перевірка пульсу**. Вимірювання починається саме собою, щойно ви відкриваєте екран, тоді ж годинник запитує доступ до пульсу, і продовжує оновлюватись, доки ви не покинете екран, чи доки він не згасне; кнопка **Виміряти** теж є, на випадок, якщо хочете підштовхнути свіже вимірювання, не виходячи й не відкриваючи екран знову. Показання зберігаються раз на хвилину, тож кілька хвилин носіння лишають рядок значень замість одного числа, а графік тенденції останніх показань з'являється прямо під поточною цифрою, щойно їх стає два чи більше.

Не вдається отримати показання? Екран точно каже чому, замість того, щоб лишити вас дивитися на порожнечу: на цьому годиннику немає сенсора пульсу, доступ не надано, годинник не носять, версія Wear OS застара для служби здоров'я, або вимірювання не встигло чи не вдалося.

Історія тримає кожне минуле вимірювання з його часом, до найновіших п'ятисот. Звідти **Історія та аналітика** додає середнє, найнижче й найвище показання, і в яку зону потрапляє останнє – Низький, Норма, Розминка, Кардіо, Пік чи Максимум, з 60–100 уд/хв, названими нормальним діапазоном спокою.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: перевірка пульсу**
Круглий годинник, екран Перевірка пульсу, велике число уд/хв, графік тенденції останніх показань під ним.

2 Оцініть свій артеріальний тиск

Лише версія для сайдлоуду. Відкрийте **Тиск** з Програм. Тримайте руку нерухомо на рівні серця й торкніться **Записати пульсову хвилю** – годинник записує 30–секундну пульсову хвилю зі свого оптичного сенсора й перетворює її на оцінку систолічного й діастолічного тиску, завжди позначену як **Оцінка** разом із тим, на скількох калібруваннях вона тримається, наскільки давнє найновіше, і похибкою моделі.

Оцінка спершу потребує калібрування: відкрийте **Калібрування**, запустіть справжню манжету тиску на іншій руці, і введіть, що вона показує, поки годинник записує паралельно – кожна пара показань манжети й пульсу годинника зберігається як одне калібрування, і що більше ви додаєте, то точніша стає оцінка. Показання манжети, введене в старіших версіях цього екрана, тепер живить калібрування замість того, щоб зберігатися як власне окреме значення.

У вимірюванні також можуть відмовити, завжди з власною причиною: доступ не надано, годинник не на зап'ясті, зап'ясток рухався протягом 30 секунд, надто слабкий сигнал пульсу, або поки що записано замало калібрувань. **Історія та аналітика** додає середню, найнижчу й найвищу оцінку, і в яку категорію потрапляє остання – Низький, Норма, Підвищений, 1 стадія, 2 стадія чи Кризовий, з 120/80 мм рт. ст., названими нормою.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: оцінка артеріального тиску**
Круглий годинник, екран Тиск, позначка Оцінка, систолічне/діастолічне показання, показано кількість калібрувань і діапазон похибки.

3 Стежте за сенсорами руху – Монітор активності

Відкрийте **Активність і рух** з Програм, щоб побачити, що зараз повідомляють сенсори руху годинника. Група **Рух** охоплює акселерометр, гіроскоп і вектор обертання, кожен зі своїм живим показанням, кількістю подій, що надійшли, швидкістю доставки, і тим, скільки часу минуло від останньої – сенсор, що перестав відповідати, показує вік, що росте, замість того, щоб виглядати точно як здоровий. Сенсор, якого немає в цьому годиннику, так і каже, замість того, щоб стояти на нулі, який сам по собі є справжнім вимірюванням. Кожна підписка зупиняється, щойно ви покидаєте екран.

Лише версія для сайдлоуду: група **Активність** додає лічильник кроків і детектор кроків, запитуючи доступ до активності лише тоді, коли ви відкриваєте цю групу, а не при запуску. У збірці Google Play, або якщо в доступі відмовлено, група називає, яка з трьох причин застосовна, замість того, щоб показувати нульову кількість кроків: такого сенсора немає, у доступі відмовлено, або ця редакція його не несе.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: активність і рух**
Круглий годинник, екран Активність і рух, група Рух зі статистикою доставки по кожному сенсору, група Активність з лічильником і детектором кроків.

4 Перевірте освітленість, тиск і магнітне поле

Розділ **Оточення** застосунку **Відомості про систему** – див. програми та інструменти на зап'ясті про решту цього екрана – показує живі показання з сенсорів освітленості, тиску й магнітного поля, і прямо каже для кожного, чи відповів він, чи відповів, але йому не варто довіряти, чи мовчав, чи просто не встановлений у цьому годиннику.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: показання оточення**
Круглий годинник, Відомості про систему, розділ Оточення розгорнуто, рядки освітленості/тиску/магнітного поля, кожен зі словом статусу.

Що ви отримаєте

Швидке, чесне прочитання того, що бачать сенсори вашого годинника – ваш пульс, оцінений артеріальний тиск, як ви рухаєтесь, і кілька показань про кімнату навколо вас – і нічого не приховано від вас, коли сенсор не може відповісти.

Поради та усунення несправностей

- **Це показники загального самопочуття, а не медичний прилад.** Вони нічого не діагностують і не лікують, і не замінюють манжету тиску чи лікаря.
- **Оцінка тиску недостатньо точна?** Додайте ще одну пару калібрування – що більше показань манжети за нею, то менша похибка.
- **У сітці Програм немає Пульсу чи Тиску?** Ви на збірці годинника з Google Play – ці функції потребують дозволів здоров'я повної редакції для сайдлоуду.
- **Вік сенсора руху постійно росте замість оновлення?** Цей сенсор перестав відповідати; вихід і повторне відкриття екрана перезапускає підписку.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

годинник

Програми та інструменти на зап'ясті

Решта сітки Програм, разом з іншими розділами Відомостей про систему.

годинник

Один свайп від циферблата

Закріпіть сітку Програм за один свайп від циферблата.

годинник

Синхронізація телефону й годинника

Налаштуйте годинник і повну редакцію для сайдлоуду, яку потребують ці показники.

ГОДИННИК WEAR OS FastMedia Wear Годинник RECIPE #06

Головний екран, навігація й більшість Налаштувань – обидві версії для годинника; екран «Дозволи», колірна схема й фон, синхронізовані з телефона – показуються лише там, де збірка заявляє відповідний доступ; перемикач «Оригінальне розкладення» – повна версія для годинника (лише sideload)

Орієнтування в застосунку для годинника: головний екран, вигляд і налаштування

Огляд головного екрана застосунку на годиннику – його розділів, рядків недавнього й того, що грає, «Обраного» – а також годинника, кнопки «Назад», огляду при першому запуску та Налаштувань, що стоять за тим, як усе це виглядає.

Чому вам це сподобається

Екран годинника настільки малий, що один ресурс міг би зайняти половину нього. Головний екран FastMediaSorter на годиннику тримає це під контролем: усе відкривається як сітка ярликів, розкладених по кількох розділах, а те, що ви відкривали останнім, і те, що грає у фоні, – завжди зверху.

Цей рецепт – огляд головного екрана, налаштувань, що визначають його вигляд, і дрібниць – годинника, кнопки «Назад», привітання при першому запуску – які з'являються на кожному екрані застосунку для годинника.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Установлений і спряжений із телефоном застосунок для годинника – встановлення й спряження годинника див.
- Для розділів «Ресурси», «Телефон», «На годиннику» й «Трансляції» та для пункту «Дозволи» в Налаштуваннях: повна версія застосунку для годинника. *Лише для версії sideload* – див. редакцію noLegal .
- Файл, ресурс або канал, позначений як обране на годиннику, щоб побачити заповнений розділ «Обране».

1 Головний екран: розділи, ярлики й режими перегляду

Застосунок на годиннику відкривається прямо на цьому екрані, без заголовка, що займав би місце над ним. Перед вами сітка – два чи три значки в рядку, залежно від вашого годинника – зібрана з фіксованого набору розділів, завжди в тому самому порядку: **Ресурси**, **Телефон**, **На годиннику**, **Трансляції** (лише поки цей розділ увімкнено), **Програми**, і, наприкінці, **Обране**.

Перемикайтеся між **Списком**, **Сітка 2** і **Сітка 3** з Налаштувань, і весь головний екран – не лише списки файлів усередині нього – перемальовується відповідно. Порожня клітинка лишається порожньою, а не стає мертвою ціллю для дотику, а в однорядковому списку розділи просто стають звичайним рядком чипів.

Кожна клітинка на годиннику, головний екран включно, малює простий прямокутник: мініатюра заповнює його від краю до краю, а елемент без мініатюри показує маленький значок у тонкій рамці замість пустої таблички, у багатших, насиченіших кольорах, ніж раніше, тож ярлик відео й ярлик документа розрізняються з першого погляду. Списки відкриваються з першим елементом упритул до верху круглого скла, а не по центру над пустим простором, а неповний останній рядок значків центрується замість того, щоб тулитися до одного краю. На круглих екранах порожній розділ прокручується так, щоб його повідомлення й кнопка лишалися досяжними на вигнутому склі, а не обрізалися ним.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: головний екран годинника**
Круглий годинник, головний екран, режим «Сітка 2», видно шість розділів із прямокутними клітинками.

2 Що чекає зверху: недавні ярлики й те, що грає

Рядок одразу під верхом екрана – не розділ, а список ярликів того, що ви відкривали останнім: ресурси й останній прослуханий канал трансляції, найновіші спочатку, одна клітинка на стовпець. Відкрийте щось знову – і воно стрибає наперед замість того, щоб бути в списку двічі; торкніться ярлика, щоб одразу повернутися туди.

Поки щось триває у фоні – трек, станція – другий рядок називає, що грає, і пропонує **Зупинити** або дотик, щоб знову відкрити повний плеєр. Залиште головний екран і поверніться – він усе ще там, доки триває відтворення.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: рядки недавнього й того, що грає**
Круглий годинник, верх головного екрана, три недавні ярлики й рядок того, що грає, з кнопкою «Зупинити».

3 «Обране» – завжди остання зупинка перед Налаштуваннями

Обране – єдиний розділ, який гарантовано є, прямо перед рядком Налаштувань унизу – список файлів і каналів, які ви позначили серцем на самому годиннику. Торкніться рядка, щоб відкрити його у відповідному плеєрі; кожен також несе власну дію видалення з обраного.

Ще нічого не позначено? Розділ прямо каже: «Поки нічого не позначено. Натисніть сердечко під час відтворення.» Позначили щось до того, як годинник навчився запам'ятовувати, як це відкрити знову? Воно все одно в списку, за назвою файлу, і ви все одно можете прибрати його зі списку, хоча дотик до нього нічого не відкриє.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: «Обране» на годиннику**
Круглий годинник, розділ «Обране», перелічено три позначені файли з дією видалення з обраного.

4 Навігація: «Назад», закриття й вимкнення екрана

Кожен екран, крім самого головного, несе стрілку «Назад» скраю ліворуч, на рівні середини дисплея – видима підказка поряд із власним системним свайпом назад, тож ви ніколи не гадаєте, чи є вона на екрані. Головний екран показує на тому самому місці хрестик закриття або подвійну стрілку згортання – залежно від того, чи грає щось саме зараз.

Нижній рядок самого головного екрана несе ще дві команди: **Налаштування**, а поруч – **Вийти**, яка повністю завершує застосунок замість того, щоб лишити його працювати у фоні – наступний запуск починається заново з головного екрана.

Майже на будь-якому екрані кнопка **Згасити екран** у формі місяця сидить навпроти стрілки «Назад», скраю праворуч. Торкніться її – і дисплей темніє, не зупиняючи те, що робив; один дотик до темного екрана лише пускає тонке кільце, що розходиться від місця дотику й згасає, тож випадковий доторк до циферблата його не пробуджує. Щоб повернути екран: подвійний дотик, натискання й утримання або власна кнопка годинника.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: елементи навігації годинника**
Круглий годинник, екран огляду, стрілка «Назад» скраю ліворуч, кнопка «Згасити екран» скраю праворуч.

5 Завжди на екрані: годинник, смуга заряду й неспання екрана

Кожен екран застосунку на годиннику малює годинник зверху, з тонкою смугою під ним, шириною рівно в цифри самого годинника. Смуга заповнюється відповідно до заряду батареї й змінює колір як просте попередження: біла, поки хвилюватися нема про що, бурштинова при 25% і нижче, червона при 10% і нижче. Пара зникає лише там, де екран навмисно має темніти, наприклад у плеєрі зі схованим керуванням.

Увімкніть **Не гасити екран** – у Налаштуваннях або у Wear-супутнику на телефоні – і дисплей лишається неспаним усюди, разом зі стартовою заставкою й сторінками дозволів при першому запуску, а не лише коли ви дістанетесь головного екрана. Вихід із плеєра на звичайний екран більше не тихо скидає утримання, яке тримає це налаштування.

Ще одна дрібна ввічливість: екрани з власним списком – «Обране», екрани здоров'я й руху, мережевий монітор, «Про застосунок» – відкриваються рівно там, де ви їх лишили, а не прокручуються щоразу до самого верху.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: годинник зі смугою заряду**
Круглий годинник, верх екрана, цифри часу з білою смугою заряду під ними.

6 Перший запуск: сторінка привітання й огляд дозволів

Тієї самої миті, коли застосунок на годиннику запускається, ще до завершення системної заставки, повноекранний кадр показує справжній логотип «Fast Media Sorter» під значком застосунку та гасло «Усе моє тут!» – власна заставка системи вміє показати лише картинку, ніколи справжній текст, тож саме цей кадр несе слова. Значок на обох поверхнях той самий, на який ви торкнулися, щоб запустити застосунок.

На щойно встановленому застосунку далі йде сторінка привітання: значок застосунку, коротке вітання «Ласкаво просимо» й гасло «Ваш медіа-компаньйон на руці». Звідти збірка, якій є що запитати, показує по одній сторінці на кожну групу доступу, яка їй потрібна – медіафайли, мікрофон, сповіщення, пульс, фізична активність, пристрої поруч – кожна зі своєю причиною й власним системним запитом, і рядком «Крок N з M» над кожною з них. **Пропустити все** завершує огляд одним дотиком у будь-який момент; пропустіть одну групу – і функція, яку вона покриває, просто запитає знову, коли ви вперше її відкриєте. Версія з Google Play, яка нічого з цього не запитує, показує лише сторінку привітання.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: сторінка дозволу при першому запуску**
Круглий годинник, огляд при запуску, крок «Медіафайли», індикатор кроку, чипи «Дозволити» й «Пропустити», «Пропустити все» знизу.

7 Дозволи, перелічені й пояснені будь-коли

Налаштування несуть власний пункт **Дозволи**, тож ви ніколи не гадаєте, чому функція відмовляється працювати. Він перелічує кожен дозвіл під час виконання, який ця збірка може запитати:

- **Медіа та файли** – «Доступ до файлів для відтворення медіа»
- **Мікрофон** – «Запис голосових нотаток на годиннику»
- **Датчики та активність** – «Зчитування пульсу та даних активності»

Кожен рядок позначений **Надано** або пропонує кнопку **Надати**. Уже відмовили назавжди? Рядок замість цього відкриває власну системну сторінку **Про застосунок**, бо застосунок на годиннику більше не може запитати напряму.

Пункт з'являється лише в збірці, яка справді заявляє один із цих дозволів – тож у версії з Google Play, яка не запитує жодного з них, у Налаштуваннях узагалі немає рядка «Дозволи», а не порожнього.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: екран «Дозволи»**
Круглий годинник, Налаштування, пункт «Дозволи», три рядки з причинами й станами дозволу.

8 Налаштування, скроєні під ваше зап'ястя

Відкрийте **Налаштування** – і кожен екран у них розкладає елементи керування рядами по два-три, де дозволяє ширина дисплея – те саме правило, за яким списки файлів визначають стовпці сітки – тож короткий підпис сидить по двоє-троє в рядку, а довший займає всю ширину сам; ніщо ніколи не стискається менше зручного розміру для дотику. Кожен перемикач на цих екранах має один вигляд, а кожна ціль-значок у сітці налаштувань сидить на простому, прозорому тлі замість заповненої кнопки – легша, більш «годинникова» табличка, ніж у звичайному списку налаштувань. Текст у застосунку на годиннику, налаштування включно, малюється з однієї узгодженої шкали, тож підпис налаштування й, скажімо, показник на картці спортсмена виходять однакового розміру.

Кожен набір кнопок на годиннику теж слідує одному правилу: меню чи рядок дій – від «Дозволити» і «Пропустити» на сторінці дозволу до дії в налаштуваннях – центрується й підганяється під свій вміст, кожен пункт із власним значком, замість того, щоб розтягуватися на весь екран.

З боку телефона все, що стосується годинника – кнопка, яка відкриває Wear-супутник, його плитка на панелі, його ярлик у лаунчері – живе за одним головним перемикачем в одній групі **Wear-супутник**, що згортається, на вкладці «Управління»; вимкніть його – і весь супутник одразу зникає з телефона.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: Налаштування годинника**
Круглий годинник, корінь Налаштувань, сітка прозорих значків, дві колонки.

9 Кольори й фон - по-вашому

У Налаштуваннях, під **Екран**, пункт **Колірна схема** пропонує ті самі вісім родин кольорів, що й застосунок на телефоні - **Темна**, **Світла**, **Темно-зелена**, **Темно-синя**, **Темно-червона**, **Світло-зелена**, **Світло-синя** й **Світло-червона** - застосовані одразу до всіх екранів, без перезапуску. Акцентні відтінки збігаються з телефонними, тож «синя» схема виглядає тим самим синім на обох пристроях, а поверхні під нею підлаштовані під власний дисплей годинника. **Темна** - те, з чого починає кожен годинник.

Поруч, **Фон на годиннику** визначає, що сидить за списками: **Фірмова анімація** (рухомі хвилі), **Нерухомий фірмовий фон**, **Фото з телефона** або **Порожньо (чорний екран)**. Фото надходить із телефона - див. синхронізацію телефона та годинника - і обране автоматично затемнюється, якщо воно занадто яскраве для підписів, намальованих поверх нього; темне фото чи фірмовий фон лишаються точно такими, як були. Вибір **Світла** також освітлює цей фоновий шар і завісу над доставленим фото, тож текст лишається читабельним, який би фон під ним не був. Власні екрани налаштувань годинника завжди лишаються на простому тлі, хоч що ви оберете для решти застосунку.

Обидва ці параметри можна також встановити з вікна Wear-супутника на телефоні, і зміна на будь-якому пристрої доходить до іншого.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: вибір колірної схеми годинника**
Круглий годинник, Налаштування, група «Екран», список колірних схем, вісім варіантів.

10 Розкладення до перевірки магазином, якщо воно вам більше до душі

Лише для версії sideload. Налаштування, під **Екран**, несуть ще один перемикач: **Оригінальне розкладення**. Увімкнений, він повертає застосунок на годиннику – усі екрани одразу – до розкладення, яке було до перевірки форм для Play Store: вміст використовує всю ширину дисплея, а круглому склу дозволено зрізати зовнішній край таких речей, як клавіші калькулятора чи ігрове поле. Це і є задум цього розкладення, а не його вада. Ця збірка починає з увімкненим **Оригінальним розкладенням**, і перемикання не потребує перезапуску.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: перемикач «Оригінальне розкладення»**
Круглий годинник, Налаштування, група «Екран», рядок «Оригінальне розкладення» з текстом пояснення.

11 «Про застосунок»: ваш веб-портал, двома шляхами

Про застосунок несе версію й номер збірки застосунку, а також два посилання на веб-портал – той самий сайт, на якому живе цей путівник. Одне відкриває власний браузер годинника напряму; інше, «Відкрити на телефоні», передає адресу вашому спряженому телефону, бо не кожен годинник має браузер, вартий використання. У будь-якому разі годинник каже, що сталося – відкрито, передано на телефон, або повідомлення **На годиннику немає браузера. Натисніть «Відкрити на телефоні»**, якщо першому шляху нема куди йти.

Увесь цей путівник по годиннику – той самий, який ви зараз читаєте – живе на тому самому порталі, трьома мовами, зі скріншотами; відкрийте його з **Про застосунок**, коли захочете прочитати на більшому екрані.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: «Про застосунок» і веб-портал**
Круглий годинник, розділ «Про застосунок», рядки версії й збірки, пункти «Веб-портал» і «Відкрити на телефоні».

12 Версія з Google Play та повна версія

Існують дві збірки застосунку для годинника. Версія з Google Play тримається того, що дозволяє магазин: **Калькулятор**, **Секундомір**, міні-гра, **Налаштування** й плитка **Програми**, починаючи на простому чорному тлі, і вона взагалі не запитує в Android жодного чутливого дозволу – ні медіа, ні мікрофона, ні датчиків. Усе, що цей рецепт описує понад це – Ресурси, Телефон, На годиннику, Трансляції, Обране, пункт «Дозволи» – належить повній версії sideload. Див. редакцію noLegal, щоб дізнатися, як її отримати.

Ще одна дрібна ввічливість, з боку телефона: де б застосунок не називав ваш годинник – у своєму рядку в налаштуваннях, у ресурсі годинника, який він створює, у списку джерел, у каналі, який додає мовлення годинника – він використовує людське ім'я, яке ви дали годиннику під час спряження, наприклад «Galaxy Watch 6», а не голий код моделі.

Що ви отримаєте

Головний екран годинника несе кожен розділ, ваші недавні ярлики й те, що грає, усе за один погляд і один дотик – а Налаштування, кольори, фон і огляд при першому запуску виглядають і читаються саме так, як ви їх налаштували.

Поради та усунення несправностей

- **Кожен набір кнопок на годиннику підганяється під свій вміст.** Меню чи рядок дій центрується й підганяється під вміст, кожен пункт із власним значком, замість того, щоб розтягуватися на весь екран.
- **У порожній клітинці нема чого натискати.** Відсутній ярлик лишає свою клітинку порожньою, а не перетворює її на мертву ціль для дотику – не хвилюйтеся, якщо рядок виглядає коротшим, ніж очікувалося.
- **Передумали щодо дозволу?** Відкрийте функцію, якій він потрібен, і годинник просто запитає знову – пропуск один раз нічого не закриває назавжди.
- **Хочете налаштувати кольори й фон, не торкаючись годинника?** Зробіть це з телефона – див. синхронізацію телефона та годинника.
- **Шукаєте, що всередині «Програм»?** Див. програми й інструменти на зап'ясті.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

годинник

Перегляд і прослуховування на годиннику

Що відкривається, коли ви торкаєтесь ярлика на головному екрані.

годинник

Один свайп від циферблата

Розмістіть ресурс, станцію чи своє «Обране» прямо на циферблаті.

годинник

Синхронізація телефона та годинника

Встановіть кольори годинника, фон і більше з телефона.

ГОДИННИК WEAR OS FastMedia Wear Годинник RECIPE #07

Повна версія застосунку для годинника (лише sideload) – у версії з Google Play плеєра взагалі немає. Див. редакцію noLegal.

Перегляд і прослуховування на годиннику: плеєри й переглядачі

Огляд трьох плеєрів застосунку на годиннику – зображень, відео й аудіо – а також читалки текстових документів і передавання того, що на годиннику, на телевізор.

Чому вам це сподобається

Відкриття фото, відео чи пісні на такому маленькому годиннику працює, лише коли керування ховається, доки воно справді не потрібне, і лишається досяжним одним великим пальцем, коли потрібне. Три плеєри FastMediaSorter на годиннику – переглядач зображень, відеоплеєр і аудіоплеєр – побудовані саме на цьому: зони дотику замість екрана, повного кнопок, обертова коронка чи безель роблять те одне, до чого ви й так потягнулися б, а рядок керування перебудовується під розмір саме вашого годинника.

Цей рецепт охоплює всі три плеєри, а також вбудовану читалку документів і передавання того, що на годиннику, на телевізор.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Установлений і спряжений застосунок для годинника – див. встановлення й спряження годинника.
- Повна версія застосунку для годинника. *Лише для версії sideload* – див. редакцію noLegal; версія з Google Play не відтворює нічого.
- Що відкрити: файл на годиннику або переглянутий із синхронізованого мережевого ресурсу чи телефона – див. перегляд файлів на годиннику.
- Щоб надіслати відео чи картинку на телевізор: телефон, уже підключений до Chromecast.

1 Перегляд картинки: зони дотику, вміщення й щипок

Відкрийте фото – і переглядач зображень показує лише саму картинку, нічого більше. Торкніться лівої чи правої третини екрана, щоб перейти до попередньої чи наступної картинки; торкніться середини, щоб підняти керування. Лишене в спокої, воно за п'ятнадцять секунд ховається знову. Картинку, що заповнює екран, а не вміщується цілком, можна щипком масштабувати й перетягувати.

Обертання коронки чи обертового безеля робить те саме, що щипок, покроково: кожна засічка трохи наближує чи віддаляє, до чотирикратного розміру картинки, з легким тактильним клацанням на кожному кроці. Поверніть назад до звичайного розміру – і картинка сама центрується.

Команда на тому самому екрані перемикає між **вміщенням** усієї картинки в кадр і **заповненням** екрана від краю до краю; який би режим ви не обрали, він запам'ятовується й повертається наступного разу, коли ви відкриєте картинку.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: зони дотику переглядача зображень**
Круглий годинник, переглядач зображень, повноекранне фото, накладення з підказками зон.

2 Запуск слайдшоу й власне меню переглядача

Команда у формі **Play** на переглядачі одразу запускає слайдшоу прямо там, показуючи наступну картинку миттєво, а не чекаючи закінчення відліку; та сама команда зупиняє показ, що вже триває, а вимкнення налаштування слайдшоу будь-де також зупиняє те, що відкрите на екрані.

Режим масштабування, про який ви щойно прочитали, сидить власною кнопкою на рядку керування замість того, щоб ховатися за другою кнопкою **ще** – і саме це правило стоїть за меню кожного плеєра на годиннику: те, що вже має кнопку на рядку, ніколи не повторюється всередині меню. Меню переглядача зображень відкривається на **Назад** і закривається знову дотиком будь-де за межами кнопок.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: меню переглядача зображень**
Круглий годинник, переглядач зображень, рядок команд і відкрите меню «ще», «Назад» першим пунктом.

3 Перегляд відео: гучність безелем, довге натискання для перемотки

У відеоплеєрі обертання коронки чи безеля змінює **гучність медіа**, а не позицію відтворення – так само, як аудіоплеєр і сама платформа трактують обертовий ввід – і поточний рівень малюється прямо на панелі керування, поки вона видима, тож ви ніколи не крутите наосліп; обертання безеля піднімає панель, якщо вона була схована. Перемотка перейшла на довге натискання кнопок **Попередній** і **Наступний**, і обидві лишаються на екрані навіть для одиночного файлу чи прямої трансляції, тож перемотка завжди досяжна. TalkBack оголошує кожне довге натискання власною назвою.

Залиште плеєр і поверніться, або перезапустіть застосунок повністю – режим кадру, який ви обрали востаннє, **вмістити** чи **обрізати й панорамувати**, усе ще діє; одна пам'ять покриває і файл, і трансляцію, бо вони діляться тим самим плеєром. Ніколи не торкалися кнопки? Починає з вміщення.

Зі увімкненим слайдшоу відео, що закінчилося, саме відкриває наступне з того самого набору, повертаючись до першого після кінця – те саме правило, якого дотримується застосунок на телефоні для відео. З вимкненим слайдшоу, або лише з одним файлом у наборі, плеєр просто зупиняється в кінці.

Відеоплеєр слідує тому самому правилу одного рядка й одного меню, що й переглядач зображень: режим масштабу живе на рядку, меню відкривається на «Назад», і ніщо показане на рядку не повторюється в ньому.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: керування відеоплеєром**
Круглий годинник, відеоплеєр, рядок керування з кільцем часу й видимим показником гучності.

4 Прослуховування музики: обкладинки й одне охайне меню

Ще до відкриття: у браузері файлів клітинка аудіофайлу показує власну вбудовану обкладинку – зчитану прямо з тегів ID3, FLAC чи MP4 файлу – з назвою трека, написаною поверх неї, тож клітинка з обкладинкою й без неї все одно охайно вишиковуються поруч.

Сам аудіоплеєр несе ту саму обкладинку, керування треком і чергу. Трек, що закінчився, сам відкриває наступний файл набору й повертається до першого після кінця – включно з перемішаним порядком, який тепер грає далі без дотику до **Наступний**. Увімкніть **Продовжувати у фоні**, і аудіо, файл чи трансляція, продовжує грати, коли ви залишаєте застосунок, доки не призупините; призупинення відпускає сповіщення, що тримає його живим.

Власне меню аудіоплеєра теж тримає один список: команди, для яких на рядку не було місця, потім дії з файлом, які дозволяє відкритий файл, ніщо не показано двічі. **Згасити екран** сидить прямо на рядку замість того, щоб ховатися за «ще».

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: аудіоплеєр**
Круглий годинник, аудіоплеєр, обкладинка, назва трека, рядок керування з кнопкою «Згасити екран».

5 Вимкнення екрана, поки триває відтворення

Аудіоплеєр, і аудіотрансляція теж, пропонують власне **Згасити екран**: дисплей темніє, поки звук продовжує грати, і один дотик одразу повертає картинку й керування. Один дотик до темного екрана інакше лише пускає тонке кільце, що розходиться від точки дотику й згасає, тож випадковий доторк у кишені його не пробуджує; подвійний дотик, довге натискання чи власна кнопка годинника повертають його як слід.

Відеоплеєр цього не пропонує – темрява під час відео сховала б саме те, заради чого його екран відкритий.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: вимкнений екран плеєра**
Круглий годинник, аудіоплеєр, екран вимкнено, кільце дотику згасає, звук усе ще грає.

6 Команди, що вміщуються у скло

Усі три плеєри обирають свій рядок керування за розміром саме вашого годинника. Маленький круглий годинник отримує три головні команди й дві додаткові, з позицією відтворення, намальованою кільцем навколо кнопки відтворення замість власного рядка часу; більший годинник отримує три й три, плюс рядок часу. Усе, чому не вистачило місця на рядку – режим відтворення, закріплення трансляції, режим масштабу, вимкнення екрана, кнопка обраного на маленькому годиннику, дії з файлом – переходить у меню за «ще», тож нічого не стає недосяжним; кожна кнопка лишається щонайменше 48dp з боку в будь-якому разі.

Віддаєте перевагу розкладенню до перевірки форм Play Store? Той самий перемикач **Оригінальне розкладення**, описаний у орієнтуванні в застосунку для годинника, перебудовує й плеєри: два рядки по чотири команди кожен, а меню тримає лише те, що не вміщується в ці вісім слотів.

Хоч би як рядок показувався, панель, що його несе, ховається сама після заданої паузи – її можна налаштувати прямо там кнопками автосховання **−/+**, або з вікна Wear-супутника на телефоні, де віддзеркалене значення завжди збігається з тим, що годинник справді використовує, навіть незвичне число, перенесене зі старішого застосунку на годиннику.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: сітка керування плеєра**
Круглий годинник, маленький дисплей, відеоплеєр, розкладка три-плюс-два, кільцевий індикатор позиції.

7 Читання текстових документів на зап'ясті

Текстовий файл – збережений на годиннику чи забраний із мережевого джерела – відкривається у власній читалці замість екрана відмови. Прокручуйте його пальцем чи обертовим безелем; і ваше місце, і обраний розмір шрифту, **Дрібний**, **Середній** чи **Великий**, повертаються наступного разу, коли ви його відкриєте. Файл, завеликий, щоб уміститися цілком, так і каже, а не вдає, що завантажився повністю, а порожній файл відрізняється від того, який годинник просто не зміг прочитати. Формат, який годинник узагалі не вміє показати, усе одно потрапляє на екран відмови – тепер він просто називає формат, замість того щоб мовчати про нього.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: читалка текстових документів**
Круглий годинник, читалка тексту, прокручена сторінка, рядок розміру шрифту внизу.

8 Передавання того, що на годиннику, на телевізор

З меню плеєра **Показати на телевізорі** надсилає те, що грає, на Chromecast, до якого вже підключений ваш телефон – пряму трансляцію, або картинку чи відео з одного з власних мережевих джерел телефона. Цей сеанс належить телефону: саме телефон був спрямований на телевізор, тож поки він триває, той самий пункт читається як **Зупинити показ на телевізорі** й завершує його з будь-якого пристрою. Ще нічого не обрано? Годинник прямо каже про це словами: «Спочатку виберіть телевізор на телефоні» – замість того, щоб тихо не спрацювати.

Одне справжнє обмеження: файл, збережений лише на самому годиннику, так надіслати не можна, бо його адреса нічого не означає поза годинником. Підходить лише трансляція чи файл із джерела телефона.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: «Показати на телевізорі»**
Круглий годинник, меню плеєра, пункт «Показати на телевізорі», стан «Грає на вашому телевізорі».

Що ви отримаєте

Три плеєри, що показують і ховають власне керування, коронка, яка масштабує чи регулює гучність залежно від того, що відкрите, читалка для нагодного текстового файлу й один дотик, щоб вивести будь-що з цього на телевізор, який ваш телефон уже знає.

Поради та усунення несправностей

- **Довге натискання для перемотки, а не смуга перетягування.** У відеоплеєрі утримуйте «Попередній» чи «Наступний» замість пошуку смуги прокрутки – працює навіть з одним відкритим файлом.
- **Перемішаний плейліст тепер завершується сам.** Автоматичний перехід слідує й перемішаному порядку, тож не треба раз у раз торкатися «Наступний».
- **Кожне меню – один список, а не два.** Команда, що вже сидить на рядку керування, ніколи не повторюється в меню плеєра – меню лише додає те, для чого на рядку не було місця.
- **Віддаєте перевагу більшим і меншим кнопкам?** Увімкніть «Оригінальне розкладення» в Налаштування > Екран – див. орієнтування в застосунку для годинника.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ГОДИННИК

Орієнтування в застосунку для годинника

Головний екран, розділи й Налаштування, з яких відкриваються ці плеєри.

ГОДИННИК

Перегляд файлів на годиннику

Звідки береться файл, ресурс чи канал, перш ніж відкритися тут.

ТЕЛЕФОН

Трансляція на Chromecast і мовлення з телефона

Сеанс Chromecast, якому передає «Показати на телевізорі» годинника.

ГОДИННИК WEAR OS | FastMedia Wear | Годинник | RECIPE #08

На телефоні – Standard і noLegal; перегляд файлів телефона, додавання мережевого ресурсу та все інше на цій сторінці – повна версія для годинника (лише sideload). Перевірка вже збереженого підключення працює і в застосунку з Google Play.

Відкриття папок телефона та мережевих ресурсів на годиннику

Переглядайте папки телефона та свої мережеві ресурси прямо з годинника, додавайте нові вручну та копіюйте, переміщуйте чи надсилайте файли між двома пристроями – або додайте сам годинник як ресурс на телефоні.

Чому вам це сподобається

Ваш телефон уже зберігає більшість того, чим ви володієте – фото в десятку папок, NAS у вітальні, робочу папку FTP. Годиннику не потрібна власна копія нічого з цього: він може відкривати папки вашого телефона напряму, додавати власні мережеві папки і заходити у вкладені папки, як маленький браузер файлів на зап'ясті.

Це працює і в інший бік. Сам годинник може перебувати у списку ресурсів телефона, тож файл може подорожувати в будь-якому напрямку, ніколи не торкаючись хмарного сервісу.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Установлений і спряжений застосунок для годинника – див. встановлення й спряження годинника.
- Повна версія застосунку для годинника – потрібна для більшості цього рецепта. *Лише для версії sideload* – див. редакцію noLegal.
- Принаймні один мережевий ресурс, доступний годиннику – надісланий із телефона, як описано в синхронізації телефона та годинника, або введений прямо на годиннику.
- Для перегляду власних папок телефона: увімкнений Wear-супутник і телефон поруч.

1 Переглядайте вміст телефона прямо із зап'ястя

Відкрийте **Телефон** на головному екрані годинника. Він скрізь на годиннику має однакову структуру: **Нещодавні**, **Відео**, **Аудіо**, **Зображення**, **Документи**, **Усі** та **Огляд** – точно ті самі назви й кольори, що й у власній пам'яті годинника та у мережевих папках, тож категорія означає одне й те саме, де б ви її не зустріли. **Усі** – це суцільний список усього цього типу, спочатку найновіші; **Огляд** проходить реальними папками телефона рівень за рівнем, заголовок показує папку, в якій ви перебуваєте – назва розділу видно лише в корені. На тому самому екрані також показані ваші локальні обрані, тож файл, який ви колись позначили зіркою, завжди за один прокрут.

Папки в **Огляді** теж отримують обкладинку, а весь екран підпорядковується обраному вами режиму списку чи сітки. Мініатюри завантажуються надійно – невдала перша спроба тихо повторюється замість того, щоб лишити порожній квадрат, а верхній рядок не заходить на значки пошуку й сортування, тож нічого не перекривається.

Торкніться фото в розділі Фото з камери або Усі зображення на телефоні – і воно відкриється прямо тут, на годиннику, без обхідного шляху через маршрут, якого телефон годиннику взагалі не давав.

Якщо категорія відкривається порожньою, годинник пояснює чому: для папки, в якій зараз нічого немає, показується **Тут поки порожньо**, а для категорії, під яку на телефоні взагалі не налаштовано жодного ресурсу, – **Жоден ресурс телефона не налаштований на цей тип** без даремної кнопки повтору.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: розділ «Телефон»**
Круглий годинник, сітка розділу «Телефон» із сімома категоріями та папками з мініатюрами.

2 Шукайте, фільтруйте й сортуйте те, що бачите

Кожен екран зі списком файлів – телефона, мережевого ресурсу чи самого годинника – несе над списком невеликі значки пошуку й налаштування. Під час прокрутки вони ховаються, щоб не заважати, і повертаються тієї ж миті, як ви зупинитесь, тож ніколи не тісняться поруч із файлами під ними.

Торкніться значка пошуку, щоб набрати чи промовити назву; торкніться значка налаштування, щоб відкрити **Уточнити список** – один екран із **Сортуванням** і **Показувати лише** у вигляді звичайних списків із повними підписами замість тісного рядка значків. Якщо список містить лише один тип файлів, він так і каже – «У цьому списку файли одного типу, фільтрувати нічого» – замість того, щоб пропонувати фільтр, якому нема з чого фільтрувати.

Ваш фільтр за типом і порядок сортування запам'ятовуються до наступного разу, навіть після перезапуску годинника; набраний пошуковий запит – ні, бо прихований запит міг би мовчки лишити вас перед порожнім екраном. Власні папки телефона пропонують п'ять варіантів сортування замість семи, бо телефон не надсилає годиннику дату для них.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: «Уточнити список»**
Круглий годинник, меню «Уточнити список», групи «Сортування» та «Показувати лише» розгорнуто.

3 Додайте мережеву папку, не торкаючись телефона

Лише для версії sideload. У розділі **Ресурси** торкніться **Додати ресурс**. Виберіть **Протокол** – **SMB**, **FTP** чи **SFTP** – і заповніть **Назву**, **Адресу сервера**, **Порт**, **Ім'я користувача** та **Пароль**, а також **Ім'я спільного ресурсу**, **Домен** чи **Базовий шлях**, де це потрібно протоколу. Кожне поле – свій рядок на всю ширину з назвою та введеним значенням, один стовпець незалежно від обраного режиму перегляду, тож нема чого стискати чи гортати вбік.

Торкніться **Перевірити** перед **Зберегти**, щоб переконатися, що годинник справді може достукатися – той самий перевір, яким пізніше користується меню збережених джерел.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: «Додати ресурс»**
Круглий годинник, форма «Додати ресурс», обрано протокол SMB, поля на всю ширину.

4 Підтримуйте збережене підключення справним – і в парі з телефоном

Натисніть і утримайте збережене джерело – годинник запропонує **Перевірити** поруч із **Видалити** замість того, щоб одразу вести до видалення, тож папку, яка перестала відповідати, можна перевірити, не вводячи все заново. **Перевірити** працює і в безкоштовній версії з Google Play, хоч форма, що додає джерело, – ні.

Коли з'єднання справді не вдається, годинник називає причину, а не вгадує: відмовлено, минув час очікування, неправильні ім'я користувача чи пароль, або комп'ютер не знайдено в цій мережі. За лаштунками він по черзі пробує кожну адресу, яку телефон знає для цього ресурсу, і зупиняється на тій, що відповіла – той самий трюк, який тримає у строю домашній сервер після переїзду.

Мережевий ресурс, що містить лише типи файлів, які годинник не вміє показати, так прямо і каже – «Цей ресурс містить лише типи файлів, які годинник не показує. Відкрийте його на телефоні» – замість того, щоб звинувачувати перемикач типу медіа, якого ви й не чіпали.

Ресурси самі тримаються в парі з телефоном: видаліть один на будь-якому пристрої – і він зникне з іншого при наступній синхронізації; зніміть позначку на телефонному екрані **Ресурси для годинника** – і годинник теж його прибере, без повторного додавання, якщо позначите знову. Цей екран показує лише джерела SMB, FTP і SFTP, бо це єдині типи, які канал годинника вміє передавати.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: перевірка або видалення джерела**
Круглий годинник, збережене джерело SMB, діалог дій із кнопкою «Перевірити» та руйнівною дією «Видалити».

5 Заходьте у вкладені папки – на годиннику чи на мережевому диску

І власна пам'ять годинника, і мережевий ресурс пропонують **Огляд** поруч зі своїми плоскими списками категорій. На самому годиннику **Огляд** охоплює файли застосунку та все, скопійоване з телефона, чого власний медіаіндекс системи взагалі не бачить, і на льоту відтворює структуру папок вашого спільного сховища. На мережевому ресурсі **Огляд** працює так само через SMB, FTP чи SFTP: вкладені папки – окремі рядки, дотик до однієї показує її вміст, жест «Назад» піднімає на рівень вище, а дотик до файлу відкриває плеєр. Мініатюри по FTP і SFTP тут теж завантажуються як слід, а не висять на «Недоступно».

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: «Огляд»**

Круглий годинник, пункт «Огляд» у власній пам'яті, відкрита одна папка з підпапками та файлами.

6 Дозвольте телефону відкрити щось на годиннику – і надішліть це далі звідти

Виберіть свій годинник у телефонному меню **Надіслати до…**, і те, що у вас там відкрито – фото, GIF, відео чи трек – відкриється на годиннику. Якщо застосунок на годиннику був закритий, а екран темний, раніше ви б нічого не знайшли, поки не відкрили б застосунок вручну; тепер годинник показує сповіщення – **Телефон надіслав – натисніть, щоб відкрити** – і один дотик одразу відтворює його. Коли застосунок на годиннику вже відкритий, плеєр просто стартує, сповіщення не потрібне.

Щойно файл перед вами на годиннику, його власне меню відкривається з пунктом **Надіслати в…** – тим самим списком, що пропонує ваш телефон: пошта, месенджери, друк, буфер обміну, системна відправка. Він збирається один раз на телефоні, тож вимкнення отримувача там прибирає його і з годинника, а отримувач, який годинник обробляє сам, працює без телефона поруч; той, що не вміє, позначений «через телефон» і повідомляє про це заздалегідь, а не як про збій потім.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: щось надійшло**
Круглий годинник, шторка сповіщень, сповіщення «Телефон надіслав – натисніть, щоб відкрити».

7 Залиште копію на самому годиннику

Фото, трек чи відео, які ви вже відкрили з телефона, або переглянуті через SMB, FTP чи SFTP, можна перенести по-справжньому: відкрийте його меню й виберіть **Копіювати на годинник** або **Перемістити на годинник**. Копія потрапляє у власну пам'ять годинника поруч з іншими фото, музикою й відео, тож потім з'являється в локальних списках і переживає закриття застосунку. Ім'я, яке вже зайняте, отримує нове, і годинник каже, яке саме.

Переміщення прибирає оригінал лише тоді, коли годинник підтвердив, що копія ціла й правильного розміру. Якщо оригінал прибрати не вдається – телефону потрібен діалог підтвердження, який він не може показати віддалено, файл змінився відтоді, як його скопіювали, папка лише для читання, або телефон мовчить – нічого не втрачається: копія лишається, а годинник повідомляє **Скопійовано на годинник – оригінал залишився на місці**. Брак місця на годиннику відхиляє операцію ще до початку запису, а документам це взагалі не пропонується, бо власним спискам фото, музики й відео на годиннику нема куди їх покласти.

Файл, що потрапив із телефона таким шляхом, більше не пропонує **Надіслати на телефон** чи **Перемістити на телефон**, бо оригінал і так є на телефоні; файл, який годинник сам записав чи зняв, зберігає обидва варіанти.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: копіювання на годинник**
Круглий годинник, меню файлу відкрито на фото з телефона, видно рядки «Копіювати на годинник» і «Перемістити на годинник».

8 Годинник – ще один ресурс на телефоні

Це працює і в інший бік: додайте спряжений годинник як окремий ресурс на головному екрані телефона, поруч із локальними й хмарними. Переглядайте все, що зберігає годинник, копіюйте чи переміщуйте на нього файли з будь-якого екрана телефона, а все, що годинник надсилає назад, потрапляє туди, куди ви оберете. Кожне передавання обмежене 32 МБ і звітує про результат тим самим сповіщенням про передавання, яким користується будь-яке інше копіювання чи переміщення.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: годинник як ресурс**
Телефон, список ресурсів головного екрана, видно картку «Спарений годинник» серед локальних і мережевих ресурсів.

Що ви отримаєте

Фото вашого телефона, ваш NAS, робоча папка FTP і все, що ви скопіювали, живуть і на годиннику – доступні для перегляду, пошуку й так само досяжні, коли телефона немає поруч.

Поради та усунення несправностей

- **Додавання мережевої папки потребує повної версії застосунку для годинника.** Безкоштовна версія з Google Play й далі вміє перевіряти вже наявне джерело – просто не додавати нове й не переглядати телефон.
- **Папка повна незрозумілих файлів?** «Цей ресурс містить лише типи файлів, які годинник не показує» означає саме це – відкрийте її на телефоні натомість, нічого не вимикалося.
- **Хочете всю бібліотеку, а не одну папку?** Надішліть більше ресурсів через синхронізацію телефона та годинника.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

годинник

Синхронізація телефона та годинника

Надсилайте мережеві ресурси на годинник або забирайте їх назад із зап'ястя.

годинник

Перегляд файлів на годиннику

Власна пам'ять годинника поруч із файлами телефона й мережі.

годинник

Плитки та ускладнення

Закріпіть улюблену мережеву папку одним свайпом від циферблата.

ГОДИННИК WEAR OS FastMedia Wear Годинник RECIPE #09

Повна версія для годинника (лише sideload); екрани телефона «Слухати годинник» і «Мовлення» – Standard і noLegal.

Прослуховування через годинник і мовлення з нього

Слухайте мікрофон спряженого годинника з телефона, транслюйте власний мікрофон годинника слухачам у тій самій Wi-Fi чи на ПК з Windows і надсилайте живе мовлення з телефона прямо на годинник.

Чому вам це сподобається

Ваш годинник уже на зап'ясті, хоч де б ви були – на кухні, в дитячій, на прогулянці. Це робить його мікрофон корисним не лише для показу часу: ваш телефон може слухати через нього з іншого кінця будинку, а сам годинник може мовити те, що чує, будь-кому на тій самій мережі Wi-Fi, включно з ПК на Windows.

Ніщо тут не потребує інтернету. Кожен сеанс іде вашою власною локальною мережею, між уже спряженими пристроями.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Установлений і спряжений застосунок для годинника – див. встановлення й спряження годинника.
- Повна версія застосунку для годинника. *Лише для версії sideload* – редакцію noLegal – див.
- Телефон і годинник в одній мережі Wi-Fi – звук не передається через Bluetooth.
- Щоб перетворити годинник на мікрофон ПК: StreamsPlayer і, за бажанням, безкоштовний віртуальний аудіокабель VB-CABLE на ПК з Windows.

1 Слухайте свій годинник із телефона

На телефоні відкрийте **Слухати годинник** – з меню програм, панелі швидкого доступу, ярлика лаунчера чи віджета на головному екрані – і торкніться **Почати слухати**. Годинник просить підтвердження; торкніться **Дозволити** на його екрані – і мікрофон вмикається, з індикатором, який лишається видимим, доки ви слухаєте.

Хочете зберегти почуте? Скористайтеся **Запис з годинника** замість звичайного прослуховування, і запис зберігається у файл, коли ви зупиняєтесь, або в локальну папку, якщо нічого іншого не обрано.

Вам ніколи не треба пам'ятати про зупинку: сеанс, у якому насправді ніхто не приймає звук годинника протягом 90 секунд, або той, у якому відтворення на телефоні призупинено чи зупинено звідки завгодно, завершується сам. Власне сповіщення годинника теж несе кнопку **Припинити прослуховування**, тож мікрофон ніколи не працює непочутим випадково.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: «Слухати годинник»**
Телефон, екран «Слухати годинник», стан очікування, видно кнопку «Почати слухати» й підпис.

2 Транслюйте звук прямо з годинника

Відкрийте **Мовлення** із сітки «Програми» або з головного екрана годинника, якщо це була програма, яку ви відкривали останньою. Торкніться **Почати мовлення**, і годинник відкриває власний мікрофон і подає звук по Wi-Fi усім, з ким ви поділилися адресою – кільком слухачам одразу. Екран весь час показує **Мовлення триває**, а поточне сповіщення несе кнопку **Зупинити**, тож завершення ніколи не вимагає повторного відкриття застосунку.

Друга кнопка, **Згасити екран**, темнить дисплей годинника, поки мовлення триває; подвійний дотик, натискання й утримання або власна кнопка годинника повертають керування. Мовлення з увімкненим екраном – найненажерливіше, що робить годинник: закладайте приблизно третину заряду на годину, тож для довгого сеансу тримайте годинник на зарядці.

Повторний запуск мовлення зберігає ту саму адресу з'єднання, що й минулого разу, тож її QR-код не змінюється, а телефон, у якого вже є ця трансляція, просто оновлює запис замість того, щоб додати другий.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: мовлення**
Круглий годинник, екран «Мовлення», підпис «Мовлення триває», кнопки «Зупинити» / «Показати QR-код» / «Згасити екран».

3 Поділіться адресою й перетворіть годинник на мікрофон ПК

Торкніться **Показати QR-код**, і адреса з'являється як код, розміром підігнаний під кругле скло цілком - скануйте його будь-яким пристроєм слухача. На ПК з Windows відкрийте ту саму адресу або вставте текст QR-коду в StreamsPlayer, і звук грає прямо там.

Звідти годинник може живити будь-яку програму на Windows: встановіть безкоштовний віртуальний аудіокабель VB-CABLE, встановіть вихід StreamsPlayer на **CABLE Input** у мікшері гучності Windows, потім оберіть **CABLE Output** як мікрофон у будь-якій програмі, яку хочете використати - дзвінок, стрім, будь-що, що приймає вхід мікрофона.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: QR-код мовлення**
Круглий годинник, екран «Показати QR-код», код підігнаний під круглий дисплей.

4 Надішліть живе мовлення телефона на годинник

Уже мовите з телефона? Відкрийте його екран **Мовлення**, поки трансляція триває, і торкніться **Надіслати на годинник**. Якщо застосунок на годиннику відкритий, він одразу починає грати там; якщо ні, годинник натомість показує сповіщення, тож ви ніколи не гадаєте, чи спрацював дотик.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: надіслати на годинник**
Телефон, екран керування мовленням, живий стан, видно кнопку «Надіслати на годинник».

5 Сеанс переживає сон, перезапуск служби й навіть системне вбивство

Нічого з цього не вимагає від вас нічого – це просто те, як тепер поводиться годинник. Мовлення чи сеанс прослуховування тримає процесор неспаним, доки подає звук, тож годинник, що засинає на зап'ясті чи на зарядці, більше не обриває слухачів; у Wear OS нема перемикача фонової роботи по застосунку, який тут треба надавати, тож застосунок нічого не просить і просто тримає працюючою свою службу переднього плану.

Якщо система все одно вбиває цю службу, мовлення перезапускається саме, а не тихо лишається мертвим, а робота, яку годинник уже отримав від телефона – повільна синхронізація, передача файлу, закріплення – переживає такий самий перезапуск і все одно завершується відповіддю.

Дуже довгий, зовсім неперерваний сон усе одно може завершити сеанс; якщо так сталося, запустіть його знову з годинника.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: трансляція після сну**
Годинник транслює одному слухачеві, екран вимкнено й знову ввімкнено.

Що ви отримаєте

Ви можете чути, що діється біля вашого годинника, з будь-якого місця тієї самої Wi-Fi, і перетворити власний мікрофон годинника на мовлення, яке підхопить будь-хто поруч – або ПК з Windows – і все це, не виходячи з кімнати, де лежить ваш телефон.

Поради та усунення несправностей

- **Нічого не грає на ПК?** Перевірте, що StreamsPlayer і годинник в одній мережі Wi-Fi – мовлення ніколи не виходить за її межі.
- **Екран годинника згас під час мовлення?** Двічі торкніться, натисніть і утримайте або скористайтеся власною кнопкою годинника – саме мовлення весь цей час триває.
- **Довгий сеанс висаджує заряд годинника?** Мовлення з увімкненим екраном коштує приблизно третину заряду на годину – притемніть екран або тримайте годинник на зарядці.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

ГОДИННИК

Синхронізація телефона та годинника

Спряжіть годинник і ввімкніть Wear-супутник, якщо прослуховування й мовлення ще не пропонуються.

ПЛЕЄР

Трансляція на Chromecast і мовлення

Спершу запустіть мовлення з телефона.

ГОДИННИК

Програми й інструменти на зап'ясті

Усе інше, що чекає в сітці «Програми» годинника.

VR I OPENXR | noLegal i VR | VR-гарнітура | RECIPE #01

noLegal i VR, на сумісному шоломі

Налаштування Meta Quest і пристроїв OpenXR

Які редакції й шоломи запускають immersive-режим FastMediaSorter, як його встановити, як разом працюють головний перемикач 3D/VR та OpenXR, і VR Cinema, мітка VR, immersive-браузер, легенда керування й самотест, які ви побачите перед першим фільмом.

Чому вам це сподобається

Екран телефону показує вам фото чи фільм. VR-шолом переносить вас усередину нього - панорама 360° огортає з усіх боків, 3D-фільм отримує справжню глибину, а папка з відпускними фото стає власним маленьким кінотеатром. Immersive-режим FastMediaSorter перетворює будь-який Meta Quest чи інший OpenXR↗-сумісний шолом на такий кінотеатр прямо з файлів, які у вас уже є.

Ця сторінка охоплює основу: яка редакція й який шолом потрібні, як увімкнути immersive-режим, як застосунок відрізняє справжній шолом від звичайного телефону, і кілька екранів - VR Cinema, мітка VR у браузері файлів, браузер прямо в шоломі, легенда керування - які ви побачите ще до першого натискання відтворення. Саме відтворення й плаваюча панель керування - окремі рецепти, посилання на які внизу.

Перед початком: Що вам знадобиться

- FastMediaSorter у редакції noLegal або у редакції VR - immersive-режиму немає в Standard, Lite, Photos, Legacy чи FOSS.
- VR-шолом, наприклад Meta Quest, або інший шолом, сумісний з Android XR / OpenXR. Кишеньковий об'єктив-коробка для телефону не підходить - див. уточнення до цього терміна.
- Для редакції noLegal: APK, встановлений на шоломі так само, як ви встановили б його на телефоні. Редакція VR встановлюється як будь-який інший застосунок для шолома.

1 Яка редакція, який шолом

Immersive-режим - це можливість шолома, тож він живе в двох редакціях, які на шоломі й працюють: редакції noLegal - універсальній сайдлоуд-збірці, яка заразом працює і на шоломі, і редакції VR, зробленій спеціально для нього. Кожна інша редакція - Standard, Lite, Photos, Legacy, FOSS - ніколи не показує кнопку VR ніде, тому що ця можливість просто не скомпільована. Повну таблицю дивіться в порівнянні редакцій, якщо обираєте між ними.

На самому шоломі FastMediaSorter перевіряє, на чому він працює, перш ніж щось показати immersive: справжній Meta Quest, не-Quest шолом на Android XR, чи пристрій узагалі без підтримки XR. Тут немає жодного ручного налаштування - підключіть підтримуваний шолом, і керування VR просто з'явиться; лишіть застосунок на звичайному телефоні, і воно просто не з'явиться.

2 Встановлення на шоломі

Редакція VR встановлюється так само, як і будь-який застосунок для шолома - звідки б ваш шолом не брав застосунки. Редакція noLegal - це сайдлоуд-збірка, тож на шоломі вона встановлюється так само, як і на телефоні: скопіюйте APK і відкрийте його з власного файлового менеджера шолома, або скористайтеся інструментом для сайдлоуду, якщо він у вас уже налаштований.

У будь-якому разі перше, що варто зробити після встановлення, - це майстер привітання: виберіть профіль пристрою **VR-шолом**, і FastMediaSorter заздалегідь увімкне для вас розкладки 3D/360° й immersive-керування, тож не доведеться шукати їх по Налаштуваннях перед першим фільмом.

3 Увімкніть immersive-режим

В immersive-режиму один головний перемикач: **Налаштування**, вкладка **Медіа**, розділ **Відтворення 3D-VR і керування**. Увімкніть його, і кожна точка входу до VR у застосунку - мітки, пункти меню, immersive-браузер - засвітиться; вимкніть, і всі вони зникнуть разом, тому що той самий перемикач також перемикає глобальний вимикач 3D застосунку за лаштунками, тож ці два налаштування ніколи не можуть розійтися.

На пристрої без підтримки XR перемикач вимкнено, а розділ натомість показує підказку: **Доступно на пристроях типу Meta Quest 3, Android XR.** Виберіть профіль пристрою **VR-шолом** у майстрі привітання, і цей перемикач увімкнеться для вас автоматично - шукати його вручну не треба.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: блок налаштувань VR**
Вкладка Медіа Налаштувань, розділ Відтворення 3D-VR і керування розгорнуто, головний перемикач увімкнено, видно кнопку Перевірити імерс.

4 Що насправді керує показом

Під цим перемикачем ховається OpenXR ↗ – відкритий стандарт, яким розмовляють більшість VR- і mixed-reality-шоломів; саме він дозволяє FastMediaSorter спілкуватися з Meta Quest та іншими шоломами Android XR через той самий код замість окремої збірки на кожен бренд. Коли ви входите в immersive-сеанс, FastMediaSorter передає керування власному окремому екрану зі стабільним циклом кадрів, зробленим під дисплей шолома, тож картинка лишається плавною, а все інше – ваш список файлів, ваші налаштування – чекає на вас по інший бік, незмінним, коли ви вийдете назад.

5 Запустіть VR Cinema звідки завгодно

Редакції: noLegal.

FastMediaSorter називає свій immersive-сеанс відтворення VR Cinema, і до нього ніколи не більш ніж один дотик від відео, хоч би де ви його знайшли:

- З плитки відео в браузері файлів меню плитки пропонує **Відкрити в VR-кінотеатрі**.
- З відео ресурсу на головному екрані той самий пункт є у власному меню цього ресурсу.
- Зсередини звичайного відеоплеєра – це мітка й пункт меню, описано в просторовому 3D/360 кінотеатрі й відтворенні відео.

Якщо шолом зараз зайнятий чи недоступний, FastMediaSorter прямо про це скаже – **VR-кінотеатр зараз недоступний** – замість того, щоб лишити вас дивитися в порожнечу.

6 Помітьте VR-застосунок ще до встановлення

Редакції: noLegal.

Переглядаєте папку, повну файлів APK, на шоломі? Невелика мітка - кругла піктограма VR-шолома - з'являється в кутку кожної плитки APK, яка заявляє про себе як VR-сумісну, тож ви можете відрізнити застосунок для Quest від звичайного ще до дотику. FastMediaSorter читає це прямо з власного маніфесту APK, тож мітка з'являється лише для файлів, які можна перевірити локально; файл на повільній мережевій папці не показує мітки замість того, щоб змушувати вас чекати.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: мітка VR на APK**
Сітка браузера файлів у режимі сітки, кілька плиток APK, одна несе невелику кругу мітку VR-шолома у верхньому лівому куті.

7 Переглядайте файли, не знімаючи шолом

Замість того, щоб щоразу повертати вас на плаский екран, коли треба наступний файл, FastMediaSorter може показати вашу папку як immersive-браузер - 3D-сітку плиток, намальовану прямо всередині immersive-сцени. Наведіть промінь контролера на плитку, щоб виділити її, і натисніть курок, щоб відкрити; стик теж переміщує виділення по сітці - ліворуч і праворуч уздовж рядка, вгору й вниз між рядками, переходячи на наступну сторінку, коли ви виходите за край. Вибір відео запускає його відразу, у стерео, якщо воно в файлі є, без обхідного шляху через плаский браузер файлів.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: immersive-браузер**
Віддзеркалений вигляд із шолома, сітка плиток медіа immersive-браузера, промінь контролера виділяє одну плитку.

8 Вивчіть керування прямо в шоломі

Уперше входячи в immersive-режим після встановлення, FastMediaSorter показує легенду кожної прив'язки контролера: тач-контролери (Quest 2, 3 і Pro), відстеження рук з відкладеними контролерами, Bluetooth-клавіатуру й Bluetooth-мишу, кожен у своєму розділі. Будь-яке натискання закриває її - читати примусово не доведеться - а кнопка **ДОПОМОГА** на смузі HUD одразу повертає її, коли вам знадобиться нагадування, або довге натискання кнопки Y (чи F1 на клавіатурі) відкриває її самостійно.

9 Вихід з immersive-режиму

Як би ви туди не потрапили, один сигнал надійно виводить вас назад: кнопка B на тач-контролері, натискання клавіші на Bluetooth-клавіатурі, або відповідний жест відстеження рук - FastMediaSorter сприймає їх усі як той самий сигнал «вийти, будь ласка». Одразу після появи першого кадру є короткий пільговий період, тож випадкове натискання кнопки, поки картинка ще завантажується, не виштовхне вас назад одразу.

10 Щось не з'являється? Перевірте й подивіться

Редакції: noLegal.

Той самий розділ **Відтворення 3D-VR і керування** в Налаштуваннях має кнопку **Перевірити імерс**: вона одразу відкриває зразкове зображення 360° в immersive-режимі, тож ви можете переконатися, що шолом і застосунок розмовляють один з одним, не шукаючи спершу справжній файл 360°. Якщо сеанс не може запуститися, FastMediaSorter прямо про це скаже - **Не вдалося запустити VR. Перевір, що гарнітура під'єднана.** - а якщо він обірветься посеред сеансу - **VR-сесія завершилась несподівано.**

Декодер самотесту зроблено так, щоб він пережив пристрій з малою пам'яттю, а не зронив його, і якщо на вашому пристрої немає зразкового медіа під рукою, FastMediaSorter однаково має що показати: безкоштовне зображення 360°, вбудоване в застосунок і використане як запасний варіант, коли діагностиці потрібно щось показати.

Що ви отримаєте

Immersive-режим увімкнено, застосунок знає ваш шолом і вашу редакцію, і ви знаєте кілька дверей до нього - VR Cinema з файлу, ресурсу чи плеєра, мітку VR на плитках APK, і immersive-браузер, щоб знаходити наступне для перегляду, не знімаючи шолома.

Поради та усунення несправностей

- **Перемикач нічого не робить?** Він вимкнений на обладнанні без підтримки XR - текст підказки під ним про це й каже, і жодні повторні спроби цього не змінять.
- **Вибрали не той профіль пристрою під час налаштування?** Відкрийте майстер привітання знову з Налаштувань і виберіть VR-шолом ще раз, або просто перемкніть головний перемикач 3D-VR вручну - обидва способи приводять до того самого.
- **Готові щось подивитися?** Див. просторовий 3D/360 кінотеатр і відтворення відео.
- **Хочете знати, що робить кожна кнопка на панелі?** Див. керування в шоломі.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

VR

Просторовий 3D/360 кінотеатр і відтворення відео

Як насправді відтворюються файли 360, 180, циліндр і стерео, щойно ви всередині.

VR

Керування в шоломі

Плаваюча панель, контролери, відстеження рук і тактильний відгук.

ТРАНСЛЯЦІЇ

Трансляції на ТВ, годиннику чи у VR-шоломі

Відкрийте прямий відеоканал прямо у VR Cinema.

VR І OPENXR noLegal і VR VR-гарнітура **RECIPE #02**

noLegal і VR, на сумісному шоломі

Просторовий 3D/360 кінотеатр і відеоплеєр

Увійдіть зі звичайного плеєра до VR Cinema, познайомтесь із віртуальними кіноекранами 360, 180, циліндр і плаский, дивіться стерео 3D, визначене автоматично чи задане вручну, продовжуйте гортати плейлист кнопками НАЗАД і ДАЛІ, і подивіться, як FastMediaSorter упорається, коли щось на цьому шляху не працює.

Чому вам це сподобається

Плаский екран чесний щодо того, чим є відео - прямокутник. VR Cinema - це відповідь FastMediaSorter на те, чим відео могло б бути натомість: подорож 360°, що огортає вас з усіх боків, 3D-фільм зі справжньою глибиною, або просто звичайне відео, спроєктоване на віртуальний екран розміром зі справжній кінотеатр, що висить у темній кімнаті, зробленій саме для нього.

Ця сторінка про те, що відбувається, щойно ви вже всередині - форми екрана, стереоформати, плейлист, який продовжується без повернення до плаского плеєра, і кілька речей, які можуть піти не так на цьому шляху, і як FastMediaSorter про них каже, замість того, щоб просто згаснути. Налаштування шолома й редакції - окремий рецепт, посилання нижче, так само як і плаваюча панель керування, якою ви користуєтесь усередині.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Усе з налаштування шолома й OpenXR : підтримувана редакція, сумісний шолом і увімкнений головний перемикач 3D-VR.
- Відео - локальні файли працюють усюди; immersive-плеєр відкриває лише файли, до яких є прямий доступ, а не ті, що ще завантажуються з мережі.
- Для повного стерео- та 360°-ефекту: відео, справді знято чи зроблене саме так. Звичайне плоске відео все одно грає, тільки на віртуальному екрані кінотеатру замість того, щоб огортати вас.

1 Увійдіть зі звичайного плеєра

Відкрийте будь-яке відео у звичайному пласкому відеоплеєрі, і на шоломі з увімкненим immersive-режимом мітка **VR** сидить прямо в рядку керування поруч із відтворенням, перемоткою й гучністю - торкніться її, і VR Cinema відкриється на місці. Той самий перехід є в меню як **Відкрити в VR**, для тих випадків, коли зручніше сягнути по меню, а не по мітку.

Для файлу, що вже стерео чи панорамний, FastMediaSorter може взагалі пропустити дотик: увімкніть автоматичний вхід в immersive, і такий файл одразу запускається у VR Cinema, щойно ви його відкриваєте, без зайвого кроку. У будь-якому разі стан плаского плеєра - де ви були, що налаштували - зберігається перед передаванням і повертається вам точно таким, яким був, якщо ви туди повернетесь, а короткий екран завантаження прикриває перехід, поки декодується перший immersive-кадр, тож ви ніколи не дивитесь на недобудовану сцену.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: мітка VR у плеєрі**
Плаский відеоплеєр, видно рядок керування, мітка VR виділена серед кнопок відтворення, перемотки й гучності.

2 Чотири форми для чотирьох типів файлів

VR Cinema вибирає екран під те, що ви дивитесь:

- **360°** – повна сфера навколо вас, для еквіректангулярного фото чи відео.
- **180°** – півсфера перед вами, для VR180 та іншої фронтальної зйомки «риб'яче око».
- **Циліндр** – широка, плавно вигнута смуга для вмісту 180°, зробленого як циліндр, а не сфера, без спотворення на полюсах, яке дала б сфера.
- **Плаский** – звичайне фото чи відео, спроєктоване на віртуальний екран кінотеатру в темній кімнаті, стилізоване як **Кінотеатр**, **Full SBS** чи **Full OU** у блоці налаштувань VR.

Кожен – живий композиційний шар OpenXR ↗, а не плоска текстура, натягнута на форму, тож картинка лишається чіткою, коли ви повертаєте голову, щоб роздивитись навколо.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: віртуальний екран кінотеатру**
Віддзеркалений вигляд із шолома, плоске відео грає на вигнутому віртуальному екрані кінотеатру всередині темного середовища.

3 Відео, що справді грає

Локальні відео, стерео 3D і 360° однаково, грають через той самий immersive-конвеєр із позицією перемотки, підхопленою точно там, де її лишив знімок стану плаского плеєра, тож перемикання між пласким і immersive посеред фільму ніколи не коштує вам вашого місця.

4 Стерео 3D – визначено автоматично або вручну

Пліч-о-пліч і зверху-знизу – дві стереорозкладки, які розуміє FastMediaSorter, відмальовані по кожному оку окремо, тож кожне справді бачить свою половину кадру. Він визначає, яку з них використовує файл, і чи є файл стерео взагалі, з трьох джерел по порядку: мітки в назві файлу, власних вбудованих просторових метаданих файлу, і – за бажанням – припущення за співвідношенням сторін для файлів, що не мають жодного з перших двох. Відео, чию назву змінили після завантаження, більше не мусить відкочуватись до плаского й моно лише тому, що назва файлу втратила мітку – метадані все одно несуть правду.

Визначилось неправильно, чи просто хочете іншу розкладку для одного конкретного файлу? Перевизначте її вручну у власних налаштуваннях цього файлу, і FastMediaSorter запам'ятає ваш вибір і використає його знову наступного разу, попереду за все, що вибрало б автовизначення.

Щойно картинка стерео, повзунок на плаваючій панелі – див. керування в шоломі – налаштовує, наскільки глибокий ефект 3D у реальному часі, і не треба виходити з фільму, щоб його підлаштувати.

5 Плейлист, який продовжується

VR Cinema не грає один файл окремо – він несе весь упорядкований список зображень і відео, з якого ви прийшли, тож **НАЗАД** і **ДАЛІ** на панелі гортають ту саму папку чи ресурс, які ви вже переглядали, у тому самому порядку, без повернення до плаского екрана. Коли ви досягаєте будь-якого краю, FastMediaSorter прямо про це каже – **Перший файл** чи **Останній файл** – замість того, щоб тихо зациклюватись чи нічого не робити.

6 Субтитри прямо перед вами

Редакції: noLegal.

Доріжка субтитрів іде за вами в шолом: репліки малюються прямо в immersive-сцені, синхронізовані з тим самим годинником відтворення, що й картинка та звук, тож вам не треба обирати між читанням субтитрів і залишанням у зануренні.

7 Коли щось іде не так

Файл, який VR Cinema взагалі не може відкрити, чесно про це каже – **Цей тип файла ще не готовий для VR.** – і стереофайл чи панорамний файл, що на мить не декодується, отримує ту саму чемність замість тихого зависання. Якщо сам immersive-режим не може запуститися, FastMediaSorter повністю зупиняє відтворення замість того, щоб лишити звук грати за чорним екраном – **Не вдалося запустити immersive-режим. Відтворення зупинено, щоб не залишати фонове аудіо.**

Помилка відтворення посеред сеансу прибирається чисто: поверхня відео вимикається, панель перестає віддзеркалювати плеєр, який більше не працює, і наступний файл, який ви спробуєте, не спіткнеться об нічого, лишеного попереднім. А якщо immersive-режим недоступний для файлу, який інакше підійшов би, ви потрапляєте в плаский режим замість нікуди – **Immersive-режим недоступний – відтворення у плоскому режимі. Формат 3D можна змінити у налаштуваннях плеєра.**

Що ви отримаєте

Від дотику до мітки VR і до повного фільму 360° з глибиною, підлаштованою під ваш смак, VR Cinema грає те, що у вас уже є – стерео, панорамне чи цілком звичайне – на формі екрана, яка йому пасує, продовжує гортати ваш плейлист із НАЗАД і ДАЛІ, несе ваші субтитри з собою, і прямо каже вам у тих рідкісних випадках, коли щось не працює.

Поради та усунення несправностей

- **Немає мітки VR у плеєрі?** Увімкніть головний перемикач 3D-VR у Налаштуваннях, на вкладці Медіа – див. налаштування шолома й OpenXR.
- **Хочете, щоб VR Cinema відкривався сам?** Увімкніть автоматичний вхід в immersive, щоб стерео- й панорамні файли взагалі пропускали мітку.
- **Не впевнені, що розкладка правильна?** Перевизначте стереоформат для цього одного файлу замість того, щоб чекати на автовизначення – див. налаштування сеансу панелі керування в керуванні в шоломі.
- **Хочете, щоб панель і всі її кнопки пояснили від початку до кінця?** Див. керування в шоломі.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

VR

Керування в шоломі

Плаваюча панель, контролери, відстеження рук і тактильний відгук.

VR

Налаштування шолома й OpenXR

Редакції, шоломи, головний перемикач і точки входу VR Cinema.

ВІДЕО

Субтитри, аудіодоріжки та 3D

Як субтитри й стереоформати працюють у пласкому плеєрі.

VR І OPENXR noLegal і VR VR-гарнітура **RECIPE #03**

noLegal і VR, на сумісному шоломі

Керування в шоломі: плаваюча панель, контролери та руки

Плаваюча панель керування, її прив'язаний до голови банер, налаштування сеансу за кнопкою меню, приховування й виклик смуги, перемотка стиком з модифікатором захвату, тактильний відгук контролерів, відстеження рук і накладення FPS – кожне керування, яке VR Cinema тримає напохваті.

Чому вам це сподобається

Усередині шолома немає сенсорного екрана. Кожна кнопка, яку пропонує VR Cinema – відтворення, перемотка, субтитри, глибина 3D-фільму – має жити десь, де ви бачите її, не руйнуючи сцену, і дістаєтесь до неї без клавіатури чи миші. Відповідь FastMediaSorter – панель, яка плаває перед вами, на яку націлюються променем контролера чи щипком пальців, і яка показує лише ті кнопки, що мають сенс для того, що зараз грає, і зникає з дороги, щойно ви перестаєте на неї дивитися.

Ця сторінка – саме керування, від початку до кінця: банер, що завжди каже, що ви дивитесь, плаваюча панель і її кнопки, панель налаштувань за кнопкою меню, і контролер, стик, тактильний відгук та відстеження рук, що всім цим керує. Про те, як узагалі потрапити до VR Cinema, читайте в просторовому 3D/360 кінотеатрі й відтворенні відео.

Перед початком: Що вам знадобиться

- Усе з налаштування шолома й OpenXR і просторового 3D/360 кінотеатру й відтворення відео: шолом, редакція і щось, що вже грає у VR Cinema.
- Пара тач-контролерів для найповнішого набору керування; відстеження рук та Bluetooth-клавіатура чи миша теж працюють, з меншим набором жестів.

1 Банер, що завжди каже, що зараз грає

Банер лишається прив'язаним до вашої голови, а не до сцени, тож він завжди читабельний, куди б ви не повернулись: поточна назва файлу, проєкція, яку визначив FastMediaSorter – 360°, 180°, циліндр чи плаский – і стереорозкладка, яку він використовує. Якщо з файлом щось не так, той самий банер стає червоним замість того, щоб тихо зникнути, тож ви завжди знаєте з одного погляду, чи справді працює те, на що ви дивитесь.

2 Плаваюча панель керування

Основне керування живе на прив'язаній до світу панелі, яка висить перед вами, а не рухається разом із головою: наведіть промінь контролера на кнопку, щоб виділити її, і натисніть курок, щоб клікнути – той самий рух променя й курка, який використовує immersive-браузер. Відтворення/Пауза, Попередній, Наступний і повзунки Гучності та глибини – усе тут, а власні кнопки панелі **НАЗАД/ДАЛІ** гортають увесь список ресурсів, з якого ви прийшли, а не лише поточний файл.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: плаваюча панель керування**
Віддзеркалений вигляд із шолома, плаваюча панель керування з кнопками відтворення й повзунками, промінь контролера наведено на одну кнопку.

3 Показує лише те, що застосовне

Панель не показує кожне керування для кожного файлу. Вибір аудіодоріжки з'являється, лише коли у файлі справді є більш ніж одна доріжка на вибір; вибір субтитрів з'являється, лише коли субтитри є; повзунок стереоглибини з'являється лише для стереовмісту. Керування, яке не застосовне, просто відсутнє, а те, що лишилось, розтягується на ширину, що звільнилась, тож панель ніколи не виглядає напівпорожньою чи затісною залежно від того, що ви саме дивитесь.

4 Смуга перемотки, яку справді можна тягнути

Панель несе смугу позиції з часом, що минув, і загальним часом поруч із нею – наведіть промінь контролера на неї й тягніть, щоб перемотати в будь-яке місце фільму, точно так само, як ви тягли б смугу перемотки пальцем на телефоні.

5 Налаштування сеансу без жодної паузи

Кнопка меню лівого контролера відкриває **Налаштування сеансу** – другу панель для всього, що інакше довелося б виходити з фільму, щоб змінити: **РОЗКЛАДКА** (Моно, Поруч, Верх-низ), **ПРОЄКЦІЯ** (Моно, 180°, 360°, Циліндр – ті самі режими, описані в чотирьох формах екрана), **ВІДСТАНЬ ПАНЕЛІ**, **РОЗМІР ПАНЕЛІ**, **СУБТИТРИ** (Увімк/Вимк) і **ПРОДОВЖУВАТИ З ПОЗИЦІЇ**. Кожна зміна тут стосується лише цього сеансу, і відтворення ніколи не зупиняється, поки ви її робите – закрийте панель тією самою кнопкою меню, і ви точно там, де й лишили.

Image Bookmark [Planned] **Скріншот: панель налаштувань сеансу**
Віддзеркалений вигляд із шолома, панель налаштувань сеансу відкрита зі спінерами розкладки й проєкції та рядками відстані, розміру, субтитрів і продовження.

6 Сховайте її, викличте, або дайте їй сховатися самій

Смуга HUD несе кнопки **СХОВАТИ** та **ВИХІД** на протилежних кінцях, тож ковзання променя ніколи не натисне не ту. **СХОВАТИ** прибирає всю смугу з поля зору, а одне натискання курка – наведене будь-куди – одразу викликає її назад, і не треба цілитись туди, де вона була.

Лишена сама на себе, смуга робить те саме сама: через 15 секунд без променя над нею вона тихо зникає, щоб не стояти між вами й фільмом; будь-яке наведення чи клік скидає цей відлік, а те саме натискання курка повертає її точно так само, ніби ви самі натиснули СХОВАТИ.

7 Перемотка стиком і модифікатор захвату

Штовхніть стик, і фільм перемотується на десять секунд за крок – не треба цілитись у смугу перемотки заради швидкого поштовху вперед чи назад. Утримуйте кнопку захвату, штовхаючи той самий стик, і він натомість переходить між файлами, тож можна гортати папку тим самим рухом руки, яким ви вже перемотуєте, і жодного разу не тягнутись до кнопок НАЗАД/ДАЛІ на панелі.

8 Тактильний відгук і гра без контролерів у руках

Кожен клік на панелі дає контролеру коротку вібрацію, а наведення променя на кнопку – легшу – трохи відгуку, що не залежить від того, чи дивитесь ви точно в потрібний піксель. Відкладіть контролери, і FastMediaSorter все одно працює: відстеження рук розпізнає щипок як клік, наводячи промінь рукою так само, як ви робили б це контролером, і воно ж обробляє жести рук і для виходу з сеансу, тож нічого тут не вимагає обов'язково щось тримати.

9 Цікаво, наскільки плавно? Увімкніть накладення FPS

Показувати накладення FPS, у тому самому блоці налаштувань VR, описаному в налаштуванні шолома й OpenXR, малює живий, згладжений лічильник частоти кадрів поверх immersive-огляду – діагностика для цікавих, а не те, що вам потрібне для щоденного використання, і вимкнена за замовчуванням, тож ніколи не заважає фільму.

Що ви отримаєте

Кожне керування, яке пропонує VR Cinema, має своє місце на плаваючій панелі чи в налаштуваннях сеансу за нею, досяжне променем контролера, щипком з відстеженням рук чи поштовхом стика, підлаштовується під те, що справді грає, і лишається поза вашим полем зору, доки ви його не попросите.

Поради та усунення несправностей

- **Панель зникла, а ви її не ховали?** Вона сама ховається через 15 секунд без взаємодії – одне натискання курка будь-де одразу повертає її.
- **Налаштування сеансу і Налаштування в застосунку – не одне й те саме.** Налаштування сеансу стосуються лише фільму, що грає зараз; власний екран Налаштувань застосунку описано в налаштуванні шолома й OpenXR.
- **Немає контролерів під рукою?** Відкладіть їх – відстеження рук клікає щипком і наводить тією самою рукою, у якій ви інакше тримали б контролер.
- **Потрібне нагадування, яка кнопка що робить?** Легенда керування – на відстані одного довгого натискання Y (чи F1 на клавіатурі) – див. налаштування шолома й OpenXR.

Що спробувати далі: Пов'язані рецепти

VR

Просторовий 3D/360 кінотеатр і відтворення відео

Екрани, стереоформати й список відтворення, якими керує ця панель.

VR

Налаштування шолома й OpenXR

Редакції, шоломи, головний перемикач і легенда керування.

ВІДЕО

Перегляд відео – керування, жести та збереження кадрів

Такі самі елементи керування на пласких екранах, поза шоломом.

ДОКУМЕНТАЦІЯ Всі 7 редакцій 111 ТЕРМІНІВ

Словник термінів

Офіційний словник термінів, концепцій інтерфейсу, елементів навігації та функцій для Fast Media Sorter у всіх 7 редакціях Android. Скомпільовано автоматично з єдиної бази термінів (`docs/termbase.jsonl`).

Пошук термінів, визначень, перекладів (ru/en) або синонімів…

Категорія: Всі (111) Сутності Навігація Дії Поняття Пристрої

Платформа: Всі Телефон Wear OS VR

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

(17 термінів)

Chromecast

NETWORK_STREAM Телефон Wear OS Editions: standard, noLegal, lite, photos, legacy

Chromecast is the technology from Google for sending a video, photo or song from the app to a TV so it plays there instead of on the phone.

Відмінність: Not Live Broadcast, which sends your microphone or camera to other devices. Casting is missing from the VR and FOSS editions.

Переклади: `EN: Chromecast` `RU: Chromecast`

Див. також: телевізор · відеоплеєр · трансляція

D-pad

HARDWARE_PLATFORM · Телефон · All 7 Editions

The D-pad is the four-arrow pad with a center button on a TV remote, game controller or keyboard that moves the selection around the screen.

> **Відмінність:** Not touch gestures: everything on screen can also be reached with the D-pad, which matters on TVs and in cars.

Переклади: `EN: D-pad` `RU: D-pad` Див. також: телевізор · автомагнітола

Dropbox

NETWORK_STREAM · Телефон · Editions: standard, noLegal, photos, legacy, vr

Dropbox is a cloud storage service that the app can open as a resource after you sign in to your Dropbox account.

> **Відмінність:** Not Google Drive or OneDrive: each service needs its own sign-in.

Переклади: `EN: Dropbox` `RU: Dropbox` Див. також: хмарне сховище · хмарний сервіс

Fast Media Sorter for Windows

NETWORK_STREAM · Телефон · Editions: standard, noLegal, photos, legacy, vr, foss

Fast Media Sorter for Windows is a separate program for Windows PCs that shares chosen PC folders with the phone app in a couple of clicks, paired by scanning a QR code.

Відмінність: Not 'Wear Companion' for the watch, although both are called 'companion' on some screens. The folders it shares arrive in the app as SFTP resources.

Переклади: `EN: Fast Media Sorter for Windows` `RU: Fast Media Sorter for Windows`

Див. також: SFTP · мережевий ресурс · Wear-супутник

FTP

NETWORK_STREAM · Телефон · Wear OS · Editions: standard, noLegal, photos, legacy, vr, foss

FTP is an older, unencrypted way to reach folders on a server, still used by many routers and home servers.

Відмінність: Not 'SFTP', which is the encrypted and safer choice when the server supports it. The resource type list shows both together as 'SFTP / FTP'.

Переклади: `EN: FTP` `RU: FTP` Див. також: SFTP · SMB · мережевий ресурс

Google Диск

NETWORK_STREAM · Телефон · Editions: standard, noLegal, photos, legacy, vr

Google Drive is the cloud storage from Google, which the app can open as a resource after you sign in with your Google account.

Відмінність: Not only a place for resources: the app can also save a copy of its settings and resources to Google Drive. The Russian and Ukrainian screens write it as 'Google Диск'.

Переклади: `EN: Google Drive` `RU: Google Диск`

Див. також: хмарне сховище · хмарний сервіс

immersive-браузер

NAVIGATION · VR · Editions: noLegal, vr

The immersive browser is the in-headset screen that shows your files as a 3D grid of tiles inside the immersive scene, so you can find and open something without leaving VR.

> **Відмінність:** Not the file browser, which is the flat, two-dimensional screen used outside a headset. The controller ray points and clicks instead of a touch.

Переклади: `EN: immersive browser` `RU: immersive-браузер`

Див. також: immersive-режим · VR-шолом · браузер файлів

immersive-режим

NAVIGATION · VR · Editions: noLegal, vr

Immersive mode is the headset view that surrounds you with a 3D or 360-degree photo or video instead of showing it in a flat window.

> **Відмінність:** Not full-screen mode on a phone. When immersive mode cannot start, the file plays in 'flat mode' instead.

Переклади: `EN: immersive mode` `RU: immersive-режим`

Див. також: VR-шолом · Meta Quest · відеоплеєр · VR-версія

Meta Quest

HARDWARE_PLATFORM · VR · Editions: noLegal, vr

Meta Quest is a family of VR headsets made by Meta, such as Quest 3, on which the VR edition of the app runs.

> **Відмінність:** Not the only supported headset: Android XR headsets work too, so say 'VR headset' when the brand does not matter.

Переклади: `EN: Meta Quest` `RU: Meta Quest`

Див. також: VR-шолом · VR-версія · immersive-режим

OneDrive

NETWORK_STREAM · Телефон · **Editions: standard, noLegal, photos, legacy, vr**

OneDrive is the cloud storage from Microsoft, which the app can open as a resource after you sign in with a Microsoft account.

> **Відмінність:** Not a network folder on a Windows PC: OneDrive files live on the internet, not on your local network.

Переклади: `EN: OneDrive` `RU: OneDrive` Див. також: хмарне сховище · хмарний сервіс

SFTP

NETWORK_STREAM · Телефон · Wear OS · **Editions: standard, noLegal, photos, legacy, vr, foss**

SFTP is an encrypted way to reach folders on a server or computer by its address, a user name and a password or key.

> **Відмінність:** Not 'FTP', which sends everything unencrypted. Fast Media Sorter for Windows also shares PC folders with the app over SFTP.

Переклади: `EN: SFTP` `RU: SFTP`

Див. також: FTP · SMB · мережевий ресурс · Fast Media Sorter for Windows

SMB

NETWORK_STREAM · Телефон · Wear OS · **Editions: standard, noLegal, photos, legacy, vr, foss**

SMB is the common way Windows PCs, NAS boxes and routers share folders over a home or office network, and the app uses it to open network folders.

> **Відмінність:** Not FTP or SFTP, which reach a server by its address rather than a shared folder. Not a cloud service.

Переклади: `EN: SMB` `RU: SMB`

Див. також: мережева папка · мережевий ресурс · FTP · SFTP

VR Cinema

NAVIGATION · VR · Editions: noLegal, vr

VR Cinema is FastMediaSorter's name for the immersive session that plays a photo or video inside the headset, on a virtual screen or wrapped all around you.

> **Відмінність:** Not 'immersive mode' in every sentence: immersive mode is the general headset view, and VR Cinema is what FastMediaSorter calls it when you launch it from a menu or a badge.

Переклади: `EN: VR Cinema` `RU: VR Cinema`

Див. також: immersive-режим · VR-шолом · відеоплеєр

VR-версія

DISTRIBUTION_EDITION · VR · Editions: vr

The VR edition is the edition published for VR headsets such as Meta Quest, with the full media set and immersive mode for 3D and 360-degree files.

> **Відмінність:** Not the noLegal edition, which also runs on headsets but is sideload-only. The VR edition has no Chromecast and no watch companion.

Переклади: `EN: VR edition` `RU: VR-версия`

Див. також: редакція | редакція noLegal | VR-шолом | Meta Quest | immersive-режим

VR-шолом

HARDWARE_PLATFORM | VR | Editions: noLegal, vr

A VR headset is a device you wear on your head, such as Meta Quest, that shows 3D and 360-degree photos and videos all around you.

> **Відмінність:** Not a phone-in-a-box viewer such as Google Cardboard, which only splits the phone screen in two. Immersive mode needs a real headset with the VR or noLegal edition.

Переклади: `EN: VR headset` `RU: VR-шлем`

Див. також: Meta Quest | immersive-режим | VR-версія | редакція noLegal | профіль пристрою

Wear OS

HARDWARE_PLATFORM | Wear OS | Editions: standard, noLegal

Wear OS is the system from Google that runs on smartwatches, and the FastMedia Wear app works only on watches that use it.

> **Відмінність:** Not the watch app itself and not a brand of watch: it is the software platform, the way Android is for phones.

Переклади: `EN: Wear OS` `RU: Wear OS`

Див. також: годинник | застосунок для годинника | плитка | ускладнення

Wear-супутник

HARDWARE_PLATFORM | Телефон | Editions: standard, noLegal

Wear Companion is the program on the phone that connects to your watch and decides which resources, streams and settings the phone shares with it.

Відмінність: Not the app on the watch, which is the 'watch app'. Not 'Fast Media Sorter for Windows', whose screens also say 'companion'.

Переклади: `EN: Wear Companion` `RU: Wear-компаньон`

Див. також: годинник | застосунок для годинника | програма | Fast Media Sorter for Windows

А (2 термінів)

автомагнітола

HARDWARE_PLATFORM | Телефон | All 7 Editions

A car head unit is the Android screen built into the dashboard of a car, where the app can play media with large, easy buttons.

Відмінність: Not a phone mounted in the car: it is the car's own Android screen, and the Car head unit device profile sets the app up for it.

Переклади: `EN: car head unit` `RU: автомагнитола`

Див. також: профіль пристрою | D-pad | телевізор

аудіоплеєр

NAVIGATION | Телефон | Wear OS | VR | Editions: standard, noLegal, lite, legacy, vr, foss

The audio player is the player screen when it plays music or other audio, with the cover picture, the track controls and the queue.

Відмінність: Not 'Now Playing', which is the smaller view of the track already playing. Not All Music, which is the collection of audio files.

Переклади: `EN: audio player` `RU: аудиоплеер`

Див. також: плеєр | Зараз грає | черга | Вся музика

Б (1 термінів)

браузер файлів

NAVIGATION | Телефон | VR | All 7 Editions

The file browser is the screen that opens when you open a resource and shows its files and subfolders so you can view, select, copy, move or delete them.

> **Відмінність:** Never call it an 'explorer' or a 'file explorer'. A web 'browser' such as Chrome is a different thing, and qualified names such as 'video file browser' are allowed when the media type matters.

Альтернативні / застарілі назви: explorer

Переклади: `EN: file browser` `RU: браузер файлов`

Див. також: головний екран | ресурс | плеєр | сітка | список | меню з трьома крапками

В (5 термінів)

відеоплеєр

NAVIGATION | Телефон | Wear OS | VR | Editions: standard, noLegal, lite, legacy, vr, foss

The video player is the player screen when it plays a video, with controls for pausing, jumping forward or back and changing the sound.

> **Відмінність:** Not All Videos, which is the collection you browse. 'Default video player' is the Android setting that lets the app open videos coming from other apps.

Переклади: `EN: video player` `RU: видеоплеер`

Див. також: плеєр | Усі відео | immersive-режим | Chromecast

віджет

UI_COMPONENT | Телефон | All 7 Editions

A widget is a small live block from FastMediaSorter that you place on the Android home screen, such as Favorites, Random Photo Frame, Stopwatch or Scheduled Operations.

> **Відмінність:** Not a 'gadget', which lives on the FastMediaSorter launcher desktop. Not a watch 'tile' or 'complication'.

Переклади: `EN: widget` `RU: виджет`

Див. також: домашній екран | ґаджет | ярлик | плитка

віртуальний ресурс

ENTITY | Телефон | VR | All 7 Editions

A virtual resource is a ready-made resource that gathers files of one kind from all over this device into one list, such as All Music or Camera Photos, without you picking a folder.

> **Відмінність:** Not a 'folder': it has no single place on the disk.

Переклади: `EN: virtual resource` `RU: виртуальный ресурс`

Див. також: ресурс | Вся музика | Усі відео | Усі зображення | Усі документи | Фото з камери | Усі файли

вкладки типів ресурсів

UI_COMPONENT | Телефон | VR | All 7 Editions

The resource-type tabs are the strip of tabs under the command bar on the main screen - ALL, Local, SMB, S/FTP, Cloud and Favorites - that show only the resources

of one kind.

> **Відмінність:** Not the filter dialog: a tab narrows the list with one tap, while the filter dialog combines type, media-type and name filters with a sort order.

Переклади: `EN: resource-type tabs` `RU: вкладки типов ресурсов`

Див. також: головний екран · ресурс · панель команд головного екрана

Вся музика

ENTITY · Телефон · VR · Editions: standard, noLegal, lite, legacy, vr, foss

All Music is a virtual resource that lists every audio file found on this device, such as MP3 or FLAC tracks, in one place.

> **Відмінність:** Not a 'playlist' and not the audio player: it is only the collection of local audio files, and it does not include network or cloud folders.

Переклади: `EN: All Music` `RU: Вся музыка`

Див. також: віртуальний ресурс · аудіоплеєр · плейліст

(2 термінів)

годинник

HARDWARE_PLATFORM · Телефон · Wear OS · Editions: standard, noLegal

The watch is a Wear OS smartwatch paired with your phone, which can browse, play and record files with the FastMedia Wear app.

> **Відмінність:** Not the software: the app on it is the 'watch app', and the phone-side program that controls it is 'Wear Companion'. A paired watch can also appear in the resource list as its own resource.

Переклади: `EN: watch` `RU: часы`

Див. також: застосунок для годинника | Wear-супутник | Wear OS | плитка | ускладнення | телефон

головний екран

NAVIGATION | Телефон | VR | All 7 Editions

The main screen is the first screen of the app, where your resources are listed and where you add, open and manage them.

> **Відмінність:** Not the Android 'home screen' and not the launcher 'desktop'.

Переклади: `EN: main screen` `RU: главный экран`

Див. також: список ресурсів | ресурс | браузер файлів | домашній екран | робочий стіл | панель програм | панель трансляцій

Ґ (1 термінів)

ґаджет

UI_COMPONENT | Телефон | Editions: standard, noLegal

A gadget is a small live block on the launcher desktop, such as a clock, weather, compass, battery or map, that shows fresh information and reacts to taps.

> **Відмінність:** Not a 'widget': a widget is placed on the Android home screen of any launcher, while a gadget belongs to the FastMediaSorter desktop.

Переклади: `EN: gadget` `RU: гаджет`

Див. також: робочий стіл | лаунчер | віджет | розділ | Зараз грає

Д (2 термінів)

дозвіл

ENTITY · Телефон · Wear OS · VR · All 7 Editions

A permission is an access right that Android lets you give to or take back from an app, such as reading your photos, using the camera or drawing over other apps; FastMediaSorter asks only for the permissions its features need and lists them all on one screen.

> **Відмінність:** Not a setting of the app: a permission is kept by Android and can also be changed in the Android app settings, while an app setting lives only inside FastMediaSorter.

Переклади: `EN: permission` `RU: разрешение`

Див. також: майстер привітання · Налаштування

домашній екран

NAVIGATION · Телефон · All 7 Editions

The home screen is the Android start screen you see after unlocking the device, run by whichever launcher app is set as home.

> **Відмінність:** Not the app's 'main screen', and not the launcher 'desktop' unless FastMediaSorter is set as the home screen. Home-screen widgets and shortcuts are placed here.

Переклади: `EN: home screen` `RU: домашний экран`

Див. також: лаунчер · робочий стіл · віджет · ярлик · головний екран

З (5 термінів)

запис екрана

NAVIGATION · Телефон · Editions: standard, noLegal

Screen recording is a program that records everything shown on the screen, with sound from the microphone, into a video file until you stop it.

> **Відмінність:** Not a screenshot, which saves a single still picture. The programs menu labels it 'Screen video recording'.

Переклади: `EN: screen recording` `RU: запись экрана` Див. також: програма камера

Зараз грає

NAVIGATION Телефон Wear OS Editions: standard, noLegal, lite, legacy, vr, foss

Now Playing is the view that shows the track playing right now, with its cover and controls, and leads back to the full audio player.

> **Відмінність:** Not the audio player itself and not the queue, which lists what plays next. The same name is used by a launcher gadget, a watch complication and the 'Audio Now Playing' home-screen widget.

Переклади: `EN: Now Playing` `RU: Сейчас играет`

Див. також: аудіоплеєр черга ґаджет ускладнення віджет

заставка запуску

UI_COMPONENT Телефон Wear OS VR All 7 Editions

The startup splash is the screen with the FastMediaSorter logo and name that you see for the moment the app takes to start; it disappears as soon as the app is ready.

> **Відмінність:** Not the welcome wizard: the splash shows on every start and asks nothing, while the wizard appears on first launch and asks questions.

Переклади: `EN: startup splash` `RU: заставка запуска`

Див. також: майстер привітання | головний екран

застосунок

ENTITY | Телефон | VR | All 7 Editions

An app is any application installed on the Android device, such as a browser or a messenger, that the launcher can list and start.

> **Відмінність:** Not a 'program': programs are the extra tools built into FastMediaSorter, such as Calculator, while apps are separate installed applications. The Russian and Ukrainian screens sometimes translate both with the same word.

Переклади: `EN: app` `RU: приложение`

Див. також: програма | Усі застосунки | лаунчер | застосунок для годинника

застосунок для годинника

HARDWARE_PLATFORM | Wear OS | Editions: standard, noLegal

The watch app is FastMedia Wear, the part of FastMediaSorter installed on the watch, where you browse and play files, streams and favorites right on your wrist.

> **Відмінність:** Not 'Wear Companion', which runs on the phone.

Переклади: `EN: watch app` `RU: приложение для часов`

Див. також: годинник | Wear-супутник | плитка | ускладнення | застосунок

K (8 термінів)

Калькулятор

NAVIGATION | Телефон | Wear OS | All 7 Editions

Calculator is a built-in program for everyday sums that you switch on in Settings and open from the programs menu, a widget or the watch.

> **Відмінність:** Not the Android system calculator app: it stays inside FastMediaSorter.

Переклади: `EN: Calculator` `RU: Калькулятор` Див. також: програма віджет

камера

NAVIGATION Телефон All 7 Editions

The camera is the app's built-in way to take photos and record videos and save them straight into a resource or folder you choose.

> **Відмінність:** Not the Android camera app, and not 'Camera Photos', which is the virtual resource listing what the device camera took. 'Quick capture' is a widget that jumps straight into shooting.

Переклади: `EN: camera` `RU: камера`

Див. також: Фото з камери Камера-переклад редактор малювання

Камера-переклад

NAVIGATION Телефон Editions: standard, noLegal, legacy, vr

Camera OCR is a program that takes a photo, finds the text in it and shows a translation next to the original words.

> **Відмінність:** Not general OCR inside the player, which works on photos and documents you already have. The programs menu and Settings call it 'Camera OCR translation'.

Переклади: `EN: Camera OCR` `RU: Камера-перевод`

Див. також: розпізнавання тексту (OCR) камера програма віджет

канал

ENTITY · Телефон · Editions: standard, noLegal, legacy, vr

A channel is one saved radio, TV or video station in the Streams list, with its own name, logo and web address.

> **Відмінність:** Not the 'stream' itself: the channel is the saved entry you pin, edit or remove, and the stream is what it plays. Not an audio channel such as the left and right sides of stereo sound.

Переклади: `EN: channel` `RU: канал`

Див. також: трансляція · Трансляції · каталог · панель трансляцій

каталог

NETWORK_STREAM · Телефон · Wear OS · Editions: standard, noLegal, legacy, vr

The catalog is the built-in list of internet radio and TV channels that the app downloads so you can add them to Streams without typing any web addresses.

> **Відмінність:** Not your own channel list: channels you added by hand stay when the catalog is updated or cleared. Spell it 'catalog', never 'catalogue'.

Альтернативні / застарілі назви: catalogue

Переклади: `EN: catalog` `RU: каталог`

Див. також: Трансляції · канал · трансляція · плейліст

колірна тема

UI_COMPONENT · Телефон · VR · All 7 Editions

The color theme sets the overall look of the app, such as light, dark or automatic.

Відмінність: Not the page theme of the reader (light, dark or sepia) and not the separate 'color scheme' of the watch. Always spell it 'color', never 'colour'.

Альтернативні / застарілі назви: colour => color, coloured => colored, grey => gray

Переклади: `EN: color theme` `RU: цветовая тема`

Див. також: Налаштування · профіль пристрою

кошик

ENTITY · Телефон · VR · All 7 Editions

The trash is a hidden folder named .trash where deleted local files wait, so you can still bring them back with Undo before the resource is closed.

Відмінність: Not a 'recycle bin' for the whole device: it works per resource and only where trash is supported, so on some network or cloud resources a deletion is permanent.

Переклади: `EN: trash` `RU: корзина` Див. також: файл · ресурс · Налаштування

крайовий жест

UI_COMPONENT · Телефон · Editions: standard, noLegal

An edge gesture is a short swipe that starts on a band at the left or right edge of the screen and runs a chosen action, such as a screenshot, over any app.

Відмінність: Not the system back gesture and not the launcher navigation gestures. The setting that switches the edge bands on is called Gesture overlay.

Переклади: `EN: edge gesture` `RU: краевой жест`

Див. також: скріншот · панель швидкого доступу · запис екрана

Л (2 термінів)

лаунчер

NAVIGATION | Телефон | Editions: standard, noLegal

The launcher is the part of FastMediaSorter that can replace the device's home screen with its own desktop, taskbar and app list, or show that desktop inside the app.

> **Відмінність:** Not every 'launcher' on screen: in messages such as 'Your launcher does not support home-screen shortcuts' the word means whichever home-screen app the device uses. Turning launcher mode off brings back the previous home screen.

Переклади: `EN: launcher` `RU: лаунчер`

Див. також: робочий стіл | панель задач | ґаджет | розділ | Усі застосунки | домашній екран | панель швидкого доступу

локальна папка

ENTITY | Телефон | VR | All 7 Editions

A local folder is a folder stored on this device itself or on its memory card, as opposed to one on another computer or online.

> **Відмінність:** Not a 'network folder' or 'cloud storage', which live on another machine or on the internet. The resource type list also shows local folders simply as 'Local'.

Переклади: `EN: local folder` `RU: локальная папка`

Див. також: папка | ресурс | мережева папка | хмарне сховище

М (8 термінів)

майстер привітання

UI_COMPONENT · Телефон · VR · All 7 Editions

The welcome wizard is the series of pages FastMediaSorter shows on first launch - language and theme, device profile, network sources, capabilities, permissions and default player - before you reach the main screen; you can open it again from Settings.

> **Відмінність:** Not Settings: the wizard sets many things at once through a few questions, while Settings changes one option at a time.

Переклади: `EN: welcome wizard` `RU: мастер приветствия`

Див. також: профіль пристрою · головний екран · Налаштування · дозвіл

медіафайл

ENTITY · Телефон · Wear OS · VR · All 7 Editions

A media file is a file the app can show or play, such as a photo, GIF, video, audio track or document.

> **Відмінність:** Not every 'file': other files in a folder, such as installers or archives, are not media files and stay hidden unless All Files mode is used.

Переклади: `EN: media file` `RU: медиафайл` Див. також: файл · Усі файли · плеєр

меню з трьома крапками

UI_COMPONENT · Телефон · VR · All 7 Editions

The three-dots menu is the menu that opens from the button with three vertical dots and holds the less common actions for an item or a screen.

> **Відмінність:** Some settings show the same menu as the symbol :. It is not the programs menu.

Переклади: `EN: three-dots menu` `RU: меню с тремя точками`

Див. також: список ресурсів | браузер файлів | панель програм

мережева папка

NETWORK_STREAM | Телефон | Wear OS | Editions: standard, noLegal, photos, legacy, vr, foss

A network folder is a shared folder on another computer, a NAS or a router on your home or office network that the app opens over SMB.

> **Відмінність:** Not a folder on this device and not cloud storage. People often say 'network share' or 'shared folder'.

Переклади: `EN: network folder` `RU: сетевая папка`

Див. також: SMB | мережевий ресурс | папка | ресурс

Мережевий монітор

NAVIGATION | Телефон | Wear OS | Editions: standard, noLegal

Network Monitor is a program that shows your connection, signal strength, addresses and speed so you can see why the network is slow or down.

> **Відмінність:** Not a resource or a network folder: it only reports on the connection and opens no files.

Переклади: `EN: Network Monitor` `RU: Сетевой монитор`

Див. також: програма | ґаджет | віджет

мережевий ресурс

NETWORK_STREAM | Телефон | Wear OS | Editions: standard, noLegal, photos, legacy, vr, foss

A network resource is a resource that points to a folder on another computer or server over the network, using SMB, FTP or SFTP.

> **Відмінність:** Not a cloud resource, which lives with an online service such as Google Drive. Only network resources can be sent to the watch.

Переклади: `EN: network resource` `RU: сетевой ресурс`

Див. також: ресурс · мережева папка · SMB · FTP · SFTP · Wear-супутник

мітка

UI_COMPONENT · Телефон · VR · All 7 Editions

A badge is a small label drawn on top of a thumbnail or row, such as GIF, VR or Pinned, that tells you something about the item at a glance.

> **Відмінність:** Not a button in general, although the VR badge can be tapped to try opening VR again. The word 'badge' itself never appears on screen, so describe what the badge says.

Переклади: `EN: badge` `RU: метка` Див. також: канал · immersive-режим · медіафайл

Мовлення

NETWORK_STREAM · Телефон · Wear OS · Editions: standard, noLegal, legacy

Live Broadcast is a program that sends what the microphone of your phone, and optionally its camera, picks up live over the local network so that other devices can listen or watch.

> **Відмінність:** Not a 'stream' you receive: Live Broadcast sends your own sound or picture out. The Russian and Ukrainian screens name it with a different word from the one used for streams.

Переклади: `EN: Live Broadcast` `RU: Вещание`

Див. також: трансляція | Трансляції | програма | віджет

Н (2 термінів)

Налаштування

NAVIGATION | Телефон | Wear OS | VR | All 7 Editions

Settings is the screen where you change how the app looks and behaves and switch optional programs and features on or off.

> **Відмінність:** Not the Android system settings, which the app sometimes opens for permissions. The launcher has its own 'Launcher settings' and the reader its own 'Reader Settings'.

Альтернативні / застарілі назви: customisation => customization, customise => customize, customised => customized, behaviour => behavior

Переклади: `EN: Settings` `RU: Настройки`

Див. також: профіль пристрою | програма | лаунчер | колірна тема

нотатка

ENTITY | Телефон | All 7 Editions

A text note is a plain text file you write in the app and save into the current folder or resource.

> **Відмінність:** Not a Google Keep note: the app can send the text to Keep, but a text note is its own file in your folder. Not a voice note recorded on the watch.

Переклади: `EN: text note` `RU: заметка` Див. також: файл | Усі документи | читалка

О (2 термінів)

★ Обране

ENTITY · Телефон · Wear OS · VR · All 7 Editions

Favorites is your own list of the files and channels you marked with a star (a heart on the watch), so you can open them again quickly from one place.

> ⓘ **Відмінність:** Not 'Quick Sort': marking a favorite does not copy or move anything, it only bookmarks the item. Spell it 'favorite', never the British 'favourite'.

Альтернативні / застарілі назви: favourite => favorite

Переклади: `EN: Favorites` `RU: Избранное`

Див. також: файл · канал · швидке сортування · віджет · плитка · ускладнення

операція за розкладом

ENTITY · Телефон · All 7 Editions

A scheduled operation is a file job, such as copying or moving files from one resource to another, that the app runs by itself on the schedule you set.

> ⓘ **Відмінність:** Not a one-time copy or move: it repeats on its schedule until you pause or delete it.

Альтернативні / застарілі назви: cancelled => canceled

Переклади: `EN: scheduled operation` `RU: операция по расписанию`

Див. також: ресурс · призначення · віджет

(17 термінів)

панель

UI_COMPONENT · Телефон · VR · All 7 Editions

A panel is a strip of buttons or items along one edge of a screen that can usually be collapsed or hidden.

> **Відмінність:** Use the specific name when it matters, such as 'command panel', 'programs panel', 'streams panel', 'quick-access panel' or 'taskbar'. In the headset 'panel' also means the flat window that floats in front of you.

Переклади: `EN: panel` `RU: панель`

Див. також: панель команд · панель програм · панель трансляцій · панель швидкого доступу · панель задач

панель задач

UI_COMPONENT · Телефон · Editions: standard, noLegal

The taskbar is the launcher's bar at the top or bottom of the screen with the Start button, pinned apps, recently used apps, the clock and status icons.

> **Відмінність:** Not the Android status bar or navigation bar.

Переклади: `EN: taskbar` `RU: панель задач`

Див. також: лаунчер · робочий стіл · Усі застосунки · панель

панель команд

UI_COMPONENT · Телефон · VR · All 7 Editions

The command panel is the set of buttons in the player for acting on the current file, such as copy, move and delete.

> **Відмінність:** Not the three-dots menu and not Quick Sort alone. A setting decides whether it opens by itself when the player starts.

Переклади: `EN: command panel` `RU: панель команд`

Див. також: плеєр | панель | швидке сортування | сенсорні зони

панель команд головного екрана

UI_COMPONENT | Телефон | VR | All 7 Editions

The command bar is the row of buttons across the top of the main screen, such as Add, Filter, Refresh, Settings and Start Player; when the screen is too narrow it first hides the button labels and then moves the buttons that still do not fit into the three-dots menu.

> **Відмінність:** Not the command panel: the command panel belongs to the player and acts on the open file, while the command bar belongs to the main screen.

Переклади: `EN: command bar` `RU: панель команд главного экрана`

Див. також: головний екран | меню з трьома крапками | панель команд | вкладки типів ресурсів

панель програм

UI_COMPONENT | Телефон | VR | All 7 Editions

The programs panel is an optional bar above the resource list on the main screen that gives one-tap access to your programs.

> **Відмінність:** Not the 'quick-access panel' of the launcher. In Russian and Ukrainian the quick-access panel is also translated as 'panel of programs', which is a known clash.

Переклади: `EN: programs panel` `RU: панель программ`

Див. також: програма | головний екран | панель | панель трансляцій

панель трансляцій

UI_COMPONENT | Телефон | Editions: standard, noLegal, legacy, vr

The streams panel is an optional bar above the resource list on the main screen that shows your pinned channels for one-tap playback.

> **Відмінність:** Not the Streams screen, which lists all channels: only pinned channels appear on this panel.

Переклади: `EN: streams panel` `RU: панель трансляций`

Див. також: Трансляції · канал · головний екран · панель

панель швидкого доступу

UI_COMPONENT · Телефон · Editions: standard, noLegal

The quick-access panel is a pop-up panel of your chosen apps and shortcuts that you can open from the launcher or with a gesture at the screen edge.

> **Відмінність:** Not the 'programs panel' on the main screen.

Переклади: `EN: quick-access panel` `RU: панель быстрого доступа`

Див. також: лаунчер · панель · застосунок · програма

папка

ENTITY · Телефон · Wear OS · VR · All 7 Editions

A folder is a place on a disk, memory card or server where files are kept, and it exists whether or not the app knows about it.

> **Відмінність:** Not a 'resource': a resource is the app's saved entry that points to a folder. Use 'folder' only for the real directory itself, such as creating a new folder or picking one in the system folder window.

Переклади: `EN: folder` `RU: папка`

Див. також: ресурс | локальна папка | мережева папка | файл

перегляд зображень

NAVIGATION | Телефон | Wear OS | VR | All 7 Editions

The image viewer is the player screen when it shows a photo or picture, where you can zoom, rotate, crop or start a slideshow.

> **Відмінність:** Not a separate app: it is the same player showing an image, and 'Default image viewer' is the Android setting that lets the app open pictures coming from other apps. Not All Images, which is the collection.

Переклади: `EN: image viewer` `RU: просмотр изображений`

Див. також: плеєр | Усі зображення | слайдшоу | редактор малювання

ПІН-код

ENTITY | Телефон | VR | All 7 Editions

A PIN is a code of 4 to 6 digits you can set on a resource so that nobody can open it without typing the code.

> **Відмінність:** Not the lock-screen PIN of the device and not a 'pinned' channel or app: it protects one resource inside this app only.

Переклади: `EN: PIN` `RU: ПИН-код` Див. також: ресурс

плеєр

NAVIGATION | Телефон | Wear OS | VR | All 7 Editions

The player is the full-screen screen that shows one file at a time, whether it is a photo, a GIF, a video or an audio track, and lets you move to the next or previous file.

> **Відмінність:** Not only for video: 'player' is the shared name, and 'video player', 'audio player' and 'image viewer' name the same screen when it shows that kind of file.

Documents open in the reader instead.

Переклади: `EN: player` `RU: плеер`

Див. також: відеоплеєр | аудіоплеєр | перегляд зображень | панель команд | сенсорні зони | слайдшоу

плейліст

ENTITY | Телефон | Editions: standard, noLegal, legacy, vr

A playlist is a list of tracks or channels that play one after another, such as an M3U file you import into Streams or the Playlist gadget on the launcher desktop.

> **Відмінність:** Not the 'queue' in the audio player, which is only the list of tracks lined up for the current session. Not a resource.

Переклади: `EN: playlist` `RU: плейлист`

Див. також: черга | трансляція | канал | ґаджет

плитка

HARDWARE_PLATFORM | Wear OS | Editions: standard, noLegal

A tile is a full-screen card on the watch that you reach by swiping from the watch face, showing a chosen resource, stream, your favorites or your programs for one-tap access.

> **Відмінність:** Not a 'complication', which is a small spot on the watch face itself. Not the quick settings tiles on the phone, such as Live Broadcast.

Переклади: `EN: tile` `RU: плитка`

Див. також: ускладнення | годинник | застосунок для годинника | Обране

призначення

ENTITY · Телефон · VR · All 7 Editions

A destination is a resource you have marked for Quick Sort, so that one tap can copy or move the current file into it.

> **Відмінність:** Not every resource: only resources marked for Quick Sort become destinations, up to 30 of them, each with its own number and color. In copy and move dialogs 'destination' also means simply the place a file is going to.

Переклади: `EN: destination` `RU: назначение`

Див. також: швидке сортування · ресурс · панель команд

програма

NAVIGATION · Телефон · Wear OS · All 7 Editions

A program is one of the extra tools built into FastMediaSorter, such as Calculator, Stopwatch, Network Monitor or the flashlights, that you switch on in Settings and open from the programs menu.

> **Відмінність:** Not an 'app' installed separately on the device, and never a 'mini-program' or 'sub-program'. The watch lists its built-in programs under 'Apps', which is a known wording slip.

Альтернативні / застарілі назви: mini-program, sub-program, mini-app, programme

Переклади: `EN: program` `RU: программа`

Див. також: панель програм · застосунок · Калькулятор · Мережевий монітор · Налаштування

профіль пристрою

ENTITY · Телефон · VR · All 7 Editions

A device profile is a preset for the kind of device you use, such as a personal smartphone, a TV box, a car head unit or a photo frame, that sets sensible defaults for the whole app.

Відмінність: Not a 'resource profile', which affects one resource only.

Переклади: `EN: device profile` `RU: профиль устройства`

Див. також: профіль ресурсу · телевізор · автомагнітола · VR-шолом

профіль ресурсу

ENTITY · Телефон · VR · All 7 Editions

A resource profile is a preset you pick for one resource, such as Audio Library, Video Library or Photo Storage, that tunes which files it shows and how it opens them.

Відмінність: Not a 'device profile', which tunes the whole app for a kind of device. The idea of a 'media library' is simply a resource with the Audio Library or Video Library profile.

Переклади: `EN: resource profile` `RU: профиль ресурса`

Див. також: ресурс · профіль пристрою

P (13 термінів)

редактор малювання

NAVIGATION · Телефон · All 7 Editions

The drawing editor is the screen where you draw or write by hand on a photo, a screenshot or a blank page and save the result as a picture.

Відмінність: Not the crop or rotate tools of the image viewer. The menu item that opens it is simply called 'Drawing'.

Переклади: `EN: drawing editor` `RU: редактор рисования`

Див. також: перегляд зображень | камера

редакція

DISTRIBUTION_EDITION

Телефон | Wear OS | VR | All 7 Editions

An edition is one of the separately published versions of FastMediaSorter, each made for a certain kind of device or store and with its own set of features.

> **Відмінність:** Never call it a 'flavor' or 'build flavor' in user documentation. An edition is not a version number, which changes with every update.

Альтернативні / застарілі назви: flavor, flavour

Переклади: `EN: edition` `RU: редакция`

Див. також: редакція Standard | редакція noLegal | редакція Lite | редакція Photos | редакція Legacy | VR-версія | редакція FOSS

редакція FOSS

DISTRIBUTION_EDITION

Телефон | Editions: foss

The FOSS edition is the open-source edition published in F-Droid, built without any closed-source parts, so it has no cloud storage, Streams, OCR, translation, Chromecast or watch companion.

> **Відмінність:** Not a trial edition: it is complete within those limits. When writing about its open-source terms, spell 'license', never 'licence'.

Альтернативні / застарілі назви: licence => license

Переклади: `EN: FOSS edition` `RU: редакция FOSS`

Див. також: редакція | редакція Standard

редакція Legacy

DISTRIBUTION_EDITION · Телефон · Editions: legacy

The Legacy edition is an edition for older Android devices, starting from Android 6, with most Standard features but without the launcher and the watch companion.

> **Відмінність:** Not an outdated or abandoned release: it is published together with the other editions.

Переклади: `EN: Legacy edition` `RU: редакция Legacy`

Див. також: редакція · редакція Standard

редакція Lite

DISTRIBUTION_EDITION · Телефон · Editions: lite

The Lite edition is a lighter edition that plays local photos, videos and music only, without network folders, cloud storage, documents or Streams.

> **Відмінність:** Not the Photos edition, which keeps network folders and cloud storage but drops video and audio.

Переклади: `EN: Lite edition` `RU: редакция Lite`

Див. також: редакція · редакція Photos · редакція Standard

редакція noLegal

DISTRIBUTION_EDITION · Телефон · VR · Editions: noLegal

The noLegal edition is a sideload-only edition, installed from an APK file outside the app stores, that adds what stores do not allow, such as the immersive VR player and full storage access.

> **Відмінність:** Not the VR edition, which is the store-clean headset edition. The noLegal edition is never published in a store.

Переклади: `EN: noLegal edition` `RU: редакция noLegal`

Див. також: редакція | редакція Standard | VR-версія | immersive-режим | Усі файли

редакція Photos

DISTRIBUTION_EDITION | Телефон | Editions: photos

The Photos edition is an edition for pictures only, with network folders and cloud storage but without video, audio, documents or Streams.

> **Відмінність:** Not the 'Photo frame' device profile, which is a setting inside any edition, and not 'Camera Photos', which is a virtual resource.

Переклади: `EN: Photos edition` `RU: редакция Photos`

Див. також: редакція | редакція Lite | профіль пристрою | Фото з камери

редакція Standard

DISTRIBUTION_EDITION | Телефон | Editions: standard

The Standard edition is the recommended full edition for phones, tablets, TVs and car head units.

> **Відмінність:** Not the noLegal edition, which adds sideload-only extras on top of it. The Legacy edition covers older Android versions.

Переклади: `EN: Standard edition` `RU: редакция Standard`

Див. також: редакція | редакція noLegal | редакція Legacy | лаунчер

ресурс

ENTITY | Телефон | Wear OS | VR | All 7 Editions

A resource is an entry you add to the app that points to a place with your files, such as a folder on this device, a network folder, a cloud folder, a stream or a watch, and it appears as one item on the main screen.

Відмінність: Not a 'folder': a folder is a real directory that exists on a disk or server without the app, while a resource is the app's own saved entry that points to it.

Переклади: `EN: resource` `RU: ресурс`

Див. також: папка · віртуальний ресурс · мережевий ресурс · головний екран · профіль ресурсу · призначення

робочий стіл

NAVIGATION · Телефон · Editions: standard, noLegal

The desktop is the launcher's main page, a grid where you place app icons, resources, channels, gadgets and sections, with separate layouts for the upright and the sideways screen.

Відмінність: Not the home screen of another launcher and not a computer desktop: it exists only while the FastMediaSorter launcher is in use.

Переклади: `EN: desktop` `RU: рабочий стол`

Див. також: лаунчер · ґаджет · розділ · панель задач · ярлик · домашній екран

розділ

UI_COMPONENT · Телефон · Editions: standard, noLegal

A section is a named group on the launcher desktop, such as Gadgets, Resources or Apps, that keeps related icons together under one heading.

Відмінність: Not a settings category and not a folder: a section only arranges desktop items and can be renamed, re-sorted or deleted.

Переклади: `EN: section` `RU: раздел` Див. також: робочий стіл · лаунчер · ґаджет

OCR розпізнавання тексту (OCR)

NAVIGATION | Телефон | VR | Editions: standard, noLegal, legacy, vr

OCR (text recognition) reads the printed or written words in a photo or document page so you can copy, save or translate them.

> **Відмінність:** Not translation by itself: OCR only finds the text, and translation is a separate step. 'Camera OCR' is the quick flow that does both from a new photo.

Альтернативні / застарілі назви: recognise => recognize, recognised => recognized, re:\banalys(e|ed|ing)\b => analyze

Переклади: `EN: OCR` `RU: распознавание текста (OCR)`

Див. також: Камера-переклад | перегляд зображень | читалка

розширення

ENTITY | Телефон | Editions: standard, noLegal, legacy, vr

An extension is an optional part of the app, such as text recognition or an extra audio decoder, that you download only when you want it and can delete again to free space.

> **Відмінність:** Not a separate app from a store and not a paid add-on: an extension is downloaded from the app's own Downloadable Extensions screen and is free.

Альтернативні / застарілі назви: plug-in, plugin

Переклади: `EN: extension` `RU: расширение`

Див. також: Налаштування | розпізнавання тексту (OCR) | редакція

C (6 термінів)

сенсорні зони

UI_COMPONENT · Телефон · VR · All 7 Editions

Touch zones are invisible areas of the full-screen player, laid out as a grid of nine, where a tap does a set job such as next file, copy, move or delete.

> **Відмінність:** Not visible buttons: the zones stay hidden unless you turn on the touch zones overlay or hint. With the grid switched off the player uses three simpler zones.

Переклади: `EN: touch zones` `RU: сенсорные зоны`

Див. також: плеєр · панель команд · швидке сортування

сітка

UI_COMPONENT · Телефон · Wear OS · VR · All 7 Editions

Grid view shows files, resources or channels as picture tiles arranged in rows and columns.

> **Відмінність:** Not 'list view', which shows one item per line with more text. The file browser can be set to open in grid view by default.

Переклади: `EN: grid view` `RU: сетка`

Див. також: список · браузер файлів · список ресурсів

скріншот

ENTITY · Телефон · Editions: standard, noLegal

A screenshot is a still picture of everything shown on the screen at one moment, saved as an image file.

> **Відмінність:** Not a screen recording, which saves a video. A frame saved from a playing video is a video frame, not a screenshot.

Альтернативні / застарілі назви: screen grab, screencap

Переклади: `EN: screenshot` `RU: скриншот`

Див. також: запис екрана · крайовий жест · редактор малювання

слайдшоу

UI_COMPONENT · Телефон · Wear OS · VR · All 7 Editions

A slideshow shows the files of a folder one after another by itself, moving to the next photo after the number of seconds you set.

> **Відмінність:** Not a video made from photos: nothing is saved, it is only a way of viewing. Music can play in the background during a slideshow.

Переклади: `EN: slideshow` `RU: слайдшоу`

Див. також: плеєр · перегляд зображень · Обране

список

UI_COMPONENT · Телефон · Wear OS · VR · All 7 Editions

List view shows files, resources or channels one per line, with the name and details next to a small picture.

> **Відмінність:** Not 'grid view', which shows larger picture tiles in rows and columns.

Переклади: `EN: list view` `RU: список`

Див. також: сітка · браузер файлів · список ресурсів

список ресурсів

UI_COMPONENT · Телефон · VR · All 7 Editions

The resource list is the list of all your resources on the main screen, shown as rows or tiles.

Відмінність: Not the file list inside the file browser, which shows the files of one opened resource.

Переклади: `EN: resource list` `RU: список ресурсов`

Див. також: головний екран · ресурс · сітка · список

T (4 термінів)

телевізор

HARDWARE_PLATFORM · Телефон · Wear OS · All 7 Editions

A TV is a television, an Android TV box or a media box that either runs the app with a remote control or shows what you cast to it.

Відмінність: Not 'Live TV', which is a category of channels in Streams. On a TV the app is operated with the D-pad of the remote instead of touch.

Переклади: `EN: TV` `RU: телевизор`

Див. також: D-pad · Chromecast · профіль пристрою

телефон

HARDWARE_PLATFORM · Телефон · Wear OS · All 7 Editions

The phone is the Android phone or tablet that runs the main FastMediaSorter app and that the watch connects to.

Відмінність: Not only a phone in the strict sense: the same app also runs on tablets, TVs and car head units. On the watch, 'Phone' names the section with files taken from the phone.

Переклади: `EN: phone` `RU: телефон`

Див. також: годинник | Wear-супутник | телевізор | автомагнітола

Трансляції

NAVIGATION | Телефон | Wear OS | Editions: standard, noLegal, legacy, vr

Streams is the screen that lists your internet radio, TV and video channels, where you add, pin, edit and play them.

> **Відмінність:** Not a single 'stream': 'Streams' with a capital S names the screen, while a stream is one live feed. Not 'Live Broadcast', which sends your own sound or picture out.

Переклади: `EN: Streams` `RU: Трансляции`

Див. також: трансляція | канал | каталог | панель трансляцій | Мовлення

трансляція

ENTITY | Телефон | Wear OS | Editions: standard, noLegal, legacy, vr

A stream is a live internet radio, TV or video feed that the app plays from a web address instead of from a saved file.

> **Відмінність:** Not a 'channel' in every sentence: the stream is the live feed or its web address, while the channel is the saved entry for it in the Streams list. Not 'Live Broadcast', which sends your own microphone or camera out to others.

Переклади: `EN: stream` `RU: трансляция`

Див. також: канал | Трансляції | каталог | плейліст | Мовлення | панель трансляцій

У (6 термінів)

Усі відео

ENTITY · Телефон · VR · Editions: standard, noLegal, lite, legacy, vr, foss

All Videos is a virtual resource that lists every video file found on this device in one place.

> **Відмінність:** Not the video player: All Videos is the collection you browse, while the video player is the screen that plays one video from it.

Переклади: `EN: All Videos` `RU: Всё видео`

Див. також: віртуальний ресурс · відеоплеєр

Усі документи

ENTITY · Телефон · VR · Editions: standard, noLegal, legacy, vr, foss

All Documents is a virtual resource that lists every document found on this device, such as PDF, EPUB, text and Office files, in one place.

> **Відмінність:** Not the reader: All Documents is the list you browse, while the reader is the screen that opens one document. A text note created here is saved in the device's Documents folder.

Переклади: `EN: All Documents` `RU: Все документы`

Див. також: віртуальний ресурс · читалка · нотатка

Усі застосунки

UI_COMPONENT · Телефон · Editions: standard, noLegal

All apps is the launcher's full list of the apps installed on the device, opened from the launcher menu.

> **Відмінність:** Not the programs menu, which lists FastMediaSorter's own programs. The Russian and Ukrainian screens translate it as 'all programs', which is a known clash.

Переклади: `EN: All apps` `RU: Все приложения`

Див. також: застосунок · лаунчер · панель задач

Усі зображення

ENTITY · Телефон · VR · All 7 Editions

All Images is a virtual resource that lists every picture found on this device, such as JPG, PNG, GIF or WebP files, in one place.

> **Відмінність:** Not 'Camera Photos': Camera Photos holds only what the device camera took, while All Images includes every picture from every folder on the device.

Переклади: `EN: All Images` `RU: Все изображения`

Див. також: віртуальний ресурс · Фото з камери · перегляд зображень

Усі файли

ENTITY · Телефон · VR · All 7 Editions

All Files is a ready-made resource that shows every kind of file on the device, not only media, and it works once All Files mode is allowed in Settings.

> **Відмінність:** Not a virtual resource for one kind of media such as All Documents: All Files browses the device storage like a file manager, and how much it can reach depends on the storage access Android grants to your edition.

Переклади: `EN: All Files` `RU: Все файлы`

Див. також: віртуальний ресурс · файл · браузер файлів · редакція

ускладнення

HARDWARE_PLATFORM · Wear OS · Editions: standard, noLegal

A complication is a small spot on the watch face that shows live information from the watch app, such as the last resource, the number of favorites or the track now playing, and opens it with a tap.

> **Відмінність:** Not a 'tile', which is a whole screen you swipe to. The word comes from Wear OS and appears only in the watch face editor, never in the app's own screens.

Переклади: `EN: complication` `RU: усложнение`

Див. також: плитка · годинник · Зараз грає · Обране

Ф (2 термінів)

файл

ENTITY · Телефон · Wear OS · VR · All 7 Editions

A file is a single item stored in a folder, such as one photo, song, video or document.

> **Відмінність:** Not always a 'media file': 'file' covers anything stored on a disk, while 'media file' means only the kinds of files the app can show or play.

Переклади: `EN: file` `RU: файл` Див. також: медіафайл · папка · Обране

Фото з камери

ENTITY · Телефон · VR · All 7 Editions

Camera Photos is a virtual resource that shows the photos and videos taken by this device's camera.

> **Відмінність:** Not 'All Images': it holds only camera shots, not every picture on the device. A home-screen widget with the same name opens it.

Переклади: `EN: Camera Photos` `RU: Фото с камеры`

Див. також: віртуальний ресурс | Усі зображення | камера | віджет

X (2 термінів)

хмарне сховище

NETWORK_STREAM | Телефон | Editions: standard, noLegal, photos, legacy, vr

Cloud storage is online space from a service such as Google Drive, OneDrive or Dropbox, where your files are kept on the internet instead of on a device.

> **Відмінність:** Not a network folder on your own home network. A resource that points into cloud storage needs you to sign in to the service first.

Переклади: `EN: cloud storage` `RU: облачное хранилище`

Див. також: хмарний сервіс | Google Диск | Dropbox | OneDrive | ресурс

хмарний сервіс

NETWORK_STREAM | Телефон | Editions: standard, noLegal, photos, legacy, vr

A cloud provider is the online service whose storage you connect to the app: Google Drive, OneDrive or Dropbox.

> **Відмінність:** Not the storage itself: you pick a cloud provider, sign in, and then choose folders from its cloud storage.

Переклади: `EN: cloud provider` `RU: облачный сервис`

Див. також: хмарне сховище | Google Диск | OneDrive | Dropbox

Ч (2 термінів)

черга

UI_COMPONENT · Телефон · Editions: standard, noLegal, lite, legacy, vr, foss

The queue is the list of tracks lined up to play next in the audio player.

> **Відмінність:** Not a saved 'playlist': the queue belongs to the current listening session only.

Переклади: `EN: queue` `RU: очередь` Див. також: аудіоплеєр · Зараз грає · плейліст

читалка

NAVIGATION · Телефон · VR · Editions: standard, noLegal, legacy, vr, foss

The reader is the screen that opens documents and books, such as PDF, EPUB and text files, page by page.

> **Відмінність:** Not the image viewer or the player. The Android default-app setting names the same role 'document viewer'.

Переклади: `EN: reader` `RU: читалка`

Див. також: Усі документи · нотатка · розпізнавання тексту (OCR)

Ш (1 термінів)

швидке сортування

UI_COMPONENT · Телефон · VR · All 7 Editions

Quick Sort is the feature that lets you copy or move the file you are viewing into one of your numbered destinations with a single tap.

> **Відмінність:** Not 'Favorites', which only bookmarks a file.

Альтернативні / застарілі назви: organise => organize, organised => organized, organiser => organizer

Переклади: `EN: Quick Sort` `RU: быстрая сортировка`

Див. також: призначення | панель команд | сенсорні зони | Обране

Я (1 термінів)

ярлик

UI_COMPONENT | Телефон | All 7 Editions

A shortcut is an icon you place on the home screen or the launcher desktop that opens one resource, channel, program or contact directly.

> **Відмінність:** Not a widget, which shows live content, and not the item itself: removing a shortcut deletes nothing.

Переклади: `EN: shortcut` `RU: ярлык`

Див. також: домашній екран | робочий стіл | віджет