Statistische und stochastische Grundlagen

Vorlesungsmitschrieb zum Modul an der Universität Stuttgart

INHALTSVERZEICHNIS

I	Sta	tistik	4
1	Gru	ndbegriffe	5
	1.1	Grundbegriffe der Statistik	5
	1.2	Charakterisierung der Merkmale	5
	1.3	Skalen	5
	1.4	Datengewinnung, Datenerhebung	6
2	Vert	teilungen und ihre Darstellungen	7
_	2.1	Häufigkeiten	7
	2.2	Kumulierte Häufigkeiten	8
	2.3	Gruppierung	8
	2.4	Lagemaße	8
	۷.٦	2.4.1 Arithmetisches Mittel	9
		2.4.2 Median	9
			و 10
			10
	2.5		10
	2.5	0 0	10
	2.6	8	10
			11
		8	11
			11
		8	12
		8	12
			13
		, I	13
			14
	2.7	Konzentrationsmaße	14
		2.7.1 Lorenzkurve	14
		2.7.2 Gini-Koeffizient	14
	2.8	Schiefe und Wölbung	15
3	Mul	tivariate	16
	3.1	Kontingenztafel	16
	3.2	č	16
	3.3		17
			17
		···	., 18
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18
			19
	3.4	•	19
	J. 1		19

П	Stochastik	20
1	Wahrscheinlichkeitsräume 1.1 Allgemeine Definitionen	21 21
2	Diskrete Wahrscheinlichkeitsräume	22
_	2.1 Endliche Wahrscheinlichkeitsräume	
	2.1.1 Zufallsvariablen auf endlichen Wahrscheinlichkeitsräumen	
	2.1.2 Unabhängigkeit in endlichen Wahrscheinlichkeitsräumen	
	2.1.3 Binomialverteilung	
	-	
	71 8	
	2.2 Erweiterung auf allgemein diskrete Wahrscheinlichkeitsräume	
	2.2.1 Geometrische Verteilung	
	2.2.2 Poisson-Verteilung	
	2.3 Grenzwertsätze	
	2.3.1 Binomialverteilung im Grenzwert	31
3	Allgemeine Wahrscheinlichkeitsräume	32
	3.1 Zufallsvariablen auf allgemeinen Wahrscheinlichkeitsräumen	32
	3.1.1 Verteilungsfunktion	
	3.1.2 Dichte- und Verteilungsfunktion	
	3.2 Stetige Verteilungen	
	3.2.1 Gleichverteilung	
	3.2.2 Exponentialverteilung	
	3.2.3 Normalverteilung	
4	Mehrdimensionale Zufallsvariablen	40
	4.1 Diskrete Zufallsvariablen	
	4.2 Stetige Zufallsvariablen	41
5	Zusammenhang von Zufallsvariablen	42
	5.1 Kovarianz	42
	5.2 Korrelationskoeffizient	
Ш	Induktive Statistik	44
	maunite statistic	• •
1	Schätzer	45
	1.1 Allgemeines zum Schätzen	45
	1.2 Punktschätzer	
	1.2.1 Maximum-Likelihood-Schätzer	47
	1.2.2 Bayes-Schätzer	49
	1.2.3 Kleinste Quadrate-Schätzer	50
	1.3 Intervallschätzer - Konfidenzintervalle	50
	1.3.1 Mit Tschebyscheff-Ungleichung	51
	1.3.2 Über die Verteilungsfunktion	
	1.3.3 Approximation über die Normalverteilung	
2	U. mathacantacta	Fo
2	Hypothesentests	53
	2.1 Allgemeines zu Tests und Hypothesen	
	2.1.1 Links- rechtsseitiger Hypothesentest	
	2.1.2 Fehlerarten	
	2.2 Binomialtest	53



Kapitel 1: Statistik

1: Grundbegriffe

1.1 Grundbegriffe der Statistik

Statistische Einheit Objekte die erfasst werden und an denen die interessierenden Größen erfasst werden den

Grundgesamtheit Menge aller für die Fragestellung relevanten statistischen Einheiten

Teilgesamtheit Teilmenge der Grundgesamtheit

Stichprobe Tatsächlich untersuchte Teilmenge der Grundgesamtheit

Merkmal, Variable Größe von Interesse

Merkmalsausprägung, Wert Konkreter Wert des Merkmals für eine bestimmte statistische Einheit

1.2 Charakterisierung der Merkmale

diskret Merkmale, die nur endlich viele oder abzählbar unendlich viele Ausprägungen annehmen sind diskret.

stetig Merkmale, die Werte aus einem Intervall annehmen können heißen stetig.

quasi-stetig Merkmale, die sich nur diskret messen lassen aber aufgrund einer sehr feinen Abstufung wie stetige Merkamle behandelt werden können.

Die Ausprägungen eines stetigen Merkmals lassen sich immer so zusammenfassen, dass es als diskret angesehen werden kann. Die Ausprägungen heißen dann gruppiert oder klassiert.

1.3 Skalen

Zusätzlich zur Charakterisierung der Merkmale werden diese anhand ihres Skalenniveaus unterschieden.

Nominalskala Wenn die Ausprägungen Namen oder Kategorien sind, die den Einheiten zugeordnet werden heißt das Merkmal *nominalskaliert*. Beispielsweise Geschlecht oder Verwendungszweck.

Ordinalskala Merkmale mit Ausprägungen zwar mit Ordnung, bei denen allerdings ein Abstand der Merkamale nicht interpretier- oder vergleichbar ist heißen *ordinalskaiert*. Ein Beispiel hierfür wären Schulnoten.

Kardinalskala Ein kardinalskaliertes Merkmal wird oft auch metrisch bezeichnet. Hierbei sind die Abstände der Ausprägungen interpretierbar und zusätzlich ist ein sinnvoller Nullpunkt der Skala festgelegt oder bestimmbar.

Auf Basis dieser Skalenmerkmale nennt man Merkmale mit endlich vielen Ausprägungen, die höchstens ordinalskaliert sind *qualitative* oder *kategoriale Merkmale*. Diese geben eine Qualität aber nicht ein Ausmaß wieder.

Geben die Ausprägungen jedoch eine Intensität oder Ausmaß wieder so spricht man von *quantitativen Merkmalen*. Alle Messungen mit Zahlenwerten stellen Ausprägungen quantiativer Merkmale dar. Ein kardinalskaliertes Merkmal ist stets quantitativ.

1.4 Datengewinnung, Datenerhebung

S.18 ff

2: Verteilungen und ihre Darstellungen

2.1 Häufigkeiten

Als *Urliste* bezeichnet man die Menge der Merkmale X der Untersuchungseinheiten $U = \{x_1, \dots, x_n\}$. Die *auftretenden Ausprägungen* von X sind die Werte $\{a_1, \dots, x_n\} \subseteq \{x_1, \dots, x_n\}$, $k \le n$. Oftmals treten in einem großen Datensatz der Größe n nicht auch n verschiedene Werte x_i auf. Damit definieren sich

Definition 1: Absolute Häufigkeit

Die absolute Häufigkeit einer auftretenden Ausprägung a in einer Urliste U ist

$$h(a) = |\{i \in \mathbb{N} \mid x_i = a, x_i \in U\}|.$$

Es gilt immer, dass die Summe aller absoluten Häufigkeiten gleich der Datensatzgröße ist

$$\sum_{i=1}^{n} h(a_i) = |U|.$$

Die absolute Häufigkeitsverteilung ist dargestellt durch die Folge von Werten

$$h_1,\ldots,h_k=h(a_i),\ldots,h(a_k)$$

Definition 2: Relative Häufigkeit

Die relative Häufigkeit einer auftretenden Ausprägung a in einer Urliste U ist

$$f(a) = \frac{h(a)}{|U|}.$$

Es gilt ähnlich wie bei der absoluten Häufigkeit für die Summe

$$\sum_{i=1}^{n} f(a_i) = 1.$$

Eine grafische Darstellung einer Häufigkeitsverteilung nennt man ein *Histogramm*. Bei Histogrammen ist auf die Flächentreue zu achten, das bedeutet, dass der Flächeninhalt der aufgetragenen Rechtecke proportional (oder gleich) zu h_j oder f_j ist. So kann das menschliche Auge die Verteilung besser wahrnehmen

Hat das Histogramm einer Verteilung nur einen deutlich erkennbaren Hochpunkt (Gipfel), heißt sie *uni-modal*. Treten mehrere Gipfel auf nennt man die Verteilung *multimodal*. Bei zwei Gipfeln spricht man von einer *bimodalen* Verteilung.

Man nennt eine Verteilung symmetrisch, wenn es eine Symmetrieachse gibt, sodass die rechte und linke Hälfte der Verteilung annähernd zueinander spiegelbildlich sind. Eine Verteilung heißt schief, wenn

sie deutlich unsymmetrisch ist. Sie heißt dann *linkssteil oder rechtsschief*, wenn der überwiegende Anteil von Daten linksseitig konzentriert ist. Dann steigt die Verteilung links deutlich steiler ab als rechts. Entsprechend *rechtssteile oder linksschiefe* Verteilungen.

2.2 Kumulierte Häufigkeiten

Die kumulierten Häufigkeitsverteilungen geben an, wie viele Datenpunkte der Urliste, beziehungsweise welcher Anteil der Daten unterhalb einer Schranke liegen. Um diese Aussage sinnvoll zu beantworten ist zumindest eine Ordinalskala nötig.

Definition 3: Absolute kumulierte Häufigkeitsverteilung

Die absolut kumulierte Häufigkeitsverteilung ist die Funktion

$$H(x) = \sum_{i: a_i \le x} h_i.$$

Definition 4: Relative kumulierte Häufigkeitsverteilung

Die relative kumulierte Häufigkeitsverteilung oder auch empirische Verteilungsfunktion ist

$$F(x) = \sum_{i: a_i \le x} f_i.$$

Die kumulierten Häufigkeitsverteilungen sind monoton wachsende, Treppenfunktionen, die an den Sprungstellen rechtsseitig stetig sind.

2.3 Gruppierung

Sind alle auftretenden Ausprägungen Elemente eines Interfalls [a,b], lässt sich dieses in gleich große Klassen der Größe d unterteilen.

Eine Klassifizierung ist allgemein

$$[a, c_1), \ldots, [c_i, c_{i+1}), [c_{i+1}, c_{i+2}), \ldots \quad \forall i : c_{i+1} - c_i = d$$

Klassifizierte Daten sind i.A. einfacher zu interpretieren als große Mengen von Daten, die sich nur wenig voneinander unterscheiden.

Der maximale Fehler bei der Klassifizierung ist die halbe Klassengröße.

2.4 Lagemaße

Lagemaße helfen beim Vergleich verschiedener Eigenschaften, bzw dem Vergleich verschiedener statistischer Einheiten mit einer gemeinsamen Eigenschaft.

Definition 5: Lagemaß

Ein *Lagemaß* ist eine Abbildung $L: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ mit der Eigenschaft

$$L(x_1 + a, ..., x_n + a) = L(x_1, ..., x_n) + a \quad \forall a, x_i \in \mathbb{R} \ (1 \le i \le n)$$

Ein Lagemaß beschreibt das Zentrum einer Verteilung.

Beispiele für Lagemaße sind

2.4.1 Arithmetisches Mittel

Das arithmetische Mittel ist nur für quantitative Merkmale sinnvoll. Es berechnet sich durch

$$\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} (a_i \cdot f_i)$$

aus Rohdaten beziehungsweise aus den Häufigkeitsdaten.

Mit dem arithmetischen Mittel gilt die sogenannte Schwerpunkteigenschaft

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x}) = 0.$$

Unter einer linearen Transformation $x \mapsto ax + b$ verhält sich das arithmetische Mittel analog

$$\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (ax_i + b) = \frac{a}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i + b = a\overline{x} + b$$

Wie aus der Formel erkennbar, ist das arithmetische Mittel extrem empfindlich gegen Ausreißer. Dafür wurden die folgenden Mittel eingeführt.

DAS GETRIMMTE MITTEL Um Ausreißer weniger stark ins Gewicht fallen zu lassen wird der Datensatz absichtlich verkleinert. Beim getrimmten Mittel aus einer sortiert vorliegenden Liste von Daten werden zum Beispiel die oberen und unteren 5% der Daten abgeschnitten, damit fallen auch eventuelle Ausreißer raus. Die Datensatzgröße bleibt jedoch nicht erhalten.

DAS WINSORISIERTE MITTEL Ähnlich wie beim getrimmten Mittel wird der Datensatz beim winsorisierten Mittel von oben und unten herein bearbeitet. Anstatt Daten zu löschen werden beispielsweise die oberen 5% durch den nächstkleineren Wert ersetzt. Hierbei bleibt also die Datensatzgröße gleich.

2.4.2 Median

Der Median stellt ein robusteres Lagemaß als das arithmetische Mittel dar, er ist resistenter gegen Ausreißer im Datensatz. Für $x_1 \le x_2 \le \ldots \le x_n$, also einen sortiert vorliegenden Datensatz ist der Median

$$x_{\text{med}} = \begin{cases} x_{\frac{n+1}{2}} & n \text{ ungerade} \\ \frac{1}{2}(x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}) & n \text{ gerade} \end{cases}$$

Benötigt eine Zahlenordnung, also eine Ordinalskala.

Der Modus verhält sich unter linearer Transformation y = ax + b genauso wie das arithmetische Mittel $y_{\text{med}} = ax_{\text{med}} + b$.

Mindestens 50% der Daten sind kleiner oder gleich x_{med} , genauso sind mindestens 50% der Daten größer oder gleich dem Median x_{med} .

2.4.3 Modus

Der Modus ist die Ausprägung größter Häufigkeit $x_{\text{mod}} = a_i$ mit $h(a_i) = \max\{h(a) \mid a \in A\}$ wobei A die Menge aller vorkommenden Ausprägungen der Urliste ist. Der Modus ist dann eindeutig, wenn die Häufigkeitsverteilung ein eindeutiges Maximum besitzt.

Der Modus empfiehlt sich schon für nominalskalierte Daten.

Der Modus verhält sich unter linearer Transformation y = ax + b genauso wie das arithmetische Mittel $y_{\text{mod}} = ax_{\text{mod}} + b$.

2.4.4 Geometrisches Mittel

Für eine Urliste $U = \{u_1, \dots, u_n\}$ ist das geometrische Mittel definiert als

$$x_{\text{geom}} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} u_i}.$$

Das geometrische Mittel wird z.B. bei der Berechnung des effektiven Jahreszinses verwendet, es stellt jedoch kein Lagemaß im engeren Sinne dar.

2.4.5 Harmonisches Mittel

Für eine Urliste $U = \{u_1, \dots, u_n\}$ ist das harmonische Mittel definiert als

$$x_{\text{harm}} = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i}}.$$

Genauso wie das geometrische Mittel zählt das harmonische nicht zu den Lagemaßen im engeren Sinne.

2.5 Lageregeln

Für symmetrische Verteilungen gilt $\overline{x} \approx x_{\mathrm{med}} \approx x_{\mathrm{mod}}$.

Für linkssteile Verteilungen $\overline{x} > x_{\text{med}} > x_{\text{mod}}$.

Und ebenso für rechtssteile Verteilungen $\overline{x} < x_{\text{med}} < x_{\text{mod}}$.

2.6 Streuungsmaße

Um eine Verteilung sinnvoll beschreiben zu können sind zusätzlich zu den Lagemaßen noch Aussagen über die Streuung der Daten um das Mittel nötig.

Definition 6: Streuungsmaß

Ein *Streuungsmaß* ist eine Abbildung $S: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ für die gilt

$$S(x_1 + a, \dots, x_n + a) = S(x_1, \dots, x_n) \quad \forall a, x_i \in \mathbb{R} (1 \le i \le n)$$

Ein Streuungsmaß stellt dar, wie weit gestreut Werte einer Verteilung um ein Mittel liegen.

2.6.1 Spannweite, Stichprobenspannweite

Die Stichproblenspannweite stellt dar, in welchem Bereich die Ausprägungen liegen, denn diese ist einfach

$$x_{\text{max}} - x_{\text{min}}$$
.

2.6.2 Mittlere absolute Abweichung vom Median

Die mittlere absolute Abweichung vom Median stellt eine robustere Alternative zur Stichprobenvarianz dar. Sie ist für eine Urliste $U = \{x_1, \dots, x_n\}$ definiert als

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|x_i-x_{\rm med}|$$

2.6.3 Quantile

Ein Quantil ist eine Kennzahl, die Daten nach einer relativen Häufigkeit trennt. So trennt das p-Quantil einer Verteilung die Daten som dass etwa $p \cdot 100\%$ der Daten darunter und $(1-p) \cdot 100\%$ darüber liegen. Damit ist der Median gerade das 50%-Quantil.

Definition 7: Quantile

Sei $U = \{x_1, \dots, x_n\}$ eine geordnete Urliste, d.h. $x_1 \le \dots \le x_j \le \dots \le x_n$. Das p-Quantil x_p ist eine Ausprägung $x_p \in U$ für die gilt

$$\frac{\left|\left\{i\in\mathbb{N}\left|x_{i}\leq x_{p},x_{i}\in U\right\}\right|}{n}\geq p \text{ und } \frac{\left|\left\{i\in\mathbb{N}\left|x_{i}\geq x_{p},x_{i}\in U\right\}\right|}{n}\geq 1-p$$

Das heißt es liegen p% der Daten unterhalb und (1-p)% der Daten oberhalb des p-Quantils. Sinnvoll berechnen lässt sich das p-Quantil durch die Formel

$$x_p = \begin{cases} \frac{1}{2}(x_{(n \cdot p)} + x_{(n \cdot p + 1)}) & \text{, falls } n \cdot p \text{ ganzzahlig} \\ x_{(\lfloor n \cdot p \rfloor) + 1} & \text{sonst} \end{cases}$$

Dabei nennt man das 25%-Quantil auch das untere Quartil und entsprechend das 75%-Quantil das obere Quartil.

Definition 8: Interquartilsabstand

Für metrische Merkamel ist der sogenannte Interquartilsabstand (interquartile range) die Distanz

$$d_O = IQR = x_{0.75} - x_{0.25}$$
.

Der IQR wird zum Beispiel beim Box-Plot verwendet.

Mit dem IQR können Zäune festgelegt werden, außerhalb derer sich höchstwahrscheinlich Ausreißer des Merkmals befinden. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel der untere Zaun $z_u = x_{0.25} - 1.5 \cdot d_Q$ und entsprechend die Obergrenze $z_o = x_{0.75} + 1.5 \cdot d_Q$, diese Werte werden wiederum beim Box-Plot verwendet.

2.6.4 Fünf-Punkte-Zusammenfassung


Die Quartile, das Minimum, Maximum sowie der Median teilen den Datensatz in vier Teile, wobei jeder etwa ein Viertel der Merkmale enthält. Die Angabe dieser fünf Werte wird auch als Fünf-Punkte-Zusammenfassung bezeichnet.

Box-Plot


Das Box-Plot ist eine einfache Art und Weise die Ausprägungen einer Verteilung zu visualisieren. Für den Box-Plot wird eine fünf-Punkte-Zusammenfassung, $(z_u, x_{0.25}, x_{\rm med}, x_{0.75}, z_o)$ verwendet, wobei z_u und z_o beim modifizierten Box-Plot von der klassischen fünf-Punkte-Zusammenfassung abweichen können. Daran werden zwei Definitionen unterschieden, der "normale" und der modifizierte Box-Plot.

Beim Box-Plot wird ein Rechteck zwischen den Quartilen gezeichnet, das $x_{\rm med}$ eingezeichnet als Linie oder Punkt beinhaltet. So sieht man dass sich 50% der Datenpunkte innerhalb der Box befinden. Die nach außen gezeichneten Linien geben an, wie weit die restlichen 50% der Datenpunkte gestreut liegen. Diese sogenannten Whiskers enden in Abhängigkeit von z_u bzw. z_o , diese Werte unterscheiden sich bei den beiden Definitionen.

Normaler Box-Plot Das Fünftupel besteht aus den Werten $(x_{\min}, x_{0.25}, x_{\text{med}}, x_{0.75}, x_{\text{max}})$. Wobei x_{\min} und x_{\max} die kleinste und größte Ausprägung der Verteilung darstellen. So sind alle Werte in der Spannweite der Whiskers enthalten. Ein Box-Plot sieht dann wie folgt aus



MODIFIZIERTER BOX-PLOT (NACH FAHRMEIR) Der wichtigste Unterschied zum normalen Box-Plot ist dass, anstatt der minimalen und maximalen Werte für z_u, z_o ein Zaun gewählt wurde. So ist $z_u = x_{0.25} - 1.5 \cdot d_Q$ und $z_o = x_{0.75} + 1.5 \cdot d_Q$ wobei d_Q der Interquartilsabstand ist. Allerdings ist zu beachten dass die Whiskers von der größten/ kleinsten Ausprägung innerhalb des Zauns zur Box ausgehen. Liegen also beispielweise innerhalb des Bereichs $[z_u, x_{0.25}]$ keine Datenwerte, so existiert kein unterer Whisker. Datenpunkte, die außerhalb des Zauns liegen, werden mit Punkten dargestellt. Dies ist ein gutes Anzeichen für eventuelle Ausreißer.



2.6.5 Standardabweichung

Die Standardabweichung ist für eine Urliste $U = \{x_1, \dots, x_n\}$ von metrischen Daten definiert als

$$\tilde{s} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (a_i - \overline{x})^2 \cdot f_i}$$

wobei die a_i die Ausprägungen der Urliste sind und f_i die relative Häufigkeit der Ausprägung a_i ist. Unter einer linearen Transformation $x \mapsto ax + b$ der Ausprägungen wird \tilde{s} um |a| gedehnt. Eine Verschiebung der Werte um b hat keine Auswirkung.

2.6.6 Variationskoeffizient

Der Variationskoeffizient ist eine maßstabsunabhängige Maßzahl für die Streuung, sie basiert auf der Standardabweichung und ist definiert als

$$v = \frac{\tilde{s}}{\overline{x}}, \quad \overline{x} > 0$$

2.6.7 Varianz, empirische Varianz

Die empirische Varianz ist das Quadrat der Standardabweichung \tilde{s}^2 .

$$\tilde{s}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \overline{x})^2$$

Sowohl Standardabweichung als auch die Varianz sind nicht resistent, reagieren also sehr empfindlich auf Ausreißer.

Für eine Berechnung von Hand gilt der sogenannte Verschiebungssatz

Satz 9: Verschiebungssatz

Für jedes $c \in \mathbb{R}$ gilt

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i - c)^2 = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2 + n(\overline{x} - c)^2.$$

Damit gilt insbesondere mit c = 0 für die Varianz

$$\tilde{s}^2 = \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i^2\right) - \overline{x}.$$

Beweis:

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i - c)^2 = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x} + \overline{x} - c)^2$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \left[(x_i - \overline{x})^2 + 2(x_i - \overline{x})(\overline{x} - c) + (\overline{x} - c)^2 \right]$$

$$= \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2 + 2(\overline{x} - c) \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x}) + \sum_{i=1}^{n} (\overline{x} - c)^2$$

$$= \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2 + n(\overline{x} - c)^2$$

LINEARE TRANSFORMATION Mit einer linearen Abbildung der Ausprägungen $y_i = ax_i + b$ verhält sich die Varianz der Daten y_i

$$\tilde{s}_y^2 = a^2 \tilde{s}_x^2$$
 bzw. $\tilde{s}_y = |a| \tilde{s}_x$

dies ergibt sich direkt aus den Formeln für die Varianz

$$\tilde{s}_y^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \overline{y})^2$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (ax_i + b - a\overline{x} - b)^2$$

$$= a^2 \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \overline{x})^2 = a^2 \tilde{s}_x^2$$

2.6.8 Stichprobenvarianz

Die Stichprobenvarianz stellt ein nicht resistentes Streuungsmaß dar. Sie ist für eine Urliste $U=\{x_1,\ldots,x_n\}$ definiert als

$$s^{2} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_{i} - \overline{x})^{2} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2} - n \cdot \overline{x}^{2}$$

2.7 Konzentrationsmaße

Konzentration geben Aufschluss über die Stärke der Konzentration von Daten.

2.7.1 Lorenzkurve

Ausgehend von geordneten Ausprägungen $x_1 \leq \ldots \leq x_n$ stellt die Lorenzkurve den Anteil der kumulierten relativen Merkmalssumme bezüglich dem Anteil der Merkmalsträger von der Grundgesamtheit dar.

Definition 10: Lorenzkurve

Die Lorenzkurve ergibt sich als Streckenzug durch die Punkte $(0,0),(u_1,v_1),\ldots,(1,1)$ wobei

$$u_j = \frac{j}{n}$$
 und $v_j = \frac{\sum_{i=1}^{j} x_i}{\sum_{i=1}^{n} x_i}$

ist.

Der Grundgedanke ist, darzustellen auf welchen Teil der Merkmalsträger welcher Anteil der Merkmalssumme zuruckgeht.

Die Lorenzkurve wächst immer monoton und konvex, d.h. sie wölbt sich nach unten.

2.7.2 Gini-Koeffizient

In der Lorenzkurve drückt sich Konzentration der Daten durch Entfernung von der ersten Winkelhalbierenden aus. Genau dies nutzt der Gini-Koeffizient G aus.

G ist gleich dem Verhältnis zwischen dem von Lorenzkurve und Diagonale eingeschlossenen Flächeninhalt und der Fläche unter der Winkelhalbierenden.

$$G = \frac{2\sum_{i=1}^{n} ix_i}{n\sum_{i=1}^{n} x_i} - \frac{n+1}{n} \quad G \in [0, \infty)$$

Dabei ist der minimale Wert des Gini-Koeffizienten $G_{\min}=0$ und das Maximum ist $G_{\max}=\frac{n-1}{n}$. Da der Wert des Gini-Koeffizienten mit von der Eingabegröße abhängnen kann, bietet sich der normierte Gini-Koeffizient für Vergleiche an

$$G^* = \frac{G}{G_{\text{max}}} = \frac{n}{n-1}G \quad G^* \in [0, 1]$$

2.8 Schiefe und Wölbung

3: MULTIVARIATE

Bisher wurden nur eindimensionale Daten erfasst, nicht aber verschschiedene Merkmale in Zusammenhang gebracht und gemeinsam betrachtet oder miteinander verglichen.

3.1 Kontingenztafel

Die Kontingenztabelle eignet sich zu Darstellung der gemeinsamen Verteilung von zwei Diskreten Merkmalen mit relativ wenigen Ausprägungen.

Auf Basis der Ausprägungen a_1, \ldots, a_k des Merkmals X und b_1, \ldots, b_m für Y liegen in der Urliste die gemeinsamen Messwerte vor. Das heißt die Urliste besteht aus den Tupeln (a_i, b_j) . Analog zum Eindimensionalen sind die absoluten Häufigkeiten h_{ij} definiert. Darauf aufbauend ebenfalls völlig analog die relativen Häufigkeiten f_{ij} .

KONTINGENZTAFEL DER ABSOLUTEN HÄUFIGKEITEN Die aus diesen Werten entstehende Tafel heißt $(k \times m)$ -Kontingenztafel der absoluten Häufigkeiten. Sie enthält neben den Häufigkeitsdaten zusätzlich noch die Spalten- beziehungsweise Zeilensummen der Werte.

Die Zeilensummen h_i . werden auch als Randhäufigkeiten des Merkmals X bezeichnet. Diese Werte sind die einfachen Häufigkeiten mit denen das Merkmal X die Werte a_1, \ldots, a_k annimmt, wenn Y nicht berücksichtigt wird.

Analog dazu sind die Spaltensummen die Häufigkeiten von Y unter Vernachlässigung des Merkmals X.

KONTINGENZTAFEL DER RELATIVEN HÄUFIGKEITEN Da Anteile beziehungsweise Prozente häufig anschaulicher sind als absolute Häufigkeitswerte betrachtet man häufig auch die Häufigkeitstafel der relativen Häufigkeiten. Diese entsteht durch teilen durch die Gesamtzahl *n*.

3.2 Bedingte Häufigkeiten

Aus den gemeinsamen Häufigkeiten lässt sich nicht direkt auf den Zusammenhang zweier Merkmale schließen. So kann man ein Merkmal fest wählen und dann die Häufigkeitsverteilung des anderen

Merkmals unabhängig davon betrachten, mit dieser Herangehensweise kommt man zu den bedingten Häufigkeiten.

Definition 11: Bedingte Häufigkeiten

Für zwei Merkmale X und Y mit den Ausprägungen a_1, \ldots, a_k und b_1, \ldots, b_m ist

$$f_Y(b_j|a_i) = \frac{h_{ij}}{h_i}$$

die Häufigkeit des Merkmals b_j aus Y unter der Bedingung $X=a_i$. Daraus geht durch die Werte

$$f_Y(b_1|a_i), \ldots, f_Y(b_m|a_i)$$

die bedingte Häufigkeitsverteilung von Y unter der Bedingung $X = a_i$ (Kurzschreibweise: $(Y|X = a_i)$) hervor.

Analog für eine fest gewählte Ausprägung $Y = b_i$ die bedingte Häufigkeitsverteilung $f_X(a_i|b_i)$.

3.3 Zusammenhangsmaße

Wir betracten zunächst wie sich zwei Merkmale zueinander verhalten würden, wenn keinerlei Zusammenhang zwischen ihnen bestünde.

In einer Kontingenztafel müssten sich dann die einzelnen Spalten proportional zu den Spaltensummen verhalten und analog die Zeilen zu den Zeilensummen. Daraus ergibt sich die erwartete Häufigkeit einer Ausprägung bei unabhängigen Merkmalen X und Y

$$\tilde{h}_{ij} = \frac{h_{i.} \cdot h_{.j}}{n}$$

Um den Zusammenhang zweier Merkmale zu untersuchen betrachten wir also den Unterschied zwischen den tatsächlichen Häufigkeiten h_{ij} und den jeweils erwarteten Häufigkeiten \tilde{h}_{ij} .

3.3.1 χ^2 -Koeffizient

Basierend auf der oben angesprochenen Differenz wird das erste Zusammenhangsmaß konstruiert.

Definition 12: χ^2 -Koeffizient

Für zwei Merkmale X und Y mit den Ausprägungen a_1, \ldots, a_k und b_1, \ldots, b_m ist

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m \frac{(h_{ij} - \tilde{h}_{ij})^2}{\tilde{h}_{ij}} \quad \chi^2 \in [0, \infty)$$

Ist χ^2 groß, weichen die Häufigkeiten also stark von der Erwartung ab, hängen die Merkmale vermutlich voneinander ab. Sind die Abweichungen allerdings relativ klein und damit χ^2 ebenfalls, so sind die Merkmale wahrscheinlich unabhängig. Selbst bei unabhängigen Merkmalen ist meist wegen zufälligem Rauschen $\chi^2 \neq 0$, eine Entscheidung ist so also nicht möglich.

3.3.2 Kontingenzkoeffizient

Problematisch am χ^2 -Koeffizienten ist die Abhängigkeit von der Dimension der Tafel. Es kann nicht ohne weiteres aus dem Wert des Koeffizienten auf eine Unabhängigkeit der Merkmale geschlossen werden. Als erster Normierungsschritt folgt daraus der Kontingenzkoeffizient.

Definition 13: Kontingenzkoeffizient

Aus dem χ^2 -Koeffizienten für zwei Merkmale mit der Urliste der Größe n ist der Kontingenzkoeffizient

$$K = \sqrt{\frac{\chi^2}{n + \chi^2}}$$
 $K \in [0, K_{\text{max}}] \text{ für } K_{\text{max}} = \sqrt{\frac{M - 1}{M}}, M = \max\{m, k\}$

Dabei seien m und k die Mächtigkeit der Ausprägungsliste der beiden Merkmale.

Korrigierter Kontingenzkoeffizient Da auch dieser für einen sinnvollen Vergleich nicht ausreichend normiert ist, wird der korrigierte Kontingenzkoeffizient eingeführt, wobei K durch K_{\max} normiert wird.

$$K^* = \frac{K}{K_{\text{max}}} \quad K^* \in [0, 1]$$

Sowohl der Kontingenzkoeffizient als auch der χ^2 -Koeffizient stellen nur die Stärke des Zusammenhangs dar, nicht aber eine Richtung der Wirkungsweise.

3.3.3 Empirischer Korrelationskoeffizient (Bravais-Pearson)

Um nicht nur die Stärke des Zusammenhangs zu untersuchen sondern auch die Richtung der Wirkungsweise, wird der empirische Korrelationskoeffizient auf metrischen Merkmalen eingeführt.

Definition 14: Emp. Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson

Für zwei metrische Merkmale X und Y auf einer Urliste der Größe n ist der empirische Korrelationskoeffizient

$$r = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2} \cdot \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (y_i - \overline{y})^2}} = \frac{\tilde{s}_{XY}}{\tilde{s}_X \cdot \tilde{s}_Y}$$

wobei \tilde{s}_X bzw. \tilde{s}_Y die Standardabweichungen der Merkmale X und Y sind.

Der Korrelationskoeffizient misst die Stärke des linearen Zusammenhangs. Damit ergibt sich für r > 0 eine positive Korrelation also ein gleichsinniger Zusammenhang und ein gegensinniger Zusammenhang für r < 0. Bei $r \approx 0$ sind die Merkmale nicht korreliert.

EMPIRISCHE KOVARIANZ Die Kovarianz ist die Summe der Abweichungsprodukte mit *n* normiert.

$$\tilde{s}_{XY} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})$$

Rechengünstige Variante des Korrelationskoeffizienten

$$r = \frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_iy_i) - n\overline{xy}}{\sqrt{\left(\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2 - n\overline{x}^2\right) \cdot \left(\sum\limits_{i=1}^{n}y_i^2 - n\overline{y}^2\right)}}$$

3.3.4 ϕ -Koeffizient

Für Merkmale mit nur zwei Ausprägungen (dichotome oder binäre Merkmale) wird der Bravis-Pearson-Koeffizient auch ϕ -Koeffizient genannt. Er berechnet sich aus den Häufigkeitseinträgen der Kontingenztafal

$$r = \frac{h_{11} \cdot h_{22} - h_{12} \cdot h_{21}}{\sqrt{h_1 \cdot h_2 \cdot h_{11} h_{\cdot 2}}} = \phi$$

Es gilt sogar zusätzlich

$$\phi^2 = \frac{\chi^2}{n}$$

3.4 Darstellungen von Verteilungen

3.4.1 Lineare Regression



Kapitel 2: Stochastik

1: Wahrscheinlichkeitsräume

1.1 Allgemeine Definitionen

- Ein Wahrscheinlichkeitsraum besteht aus einem *Grundraum* Ω , einem System \mathcal{A} von Teilmengen von Ω und der *Wahrscheinlichkeitsverteilung* P.
- Der Grundraum $\Omega \neq \emptyset$ ist nichtleer und ist die Menge der Ergebnisse. Elemente $A \in \mathcal{A}$ heißen Ereignisse, ein Ereignis mit |A|=1 heißt Elementarereignis. Außerdem ist $\emptyset \in \mathcal{A}$ das unmögliche Ereignis und $\Omega \in \mathcal{A}$ das sogenannte sichere Ereignis.
- Die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist eine Abbildung $P: \mathcal{A} \to \mathbb{R}$.
- Die Ereignismenge \mathcal{A} muss unter den Mengenoperationen $\{\cap, \cup, \setminus\}$ und Komplement abgeschlossen sein. Man nennt zwei Ereignisse $A, B \in \mathcal{A}$ unvereinbar, wenn $A \cap B = \emptyset$ (A und B sind disjunkte Mengen). Für paarweise unvereinbare Ereignisse A_i definieren wir $\bigcup_i A_i \coloneqq \sum_i A_i$.
- Eine Zufallsvariable ist eine Abbildung $X:\Omega\to\mathbb{R}$, sie ordnet einem Ergebnis einen Wert zu. Zum Beispiel wäre die Augensumme beim Werfen mehrerer Würfel eine Zufallsvariable. Für eine Zufallsvariable X sei X^{-1} für eine beliebige Teilmenge $A\in\mathcal{H}$ definiert als das Urbild $X^{-1}(A)=\{\omega\in\Omega\,|\,X(\omega)\in A\}.$

Kurzschreibweisen: Für das Urbild eines Ereignisses bezüglich einer Zufallsvariable wird eine Kurzschreibweise definiert. So ist zum Beispiel $\{3 \le X \le 4\} := X^{-1}([3,4])$. Auch eine Schreibweise wie $\{X=3\} \cup \{X=4\} := X^{-1}(\{3,4\})$ ist möglich.

2: Diskrete Wahrscheinlichkeitsräume

Einen einfachen Einstieg in die Wahrscheinlichkeitsräume stellen die endlichen Wahrscheinlichkeitsräume dar. Sie sind ein Sonderfall der diskreten Wahrscheinlichkeitsräume.

2.1 Endliche Wahrscheinlichkeitsräume

Ein Wahrscheinlichkeitsraum ist endlich, wenn $|\Omega| < \infty$ ist. Man verwendet dann üblicherweise $\mathcal{A} = \operatorname{Pot}(\Omega)$. Damit ist \mathcal{A} unter allen Mengenoperationen abgeschlossen und für eine Zufallsvariable X ist $X^{-1}(B) \in \mathcal{A}$ für alle $B \subseteq \mathbb{R}$.

Definition 15: Endlicher Wahrscheinlichkeitsraum

Das Paar (Ω, P) ist ein endlicher Wahrscheinlichkeitsraum, wenn gilt

EW1
$$\forall A \subseteq \Omega : P(A) \ge 0$$

EW2
$$P(\Omega) = 1$$

EW3
$$\forall A, B \subseteq \Omega, A \cap B = \emptyset : P(A \cup B) := P(A + B) = P(A) + P(B)$$

Satz 16: Folgerungen aus der Definition

$$P(\emptyset) = 0$$

2.
$$P(\sum_i A_i) = \sum_i P(A_i)$$

3.
$$0 \le P(A) \le 1$$

4.
$$\forall A \subseteq \Omega : P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

5.
$$A \subseteq B \subseteq C \Rightarrow P(A) \leq P(B)$$

6.
$$\forall A, B \subseteq \Omega : P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

7.
$$P(\bigcup_i A_i) \leq \sum_i P(A_i)$$

8.
$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3) - P(A_2 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$$

BEISPIEL: Wir werfen einen Oktaeder, das heißt $\Omega = \{1, \dots, 8\}$ und $\mathcal{A} = \text{Pot }\Omega$. Es gilt $p(\omega) = P(\{\omega\}) = \frac{1}{8}$ für alle $\omega \in \Omega$. Wir definieren das Ereignis $A_1 = \{2, 3, 5, 7\}$, also alle Primzahlen auf dem Würfel.

$$P(A_1) = p(2) + p(3) + p(5) + p(7) = \sum_{\omega \in A_1} p(\omega) = \frac{1}{2}.$$

Analog ist für $A_2 = \{1, 3, 5, 7\}$ die Wahrscheinlichkeit $P(A_2) = \frac{1}{2}$. Für die Vereinigung gilt

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}.$$

2.1.1 Zufallsvariablen auf endlichen Wahrscheinlichkeitsräumen

Zufallsvariablen auf endlichen Wahrscheinlichkeitsräumen sind dann Abbildungen $X: \Omega \to \mathbb{R}$ mit der Verteilung $P^X: \operatorname{Pot}(\Omega) \to \mathbb{R}$ wobei $P^X(B) \coloneqq P(X^{-1}(B))$ für alle $B \subseteq X(\Omega)$ ist.

KURZSCHREIBWEISEN:

· Völlig analog zu den bereits eingeführten Kurzschreibweisen definieren wir

$$P^{X}(B) = P(X^{-1}(B)) = P(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\})$$
$$= P(\{X \in B\})$$
$$= P(X \in B)$$

- Darauf aufbauend ist $P(a \le X \le b)$ für $a, b \in \mathbb{R}$ die Wahrscheinlichkeit $P^X([a, b] \cap X(\Omega))$.
- Und für einelementige Mengen ist $P(X = x) = P(X \in \{x\})$.

Definition 17: Verteilungsfunktion

Eine Verteilungsfunktion der Zufallsvariablen X ist eine Abbildung $F^X: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $F^X(x) = P(X \le x)$. Dies ist eine monoton steigende, rechtsseitig stetige Funktion.

Definition 18: Laplace-Experiment

Ein Laplace-Experiment entspricht der intuitiven Gleichverteilung. Es handelt sich um einen Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P) wobei $p(\omega) = \frac{1}{|\Omega|}$ für alle $\omega \in \Omega$ gilt.

Das bedeutet
$$\forall A \subseteq \Omega : P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$
.

BEMERKUNG: Für eine Zufallsvariable X ist P^X in der Regel keine Gleichverteilung, da $|X^{-1}(\{\omega\})| > 1$ vorkommen kann

BEISPIEL: Für zwei Würfel ist der Grundraum $\Omega = \{1, \ldots, 6\}^2$ und die Wahrscheinlichkeit der Elementarereignisse ist $p((\omega_1, \omega_2)) = \frac{1}{36}$ für alle $(\omega_1, \omega_2) \in \Omega$. Die Zufallsvariable $M(\omega_1, \omega_2) = \max \{\omega_1, \omega_2\}$ beschreibt das Maximum der beiden Würfelergebnisse. Damit ist

Definition 19: Erwartungswert einer Zufallsvariablen

Der Erwartungswert einer Zufallsvariablen X auf dem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P) ist

$$\begin{split} E(X) &= \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\{\omega\}) \\ &= \sum_{x \in X(\Omega)} x \cdot P(X = x) \end{split}$$

Satz 20: Sätze zum Erwartungswert

Für zwei Zufallsvariablen X und Y auf dem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P) und $a \in \mathbb{R}$ gilt

Linearität 1 E(X + Y) = E(X) + E(Y)

Linearität 2 $E(a \cdot X) = a \cdot E(X)$

Indikatorfunktion $E(1_A) = P(A)$ mit $1_A = 1 \Leftrightarrow X(\omega) \in A$

Ordnung $\forall \omega \in \Omega : X(\omega) \leq Y(\omega) \Rightarrow E(X) \leq E(Y)$

Definition 21: Varianz und Standardabw. von Zufallsvariablen

Die Varianz einer Zufallsvariablen X auf dem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P) ist

$$V(X) = E((X - E(X))^2).$$

Entsprechend zur Standardabweichung von Merkmalen aus der Statistik ist die Standardabweichung einer Zufallsvariablen die Wurzel der Varianz

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$
.

Satz 22: Sätze zur Varianz

Für eine Zufallsvariable X und alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gilt für die Varianz

- 1. $V(\alpha X + \beta) = \alpha^2 V(X)$ (Lineare Transformation)
- 2. $V(X) = E(X^2) (E(X))^2$ (Verschiebungssatz)
- 3. $V(X) \ge 0$
- 4. $V(X) = 0 \Leftrightarrow \exists ! a \in \mathbb{R} : P(X = a) = 1$

Beweis:

1. Varianz einer linear transformierten Zufallsvariable

$$V(\alpha X + \beta) = E[((\alpha X + \beta) - E(\alpha X + \beta))^{2}]$$

$$= E[((\alpha X) - \alpha E(X))^{2}]$$

$$= E[\alpha^{2}(X - E(X))^{2}]$$

$$= \alpha^{2}E[X - E(X)^{2}]$$

$$V(\alpha X + \beta) = \alpha^{2}V(X)$$
 (Linearität)

2. Beweis des sog. Verschiebungssatzes mit der Linearität des Erwartungswerts

$$V(X) = E[(X - E(X))^{2}]$$

$$= E[X^{2} - 2X \cdot E(X) + E(X)^{2}]$$

$$= E(X^{2}) - 2E(X) \cdot E(E(X)) + E(X)^{2}$$

$$= E(X^{2}) - E(X)^{2}$$

Satz 23: Tschebyscheff-Ungleichung

Für eine Zufallsvariable X auf dem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P) gilt für alle $\epsilon > 0$

$$P(|X - E(X)| \ge \epsilon) \le \frac{V(X)}{\epsilon^2}$$

Definition 24: Bedingte Wahrscheinlichkeit

Auf Basis eines Zufallsexperiments wird die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis B eintritt, während zusätzlich ein fest gewähltes Ereignis A eintegtreten ist, bedingte Wahrscheinlichkeit bezeichnet. Man interessiert sich also für die Wahrscheinlichkeit des Eregnisses B unter der Bedingung, dass A bereits eingetreten ist. In Zeichen ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit

$$P(B|A) = P_A(B) := \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$$

2.1.2 Unabhängigkeit in endlichen Wahrscheinlichkeitsräumen

Definition 25: Unabhängigkeit von Ereignissen

Man nennt zwei Ereignisse $A, B \subset \Omega$ unabhängig, wenn

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

gilt.

BEMERKUNG:

- Die Unabhängigkeit von Ereignissen ist offensichtlich eine symmetrische Relation.
- Unabhängigkeit ist nicht mit stochastischer Kausalität zu verwechseln
- Sind zwei Ereignisse unabhängig, dann ist die bedingte Wahrscheinlichkeit gleich der totalen

$$P(A|B) = P(A)$$
.

- Sind zwei Ereignisse A, B unvereinbar, das heißt $A \cap B = \emptyset$, sind sie genau dann unabhängig, wenn P(A) = 0 oder P(B) = 0 gilt.
- Sind zwei Ereignisse A, B unabhängig, so sind auch deren Komplemente $\overline{A}, \overline{B}$ unabhängig.

Definition 26: Unabhängigkeit von Zufallsvariablen

Zwei Zufallsvariablen in einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P) heißen sind unabhängig, wenn für alle $B_X, B_Y \subseteq \Omega$ gilt

$$P(X \in B_X \land Y \in B_Y) = P(X \in B_X) \cdot P(Y \in B_Y)$$

$$P(X^{-1}(B_X) \cap Y^{-1}(B_Y)) = P(X^{-1}(B_X)) \cdot P(Y^{-1}(B_Y))$$

BEMERKUNG: Es reicht zwar diese Eigenschaft nur für die einelementigen Teilmengen von Ω zu zeigen, allerdings entstehen auch damit bereits zu viele Kombinationen.

Satz 27: Erwartungswert bei unabhängigen ZV

Für zwei unabhängige Zufallsvariablen gilt für das Produkt der beiden

$$E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$$

BEWEIS: Für das Produkt zweier unabhängiger Zufallsvariablen ist der Erwartungswert

$$\begin{split} E(X \cdot Y) &= \sum_{z \in (X \cdot Y)(\Omega)} z \cdot P(X \cdot Y = z) \\ &= \sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} xy \cdot P(X = x \land Y = x) \\ &= \sum_{x \in X(\Omega)} \left[x \cdot P(X = x) \cdot \sum_{y \in Y(\Omega)} y \cdot P(Y = y) \right] \\ &= \sum_{x \in X(\Omega)} x \cdot P(X = x) \cdot \sum_{y \in Y(\Omega)} y \cdot P(Y = y) \\ &= E(X) \cdot E(Y) \end{split} \tag{Unabhängigkeit}$$

2.1.3 Binomialverteilung

Definition 28: Bernoulli-Experiment

Ein Bernoulli-Experiment ist ein Zufallsexperiment mit genau zwei möglichen Ausgängen. Das heißt für eine Zufallsvariable X gilt $X(\Omega) = \{0,1\}$ mit den Wahrscheinlichkeiten

$$P(X = 1) = p$$
 $P(X = 0) = (1 - p) = q$

BEMERKUNG: Der Erwartungswert eines Bernoulli-Experiments ist E(X) = p. Für die Varianz gilt

$$V(X) = E(X)^{2} - 2p \cdot E(X) + p^{2} = p - p^{2} = p(1 - p) = pq$$

Führt man nun n unabhängige Bernoulli-Experimente $X_i, i \in \{1, \ldots, n\}$ durch, erhält man eine sogenannte Bernoulli-Kette der Länge n. Ein Ereignis dieses Grundraums ist $\omega = (\omega_1, \ldots, \omega_n)$ wobei $X_i(\omega) = \omega_i$ gilt. Der Grundraum der Bernoulli-Kette ist also $\Omega = \{0, 1\}^n$. Damit gilt für die Verteilung des Wahrscheinlichkeitsraums

$$P(\{(\omega_1,\ldots,\omega_n)\}) = P(X_1 = \omega_1,X_2 = \omega_2,\ldots,X_n = \omega_n)$$

$$= \prod_{i=1}^n P(X_i = \omega_i)$$
 (Unabhängigkeit)
$$= \prod_{i:\omega_i=1}^n p \cdot \prod_{i:\omega_i=0} (1-p)$$

Damit ist bei n Durchführungen die Wahrscheinlichkeit k mal das Ergebnis $\omega_i = 1$ zu erhalten (k Treffer bei n Versuchen)

$$p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

Betrachten wir nun also die Zufallsvariable X, die die Summe der Treffer beschreibt $X:\sum_{i=1}^n X_i$. Das Ereignis $\{X=k\}=\left\{(\omega_1,\ldots,\omega_n)\in\Omega\,\Big|\,\sum_{i=1}^n\omega_i=k\right\}$ beschreibt die Ausgänge, bei denen genau k von n Treffer aufgetreten sind. Es ist $|\{X=k\}|=\binom{n}{k}$. Damit erhält man insgesamt

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n - k}.$$

Man nennt X dann binomialverteilt mit den Parametern n und p, man schreibt $X \sim Bin(n,p)$. Für den Erwartungswert und die Varianz von binomialverteilten Zufallsvariablen gilt

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) \stackrel{\text{lin.}}{=} \sum_{i=1}^{n} E(X_i) = n \cdot p$$

$$V(X) = V\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) \stackrel{\text{unabh.}}{=} \sum_{i=1}^{n} V(X_i) = n \cdot p(1-p)$$

2.1.4 Hypergeometrische Verteilung

Man betrachtet eine Grundgesamtheit der Größe N, in der M Elemente eine gewünschte Eigenschaft besitzen, d.h. einen Treffer darstellen.

Eine Zufallsvariable die bei einer Stichprobe der Größe n (ohne Zurücklegen) die Anzahl Treffer zählt heißt dann hypergeometrisch verteilt, man schreibt $X \sim \text{Hyp}(n, M, N - M)$.

$$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \cdot \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Sei A_j das Ereignis, dass die jte Kugel die gewünschte Eigenschaft hat. Die Zufallsvariable lässt sich also schreiben als

$$X = \sum_{j=1}^{n} 1_{A_j}$$

Die Wahrscheinlichkeit, für A_j ist $P(A_j) = \frac{M}{N}$. Damit ist der Erwartungswert einer hypergeometrisch verteilten Zufallsvariable

$$E(X) = E\left(\sum_{j=1}^{n} 1_{A_j}\right) = \sum_{j=1}^{n} E(1_{A_j}) = n \cdot \frac{M}{N}$$

2.2 Erweiterung auf allgemein diskrete Wahrscheinlichkeitsräume

Bisher haben wir endliche Wahrscheinlichkeitsräume betrachtet, das heißt $0 < |\Omega| < \infty$. Wir erlauben nun eine Erweiterung auf $0 < |\Omega| \le |\mathbb{N}|$.

Definition 29: Diskreter Wahrscheinlichkeitsraum

Das Paar (Ω, P) ist ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum, wenn

Nicht Negativität $\forall A \subseteq \Omega : P(A) \ge 0$

Normiertheit $P(\Omega) = 1$

 σ -Additivität Für alle paarweise disjunkten Teilmengen $A_1, A_2, \ldots \subseteq \Omega$ gilt $P(\sum_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ gilt.

Konsequenzen aus der Erweiterung:

- Endliche Wahrscheinlichkeitsräume sind Sonderfälle von diskreten Wahrscheinlichkeitsräumen.
- Es gilt wie im endlichen Fall $P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\})$. Hier kann aber potentiell A unendlich viele Elemente beinhalten, allerdings handelt es sich stets um eine absolut konvergente Reihe.
- · Alle Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten gelten weiter.
- Aber $E(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\{\omega\})$ ist eventuell eine nicht konvergente Reihe. Der Erwartungswert einer Zufallsvariable ist nur definiert, wenn $\sum_{\omega \in \Omega} |X(\omega)| \cdot P(\{\omega\}) < \infty$.

BEISPIEL: Das sogenannte *Sankt-Petersburg-Paradoxon* behandelt das Problem von nicht existierendem Erwartungswert. Es wird eine Münze geworfen bis zum ersten Vorkommen von Zahl im Wurf k. Der Grundraum ist also $\Omega = \mathbb{N}$. Damit ist $P(\{k\}) = \frac{1}{2^k}$, die Zufallsvariable X beschreibt die Auszahlung in Abhängigkeit von $k, X(k) = 2^k k - 1$. Die Reihe

$$\sum_{k\in\mathbb{N}} X(k)\cdot P(\{k\}) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2} \to \infty$$

ist divergent - der Erwartungswert E(X) existiert nicht.

2.2.1 Geometrische Verteilung

Wir führen nun unabhängige Bernoulli-Experimente mit Trefferwahrscheinlichkeit 0 so oft hintereinander aus, bis ein Erfolg eintritt. Damit ist der Grundraum die Menge

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{l} 1,01,001,0001,\ldots \\ \omega_1 \ \omega_2 \ \ldots \end{array} \right\}.$$

 Ω ist abzählbar unendlich groß. Aufgrund der Unabhängigkeit der einzelnen Experimente ist die Wahrscheinlichkeit für ein Ergebnis

$$P(\{\omega_k\}) = (1 - p)^{k-1} \cdot p = q^{k-1}p.$$

Die Zufallsvariable, die die Anzahl Misserfolge bis zum Erfolg zählt $X(\omega_k) = k-1$ heißt dann geometrisch verteilt mit Parameter p, in Zeichen $X \sim G(p)$. Es ist also

$$P(X=k) = q^k p.$$

Die Verteilungsfunktion an den Stellen $i \in \mathbb{N}$ der geometrisch Verteilten Variable ist

$$F^X(i) = P(X \le i) = \sum_{k=0}^{i} P(X = k) = p \cdot \sum_{k=0}^{i} q^k = p \cdot \frac{1 - q^{i+1}}{1 - q} = 1 - q^{i+1}.$$

Und analog gilt für den Erwartungswert

$$E(X) = \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot P(X=i) = \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot q^{i}p = pq \cdot \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot q^{i-1} \stackrel{2.1}{=} p \cdot q \cdot \frac{1}{(1-q)^{2}} = \frac{p \cdot q}{p^{2}} = \frac{q}{p} = \frac{1}{p} - 1$$

Mit der Umformung

$$\sum_{i=0}^{\infty} i \cdot q^{i-1} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q} q^k = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q} \sum_{i=0}^{\infty} q^i = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q} \frac{1}{1-q} = \frac{1}{(1-q)^2}.$$
 (2.1)

BEISPIEL: Wir betrachten ein Spiel mit Sammelbildern (z.B. Fußballspieler aus Hanuta). Die Zufallsvaraible Y_i beschreibt die Anzahl Bilder, die man ziehen muss um seine Sammlung von i Bildern auf i+1 zu vergrößern.

Damit ist die Anzahl an Misserfolgen vor dem richtigen Bild geometrisch verteilt

$$(Y_i - 1) \sim G\left(\frac{n-i}{n}\right) \implies E(Y_i) = E(Y_i - 1) + 1 = \frac{1}{\frac{n-i}{n}} = \frac{n}{n-i}$$

Insgesamt beschreibt die Zufallsvariable Y die benötigten Bilder für eine Sammlung der Größe n

$$Y = \sum_{i=0}^{n-1} Y_i \implies E(Y) = \sum_{i=0}^{n-1} E(Y_i) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{n}{n-i} = n \cdot \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} \approx n \cdot \ln(n)$$

Für maximal 63 mögliche Bilder ist E(Y) = 297.88 und die Näherung 63 $\ln(63) = 261.01$.

Satz 30: Gedächtnislosigkeit der geom. Verteilung

Für eine geometrisch verteilte Zufallsvariable $X \sim G(\lambda)$ und $x, y \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$P(X \ge x + y \mid X \ge x) = P(X \ge y)$$

das heißt, X ist gedächtnislos.

BEWEIS:

$$P(X \ge x + y \mid X \ge x) = \frac{P(X \ge x + y) \cap P(X \ge x)}{P(X \ge x)}$$

$$= \frac{P(X \ge x + y)}{P(X \ge x)}$$

$$= \frac{1 - P(X \le x + y - 1)}{1 - P(X \le x - y)}$$

$$= \frac{1 - F^X(x + y - 1)}{1 - F^X(x - 1)}$$

$$= \frac{q^{x+y}}{q^x}$$

$$= q^y = P(X \ge y)$$

BEDEUTUNG: Diese Aussage widerspricht der Intuition, dass zum Beispiel beim Würfeln die Wahrscheinlichkeit eine 6 zu werfen größer werden *muss*, wenn schon lange keine geworfen wurde.

2.2.2 Poisson-Verteilung

Eine Zufallsvariable X, die Ereignisse in einem Zeitintervall zählt, wobei im Mittel λ Ereignisse auftreten heißt *Poisson-verteilt* mit Paramter λ , in Zeichen $X \sim Po(\lambda)$.

HERLEITUNG: Die Poisson-Verteilung entsteht als Grenzwert für $n \to \infty$, wenn man das betrachtete Zeitintervall in n Teile der Länge 1/n aufteilt, so dass in jedem Teilintervall genau 1 oder 0 Ereignisse auftreten.

Die Anzahl der Ereignisse X_n im gesamten Intervall ist damit $\text{Bin}(n,\frac{\lambda}{n})$ -verteilt. (Hieraus folgt, $E(X_n)=\lambda$.)

Für X_n gilt dann nach der Binomialverteilung

$$P(X_n = k) = \binom{n}{k} \cdot p_n^k \cdot (1 - p_n)^{n-k}$$

$$= \frac{n^k}{k!} \cdot \frac{(n \cdot p_n)^k}{n^k} \cdot \left(1 - \frac{n \cdot p_n}{n}\right)^{-k} \cdot \left(1 - \frac{n \cdot p_n}{n}\right)^n$$

$$= \frac{n^k}{k!} \cdot \frac{\lambda^k}{n^k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \frac{n^k}{n^k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n$$

für k → ∞ folgt

$$P(X_n = k) = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \underbrace{\frac{n^k}{n^k}}_{\rightarrow 1} \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}}_{\rightarrow 1} \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}_{\rightarrow e^{-\lambda}}$$
$$= \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}$$

Die Verteilungsfunktion konvergiert damit gegen 1, denn

$$F^{X}(k) = \sum_{i=1}^{k} \frac{\lambda^{i}}{i!} \cdot e^{-\lambda}$$

$$\lim_{k \to \infty} F^{X}(k) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\lambda^{i}}{i!} \cdot e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \cdot \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\lambda^{i}}{i!} = \frac{e^{\lambda}}{e^{\lambda}} = 1.$$

FOLGERUNG:

• Für die Wahrscheinlichkeiten einer Poissonverteilten Zufallsvariablen gilt

$$P(X = i) = \frac{\lambda^i}{i!} \cdot e^{-\lambda} \quad i \in \mathbb{N}_0$$

- Die Varianz ist, wie der Erwartungswert $V(X) = E(X) = \lambda$.
- Für zwei unabhängige Zufallsvariablen $X \sim Po(\lambda)$ und $Y \sim Po(\mu)$ ist

$$(X + Y) \sim Po(\lambda + \mu)$$

2.3 Grenzwertsätze

Wollen wir ein Experiment oft wiederholen, erhalten wir eine Folge von unabhängigen Zufallsvariablen $(X_i)_{i\in\mathbb{N}}$.

Wird dieses Experiement durch die Zufallsvariable X auf einem diskreten Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P) beschrieben, so stellt sich die Frage was der Grundraum der Folge von X_i ist.

$$(\Omega^n, P^{(n)})$$
 mit $P^{(n)}(\{(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)\}) \stackrel{\text{unabh.}}{=} \prod_{i=1}^n P(\{\omega_i\})$

Wobei die $X_i(\omega) = X(\omega_i)$ wie X verteilt und unabhängig sind.

Das Problem ist der Grundraum dieser Folge, das unendliche kartesische Produkt ist überabzählbar, es handelt sich nicht mehr um einen diskreten Wahrscheinlichkeitsraum.

Satz 31: Schwaches Gesetz der großen Zahlen

Sei (Ω, P) ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum und X_1, X_2, \ldots eine Folge unabhängiger Zufallsvariablen auf Ω .

Gelte weiter für alle diese Zufallsvariablen, dass ihr Erwartungswert und ihre Varianz gleich sind

$$\mu = E(X_1) = E(X_2) = \dots$$

 $\sigma^2 = V(X_1) = V(X_2) = \dots$

Bildet man nun das arithmetische Mittel M_n über die ersten n Zufallsvariablen

$$M_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

dann gilt für $\epsilon > 0$

$$\lim_{n\to\infty} P(|M_n - \mu| \ge \epsilon) = 0.$$

Das bedeutet für große Werte n konvergiert das tatsächlich errechnete Mittel M_n gegen den Mittelwert des Experiments μ . Man kann also (unendlich) große Folgen von Zufallsvariablen mit einer genügend großen Anzahl von Wiederholungen approximieren.

2.3.1 Binomialverteilung im Grenzwert

Betrachten wir nun das Verhalten der Binomialverteilung für große n

Satz 32: Zentraler Grenzwertsatz

Sei $S_n \sim \text{Bin}(n, p)$ mit festem 0 und <math>q = 1 - p, dann gilt für

$$S_n^* = \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}}$$

3: Allgemeine Wahrscheinlichkeitsräume

Wird der Grundraum überabzählbar, reicht das diskrete Modell nicht mehr aus.

Definition 33: Allgemeiner Wahrscheinlichkeitsraum

Ein allgemeiner Wahrscheinlichkeitsraum ist ein Tripel (Ω, \mathcal{A}, P) wobei

- der Grundraum nicht leer ist $\Omega \neq \emptyset$,
- die σ -Algebra \mathcal{A} , die die folgenden Eigenschaften erfüllt

$$\Omega \in \mathcal{A} \tag{3.1}$$

$$A \in \mathcal{A} \Rightarrow \overline{A} = \Omega \setminus A \in \mathcal{A}$$
 (Abschluss unter Komplement) (3.2)

$$A_i \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup_i A_i \in \mathcal{A}$$
 (Abschluss unter Vereinigung) (3.3)

• die Abbildung $P: \mathcal{A} \to \mathbb{R}$, die die folgenden Eigenschaften erfüllt

$$\forall A: P(A) \ge 0$$
 (Nichtnegativität) (3.4)

$$P(\Omega) = 1$$
 (Normiertheit) (3.5)

Und für paarweise disjunkte $A_i \in \Omega$

$$P\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) \qquad (\sigma\text{-Additivität})$$
 (3.6)

BEMERKUNGEN:

• Diskrete Wahrscheinlichkeitsräume lassen sich mit $\mathcal{A} = \text{Pot}(\Omega)$ als allgemeine Wahrscheinlichkeitsmodelle darstellen. Das allgemeine Modell ist also wirklich das mächtigste.

3.1 Zufallsvariablen auf allgemeinen Wahrscheinlichkeitsräumen

Für Zufallsvariablen auf allgemeinen Wahrscheinlichkeitsräumen muss die sogenannte Messbarkeitseigenschaft gelten

$$\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \le x\} \in \mathcal{A} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

3.1.1 Verteilungsfunktion

Satz 34: Eigenschaften der Verteilungsfunktion

Für die Verteilungsfunktion F einer Zufallsvariable X gilt

- 1. $x \le y \Rightarrow F(x) \le F(y)$.
- 2. sie ist rechtsseitig stetig.
- 3. $\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0$ und $\lim_{x\to\infty} F(x) = 1$.
- 4. $P(a \le X \le b) = P(X \le b) P(X \le a) = F(b) F(a)$.
- 5. $P(X = x) = F(x) F(x^{-}) = F(x) F(\lim_{x \to x^{-}} x)$.

3.1.2 Dichte- und Verteilungsfunktion


Definition 35: Verteilungsfunktion

Wie bereits im diskreten Modell ist die Verteilungsfunktion einer Zufallsvariable X definiert als

$$F^X(x) = P(X \le x)$$

In einem allgemeinen Wahrscheinlichkeitsraum ist diese Wahrscheinlichkeit über die sogenannte Dichtefunktion von X gegeben

$$F^X(x) = P(X \le x) := \int_{-\infty}^x f^X(t) \, dt.$$



Bemerkung: Aus der Normiertheit von *P* folgt, dass

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \, \mathrm{d}t = 1$$

Definition 36: Erwartungswert und Varianz im allgemeinen W-Raum

Analog zur Definition von Erwartungswert und Varianz einer Zufallsvariablen sind die beiden Kennzahlen definiert als

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

$$V(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 \cdot f(x) dx = E((X - E(X))^2) = \sigma(X)^2.$$

3.2 Stetige Verteilungen

3.2.1 Gleichverteilung

Die Gleichverteilung ist wahrscheinlich die einfachste stetige Verteilung.

Stellt man sich einen n seitigen Würfel vor und betrachtet dieses Experiment für $n \to \infty$, so verwandelt sich der Würfel immer mehr hin zu einer Kugel. Aussagen über genau einen Punkt auf der Oberfläche machen nun keinen Sinn mehr, stattdessen können Aussagen über Flächen beziehungsweise Intervalle gemacht werden.

$$P(X = i) \rightarrow 0$$
 aber $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$

Betrachten wir eine Zufallsvariable mit Werten aus $[a, b] = \Omega$ für die gilt


$$\forall [c,d] \subseteq [a,b] : P([c,d]) = \frac{|d-c|}{|b-a|}$$

dann nennen wir diese gleichverteilt. Man schreibt dann $X \sim \mathcal{U}(a,b)$.

Das heißt eine Zufallsvariable X heißt gleichverteilt auf dem Intervall $[a,b]\subseteq \mathbb{R}$, wenn für Dichte und Verteilung gilt

$$f^{X}(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \le x \le b\\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$F^{X}(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \le x \le b \\ 1 & \text{sonst} \end{cases}$$



ERWARTUNGSWERT UND VARIANZ Wie man leicht erkennt, ist der Erwartungswert einer Standard-Gleichverteilten Zufallsvariable X

$$X \sim \mathcal{U}(0,1) \longrightarrow E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) \, dx = \int_{0}^{1} x \cdot f(x) \, dx = \frac{1}{2}.$$

Und für die Varianz gilt

$$X \sim \mathcal{U}(0,1) \longrightarrow V(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \frac{1}{2})^1 dx = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x\Big|_0^1 = \frac{1}{12}.$$


Diese Ergebnisse lassen sich nun aber auch leicht auf den allgemeinen Fall einer gleichverteilten Zufallsvariablen übertragen. Sei $Y \sim \mathcal{U}(a, b)$, dann ist Y = a + (b - a)X, damit ist

$$Y \sim \mathcal{U}(a,b)$$
 \to $E(Y) = E(a + (b-a)X) = a + (b-a)E(X) = \frac{a+b}{2}$
 $V(Y) = V(a + (b-a)X) = (b-a)^2 V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

3.2.2 Exponentialverteilung

Die Exponentialverteilung stellt das kontinuierliche Äquivalent zur geometrischen Verteilung dar. Eine Zufallsvariable X heißt *exponentialverteilt* mit Parameter λ , wenn für Dichte und Verteilung gilt

$$f^{X}(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot x} & \text{sonst} \end{cases}$$





 $F^{X}(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda \cdot x} & \text{sonst} \end{cases}$

Man schreibt dann $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

ERWARTUNGSWERT UND VARIANZ Für eine Zufallsvariable $Y \sim \text{Exp}(1)$ ist E(Y) = V(Y) = 1. Damit lässt sich der allgemeine Fall einfach berechnen

$$X \sim \operatorname{Exp}(\lambda) \longrightarrow E(X) = E\left(\frac{Y}{\lambda}\right) = \frac{1}{\lambda}$$

$$V(X) = V\left(\frac{Y}{\lambda}\right) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Satz 37: Gedächtnislosigkeit der Exponentialverteilung

Für eine exponentialverteilte Zufallsvariable $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ und $x, y \in \mathbb{R}$ gilt

$$P(X \ge x + y \mid X \ge x) = P(X \ge y)$$

das heißt, X ist gedächtnislos. Dies ist analog zur geometrischen Verteilung.

Beweis:


$$\begin{split} P(X \ge x + y \,|\, X \ge x) &= \frac{P(X \ge x + y \land X \ge x)}{P(X \ge x)} = \frac{P(X \ge x + y)}{P(X \ge x)} \\ &= \frac{1 - F^X(x + y)}{1 - F^X(x)} \\ &= \exp(-\lambda(x + y) - (-\lambda x)) = \exp(-\lambda y) \\ &= 1 - F^X(y) = P(X \ge y) \end{split}$$


3.2.3 Normalverteilung


Die Normalverteilung wird Verwendet bei Merkmalen,

- · die stetig oder quasi-stetig sind,
- deren Daten um einen Mittelwert streuen,
- · deren Daten seltener werden, je größer der Abstand zum Mittelwert.

Eine Zufallsvariable X ist *normalverteilt* mit Paramtern μ und σ^2 , wenn für ihre Dichte gilt







Wir schreiben dann $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

EIGENSCHAFTEN:

- f ist symmetrisch zum Mittelwert μ .
- Der Erwartungswert von X ist der Mittelwert, d.h. $E(X) = \mu$. Die Lage der Dichtefunktion wird durch μ bestimmt.
- Für die Dichtefunktion gilt $\int_{-\infty}^{\infty} f^X(t) dt = 1$.

- Für die Varianz gilt $V(X) = \sigma^2$. Der zweite Parameter der Normalverteilung gibt also die Breite der Dichtefunktion an.
- Die Dichtefunktion hat ihre Wendepunkte bei $\mu \pm \sigma$.
- Die Verteilung $F^X(x) = \int_{-\infty}^x f^X(t) dt$ hat keine geschlossene Form und ist daher teuer/ aufwändig zu berechnen. Man verwendet daher oft die *Standardnormalverteilung* um Werte zu berechnen.
- **Transformiert** man eine normalverteilte Zufallsvariable $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, zu Y = aX + b, dann ist Y wiederum normalverteilt mit $Y \sim \mathcal{N}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.
- Für zwei *unabhängige* Zufallsvariablen $X \sim \mathcal{N}(\mu_x, \sigma_x^2)$ und $Y \sim \mathcal{N}(\mu_y, \sigma_y^2)$ ist die **Summe** der beiden wieder normalverteilt, $(X + Y) \sim \mathcal{N}(\mu_x + \mu_y, \sigma_x + \sigma_y)$.

Standardnormalverteilung

Eine Zufallsvariable Z ist Standard-normalverteilt, wenn $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$. Ihre Dichte ist dann gegeben als

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

Dann ist E(Z) = 0 und V(Z) = 1. Eine allgemeine normalverteilte Zufallsvariable $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$ lässt sich damit einfach wie folgt auf Z reduzieren

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma) \Rightarrow Z : \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Damit folgt dann

1. Tabellieren von $\Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \varphi(t) \, dt$ reicht aus um die Verteilungsfunktion einer beliebig parametrisierten Normalverteilung zu berechnen.

$$F^{X}(X) = P(X \le x)$$

$$= P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \le \frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

$$= P\left(Z \le \frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$


$$= \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

2. Analog ist $X = \mu + \sigma Z$, damit sind dann Varianz und Erwartungswert

$$E(X) = E(\mu + \sigma Z) = \mu$$
$$V(X) = V(\mu + \sigma Z) = \sigma^{2}$$


Quantile der Normalverteilung

Die Quantile von Verteilungen können immer über die inverse Verteilungsfunktion berechnet werden. Das heißt für die (Standard-) Normalverteilung ist z_p das p-Quantil, wenn $\Phi(z_p) = p$ ist (0 .



Diese Berechnungen lassen sich ebenso transformieren um Quantile für Normalverteilungen mit allgemeinen Parametern zu berechnen.


In der Abbildung unten ist das p-Quantil und das (1-p)-Quantil in die Dichtefunktion eingezeichnet, die grünen Flächen entsprechen jeweils der Wahrscheinlichkeit 1-p.



Davon ausgehend erhält man die sogenannten zentralen Schwankungsbereiche, auch Sigma-Bereiche. Diese sind für $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ die Intervalle

$$\mu - k \cdot \sigma \le X \le \mu + k \cdot \sigma \quad k \in \{1, 2, \ldots\}$$

In der unten stehenden Abbildung sind rechts vom Mittelwert die ersten drei (halben) Sigma-Bereiche eingezeichnet, diese erweitern sich symmetrisch auf die linke Seite. Die Flächen stehen für die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable X Werte im x-Abschnitt der Fläche annimmt.



Es ergeben sich damit also die Wahrscheinlichkeiten

•
$$P(\mu - \sigma \le X \le \mu + \sigma) = 68\%$$

•
$$P(\mu - 2\sigma \le X \le \mu + 2\sigma) = 95.5\%$$

•
$$P(\mu - 3\sigma \le X \le \mu + 3\sigma) = 99.7\%$$

Approximation der Binomialverteilung

Man kann eine binomialverteilte Zufallsvariable $S_n \sim \text{Bin}(n,p)$ durch die Normalverteilung approximieren. Dafür verwendet man die Zufallsvariable

$$S_n^* = \frac{S_n - n \cdot p}{\sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Dabei wurde im Zähler der Erwartungswert und im Nenner die Standardabweichung normalisiert. Damit gilt

$$\lim_{n\to\infty}P(a\leq S_n^*\leq b)=\int_a^b\varphi(x)~\mathrm{d}x$$

wobei $\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp(-\frac{x^2}{2})$ ist. Hierbei ist die Faustregel für eine gute Approximation üblicherweise $n\cdot p\cdot (1-p)>(1-p).$

WAS PASSIERT JETZT - 2018-12-10 Wir suchen das kleinste c so dass für die Wahrscheinlichkeit β Sei q=1-p

$$P(X_n^* \le c) = P\left(S_n^* \le \frac{c - np}{\sqrt{npq}}\right) \overset{\text{ZGWS}}{\approx} \Phi\left(\frac{c - np}{\sqrt{npq}}\right) > \beta$$

4: Mehrdimensionale Zufallsvariablen

4.1 Diskrete Zufallsvariablen

Definition 38: Mehrdimensionale diskrete Zufallsvariablen

Eine mehrdimensionale Zufallsvariable auf einem diskreten Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,P) lässt sich schreiben als die Abbildung

$$(X_1, X_2, \ldots, X_n) : \Omega \to \mathbb{R}^n, \omega \mapsto (X_1(\omega), X_2(\omega), \ldots, X_n(\omega))$$

wobei die X_i einzelne (eindimensionale) Zufallsvariablen sind.

Die gemeinsame Verteilung der X_i ist dann

$$P(X_1 \in B_1, X_2 \in B_2, \dots, X_n \in B_n) \quad B_i \in \Omega.$$

Wir betrachten nun den zweidimensionalen Fall.

Sei der Grundraum $\Omega = \{x_1, x_2, \ldots\} \times \{y_1, y_2, \ldots\}$. Damit ist die gemeinsame Verteilung der Zufallsvariablen X und Y

$$f(x_i,y_j) = \begin{cases} P(X=x_i,Y=y_j) & (x_i,y_j) \in \Omega \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Sind *X* und *Y* aus einem endlichen Wahrscheinlichkeitsraum, so kann man die Kontingenztafel der Wahrscheinlichkeiten (vgl. Kontingenztafel der Häufigkeiten Abschnitt 3.1) schreiben als

	y_1	y_2	y_3	• • •	y_m	
x_1	p_{11}	p_{12}	p_{13}	• • •	p_{1m}	p_1 .
x_2	p_{21}	p_{22}		٠.		
x_3	p_{31}		٠		:	
:	:	٠.				
x_n	p_{n1}		• • •		p_{nm}	p_n .
	$p_{\cdot 1}$				$p_{\cdot m}$	1

dabei seien die Einträge

$$p_{ii} := f(x_i, y_i)$$

Die daraus hervorgehende Randverteilung von X beziehungsweise Y ist

$$f_X(x_i) = P(X = x_i) = \sum_{j=1}^m P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{j=1}^m p_{ij} = p_i.$$

$$f_Y(y_i) = P(Y = y_i) = \sum_{i=1}^n P(X = x_j, Y = y_i) = \sum_{i=1}^n p_{ji} = p_{\cdot i}.$$

Und die bedingte Wahrscheinlichkeitsfunktion von X bei gegebenem Ereginis y ist

$$f_X(x \mid y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

BEISPIEL: Wir betrachten das Ergebnis vom Werfen eines Würfels und die Zufallsvariablen mit Werten

$$X = \begin{cases} \text{gerade} & & Y = \begin{cases} \text{Primzahl} \\ \text{nicht Prim} \end{cases}$$

dabei versteht sich selbst wann die Zufallsvariablen die jeweiligen Werte annehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Würfelergebnis ungerade und eine Primzahl ist, ist die gemeinsame Wahrscheinlichkeit

$$f(\text{ungerade}, \text{Primzahl}) = P(X = \text{ungerade}, Y = \text{Primzahl}) = P(\{3, 5\}) = \frac{1}{3}.$$

Da dieses Experiment endlich ist, schreiben wir die Kontingenztafel

	Prim	nicht Prim	
gerade	<u>1</u> 6	<u>2</u> 6	$\frac{1}{2}$
ungerade	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1

Wir betrachten damit die bedingte Wahrscheinlichkeit von X unter der Bedinung Y = nicht Prim

$$f_X(x|\text{nicht Prim}) = \begin{cases} \frac{2/6}{1/2} = \frac{2}{3} & x = \text{gerade} \\ \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3} & x = \text{ungerade} \end{cases}$$

4.2 Stetige Zufallsvariablen

Bei stetigen Zufallsvariablen müssen einige Eigenschaften gelten

· Eine Normalisierungsbedinung

$$\int_{\Omega} f(x, y) \ d(x, y) = 1$$

- Die Dichtefunktionen müssen stückweise glatt sein.
- Die Randdichte von X ist

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \, \mathrm{d}y$$

5: Zusammenhang von Zufallsvariablen

5.1 Kovarianz

Für diskrete Zufallsvariablen wurde die Unabhängigkeit von Zufallsvariablen definiert als

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x) \cdot P(Y = y) \quad \forall x, y \in \Omega.$$

Allerdings macht es auch Sinn für abhängige Zufallsvariablen zu untersuchen, wie sich die Abhängigkeit ausprägt.

Definition 39: Kovarianz

Die Kovarianz von zwei Zufallsvariablen X und Y ist

$$\begin{aligned} & \operatorname{Cov}(X,Y) \coloneqq E[(X-E(X)) \cdot (Y-E(Y))] \\ & (\operatorname{diskret}) &= \sum_{i} \sum_{j} (x_i - E(X))(y_j - E(Y)) \cdot f(x_i,y_j) \\ & (\operatorname{stetig}) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))(y - E(Y)) \cdot f(x,y) \, \, \mathrm{d}y \, \, \mathrm{d}x \end{aligned}$$

- Cov(X, Y) ist groß, wenn X und Y gleichförmig von den jeweiligen Erwartungswerten abweichen.
- · Die Kovarianz ist negativ bei gegenläufiger Abweichung.
- Ist $Cov(X, Y) \approx 0$, so besteht keine besondere Wirkungsbeziehung zwischen den Variablen.

Satz 40: Eigenschaften der Kovarianz

Für zwei Zufallsvariablen X und Y gilt immer

1. Die Kovarianz ist symmetrisch,

$$Cov(X, Y) = Cov(Y, X).$$

2. Es gilt der Verschiebungssatz

$$Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y)$$

Hieraus wird klar, dass wenn Variablen unabhängig sind, dann ihre Kovarianz immer 0 ist. Ist eine Kovarianz 0 hat das zunächst keine Aussage über die Unabhängigkeit.

3. Die Kovarianz ist extrem maßstabsabhängig. Für linear transformierte X und Y ist

$$Cov(aX + b, cY + d) = a \cdot c \cdot Cov(X, Y).$$

4. Für die Varianz der Addition zweier Zufallsvariablen gilt außerdem

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2 Cov(X, Y).$$

Beweis:

- 1. Ergibt sich direkt aus dem Erwartungswert.
- 2. Lässt sich leicht durch Ausmultiplizieren sehen

$$Cov(X, Y) = E[(E - E(X)) \cdot (Y - E(Y))]$$

$$= E[X \cdot Y - E(Y) \cdot X - Y \cdot E(X) + E(X) \cdot E(Y)]$$

$$= E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y)$$

5.2 Korrelationskoeffizient

Der Korrelationskoeffizient stellt ein maßstabsunabhängiges Zusammenhangsmaß dar.

$$\rho(X,Y) = \frac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{\sqrt{V(X) \cdot V(Y)}} = \frac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

•
$$-1 \le \rho \le 1$$



Kapitel 3: Induktive Statistik

1: Schätzer

1.1 Allgemeines zum Schätzen

Beim Schätzen wollen wir von einer Beobachtung einer (teilweise) unbekannten Verteilung auf Parameter der Verteilung schließen.

Das kann zum einen bedeuten, dass man versucht aus einer Stichprobe zu folgern, um welche Art von Verteilung es sich handelt. Ebenso kann man Parameter einer bekannten Verteilung schätzen.

Man sieht sofort dass man beim Schätzen einige Angaben entweder wissen oder Annahmen treffen muss. Selbstverständlich kann man nur Parameter einer Verteilung schätzen wenn man annimmt dass sich beim zugrundeliegenden Experiment um diese Verteilung handelt.

Es gibt verschiede Arten zu Schätzen, so kann man einerseits einen Bereich angeben in dem sich der Parameter mit einer gewissen Sicherheit befindet (Intervallschätzer). Andererseits kann man auch einen Wert angeben den der Parameter bei gegebener Stichprobe am wahrscheinlichsten annimmt (Punktschätzer).

1.2 Punktschätzer

Punktschätzer liefern einen genauen Wert als Ergebnis des Schätzens. Dabei ist dieser Wert der, der bei gegebener Stichprobe am wahrscheinlichsten ist.

Unspezifische Parameter Es wird zwischen zwei Arten der Schätzparameter unterschieden, unspezifische Parameter die keine Informationen über das Experiment beinhalten. So sind die folgenden zum Beispiel unspezifische Parameter

- Erwartungswert E(X) oder Varianz V(X),
- · der Median oder andere Quantile einer Zufallsvariable,
- · die Korrelation von zwei Zufallsvariablen.

SPEZIFISCHE PARAMETER Dagegen enthalten spezifische Parameter Informationen auch über das konkrete Experiment. Einige Beispiele hierfür wären

- Der Parameter p der Binomialverteilung Bin(n, p),
- σ^2 , μ einer Normalverteilung $\mathcal{N}(n,p)$,
- oder λ von Po(λ).

Um diese Parameter zu schätzen benötigt man eine sogenannte Schätzstatistik.

Definition 41: Schätzstatistik

Eine Schätzstatistik oder Schätzfunktion ist eine Abbildung

$$g(X_1,\ldots,X_n)$$

in den Stichprobenvariablen X_i . Für eine Stichprobe ω (Realisierung) x_1, \ldots, x_n heißt der Wert

$$g(x_1,\ldots,x_n)=g(X_1(\omega),\ldots,X_n(\omega))$$

Schätzwert der Realisierung.

BEISPIELE: Die folgenden Zufallsvariablen sind Schätzstatistiken

$$\overline{X} = g(X_1, \dots, X_n) := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \qquad \text{für } \mu = E(X)$$

$$S^2 = g(X_1, \dots, X_n) := \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2 \quad \text{für } \sigma^2 = V(X)$$

$$\tilde{S}^2 = g(X_1, \dots, X_n) := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2 \quad \text{für } \sigma^2 = V(X)$$

$$(1.1)$$

Betrachtet man Schätzstatistiken, stellt sich die Frage ob diese tendenziell den richtigen Wert liefern. Diese Eigenschaft nennt man Erwartungstreue.

Definition 42: Erwartungstreue

Man nennt eine Schätzstatistik $g(X_1,\ldots,X_n)$ für den Parameter α erwartungstreu, falls

$$E_{\alpha}(g(X_1,\ldots,X_n))=\alpha.$$

Gilt lediglich, dass

$$\lim_{n\to\infty} E_{\alpha}(g(X_1,\ldots,X_n)) = \alpha$$

so nennt man g asymptotisch erwartungstreu.

Allgemein ist die Verzerrung oder der Bias

$$\operatorname{Bias}_{\alpha}(g(X_1,\ldots,X_n)) = E_{\alpha}(g(X_1,\ldots,X_n)) - \alpha$$

Untersuchen wir nun die Schätzstatistiken aus Gleichung 1.1 auf Erwartungstreue. Wir sehen aus

$$E_{\mu}(\overline{X}) = E_{\mu}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_{i}\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E_{\mu}(X_{i}) = \mu,$$

dass \overline{X} erwartungstreu ist.

Für S^2 und \tilde{S}^2 betrachten wir zunächst die folgende Umformung

$$\begin{split} E_{\sigma^{2}}(S^{2}) &= E_{\sigma^{2}} \left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_{i} - \overline{X})^{2} \right) \\ &= \frac{1}{n-1} \cdot E_{\sigma^{2}} \left(\sum_{i=1}^{n} (X_{i} - \overline{X})^{2} \right) \\ &= \frac{1}{n-1} \cdot E_{\sigma^{2}} \left(\sum_{i=1}^{n} X_{i}^{2} - 2\overline{X}X_{i} + \overline{X}^{2} \right) \\ &= \frac{1}{n-1} \cdot E_{\sigma^{2}} \left(\sum_{i=1}^{n} X_{i}^{2} - 2\overline{X}n\overline{X} + n\overline{X}^{2} \right) \\ &= \frac{1}{n-1} \cdot E_{\sigma^{2}} \left(\sum_{i=1}^{n} X_{i}^{2} - n\overline{X} \right) \\ &= \frac{1}{n-1} \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} E_{\sigma^{2}}(X_{i}^{2}) - nE_{\sigma^{2}}(\overline{X}) \right) \end{split}$$

Mit dem Verschiebungssatz $V(Z) = E(Z^2) - E(Z)^2$ folgt daraus nun, dass $E(X_i^2) = V(X_i) + E(X_i)^2 = \sigma^2 + \mu^2$ und analog $E(\overline{X}^2) = V(\overline{X}) + E(\overline{X})^2 = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2$. Damit ergibt sich

$$E_{\sigma^{2}}(S^{2}) = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^{n} (\sigma^{2} + \mu^{2}) - n \left(\frac{\sigma^{2}}{n} + \mu^{2} \right) \right)$$
$$= \frac{1}{n-1} \left(n\sigma^{2} + n\mu^{2} - (\sigma^{2} + n\mu^{2}) \right)$$
$$= \frac{1}{n-1} (n-1) \cdot \sigma^{2}$$

Man sieht sofort, dass S^2 ein erwartungstreuer Schätzer für σ^2 während \tilde{S}^2 nicht erwartungstreu ist. Allerdings \tilde{S}^2 ist asymptotisch erwartungstreu

$$\lim_{n \to \infty} E_{\sigma^2}(\tilde{S}^2) = \lim_{n \to \infty} \sigma^2 - \frac{\sigma^2}{n} = \sigma^2$$

Hiervon ausgehend ist die Abweichung einer erwartungstreuen Schätzstatistik interessant.

Definition 43: Standardfehler für erwartungstreue Schätzstatistiken

Der Standardfehler einer erwartungstreuen Schätzstatistik g ist definiert als der Wert

$$\sigma_q = \sqrt{V(g(X_1, \dots, X_n))}$$

BEISPIEL: Der Standardfehler von \overline{X} ist

$$\sigma_g = \sqrt{V(\overline{X})} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = \frac{\sigma}{n}$$

So wird ein weiteres Problem klar - σ^2 ist möglicherweise unbekannt und muss ebenfalls geschätzt werden.

1.2.1 Maximum-Likelihood-Schätzer

Die Maximum-Likelihood-Schätzmethode verwendet eine sogenannte Likelihoodfunktion L. Diese ist abhängig vom zu schätzenden Parameter α , man sucht dann den Wert für α so, dass $L(\alpha)$ ein Maximum annimmt. Häufig wird dieser Wert mit einem Dach gekennzeichnet.

Das Ergebnis dieses Schätzers wäre also allgemein

$$\hat{\alpha} = \operatorname*{argmax}_{\alpha} L(\alpha)$$

Hierbei hängt die Likelihoodfunktion davon ab, was bei welcher Verteilung geschätzt wird.

Wir wollen den Maximum-Likelihood-Schätzer anhand der Binomialverteilung betrachten. Hierbei macht nur Schätzen des Parameters p Sinn, denn selbst wenn nur eine einzige Stichprobe vorliegt, sieht man sofort welchen Wert n hat.

Es liegt also eine Verteilung

$$X \sim Bin(n, p)$$


zugrunde, hierbei ist n bekannt und fest, $p \in (0, 1)$ wollen wir herausfinden.

Liegt uns nun eine Stichprobe ω vor, so ist auch $X(\omega)=k$ bekannt als die Anzahl Treffer in den n Bernoulli-Experimenten.

Zum Schätzen fehlt uns noch die Likelihoodfunktion, diese ist hier

$$L:(0,1) \to [0,1], \ L(p) = P_p(X=k) = \binom{n}{k} \cdot p^k (1-p)^{n-k}$$

Das heißt, es ist die Wahrscheinlichkeit dass X mit Trefferwahrscheinlichkeit p (als Parameter!) den Wert k annimmt. Man sieht, dass diese Funktion ihr Maximum bei dem Wert für p annimmt, unter dem es am wahrscheinlichsten ist, die Stichprobe ω zu erhalten.



Den Wert \hat{p} zu berechnen würde hier durch Ableiten und anschließendem Bestimmen der Nullstelle erfolgen

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}L(\hat{p}) \stackrel{!}{=} 0.$$

BEISPIEL: Wir wollen dies nun nochmal an einem Beispiel veranschaulichen. Wir schätzen wiederum *p* einer Binomialverteilung, schließen damit später aber auf einen anderen Wert.

Um die Populationsgröße N einer Fischart in einem See zu schätzen, gehen wir folgendermaßen vor: Wir markieren von dieser Art m=50 Fische in einem See, fangen später n=200 Stück und stellen fest, dass k=16 davon markiert sind.

Wir nehmen an, dass das Untersuchen der Stichprobe auf Markierungen eine Folge von n unabhängigen Bernoulli-Experimenten mit Trefferwahrscheinlichkeit $p=\frac{m}{N}$ ist. Also beschreibt p den Anteil der markierten Fische im See.

Wir verwenden die zuvor besprochene Likelihoodfunktion L(p), denn mit $p=\frac{m}{N}$ können wir auf N schließen

Sei X eine Zufallsvariable die die Anzahl markierter Fische in der Stichprobe beschreibt, damit ist $X \sim \text{Bin}(200, p)$ verteilt.

Die Likelihoodfunktion ist mit diesen Werten

$$L(p) = P_p(X = k) = {200 \choose k} \cdot p^k (1 - p)^{200 - k}$$

Damit folgt

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}L(p) = \binom{200}{k} \cdot \left[k \cdot p^{k-1} (1-p)^{200-k} - p^k \cdot (200-k) \cdot (1-p)^{200-k-1} \right]$$

$$= \underbrace{\binom{200}{16} \cdot p^{k-1} (1-p)^{200-k-1}}_{0} \cdot \left[k(1-p) - 200p + kp \right]$$

Da wir uns für Nullstellen interessieren, betrachten wir nur noch den rechten Teil und erhalten

$$k(1-\hat{p}) - 200\hat{p} + k\hat{p} \stackrel{!}{=} 0$$
$$k - k\hat{p} - 200\hat{p} + k\hat{p} = 0$$
$$k - 200\hat{p} = 0$$

Für unsere Stichprobe ω ist $X(\omega) = k = 16$, damit ist

$$\hat{p} = \frac{m}{N} = \frac{k}{200} \Rightarrow N = \frac{m \cdot 200}{k}$$
$$\Rightarrow N = \frac{50 \cdot 200}{16} = 625$$

Wir haben damit die Populationsgröße der Fischart auf 625 geschätzt.

1.2.2 Bayes-Schätzer

Wir betrachten die Zufallsvariable X mit dem zugehörigen Wahrscheinlichkeitsraum $(X(\Omega), P_{\theta})$. Hierbei wollen wir den Parameter θ schätzen.

Der Bayes-Schätzer stellt eine komplett andere Herangehensweise an das Schätzen dar, hier wird der gesuchte Parameter als eine Zufallsvariable aufgefasst. So können weitere Annahmen wie Erfahrung aus anderen Experimenten oder ein grobes Vorwissen über den Sachverhalt in den Schätzvorgang eingehen. Achtung, die Werte der Zufallsvariable θ werden ebenfalls θ genannt.

1. Wir betrachten also zunächst die gemeinsame Dichte $f(x,\theta)$ wobei $x \in X(\Omega)$ und $\theta \in \Theta \subseteq [0,1]$. Der einfachere Fall ist hierbei, wenn es sich sowohl bei X als auch θ um diskrete Zufallsvariablen handelt (wir betrachten nur diesen), dann kann man die gemeinsame Verteilung durch die Kontingenztafel darstellen

gem. Dichte	x_1	x_2	x_i	x_m	
θ_1	$f(x_1, \theta_1)$	$f(x_2, \theta_1)$	•••	$f(x_m, \theta_1)$	
θ_2	$f(x_1, \theta_2)$	٠.			
:	:		$f(x_i, \theta_j)$:	$f(\theta_j) = \sum_{i=1}^m f(x_i, \theta_j)$
θ_n	$f(x_1, \theta_n)$			$f(x_m, \theta_n)$	
Randdichte			$f(x_j) = \sum_{j=1}^n f(x_i, \theta_j)$		

2. Nun kann man die bedingte Verteilung von X unter gegebenem θ darstellen als

$$f(x_i|\theta_i) = P_{\theta}(X = x_i)$$

Da hierbei θ nun fest gewählt ist, kann man dies problemlos berechnen.

3. Jetzt kommt der Punkt an dem die Besonderheit der Bayes-Schätzung eingeht, man legt eine sogenannte *a-priori-Dichte* für θ fest. Zum Beispiel kann dies eine Gleichverteilung auf ganz Θ sein, das würde bedeuten, man hat kein besonderes Vorwissen über θ . Man kann aber genaso vorgeben, dass einige Werte für θ wahrscheinlicher als andere sind, dies beeinflusst das Ergebnis und kann so zu genaueren Schätzergebnissen führen.

4. Als letztes berechnet man noch die Randdichte von X, unabhängig vom Parameter θ

$$f(x_j) = P(X = x_j) = \sum_{i=1}^n f(x_j | \theta_i) \cdot f(\theta_i) \quad \text{(Satz v. d. totalen Wahrscheinlichkeit)}$$
$$= \sum_{i=1}^n f(x_j, \theta_i)$$

Jetzt führen wir ein Experiment durch. Liegt uns nun eine Stichprobe $\tilde{x} \in \{x_1, \dots, x_m\}$ vor, so können wir damit von der a-priori-Dichte auf die sogenannte a-posteriori-Dichte $f(\theta_i, \tilde{x})$ schließen. Wir erhalten also eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit eines θ_i bei gegebenem Ergebnis \tilde{x} .

$$\begin{split} f(\theta_i | \tilde{x}) &= \frac{f(\tilde{x} | \theta_i) \cdot f(\theta_i)}{f(\tilde{x})} \quad \text{(Satz von Bayes)} \\ &= \frac{f(\tilde{x}, \theta_i)}{\sum_{k=1}^m f(\tilde{x} | \theta_k) \cdot f(\theta_k)} \end{split}$$

Hiervon ausgehend gibt es zwei Arten, sich auf ein θ festzulegen.

A-POSTERIORI-ERWARTUNGSWERT Die erste Variante ist, das Schätzergebnis als den Erwartungswert

$$\hat{\theta}_p = E(\theta|\tilde{x}) = \sum_{i=1}^n \theta_i \cdot f(\theta_i|\tilde{x})$$

zu wählen. (Beziehungsweise das nächstgelegene $\theta \in \Theta$.)

Maximum-a-posteriori-Schätzer Analog zum Maximum-Likelihood-Schätzer kann man das Maximum der a-posteriori-Dichte als Schätzergebnis wählen

$$\hat{\theta}_{\mathsf{MAP}} = \operatorname*{argmax}_{\theta} f(\theta | \tilde{x}).$$

Führt man den Bayes-Schätzer ohne Vorwissen - d.h. gleichverteiltes θ - durch, so stimmt $\hat{\theta}_{MAP}$ mit dem Maximum-Likelihood-Schätzer überein.

1.2.3 Kleinste Quadrate-Schätzer

Der kleinste Quadrate-Schätzer minimiert die Summe der quadratischen Abweichungen. So eignet er sich zum Beispiel zum Schätzen des Erwartungswerts μ ,

$$Q(\mu) = \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2$$

dabei wird das arithmetische Mittel als Schätzstatistik verwendet

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu}Q(\mu) = -2\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \quad \hat{\mu} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i = \overline{X}.$$

1.3 Intervallschätzer - Konfidenzintervalle

Die Intervallschätzer geben ein Intervall an, in dem sich der zu schätzende Parameter höchstwahrscheinlich befindet. Hierbei sind möglichst kleine Intervalle bei einer hohen Sicherheit natürlich gewünscht,

aber diese Einschränkungen widersprechen sich. Verkleinert man das Intervall wird die Sicherheit, dass der geschätze Parameter wirklich enthalten ist im Allgemeinen kleiner.

Wir möchten nun zum Beispiel herausfinden, wie sicher wir uns sind, dass das Ergebnis eines Punktschätzers stimmt. Dafür bestimmen wir das Vertrauens- bzw. Konfidenzintervall

$$J_n := [\theta_u(X), \theta_o(X)]$$

wobei wir den Parameter θ schätzen, der Werte aus Θ annimmt. Die Zufallsvariablen

$$\theta_{\nu}(X), \theta_{\rho}(X): \Omega \to \Theta$$

stellen dabei die untere und die obere Intervallgrenze dar. Sie beschreiben einen Grenzwert von θ in Abhängigkeit von der Stichprobe.

Dieses Intervall J_n soll das unbekannte θ mit einer Garantiewahrscheinlichkeit von $(1-\alpha)$ enthalten, das heißt

$$P_{\theta}(\theta \in J_n) = P_{\theta}(\theta_u(X) \le \theta \le \theta_o(X)) \ge (1 - \alpha)$$

für alle Werte des Parameters θ .


1.3.1 Mit Tschebyscheff-Ungleichung

Eine grobe Abschätzung dieser Grenzen kann zum Beispiel über die Tschebyscheff-Ungleichung erfolgen. Damit kann man die Wahrscheinlichkeit beschränken, dass der Parameter außerhalb des Intervalls liegt

$$P_{\theta}(|X - \theta| \ge \epsilon) \le \frac{V(X)}{\epsilon^2} \le \alpha.$$


1.3.2 Über die Verteilungsfunktion

Genaue Werte über die Verteilung



1.3.3 Approximation über die Normalverteilung

Für große n wird in der Praxis oft auf die Normalverteilung zurückgeführt und das Problem auf eine Quantilsbestimmung reduziert.



2: Hypothesentests

2.1 Allgemeines zu Tests und Hypothesen

2.1.1 Links- rechtsseitiger Hypothesentest

	linksseitig	gemeinsam	rechtsseitig
Annahmebereich:	$\Theta_0 = [p_0, 1)$		$\Theta_0 = (0, p_0]$
Ablehnungsbereich:		$\Theta_1 = (0,1) \setminus \Theta_0$)
Kritischer Punkt:	k^* maximal mit $P_{p_0}(S_n \le k^*) \le \alpha$		k^* minimal mit $P_{p_0}(S_n \ge k^*) \le \alpha$
Kritischer Bereich:	$\mathcal{K}_1 = \{0,\ldots,k^*\}$		$\mathcal{K}_1 = \{k^*, \ldots, n\}$
Gütefunktion:		$g(p) = P_p(S_n \in \mathcal{K}$	G_1)

2.1.2 Fehlerarten

2.2 Binomialtest

LITERATURVERZEICHNIS

- [1] L. Fahrmeir, *Statistik: Der Weg zur Datenanalyse*, Springer-Lehrbuch: SpringerLink: Bücher, Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg, 8. aufl. 2016 ed., 2016.
- [2] N. Henze, *Stochastik für Einsteiger: Eine Einführung in die faszinierende Welt des Zufalls*, SpringerLink : Bücher, Springer Spektrum, Wiesbaden, 10., überarb. aufl. 2013 ed., 2013.
- [3] U. Krengel, *Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik*, Vieweg Studium, Aufbaukurs Mathematik: SpringerLink: Bücher, Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden, 8., erweiterte auflage ed., 2005.