

第四章 用户管理及网络设置



# 第四章: 用户管理及网络设置

#### 目标:

本章使学员了解linux系统的用户管理及用户操作安全,通过本课的学习,学员应该掌握如下知识:

☑ 了解用户的创建、删除等操作

☑ 了解用户安全

☑ 了解网络管理命令

学时: 3学时

教学方法: 讲授ppt+上机操作+实例演示



# 4.1 用户管理相关配置

- · /etc/passwd 保存了用户的密码信息
- · /etc/shadow 实际保存的用户加密后的密码信息
- /etc/group 用户组的信息

# 4.1 用户管理相关配置

• /etc/passwd文件的格式如下所示:

用户名:加密的口令:用户ID:组ID:帐户的其他说明:家目录:登录时运行的程序

```
[jack@localhost etcl$ cat passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
```

· /etc/group文件格式如下

```
[jack@localhost etc]$ cat group root:x:0:root bin:x:1:root,bin,daemon daemon:x:2:root,bin,daemon sys:x:3:root,bin,adm adm:x:4:root,adm,daemon tty:x:5: disk:x:6:root lp:x:7:daemon,lp
```



# 4.1 用户管理相关配置

· 当使用影子口令时, /etc/shadow文件存放着实际加密过的用户口令。

```
name:password:last:min:max:warn:inactive:
expire:reserved
```

```
[root@localhost etc]# cat shadow
root:$1$xLxOSsXB$9kbBFiCAV6.Bax2SeNo.x/:13859:0:999999:7:::
bin:*:13859:0:999999:7:::
daemon:*:13859:0:999999:7:::
adm:*:13859:0:999999:7:::
lp:*:13859:0:999999:7:::
```



• 增加用户useradd、adduser

在使用adduser命令时,它会添加这个用户名,并创建和用户名名称相同的组名,并把这个用户名添加到自己的组里去,并在/home目录想创建和用户名同名的目录,并拷贝/etc/skel目录下的内容到/home/用户名/的目录下,提示输入密码。

```
root@neusoft-desktop:/etc/skel# adduser ttc
adduser: "ttc"用户已存在。
root@neusoft-desktop:/etc/skel# adduser simon
正在添加用户 simon...
正在添加新组 'simon' (1003)...
正在添加新用户 'simon' (1008) 到组 simon'...
创建主目录 '/home/simon'...
从 '/etc/skel' 复制文件...
输入新的 UNIX 口令:
重新输入新的 UNIX 口令:
passwd:己成功更新密码
正在改变 simon 的用户信息
请输入新值,或直接敲回车键以使用默认值
        全名 []:
        房间号码 []:
        工作电话 []:
        家庭电话 []:
        其它 []:
        这些信息正确吗?[y/N]
正在改变 simon 的用户信息
```



• 增加用户useradd、adduser

在使用命令useradd时,它会添加这个用户名,并创建和用户名相同的组名,但它并不在/home目录下创建基于用户名的目录,也不提示创建新的密码。它只创建普通用户,不能用这个用户名来登录系统。



• 删除用户userdel

```
只删除/etc/passwd与/etc/shadow中该账户的信息:
# userdel guest
加 "-r"参数,连同相关文件一起删除:
```

# userdel -r guest

# 4.2 用户管理

- 添加组命令groupadd
  -g GID 设定组ID的值
  # groupadd -g 55 newgroup
- 删除组命令groupdel
  - # groupdel newgroup

# 4.2 用户管理

- passwd命令常用参数:
  - -k 保留即将过期的用户在期满后能仍能使用
  - -d 删除用户密码
  - -1 关闭用户密码
  - -u 恢复用户密码
  - -S 显示用户密码状态

#### 利用passwd命令来修改用户的口令

```
[root@localhost test]# passwd jack
Changing password for user jack.
New UNIX password:
BAD PASSWORD: it is too short
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

# 4.2 用户管理

• chage -M命令迫使用户下次登入更改口令

# chage -M 0 username

```
Fedora Core release 6 (Zod)
Kernel 2.6.18-1.2798.fc6 on an i686

localhost login: jack
Password:
Warning: your password will expire in 0 days
[jack@localhost ~1$ _
```

- chage -l查看用户信息
- # chage -1 username

```
root@neusoft-desktop:/home/neusoft# chage -1 neusoft
最近一次密码修改时间(YYYY-MM-DD) 4月 22,2008
密码过期: 从不
密码失效: 从不
帐户过期: 从不
两次改变密码之间相距的最小天数 : 0
两次改变密码之间相距的最大天数 : 99999
在密码过期之前警告的天数 : 7
```



• 用户信息查询:

id 查询用户的UID, GID及拥有的群组

groups 查询用户能支持的群组

finger 查询用户的一些相关信息



### 手动添加用户步骤:

- 1.添加新群组 (/etc/group)
- 2.创建账户的相关信息 (/etc/passwd)
- 3. 同步passwd与shadow文件 (pwconv)
- 4.设置账户密码(passwd)
- 5.创建用户的根目录 (cp -r /etc/skel /home/username)
- 6. 更改用户目录的所有者属性

(chown -R username.group /home/username)

### 4.2 用户管理

用户手动创建实例:

- 1.添加组信息: # vi /etc/group
  - groupname:x:520:
- 2.添加用户信息: # vi /etc/passwd

```
username:x:520:520: :/home/username:/bin/bash
```

- 3.同步passwd与shadow: # pwconv
- 4.设置用户密码: # passwd username
- 5. 创建用户的根目录: # cp -r /etc/skel /home/username
- 6. 修改用户目录的权限:
  - # chown -R username.groupname /home/username



### 4.3 文件权限管理

- chown 改变文件的拥有者
- chgrp 改变文件的所属群组
- chmod 改变文件的可写、可读、可执行等属性
- umask 改变预设的建立文件或目录时的属性
- chattr 改变文件的特殊属性
- lsattr 显示文件的特殊属性

```
[root@localhost root]# ls test -1
-rwxr-xr-x 1 root root 8689 Jan 21 21:50 test
[root@localhost root]# chmod -x test
[root@localhost root]# ls test -1
-rw-r--r-- 1 root root 8689 Jan 21 21:50 test
[root@localhost root]# _
```



# 4.3 文件权限管理

#### • chmod命令详解

作用: chmod命令用于改变或设置文件或目录的访问权限。

格式: chmod [选项] 模式 文件或目录名

说明:只有文件主或超级用户root才有权用chmod改变文件或目录的访问权限。

选项参数:

-R: 对目前目录下的所有档案与子目录进行相同的权限变更 (即以递归式的方式逐个变更)。

# 4.3 文件权限管理

### • chmod命令详解

设定文件权限时,在模式中常用以下的字母代表用户或用户组:

- u (user) 表示文件的所有者。
- g (group) 表示文件的所属组。
- o (others) 表示其他用户。
- a (all) 代表所有用户(即u+g+o)。

#### 权限用以下字符表示:

r表示读权限;

W表示写权限;

X表示执行权限。

#### 最后要指明是

- (+) 增加权限
- (一) 取消权限
- (=) 赋予权限。



# 4.3 文件权限管理

• chmod命令详解

#### 实例:

- # chmod +x hello 为hello文件赋予所有用户的执行权限
- # chmod 777 hello 为hello文件赋予所有用户的全部操作权限
- # chmod u+rwx hello 为hello文件赋予当前用户的所有操作权限
- # chmod 700 hello 当前用户有对hello文件的所有操作权限,其他用户无任何权限

### 课堂练习

- · 创建一个目录dir 同时设定他的权限为所有用户可读、可写、不可执行。
- 创建一个目录dtest,应用chmod+不同选项,修改文件权限,所有用户可读、写、执行,观察运行结果。
- · 尝试用普通用户身份,修改root用户的文件内容,修改文件的访问权限。

### 4.4 安全

- SU命令可以在普通用户登入状态下切换root用户权限。
- sudo 临时使用root权限进行操作, 当命令执行后, 权限解除。
- Linux系统的习惯是尽量少用或不用root权限来对系统进行操作, 杜绝开机就直接root登入,操作到底。
- 在将普通用户变更为root用户时建议使用"-"选项,这样可以将root的环境变量和工作目录同时带入。

```
[test@localhost ~1$ su
Password:
[root@localhost test]#
```

### 4.4 安全

【小知识】: 环境变量实际上就是用户运行环境的参数集合。Linux是一个多用户的操作系统。而且在每个用户登录系统后,都会有一个专有的运行环境。通常每个用户默认的环境都是相同的,而这个默认的环境实际上就是一组环境变量的定义。用户可以对自己的运行环境进行定制,其方法就是修改相应的系统环境变量。

常见的环境变量如下:

- ☆PATH是系统路径
- ★HOME是系统根目录
- ★HISTSIZE是指保存历史命令记录的条数
- ★LOGNAME是指当前用户的登录名
- ★HOSTNAME是指主机的名称
- ★SHELL是指当前用户用的是哪种Shell
- ★LANG是和语言相关的环境变量
- ★MAIL是指当前用户的邮件存放目录

### 问题

- 为什么Linux有着很高的安全性,尤其是在文件及用户的管理上?
- 手动修改配置文件的方式添加用户及相关用户信息, 是否与命令完成此操作实现的功能一样?



### 4.5 配置网络

 通常我们可以利用ifconfig命令来配置ip等网络参数格式: Ifconfig 设备名 IP地址 执行ifconfig命令后,会出现以下信息提示:

```
[root@localhost network-scripts]# ifconfig
          Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:C9:89:D9
eth0
          inet addr: 192.168.181.214 Bcast: 192.168.181.255 Mask: 255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fec9:89d9/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU: 1500 Metric: 1
          RX packets:60006 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:33672 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:72554138 (69.1 MiB) TX bytes:3224178 (3.0 MiB)
          Interrupt: 185 Base address: 0x1080
10
          Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
          RX packets:496 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:496 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:73312 (71.5 KiB) TX bytes:73312 (71.5 KiB)
```

### 4.5 配置网络

#### TCP/IP 配置文件族:

#### 配置文件名

/etc/network/interfaces 网络接口参数配置文件

/etc/hosts

/etc/hostname

/etc/networks

/etc/host.conf

/etc/resolv.conf

/etc/protocols /etc/services

/etc/inetd.conf 定义由超级进程 inted 启动的网络服务

/etc/xinetd.conf 定义由超级进程 xinted 启动的网络服务

完成主机名映射为 IP 地址的静态 DNS 解析功能

功能

记录本机的主机名

完成本地域名与网络地址(网络ID)的映射

配置域名服务客户端的控制文件

配置域名服务客户端的配置文件,用于指定

域名服务器的位置

设定了主机使用的协议以及各个协议的协议号

设定主机的不同端口的网络服务



### 4.5 配置网络

• 我们也可以停止/启用网络设备 格式: If config 设备名 down/up

```
[root@localhost root]# ifconfig eth0 up
[root@localhost root]# ifconfig
eth0
          Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:C9:89:D9
          inet addr: 192.168.181.214 Bcast: 192.168.181.255 Mask: 255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fec9:89d9/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU: 1500 Metric: 1
          RX packets:44 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:60 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:4270 (4.1 KiB) TX bytes:9642 (9.4 KiB)
          Interrupt:185 Base address:0x1080
          Link encap:Local Loopback
lo
          inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
          RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:560 (560.0 b) TX bytes:560 (560.0 b)
```



### 4.5 配置网络

填加默认网关命令route,可以指定和删除网关地址。
 格式: route add/del default gw 网关IP

```
[root@localhost root]# netstat -r
Kernel IP routing table
                               Genmask
Destination
                Gatewau
                                               Flags
                                                        MSS Window irtt Iface
192.168.181.0
                               255.255.255.0
                                               U
                                                          0 0
                                                                       0 eth0
                                                         0 0
169.254.0.0
                               255.255.0.0
                                               U
                                                                      0 eth0
          192.168.181.1 0.0.0.0
                                         UG
                                                          A A
                                                                      0 eth0
[root@localhost root]# route del default gw 192.168.181.1
[root@localhost root]# netstat -r
Kernel IP routing table
Destination
                               Genmask
                                               Flags
                                                       MSS Window
                                                                   irtt Iface
                Gateway
                               255.255.255.0
192.168.181.0
                                                          0 0
                                                                       0 eth0
169.254.0.0
                               255.255.0.0
                                                          0 0
                                               U
                                                                       0 eth0
[root@localhost root]# route add default gw 192.168.181.1
[root@localhost root]# netstat -r
Kernel IP routing table
Destination
                Gateway
                                Genmask
                                               Flags
                                                       MSS Window irtt Iface
192.168.181.0
                                255.255.255.0
                                               ш
                                                          A A
                                                                       0 eth0
169.254.A.A
                               255.255.0.0
                                               U
                                                         0 0
                                                                      0 eth0
                192.168.181.1
                                0.0.0.0
                                               UG
                                                         0 0
default
                                                                       0 eth0
[root@localhost root]#
```



### 4.6 测试网络

· netstat命令可以查看网络连接及服务相关的信息。

```
neusoft@neusoft-desktop:/etc/samba% netstat -ln |
                                          grep 21
neusoft@neusoft-desktop:/etc/samba$ netstat -ln | grep 80
       0 0.0.0.0:80
                                     0.0.0.0:*
                                                         LISTEN
          [ ACC ]
                     STREAM LISTENING
                                          17580 private/defer
           [ ACC ]
                           LISTENING
                                                 /var/run/sdp
                     STREAM
                                         18000
neusoft@neusoft-desktop:/etc/samba$ netstat -ln | grep 23
tcp 0 0.0.0.0:23
                                     0.0.0.0:*
                                                         LISTEN
           [ ACC ]
                     STREAM
                                          16723
                                                 /tmp/. X11-unix/X0
                              LISTENING
```

### 4.6 测试网络

• ping发送数据包给指定计算机。

```
root@neusoft-desktop:/home/neusoft# ping -c 5 192.168.181.1

PING 192.168.181.1 (192.168.181.1) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 192.168.181.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.850 ms

64 bytes from 192.168.181.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.535 ms

64 bytes from 192.168.181.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.422 ms

64 bytes from 192.168.181.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.717 ms

64 bytes from 192.168.181.1: icmp_seq=5 ttl=255 time=0.627 ms

root@neusoft-desktop:/home/neusoft# ping -b -c 5 192.168.181.255

WARNING: pinging broadcast address

PING 192.168.181.255 (192.168.181.255) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 192.168.181.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.89 ms

64 bytes from 192.168.181.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=4.07 ms

64 bytes from 192.168.181.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.467 ms

64 bytes from 192.168.181.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=2.29 ms

64 bytes from 192.168.181.1: icmp_seq=5 ttl=255 time=2.29 ms
```

### 4.7 配置Samba

• 利用samba工具, 我们可以使linux与windows操作系统进行文件共享, 已安装samba程序的系统, 只需配置好/etc/samba/smb.conf配置文件就可以了。



### 4.7 配置Samba

- 利用samba工具, 我们可以使linux与windows操作系统进行文件共享, 已安装samba程序的系统, 只需配置好/etc/samba/smb.conf配置文件就可以了。
- ③需要建立相应路径的目录,同时注意此目录的访问权限。
- 配置好后需要重启samba服务: /etc/init.d/samba
  restart。

```
[public]
comment = ubuntu7.04
path = /home/public
guest ok = yes
browseable = yes
writable = yes
```

### 4.7 配置Samba

用户访问权限的设置:

- ①. 首先要添加一个帐户#adduser 用户名 (enter后要求输入帐户密码)。
- ②.然后在把该用户添加为smb帐户#smbpasswd-a 用户名 (enter后要求输入smb密码,这个密码是从别的电脑访问时需要输入的,可以跟上面的帐户密码不同)。
- ③.将/etc/samba/smb.conf 文件中security=user、guest ok=no。
- ④.重启samba: #/etc/init.d/samba restart。



### 4.7 配置Samba

Ubuntu下访问Windows共享文件夹命令:

mount -t smbfs -o username=windowsusername
//windows machine/sharefiles /mnt/localfolder

windowsusername : Windows用户名 windows machine : Windows机器名 sharefiles : Windows共享文件夹名

然后就可以在 /mnt/localfolder 下访问Windows内容。 取消访问命令: umount /mnt/localfolder



· 安装vsftpd服务端程序

```
root@ubuntu: /mnt/hqfs
File Edit View Terminal Help
root@ubuntu:/mnt/hgfs# apt-get install vsftpd
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
 vsftpd
O upgraded, 1 newly installed, O to remove and 83 not upgraded.
Need to get 141kB of archives.
After this operation, 471kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates/main vsftpd 2.2.2-3ubun
tu6.3 [141kB]
Fetched 141kB in 2s (49.8kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously deselected package vsftpd.
(Reading database ... 127437 files and directories currently installed.)
Unpacking vsftpd (from .../vsftpd 2.2.2-3ubuntu6.3 i386.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Processing triggers for ureadahead ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Setting up vsftpd (2.2.2-3ubuntu6.3) ...
Adding user ftp to group ftp
vsftpd start/running, process 2414
```



• /etc/vsftpd.conf配置文件

#### 主机设置:


listen=YES
anonymous\_enable=NO
local\_enable=YES
write\_enable=YES
local\_umask=022
chroot\_list\_enable=YES
local\_root=/home/myftp

VSftpd 以Standalone方式启动 不允许匿名登录ftp主机 本地用户可用 允许用户具有写入权限 设置本地用户的文件掩码为缺省022 将系统用户限制在自己的home目录下

定义ftp默认目录



• 客户端登录





• 权限比较高的用户,应禁止其账户能登录ftp主机 利用/etc/pam.d/vsftpd的设置激活/etc/ftpusers的用户名单

```
# Standard behaviour for ftpd(8).
auth required pam_listfile.so item=user sense=deny file=/etc/ftpusers
onerr=succeed
```

```
# /etc/ftpusers: list of users disallowed FTP access. See ftpusers(5).
root
daemon
bin
sys
sync
games
```



• ftp与tftp的区别

可以将TFTP协议看做是FTP协议的简化版本。

- TFTP协议不需要认证客户端的权限,FTP需要进行客户端认证。
- TFTP协议一般多用于局域网以及远程UNIX计算机中,而常见的FTP协议则多用于互联网中。
- FTP取决于TCP, TFTP取决于 UDP。



最早由SUN公司开发,用于UNIX系统之间的网络文件共享

- 配置简单
- · 相比samba快速方便
- · 如果有与windows系统共享要求,还需要用samba

• 安装服务端程序

```
root@ubuntu: /home/myftp
File Edit View Terminal Help
root@ubuntu:/home/myftp# apt-get install nfs-common
Reading package lists... Done
Building dependency tr
                        root@ubuntu: /home/myftp
Reading state informat
nfs-common is already File Edit View Terminal Help
0 upgraded, 0 newly ir<sub>root@ubuntu:/home/myftp# apt-get install nfs-kernel-server</sub>
root@ubuntu:/home/myftReading package lists... Done
                     Building dependency tree
                                                     🔞 😔 🔗 root@ubuntu: /home/myftp
                    Reading state information... Don
                    The following extra packages wil File Edit View Terminal Help
                       libgssglue1 libnfsidmap2 librp
                                                    root@ubuntu:/home/myftp# apt-get install portmap
                    The following NEW packages will
                       libgssgluel libnfsidmap2 librpReading package lists... Done
                                                   <sub>0</sub>Building dependency tree
                    0 upgraded, 5 newly installed,
                                                    Reading state information... Done
                    Need to get 456kB of archives.
                    After this operation, 1,348kB of The following NEW packages will be installed:
                                                      portmap
                    Do you want to continue [Y/n]?
                    Get:1 http://us.archive.ubuntu.c 0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 83 not upgraded.
                    Get:2 http://us.archive.ubuntu.c Need to get 38.1kB of archives.
                                                    After this operation, 184kB of additional disk space will be used.
                    Get:3 http://us.archive.ubuntu.c
                                                    ntu2.2 [38.1kB]
                     kB1
                     Get:4 http://us.archive.ubuntu.cFetched 38.1kB in 2s (17.1kB/s)
                                                    Preconfiguring packages ...
                     -4ubuntu4.2 [213kB]
                     Get:5 http://us.archive.ubuntu.cSelecting previously deselected package portmap.
                                                    (Reading database ... 127490 files and directories currently installed.)
                     1:1.2.0-4ubuntu4.2 [159kB]
                                                    Unpacking portmap (from .../portmap 6.0.0-lubuntu2.2 i386.deb) ...
                     Fetched 456kB in 7s (61.7kB/s)
                                                    Processing triggers for man-db ...
                     Selecting previously deselected
                                                    Processing triggers for ureadahead ...
                                                    ureadahead will be reprofiled on next reboot
                                                    Setting up portmap (6.0.0-lubuntu2.2) ...
                                                    portmap start/running, process 1993
 www.neuedu.com
```

root@ubuntu:/home/myftp#



/etc/exports

- NFS主配置文件
- /usr/sbin/exportfs
- 维护NFS共享资源的命令

• /sbin/showmount

- 用户端命令,查看NFS共享资源
- /var/lib/nfs/xtab
- NFS日志文件,查看客户端连接状态



- exportfs命令的参数解释:
  - -a: 全部挂载或卸载 /etc/exports文件内的配置
  - -r: 重新挂载/etc/exports里的配置同步更新
  - -u: 卸载某一目录
  - -V: 导出共享目录时,显示信息输出到屏幕上
- showmount命令的参数解释:
  - -a: 显示当前主机与客户端连接后使用目录的状态
  - -e: 显示/etc/exports中的共享目录信息

### 4.9 网络文件系统NFS

- 配置修改/etc/exports文件
  /home/public 192.168.0.9(rw,sync,no\_root\_squash)
  /home/public 192.168.0.\*(rw,sync,no\_root-squash)
- 运行 \$ showmount -e 查看NFS server的export list
- 若更改了/etc/exports, 运行 \$ exportfs -r 更新
- 运行 \$ /etc/init.d/nfs-kernel-server restart 重启 nfs服务



• /etc/exports文件格式

共享目录 主机1 (选项1,选项2) 主机2 (选项1,选项2) .....

ro: 设置共享目录只读。

rw:设置共享目录可读写。

no\_root\_squash:不将root用户及所属用户组都映射为匿名用户或用户组。

SYNC: 将数据同步写入内存缓冲区与磁盘中,虽然这样做效率较低,但是可以保证数据的一致性。

# 4.9 网络文件系统NFS

- 使用共享文件目录时,需要挂载后使用 # mount -t nfs 192.168.0.9:/home/public /mnt/temp
- 卸载目录# umount /mnt/temp

```
root@zxk-desktop:/mnt/temp# cat /var/lib/nfs/etab
/home/public 192.168.0.9(rw,sync,wdelay,hide,nocrossmnt,secure,no_root_squash,no_all_squash,no_subtree_check,secure_locks,acl,anonuid=65534,anongid=65534)
```



- 利用exportfs -ua 命令卸载所有共享目录,共享的目录就 无法被客户端访问了
- 通过查看/var/lib/nfs/etab文件, 查看相关信息
- 在有客户端连接共享目录时,服务端电脑关机需要很久,所以关机前先终止守护程序的服务再关机

