

# Конструкторы классов



## Конструкторы классов

**Конструктор** - это особый тип метода класса, который автоматически вызывается при создании объекта этого же класса. Предназначен для инициализации объектов класса.

```
class Point {
public:
    Point();
    Point(int, int);
    int x;
    int y;
};
Point::Point() {
    x = 0;
                                  Конструктор по умолчанию
    y = 0;
Point::Point(int _x, int _y) {
    x = -x;
                                  Конструктор с параметрами
    y = -y;
```



int main()

### Конструкторы классов

```
Point P1, P2(1,1);
   std::cout << "(" << P1.x << ":" << P1.y << ")" << std::endl;
   std::cout << "(" << P2.x << ":" << P2.y << ")" << std::endl;
Point::Point(int _x, int _y) {
    x = _x;
    y = y;
Point::Point() {
int main()
   Point P1, P2(1, 1);
                                              )" << std::endl:
    std 🛭 - 🕽 (локальная переменная) Point P1
                                              )" << std::endl:
    std::col Поиск в Интернете
            для класса "Point" не существует конструктор по умолчанию
            Локальная переменная не инициализирована.
            Показать возможные решения (Alt+BBOДилиCtrl+.)
```

```
(0:0)
(1:1)
```

Если в классе не создать ни одного конструктора, то конструктор по умолчанию создастся автоматически. Но если в классе есть хотя бы один конструктор, то КПУ не создается



## Конструктор копирования

```
Point::Point(const Point& T) {
    x = T.x;
    y = T.y;
}
```

Передаем значение по константной ссылке.

- 1. Почему по ссылке? Если передадим само значение, то компилятор создаст копию объекта, что приведет к рекурсии...
- 2. А зачем константная ссылка? Тогда не сможем копировать константные объекты, т.к. привести не константный объект к константному мы можем, но не наоборот.

```
noconst = const // NO OK
const = noconst // OK
```



## Конструктор копирования

```
Point::Point(const Point& T) {
    x = T.x;
    y = T.y;
}
```

```
Point P1(1, 1), P3;
Point P2 = P1; //так скопируется
P3 = P1; //а так нет
```

При первом вызове «=» создается новый объект. Знак «=» обозначает вызов конструктора, не присваивание.

Во втором случае знак = обозначает присваивание. И т.к. вокруг него неизвестные типы, то его необходимо перегрузить.



## Конструктор копирования: перегрузка =

```
Point& Point::operator=(const Point& other)
{
    if (this == &other)
        return *this;
    this->x = other.x;
    this->y = other.y;
}
```

Возвращаемое значение оператора присваивания — ссылка на наш тип.

На вход оператор принимает константную ссылку, аналогично с самим конструктором

В случае, если мы попробуем выполнить присваивание самому себе, то получится неопределённое поведение -> нужно сделать проверку



### Конструктор перемещения

```
Point::Point(Point&& T) noexcept {
    x = T.x;
    y = T.y;
    T.x = T.y = 0;
Point& Point::operator=(Point&& other) noexcept
    if (this == &other)
        return *this;
    this->x = other.x;
    this->y = other.y;
    other.x = other.y = 0;
    return *this;
```

```
Point P1(1, 1), P2, P3;
P2 = std::move(P1);
Point P4 = std::move(P2);
```



# Деструкторы

**Деструктор** - это особый тип метода класса, который автоматически вызывается при уничтожении объекта этого же класса. Предназначен для корректного удаления объектов класса.

```
Point::~Point() {
    std::cout << "~Point" << std::endl;
}</pre>
```