Лабораторные работы по курсу Операционные системы

Лабораторная работа 8 Загрузка операционной системы

Теоретическая часть

Загрузка операционной системы проходит в несколько этапов.

Первое, что запускает процессор при включении компьютера — это код BIOS (или же UEFI, но здесь я буду говорить только про BIOS), который "зашит" в памяти материнской платы (конкретно — по адресу 0xFFFFFFF0).

Сразу после включения BIOS запускает Power-On Self-Test (POST) — самотестирование после включения. BIOS проверяет работоспособность памяти, обнаруживает и инициализирует подключенные устройства, проверяет регистры, определяет размер памяти и так далее и так далее.

Следующий шаг — определение загрузочного диска, с которого можно загрузить ОС. Загрузочный диск — это диск (или любой другой накопитель), у которого последние 2 байта первого сектора (под первым сектором подразумевается первые 512 байт накопителя, т.к. 1 сектор = 512 байт) равны 55 и АА (в шестнадцатеричном формате). Как только загрузочный диск будет найден, BIOS загрузит первые его 512 байт в оперативную память по адресу 0x7c00 и передаст управление процессору по этому адресу.

Само собой, в эти 512 байт не выйдет уместить полноценную операционную систему. Поэтому обычно в этот сектор кладут первичный загрузчик, который загружает основной код ОС в оперативную память и передает ему управление.

С самого начала процессор работает в Real Mode (= 16-битный режим). Это означает, что он может работать лишь с 16-битными данными и использует сегментную адресацию памяти, а также может адресовать только 1 Мб памяти. Но вторым мы пользоваться здесь не будем. Картинка ниже показывает состояние оперативной памяти при передаче управления нашему коду.




Figure 3.4: Typical lower memory layout after boot.

Последнее, о чем стоит сказать перед практической частью — прерывания. Прерывание — это особый сигнал (например, от устройства ввода, такого, как клавиатура или мышь) процессору, который говорит, что нужно немедленно прервать исполнение текущего кода и выполнить код обработчика прерывания. Все адреса обработчиков прерывания находятся в Interrupt Descriptor Table (IDT) в оперативной памяти. Каждому прерыванию соответствует свой обработчик прерывания. Например, при нажатии клавиши клавиатуры вызывается прерывание, процессор останавливается, запоминает адрес прерванной инструкции, сохраняет все значения своих регистров (на стеке) и переходит к выполнению обработчика прерывания. Как только его выполнение заканчивается,

процессор восстанавливает значения регистров и переходит обратно, к прерванной инструкции и продолжает выполнение.

Например, чтобы вывести что-то на экран в BIOS используется прерывание 0x10 (шестнадцатеричный формат), а для ожидания нажатия клавиши — прерывание 0x16. По сути, это все прерывания, что нам понадобятся здесь.

Также, у каждого прерывания есть своя подфункция, определяющая особенность его поведения. Чтобы вывести что-то на экран в текстовом формате (!), нужно в регистр АН занести значение 0x0e. Помимо этого, у прерываний есть свои параметры. 0x10 принимает значения из ah (определяет конкретную подфункцию) и al (символ, который нужно вывести). Таким образом,

```
mov ah, 0x0e
mov al, 'x'
int 0x10
```

выведет на экран символ 'x'. 0x16 принимает значение из ah (конкретная подфункция) и загружает в регистр al значение введенной клавиши. Мы будем использовать функцию 0x0.

Основы ассемблера

Микропроцессор содержит набор регистров:

Пользовательские регистры

- Регистры общего назначения
- Сегментные регистры
- Регистр флагов
- Регистр управления

Программная модель микропроцессора содержит 32 регистра, которые можно разделить на две группы:

- 16 пользовательских регистров;
- 16 системных регистров.


Пользовательскими регистры называются потому, что программист может их использовать при разработке программ.

К пользовательским регистрам относятся:

- 1. восемь 32-битных регистров, которые могут использоваться программистами для хранения данных и адресов (регистры общего назначения)
 - a. eax/ax/ah/al
 - b. ebx/bx/bh/bl
 - c. edx/dx/dh/dl
 - d. ecx/cx/ch/cl
 - e. esi/si
 - f. edi/di
 - g. ebp/bp
 - h. esp/sp
- 2. шесть регистров сегментов: cs, ds, ss, es, fs, gs

- 3. регистр состояния (регистр флагов) eflags/flags;
- 4. регистр управления (регистр указателя команды) еір/ір.

Обратим внимание, что к возможно обращаться к частям регистра.



Основные команды ассемблера:

Команда	Описание
MOV $\langle \text{операнд}_1 \rangle$, $\langle \text{операнд}_2 \rangle$	По команде MOV значение второго
	операнда записывается в первый операнд.
ADD $\langle onepahd_1 \rangle$, $\langle onepahd_2 \rangle$	Команда ADD складывает операнды и
	записывает их сумму на место первого
	операнда.
SUB $\langle onepahd_1 \rangle$, $\langle onepahd_2 \rangle$	Команда SUB вычитает из первого
	операнда второй и записывает полученную
	разность на место первого операнда.
INC <операнд>	Увеличить операнд на 1
DEC <oперанд></oперанд>	Уменьшить операнд на 1
JMP <merka></merka>	Команда безусловного перехода
СМР $\langle \text{операнд}_1 \rangle$, $\langle \text{операнд}_2 \rangle$	Команда сравнения операндов
ЈЕ <метка>	Переход если равно
JNE <metka></metka>	Переход если не равно

Видеоадаптер

При выводе текста различные видеосистемы работают одинаково. Для экрана (25 строк по 80 символов) отводится 4000 байт (по 2 байта на каждый символ). Первый (четный) байт содержит код ASCII, который аппаратно преобразуется в связанный с ним символ и посылается на экран. Второй (нечетный) байт содержит атрибуты. Это информация о том, как должен быть выведен символ.

Структура байта атрибутов:

биты 0-1-2	код цвета символа
бит 3	бит интенсивности
биты 4-5-6	код цвета фона знакоместа
бит 7	- 0 (мигание - 1)

Коды цветов:

0	черный
1	синий
2	зеленый
3	циан (голубой)
4	красный
5	магента
6	коричневый (с битом интенсивности - желтый)
7	белый

Практическая часть

1. Изучите программный код, приведенный ниже.

```
; Простой загрузочный сектор, который выводит сообщение на экран с помощью процедуры BIOS.
mov ah , 0x0e ; При значениях ah = 0x0E, int 0x10 печать происходит на текущей активной странице.
mov al , 'H'
int 0x10
mov al , 'e'
int 0x10
mov al , '1'
int 0x10
mov al , '1'
int 0x10
mov al , 'o'
int 0x10
јтр $ ; Бесконечный цикл
; Заполнение и магический номер BIOS.
times 510 -( $ - $$ ) db 0 ; Заполнить загрузочный сектор нулями
dw 0хаа55 ; последние два байта - магический номер, чтобы биос определил что это загрузочный сектор
```

Скомпилируйте код с помощью nasm и запустите его в эмуляторе qemu

nasm -f bin hello.asm -o os.img

Убедитесь, что на экране появилось сообщение «Hello»

Измените программу таким образом, чтобы на экран выводились ваши ФИО

Запустите собранный образ диска на эмуляторе VirtualBox

Для этого выполните следующие действия:

- 1. Откройте программу VirtualBox
- 2. Создайте новую виртуальную машину (Кнопка «Создать»)
 - а. Задайте имя машины ваши инициалы.
 - b. Тип: Other
 - с. Версия: Other/Unknown
 - d. Основная память: 4 Mb
 - е. Процессоры: 1
 - f. Виртуальный жесткий диск: не подключать
- 3. Зайдите в настройки созданной машины и перейдите в раздел «Носители»

- а. Удалите все существующие носители и добавьте контроллер Floppy ()
- b. Выберите гибкий диск созданный образ из предыдущего пункта
- 4. В разделе система установите Гибкий диск первым в порядке загрузки. Остальные галочки уберите.



5. Выйдите из настроек и запустите вашу операционную систему.

Если все сделано верно, то на экране появится сообщение.

2. Изучите программный код, приведенный ниже.

```
[BITS 16]
[ORG 0x7c00]
_start:
    cli
    mov ax, cs
    mov ds, ax
    mov ss, ax
    mov sp, _start
    ;; Загрузка регистра GDTR:
    lgdt [gd_reg]
    ;; Включение А20:
    in al, 0x92
    or al, 2
    out 0x92, al
    ;; Установка бита РЕ регистра СR0
    mov eax, cr0
    or al, 1
    mov cr0, eax
    ;; С помощью длинного прыжка мы загружаем
    ;; селектор нужного сегмента в регистр CS
    ;; (напрямую это сделать нельзя)
    ;; 8 (1000b) - первый дескриптор в GDT, RPL=0
    jmp 0x8: _protected
[BITS 32]
_protected:
    ;; Загрузим регистры DS и SS селектором
    ;; сегмента данных
   mov ax, 0x10
   mov ds, ax
    mov ss, ax
    mov ebx  , Message
    call print_string_pm
    mov eax, $1
    mov ebx, $1
    add eax, ebx
    ;; Завесим процессор
    jmp short $
Message db "Hello World", 0x0
%define VIDEO MEMORY 0xb8000
%define WHITE_ON_BLACK 0x0f
```

```
; устанавливаем атрибуты символа.
; печатает строку, оканчивающуюся символом 0х0
print_string_pm :
    pusha
    mov edx , VIDEO_MEMORY ; Устанавливает в edx значение начала памяти видеобуфера
print_string_pm_loop :
    mov al , [ ebx ] ; Сохраняет значение символа из EBX в AL mov ah , WHITE_ON_BLACK ; Устанавливает атрибуты в АН
    cmp al , 0 ; если ( al == 0) , то жто конец строки ->
    je print_string_pm_done ; прыжок на окончание
    mov [ edx ] , ах ; Переместите символ и атрибуты в edx add ebx , 1 ; Увеличте ebx, чтобы обратиться к следующему символу
    add edx , 2 ; Перейдите к следующей ячейке в видеопамяти
    jmp print_string_pm_loop ; продолжаем цикл, пока не выведены все символы
print_string_pm_done :
    popa
    ret ; выход из функции
    dw 0, 0, 0, 0
                     ; Нулевой дескриптор
              ; Сегмент кода с DPL=0
; Базой=0 и Лимитом=4 Гб
    db 0xFF
    dh 0xFF
    db 0x00
    db 0x00
    db 0x00
    db 10011010b
    db 0xCF
    db 0x00
              ; Сегмент данных с DPL=0
    db 0xFF
    db 0xFF
                 ; Базой=0 и Лимитом=4Гб
    db 0x00
    db 0x00
    dh 0x00
    db 10010010b
    db 0xCF
    db 0x00
    ;; Значение, которое мы загрузим в GDTR:
gd_reg:
    dw 8192
    dd gdt
    times 510-($-$$) db 0
    db 0xaa, 0x55
```

Скомпилируйте и запустите программу и убедитесь, что на экране появилось сообщение.

Измените программу таким образом, чтобы на экран выводились ваши ФИО и номер группы. Установите цвет символа, чей номер равен вашему номеру в списке тод 8

Контрольные вопросы

- 1. Опишите процесс загрузки ОС
- 2. В чем отличие защищенного режима от реального?
- 3. Как работает видеоадаптер?

Список рекомендованной литературы

- 1. Карпов В.Е., Коньков К.А. Основы операционных систем. Москва: Физматкнига, 2019. 326 pp.
- 2. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. Санкт-Петербург: Питер, 2021. 1119 pp.
- 3. https://natalia.appmat.ru/c&c++/assembler.html