- Главная
- Вопросы и ответы


## Получение значений пикселей по полигональным профилям из многоканальных растровых данных в Arcview

Описание работы со скриптом получения данных по полигональным объектам в Arcview GIS для сравнения приводится также описание как выполнить ту же операцию в ERDAS IMAGINE.

Обсудить в форуме Комментариев — 0

Для некоторых задач, связанных со статистическим анализом тренировочных данных, таких как классификации при помощи деревьев регрессии (decision - regression trees) или метода максимального подобия (maximum likelihood) требуется извлечение данных о тренировочных (эталонных) объектах не по полигону в целом как в зональной статистике, а по каждому пикселю изображения попадающему в этот полигон. Как правило, для этих задач используются многоканальные растровые данные, и, соответственно, каждый пиксель имеет N+2 значений, N = число каналов + координата X и координата Y.

В качестве профиля используется полигон или полигоны в формате shape-файла.



Статистика подсчитывается для растрового файла, загруженного как Image Theme в содержание вида. Для того чтобы получить данные из растров в формате ERDAS IMAGINE нужно загрузить их как Image Theme предварительно включив расширение IMAGINE Image Support.

Заметим, если растровые уже находятся в формате GRID и профили представляют из себя набор точек, то проще всего воспользоваться другой схемой работы и другим расширением.

В процессе работы, для каждого полигонального объекта в shape файле, для каждого канала растра, будет произведена операция получения данных из растрового слоя. Растр будет разбит поканально, каждый канал будет представлен в формате GRID, далее для каждого полигона будут определены попадающие в него ячейки растра (поканально) и полученные данные будут экспортированы в новый файл. При получении данных, если одна из точек попадает на пиксел со значением NODATA значение получено не будет. Сгенерированные в


процессе работа наборы данных в формате GRID будут удалены в случае успешного выполнения операции.

Если в полигональной теме присутствует поле ld и в нем есть значения, они будут использованы как названия классов и добавлены дополнительной, последней, колонкой в результирующий файл. Рассмотрим пример: для некого изображения оцифрованы области (полигоны) представляющие из себя участки растительности типа А и участки растительности типа В. Тип растительности указан в атрибутивной таблице кодом 1 или 2. С помощью данного расширения можно для каждого полигона в наборе эталонов получить значения всех пикселей попадающих в этот полигон поканально + добавить колонку с кодом из атрибутивной таблицы темы эталонов. Такие данные потом очень просто импортировать и использовать в любом статистическом пакете, например R.

Скрипт может работать как со спроектированным, так и неспроектированным видом.

Таким образом, для получения пиксельных данных в Arcview GIS необходимо:

- 1. Включить Spatial Analyst (File\Extensions\Spatial Analyst)
- 2. Скачать и подключить скрипт extract-pixel-data.avx (File\Extensions\Extract pixel data...)



- 3. Загрузить в содержание вида одну полигональную тему и растровый слой, из которого нужно извлечь значения, например матрицы NDVI.
- 4. Сделать активными полигональную тему и растровый слой (выбрать их удерживая клавишу SHIFT) и нажать на кнопку
- 5. Операцию можно произвести для часть объектов полигональной темы, для этого нужно просто их выделить и нажать на кнопку

## Примечания:

1. Появление следующей ошибки означает, что географический охват полигонального слоя не совпадает с охватом растрового, что бывает если эти слои находятся в разных системах координат или используется неправильный (не соответствующий растровому географически) полигональный слой.


X 01		

2. Некоторые объекты полигонального слоя могу частично или полностью не попадать в географический охват растрового, при этом общие охваты слоев должны пересекаться (см. первое примечание).

- 3. Если значения пикселя во всех каналах равны 0, то данное значение пропускается. Данная ситуация возможна, когда часть эталонного полигона попадает на рамку изображения, которая обычно кодируется значением 0.
- 4. При экспорте значений используемые разделители значений пробелы.

## **ERDAS IMAGINE**

Операцию экстракции попиксельных значений во всех каналов для набора полигонов-эталонов можно также осуществить в ERDAS IMAGINE. Utilities\Convert Pixels to ASCII...



По сравнению с предложенным нами способом этот инструмент обладает следующими недостатками:

- Эталонам нельзя назначить атрибут, поэтому если классов несколько, нужно иметь несколько наборов АОІ, по одному на каждый класс;
- Как следствие, если нужно получить файл с добавленным значением кода, то их придется добавлять вручную.

Обсудить в форуме Комментариев — 0

## Ссылки по теме

- <u>Расчет зональной статистики в Arcview GIS</u>
- Получение данных по точечным профилям из серий данных в формате GRID

Последнее обновление: August 02 2011

Дата создания: 06.11.2007 Автор(ы): Максим Дубинин