- Главная
- Вопросы и ответы

# Экспорт данных HDF и HDF-EOS с помощью hdp

Рассмотрены некоторые вопросы, связанные с форматом данных HDF-EOS, а также представлены простейшие методы выгрузки подобного рода данных в двоичный и текстовый ASCII форматы.

Обсудить в форуме Комментариев — 2

Иерархический формат данных (Hierarchical Data Format, HDF) — стандартный формат данных для всех продуктов системы NASA Earth Observing System (EOS). HDF — довольно сложный формат, развитием и поддержкой которого в настоящее время занимается организация The HDF Group.

#### Оглавление

- 1. Введение в HDF и HDF-EOS
- 2. Выгрузка данных HDF
  - o 2.1 Выгрузка данных HDF в двоичный формат
    - 2.1.1 Unix/Linux
    - 2.1.2 Windows NT/98/2000/XP
  - 2.2 Выгрузка данных HDF в текстовый ASCII формат
- 3. Географическая привязка данных HDF-EOS



## Введение в HDF и HDF-EOS

Формат HDF был разработан с целью обеспечения передачи научной информации между разнообразными операционными системами и компьютерными платформами, путем использования интерфейсов языков программирования С и Fortran, а также различных утилит. HDF поддерживает широкий спектр типов данных: n-мерные массивы, таблицы, текстовые описания, всевозможные типы растровых изображений и связанные с ними цветовые палитры и метаданные. Библиотека HDF содержит интерфейсы, позволяющие сохранять и получать данные вышеуказанных типов в их сжатом или несжатом виде.

Для каждого элемента данных в HDF файле существуют специальные теги, определяющие его тип, объём и размерность. Свойство самоописания формата HDF помогает пользователям полностью понять структуру и содержание хранящейся в файле информации. При работе с форматом HDF, пользовательская программа интерпретирует, а затем идентифицирует типы тегов и обрабатывает соответствующие данные. Единственный HDF файл может содержать в себе данные различных типов, например, текстовые, числовые или графические; однако, зачастую растровые изображения и многомерные массивы не содержат в себе информацию о географической привязке. Поскольку большинство наборов данных о Земле нуждаются в подобного рода привязке, The HDF Group разработала формат HDF-EOS, введя дополнительные соглашения и типы данных для HDF файлов.

HDF-EOS поддерживает три типа геоданных: grid, points и swath, обеспечивая стандартный доступ в геопространственном контексте. Библиотека для работы с форматом HDF-EOS позволяет пользователю производить выборку и вырезать фрагменты данных из файла путём указания необходимых координат и времени. Инструменты предназначенные для работы со стандартными файлами HDF, также могут читать и файлы HDF-EOS, однако вызовы стандартной библиотеки HDF не смогут получить доступ к данным о географической привязке, данным времени и метаданным, как в случае использования библиотеки HDF-EOS.



## Выгрузка данных HDF

The HDF Group предоставляет различные утилиты для просмотра содержимого файлов HDF и извлечения из них растровых, двоичных или ASCII данных. Одна из них - hdp, обеспечивающая простейший способ выгрузки объектов HDF в двоичный или ASCII формат. Есть несколько команд, используемых в качестве ключей утилиты hdp, которая вызывается следующим образом:

Например команда dumpsds позволяет отобразить данные, содержащиеся в массивах (Scientific Data Set, SDS). На сайте The HDF Group присутствует документация по использованию hdp, но это по сути та же информация, что выводится на экран, если набрать:

hdp -h <command>

### 2.1 Выгрузка данных HDF в двоичный формат

#### 2.1.1 Unix/Linux

#### А. Загрузка библиотек для работы с форматом HDF с сайта The HDF Group

Библиотека сжатия szip необходима для запуска hdp на платформах Unix/Linux. Следующие инструкции предполагают, что вы используете sh, csh или tcsh на своей Unix/Linux системе.

- 1. Перейдите в каталог, содержащий прекомпилированные двоичные файлы библиотеки szip: <a href="mailto:ftp://ftp.hdfgroup.org/lib-external/szip/2.0/bin/">ftp://ftp.hdfgroup.org/lib-external/szip/2.0/bin/</a>
- 2. Библиотека szip в скомпилированном виде распространяется двумя способами: в первом случае с поддержкой функции кодирования и декодирования (может потребоваться лицензия), а во втором только с поддержкой возможности декодирования (без лицензии). В зависимости от того, какой вариант библиотеки используется, соответствующее приложение может создавать, записывать и считывать данные, сжатые с помощью szip или только считывать. Скачайте библиотеку szip в соответствии с используемой операционной системой в свой домашний каталог.

Например: szip2-linux2.6-enc.tar.gz

3. Разархивируйте скачанный файл с помощью следующей команды:

```
gunzip szip2-linux2.6-enc.tar.gz
```

4. Распакуйте полученный на предыдущем этапе tar файл:

```
tar xvf szip2-linux2.6-enc.tar
```

Замечание: выполнение этой операции создаст каталог szip2-linux2.6-enc в вашей домашней директории.

5. Проверьте, существует ли переменная окружения LD LIBRARY PATH:

```
echo $LD_LIBRARY_PATH
```

6. Если переменная окружения LD\_LIBRARY\_PATH не определена, создайте ее:

```
export LD LIBRARY PATH=$HOME/szip2-linux2.6-enc/lib
```

Если же переменная окружения LD\_LIBRARY\_PATH определена, просто добавьте в нее новый путь:

```
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$HOME/szip2-linux2.6-enc/lib
```

#### В. Загрузка утилиты hdpc сайта The HDF Group

- 1. Перейдите в каталог скомпилированных бинарных дистрибутивов.
- 2. Выберите директорию, соответствующую вашей платформе.
- 3. Перейдите в каталог utilities.
- 4. Загрузите утилиту hdp.
- 5. Наберите следующую команду, чтобы сделать файл исполняемым:

```
chmod 755 hdp
```

#### С. Выбор выгружаемых переменных HDF файла

Пользователи могут конвертировать как все содержимое HDF файла в двоичный формат, так и содержимое отдельных массивов (SDS). Имена массивов представлены в виде списка в заголовке файла HDF.

1. Выгрузите информацию заголовка и укажите, что необходимо выгрузить только имена переменных:

```
hdp dumpsds -h | grep "Variable Name"
```

Например: Имена переменных будут отображены согласно следующему формату:

```
Variable Name = CMG_day
Variable Name = CMG_night
```

2. Запишите куда-нибудь имена переменных, которые в дальнейшем необходимо будет выгрузить в двоичный формат.

#### D. Выгрузка данных HDF в двоичный формат

1. Наберите следующую команду:

```
hdp dumpsds -n <variable1 name, ...,variableN name> -o <outputfilename> -b
<inputfilename.hdf>
```

В результате выполнения вышеприведенной команды необходимые данные (-n <variable1 name,...,variableN name>) будут выгружены в указанный файл (-o <outputfilename>) в двоичном виде (-b).

Замечание 1: Используйте двойные кавычки вокруг имен переменных, если те состоят более чем из одного слова, например "Sea Ice by Reflectance".

Замечание 2: Порядок байтов для платформ Sun/Solaris, SGI, HP и IBM UNIX - от старшего к младшему («bigendian»), о чем необходимо помнить.

#### 2.1.2 Windows NT/98/2000/XP

#### A. Загрузка утилиты hdp c сайта The HDF Group

- 1. Перейдите по ссылке: <a href="ftp://ftp.hdfgroup.org/HDF/HDF">ftp://ftp.hdfgroup.org/HDF/HDF</a> Current/bin/windows/utilities .
- 2. Загрузите файл hdp.exe
- 3. Пользователям Windows XP необходимо загрузить три библиотеки в ту же директорию, где расположен файл hdp.exe: zlib1.dll,szlibdll.dll и szlibdll.lib:
- 4. Запустите командную строку.
- 5. Перейдите в каталог с утилитой hdp.exe. Для удобства можете также поместить свой \*.hdf файл в этот же каталог.

#### В. Выбор выгружаемых переменных HDF файла

1. Выгрузите информацию заголовка в файл в текстовом формате (используется по умолчанию):

```
hdp dumpsds -h -o <outputfilename> <inputfilename.hdf>
```

- 2. В текстовом редакторе откройте получившийся файл, пролистав его в самый конец, вы увидите имена переменных.
- 3. Отметьте для себя имена тех переменных, которые необходимо будет выгружать.

#### С. Выгрузка данных HDF в двоичный формат

1. В командной строке наберите команду:

```
hdp dumpsds -n <variable1 name, ...,variableN name> -o <outputfilename> -b
<inputfilename.hdf>
```

Замечание 1: Используйте двойные кавычки вокруг имен переменных, если те состоят более чем из одного слова, например " Day Tile Snow Cover ".

Замечание 2: Порядок байтов для платформ Windows - от младшего к старшему («little-endian»), о чём необходимо помнить.

### 2.2 Выгрузка данных HDF в текстовый ASCII формат

Выгрузка данных в текстовый ASCII формат производится аналогично рассмотренному выше способу выгрузки в двоичный формат, только в этом случае при использовании утилиты hdp вместо ключа —b нужно использовать ключ —x, либо вообще не использовать никакие ключи (ни —b, ни -x), так как по умолчанию выгрузка итак производится в текстовом формате.

#### Пример:

```
hdp dumpsds -n <variable1 name, ...,variableN name> -o <outputfilename>
<inputfilename.hdf>
```

Замечание: В приведенном выше способе данные выгружаются вместе с заголовком HDF файла, чтобы в выходном файле содержались только данные, нужно воспользоваться ключом –d:

```
hdp dumpsds -n <variable1 name, ..., variableN name> -o <outputfilename> -d <inputfilename.hdf>
```

Пример: Рассмотрим выгрузку данных файла MOD14.A2007201.0735.005.2007202182452.hdf из набора MOD14:

```
hdp dumpsds -n FP_longitude,FP_latitude -o output.txt -d MOD14.A20072 01.0735.005.2007202182452.hdf
```

#### Содержимое выходного файла output.txt будет иметь вид:

```
47.11629147.11432347.10638047.10146047.09949947.09261746.95134747.65972547.41645147.41454347.09353646.15454547.34329247.34248747.02492946.97263347.02292346.97481947.08698346.44303547.08867346.27240046.82822846.19617146.82962446.82786246.67662046.66270146.64384146.47845546.52330046.47869546.47566646.39893046.34406346.34227046.34934246.33559843.82786643.82252943.70697043.694920...53.02259453.03555753.02637152.99762753.01058252.99479752.06673041.67393544.35298944.37852946.81065853.40994641.13863041.13095542.45564743.12646142.57742743.12078937.11336148.19968037.10475248.80039240.62614148.83673940.61858040.65844041.88991241.88844741.71416941.71947140.45433041.43810741.43012641.52994942.034565
```

### X 01

## Географическая привязка данных HDF-EOS

Основная функция формата HDF-EOS – хранение географически привязанной информации в одном файле. Каждый объект HDF-EOS (point, swath или grid) поддерживает различные способы привязки. Point и swath используют данные долготы и широты. А для grid-структур библиотека HDF-EOS использует пакет GCTP (U.S. Geological Survey (USGS) General Cartographic Transformation Package), предназначенный для хранения информации о проекции и системе координат Инструменты, полностью поддерживающие файлы HDF-EOS, способны автоматически считывать массивы широт и долгот, связанных с объектами point и swath и, используя методы библиотеки HDF-EOS, конвертировать значения широт и долгот в столбцы и строки индексов для объектов grid.

Чтобы вручную определить географическое покрытие файла данных, нужно обратиться к файлу метаданных XML (\*.xml), котрый идёт совместно с файлом данных \*.hdf. Глобальный текстовый атрибут HDF StructMetadata.0 содержит метаданные о привязке для всех наборов данных содержащихся в HDF. Данные swath второго уровня включают наборы Geolocation Fields, содержащие массивы широт и долгот в каждом

VGroup. Структурные метаданные указывают как эти массивы соотносятся с массивами данных. Подробнее о Geolocation Fields можно прочитать в Разделе 5.1.2 Geolocation Fields, стр. 27 <u>HDF-EOS Library User's Guide, Volume 1</u>. Для HDF-EOS данных третьего уровня, проекция и ее параметры хранятся в структурных метаданных, в формате GCTP.

Свободная утилита преобразования <u>HDF-EOS в GeoTIFF (HEG)</u>, позволяет привязывать, вырезать фрагменты и сшивать наборы данных HDF-EOS. На Web сайте утилиты HEG можно найти <u>список наборов данных</u>, поддерживаемых данной программой.

Обсудить в форуме Комментариев — 2

## Ссылки по теме

- Импорт данных в формате HDF
- Импорт и обработка данных в формате HDF пример
- HDF-EOS Tools and Information Center
- The HDF Group: Software using HDF (4)
- Langely Atmospheric Science Data Center (ASDC): Data Manipulation Software
- MODIS Atmosphere: Graphical User Interface Tools

Последнее обновление: March 02 2011

Последнее обновление: March 02 2011

Дата создания: 19.01.2009 Автор(ы): <u>Денис Рыков</u>