Растровая арифметика в QGIS с помощью RasterCalc

Обсудить в форуме Комментариев — 17

Эта страница опубликована в основном списке статей сайта по адресу http://gis-lab.info/qa/rastercalc.html

Растровая арифметика в QGIS.

RasterCalc — легкий в использовании и функциональный калькулятор растров реализованный как расширение для свободной ГИС с открытым кодом — QGIS.

Содержание

- <u>1 Замечания по</u> установке
- <u>2 Работа с</u> расширением
- 3 Контакты
- 4 Ссылки по теме

Замечания по установке

Расширение доступно из официального репозитория.

RasterCalc разработан для QGIS версии 1.0.0 и старше. Для своей работы требует наличия следующих Python-модулей:

- pyparsing библиотека синтаксического анализа
- osgeo.gdal Python интерфейс к библиотеке GDAL

Если эти модули отсутсвуют, при попыке запуска расширения появится сообщение об ошибке.

Проще всего тем, кто пользуется инсталлятором OSGeo4W — в нем есть все необходимое. Нужные пакеты называются pyparsing и gdal-python. Если используется официальный установщик «все-в-одном» (не OSGeo4W): потребуется скачать и установить pyparsing, все остальные модули уже включены в инсталлятор.

Исходный код модуля можно получить через репозиторий на GitHub или выполнив команду:


git clone git@github.com:nextgis/RasterCalc.git

Работа с расширением

После подключения и запуска расширения с помощью кнопки



появится окно, похожее на калькулятор:



В окне расположены следующие элементы:

- 1. список растров, загруженных в проект. Растры сгруппированы по размерам
- 2. список каналов растра, заполняется автоматически при выборе растра
- 3. кнопки для быстрой вставки функций. Тут же находится выпадающий список шаблонов выражений
- 4. область ввода, в которой по мере набора отображается выражение. Поддерживается копирование и вставка текста
- 5. строка сообщений, в которой отображаются ошибки, предупреждения и информационные сообщения
- 6. кнопка очистки области ввода
- 7. выпадающий список для управления форматом пикселей итогового растра
- 8. поле для ввода имени итогового файла
- 9. флажок, позволяющий загрузить результат вычислений на карту
- 10. кнопки запуска вычислений и закрытия окна

Формат выражений — традиционный, как в математике; есть поддержка скобок, в том числе вложенных. Имена растров должны заключаться в квадратные скобки («»), после имени растра через «собаку» («@») обязательно указывается номер канала. Вставка имени растра выполняется по двойному клику на соответствующем элементе списка растров, при этом автоматически будет использован (и добавлен к имени) 1й канал. Вставка выбранного растра вместе с нужным номером канала возможна по двойному клику на нужный номер канала в списке каналов.

Некоторые распространенные операции доступны в виде «шаблонов». После выбора такого «шаблона» из выпадающего списка, в область ввода вставляется заготовка, в которой условные растры нужно заменить своими.

В процессе набора выражения осуществляется его проверка. При наличии ошибок в строку сообщений выводится соответствующий текст, а кнопка «Рассчитать» блокируется.

При помощи кнопок быстрого ввода доступны:

- арифметические действия (+, -, *, /)
- тригонометрические функции (sin, cos, tan, asin, acos, atan)

- натуральный логарифм (log), экспонента (exp) и возведение в степень (^)
- вставка скобок, знак взятия канала

Реализованы, но не имеют кнопок быстрой вставки (т.е. вводить необходимо вручную):

- операторы сравнения (<, >, =, !=, <=, >=)
- условные операторы (lt меньше, gt больше, eq равно, ne не равно, le меньше или равно, ge больше или равно)

Операторы сравнения позволяют попиксельно сравнить канал растра с некоторой величиной или другим каналом этого же или любого другого растра. Результатом сравнения будет растр, в котором все пиксели, удовлетворяющие условию получат значение 1, а все остальные, соответственно, 0.

Условные операторы являются дальнейшим развитием операторов сравнения. Оператор принимает три аргумента:

- 1. растр, который сравнивается
- 2. величина, с которой сравниваем
- 3. величина, используемая для замены значений

Второй и третий аргументы могут быть числом, произвольным каналом растра (в этом случае выполняется попиксельное сравнение и/или замена), выражением.

Рассмотрим использование условных операторов на примерах. Конструкцию

```
le( relief@1, 50, 200 )
```

следует читать так: всем пикселям 1го канала растра relief, значение которых меньше или равно 50, присвоить значение 200. Еще два примера

```
eq( relief@1, mask@4, 150 )
```

пиксели растра relief, значение которых равно соответствующим пикселям растра mask станут равны 150.

```
gt( relief@1, mask@4, base@2 )
```

пиксели растра relief, значение которых больше или равно соответствующим пикселям растра mask будут заменены соответствующими пикселями растра base.

Контакты

Если вы нашли ошибку или у вас есть предложения по улучшению расширения — воспользуйтесь <u>багтрекером</u>.

Ссылки по теме

- Установка модулей расширения в QGIS
- Документация по QGIS

Обсудить в форуме Комментариев — 17

Последнее обновление: 2014-05-15 00:26

Дата создания: 27.01.2010 Автор(ы): <u>Александр Бруй</u>