Импорт данных SRTM с помощью Arcinfo Workstation

Об импорте с помощью Arcinfo Workstation

Обсудить в форуме Комментариев — 0

Shuttle radar topographic mission (SRTM) - Радарная топографическая съемка большей части территории земного шара, за исключением самых северных (>60), самых южных широт (>54), а также океанов, произведенная за 11 дней в феврале 2000г с помощью специальной радарной системы. Двумя радиолокационными сенсорами SIR-С и X-SAR, было собрано более 12 терабайт данных (что примерно равно объему информации библиотеки конгресса).

С подробным описанием данных и источниками получения можно ознакомиться в специальной статье.




Схема покрытия территории Земли съемкой SRTM (Land 0-1-2-3-4, Water 0-1-2-3-4 - сколько раз был снят участок земной или водной поверхности)

Описание импорта данных в формате HGT

Подготовка данных для импорта в формат GRID

- 1. Определить, какие именно матрицы вам нужны, это можно сделать наложив обычную сетку через 1 градус и определив название матрицы (см. выше). Легко найти нужный лист можно использовав покрытие grid1dg, которое представляет собой готовую сетку через 1 градус, в атрибутивной таблице которой, в поле Tilename каждой градусной ячейке приписано имя соответствующей матрицы
- 2. Разархивировать нужный файл и изменить его расширение с HGT на BIL
- 3. Создать новый текстовый файл, с именем таким же как имя файла BIL, и с расширением HDR (файл заголовка). Таким образом каждая матрица рельефа будет представлена двумя файлами с одинаковыми названиями, но разными разрешениями. Например: n45e136.bil и n45e136.hdr
- 4. Содержание текстового файла HDR должно быть следующим:

BYTEORDER M LAYOUT BIL NROWS 1201 NCOLS 1201 NBANDS 1 NBITS 16 BANDROWBYTES 2402 TOTALROWBYTES 2402

Приведенные выше строки можно просто скопировать и вставить в созданный **HDR** файл, изменить значение нужно в двух строках **ULXMAP** и **ULYMAP** (координаты X и Y вернего левого угла). Как упоминалось выше, эти данные можно взять из названия, однако следует помнить, что название файла является координатами левого нижнего угла, а записывать нужно координаты левого верхнего. Таким образом, параметр **ULYMAP** будет отличаться от цифры в названии файла на единицу в сторону увеличения (см. название файла и содержание **HDR** файла, параметр **ULYMAP**).

Координаты угла матрицы SRTM согласно <u>описанию данных</u> считаются относительно центра пиксела, в Arcview координаты пиксела соответствуют не его верхнему левому углу, а центру, то есть дополнительный сдвиг **ULXMAP** и **ULYMAP** (полпиксела по X и Y) вводить НЕ НУЖНО.

For example, the coordinates of the lower-left corner of tile N40W118 are 40 degrees north latitude and 118 degrees west longitude. To be more exact, these coordinates refer to the **geometric center of the lower left pixel**

Дальнейшая обработка может производиться как в Arcinfo Workstation, так и в модуле Arcview Spatial Analyst, ArcGIS и т.д.

4. Конвертация в формат GRID. Осуществляется с помощью команды IMAGEGRID. Например:

arc> imagegrid n45e136 n45e136

5. Восстановление отрицательных значений. Осуществляется с помощью команды CON модуля GRID. Например:

```
arc> grid
grid> n45e136c = con(n45e136 >= 32768, n45e136 - 65536, n45e136)
```

Если не произвести эту операцию, то легенда построенная по методу градуированной шкалы (graduated color) в Arcview, будет учитывать значения => 32768 и соответственно будет строиться неправильно, так как таких высот не существует. Команда IMAGEGRID не поддерживает конвертацию 16-битных положительных/отрицательных данных (signed 16 bit), поэтому отрицательные высоты (включая значение nodata) интепретируются неправильно при импорте и их необходимо пересчитать.

6. Установка значения NODATA. Осуществляется с помощью команды SETNULL модуля GRID. Например:

```
grid> n45e136z = setnull (n45e136c <= -32768, n45e136)
```

Если у вас есть Arcinfo Workstation, но нет желания повторять вручную вышеперечисленные шаги для большого количества файлов, Вы можете воспользоваться специальным <u>генератором sml-файлов</u>, которые содержат все необходимые операции, включая склейку из фрагментов единой матрицы рельефа.

Импорт данных в Arcinfo Workstation

Для начала работы с программой, ей надо указать директорию в которой лежат уже распакованные (но без любой обработки, включая переименование) файлы **HGT**. Результатом работы программы будет новый файл **!process-srtm.sml**, представляющий собой набор команд для полной обработки всех **HGT** файлов лежащих в выбранной вами директории.

Чтобы выполнить пакет в Arcinfo Workstation, нужно после запуска Arcinfo:

1. Задать рабочую директорию, полное имя директории в которой лежат HGT файлы (например c:\work\srtm)

&workspace полное_имя_директории

2. Запустить пакетный файл, этот файл должен лежать там же где и HGT файлы

&run !process-srtm.sml

Результатом работы данного пакета является одно покрытие в формате GRID, содержащее исправленные и склеенные в одно покрытие матрицы рельефа.

Обсудить в форуме Комментариев — 0

Ссылки по теме

- Использование Process-srtm для импорта данных SRTM
- Документация по данным об объектах гидросети полученных на базе данных SRTM
- Официальный сайт миссии SRTM

Последнее обновление: November 18 2010

Дата создания: 23.01.2004 Автор(ы): <u>Максим Дубинин</u>