Alojamiento de Servidor Web

Andrea Sánchez Reque
Blanca Molero de Ávila
Felipe García Ledrado
Sergio Siles Gómez
Alejandro Ríos Holguín

DAW

IES Azarquiel

1. Creación y configuración de MV

- a. Como primer paso descargamos la ISO de Ubuntu Server y la instalamos la máquina virtual de VMWare para iniciar el proceso.
- b. Configuramos el archivo netplan para tener conexión a internet.

```
network:
ethernets:
ens33:
addresses:
- 172.20.203.13/16
nameservers:
addresses:
- 8.8.8.8
search: []
routes:
- to: default
via: 172.20.0.254
```

Descargamos ufw para configurar el firewall de Ubuntu Server y otras herramientas para gestionar mejor la red.

- Para manejar el cortafuegos de la máquina: sudo apt install ufw
- Para descargar herramientas de consulta y configuración de red (ifconfig): sudo apt install net-tools
- Para descargar herramientas para consultar el DNS: sudo apt install dns-utils
- Contiene la herramienta para hacer "ping": sudo apt install iputils-ping

Detenemos systemd-resolved ya que suele dar problemas.

systemctl stop system-resolved

Desabilitamos systemd-resolved.

• systemctl disable system-resolved

Quitamos de systemctl a systemd-resolved.

✓ sudo systemctl mask systemd-resolved

Configuramos el DNS entrando en rm resolv.conf.

```
GNU nano 7.2 /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
```

Comprobamos en nslookup que funciona el DNS.

✓ nslookup open.ai.

Descargamos apache2 y lo configuramos para que escuche en el puerto 80

sudo apt install apache2

Configuración para que escuche el puerto 80:

```
GNU nano 7.2

# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 80

<IfModule ssl_module>
    Listen 443

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443

<IfModule>
```

Usamos netstat –ltnp para ver los puertos que están escuchando

Comprobamos en ifconfig la ip de la MV y comprobamos buscando en otro equipo que hay salida por apache2

2. Configuración de la MV para conexiones http y ssh exclusivamente

Empezamos utilizando los comandos:

- ✓ sudo ufw default deny incoming: Bloquea todo el tráfico que entra por el firewall (solo pueden entrar los que especifiquemos)
- ✓ sudo ufw default allow outgoing: Permite acceder/salir a internet sin restricciones.

```
grupomaravilla@grupomaravilla:~$ sudo ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
grupomaravilla@grupomaravilla:~$ sudo ufw default allow outgoing
Default outgoing policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
grupomaravilla@grupomaravilla:~$
```

```
grupomaravilla@grupomaravilla:~$ sudo ufw allow ssh
Rules updated
Rules updated (v6)
grupomaravilla@grupomaravilla:~$ sudo ufw allow http
Rules updated
Rules updated (v6)
grupomaravilla@grupomaravilla:~$
```


Habilitamos el firewall y comprobamos con el comando sudo ufw status.

3. Configuración del Router 3G sin CGNAT


Cuando se reinicia el router 3G la contraseña a usar para acceder a la configuración es la contraseña admin que se encuentra en la parte trasera del router. Si no se reinicia, se usa la contraseña común.

- a. El primer paso es poner el router de fabrica para que no nos de problemas a la hora de empezar a hacer nuestra primera configuración
- b. Despues introduciremos la sim al router y comprobaremos mediante nuestro terminal que ip nos está mostrando.
 - Comando: IPCONFIG.
 - Que mostraría la ip:192.168.8.1
- c. Ahora accederemos al router a través de su ip 192.x.x.1 y comprobaremos que tenemos conexión a internet, tras el reinicio tendremos que introducir la contraseña de admin y nos pediría cambiar la clave de acceso a la que os indico aquí abajo.


Contraseña configurada: GRUPOMARAVILLA




Después de haber configurado estos pasos se mostrará esta imagen que verifica que tenemos internet.




Pulsamos a ajustes de red y aparece la ventana de red móvil y tiene que decir que tenemos los datos móviles.



Aquí vamos a pinchar en la opción de Avanzadas>Sistema>información de dispositivo, si la dirección WAN es 10.x.x.2 usa CGNAT si no, no usa CGNAT. Como se indica abajo esta red si tiene CGNAT, vamos a proceder a cambiarlo en los siguientes pasos.




Vamos a pulsar en "internet connection" y en agregar apn.




Aqui indico mi APN sin cgnat encontrada desde la web movistar.

https://comunidad.movistar.es/discussions/ayuda_tecnica_movil/quitar-cgnat-de-mi-linea-movil-4g/4536277




Aquí guardamos la configuración de la nueva APN



Y hacemos los pasos anteriores para verificar la nueva ip sin cgnat, esto también se verifica mediante la web showmyip .

IP:88.29.129.147


https://www.showmyip.com




4. Configuración del mapeo del puerto 80

Establecemos que el protocolo de conexión es tcp (comunicación fiable de extremo a extremo por paquetes/segmentos).

Mapeamos el puerto 80 para permitir el paso de las peticiones por dicho puerto en red WAN y LAN.



Ponemos de ip 192.168.x.x porque nos permite el uso de dhcp para la asignación automática de ip dinámicas a la hora de navegar por internet. También sirve como una ip local propia de la máquina y el router.



5.Configuración de Firewall para permitir conexiones desde móviles

1. Activamos el modo más restrictivo

sudo ufw default deny incoming # Bloquea todas las conexiones entrantes no permitidas

```
root@grupomaravilla:/home/grupomaravilla# ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
root@grupomaravilla:/home/grupomaravilla# _
```

sudo ufw default allow outgoing # Permite que el servidor se conecte al exterior

```
root@grupomaravilla:/home/grupomaravilla# ufw default allow outgoing
Default outgoing policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
root@grupomaravilla:/home/grupomaravilla#
```

2. Permitimos únicamente el servicio web (HTTP y HTTPS)

sudo ufw allow 80/tcp # Puerto HTTP

sudo ufw allow 443/tcp # Puerto HTTPS

```
root@grupomaravilla:/home/grupomaravilla# sudo ufw allow 80/tcp
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
root@grupomaravilla:/home/grupomaravilla# sudo ufw allow 443/tcp
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
root@grupomaravilla:/home/grupomaravilla#
```

3. Activamos el firewall

sudo ufw enable

```
root@grupomaravilla:/home/grupomaravilla# sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
root@grupomaravilla:/home/grupomaravilla#
```

Comprobamos las reglas activas

sudo ufw status verbose

6.Configuración de Firewall para permitir conexiones a la web en equipos de clase.

Permitimos el acceso solo a las personas que tengan la ip 83.56.26.27 tanto en http como https.

Y por último, para cambiar la página por defecto para las personas que entren por medio de la ip debemos modificar el index de apache2:

```
grupomaravilla@grupomaravilla:~$ sudo nano /var/www/html/index.html
grupomaravilla@grupomaravilla:~$ []
```

```
grupomaravilla@grupomaravilla: ~
 GNU nano 7.2
                                                                                                 index.html
 html ranghead>
head>
head> harget="UTF-8">
  <title>; Página Graciosa!</title>
    body {
  background: linear-gradient(120deg, #f6d365 0%, #fda085 100%);
  font-family: 'Comic Sans MS', cursive, sans-serif;
  text-align: center;
        padding: 50px;
color: #222;
      .chiste {
  margin: 40px auto;
        padding: 30px;
background: #fffbe7;
border: 4px dashed #f56767;
border-radius: 15px;
        width: 60%;
box-shadow: 0 6px 30px rgba(246, 111, 111, 0.2);
font-size: 1.3em;
      .chiste:hover {
  transform: rotate(-2deg) scale(1.05);
        font-size: 3em;
animation: bounce 1s infinite alternate;
     @keyframes bounce {
  to { transform: translateY(-15px) rotate(-10deg);}
        background: #f56767;
                                               ^W Where Is
^\ Replace
                        ^O Write Out
^R Read File
                                                                                                 ^T Execute
^J Justify
```

Modificamos los permisos para que se pueda leer bien el archivo con el nuevo html ingresado (no recomendado).

```
root@grupomaravilla:/home/grupomaravilla# chmod -R 755 /var/www/html/
root@grupomaravilla:/home/grupomaravilla# chown -R www-data:www-data /var/www/html
root@grupomaravilla:/home/grupomaravilla# _
```