Tema 7: Implementación RAID software y cuotas

Programación y Administración de Sistemas (2022-2023)

Javier Sánchez Monedero

25 de abril de 2023

Tabla de contenidos

1	Receta	1
2	RAID software	2
3	Cuotas	5

1 Receta

Receta

En esta receta vamos a implementar una configuración típica:

- RAID software para la carpeta /home para aumentar tamaño, fiabilidad ante fallos...
- Uso de cuotas para restringir el espacio y cantidad de ficheros/directorios por usuarios o grupos.

Esta combinación, junto con el uso de NFS (y obviamente más cosas), es la que tenemos en las aulas de prácticas de la UCO.

Necesitarás añadir al menos dos discos duros virtuales en VirtualBox. No necesitan ser formateados previamente.

2 RAID software

Herramienta mdadm

- La herramienta mdadm permite crear o administrar un dispositivo RAID, convertir un disco "normal" en parte de un RAID...
- Tiene distintos modos de funcionamiento create: configurar y activar sistemas RAID.
- /proc/mdstat lista todos los sistemas RAID (dispositivos md) activos con información sobre su estado.
- Las particiones que formen el RAID tienen que un flag RAID (*Linux raid auto*), de esta manera serán detectadas y activadas en el proceso de arranque.

Instalación mdadm

Instalamos la herramienta mdadm y también rsync que nos servirá para la migración de datos.

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install mdadm
sudo apt install rsync
```

Ejemplo de creación de un RAIDO

Listar dispositivos RAID previos:

```
$ cat /proc/mdstat
Personalities :
unused devices: <none>
```

Si existe alguno tendrás que reiniciarlos.

Encontrar los dispositivos sobre los que construiremos el RAID (sdb y sdb en nuestro caso):

```
lsblk
```

Salida:

```
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda 8:0 0 4G 0 disk
```

```
sda1
       8:1 0 1,6G 0 part /
sda2
       8:2
             0 1K 0 part
sda5
       8:5
             0 976M 0 part [SWAP]
sda6
       8:6
             0 1,4G 0 part /home
        8:16
             0 100M 0 disk
sdb
sdc
        8:32
              0 100M 0 disk
              1 1024M 0 rom
sr0
       11:0
```

Crear el RAID 0:

```
sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc
```

Salida:

```
mdadm: chunk size defaults to 512K
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
```

Confirmar que se ha creado:

```
cat /proc/mdstat
```

Crear un sistema de archivos en el RAID:

```
sudo mkfs.ext4 -F /dev/md0
```

A continuación, crear un punto de montaje para montar el nuevo sistema de archivos:

```
sudo mkdir -p /mnt/md0
```

Puedes montar el sistema de archivos con el siguiente comando:

```
sudo mount /dev/md0 /mnt/md0
```

Después, comprueba si el nuevo espacio está disponible:

```
df -h -x devtmpfs -x tmpfs
```

Salida:

```
S.ficheros Tamaño Usados Disp Uso% Montado en /dev/sda1 1,6G 1,1G 424M 73% /
```

```
/dev/sda6 1,4G 479M 844M 37% /home
/dev/md0 185M 14K 171M 1% /mnt/md0
```

Información sobre el estado:

```
sudo mdadm --detail --scan
```

Para asegurarnos de que la configuración se aplica en cada inicio y se incluye en el **initramfs** (ver tema de arranque):

```
sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf
sudo update-initramfs -u
```

Finalmente añadimos el punto de montaje nuevo:

```
echo '/dev/md0 /mnt/md0 ext4 defaults, nofail, discard 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

Nuevo /home

Idealmente el /home se montaría sobre un RAID1 o RAID5 (mínimo 3 discos):

```
• RAID1: --level=1
```

• RAID5: --level=5 --raid-devices=3

Migración al /home

¿Cómo migraríamos y usaríamos este volumen como /home?:

Para reemplazar el /home, una vez listo todo lo anterior, tendrás que:

1. Poner el sistema en modo monousuario de forma programada y avisando previamente a usuarios.

```
sudo systemctl isolate rescue.target
```

2. Montar el sistema nuevo:

```
sudo mkdir -p /home2
sudo mount /dev/dm0 /home2
```

3. Copiar todo el contenido de la partición antigua a la nueva. Por ejemplo con rsync:

```
sudo rsync -avr /home /home2
```

3. Eliminar anterior partición:

```
sudo mv /home /home-old
sudo mkdir /home
```

4. Añadir nueva en /etc/fstab:

```
/dev/md0 /home ext4 defaults 0 2
```

5. Aplicar cambios con:

```
mount -a
```

6. Reiniciar o volver a modo multiusuario.

3 Cuotas

Establecer cuotas de disco (I)

Pasos a realizar para establecer las cuotas de disco:

1. Instalar las utilidades de cuota:

```
sudo apt-get install quota
```

2. Opcional. En algunas imágenes de servidores virtuales Ubuntu puede no estar disponible el módulo del kernel y será necesario instalar:

```
sudo apt install linux-image-extra-virtual
```

3. Indicarlo en fstab (ext4 con cuota integrada en el journal y en ext3):

```
# ext4 con cuota integrada en journal
/dev/sdb1 /home ext4 defaults,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv1
# ext3 sin cuota integrada en journal
/dev/sdb1 /home ext3 defaults,usrquota,grpquota 0 2
```

4. Remontar la partición para que se activen las opciones:

```
mount -o remount /home
#Puedes verificar con
cat /proc/mounts | grep ' /home '
```

Establecer cuotas de disco (II)

5. Antes de activar finalmente el sistema de cuotas, es necesario ejecutar manualmente el comando quotacheck una vez. Este comando crea los archivos /home/aquota.user y /home/aquota.group que contienen información sobre los límites y el uso del sistema de archivos, y deben existir antes de activar la supervisión de cuotas.

```
cd /home/
sudo quotacheck -avugm
```

quotacheck -avugm: añade el contenido de los ficheros de control de cuotas.

- a: todos los dispositivos con cuotas.
- v: verbose.
- **u**: cuotas para usuarios.
- **g**: cuotas para grupos.
- m: no remontar los archivos en modo solo lectura.

Establecer cuotas de disco (III)

- 6. Activar las cuotas: sudo quotaon -avug.
- 7. Desactivarlas: sudo quotaoff -avug.
- 8. Editar la cuota del usuario pagutierrez (esto abre un editor de texto por defecto):

```
Sudo edquota pagutierrez

Cuotas de disco para user pagutierrez (uid 1008):

Sist. arch. bloques blando duro inodos blando duro /dev/sdb1 39884712 1300000000 1400000000 507523 0 0
```

9. Fijar límite con una sola orden para bloques e inodos:

```
sudo setquota -u pagutierrez 50M 50M 0 0 /home
```

Nota: El concepto de bloque no está bien especificado y puede cambiar dependiendo de muchos factores, incluyendo la herramienta de línea de comandos que los esté proporcionando. En el contexto de cuotas en Ubuntu, es bastante seguro asumir que 1 bloque equivale a 1 kilobyte de espacio en disco.

Establecer cuotas de disco (IV)

8. Establecer el periodo de gracia: edquota -t

```
Período de gracia antes de imponer límites blandos para users:

La unidad de tiempo puede ser: días, horas, minutos, o segundos

Sist. arch. Periodo gracia bloque Periodo gracia inodo

/dev/sdb1 7día 7día
```

- 9. Copiar cuotas: edquota -up pagutierrez jsanchez
- 10. Estadísticas de las cuotas: repquota /dev/sdb1 (-s muestra información en formato entendible por personas)

```
*** Informe para user quotas en dispositivo /dev/sdb1
Periodo de gracia de bloque: 7días; periodo de gracia de inodo: 7días
                        Límites de bloque límites de archivo
Usuario
               usado
                           blando
                                       duro
                                                   usado blando duro
          -- 10093264
                              0
                                        0
                                                199316
                                                           0
                                                                 0
pagutierrez -- 39884712 130000000 140000000
                                                  507523
                                                                   0
jsanchezm -- 31940744 130000000 140000000
                                                  864578
```

Referencias

How To Create RAID Arrays with mdadm on Ubuntu 22.04 https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-raid-arrays-with-mdadm-on-ubuntu-22-04

How To Set Filesystem Quotas on Ubuntu 20.04 https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-filesystem-quotas-on-ubuntu-20-04