

제3장 컴퓨터 산술과 논리 연산 (1-1)

- > ALU의 구성요소
- > Fixed Point vs. Floating Point
- > 정수의 표현(Fixed Point 표현)
 - signed magnitude (부호화 크기 표현)
 - signed l's complement (부호화 1의 보수)
 - signed 2's complement (부호화 2의 보수)

3.1 ALU의 구성요소

- ▶ 산술 연산장치
 - + ×÷수행
- 논리 연산장치
 - AND, OR, XOR, NOT
- Shift register
 - bit들의 왼(오른)쪽 shift
- Complementor
 - 2의 보수(음수화)
- Status register
 - 연산 결과의 상태의 flag 저장





3.2 정수의 표현 Fixed Point vs. Floating Point

- **정 수** → Binary Number System

 - **000000001 1**
 - **1**00000000 = 128
- - 부호와 소수점 저장은 어떻게 하는 가?
- Fixed Point Representation vs. Floating Point Representation
 - □ (고정 소수점 표현 vs. 부동 소수점 표현)

N진법 수 a3a2a1.b1b2b3를 10진법 변환

• $(a_3a_2a_1.b_1b_2b_3)_2$

$$a_3 \times n^3 + a_2 \times n^2 + a_1 \times n^1 + a_0 \times n^0 + b_1 \times n^{-1} + b_2 \times n^{-2} + b_3 \times n^{-3}$$

• 예) 이진수 (1011.01)2

$$1 \times 2^{3} + 0 \times 2^{2} + 1 \times 2^{1} + 1 \times 2^{0} + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} = 11.25$$

- 10진수를 2진수를 변환하는 방법 (fixed point 표현할 경우)
 - 먼저 수를 <u>정수부</u>와 <u>소수부</u>로 분리시켜 처리
 - 예) 13.75
 - 정수부 13은 2로 나눈 후 나머지 값들 처리
 - 소수부 0.75에 2를 곱하여 소수부 윗자리를 비교하여 처리

10진수 23.625를 2진수로 변환

- 정수부 23과 소수부 0.625를 분리
- 정수부 23 은 계속 2로 나누어 나머지를 구함.
 - **1**0111
- 소수부 0.625는 계속 2를 곱하여 소수점 윗자리를 구함.
 - **0.101**
- 따라서 10진수 23.625는 2진수 10111.101



정수의 표현 (Fixed Point Representation)

- □ 정수는 양의 정수와 음의 정수가 있음
 - 모두 표현할 수 있는 2진 표현 필요
 - n bit로 정수 표현
 - 최상위 비트는 부호 비트,
 - 그 이하 나머지 n-1개 비트는 수의 정보
- □ 정수 표현 방법
 - signed magnitude (부호화 크기 표현)
 - signed 1's complement (부호화 1의 보수)
 - <u>signed 2's complement (부호화 2의 보수)</u>

제3장 컴퓨터 산술과 논리 연산(1-2)

- > 정수의 표현
- > 수 표현 방식에 따른 정수의 표현 범위
- ▶ 비트의 확장
 - ▶ 작은 타입에서 큰 타입의 변수로 수를 넣을때
 - 수 표현 방식에 따른 비트의 확장 방법



정수의 표현 (Fixed Point Representation)

- □ 정수는 양의 정수와 음의 정수가 있음
 - 모두 표현할 수 있는 2진 표현 필요
 - n bit로 정수 표현
 - 최상위 비트는 부호 비트,
 - 그 이하 나머지 n-1개 비트는 수의 정보
- □ 정수 표현 방법
 - signed magnitude (부호화 크기 표현)
 - signed 1's complement (부호화 1의 보수)
 - <u>signed 2's complement (부호화 2의 보수)</u>

예제) -7을 부호를 포함하여 5비트로 표현하라.

+7은 5비트 크기로 0111이므로

- signed magnitude: 1 0111
- signed 1's complement: 1 1000
- signed 2's complement: 1 1001
- 위와 같이 8비트로 정수를 표시할때 3방식에서 각각 표 현 가능한 수의 범위 표시
 - signed magnitude : $-(2^7 1) \sim +(2^7 1)$
 - signed 1's complement : $-(2^7 1) \sim +(2^7 1)$
 - signed 2's complement : $-(2^7) \sim +(2^7-1)$

8-비트 보수로 표현된 정수들

- ┏ 8-비트 2진수로 표현할 수 있는 10진수의 범위
 - 1의 보수: $-(2^7 1) \sim +(2^7 1)$
 - 2의 보수: -2⁷ ~ +(2⁷ 1)

10진수	1의 보수	2의 보수
127	01111111	01111111
126	01111110	01111110
1		
1	00000001	00000001
+ 0	00000000	00000000
- 0	11111111	_
- 1	11111110	11111111
- 2	11111101	11111110
:	:	•
- 126	10000001	10000010
- 127	10000000	10000001
- 128	8 - 3	10000000

3.2.2 보수 (Complement) 표현

- 음의 정수를 나타내기 위해 보수의 표현이 사용
- 2진수 체제에서는 1의 보수(1's complement)와 2의 보수 (2's complement)가 있음.
 - 1의 보수:
 - 각 자리의 수가 1이면 0으로, 0이면 1로 변환
 - **-9**:
 - 2의 보수:
 - 1의 보수에서 1을 더함
 - **-9**:

(Signed) 2's complement 로 표현된 10101110을 10진수 변환?

- 이것을 다시 2의 보수로 표현(양수)
 - 01010010
- 10진수로 변환 시킴
 - 82
- 음 (-) 부호를 붙인다.
 - -82

2's complement 로 표현 덧셈 연산

□ 두 수를 더하고, 만약 carry 발생하면 버림

(a)
$$(+3) + (+4) = +7$$

(b)
$$(-3) + (+3) = 0$$

(c)
$$(-6) + (+2) = -4$$

(d)
$$(-4) + (-1) = -5$$

3.2.3 비트 확장 (Bit Extension)

- □ 데이터의 길이(비트 수)를 늘리는 방법
 - 목적: 데이터를 더 많은 비트의 레지스터에 저장하거나 더 긴 데이터와의 연산 수행

[예] 8-비트 데이터를 16-비트 데이터로 확장

• 부호화-크기 표현의 경우 : <u>부호 비트를 맨좌측 위치로 이</u> 동시키고, <u>그 외의 비트들은 0</u>으로 채운다

```
+21 = 000010101 (부호화-크기, 8비트)
+21 = 0000000000010101 (부호화-크기, 16비트)
-21 = 100000000010101 (부호화-크기, 8비트)
-21 = 1000000000010101 (부호화-크기, 16비트)
```

3.2.3 비트 확장 (Bit Extension)

- □ 부호 비트 확장(sign-bit extension)
 - ∘ 2의 보수 표현의 경우:
 - 확장되는 상위 비트들을 <u>부호 비트와 같은 값으로</u> 세트