
## PHYSIK


Thermodynamik
Temperatur und Wärme
Prof. Dr.-Ing. Tatsiana Malechka



## Thermodynamik

- Thermodynamik und Kinetische Gastheorie
- Geschwindigkeitsverteilung
- Wärme und 0. Hauptsatz Thermodynamik
- Temperaturskalen und Fixpunkte
- Thermische Ausdehnung und Messung der Temperatur
- Ideales Gasgesetz
- Innere Energie
- 1. Hauptsatz der Thermodynamik
- Wärmekapazität
- Reales Gas

## Thermodynamik



- 3x ca.  $10^{23}$  Gleichungen (Newtonsche Mechanik) werden benötigt, um  $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$  Ort aller Teilchen zu bestimmen  $\rightarrow$  unmöglich!
- · Welche Beschreibungen sind möglich?
  - Makroskopische Beschreibung Beschreibung eines thermodynamischen Systems (im therm. Gleichgewicht) mit makroskopisch messbaren Größen, den sog. thermodynamischen Zustandsgrößen, unabhängig von der Stoffart und davon, wie der Zustand erreicht wurde.
    - Temperatur (T), Druck (p), Volumen (V), Energie
  - **Mikroskopische Beschreibung** Beschreibung eines thermodynamischen Systems mit statistischen Methoden der klassischen Mechanik (Statistische Mechanik, kinetische Theorie der Wärme)
    - Wahrscheinlichkeitsaussagen für mikroskopische Größen wie z.B. Geschwindigkeit der Teilchen und Energie der Teilchen
    - Mittelwerte von mikroskopischen Größen, wie z.B. Teilchengeschwindigkeit oder Energie pro Teilchen

## Thermodynamik

Thermodynamik (Wärmelehre) = Beschreibt die funktionalen Zusammenhänge der

makroskopischen Größen **p, V, T, E**<sub>kin</sub>



Quelle: https://experimentis-shop.de/physikspielzeug-a-z/goethe-barometer-wetterglas



 $Quelle: \underline{https://www.youtube.com/watch?v=kLf3sNoDV-k}$ 



Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=eIFh4GYRSQA/

Quelle: https://naturesraincoats.com/leidenfrost-effect/

### Kinetische Gastheorie

**Kinetische Gastheorie** = Beschreibt die mechanischen Eigenschaften wie **Geschwindigkeit** und **Energie** der Teilchen, bzw. deren Mittelwerte und führt die thermischen Eigenschaften (T, p) darauf

zurück




Quelle: https://experimentis-shop.de/physikspielzeug-a-z/goethe-barometer-wetterglas



Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=kLf3sNoDV-k






Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=eIFh4GYRSQA/

Quelle: https://naturesraincoats.com/leidenfrost-effect/

### Kinetische Energie von Gasen

- Durchschnittliche kinetische Energie:  $\overline{E_{kin,1}} = \frac{m}{2} \overline{v_1^2} = \frac{m}{2} \left( \overline{v_{x,1}^2} + \overline{v_{y,1}^2} + \overline{v_{z,1}^2} \right)$
- "Isotrop" bezeichnet im Allgemeinen die Gleichförmigkeit von Eigenschaften in allen Richtungen  $\rightarrow \overline{v_{x,1}^2} = \overline{v_{y,1}^2} = \overline{v_{z,1}^2}$
- $\bullet \ \overline{E_{kin,1}} = \frac{3m}{2} \overline{v_{x,1}^2}$
- Mit Hilfe der statistischen Methoden wird  $\overline{v_{x,1}^2} = \frac{1}{m\beta}$  bestimmt (ohne Herleitung)
- $\overline{E_{kin,1}} = \frac{3m}{2} \overline{v_{x,1}^2} = \frac{3m}{2} \cdot \frac{1}{m\beta} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{\beta}$
- Gesetz der idealen Gase (empirisch):  $\overline{E_{kin,1}} = \frac{3}{2} k_B T$ , wobei  $k_B$  Boltzmann-Konstante
- $\overline{E_{kin,1}}=\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{\beta}=\frac{3}{2}k_BT\Rightarrow\beta=\frac{1}{k_BT}$  Statistical / thermodynamical definition of the temperature



### Kinetische Gastheorie

Die durchschnittliche kinetische Energie der Moleküle eines idealen Gases direkt proportional zur absoluten Temperatur ist.

$$\langle E_{kin,1} \rangle = \overline{E_{kin,1}} = \frac{3}{2} \cdot k_B \cdot T$$

Je höher die Temperatur, desto schneller bewegen sich gemäß der kinetischen Gastheorie die Moleküle im Durchschnitt.

### Geschwindigkeitsverteilung

#### Maxwell-Boltzmann Verteilung:


- Gasatome haben unterschiedliche Geschwindigkeiten.
- Berechnung der Verteilung mit Hilfe statistischer Methoden Es gilt (ohne Beweis):


$$p(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}$$

Nom ialener leilung

Oderchvert dung


100





Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Maxwell-Boltzmann-Verteilung

### Wärme und 0. Hauptsatz



#### Wärme

Quelle: http://www.cg-physics.org/index.php/de/waermelehre/teilchenmodell

- Wärme = Energie, die von System 1 auf System 2 übergeht wegen einer Temperaturdifferenz ΔT
- Wärme ist ungeordnete Molekülbewegung. Wärmeenergie ist kinetische Energie dieser Bewegung. Temperatur ist ein lineares Maß für den Mittelwert der kinetischen Energie der ungeordneten Molekülbewegung.

Ausgangszustand:

A B C  $T_A > T_B = T_C$ 

Gleichgewichtszustand:

A B C  $T_A = T_B = T_C$ 

#### 0. Hauptsatz der Thermodynamik:

Befinden sich zwei Körper im thermischen Gleichgewicht mit einem dritten, so stehen sie auch untereinander in thermischen Gleichgewicht. Sie haben in diesem Fall die gleiche Temperatur.

Viele Eigenschaften können von der Temperatur abhängen (z.B. Leitfähigkeit, Volumen, Länge, Farbe, etc.) und zur Temperaturmessung dienen. Dies nutzt man für die Temperaturskala

# Temperaturskalen und Fixpunkte

AT= 100°C=1004

Zum Festlegen einer Temperaturskala benötigt man zwei Temperatur-Referenzpunkte und eine Einteilung in Untereinheiten

#### Drei Temperaturskalen in Gebrauch:

• Celsius-Skala  $T_C$  in °C

$$T_C = \frac{5}{9} \cdot (T_F - 32)^{\circ} C$$

• Fahrenheit-Skala  $T_F$  in °F

$$T = (T_C + 273) K$$

Kelvin-Skala T in K

#### Es gilt:

- Temperatur nach oben unbegrenzt
- Temperatur nach unten begrenzt

Celsius nutzte Eiswasser und kochendes Wasser als Referenzpunkte für die Temperatur
Fahrenheit nutzte als Referenzpunkte: Salzlake-Eis-Wasser Mischung = 0 °F (-17,8 °C) →
Körpertemperatur eines gesunden Menschen = 96 °F (36 °C)

Kelvin-Skala: T = 0 K → absoluter Temperaturnullpunkt, keine Bewegung, es gibt keine Temperatur < 0 K; T = 273,16 K: Tripelpunkt¹ des Wassers (gleichzeitig fest, flüssig und gasförmig)

<sup>1</sup> Tripelpunkt – Wikipedia

Def.: T = 0 K

## Thermische Ausdehnung

#### Längenausdehnung:

$$l_1 - l_0 = \Delta l = \alpha l_0 \Delta T \qquad l = l_0 (1 + \alpha T)$$

linearer Ausdehnungskoeffizient = thermischer Längenausdehnungskoeffizient

Temperatur = T	
Temperatur = T + ΔT	
L	ΔL

Material	$\alpha$ , [K <sup>-1</sup> ]	
Eis	51 · 10 <sup>-6</sup>	
Eisen	12 · 10 <sup>-6</sup>	
Kupfer	17 · 10 <sup>-6</sup>	
Glas	3 · 10 <sup>-6</sup>	
Aluminium	23 · 10 <sup>-6</sup>	



Quelle: https://www.montanstahl.com/de/magazin/rohrleitungen-edelstahl-vielfaeltiger-einsatz/


### Thermische Ausdehnung

#### Längenausdehnung:



linearer Ausdehnungskoeffizient = thermischer Längenausdehnungskoeffizient

Material	α, [K <sup>-1</sup> ]
Eis	51 · 10 <sup>-6</sup>
Eisen	12 · 10 <sup>-6</sup>
Kupfer	17 · 10 <sup>-6</sup>
Glas	3 · 10 <sup>-6</sup>
Aluminium	23 · 10 <sup>-6</sup>





Quelle: Tipler Physik s. 549

### Thermische Ausdehnung und Messung der Temperatur


#### Längenausdehnung:




linearer Ausdehnungskoeffizient = thermischer Längenausdehnungskoeffizient

Material	$\alpha$ , [K <sup>-1</sup> ]
Eis	51 · 10 <sup>-6</sup>
Eisen	12 · 10 <sup>-6</sup>
Kupfer	17 · 10 <sup>-6</sup>
Glas	3 · 10 <sup>-6</sup>
Aluminium	23 · 10 <sup>-6</sup>

#### Bimetallschalter




Quelle: https://www.wikiwand.com/de/Bimetall



Quelle: https://www.leifiphysik.de/waermelehre/ausdehnung-beierwaermung/aufgabe/buegeleisen


### Thermische Ausdehnung und Messung der Temperatur

#### Längenausdehnung:




linearer Ausdehnungskoeffizient = thermischer Längenausdehnungskoeffizient


Material	$\alpha$ , [K <sup>-1</sup> ]
Eis	51 · 10 <sup>-6</sup>
Eisen	12 · 10 <sup>-6</sup>
Kupfer	17 · 10 <sup>-6</sup>
Glas	3 · 10 <sup>-6</sup>
Aluminium	23 · 10 <sup>-6</sup>



#### Bimetallthermometer



Quelle: https://www.wikiwand.com/de/Bimetall



Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Bimetallthermometer

### Thermische Ausdehnung und Messung der Temperatur

Volumenausdehnung: Ausdehnung in Flüssigkeiten → Wie beim Festkörper aber in drei Raumrichtungen:



thermischer Volumenausdehnungskoeffizient

Material	γ, [K <sup>-1</sup> ]
Aceton	1,46 · 10 <sup>-3</sup>
Ethanol	1,40 · 10 <sup>-3</sup>
Mineralöl	0,7 · 10 <sup>-3</sup>
Quecksilber	0,18 · 10 <sup>-3</sup>
Wasser (bei 100° C)	$0,782 \cdot 10^{-3}$
Wasser (bei 0° C)	-0,068 · 10 <sup>-3</sup>



Haushaltsthermometer, Alkoholfüllung


Quellehttps://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCssigkeitsthermometer


### Ideales versus reales Gas

- Die Moleküle eines **idealen Gases** werden als Punktmassen angenommen. Ihr **Eigenvolumen** wird dabei **vernachlässigt**. Außerdem können sie **nicht** miteinander **wechselwirken**. Ihre einzige Wechselwirkung sind **elastische Stöße** miteinander und mit den Gefäßwänden.
- Die Moleküle eines **reale Gase** haben eine Ausdehnung (sogenanntes **Eigenvolumen**). Zudem können die Moleküle realer Gase miteinander **wechselwirken (wirken anziehende bzw. abstoßende Kräfte)**, wodurch unter anderem die Bildung von Aggregatzuständen möglich ist.

$$V = V_0(1 + \gamma T)$$


Für Volumenausdehnung eines Gases nicht anwendbar!





### Ideales Gasgesetz

Für ein ideales Gas gilt die allgemeine Gasgleichung:



Bolzmann-Konstante Anzahl der Teilchen  $k_B=1,38\cdot 10^{-23} rac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$ 

Mit  $N_A$  = Avogadrokonstante = Anzahl der Atome oder Moleküle in einem Mol des jeweiligen Materials.

$$N=n\cdot N_A$$
 Anzahl der Mole = Stoffmenge

Avogadro-Zahl

$$N_A = 6,023 \cdot 10^{23} 1/mol$$

Ideales Gasgesetz oder Zustandsgleichung für ein ideales Gas

$$p \cdot V = n \cdot N_A \cdot k_B \cdot T = n \cdot R \cdot T$$


$$7 \cdot 38 \cdot 10^{-23} \underbrace{\downarrow}_{U}$$

allgemeine Gaskonstante:


$$R = 8,31 \frac{J}{K \cdot mol}$$

### Ideales Gasgesetz

### Das ideale Gasgesetz als Verhältnisgleichung:



Die Zustandsgleichung des idealen Gases ist bei genügend hohen Temperaturen für alle Gase gültig. Luft verhält sich bei Umgebungsbedingungen annähernd wie ein ideales Gas.



Quelle: https://phet.colorado.edu/sims/html/gases-intro/latest/gases-intro de.html

### Ideales Gasgesetz

Das Gasgesetz wurde aus unterschiedlichen Beobachtungen entwickelt.

#### **Boyle-Mariotte**

Boyle 1662; Mariotte 1676

$$p \sim \frac{1}{V} \quad \text{, wenn } T = const \qquad V \sim T \qquad \text{, wenn } p = const \qquad p \sim T \qquad \text{, wenn } V = const$$

$$p \cdot V = const$$

#### **Gay-Lussac**

Charles, 1780s; Gay-Lussac, 1802

$$V \sim T$$



$$\frac{V}{T} = const$$

#### **Amontons**

Amontons, ca. 1700; Gay-Lussac, 1802



$$p \sim T$$
 , wen

$$\frac{p}{T} = const$$



Robert Boyle (1627-1691)



Edme Mariotte



**Jacques** Charles (1620-1684) (1746-1823)



Joseph Gay-Lussac (1778-1850)



Guillaume **Amontons** (1663-1705)



$$0$$
spoler $p \cdot V \sim T$ 

$$V \sim n$$

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

### Zusammenfassung zum Thema Temperatur

• Wärme ist ungeordnete Molekülbewegung. Wärmeenergie ist kinetische Energie dieser Bewegung. Temperatur ist ein lineares Maß für den Mittelwert der kinetischen Energie der ungeordneten Molekülbewegung.

#### 0. Hauptsatz der Thermodynamik:

- Befinden sich zwei Körper im thermischen Gleichgewicht mit einem dritten, so stehen sie auch untereinander in thermischen Gleichgewicht. Sie haben in diesem Fall die gleiche Temperatur.
- Zum Festlegen einer Temperaturskala benötigt man zwei *Temperatur- Referenzpunkte* und eine Einteilung in Untereinheiten.
- Längenausdehnung:  $\frac{\Delta l}{l} = \alpha \Delta T$  Thermischer Längenausdehnungskoeffizient:  $\alpha$
- Volumenausdehnung:  $\frac{\Delta V}{V} = \gamma \Delta T$  Thermischer Volumenausdehnungskoeffizient:  $\gamma$

Es gilt: Trotz Wärmezufuhr kann  $\Delta T = 0$  sein.


Grund: **Phasenübergang** 

Beispiele: Flüssig → gasförmig

Fest → flüssig

Die zur Umwandlung notwendige Wärme = *latente Wärme* 

z.B. Schmelzwärme  $Q_S$ , Verdampfungswärme  $Q_V$ 



Wärmekapazität:	$L_S$ , [J·kg $^{ ext{-}1}$ ]	$L_V$ , [J·kg $^{ ext{-}1}$ ]
Blei	24.700	858.000
Kupfer	205.000	4.726.000
Wasser	333.000	2.257.000

$$Q_S = L_s \cdot m$$
$$Q_V = L_v \cdot m$$

$$Q_V = L_v \cdot m$$

### Innere Energie

- Wärme (eine Form der Energie mit der Einheit [J]) fließt vom Körper mit höherer Temperatur zu
  dem Körper mit niedrigerer Temperatur
- Wärme in atomaren Gasen: Bewegungsenergie der Teilchen;
- Wärme im Festkörper: Schwingungsenergie der Teilchen;
- Wärme in Flüssigkeiten: beides.
- 1. Hauptsatz der Thermodynamik: Erhaltung der Energie


Die **Energie** eines **isolierten** Systems bleibt **konstant**: Jedes System besitzt eine innere Energie U. Diese kann sich nur durch den Transport von Energie in Form von Arbeit W und/oder Wärme Q über die Grenze des Systems ändern.

$$\Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

Konsequenz: Es gibt keine Maschine, die ständig Arbeit verrichtet, ohne gleichzeitig Energie aufzunehmen = kein *Perpetuum mobile 1. Art* 

### 1. Hauptsatz der Thermodynamik

- In einem geschlossenen System, welches sich in thermischem Kontakt mit seiner Umgebung befindet kann sich die Innere Energie vom einem Zustand 1 ( $p_1$ ,  $V_1$ ,  $T_1$ ) in einen Zustand 2 ( $p_2$ ,  $V_2$ ,  $T_1$ ) ändern, durch:
  - a) Zufuhr oder Entzug von Energie, indem am oder vom System **Arbeit** verrichtet wird (Ausdehnungsarbeit, Reibungsarbeit, elektrische Arbeit, chemische Arbeit).
  - b) Zufuhr oder Entzug von Wärme (Energietransport aufgrund eines Temperaturunterschieds, der dazu erforderlich ist).
- Im Innern des Systems kann von sich aus keine Energie erzeugt oder vernichtet werden.



$$\Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

 $\Delta U$  = Änderung der inneren Energie,  $\Delta Q$  = Wärmeaustausch,  $\Delta W$  = Arbeit


Arbeit am System →+
Arbeit vom System → -


Wärme wird zugeführt → + Wärme wird abgeführt → -

## Änderung der inneren Energie

Eine Änderung der inneren Energie  $\Delta U$  kann durch **Verrichtung von Arbeit** an einem Körper oder durch **Übertragung von Wärme** auf einen Körper erfolgen.

- Zufuhr der Wärme  $\Delta Q \rightarrow$  (meist) Temperaturerhöhung  $\Delta T$
- Zufuhr von gleicher Wärmemengen  $\Delta Q$  kann zu unterschiedlichen  $\Delta T$  führen  $\rightarrow$   $\Delta T = f(\text{Wärmekapazität } C)$





Quelle: https://www.tec-science.com/de/thermodynamik-waermelehre/waerme/spezifischewarmekapazitat-definition/

Eine Änderung der inneren Energie  $\Delta U$  kann durch **Verrichtung von Arbeit** an einem Körper oder durch **Übertragung von Wärme** auf einen Körper erfolgen.

• **Zufuhr der Wärme**  $\Delta Q \rightarrow \text{(meist)}$  Temperaturerhöhung  $\Delta T$ 

• Zufuhr von gleicher Wärmemengen  $\Delta Q$  kann zu unterschiedlichen  $\Delta T$  führen  $\rightarrow \Delta T = f(\text{Wärmekapazität }C)$  Die Wärmemenge, um die Temperatur eines Körpers mit Masse m um 1°C zu erhöhen, ist die

Wärmekapazität C [J/K]

Spezifische Wärmekapazität:  $c_m = \frac{C}{m}$ Molare Wärmekapazität:  $c_{mol} = \frac{C}{n}$ 

1 mol =  $6,034 \times 10^{23}$  Teilchen (Avogadro-Zahl) Masse von 1 mol einer Substanz = *Molmasse* 

$$Q = C\Delta T = mc_m \Delta T = nc_{mol} \Delta T$$



Quelle: https://www.tec-science.com/de/thermodynamik-waermelehre/waerme/spezifische-warmekapazitat-definition/

Eine Änderung der inneren Energie  $\Delta U$  kann durch **Verrichtung von Arbeit** an einem Körper oder durch **Übertragung von Wärme** auf einen Körper erfolgen.

• **Zufuhr der Wärme**  $\Delta Q \rightarrow \text{(meist)}$  Temperaturerhöhung  $\Delta T$ 

• Zufuhr von gleicher Wärmemengen  $\Delta Q$  kann zu unterschiedlichen  $\Delta T$  führen  $\rightarrow \Delta T = f(\text{Wärmekapazität }C)$ 

Die Wärmemenge, um die Temperatur eines Körpers mit Masse m um 1°C zu erhöhen, ist die

Wärmekapazität C [J/K]

Spezifische Wärmekapazität:  $c_m = \frac{C}{m}$ Molare Wärmekapazität:  $c_{mol} = \frac{C}{n}$ 

$$Q=C\Delta T=mc_m\Delta T=nc_{mol}\Delta T$$



Quelle: https://www.tec-science.com/de/thermodynamik-waermelehre/waerme/spezifischewarmekapazitat-definition/

Eine Änderung der inneren Energie  $\Delta U$  kann durch **Verrichtung von Arbeit** an einem Körper oder durch **Übertragung von Wärme** auf einen Körper erfolgen.

• **Zufuhr der Wärme**  $\Delta Q \rightarrow \text{(meist)}$  Temperaturerhöhung  $\Delta T$ 

• Zufuhr von gleicher Wärmemengen  $\Delta Q$  kann zu unterschiedlichen  $\Delta T$  führen  $\Rightarrow \Delta T = f(\text{Wärmekapazität } C)$ Die Wärmemenge um die Temperatur eines Körners mit Masse m um 1°C zu erhöhen, ist die

Die Wärmemenge, um die Temperatur eines Körpers mit Masse m um 1°C zu erhöhen, ist die

Wärmekapazität C [J/K]

								$=\frac{C}{m}$
Mo	lare	Wäi	rmel	kapa	zitä	t: c	mol =	$=\frac{C}{n}$

	4	Q = Q	$C\Delta T$	'=n	$nc_m \Delta$	$\Delta T$ =	= $nc_r$	$_{nol}\Delta$	T		

Wärmekapazität:	$c_m$ , [J·K <sup>-1</sup> ·kg <sup>-1</sup> ]	$c_{mol}$ , [J·K <sup>-1</sup> ·mol <sup>-1</sup> ]
Blei	128	26,4
Silber	256	24,9
Kupfer	386	24,5
Aluminium	900	24,3
Wasser	4182	75,2
Ethanol	2430	111
Luft	1010	29,07
Helium	5190	12,9

Quelle: <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Spezifische">https://de.wikipedia.org/wiki/Spezifische</a> W%C3%A4rmekapazit%C3%A4t

### Reales Gas


- Die meisten Gase verhalten sich bei normalen Drücken praktisch wie das ideale Gas.
- Von diesem Verhalten weichen sie bei steigendem Druck oder sinkender Temperatur immer stärker ab


$$p \cdot V = n \cdot N_A \cdot k_B \cdot T = n \cdot R \cdot T$$
 Gaskonstante 
$$R = 8, 31 \frac{J}{K \cdot mol}$$

$$(p + \frac{an^2}{V^2}) \cdot (V - bn) = n \cdot R \cdot T$$

a- Kohäsionsdruck-(parameter)

b- Kovolumen







Van-der-Waals-Gleichung an einer Hauswand in Leiden Quelle:

https://de.wikipedia.org/wiki/Van-der-Waals-



Van-der-Waals-Gleichung

### Zusammenfassung

Spezifische Wärmekapazität:
Molare Wärmekapazität:

$$c_m = \frac{C}{m}$$
$$c_{mol} = \frac{C}{n}$$

 $Q = C\Delta T = mc_m \Delta T = nc_{mol} \Delta T$  $Q_S = L_s \cdot m$  $Q_V = L_v \cdot m$ 

Mittlere kinetische Energie eines Gasteilchens (ideales Gas):

$$\langle E_{1,kin} \rangle = \overline{E_{1,kin}} = \frac{3}{2} \cdot k_B \cdot T = \frac{1}{2} \operatorname{mig}_{2} = \frac{1}{2} \operatorname{mig}_{2} + \overline{v}_{\chi}^{2} + \overline$$

Zustandsgleichung des idealen Gases:

Gaskonstante

$$p \cdot V = n \cdot N_A \cdot k_B \cdot T = n \cdot R \cdot T$$

$$R = 8,31 \frac{J}{K \cdot mol}$$

Zustandsgleichung des realen Gases = Van-der-Waals-Gleichung

$$(p + \frac{an^2}{V^2}) \cdot (V - bn) = n \cdot R \cdot T$$