Лабораторная работа № 13

Тема: Сетевые сервисы на Linux. NFS.

Цель работы: Создать и настроить NFS-папку.

Необходимое оборудование и программное обеспечение: Виртуальные машины под

управлением Linux (CentOS, Ubuntu или др.).

Сервисы хранения данных. NFS

NFS (Network File System) - это протокол для удаленного доступа к файловой системе через сеть. Он позволяет пользователям или компьютерам в сети монтировать удаленные файловые системы так, как если бы они были локальными.

Основные концепции и компоненты NFS:

- 1. **Сервер NFS**: Это компьютер или устройство, на котором работает служба NFS и которое предоставляет доступ к своим локальным файлам для удаленных клиентов.
- 2. **Клиент NFS**: Это компьютер или устройство, которое монтирует удаленные файловые системы с сервера NFS и получает к ним доступ.
- 3. **Экспорт NFS**: Это процесс на сервере NFS, при котором определенные локальные файловые системы или каталоги сделаны доступными для удаленных клиентов NFS.
- 4. **Монтирование NFS**: Это процесс на клиенте NFS, при котором удаленные файловые системы экспортируются сервером NFS и присоединяются (монтируются) к локальной файловой системе клиента.

Преимущества NFS включают простоту в настройке и использовании, высокую производительность и возможность централизованного хранения данных. NFS широко используется в Unix-подобных операционных системах, таких как Linux и FreeBSD, а также в средах виртуализации и кластеризации для обмена данными между серверами и хранения общих файлов.

nfs-utils - это набор утилит и служб, предназначенных для работы с протоколом Network File System (NFS) в Linux. Этот пакет предоставляет инструменты для настройки, управления и мониторинга NFS-серверов и клиентов.

Включает в себя следующие основные компоненты:

- 1. **nfsd**: Это демон NFS-сервера, который обслуживает запросы клиентов NFS и управляет доступом к файлам на сервере. Он обычно запускается на NFS-сервере.
- 2. rpc.nfsd: Это служба, которая обеспечивает поддержку протокола RPC для демона nfsd.
- 3. **rpc.mountd**: Этот демон обеспечивает поддержку протокола RPC для монтирования удаленных файловых систем клиентов NFS.
- 4. **rpc.lockd и rpc.statd**: Эти демоны обеспечивают поддержку блокировок файлов и управление состоянием для NFS.
- 5. **showmount**: Это утилита командной строки, которая отображает список экспортированных файловых систем на сервере NFS.
- 6. **mount.nfs**: Это утилита командной строки, которая используется для монтирования удаленных файловых систем NFS на клиенте.
- 7. **umount.nfs**: Это утилита командной строки, используемая для отмонтирования удаленных файловых систем NFS на клиенте.
- 8. **exportfs**: Это утилита командной строки для управления файлом /etc/exports, который определяет, какие локальные файловые системы экспортируются для доступа через NFS.

nfs-utils позволяют администраторам управлять настройками NFS-сервера и клиента, а также монтировать и отмонтировать удаленные файловые системы NFS. Этот пакет является ключевым

компонентом в средах, где используется NFS для обмена данными и централизованного хранения файлов.

Пример настройки NFS.

Сервер. (r3)

Установка nfs-utils:

```
[root@r3 ~]# yum install -y nfs-utils
Загружены модули: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirror.ps.kz
* extras: mirror.ps.kz
* updates: mirror.ps.kz
quota-nls.noarch 1:4.01-19.el/ rpcbir
tcp_wrappers.x86_64 0:7.6-77.el7

Выполнено!
[root@r3 ~]# [
```

Запустим сервис:

systemctl enable nfs-server # systemctl start nfs-server

```
[root@r3 ~]# systemctl start nfs-server
[root@r3 ~]# systemctl enable nfs-server
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-
ice to /usr/lib/systemd/system/nfs-server.service.
[root@r3 ~]# systemctl status nfs-server
• nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enable
reset: disabled)
   Active: active (exited) since IH 2024-03-18 18:26:28 +05; 19s ago
Main PID: 1695 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/nfs-server.service

Map 18 18:26:28 r3 systemd[1]: Starting NFS server and services...
Map 18 18:26:28 r3 systemd[1]: Started NFS server and services.
[root@r3 ~]# [
```

Создадим директорию, в ней файл с текстом:

```
[root@r3 ~]# mkdir /test-nfs
GNU nano 2.3.1 Файл: /nfs-test/test-file.txt
nfs-server
```

Отредактируем конфигурационный файл /etc/exports: nano /etc/exports

```
GNU nano 2.3.1 Файл: /etc/exports

//nfs-test 2.2.2.2 (rw,sync,no_root_squash)
```

Файл /etc/exports является конфигурационным файлом для настройки экспорта файловых систем через протокол NFS (Network File System) в системах Linux. В этом файле определяются пути к файловым системам, которые разрешено экспортировать для доступа клиентов NFS, а также параметры доступа к этим ресурсам.

Каждая строка в файле /etc/exports обычно содержит следующие элементы:

- 1. Путь к экспортируемой файловой системе: Это путь к каталогу или файловой системе, которую вы хотите сделать доступной для клиентов NFS. Например, /home или /srv/nfs.
- 2. **Опции экспорта**: Это опции, определяющие параметры доступа к экспортируемой файловой системе, такие как разрешения на чтение, запись, а также права доступа. Опции указываются в круглых скобках и разделяются запятыми. Например, (rw,sync,no_root_squash).

Для примера, вот как может выглядеть содержимое файла /etc/exports:

/home 192.168.1.0/24(rw,sync,no_root_squash)

/srv/nfs 192.168.1.100(rw) 192.168.1.101(ro)

- /home экспортируется для всех клиентов в сети 192.168.1.0/24 с правами чтения и записи (rw), синхронизацией записей (sync) и без подмены root (no_root_squash).
- /srv/nfs экспортируется для клиента с IP-адресом 192.168.1.100 с правами чтения и записи (rw) и для клиента с IP-адресом 192.168.1.101 только для чтения (ro).

Опции (rw, sync, no_root_squash) в файле /etc/exports определяют параметры доступа к экспортируемой файловой системе через NFS. Давайте рассмотрим каждую из этих опций:

- 1. **rw**: Это сокращение от "read-write" и указывает, что клиенты NFS имеют права на чтение и запись файлов на экспортированной файловой системе. То есть клиенты могут как читать файлы с удаленного хоста, так и записывать новые файлы или изменять существующие файлы на этом хосте.
- 2. **ro:** в файле **/etc/exports** для NFS определяет, что экспортируемая файловая система доступна только для чтения (read-only) для клиентов NFS.
- 3. **sync**: Эта опция указывает на то, что NFS-сервер должен синхронизировать изменения файловой системы с клиентами, прежде чем ответить на запросы

- обработки файлов. Это означает, что сервер подтверждает запись только после того, как данные записаны на диск. Это может повлиять на производительность, так как операции NFS будут замедлены из-за ожидания записи на диск.
- 4. **no_root_squash**: Эта опция отключает механизм "root squashing", который по умолчанию предотвращает клиентам с правами root на удаленном хосте выполнение привилегированных операций на файловой системе, экспортированной через NFS. При использовании этой опции клиент с правами root сохраняет свои привилегии и может выполнять операции на экспортированной файловой системе от имени root.
- 5. * вместо ір-адреса папка доступна всем

После внесения изменений в файл /etc/exports, необходимо перезапустить службу NFS, чтобы изменения вступили в силу:

```
[root@r3 ~]# systemctl restart nfs-server
[root@r3 ~]# [
```

Или exportfs -a

Добавим правило в файрволл и перезапустим его:

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=nfs

firewall-cmd -reload

firewall-cmd --list-all

```
[root@r3 ~]# systemctl restart nfs-server
[root@r3 ~]# firewall-cmd --add-port=2049/tcp --permanent
success
[root@r3 ~]# systemctl reload firewalld
[root@r3 ~]# [
```

Настройка на стороне клиента (r1)

Устанавливаем nfs-utils:

```
[root@r1 ~]# yum install -y nfs-utils
Загружены модули: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirror.ps.kz
* extras: mirror.ps.kz
* updates: mirror.ps.kz
```

Создадим директорию:

```
[root@r2 ~]# mkdir /nfs
```

Смонтируем в нее nfs-папку. Создадим файл и заполним его:

```
[root@r2 ~]# mount -t nfs 3.3.3.3:/nfs-test /nfs
[root@r2 ~]# nano /nfs/test.txt
```



```
GNU nano 2.3.1 Файл: /nfs/test.txt
```

Прочитаем файл, созданный на сервере:

```
[root@r2 ~]# cat /nfs/test-file.txt
nfs-server
```

Теперь прочитаем файл, созданный на клиенте, на сервере:

```
[root@r3 ~]# cat /nfs-test/test.txt
hello. test nfs share
[root@r3 ~]# [
```

Чтобы NFS папка автоматически монтировалась при каждой загрузке клиентской машины, добавьте запись в файл /etc/fstab:

sudo nano /etc/fstab

Добавьте строку следующего формата:

3.3.3./nfs-test /nfs nfs defaults 0 0