МАРШРУТИЗАЦИЯ

Статическая маршрутизация

Router#configure terminal

Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.0.0 12.0.0.1

Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 12.0.0.1

// куда через что

Router(config)#exit

Router#

Router#show ip route

Динамическая маршрутизация

```
Динамическая маршрутизация RIP
Router(config)#router rip // протокол RIP
Router(config-router)#version 2 // RIP v2
Router(config-router)#network 172.16.0.0 // указываем какие
маршруты есть
Router(config-router)#network 172.16.1.0 // указываем какие
маршруты есть
Router(config-router)#exit // выход из реж.конф роутера
Router(config)#exit // выход из режима конф.
Router#write memory // запись настроек
Building configuration...
[OK]
Router#show ip route // смотрим таблицу маршрутизации
```

Динамическая маршрутизация

Динамическая маршрутизация OSPF

Router(config-router)#router ospf 100

Router(config-router)#network 10.0.0.0 255.255.0.0 area 0

Router(config-router)#network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 0

Router#

Router#show ip route

DHCP

Настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе Cisco

```
Router>enable // Привилегированный режим EXEC
Router#configure terminal // Режим глобальной конфигурации
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0 // выбираем интерфейс
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 // назначаем ip, mask
Router(config-if)#no shutdown //Поднимаем интерфейс
Router(config-if)#exit // выход из конфигурации интерфейса
Router(config)#ip dhcp pool DHCP POOL // создаём новый пул с именем DHCP POOL
Router(dhcp-config)#network 192.168.0.0 255.255.255.0 // Указываем сеть, адреса которой будут присваиваться DHCP-сервером
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.0.1 // Указываем IP-адрес шлюза
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.0.1 // Указываем IP-адрес dns сервера
Router(dhcp-config)#lease 3 12 0 //срок аренды IP-адреса (дд-чч-мм) (не обязательно)
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 // Указываем IP-адреса, которые
нельзя присваивать
Router(config)#exit // Выходим из режима конфигурации dhcp пула
Router#write memory // сохраняем настройки
```

DHCP RELAY

```
Router>enable
```


Router#configure terminal

• • •

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0 //интерфейс где ожидаются запросы

Router(config-if)#ip helper-address 10.0.0.2 // адрес dhcpсервера

NAT



//1. Направление трансляции

Router#conf t

Router(config)#int gigabitEthernet 0/0/0 //выбираем интерфейс, входящие пакеты которого будем транслировать

Router(config-if)#ip nat?

inside Inside interface for address translation


outside Outside interface for address translation

Router(config-if)#ip nat inside // указываем сторону (внутренняя)

Router(config-if)#exit

Router(config)#int gigabitEthernet 0/0/1

Router(config-if)#ip nat outside // внешняя



NAT

//2 выбрать трафик

Router(config)#ip access-list?


extended Extended Access List

standard Standard Access List

Router(config)#ip access-list standard NAME-ACL

Router(config-std-nacl)#permit 192.168.1.0 0.0.0.255

// 0.0.0.255 - обратная маска



NAT

// 3 Настройка NAT

Router(config)# ip nat inside?

source Source address translation

Router(config)# ip nat inside source?


list Specify access list describing local addresses

static Specify static local->global mapping

Router(config)# ip nat inside source list NAME-ACL interface gigabitEthernet 0/0/1 overload

Router(config)#exit

Router#show ip nat translations



//static port forwarding: 9.9.9.2:80 => 192.168.0.100:80

Router(config)#int gigabitEthernet 0/0/0

Router(config-if)#ip nat outside

Router(config-if)#exit

Router(config)#int gigabitEthernet 0/0/1

Router(config-if)#ip nat inside

Router(config-if)#exit

Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.0.100 80 9.9.9.2 80

Router(config)#exit

Router#show ip nat translations

Pro Inside global Inside local Outside global

tcp 9.9.9.2:80 192.168.0.100:80 ---

//router0

```
Router#conf t
Router(config)#interface tunnel 0 // интерфейс — туннель №0
Router(config-if)#tunnel?
 destination destination of tunnel
         tunnel encapsulation method
mode
source of tunnel packets
Router(config-if)#tunnel source gigabitEthernet 0/0/1 // начало туннеля
Router(config-if)#tunnel destination 9.9.9.2 // конечная точка туннеля
Router(config-if)#tunnel mode gre ip // протокол
Router(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.252 //ip-адрес
интерфейса
Router#show ip int br
                          OK? Method Status
Interface
         IP-Address
                                                     Protocol
               172.16.0.1
Tunnel0
                            YES manual up
                                                    up
Router#
```

```
//router2
```

Router>en

Router#conf t

Router(config)#int tunnel 0

Router(config-if)#tunnel source gigabitEthernet 0/0/0

Router(config-if)#tunnel destination 8.8.8.1

Router(config-if)#tunnel mode gre ip

Router(config-if)#ip address 172.16.0.2 255.255.255.252

Router#show ip interface brief | include Tunnel

Tunnel0 172.16.0.2 YES manual up up

Router#ping 172.16.0.1

..!!!

```
// Настраиваем маршрут через туннель
//router0
```

Router(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 172.16.0.2 Router#show ip route

...

S 192.168.0.0/24 [1/0] via 172.16.0.2

//router2

Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.0.1 Router#show ip route

•••

S 192.168.1.0/24 [1/0] via 172.16.0.1

```
// Настраиваем коммутатор
Switch>enable
// список VLAN
Switch#show vlan
// создание vlan
Switch#conf terminal
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name MANAGERS
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#exit
Switch#show vlan
```

```
// добавим интерфейс в vlan
Switch#conf t
// выбираем интерфейс fa 0/1
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
// выставляем режим access
Switch(config-if)#switchport mode access
// назначаем интерфейс в vlan 10
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
// проверяем
Switch#show vlan
```

```
// настройка trunk
```

Switch(config)#interface gig0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20

// проверяем

Switch#show interfaces gig0/1 switchport

// router

Router(config)#int gig0/0/0

Router(config-if)#no shutdown

// настраиваем субинтерфейсы

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0.10

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

Router(config-subif)#ip address 10.0.10.1 255.255.255.0

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0.20

Router(config-subif)#no shutdown

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

Router(config-subif)#ip address 10.0.20.1 255.255.255.0

```
// acl
Router(config)#ip access-list extended DENYPC2
// запретим трафик src=10.0.10.3 ,dst=10.0.20.2
Router(config-ext-nacl)#deny ip host 10.0.10.3 host 10.0.20.2
// разрешим остальной трафик
Router(config-ext-nacl)#permit ip any any
// применим правила
Router(config)#int gig 0/0/0.10
Router(config-subif)#ip access-group DENYPC2 in
```

IPsec

```
1.Router0. ISAKMP
RO(config)#crypto?
 dynamic-map Specify a dynamic crypto map template
         Configure IPSEC policy
 ipsec
 isakmp Configure ISAKMP policy
        Long term key operations
 key
          Enter a crypto map
 map
\\ пароль для адреса 1.1.1.6 - cisco
Router(config)#crypto isakmp key cisco address 1.1.1.6
\\ аутентификация PSK
Router(config)#crypto isakmp policy 10
Router(config-isakmp)#authentication pre-share
\\ шифрование aes 192
Router(config-isakmp)#encryption aes 192
\\ДХ-группа
Router(config-isakmp)#group 5
// хэшинг
Router(config-isakmp)#hash sha
```

2. IPSEC - transform set

\\ настройки шифрования траффика. TS_IPSEC_AES_SHA - имя. esp-aes 192 - протокол шифрования AES. esp-sha-hmac - хэшинг SHA

Router(config)#crypto ipsec transform-set TS_IPSEC_AES_SHA esp-aes 192 esp-sha-hmac

3. какой траффик будем шифровать

Router(config)#ip access-list extended ACL_GRE_O_IPSEC

\\ разрешен траффик от 1.1.1.1 до 1.1.1.6

Router(config-ext-nacl)#permit gre host 1.1.1.1 host 1.1.1.6

\\ какой трафик, в какой роутер, что именно шифровать. связываем ISAKMP и IPSEC

Router(config)#crypto map MAP 100 ipsec-isakmp

\\ трафик, к которому применяется политика

Router(config-crypto-map)#match address ACL_GRE_O_IPSEC

Router(config-crypto-map)#set peer 1.1.1.6

Router(config-crypto-map)#set transform-set TS_IPSEC_AES_SHA

\\ применяем правила к интерфейсу

Router(config)#interface fastEthernet 0/1

Router(config-if)#crypto map MAP

\\ для роутера2 настройки аналогичны

\\ проверяем C:\>ping 192.168.0.2

RO# show crypto ipsec sa

```
protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (1.1.1.1/255.255.255.255.47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (1.1.1.6/255.255.255.255.47/0)
current_peer 1.1.1.6 port 500
   PERMIT, flags={origin is acl,}

#pkts encaps: 7, #pkts encrypt: 7, #pkts digest: 0
#pkts decaps: 6, #pkts decrypt: 6, #pkts verify: 0

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 1, #recv errors 0
```

\\ проверяем

Router#show crypto map

\\ проверяем

Router#show crypto isakmp policy

```
Global IKE policy
Protection suite of priority 10
       encryption algorithm: AES - Advanced Encryption Standard (192 bit keys).
                           Secure Hash Standard
       hash algorithm:
       authentication method: Pre-Shared Key
       Diffie-Hellman group: #5 (1536 bit)
       lifetime:
                               86400 seconds, no volume limit
Default protection suite
       encryption algorithm: DES - Data Encryption Standard (56 bit keys).
       hash algorithm:
                           Secure Hash Standard
       authentication method: Rivest-Shamir-Adleman Signature
       Diffie-Hellman group: #1 (768 bit)
       lifetime:
                               86400 seconds, no volume limit
```