Основы компьютерных сетей. 5. Транспортный уровень.

Протоколы с гарантированной и негарантированной доставкой данных: TCP и UDP. Форматы TCP-сегмента и UDP-дейтаграммы. Сокеты. Технология перегруженного NAT(PAT). Диагностика транспортного уровня.

План занятия:

Как работают протоколы транспортного уровня и чем они отличаются TCP/UDP;

понятия сессии и сокета;

какие протоколы прикладного уровня используются и для чего Сетевой уровень предоставляет сервис по передаче пакетов между сетями, обеспечивая прозрачный доступ в сеть для верхних протоколов.

Какие задачи решает транспортный уровень?



Транспортный уровень



Функционирование транспортного уровня



- 1. Появляется новая сущность Порт
- 2. Решает вопрос гарантированной доставки (если нужно)
- 3. Доставляет сообщение до конкретного приложения


- 1. Появляется новая сущность Порт
- 2. Решает вопрос гарантированной доставки (если нужно)
- 3. Доставляет сообщение до конкретного приложения

ТСР - гарантированная доставка

UDP - негарантированная доставка

UDP:

UDP:



User Datagram Protocol (UDP) – протокол передачи дейтаграмм пользователя.

UDP:

- без установления соединения
- используется служебными протоколами в локальных сетях RIP, SNMP, DHCP, TFTP и потоковыми приложениями.

UDP:


Протокол работает без установления соединения, кроме того не используется подтверждение о доставки, что приводит к тому что передаваемые дейтаграммами могут быть потеряны и как следствие это не гарантирует доставку данных.


Дейтаграммы могут поступать не в любой последовательности повторяться и не доходить до адреса назначения.


Это все можно отнести к минусам в отличие от протокола ТСР. Плюсом является возможность начать передачу данных без установления соединения.

Пространство адресов протокола UDP, отделено от TCP-портов.

- Ориентирован на соединение.
- Надежная передача.
- Управление потоком.
- •Сегментирование данных полученных от протоколов прикладного уровня на дейтаграммы, для передачи по сети.
- •Нумерация и упорядочивание дейтаграмм.
- •Буферизация дейтаграмм.
- •Сопоставление и адресация процессов (приложение) и сетевых запросов (создание сокетов).
- •Управление интенсивностью передачи.







CTL: какие биты управления в TCP-заголовке заданы в значении 1 Узел А отправляет АСК-ответ узлу В.

Механизм обеспечения сохранения порядка следования сообщений


• Нумерация сообщений

Поток байт от приложения

Сегмент	Сегмент	Сегмент	Сегмент
Байт 0	Байт 1024	Байт 2048	Байт 3072



ТСР. Метод скользящего окна:




Len= length (длина)


Seq= sequence

(номер сообщения в последовательности)

Win=window (размер окна)



ТСР. Метод скользящего окна:



Сокет (программный интерфейс):

Интерфейс сокета Беркли используется для взаимодействия между компьютерами в сети или процессами запущенными на компьютере.

Сокеты – это стандарт интерфейсов для транспортных подсистем.

Различные варианты сокетов могут быть реализованы в разных ОС и языках программирования.

Операция SOCKET создает новый сокет и записывает его в таблицу транспортной подсистемы.

Параметры вызова задают тип используемого формата адресации, тип применяемого сервиса (например, надежный поток байтов) и протокол.

Сокет – логическая конструкция, уровень абстракции, для удобства взаимодействия приложения по сети.

(protocol, dst IP, src IP, dst PORT, src PORT) - 5-tuple или Socket Уникальный набор для конкретной сесии.

Список портов по умолчанию для популярных протоколов:

2	1	_	ft	n
_	_			Μ

$$22 - ssh$$

$$110 - pop3$$

Базовые операции сокетов для ТСР

SOCKET (COKET) Создание нового сокета

BIND (СВЯЗАТЬ) Привязать локальный адрес и сокет

LISTEN (ОЖИДАТЬ) Слушать входящие соединения; указав размер очереди (ESTABLISHED - установлено)

АССЕРТ (ПРИНЯТЬ) Подтвердить установление входящего соединения

CONNECT (СОЕДИНИТЬ) Инициировать процесс установления соединения

SEND (ПОСЛАТЬ) Передать информацию по установленному соединению

RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ) Принять информацию по установленному соединению

CLOSE (ЗАКРЫТЬ) Закрыть сеанс связи и отправить сообщение о завершение соединения

Технология NAT

NAT (Network Address Translation) — трансляция сетевых адресов.

Процедура по изменению адресов в заголовках ІРпакетов при их прохождении через маршрутизатор или другое устройство.

Типы NAT:

- Статический NAT.
- Динамический NAT.
- Перегруженный NAT.

Технология NAT


Локальные сети, не маршрутизируются в Интернете:

10.0.0.0/8

172.16.0.0/12

192.168.0.0/16


Destination NAT. Source NAT.



NAT	
Пул внутренних глобальных адресов	Внутренний локальный адрес
209.165.200.226	192.168.10.10
209.165.200.227	192.168,10.11
209.165.200.228	192.168.10.12
209.165.200.229	192.168.10.13
PAT	
Burmanului spašani ur iš sanas	I Bureau wa a sana wa a sana
Внутренний глобальный адрес	
209 165 200 226 1444	192 168 10 10:1444
209.165.200.226:1444 209.165.200.226:1445	192.168.10.11:1444
209 165 200 226 1444	192 168 10 10:1444

Как показано на рисунке, NAT преобразует IPv4-адреса, исходя из схемы 1:1 для частных IPv4-адресов и публичных IPv4-адресов. В то же время, PAT меняет и адрес, и номер порта.

Перегруженный NAT (РАТ, NAPT)




	NAT Translation Table			
	Local IP Address	Source Port#	Internet IP Address	Source Port#
process X, Host A	192.168.1.101	54,847 =	65.96.14.76	1
Host B	192.168.1.103	24,123 =	65.96.14.76	2
process Y, Host A	192.168.1.101	42,156 =	65.96.14.76	3
Host C -	192.168.1.102	33,543 =	65.96.14.76	4

Port Forwarding


Port Forwarding - это технология, которая позволяет обращаться из Интернет к компьютеру во внутренней сети за маршрутизатором, использующим NAT. Доступ осуществляется при помощи перенаправления трафика определенных портов с внешнего адреса маршрутизатора на адрес выбранного компьютера в локальной сети.


Port Forwarding



		IP - F	Paket			
Owell ID	70-1-10		TCP - Segment			
Queii - IP	Ziei - IP	111	Port	Ziel-Port		Daten
170.0.0.1	192.168.0.1		5000	80		
	Quell - IP 170.0.0.1	Soldand (Control Control Contr	Quell - IP Ziel - IP .	Port	Quell - IP Ziel - IP . Quell- Ziel-Port	Quell - IP Ziel - IP . TCP - Segment Quell - IP . Quell - Ziel-Port . Port

Практика





NAT

//1. Направление трансляции

Router#conf t

Router(config)#int gigabitEthernet 0/0/0 //выбираем интерфейс, входящие пакеты которого будем транслировать

Router(config-if)#ip nat?

inside Inside interface for address translation


outside Outside interface for address translation

Router(config-if)#ip nat inside // указываем сторону (внутренняя)


Router(config-if)#exit

Router(config)#int gigabitEthernet 0/0/1

Router(config-if)#ip nat outside // внешняя



NAT
//2 выбрать трафик
Router(config)#ip access-list ?
extended Extended Access List
standard Standard Access List
Router(config)#ip access-list standard NAME-ACL



NAT

// 3 Настройка NAT

Router(config)# ip nat inside?

source Source address translation

Router(config)# ip nat inside source?


list Specify access list describing local addresses

static Specify static local->global mapping

Router(config)# ip nat inside source list NAME-ACL interface gigabitEthernet 0/0/1 overload

Router(config)#exit

Router#show ip nat translations



//static port forwarding: 9.9.9.2:80 => 192.168.0.100:80

Router(config)#int gigabitEthernet 0/0/0

Router(config-if)#ip nat outside

Router(config-if)#exit

Router(config)#int gigabitEthernet 0/0/1

Router(config-if)#ip nat inside

Router(config-if)#exit

Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.0.100 80 9.9.9.2 80

Router(config)#exit


Router#show ip nat translations


Pro Inside global Inside local Outside global

tcp 9.9.9.2:80 192.168.0.100:80 ---

Практика

- 1. Анализатор сетевого трафика Wireshark.
- 2. Анализатор трафика в Cisco PT.





Домашнее задание:

1. Изучить методичку.