Система печати UNIX

Источник: http://www.k-max.name

Исторически в Linux было 2 системы печати LPRng и BSD LPD. Данные системы постепенно устаревают и на смену им приходит система печати CUPS, которая разработана как замена вышеуказанных систем и возможности которой гораздо шире. При использовании GUI интерфейса GNOME, KDE или Web-интерфейса, управление принтерами с помощью CUPS осуществляется не сложнее, чем в Windows.

Как система печати Linux обрабатывает файлы

Все мы знаем, что когда печать работает без перебоев, то отправив на печать какой-либо файл о нем можно забыть, пока листы не выйдут на принтере. Но если печать "поломалась", то необходимо понимать принцип работы, чтобы исправить проблему.

В Linux только пользователь гоот имеет возможность прямого доступа к устройствам (в нашем случае - к принтеру), остальным пользователям операционная система не дает возможности обращаться напрямую к физическим устройствам, чтобы избежать появления конфликтных ситуаций. Вместо этого, утилиты обращаются к фоновым системным процессам, которые ставят задания в очередь на печать. Кроме всего прочего, данные процессы выполняют преобразование содержимого исходных файлов, подготавливая его к выводу на определенный принтер. Для этого используются язык принтера и протоколы обмена, на основании которых настраивается разрешение печати, формируются страницы, если необходимо, убираются/добавляются колонтитулы, нумеруются страницы.

Система печати Linux находится под контролем демона cupsd, который обладает всеми необходимыми привилегиями, чтобы обращаться к принтерам от имени пользователя. Данный демон автоматически загружается при запуске Linux и настраивает систему для корректной работы печати. Все необходимые параметры демон берет из каталога /etc/cups.

В Linux, где установлен CUPS, для печати используются два основных метода. В основе первого лежит команда lpr. Которые в качестве аргумента принимают имя печатаемого файла и отправляют его на печать на принтер по умолчанию. Данные команды являются "мостиком" ко второму способу печати. В основе второго способа лежат обращения к системным вызовам CUPS. Приложения, использующие данный метод могут не только посылать сирѕ информацию, но и получать от демона информацию, о возможностях принтера. В ответ на такой запрос, CUPSвозвращает приложению файл в формате PPD (PostScript Printer Definition - описание принтера PostScript). Данные файлы описывают возможности, которыми обладают принтеры (размер страницы, разрешение, ориентация и т.п.). Файлы PPD являются ключевыми компонентами в пакете драйверов для принтеров. Для принтеров, которые не поддерживают язык PostScript, предоставляются PPD-файлы, описывающие возможности через GhostScript.

Совершенно не важно, поддерживает приложение CUPS или нет - после того, как демон cupsd примет задание печати, он поместит его в каталог буфера печати - спулер (обычно - /var/spool/cups) вместе с файлом, описывающим данное задание. Далее cupsd сортирует список заданий и отправляет на принтер одно за другим.

Управление печатью в Linux

Система печати в Linux довольно сложна и настройка обычно происходит либо очень просто (потому что CUPS все сам обнаружит и настроит). Работа печати в Linux основана на нескольких различных пакетах. Основной - это пакет cups, содержащий демон печати. В большинстве дистрибутивов имеется пакет cups в репозитории, например в Ubuntu он устанавливается так:

tasksel → Сервер печати [*]

Данный выбор отлично подхватывает все необходимые зависимости.

Давайте немного разберемся, что же такое PostScript, а что такое GhostScript? Как показывает практика, приложения UNIX в большинстве случаев генерируют на выходе файлы двух форматов:

- **Простой текст.** Программы могут отправлять на принтер файлы в простом текстовом формате исходя из предположения, что в качестве принтера используется типичное устройство постраничной печати.
- **PostScript.** Язык Adobe PostScript это один из многих языков принтеров. Большинство приложений, использующих сложное форматирование на выходе всегда создают файл формата PostScript.

К сожалению, современные принтеры не все поддерживают язык PostScript (особенно бюджетные модели для дома и малого бизнеса). В связи с этим, файл, полученный от приложения, должен пройти обработку GhostScript. GhostScript - это интерпретатор PostScript, который может размещаться в компьютере, а не в принтере.

Следует заметить, что GhostScript рассматривает все принтеры, как графические устройства. Таким образом, при выводе на печать обычного текстового документа GhostScript преобразует текст в растровый рисунок и отправляет этот рисунок принтеру. Это означает, что GhostScript не может использовать шрифты, встроенные в принтер. Это так же означает, что печать документов через GhostScript иногда выполняется более медленно, чем печать тех же документов на драйверах Windows. Хотя в большинстве случаев эта разница практически не заметна, бывают и большие задержки.

Стандартная установка CUPS поддерживает довольно узкий спектр принтеров (хотя, это довольно спорный момент. Обычно, это модели с поддержкой PostScript и принтеры компаний HP и Epson. Если принтер автоматически не определился, то необходимо посетить сайт производителя принтера для получения пакета драйверов и инструкций об установке принтера в системе Linux.

Подключение и настройка принтеров в Linux

Прежде всего, подключение и настройка заключается в настройке аппаратных средств. То есть необходимо убедиться, что принтер физически соединен с компьютером и убедиться в исправности принтера и соединительных проводов. Проще всего настроить печать в Linux через принтер который совместим с Linux. Лучший признак совместимости с Linux - это наличие поддержки языка PostScript в принтере. Иногда, производители любят заявлять о поддержке PostScript ложно. Под словом "Ложно" необходимо понимать то, что поддержка PostScript реализована не в самом принтере, а в драйверах, поставляемых к принтеру, которые скорее всего рассчитаны на ОС Windows. Примеров можно привести кучу: принтеры компании Canon серии LBP, модели 810, 1120, принтеры компании HP серии LJ 10хх. Чтобы убедиться поддержке принтера Linux, онжом http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/openprinting/database /databaseintro. На данном сайте можно так же скачать файлы PPD для вашего принтера. Для подключения принтеров существует несколько интерфейсов, таких как: USB, Ethernet, LPT и COM (последний безбожно устарел). Данным интерфейсам соответствуют устройства LPT - /dev/lp*, COM - /dev/ttyS* (вместо звездочек, естественно - цифра, обозначающая номер порта, к которому подключено устройство), для взаимодействия с USB используется дерево каталогов /proc/bus/usb, для Ethernet, естественно - IP.

Настройка безопасности CUPS

В отличии от старых систем LPD, управлять системой печати CUPS удобнее через Web. Однако, по умолчанию, настройка доступа к web интерфейсу может быть настроена не корректно. Некоторые дистрибутивы предоставляют свои инструменты управления CUPS. Все настройки CUPS хранятся в файле /etc/cups/cupsd.conf. Данный файл смоделирован по

образу файла Веб сервера Арасhе. Данному веб серверу я обязательно посвящу обзор. Файл конфигурации cupsd.conf начинается с ряда глобальных параметров директив, которые оформлены в виде пар имя - значение. Для примера, чтобы изменить имя сервера, отправляемое другим системам, необходимо ввести директиву:

SeverName my.ptintserver.local

Данная строка определяет имя сервера как my.printserver.local. Файл конфигурации обладает огромным количеством директив, описание которых выходит далеко за рамки данной статьи. К сожалению, на русском языке я так и не нашел полного описания конфигурационного файла. Могу сказать одно - полный пакет документации можно будет почитать на английском прямо из настроенного веб интерфейса. А так же, документация по конфигурационному файлу доступна . Приведу Вам начало своего конфигурационного файла, содержащего глобальные директивы:

```
Print-server:~# cat /etc/cups/cupsd.conf
# указание имени сервера
ServerName print-server.domain.local
# указание уровня логирования
LogLevel warning
SystemGroup lpadmin
# Разрешить доступ к серверу
Port 631
Listen /var/run/cups/cups.sock
Listen 172.16.1.254:631
# Включение/выключение функции обзора.
Browsing Off
#BrowseOrder allow, deny
#BrowseAllow all
#BrowseAddress @LOCAL
# указание типа аутентификации
DefaultAuthType Basic
<Location />
Allow @LOCAL
# Доступ к консоли управления только из локальной сети.
Order deny, allow
</Location>
<Location /admin>
# Доступ к администрированию только с определенной машины
Allow From 127.0.0.1
Allow From 172.16.1.254
Order deny, allow
```

</Location>

<Location /admin/conf>

Доступ к изменению конфига только с аутентификацией, указанной в DefaultAuthType

AuthType Default

Order deny, allow

</Location>

Давайте разберем каждый параметр. Как уже упоминалось выше, ServerName указывает имя сервера печати. LogLevelyказывает подробность журналирования (по умолчанию при установке параметр равен info, если возникли какие-то проблемы с CUPS, а в протоколе нет ничего информативного, можно поднять уровень до максимального — debug2), Port указывает на каком порту будет доступен веб-интерфейс, Listen позволяет указать на каком IP адресе будет доступен веб-интерфейс, а так же прослушиваемый сокет.

Параметры, начинающиеся на Browsing требуют отдельного разговора, они задают настройки "просмотра". В данном случае, под термином просмотр необходимо понимать возможность CUPS обнаруживать принтеры в сети. Данная возможность поддерживается на уровне протокола IPP. Обнаружение происходит посредством широковещательных рассылок, что при большом количестве серверов CUPS или при частом отключении/подключении принтеров может порождать дополнительную нагрузку на сеть. Так же, включение просмотра влечет за собой определенное бремя безопасности. Например, систему настроенную на автоматический поиск легко обмануть, предоставив поддельную информацию о принтерах, а при наличии недочетов в коде CUPS это может привести к негативным последствиям. Давайте разберем указанные параметры:

BrowseAllow и BrowseDeny

Указывают CUPS на стороне клиента адреса, от которых может приниматься или отвергаться, соответственно, информация о принтерах. Формат директив соответствует директивам Allow и Deny. В качестве аргумента для данной директивы может быть как отдельный IP, так и подсеть в формате 10.0.0.0/24 или 10.0.0.0/255.255.255.0 или 10.0.0.0-10.0.0.255, так и значение @LOCAL - обозначающее локальную сеть, а так же имена хостов. Возможно использование нескольких данных директив.

- **Browsing**. Указывает CUPS предоставлять свои серверы в общий доступ, либо нет. Значения может принимать On или Off соответственно.
- **BrowseAddress**. Аналогична BrowseAllow. за исключением того, что она задает КОМУ посылать пакеты, а не от кого принимать.

Далее в конфигурационном файле указана директива DefaultAuthTape, которая указывает механизм аутентификации, который будет использоваться для организации доступа по умолчанию. Basic - указывает использовать логины/пароли от локальной системы. None - указывает не использовать аутентификацию. При указании параметра Digest все пароли будут передаваться в зашифрованном виде, но тогда необходимо создать пользователей CUPS с помощью команды, пользователи будут добавлены в файл /etc/cups/passwd.md5.

Существует так же директива AuthClass, которая не присутствует в моем конфигурационном файле. Данная директива определяет, какие группы пользователей могут иметь доступ к подсистеме. Может принимать значения: Anonymous, User, System, Group. Параметр Anonymous указывает, что аутентификация производиться не должна. Параметр User говорит, что любой пользователь системы, корректно указавший имя/пароль может иметь доступ. System - говорит, что доступ к подсистеме могут получить только пользователи - члены системной группы сирs. Group указывает возможность пользоваться подсистемой только членам группы, которая должна быть указана в последующей директиве AuthGroupName.

Директива Order определяет порядок предоставления доступа к CUPS по умолчанию. Значение Deny, Allow определяет - отвергать попытки доступа, если право на доступ не

указано явно. Если директива имеет значение Allow, Deny, то доступ будет предоставлен, если явно не запрещен.

В конфиге можно заметить, что после DefaultAuthType идут параметры, сгруппированные в разделы <Location /...>. Такие директивы определяют доступ к определенным функциям сервера.

На этом настройку доступа к веб-интерфейсу CUPS считаю законченным. Остальные действия удобней выполнять через браузер. Для доступа к управлению необходимо ввести в веб-браузере строку http://ipaddress:631, в результате, должен появиться интерфейс управления CUPS. Если этого не произошло, попробуйте перечитать статью и проверить Ваши настройки еще раз. Перед манипуляциями с веб-интерфейсом я бы посоветовал сделать копию работающего конфига, потому что после внесения каких-либо изменений в настройки, конфигурационный файл переписывается параметрами веб-интерфейса. В результате, все вышеуказанные настройки сбиваются. Как говориться - удобство в угоду безопасности. Поэтому, я советую - настроив доступ к веб-морде, произвести настройки принтеров в Веб-интерфейсе, проверить работоспособность, а после проверки - восстановить настройки безопасности.

Особенности использования Веб интерфейса

Print-server:~# cat /etc/cups/printers.conf

Долго о Веб-интерфейсе описывать не буду. Последняя версия CUPS 1.4 практически полностью русифицирована. Управление принтерами через веб-морду не сложнее процесса установки принтера в операционной системе Windows. Единственный нюанс в Linux - это то, что фактически, "принтер" есть очередь печати. То есть фактически мы посылаем документ в определенную очередь печати с определенными настройками. Очередь привязана к конкретному принтеру-устройству. Таким образом, к одному принтеру может быть привязано несколько очередей с разными настройками. Это как в Windows установить несколько "принтеров" с разными версиями драйвера, но привязанными к одному физическому устройству.

Параметры принтеров CUPS хранит в файле /etc/cups/printers.conf. В данный файл руками лезть не стоит. Он заполняется при настройке в веб интерфейсе. Пример файла:

```
# Printer configuration file for CUPS v1.4.4

# Written by cupsd

# DO NOT EDIT THIS FILE WHEN CUPSD IS RUNNING

<DefaultPrinter it_216>
Info Printer
Location IT

MakeModel HP LaserJet Series PCL 4/5

DeviceURI socket://10.0.0.216

State Idle

StateTime 1303721460

Reason toner-low-report

Reason toner-empty-warning

Type 12372

Filter application/vnd.cups-raw 0 -

Filter application/vnd.cups-raster 50 rastertohp
```

Accepting Yes

Shared Yes

JobSheets none none

QuotaPeriod 0

PageLimit 0

KLimit 0

OpPolicy default

ErrorPolicy stop-printer

Attribute marker-colors \#000000

Attribute marker-levels 0

Attribute marker-names Black Cartridge HP Q7551A

Attribute marker-types tonerCartridge

Attribute marker-change-time 1303721460

</Printer>

Описание каждого установленного принтера (соответствующий PPD-файл) находится в каталоге/etc/cups/ppd/<имя принтера>.ppd.

Управление демоном CUPS ничем не отличается от управления любой другой службой. То есть запуск, остановка,перезапуск можно выполнить командами:

Print-server:~# /etc/init.d/cups start

Starting Common Unix Printing System: cupsd.

Print-server:~# /etc/init.d/cups restart

Restarting Common Unix Printing System: cupsd.

Print-server:~# /etc/init.d/cups stop

Хочу еще отметить такой нюанс. CUPS разрабатывался как замена системе печати LPD. В LPD источником информации о имеющихся принтерах очередях печати был файл /etc/printcap. CUPS обратно совместим с данной системой печати и если мы посмотрим на файл printcap, то увидим, что:

```
Print-server:~# ls -la /etc/ | grep print
```

lrwxrwxrwx 1 root root 22 Map 15 18:41 printcap -> /var/run/cups/printcap

файл printcap является символьной ссылкой на /var/run/cups/printcap. Т.о. CUPS сама следит за корректностью данного файла и тем самым обеспечивает обратную совместимость с LPD.

Устранение неполадок в системе печати

Не всегда удается настроить принтер с первого раза и иногда настройка становится чрезвычайно сложной, убивающей веры в свои силы. Постараюсь описать некоторые шаги по устранению проблем с печатью:

- Постарайтесь проверить работоспособность принтера на другой ОС. Естественно, если он не заработает в другой ОС, то проблема скорее всего в аппаратной части.
- Проверьте все физические соединения. Питание, информационный провод. Проверьте включен ли принтер и имеется ли бумага в лотке, а так же нет ли сигнализации об ошибках на принтере.

- Если принтер подключается по USB, LPT, COM, то посмотрите выводы команд lsusb, dmesg на наличие записей о принтере. Если принтер с Ethernet-интерфейсом, проверьте связь с ним командой ping.
- Если все вышеперечисленные проверки завершились успехом тщательно проверьте настройки CUPS.
- Проверьте в Веб-интерфейсе, не остановлена ли очередь печати принтера.
- Если в статусе принтера написано waiting for job copmlete, то что-то мешает CUPS очистить очередь печати принтера (например отсутствие физического соединения с принтером или нехватка прав доступа).
- Если при печати на бумаге выводится всякий мусор, то скорее всего выбраны неверные параметры/модель принтера.
- Так же, для поиска неисправности необходимо просмотреть логи принтера в каталоге /var/log/cups/
- Ну и как всегда, вам в помощь yandex и google.

Файлы и каталоги CUPS

описаний принтеров (PPD-файлов).

В большинстве случаев, ручное редактирование каких-либо файлов CUPS, кроме /etc/cups/cupsd.conf, требуется довольно редко. Но для общего развития расскажу о расположении файлов. Итак, как уже говорилось, для хранения настроек CUPS использует каталог /etc/cups/. Основной файл, имеющий для нас интерес - это cupsd.conf, который глобальные существует printers.conf. хранит настройки, так же настройкипринтеров очередей печати. Подкаталог ppd содержит файлы PPD для локальных принтеров. Файл passwd.md5 хранит зашифрованные пароли пользователей CUPS. Большой объем данных лежит в /usr/share/cups/, в котором хранятся служебные файлы. Особый интерес представляет каталог /usr/share/cups/model/ (который в последней версии CUPS был перемещен в /usr/share/ppd/), который хранит описания для принтеров. При

каждом старте сервер сканирует каталог /usr/share/cups/model на предмет появления новых