从零开始实现DDD应用 第二章 WebAPI

作者: 贺传珺

在开始之前先把我们的API项目清理一下,删除API项目中的Controller文件夹和WeatherForecast。

合约(Contract)就是我们所熟知的DTO对象,也是一个POCO (Plain-old C# objects)对象。因此它不会包含任何业务上的逻辑,仅包含字段。能直接被序列化和反序列化。我们在API项目中新建一个文件夹来保存这些文件,命名为Contracts。



我们公开出去的API有很多时候不能做中断变更(Breaking changes)也叫作破坏性更新。因为API的改变很多时候不能及时通知调用者。所以合约中必须包括有版本的信息。接下来我们来看看如何在代码中实现它。在Contracts文件夹中新建一个类,命名为

Apartments_o

```
| Contracts | Con
```

在代码中我们看到合约被定义在两个Class包裹之中,最外层的Class表示的是所属的业务,第二层的Class表示的是版本号,最里面的才是合约。可能到目前为止会觉得这个设计很多余。这很正常,带着问题接着往下看。

HTTP端点

现在要新建第一个控制器,在API项目中新建一个API控制器,命名为ApartmentCommandsApi,并且继承Controller和增加一个Post接口来接收命令。

注意观察这个接口的参数,就是 我们在上面定义的类型。如果我们 有新的版本的接口需要上线且需要 更改参数。我们只需要在合约里新建 一个版本号的合约而不会影响现在运 行的版本。

运行项目

按下F5或者Ctrl+F5运行项目,一切正常的情况下我们会有如下页面。这时候无论输入什么值这个接口智只会返回200,接下来我们要让这些接口和领域之间产生互动。



应用服务和领域服务不同,它不包含任何业务代码。可以把它看做是介于边缘和领域之间的管道。首先新建一个接口,命名为IApplicationService。由于我们目前只有一种边缘(HTTP),所以我不会把应用服务和API放在不同的项目里。

```
OtHousing
```

新建一个类,命名为ApartmentsApplicationService,并且继承 IApplicationService。然后把我们刚才写的合约加进去。

现在回头去看看我们的实体,看看有那些需要实现的命令,并把它们加入到合约中。修改Contracts文件夹中的Apartments类。

```
public class SetDeposit
public class SetArea
                                             0 个引用 | 0 项更改 | 0 名作者, 0 项更改
   0 个引用 | 0 项更改 | 0 名作者, 0 项更改
                                             public Guid Id { get; set; }
   public Guid Id { get; set; }
                                             0 个引用 10 项更改 10 名作者, 0 项更改
   0 个引用 | 0 项更改 | 0 名作者, 0 项更改
                                             public decimal Deposit { get; set; }
   public decimal Areas { get; set; }
                                             0 个引用 | 0 项更改 | 0 名作者, 0 项更改
                                             public string CurrencyCode { get; set; }
0 个引用 10 项更改 10 名作者, 0 项更改
public class SetAddress
                                          0 个引用 10 项更改 10 名作者, 0 项更改
                                          public class SetRemark
   0 个引用 | 0 项更改 | 0 名作者, 0 项更改
   public Guid Id { get; set; }
   0 个引用 | 0 项更改 | 0 名作者, 0 项更改
                                             0 个引用 10 项更改 10 名作者, 0 项更改
                                             public Guid Id { get; set; }
   public string Address { get; set; }
                                             0 个引用 | 0 项更改 | 0 名作者, 0 项更改
                                             public string Remark { get; set; }
0 个引用 10 项更改 10 名作者, 0 项更改
public class SetRent
                                          0 个引用 10 项更改 10 名作者, 0 项更改
                                          public class SentForReview
   0 个引用 | 0 项更改 | 0 名作者, 0 项更改
   public Guid Id { get: set: }
                                             0 个引用 | 0 项更改 | 0 名作者, 0 项更改
   0 个引用 | 0 项更改 | 0 名作者, 0 项更改
                                             public Guid Id { get; set; }
   public decimal Rent { get; set; }
   0 个引用 10 项更改 10 名作者, 0 项更改
   public string CurrencyCode { get; set; }
```

现在修改HTTP端点,根据刚才所新增的合约新增一些接口。

```
[Route("area")]
[HttpPut]
0 个引用 10 项更改 10 名作者, 0 项更改
public async Task (IActionResult) Put (V1. SetArea request)
    await _applicationService.Handle(request);
    return Ok();
[Route ("address")]
[HttpPut]
0 个引用 | 0 项更改 | 0 名作者, 0 项更改
public async Task<IActionResult> Put(V1.SetAddress request)
    await _applicationService.Handle(request);
    return Ok();
[Route("rent")]
[HttpPut]
0 个引用 10 项更改 10 名作者, 0 项更改
public async Task<IActionResult> Put(V1.SetRent request)
    await _applicationService.Handle(request);
    return Ok();
```

```
[Route ("deposit")]
[HttpPut]
0 个引用 10 项更改 10 名作者, 0 项更改
public async Task<IActionResult> Put(V1.SetDeposit request)
   await _applicationService.Handle(request);
   return Ok();
[Route("remark")]
[HttpPut]
0 个引用 10 项更改 10 名作者, 0 项更改
public async Task<IActionResult> Put(V1.SetRemark request)
   await applicationService.Handle(request);
   return Ok():
[Route("publish")]
[HttpPut]
0 个引用 | 0 项更改 | 0 名作者, 0 项更改
public async Task<IActionResult> Put(V1.SentForReview request)
   await _applicationService.Handle(request);
   return Ok();
```

现在我们需要一个接口来实现保存数据的功能,但是这些代码是属于框架的功能,因此我们需要新建一个类库项目,命名为RJRentalOfHousing.Framework,并且把IApplicationService接口给

移过去。

让API项目添加Framework项目的引用,然后修改 ApartmentsApplicationService类。

```
→ RJRentalOfHousing.ApartmentsApplicationService
lousing
 ∃using RJRentalOfHousing.Framework;
  using static RJRentalOfHousing.Contracts.Apartments;

□namespace RJRentalOfHousing

      2 个引用 | 0 项更改 | 0 名作者, 0 项更改
      public class ApartmentsApplicationService : IApplicationService
          8 个引用 | 0 项更改 | 0 名作者, 0 项更改
          public async Task Handle (object command)
              switch(command)
                  case V1. Create gmd:
                      break:
                  default:
                      throw new InvalidOperationException($"未知的命令类型: {command.GetType().FullName}");
                      break
```

在Framework项目中新建一个接口,命名为IEntityStore。

现在还不需要去实现这个接口,我们在第四章才会持久化这些数据到数据库里。

现在万事具备,开始在领域服务中添加一些代码,修改 ApartmentsApplicationService类。

```
1 个引用 | 0 项更改 | 0 名作者,0 项更改
private async Task HandldCreate(V1.Create cmd)
{
    if (await _entityStore.Exists(cmd.Id.ToString()))
        throw new InvalidOperationException($" {cmd.Id} 已存在");
    var apartment = new Apartment(new ApartmentId(cmd.Id), new UserId(cmd.OwnerId));
    await _entityStore.Save(apartment);
}

6 个引用 | 0 项更改 | 0 名作者,0 项更改
private async Task HandleUpdate(Guid ApartmentId, Action(Apartment) operation)
{
    var apartment = await _entityStore.Load(Apartment)(ApartmentId.ToString());
    if (apartment == null)
        throw new InvalidOperationException($" {ApartmentId} 不存在");
    operation(apartment);
    await _entityStore.Save(apartment);
}
```

```
O TODO WENTO HITH! O WEN
public async Task Handle(object command)
   switch(command)
       case V1.Create cmd:
           await HandldCreate(cmd);
           break:
       case V1. SetArea cmd:
           await HandleUpdate(cmd.Id, x => x.SetArea(new Area(cmd.Areas)));
           break:
       case V1. SetAddress cmd:
            await HandleUpdate(cmd.Id, x => x.SetAddress(new Address(cmd.Address)));
           break:
       case V1. SetRent cmd:
           await HandleUpdate(cmd.Id, x => Price.FromDecimal(cmd.Rent, cmd.CurrencyCode, _currencyLookup));
           break:
       case V1. SetDeposit cmd:
           await HandleUpdate(cmd.Id, x => Price.FromDecimal(cmd.Deposit, cmd.CurrencyCode, _currencyLookup));
           break:
       case V1. SetRemark cmd:
           await HandleUpdate(cmd.Id, x => x.SetRemark(cmd.Remark));
           break:
       case V1. SentForReview cmd:
            await HandleUpdate(cmd.Id, x => x.RequestToPublish());
           break:
       default:
           throw new InvalidOperationException($"未知的命令类型: {command.GetType().FullName}");
```

结束语

本章的内容较为简单。介绍了WebAPI和应用服务,WebAPI作为边缘应该很"薄",不应该含有任何业务逻辑。应用服务只是作为边缘和领域之间的管道。下一章将是整个教程的重点:聚合根(Aggregate)。