windows redis 集群搭建

- 一. 准备软件环境
- 二. 创建三主三从集群
- 二. 创建一主二从集群
- 三. 搭建一主二从三哨兵机制

windows redis 集群搭建

一. 准备软件环境

- 1. windows-redis 5.0.10版本
- 2. windows10
- 3. ruby 安装包(针对Redis 版本 3 或 4)
- 4. 官网地址: https://redis.io/topics/cluster-tutorial#creating-the-cluster
- 5. redis 集群分布式特性: https://redis.io/topics/cluster-spec
- 6. 请注意,按预期工作的**最小集群**需要包含至少三个主节点。对于您的第一次测试,强烈建议启动一个具有三个主节点和三个从节点的六节点集群。

二. 创建三主三从集群

- 1. 摘取官网的版本区别
 - o 如果您使用 Redis 5 或更高版本,这很容易实现,因为我们在 Redis Cluster 命令行实用程序的帮助下嵌入到中 redis-cli,可用于创建新集群、检查或重新分片现有集群等。
 - 对于 Redis 版本 3 或 4,有一个 redis-trib.rb 非常相似的旧工具。您可以 src 在 Redis源代码分发目录中找到它。您需要安装 redis gem 才能运行 redis-trib.
 - o Redis Cluster 在5.0之后取消了ruby脚本 **redis-trib.rb**的支持(手动命令行添加集群的方式不变),集合到redis-cli里,避免了再安装ruby的相关环境。直接使用 redis-clit的参数--cluster 来取代
 - 主节点可读可写,从节点只读不能写
 - 。 涉及命令

```
Claster (Manager Commands)
Claster (Manager Com
```

2. 开始搭建

1. 官网建议3个主节点, 3个从节点, 高可用性更稳定

- 2. 创建目录win-redis-cluster,再创建节点文件夹分别命名 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005将redis安装包内容复制到6个文件夹
- 3. 修改各节点的配置文件redis.windows.conf (cluster-config-file 需按照端口区分文件名)
- 4. 设置主从节点,这里选择7000为主节点,7001,7002为从节点
 - 1. 不设置主从节点, 由执行搭建集群命令后自行分配

```
redis-cli --cluster create 127.0.0.1:7000 127.0.0.1:7001 127.0.0.1:7002 127.0.0.1:7003 127.0.0.1:7004 127.0.0.1:7005 --cluster-replicas 1
```

1. 打开每个节点的配置文件搜索并设置

```
port 7000
cluster-enabled yes
cluster-config-file nodes-7000.conf
cluster-node-timeout 5000
appendonly yes
```

其中cluster-config-file 需要安装端口区分命名文件名!!! cluster-enabled 必须是yes !!!

- 5. 执行各节点服务启动命令
 - 在各文件夹执行cmd
 - redis-server.exe redis.windows.conf
 - 生成文件log.txt, nodes-7002.conf(存储集群节点信息)

6. 注意

在启动集群的时候redis数据库必须是空的,否则会报错提示: [ERR] Node 127.0.0.1:7001 is not empty. Either the node already knows other nodes (check with CLUSTER NODES) or contains some key in database 0。

解决方法:删除生成的配置文件nodes.conf,如果不行则说明现在创建的结点包括了旧集群的结点信息,需要删除redis的持久化文件后再重启redis,比如:appendonly.aof、dump.rdb。

- 7. 修改日志输入到控制台
 - Redis默认的设置为verbose,开发测试阶段可以用debug,生产模式一般 选用notice
 - \1. debug: 会打印出很多信息,适用于开发和测试阶段
 - \2. verbose (冗长的): 包含很多不太有用的信息,但比debug要清爽一些

\3. notice: 适用于生产模式

\4. warning:警告信息

- 打开配置文件, loglevel notice 改为 loglevel debug
- logfile log.txt 改为 logfile ""
- 重启启动后打印日志在控制台

```
F:\software\redis\win-redis-cluster\7002>redis-server.exe redis.windows.conf
[11092] 05 Jun 17:18:19.438 # 0000000000000 Redis is starting 000000000000
[11092] 05 Jun 17:18:19.438 # Configuration loaded
[11092] 05 Jun 17:18:19.438 # Configuration loaded
[11092] 05 Jun 17:18:19.490 * Node configuration loaded, I'm 5e99731653ab94ea1b449471d68e06e0966e1aec

Redis 5.0.10 (1c047b68/0) 64 bit

Running sin cluster mode
Fort: 7002
FID: 11092

http://redis.io

[11092] 05 Jun 17:18:19.493 # Server initialized
[11092] 05 Jun 17:18:19.493 * Ready to accept connections
```


8. 创建集群主从节点,设置主节点1个副本,如果需要集群需要认证,则在最后加入 -a xx 即可

```
redis-cli --cluster create 127.0.0.1:7000 127.0.0.1:7001 127.0.0.1:7002 127.0.0.1:7003 127.0.0.1:7004 127.0.0.1:7005 -- cluster-replicas 1
```

```
| Post | Northweek | Post | Po
```

9. 使用客户端连接6个节点测试

key 命名遵循阿里redis使用规范使其产生文件夹区分其他vapp



- 1. 发现只有一个0号数据库,默认是16个数据库的
- 2. 在主节点或者从节点 进入控制台,设置 HSET promotion:black phone 123 后 都可以在其他节点同步到数据
- 3. 这里显示有问题,在其他节点控制台设置索引,就可以看到起表被加载出来了
- 4. 新增7007作为master节点
 - 赋值文件夹7007
 - ./redis-cli --cluster add-node 127.0.0.1:7007
 127.0.0.1:7001
 - 检查节点信息发现没有分配slots

```
./redis-cli --cluster check 127.0.0.1:7001
```

■ 重新分配slots

```
./redis-cli --cluster reshard 127.0.0.1:7007
```

- 5. 新增7008从节点到7007
 - ./redis-cli --cluster add-node 127.0.0.1:7008
 127.0.0.1:7007 --cluster-slave --cluster-masterid e3ed175cd38c9ea5b7a0827f2be7b8bfa9385ba2
- 6. 删除从节点7008
 - ./redis-cli --cluster del-node 127.0.0.1:7008
 609e99ae01ce067323f8c44207f512b5cd3546e2
- 7. 删除主节点7007
 - 1. 先转移slots

```
./redis-cli --cluster reshard 127.0.0.1:7001
```

2. 分配均匀使用

```
./redis-cli --cluster rebalance --cluster-threshold 127.0.0.1:7001
```

3. 删除7007主节点

```
./redis-cli --cluster del-node 127.0.0.1:7007
~73f19b384906113507b25f256a781ce184777162
```

8. 测试从节点删除后从节点作为主节点

- 获取7004端口的进程
 - 1. 执行命令: netstat -ano | findstr 7004

```
-ano | findstr 7004
0.0.0.0:0
127.0.0.1:57777
                             1ijun>netstat -
127.0.0.1:7004
127.0.0.1:7004
                                                                                                                                                                                                                 LISTENING
                                                                                                                                                                                                                ESTABLISHED
LISTENING
                           127, 0.0, 1:7004

127, 0.0, 1:17004

127, 0.0, 1:17004

127, 0.0, 1:17004

127, 0.0, 1:17004

127, 0.0, 1:17004

127, 0.0, 1:17004

127, 0.0, 1:57777

127, 0.0, 1:62275

127, 0.0, 1:62275

127, 0.0, 1:62275

127, 0.0, 1:62275
                                                                                                                     0, 0, 0, 0:0
127, 0, 0, 1:62265
127, 0, 0, 1:62274
127, 0, 0, 1:62274
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
                                                                                                                                                                                                                ESTABLISHED
ESTABLISHED
                                                                                                                                                                                                                ESTABLISHED
ESTABLISHED
ESTABLISHED
                                                                                                                       127. 0. 0. 1:62278
127. 0. 0. 1:62280
                                                                                                                                                                                                                ESTABLISHED
ESTABLISHED
ESTABLISHED
ESTABLISHED
                                                                                                                                                                                                                ESTABLISHED
ESTABLISHED
```

- 获取5532进程的进程任务
 - 1. 执行命令: tasklist | findstr 5532

```
\Users\lijun>tasklist|findstr 5532
dis-server.exe 5532 Console
                                                                                              11,508 K
```

- 删除5532进程- 结束进程: TASKKILL /F /IM 进程名称 /T 或 TASKKILL /PID 进程ID /T
 - 1. 执行命令: TASKKILL /F /PID 5532

:\Users\1ijun>TASKKILL /F /PID 5532 成功: 已终正 PID 为 5532 的进程。

9. 查看节点情况发现7004节点不见了,而7000还是作为主节点

```
[OK] All nodes agree about slots configuration.
>>> Check for open slots...
>>> Check slots coverage...
[OK] All 16384 slots covered.
```

10. 重新运行7004节点后新增7004节点到主节点7000作为从节点

```
Proceedings of the Control of the Control of Control of
```

11. 删除7000,7004主节点,发现其从节点会作为主节点继续值守

```
F:\software\redis\win-redis-cluster\7000>redis-cli --cluster check 127.0.0.1:7002
Could not connect to Redis at 127.0.0.1:7000: 由于目标计算机积极拒绝,无法连接。
Could not connect to Redis at 127.0.0.1:7004: 由于目标计算机积极拒绝,无法连接。
127.0.0.1:7002 (0b589fe2...) -> 0 keys | 5461 slots | 0 slaves.
127.0.0.1:7001 (4aa12aca...) -> 1 keys | 5462 slots | 1 slaves.
127.0.0.1:7005 (a99c56a0...) -> 0 keys | 5461 slots | 0 slaves.
[OK] 1 keys in 3 masters.
0.00 keys per slot on average.
>>> Performing Cluster Check (using node 127.0.0.1:7002)
M: 0b589fe2469e351f3266f7f7659fbc1209aa38c2 127.0.0.1:7002
slots:[10923-16383] (5461 slots) master
S: 6d14519dea3d8f82df5d0592a544658a498d36a4 127.0.0.1:7003
slots: (0 slots) slave
replicates 4aa12aca6fb13810f0262ac754942a686b30f46d
M: 4aa12aca6fb13810f0262ac754942a686b30f46d 127.0.0.1:7001
slots:[5461-10922] (5462 slots) master
1 additional replica(s)
M: a99c56a002e870b131066e1fe72440fd60cced65 127.0.0.1:7005
slots:[0-5460] (5461 slots) master
[OK] All nodes agree about slots configuration.
>>> Check for open slots...
>>> Check slots coverage...
[OK] All 16384 slots covered.
```

12. 再删除7002, 7005从节点, 发现只剩下一对主从节点了

```
F:\software\redis\win-redis-cluster\7000\redis-cli --cluster check 127.0.0.1:7003
Could not connect to Redis at 127.0.0.1:7000: 由于目标计算机积极拒绝,无法连接。
Could not connect to Redis at 127.0.0.1:7002: 由于目标计算机积极拒绝,无法连接。
Could not connect to Redis at 127.0.0.1:7004: 由于目标计算机积极拒绝,无法连接。
Could not connect to Redis at 127.0.0.1:7005: 由于目标计算机积极拒绝,无法连接。
Could not connect to Redis at 127.0.0.1:7005: 由于目标计算机积极拒绝,无法连接。
Could not connect to Redis at 127.0.0.1:7005: 由于目标计算机积极拒绝,无法连接。
[OK] 1 keys in 1 masters.
0.00 keys per slot on average.
>>> Performing Cluster Check (using node 127.0.0.1:7003)
S: 6d14519dea3d8f82df5d0592a544658a498d36a4 127.0.0.1:7003
slots: (0 slots) slave
    replicates 4aa12aca6fb13810f0262ac754942a686b30f46d
M: 4aa12aca6fb13810f0262ac754942a686b30f46d
M: 4aa12aca6fb13810f0262ac754942a686b30f46d
M: 4aa12aca6fb13810f0262ac754942a686b30f46d
M: 4aa12aca6fb13810f0262ac754942a686b30f46d
M: 4aa12aca6fb1381of0262ac754942a686b30f46d
M: 4aa12aca6fb1381of0262ac754942a686b30f46d
M: 4aa12aca6fb1381of0262ac754942a686b30f46d
M: 4aa12aca6fb1381of0262ac754942a686b30f46d
M: 4aa12aca6fb1381of0262ac754942a686b30f46d
M: 4aa12aca6fb1381of0262ac754942a686b30f46d
M: 6ab12aca6fb1381of0262ac754942a686b30f46d
M: 6ab1
```

13. 删除最后一个主节点

- 1. 执行命令: redis-cli --cluster del-node 127.0.0.1:7001 4 4aa12aca6fb13810f0262ac754942a686b30f46d
- 2. 发现删除失败

- 8. 其他集群命令参考
- 1. https://www.cnblogs.com/zhoujinyi/p/11606935.html

- 2. https://blog.csdn.net/qq 28289405/article/details/84063921?utm medium=distribute.pc relevant.none-task-blog-baidujs title-1&spm=1001.2101.3001.4242
- 3. https://www.choupangxia.com/2019/11/07/redis-node-is-not-empty/
- 4. https://www.cnblogs.com/tanghaorong/p/14339880.html

二. 创建一主二从集群

- 1. 将单机redis程序包复制成3分: 7001,7002,7003 (其中7001作为主节点,7002,7003 作为从节点)
- 2. 修改配置文件redis.windows.conf

	port	# slaveof	cluster-enabled
Master主节点 7001	7001	不设置	yes
Slaver1 从节点 7002	7002	slaveof 127.0.0.1 7001	no
Slaver1 从节点7003	7003	slaveof 127.0.0.1 7001	no

- 3. 先启动主节点7001,后启动2个从节点
- 4. 主节点支持读写,从节点只支持读取,主节点宕掉,从节点还是只是可读,不可写,也不会自动升级为主节点
- 5. 连接主节点后查看集群关系

```
local-7002:0>info replication
"# Replication
role:slave
master_host:127.0.0.1
master_port:7001
master_link_status:up
master_last_io_seconds_ago:9
master_sync_in_progress: 0
slave_repl_offset:112
slave_priority:100
slave_read_only:1
connected_slaves:0
master_replid:7146875cad1305deced6592cd4b955c41ac41e29
master_repl_offset:112
second_repl_offset:-1
repl_backlog_active:1
repl_backlog_size: 1048576
repl_backlog_first_byte_offset:15
repl_backlog_histlen:98
```

6. 发现主节7001点挂了后,从节点7002或7003没有选举新的主节点上任,由此需要加上哨兵机制

```
"# Replication
role:slave
master_host:127.0.0.1
master_port:7001
master_link_status:down
master_last_io_seconds_ago:-1
master_sync_in_progress:0
slave_repl_offset:966
master_link_down_since_seconds:148
slave_priority:100
slave_read_only:1
connected_slaves:0
master_replid: 7146875cad1305deced6592cd4b955c41ac41e29
master_repl_offset:966
second_repl_offset:-1
repl_backlog_active:1
repl_backlog_size: 1048576
repl_backlog_first_byte_offset:15
repl_backlog_histlen:952
```

三. 搭建一主二从三哨兵机制

- 0. 基于搭建好一主二从集群
- 1. 常用命令
 - 1. 根据配置文件启动redis: ./src/redis-server redis.conf
 2. 启动哨兵在src下 ./redis-sentnel ../sentnel.conf 要是启动
 失败后边加上两个横杠 **--**
 3. 启动redis客户端: redis-cli -p port
 4. Slaver连接Master: slaveof host: ip
 5. 关闭Redis: shutdown
 6. 查看主从信息: info Replication
- 2. 在主目录下分别创建sentinel.conf文件
 - 1. 主节点sentinel.conf

```
port 27001
sentinel monitor zlj-master 127.0.0.1 7001 2
sentinel down-after-milliseconds zlj-master 5000
sentinel parallel-syncs zlj-master 1
sentinel failover-timeout zlj-master 15000
```

2. 从节点sentinel7002.conf

```
port 27002
sentinel monitor zlj-master 127.0.0.1 7002 2
sentinel down-after-milliseconds zlj-master 5000
sentinel parallel-syncs zlj-master 1
sentinel failover-timeout zlj-master 15000
```

3. 从节点sentinel7003.conf

```
port 27003
sentinel monitor zlj-master 127.0.0.1 7003 2
sentinel down-after-milliseconds zlj-master 5000
sentinel parallel-syncs zlj-master 1
sentinel failover-timeout zlj-master 15000
```

4. 文件效果

电脑 > 新加卷 (F:) > software > redis > win-redis-one-master-two-slave > 7001

名称	修改日期	类型	大小
00-RELEASENOTES	2020/11/4 9:38	文件	124 KB
appendonly.aof	2021/6/5 21:52	AOF 文件	1 KB
dump.rdb	2021/6/6 0:04	RDB 文件	1 KB
EventLog.dll	2020/11/8 15:59	应用程序扩展	2 KB
libredis-cuckoofilter.so	2020/3/4 0:13	SO 文件	496 KB
log.txt	2021/6/5 16:49	文本文档	1 KB
nodes-7001.conf	2021/6/5 22:40	CONF 文件	1 KB
README.txt	2020/2/9 13:40	文本文档	1 KB
redis.windows.conf	2021/6/5 19:33	CONF 文件	48 KB
redis.windows-service.conf	2019/9/22 9:08	CONF 文件	48 KB
🗉 redis-benchmark.exe	2020/11/8 16:00	应用程序	456 KB
redis-benchmark.pdb	2020/11/8 16:00	PDB 文件	6,892 KB
🗉 redis-check-aof.exe	2020/11/8 16:00	应用程序	1,814 KB
redis-check-aof.pdb	2020/11/8 16:00	PDB 文件	12,340 KB
🗉 redis-check-rdb.exe	2020/11/8 16:00	应用程序	1,814 KB
redis-check-rdb.pdb	2020/11/8 16:00	PDB 文件	12,340 KB
🗉 redis-cli.exe	2020/11/8 16:00	应用程序	623 KB
redis-cli.pdb	2020/11/8 16:00	PDB 文件	7,260 KB
🗉 redis-server.exe	2020/11/8 16:00	应用程序	1,814 KB
redis-server.pdb	2020/11/8 16:00	PDB 文件	12,340 KB
RELEASENOTES.txt	2020/11/8 15:58	文本文档	4 KB
run.bat	2021/6/5 17:58	Windows 批处理	1 KB
run-sentinel.bat	2021/6/6 0:02	Windows 批处理	1 KB
sentinel.conf	2021/6/6 0:05	CONF 文件	1 KB

5. 参数解释

- 1. port :当前Sentinel服务运行的端口(和其redis tcp接口一一映射)
- 2.sentinel monitor mymaster 127.0.0.1 6379 2:Sentinel去监视一个名为 mymaster的主redis实例,这个主实例的IP地址为本机地址127.0.0.1,端口号为 6379,而将这个主实例判断为失效至少需要2个 Sentinel进程的同意,只要同意 Sentinel的数量不达标,自动failover就不会执行
- 3.sentinel down-after-milliseconds mymaster 5000:指定了Sentinel认为Redis实例已经失效所需的毫秒数。当 实例超过该时间没有返回PING,或者直接返回错误,那么Sentinel将这个实例标记为主观下线。只有一个 Sentinel进程将实例标记为主观下线并不一定会引起实例的自动故障迁移:只有在足够数量的Sentinel都将一个实例标记为主观下线之后,实例才会被标记为客观下线,这时自动故障迁移才会执行
- 4.sentinel parallel-syncs mymaster 1: 指定了在执行故障转移时,最多可以有多少个从Redis实例在同步新的主实例,在从Redis实例较多的情况下这个数字越小,同步的时间越长,完成故障转移所需的时间就越长
- 5.sentinel failover-timeout mymaster 15000: 如果在该时间(ms)内未能 完成failover操作,则认为该failover失败
- 3. 先启动主节点,后从节点redis服务
 - 1. 分别在目录下执行: redis-server.exe redis.windows.conf
- 4. 先启动主节点的哨兵,后启动从节点的哨兵服务
 - 1. 分别在目录下执行命令
 - redis-server.exe sentinel.conf --sentinel
 - redis-server.exe sentinel7002.conf --sentinel
 - redis-server.exe sentinel7003.conf --sentinel

5. 启动效果



6. 查看哨兵状态

- 1. 运行命令连接哨兵端口
 - redis-cli.exe -h 127.0.0.1 -p 27002
- 2. 查看效果

```
F:\software\redis\win-redis-one-master-two-slave\7002>redis-cli.exe -h 127.0.0.1 -p 27002
127.0.0.1:27002> info sentinel
# Sentinel
# Sentinel_masters:1
sentinel_tilt:0
sentinel_running_scripts:0
sentinel_running_scripts:0
sentinel_scripts_queue_length:0
sentinel_simulate_failure_flags:0
master0:name=zlj-master, status=sdown, address=127.0.0.1:7001, slaves=2, sentinels=3
127.0.0.1:27002> ____
```

- 7. 验证主节点宕机后,在其中一个从节点选举出新的主节点
 - 。 关闭主节点7001的服务

。 可看到主节点转移到7002服务

```
| Section Companies | Campaignes | Campaigne
```

可以看到7002服务以及上升到master主节点,剩下的7003是从服务,由此组成一主一从服务,实现高可用

8. 总结

- 1. Master可读可写, Slaver只能读, 不能写
- 2. Master可以对应多个Slaver, 但是数量越多压力越大, 延迟就可能越严重
- 3. Master写入后立即返回,几乎同时将写入异步同步到各个Slaver,所以基本上延迟可以忽略
- 4. 可以通过slaveof no one命令将Slaver升级为Master(当Master挂掉时,手动将某个Slaver变为Master)
- 5. 可以通过sentinel哨兵模式监控Master,当Master挂掉时自动选举Slaver变为 Master,其它Slaver自动重连新的Master

9. 参考资料

- 1. https://www.cnblogs.com/justdoyou/p/10253668.html
- 2. https://redis.io/topics/sentinel
- 3. <a href="https://blog.csdn.net/qq_36881887/article/details/81262425?utm_medium=dist_ribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromMachin_eLearnPai2%7Edefault-2.control&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromMachineLearnPai2%7Edefault-2.control_elearnPai2%7Edefault-2.control