PROJET INFRA - CYBER



Projet réalisé par :

Aurélien Chatillon Mohammad-Reza SHAKIBAEI



TABLE DES MATIÈRES

I- C	Gontexte:
a.	Le projet infra-sécu
	Gestion du projet
	Mise en situation
	Nos solutions:
a.	L'architecture de notre infrastructure
b.	Composants et logiciels utilisées
C.	Commandes effectuées
III- I	Evolution

Contexte:

a. Le projet Infra-sécu

Lors de notre cursus en Bachelor 3 informatique à l'école Paris Ynov, il nous a été demandé de réaliser un projet commun entre étudiant en informatique spé infrastructure des SI et Cybersécurité. Nous avions le choix entre plusieurs projets qui sont les suivants :

Architecture réseau et sécurité
Plateforme de sauvegarde
Infrastructure as code et conteneurisation
Gestion d'un intranet

Nous avons choisi de réaliser le projet **Architecture réseau et sécurité**, ce projet a pour objectif de nous permettre d'appliquer diverses compétences acquises lors de notre formation mais aussi d'en acquérir de nouvelles. Les axes abordés sont la configuration et administration d'un réseau, la mise en place d'une architecture système et réseaux *from scratch* ainsi que la gestion de la sécurité d'un réseau.

Cette réalisation est évaluée sur l'ensemble de la production. L'évaluation prend en considération une présentation orale de 15 minutes, une démonstration du fonctionnement de notre infrastructure, et d'un rapport.

Les fonctionnalité recommandé et demandé pour le projet sont les suivants :

- Fonctionnalités possibles :
- Firewall
- Portail captif
- ❖ DMZ
- Honeypot
- ❖ VLAN
- Redondance réseau
- Sauvegarde de la configuration réseau
- ❖ SOC
- Détection d'intrusion


Les propositions concernant la mise en place l'infrastructure :

- Utiliser un logiciel préférence Open Source
- Etablir une redondance des équipements et élimination des SPOF
- Sécuriser le réseau
- Etablir une connexion internet/isolé
- Séparer les différents acteurs

Ce projet de fin de cursus a pour objectif de valider nos compétences mais aussi d'en acquérir de nouvelles.

b. Gestion du projet

Planning des tâches :



Répartition des tâches :

Afin de réaliser ce projet nous avons choisis de collaborés à deux sur chacune des tâches afin de pouvoir monter en compétence de manière équivalente. Mais avec des soucis de délai, il peut arriver d'intervertir des tâches.

Collaboration:

Communication:

Logiciel	Avantages
Discord	- Appels
	- Partage d'écran - Envoie de fichiers léger

Partage:

Logiciel	Avantages
Drive	- Partage de documents et fichiers lourds
Parsec	- Utilisation d'un ordinateur à distance afin de pouvoir faire des manipulations

c. Mise en situation

Une entreprise de taille moyenne nommée J&M – Jean et Marc emménagent dans de nouveaux locaux et souhaitent déployer une nouvelle infrastructure. Pour cela il fait appel à notre agence de prestataire spécialisé en Infra-Réseau « Cynetis » afin de réaliser une architecture système et réseaux adapté et sécurisé pour leur société.

J&M est une entreprise avec différents pôles d'activité, il existe un service de gestion des ressources humaines, un service comptabilité mais aussi un service IT. La société dispose de nombreux sites web en ligne et des données sensibles, elle ne peut pas se permettre d'avoir des pannes réseaux ou encore des failles de sécurité car cela impliquerait une perte énorme.





Figure: Plan des locaux de J&M

Plan d'action:

a. L'architecture de notre infrastructure



b. Plan d'adressage

Réseau	IP	Туре	Nom d'hôte	Description générale
192.168.40.	40	Serveur	Serveur WEB	VLAN 40
192.168.40.	41	Serveur	Serveur Email	VLAN 40
192.168.40.	42	Serveur	Serveur FTP	VLAN 40
192.168.10.	10	PC	PC-IT	VLAN 10
192.168.20.	20	PC	PC Ressources Humaines	VLAN 20
192.168.30.	30	PC	Pc Comptabilité	VLAN 30
			VLAN	
Réseau	IP	Туре	Nom d'hôte	Description générale
192.168.	10.0	VLAN-10	CoreSW1-CoreSW2	AccSW1
192.168.	20.0	VLAN-20	CoreSW1-CoreSW2	AccSW2
192.168.	30.0	VLAN-30	CoreSW1-CoreSW2	AccSW3
192.168.	40.0	VLAN-40	CoreSW1-CoreSW2	AccSW5
			OSPF	
Réseau	IP	Туре	Nom d'hôte	Description générale
1.1.1.	1	Routage	R1	réseau 1.1.1.0
1.1.1.	2	Routage	CoreSW1	réseau 1.1.1.0
2.2.2.	1	Routage	R2	réseau 2.2.2.0
2.2.2.	2	Routage	CoreSW2	réseau 2.2.2.0
3.3.3.	1	Routage	CoreSW1	réseau 3.3.3.0
3.3.3.	2	Routage	R2	réseau 3.3.3.0
4.4.4.	1	Routage	R1	réseau 4.4.4.0
4.4.4.	2	Routage	CoreSW2	réseau 4.4.4.0
5.5.5.	1	Routage	ISP	réseau 5.5.5.0
5.5.5.	2	Routage	R1	réseau 5.5.5.0
6.6.6.	1	Routage	ISP	réseau 6.6.6.0
6.6.6.	2	Routage	R2	réseau 6.6.6.0
			DMZ	
Réseau	IP	Туре	Nom d'hôte	Description générale
192.168.1.	1	Routage	ISP	réseau 192.168.1.0

Adressage pour DMZ:


DMZ						
Réseau	IP	Туре	Nom d'hôte	Description générale		
192.168.10.	3	VLAN-2	ASA1	FireWall vlan outside		
192.168.1	20.0	VLAN-1	ASA1	FireWall vlan DMZ		
192.168.1.	11	Serveur	DMZ	Serveur DMZ		

c. Logiciel utilisée: Cisco Packet Tracer

Cisco Packet Tracer est un logiciel développé par Cisco pour faire des plans d'infrastructure de réseaux locaux en temps réel et voir toutes les possibilités d'un réseau et sa future mise en œuvre. Le logiciel est gratuit, facile à installer et à exploiter, les possibilités de configuration et mise en place de réseaux assez conséquentes. Mais le logiciel n'est pas open source et est donc limité à l'appareil cisco.

d. Les composants de notre infrastructure

Ordinateur - ThinkCentre M720s:



Serveur - SYS-E300-9D-4CNBTP

Model	
Brand	SUPERMICRO
Model	SYS-E300-9D-4CN8TP
CPU Supported	
CPU Type	Intel Xeon processor D-2123IT, CPU TDP support 60W
Memory Supported	
Max Memory Supported	Up to 512GB DDR4 ECC LRDIMM Up to 256GB DDR4 ECC / non-ECC RDIMM
Memory Type Supported	2666 / 2400 / 2133 MHz ECC DDR4 ECC LRDIMM and ECC / Non-ECC RDIMM Operating speed up to 2400 MHz
Storage Supported	
Serial ATA	SoC controller for 4 SATA3 (6 Gbps) ports, (or 2 NVMe U.2 / 8 SATA3 through two Port Eight Intel PCH SATA 3.0 Ports or Two MINI-SAS HD ports)
Graphics	
GPU/VPU	Aspeed AST2500 BMC
Expansion Slots	
PCI Express	1 x PCI-E 3.0 x8 slot
Communications	
Number of LAN	Quad 1 GbE with Intel I350-AM4 Dual 10GBase-T with Intel X557 Dual 10G SFP+ via SoC
Panel Ports	
Rear USB	2 x USB 3.0 ports
RJ45	2 x 10G SFP+ ports 2 x 10GBase-T LAN ports 4 x 1GbE LAN ports 1 x Dedicated IPMI LAN port



Le serveur est un dispositif qui permet à un ou plusieurs clients divers services. Tel l'accès aux World Wide Web, le courrier électronique, le partage de périphériques, le stockage en base de données

Router1941 - Cisco 1941 AX Bundle

isco 1941 AX Bundle w/ APP,SEC lic	
Connectivity Technology:	Wired
Data Link Protocol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Device Type:	Router
Remote Management Protocol:	SNMP, RMON
Encryption Algorithm:	SSL
Status Indicators:	Stromversorgung, Link/Aktivität
Construction:	original
Flash Memory:	256 MB (installiert) / 8 GB (Max)
RAM:	2 GB (installiert) / 2 GB (Max)
Network / Transport Protocol:	IPSec, PPPoE, L2TPv3
Enclosure Type:	Desktop, an Rack montierbar - modular - 2U
Compliant Standards:	IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, ITU-T G.823, ITU T G.824, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN55024, EN55022 Klasse A, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klas A, CS-03, R&TTE, FCC CFR47 Part 15,
Features:	Firewall, VPN-Support, MPLS-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Inhaltsfilterung, IPv6-Unterstützung, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), W Services Management Agent (WSMA),
Routing Protocol:	OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IPv4-to-IPv6 Multicast
Interfaces:	2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Verwaltung: 1 x Konsole - RJ-45 Verwaltung: 1 x Konsole - Mini-US Typ B Seriell: 1 x Zusatz - RJ-45 USB: 2 x 4-polig USB Typ A
Expansion Slots:	2 (gesamt)/ 2 (frei) x EHWIC 2 (gesamt)/ 1 (frei) x CompactFlash 1 (gesamt)/ 1 (frei) x ISM



Le routeur est un équipement réseau informatique assurant le routage des paquets. Son rôle est de faire transiter des paquets d'une interface réseau vers une autre, au mieux, selon un ensemble de règles.

SwitchCore 3560 - Cisco 3560CX-12PC-S

Type de périphérique	Commutateur - 12 ports - Géré
Type de boîtier	De bureau, Montable sur rack, Montage sur rail DIN, fixation murale 1U
Sous-type	Gigabit Ethernet
Ports	12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP Gigabit combiné
Power over Ethernet (PoE)	PoE+
Budget PoE	240 W
Performances	Performances
Capacité	Interfaces virtuelles (VLAN): 1023
Support de cadre Jumbo	9018 octets
Protocole de routage	RIP-1, RIP-2, routage IP statique
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI
Méthode d'authentification	Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Caractéristiques	Prise en charge de BOOTP, prise en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge de Syslog, prise en charge DiffServ, prise en charge d'IPv6, prise en charge du protocole STP (Spanning Tree Protocol), DHCP snooping, assistance Port Aggregation Protocol (PAgP), assistance Access Control List (ACL), qualité de service (QDS), sans ventilateur, Shaped Round Robin (SRR), notification de l'adresse MAC, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Energy Efficient Ethernet, Multicast VLAN Registration (MVR), Class of Service (CoS), Weighted Tail Drop (WTD)
Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
RAM	512 Mo
Mémoire Flash	128 Mo
ndicateurs d'état	Statut du port, vitesse de transmission du port, port mode duplex, système, liaison/activité
XTENSION/CONNECTIVITÉ	
Interfaces	Interfaces



Le commutateur réseau (Switch), est un équipement qui va nous permettre de relie plusieurs segments dans le réseau informatique et de créer des circuits virtuels.

Switch 2960 24TT - Cisco - WS-C2960-24TT-L - Catalyst 2960 24 10/100

Dimensions & Weight	
Depth:	23.6 cm
Height:	4.4 cm
Weight:	3.63 kg
Width:	44.5 cm
Environmental Parameters	
Humidity Range Operating:	10 - 95% (non-condensing)
Humidity Range Storage:	10 - 95% (non-condensing)
Max Operating Temperature:	40 °C
Max Storage Temperature:	70 °C
Min Operating Temperature:	-5 °C
Min Storage Temperature:	-25 °C
Expansion / Connectivity	
Interfaces:	24 x 100Base-TX RJ-45 ¦ 2 x 1000Base-T RJ-45
General	
Authentication Method:	Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Compliant Standards:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP)
Device Type:	Switch - 24 ports - Managed
Enclosure Type:	Rack-mountable 1U
Encryption Algorithm:	SSL
Features:	Layer 2 switching, auto-sensing per device, dynamic IP address assignment, auto-negotiation, BOOTP support, ARP support, load balancing, VLAN support, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Syslog support, DiffServ support, Broadcast Storm Control, IPv6 support, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, DHCP snooping, Dynamic Trunking Protocol (DTP) support, Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port Security, MAC Address Notification, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN)
Flash Memory:	32 MB Flash
MAC Address Table Size:	8K entries
Performance:	Switching capacity: 32 Gbps Forwarding performance (64-byte packet size): 6.5 Mpps
Ports:	24 x 10/100 + 2 x 10/100/1000
RAM:	64 MB
Remote Management Protocol:	SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Status Indicators:	Port transmission speed, port duplex mode, power, link OK, system, link/activity
Subtype:	Fast Ethernet



Firewall ASA 5505 - CISCO ASA5505-BUN-K9 - Cisco ASA5505

Grille De Montage Oui

Format 1U

Débit Du Pare-Feu 150 Mbit/S Débit Du VPN 100 Mbit/S

Mobile VPN IPSec 10

Connexions De Pare-Feu Maximum Par Seconde 4000

Dissipation Thermique 72 BTU/H

Connexions Simultanées 10000

Certification FCC, CE, VCCI ITE, CISPR 22, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN

61000-3-3, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN55022, AS/NZ 3548

Wifi Non

Nombre D'utilisateurs 10 Utilisateur(S)

Nombre De VLANs 3

Algorithme De Sécurité Soutenu 3DES,AES

Voyants Oui

Technologie De Connectivité Avec Fil

Fast Ethernet (Cuivre) Nombre De Ports 8

Quantité De Ports USB 2.0 3

Nombre De Port Ethernet LAN (RJ-45) 8

Nombre De Ports Série 1
Mémoire Interne 51

 Mémoire Interne
 512 Mo

 Mémoire Flash
 128 Mo

 Tension D'entrée AC
 100-240 V

 Fréquence D'entrée AC
 50 - 60 Hz

Courant D'entrée 1.8 A

Puissance De Crête 96 W

Température D'opération 0 - 40 °C

Température Hors Fonctionnement -25 - 70 °C

Taux D'humidité De Fonctionnement 5 - 95%

Altitude De Fonctionnement 0 - 2000 M

Altitude De Non Fonctionnement 0 - 4570 M

Dimensions (LxPxH) 200,04 X 174,5 X 44,5 Mm

Poids 1,8 Kg



Le pare-feu est un système nous permettant de faire respecter la politique de sécurité du réseau, celle-ci définissant quels sont les types de communications autorisés sur notre réseau informatique

e. Protocoles utilisés

La VLAN - Virtual Local Area Network :

Un VLAN (Virtual Local Area Network ou Virtual LAN, en français Réseau Local Virtuel) est un réseau local regroupant un ensemble de machines de façon logique et non physique. Les VLANs présentent les intérêts suivants :

Améliorer la gestion du réseau.

- Optimiser la bande passante.
- Séparer les flux.
- Segmentation : réduire la taille d'un domaine de broadcast.

La sécurité permet de créer un ensemble logique isolé pour améliorer la sécurité. Le seul moyen pour communiquer entre des machines appartenant à des VLAN différents est alors de passer par un routeur.

Le VTP - Trunking Protocol:

VLAN Trunking Protocol est un protocole de niveau 2 utilisé pour configurer et administrer les VLAN sur les périphériques Cisco. Elle permet d'ajouter, renommer ou supprimer un ou plusieurs réseaux locaux virtuels sur un seul commutateur (le serveur) qui propagera cette nouvelle configuration à l'ensemble des autres commutateurs du réseau (clients). VTP permet ainsi d'éviter toute incohérence de configuration des VLAN sur l'ensemble d'un réseau local. Le VTP fonctionne sur les commutateurs Cisco dans un de ces 3 modes :

- Client
- Serveur
- Transparent

Le STP - Spanning Tree Protocol :

Le Spanning Tree Protocol est un protocole réseau permettant de déterminer une topologie réseau sans boucle dans les LAN avec ponts.

Le STP a trois caractéristiques principales qui sont avantageuses pour l'exploitation d'un réseau.

- La redondance le STP fournit une redondance à tous les périphériques du réseau.
- Les moyens de redondance terme que chaque connexion dispose de plusieurs sauvegardes qui peuvent être utilisés en cas de problèmes avec la connexion primaire.
- Le STP s'assure que chaque appareil possède un chemin à plusieurs commutateurs.

L'HSRP - Hot Standby Routing Protocol:

HSRP, soit Hot Standby Routing Protocol, est un protocole qui permet à un routeur d'être le secours d'un autre routeur situé sur le même réseau. Il est un protocole propriétaire de Cisco inspiré du protocole normalisé VRRP. Le principe de fonctionnement est que tous les routeurs émulent une adresse IP virtuelle qui sera utilisée comme passerelle par les équipements du réseau. Pour cela, chacun des routeurs configure son protocole HSRP avec un niveau de priorité. Celui qui disposera du plus grand se verra élu et sera actif. Les autres seront passifs en attendant la perte du premier routeur. Les avantages sont donc :

- Elle permet redondance des équipements
- Elle crée une tolérance aux pannes, la continuité de service
- Offre une disponibilité de la passerelle par défaut du réseau

L'EtherChannel:

L'EtherChannel est une technologie d'agrégation de liens utilisée principalement sur les commutateurs de Cisco. Elle permet d'assembler plusieurs liens physiques Ethernet en un lien logique. Elle a pour avantage d'augmenter la vitesse et la tolérance aux pannes entre :

- Les commutateurs
- Les routeurs et les serveurs

L'OSPF - Open Shortest Path First:

Dans OSPF, chaque routeur établit des relations d'adjacence avec ses voisins immédiats en envoyant des messages hello à intervalle régulier. Chaque routeur communique ensuite la liste des réseaux auxquels il est connecté par des messages Link-state advertisements (LSA) propagés de proche en proche à tous les routeurs du réseau. L'ensemble des LSA forme une base de données de l'état des liens Link-State Database (LSDB) pour chaque aire, qui est identique pour tous les routeurs participants dans cette aire. Chaque routeur utilise ensuite l'algorithme de Dijkstra, Shortest Path First (SPF) pour déterminer la route la plus rapide vers chacun des réseaux connus dans la LSDB. Il a les avantages suivants :

- Son temps de convergence est court
- Il intègre la notion de taille de masque variable (VLSM), indispensable à la gestion des réseaux
- Il est économe en bande passante : en régime, seuls de courts messages hello sont envoyés, et en cas de changement de topologie, seuls les LSA modifiés sont envoyés aux voisins.

Les ACL - Access Control List:

Access Control List (ACL) est configuré sur un pare-feu ou un routeur permettant de filtrer, est une liste d'adresses ou de ports autorisés ou interdits par le dispositif. Les Access Control List sont divisés en trois grandes catégories, l'ACL standard, l'ACL étendue et la nommée-étendue. Elle va nous permettre d'augmenter la sécurité d'une infrastructure système et réseaux.

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol:

Le DHCP est un protocole réseau dont le rôle est d'assurer la configuration automatique des paramètres IP des machines d'un réseau, en lui attribuant automatiquement une adresse IP et un masque de sous-réseau. Il permet un réel gain de temps et permet une meilleure évolutivité de l'infrastructure.

ISP-Internet Service Provider:

C'est un Fournisseur d'accès à Internet

f. Commandes effectuées

Configuration des VLAN'S : CoreSW1:

<u>Vlan 10</u> Réseau des IT	Switch(config) #host Switch(config) #hostname CoreSW1 CoreSW1(config) #vlan 10 CoreSW1(config-vlan) # na CoreSW1(config-vlan) # name IT CoreSW1(config-vlan) # same IT
<u>Vlan 20</u> Réseau des RH	CoreSW1(config)#vlan 20 CoreSW1(config-vlan)#nam CoreSW1(config-vlan)#name HR CoreSW1(config-vlan)#exit
Vlan 30 Réseau de la comptabilité	CoreSW1(config)#vlam 30 CoreSW1(config-vlam)#nam CoreSW1(config-vlam)#name Accounting
Vlan 40 Réseau pour les serveurs	CoreSW1(config)#vlan 40 CoreSW1(config-vlan)#name SERVERFARM CoreSW1(config-vlan)#exit

Résultat :

Show vlan	_	Ť	
	10	IT	active
	20	HR	active
	30	Accounting	active
	4.0	SERVERFARM	active
	1002	fddi-default	active
	1003	token-ring-default	active
	1004	fddinet-default	active
	1005	trnet-default	active

Configuration du VTP et Trunking: CoreSW1

```
CoreSW1 (config) #vtp
Mise en place vtp
                     CoreSW1(config) #vtp m
                     CoreSW1 (config) #vtp mode s
                      CoreSW1(config) #wtp mode server
                     Device mode already VTP SERVER.
                      CoreSW1(config) #vtp do
                      CoreSW1(config) #vtp domain cis
                      CoreSW1(config) #vtp domain cisco.com
                     Changing VTP domain name from NULL to cisco.com
                     CoreSW1 (config) #vt
                      CoreSW1(config) #vtp se
                     CoreSW1(config) #vtp se
                      CoreSW1(config) #vtp ver
                      CoreSW1(config) #vtp version 2
                     CoreSW1 (config) #exit
                      CoreSW1(config) fint rang
Trunking 21 a 24
                      CoreSW1(config) #int range f0/21-24
                      CoreSW1(config-if-range) #sw
                      CoreSW1(config-if-range) #switchport tr
                      CoreSW1(config-if-range) #switchport trunk enca
                      CoreSW1(config-if-range) #switchport trunk encapsulation dot
                      CoreSW1(config-if-range) #switchport trunk encapsulation dotlq
                      CoreSW1(config-if-range) #sw
                      CoreSW1(config-if-range) #switchport mo
                      CoreSW1(config-if-range) #switchport mode tru
                     CoreSW1 (config-if-range) #switchport mode trunk
Trunking 1 a 3
                     CoreSW1(config) #int ra
                     CoreSW1(config) #int range f0/1-3
                     CoreSW1(config-if-range) #sw
                     CoreSW1(config-if-range) #switchport tr
                     CoreSW1(config-if-range) #switchport trunk enc
                     CoreSW1(config-if-range) #switchport trunk encapsulation do
                     CoreSW1(config-if-range) #switchport trunk encapsulation dotlg
                     CoreSW1(config-if-range) #sw
                     CoreSW1(config-if-range) #switchport mo
                     CoreSW1(config-if-range) #switchport mode tr
                     CoreSW1(config-if-range) #switchport mode trunk
```

Résultat :

```
CoreSWisshow vtp status
Show vtp status
                       VIP Version capable
                                                      : 1 to 2
                       VTP version running
                                                      1.2
                       VTP Domain Name
                                                      1 01800.008
                       VIP Pruning Mode
                                                      : Disabled
                       VTP Trape Ceneration
                                                      : Disabled
                       Device ID
                                                       · 0000.976C.1000
                       Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 02:14:05
                       Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)
                       Feature VLAM :
                       VTP Operating Mode
                                                        : Server
                       Maximum VLANs supported locally : 1005
                       Number of existing VLANs
                       Configuration Revision
                                                        : OND9 ONFC ONEF ON67 ON17 ONCS OX14 ONAS
                       MD5 digest
                                                          0x3B 0x13 0xFE 0x24 0x58 0x42 0x88 0x52
                      CoreSW1#
```

Show interface trunk		how interface		-		
	Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan	
	Fa0/1	on	002.lq	trunking	1	
	Fa0/2	on	802.1q	trunking	1	
	Fa0/3	on	802.1q	trunking	1	
	Ye0/4	on	002.1q	trunking	1	
	Fa0/21	on	802.1q	trunking	1	
	Fa0/22	on	802.1q	trunking	1	
	Fe0/23	on	002.lq	trunking	1	
	Fa0/24	on	892.1q	trunking	1	
	Port	Vlans allo	wed on trunk			
	Fa0/1	1-1005				
	Fa0/2	1-1005				
	Fe0/3	1-1005				
	Fa0/4	1-1005				
	Fa0/21	1-1005				
	Fe0/22	1-1005				
	Fa0/23	1-1005				
	Fa0/24	1-1005				

Configuration du VTP et Trunking : CoreSW2

Mise en place vtp	Switch(config) #vtp Switch(config) #vtp mo Switch(config) #vtp mode ser Switch(config) #vtp mode server Device mode already VTP SERVER. Switch(config) #vtp ver Switch(config) #vtp version 2 VTP mode already in V2. Switch(config) #show vtp status
Trunking 2 a 5	Switch(config) # int range f0/2-5 Switch(config-if-range) # switchport tr Switch(config-if-range) # switchport trunk enc Switch(config-if-range) # switchport trunk encapsulation do Switch(config-if-range) # switchport trunk encapsulation dotlq Switch(config-if-range) # switchport trunk encapsulation dotlq Switch(config-if-range) # switchport mo Switch(config-if-range) # switchport mode tr Switch(config-if-range) # switchport mode trunk
Trunking 21 a 24	Switch (config) #int range f0/21-24 Switch (config-if-range) #sw Switch (config-if-range) #switchport tru Switch (config-if-range) #switchport trunk enc Switch (config-if-range) #switchport trunk encapsulation so Switch (config-if-range) #switchport trunk encapsulation do Switch (config-if-range) #switchport trunk encapsulation dottle Switch (config-if-range) #switchport trunk encapsulation dottle Switch (config-if-range) #switchport mo Switch (config-if-range) #switchport mode tr Switch (config-if-range) #switchport mode trunk

<u>Résultat :</u>

Show vlan		\$15,0651	#20000000			
OHOW VIGIT	VLAN Name	Status	Ports			
	1 default	active	Fa0/1, Fa0/6, Fa0/7,			
	Fa0/8					
	Fa0/11, Fa0/12		Fa0/9, Fa0/10,			
	Fa0/11, Fa0/12		P-0/12 P-0/14			
	Fa0/15, Fa0/16		Fa0/13, Fa0/14,			
	F40/16, F40/16		Fa0/17, Fa0/18,			
	Fa0/19, Fa0/20		Pa0/1/, Pa0/10,			
	PAC/19, PAC/10		GigO/1, GigO/2			
	10 17	active	Gigu/i, Gigu/2			
	20 HR	active				
	30 Accounting	active				
	40 SERVERFARM	active				
	1002 fddi-default	active				
	1003 token-ring-default	active				
	1004 fddinet-default	active				
	1005 trnet-default	active				
	and the delegan	22270				
Show vtp status						
	Switch#show wtp status					
	VTP Version capable	: 1 to 3				
	VTP version running	: 2				
	VTP Domain Name	: cisco.com				
	VIP Pruning Mode	: Disabled				
	VTD Traps Generation	: Disabled				
	Device ID	: 00E0.8F08.8D00				
		Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 02:57:03				
	Local updater ID is 0.0.0.0	(no valid interface for	and)			
	Feature VLAN :					
	VTP Operating Mode	: Server				
	Maximum VLANs supported local	11y : 1005				
	Maximum VLANs supported local Number of existing VLANs	11y : 1005				
	Maximum VLANs supported local Number of existing VLANs Configuration Revision	11y : 1005 : 9] : 9	0.000 0.000 0.000			
	Maximum VLANs supported local Number of existing VLANs Configuration Revision MD5 digest	11y : 1005	OmBS OmeS OmlC			
	Maximum VLANs supported local Number of existing VLANs Configuration Revision	11y : 1005 : 9] : 9 : : 0x0E 0x6F 0x3F				
	Maximum VLANs supported local Number of existing VLANs Configuration Revision MD5 digest	11y : 1005 : 9] : 9				

VTP Client et Trunk sur tous les Access Switch

AccSW1	Switch(config) #int range f0/2-3 Bwitch(config-if-range) #sw Bwitch(config-if-range) #switchport mo Switch(config-if-range) #switchport mode tw Ewitch(config-if-range) #switchport mode trunk Switch(config-if-range) #
AccSW2	Switch(config) #hostname AccSW2 AccSW2(config) #int range f0/3-4 AccSW2(config-if-range) #sw AccSW2(config-if-range) #switchport mo AccSW2(config-if-range) #switchport mode trun AccSW2(config-if-range) #switchport mode trunk AccSW2(config-if-range) #
AccSW3	Switch(config) \$hostname AccSW3 AccSW3(config) \$int range f0/4-5 AccSW3(config-if-range) \$sw AccSW3(config-if-range) \$switchport mo AccSW3(config-if-range) \$switchport mode tru AccSW3(config-if-range) \$switchport mode trunk AccSW3(config-if-range) \$
AccSW4	AccSW5(config)#int range f0/1-2 AccSW5(config-if-range)#sw AccSW5(config-if-range)#switchport mo AccSW5(config-if-range)#switchport mode tr AccSW5(config-if-range)#switchport mode trunk

<u>Résultat :</u>

Show vlan			
	VARIE FIGURE	erenne.	FULUS
	1 default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5,
	Fa0/6		
	Extraction and the control of the co		Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9,
	Fa0/10		
			Fa0/11, Fa0/13,
	Fa0/13, Fa0/14		
			Fa0/15, Fa0/16,
	Fa0/17, Fa0/18		
			Fa0/19, Fa0/20,
	Fa0/21, Fa0/22		,,
	tadyan, radyan		Fa0/23, Fa0/24,
	Gig0/1, Gig0/2		240/20, 240/24,
	10 IT	active	
		active	
	30 Accounting	active	
	40 SERVERFARM	active	
	1002 fddi-default	active	
	1003 token-ring-default	active	
	1004 fddinet-default	active	
	1005 trnet-default	active	

<u>trunk</u>	AccSWS>show	interface tr	unk			
	Port	Mode	Encapsulation	Status	Native	vlan
	Fa0/1	on.	802.1q	trunking	1	
	Fa0/2	on	802.1q	trunking	1	
	Port	Viane allowe	d on trunk			0
	Fa0/1	1-1-905				
	Fa0/2	1-1905				
	Port	Vlans allowe	d and active in	management o	domain	
	Fa0/1	1,10,20,30,4	0			
	Fa0/2	1,10,20,30,4	0			
	Port	Vlans in spa	nning tree forw	arding state	and not p	runed
	Fa0/1	1,10,20,30,4	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			

Assignation des ports aux vlan

AccSW1	<pre>lccSW1(config)#int range f0/1 lccSW1(config-if-range)#sw lccSW1(config-if-range)#switchport mode lccSW1(config-if-range)#switchport mode acc lccSW1(config-if-range)#switchport mode access lccSW1(config-if-range)#switchport acc lccSW1(config-if-range)#switchport acc lccSW1(config-if-range)#switchport access vlan 10</pre>
AccSW2	AccSW2(config) fint range f0/1 AccSW2(config-if-range) fswi AccSW2(config-if-range) fswitchport mod AccSW2(config-if-range) fswitchport mode acc AccSW2(config-if-range) fswitchport mode access AccSW2(config-if-range) fsw AccSW2(config-if-range) fswitchport acc AccSW2(config-if-range) fswitchport access v1 AccSW2(config-if-range) fswitchport access v1 AccSW2(config-if-range) fswitchport access v1an 20 AccSW2(config-if-range) fswitchport access v1an 20
AccSW3	AccSW3(config) #int range f0/1 AccSW3(config-if-range) #sw AccSW3(config-if-range) #switchport mo AccSW3(config-if-range) #switchport mode acc AccSW3(config-if-range) #switchport mode access AccSW3(config-if-range) #switchport access AccSW3(config-if-range) #switchport acc AccSW3(config-if-range) #switchport access vlan 30 AccSW3(config-if-range) #switchport access vlan 30 AccSW3(config-if-range) #switchport access vlan 30
AccSW4	AccSW5(config) int range f0/3-5 AccSW5(config-if-range) isw AccSW5(config-if-range) iswitchport mod AccSW5(config-if-range) iswitchport mode acc AccSW5(config-if-range) iswitchport mode access AccSW5(config-if-range) iswitchport access AccSW5(config-if-range) iswitchport acc AccSW5(config-if-range) iswitchport access v1 AccSW5(config-if-range) iswitchport access v1 AccSW5(config-if-range) iswitchport access v1an 40

Résultat :

```
Show running config
                                              AccSW5#show running-config
                                              Building configuration ...
                                              Current configuration : 1279 bytes
                                              version 12.2
                                              no service timestamps log datetime msec
                                              no service timestamps debug datetime msec
                                              no service password-encryption
                                              hostname AccSWS
                                              spanning-tree mode pyst
                                               spanning-tree extend system-id
                                              interface FastEthernet0/1
                                               switchport mode trunk
                                              interface FastEthernet0/2
                                               switchport mode trunk
                                              interface FastEthernet0/3
                                               switchport access vlan 40
                                               switchport mode access
                                              interface FastEthernet0/4
                                               switchport access vlan 40
                                               switchport mode access
                                              interface FastEthernet0/S
                                               switchport access vlan 40
                                               switchport mode access
                                       AccSW5#show vlan
Show vlan
                                                                      Status Ports
                                       VLAH Name
                                                                     active Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
Fa0/10, Fa0/11, Fa0/13, Fa0/13
Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1
                                          default
                                                                      active
                                       20 HR
                                                                       active
                                           Accounting
                                                                       active
                                       40 SERVERFARM
1002 fddi-default
                                                                      active
                                                                             Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
                                       1003 token-ring-default
1004 fddinet-default
                                                                       active
                                       1005 trnet-default
                                       VLAN Type SAID
                                                       MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Transl Trans2
                                       1 enet 10001 1500 - - - - - 0 0
10 enet 100010 1500 - - - - 0 0
```

Configuration du STP - CoreSW1 :

<u>Vlan 10</u>	CoreSW1(config) #int vlan 10
	CoreSW1(config-if)#
	%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up
	%LIMEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlani0, changed state to
	CoreSW1(config-if)#
	CoreSW1(config-if) #ip ad
	CoreSW1(config-if) #ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
	CoreSW1(config-if)#no sh
	CoreSW1(config-if) #no shutdown
	CoreSW1(config-if) #exit
Vlan 20	CoreSW1(config) #int vlan 20
<u> </u>	CoreSW1(config-if)#
	%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up
	%LIMEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to up
	CoreSW1(config-if) #ip ad
	CoreSW1(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.265.0
	CoreSW1(config-if)#
	CoreSW1(config-if)#exit
View 20	CoreSW1(config) #int vlan 30
<u>Vlan 30</u>	CoreSW1(config-if)#
	%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan30, changed state to up
	%LIMEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan30, changed state to up
	Constitution and
	CoreSW1(config~if) #ip ad CoreSW1(config~if) #ip address 192.168.30,1 255.255.255.0
	CoreSW1(config-if)#
	CoreSW1(config-if)#no shutdown
	CoreSW1(config-if) #exit
Vlan 40	CoreSW1(config) fint vlan 40
vian 40	CoreSW1(config-if)#
	%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan40, changed state to up
	%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan40, changed state to up
	ip ad
	CoreSW1(config-if) #ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
	CoreSW1(config-if)#no shutdown
Primary 10 et 20	Corebwi(config) #ap
Filliary 10 et 20	CoreSW1(config) #spanning-tree vla
	CoreSW1(config) #spanning-tree vlan 10,20 pri
	CoreSW1(config)#spanning-tree vlan 10,20 roo
	CoreSW1(config)#spenning-tree vlan 10,20 root pri
	CoreSW1(config) #spanning-tree vlan 10,20 root primary
	Promotes I am First 4


Résultat :

```
Show running conf
                                      interface Vlan10
                                       mac-address 0001.c707.ec01
                                       ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
                                      interface Vlan20
                                      mac-address 0001.c707.ec02
                                      ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
                                      interface Vlan30
                                      mac-address 0001.c707.ec03
                                      ip address 192.160.30.1 255.255.255.0
                                      interface Vlan40
                                      mac-address 0001.c707.ec04
                                       ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
                                      ip classless
                                      ip flow-export version 9
Show spanning tree
                                        Interface
                                                        Role Sts Cost
                                                                          Prio.Nbr Type
                                                                       120.1 P2p
                                        Fa0/1
                                                        Desg FWD 19
                                                                             128.2
                                        Fa0/2
                                                         Desg FWD 19
                                        Fa0/4
                                                        Desg FWD 19
                                                                            128.4
                                                                                     P2p
                                                         Desg FWD 19
                                                                            120.3
                                                                                      P2p
                                        Fa0/3
                                                                           128.22
                                        Fa0/22
                                                         Desg FWD 19
                                                                                     Pap
                                                                           128.24
                                        Fa0/24
                                                        Desg FWD 19
                                                                                     P2p
                                                         Desg FWD 19
                                        Fa0/21
                                                                           120.21
                                                                                      P2p
                                        Fa0/23
                                                         Desg FWD 19
                                        VLANOO10
                                         Spanning tree enabled protocol ieee
                                         Root ID
                                                   Priority 2458€
                                                    Address 0001.0707.80
This bridge is the root
                                                                 0001 C707 RC53
                                                     Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
                                         Bridge ID Priority 24696 (priority 24676 sys-id-ext 10)
Address 0001.C707.EC53
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
                                        Interface
                                                         Role Sts Cost
                                                                            Prio.Nbr Type
                                                                   -----
                                                   Desg FWD 19
                                                                        128.1 P2p
                                        Fa0/1
                                        Fa0/2
                                                         Desg FWD 19
                                                                             120.2
                                                                                      P2p
                                        Ta0/4
                                                         Desg FWD 19
                                                                            128.4
                                                                                     Pap
                                                        Desg FWD 19
                                        Fa0/3
                                                                           128.3
                                                                                     Pip
                                        Fa0/22
                                                         Desg FWD 19
                                                                                      P2p
                                        Fa0/24
                                                        Desg FWD 19
Desg FWD 19
                                                                           128.24
                                                                                     P2p
                                        Fa0/21
                                                                           128.21
                                                                                    92p
92p
                                        Fa0/23
                                                         Desg FWD 19
                                                                            120.23
                                        VLAN0020
                                          Spanning tree enabled protocol ieee
                                         Root ID
                                                     Priority 24596
Address 0001.C707.EC53
                                                    This bridge is the root
                                                    Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
                                         Bridge ID Priority 24596 (priority 24576 sys-id-ext 20)
                                                     Address 0001.C707.EC53
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
```

Configuration du STP - CoreSW2:

Même configuration					
des vlan que		-			
CoreSW1					
Primary 30 et 40	Switch (config) #spanning-tree	vl	2000 135-		
	Switch (config) #spanning-tree	vlan	30,40	root	
	Switch (config) #spanning-tree	wlan	30,40	root	pr
	Switch (config) #spanning-tree	vlan	30,40	root	primary
	Switch (config) 4		COST TUNE		Carried Control

Résultat :



Configuration EtherChannel:

```
CoreSW1(config) #int range f0/21-24
CoreSW1
                           CoreSW1(config-if-range) #chann
                           CoreSW1(config-if-range)#chan
                           CoreSW1(config-if-range) #channel-group 1 mode
                           Incomplete command.
                           CoreSW1(config-if-range) $channel-group 1 mode on
                           CoreSW1(config-if-range) #
                           Creating a port-channel interface Port-channel 1
                           *LINK-5-CHANGED: Interface Port-channell, changed state to up
                           *LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channell, changed state to up
                           CoreSW1(config-if-range) #show etherchannel summary
                           Invalid input detected at "" marker.
                           CoreSW1(config-if-range)fend
                           SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
                           CoreSW1#show etherchannel summary
                           Flags: D - down
                                                D - in port-channel
                                  I - stand-alone s - suspended
                                  H - Hot-standby (LACP only)
                                  R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
                                  U - in use
                                  u - unsuitable for bundling
                                  w - waiting to be aggregated
                                  d - default port
                           Number of channel-groups in use: 1
                           Number of aggregators:
                           Froup Port-channel Protocol
                                                         Ports
                           Pol(SU)
                                                          Fa0/21(P) Fa0/22(P) Fa0/23(P) Fa0/24(P)
                           CoreSW1#
                           Switch (config) #int range f0/21-24
CoreSW2
                           Switch (config-if-range) #chan
                           Switch(config-if-range)#chanel-
                           Switch (config-if-range) #chanel-grou
                           Switch(config-if-range) $channel-group 1 mode on
                           Switch (config-if-range) #
                           Creating a port-channel interface Fort-channel 1
                           $LINK-5-CHANGED: Interface Port-channell, changed state to up
                           $LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channell, changed state to up
                           Switch (config-if-range) #end
                           Switchs
                           ASYS-S-CONFIG_I: Configured from console by console
                           Switch#show etherchannel summary
                           Flags: D - down
                                                 P - in port-channel
                                  I - stand-alone s - suspended
                                  H - Hot-standby (LACP only)
                                   R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
                                  U - in use
                                  u - unsuitable for bundling
                                   w - waiting to be aggregated
                                  d - default port
                           Number of channel-groups in use: 1
                           Number of aggregators:
                           Group Fort-channel Protocol
                                                          Ports
                                                       Fa0/21(P) Fa0/22(P) Fa0/23(P) Fa0/24(P)
                                Pol(SU)
```

HSRP sur CoreSW1:

Port channel conf	CoreSW1(config)#int port-channel 1
Fort charmer com	CoreSW1(config-if)#s
	CoreSW1(config-if)#sw
	CoreSW1(config-if) #switchport tr
	CoreSW1(config-if) #switchport trunk en
	CoreSW1(config-if) #switchport trunk encapsulation d
	CoreSW1(config-if) #switchport trunk encapsulation dot1q
Vlan 10	CoreSW1(config) #int vlan 10
VIAIT TO	CoreSW1(config-if) #st
	CoreSW1(config-if)#standby 1 ip 192.168.10.254
	CoreSW1(config-if) #st
	CoreSW1(config-if)#standby 1 pri
	CoreSW1(config-if)#standby 1 priority 200 CoreSW1(config-if)#st
	CoreSW1(config-if)#standby 1 pre
	CoreSW1(config-if)#standby 1 preempt
	CoreSW1(config-if) #
	CoreSW1(config-if)#
	CoreSW1(config-if) #exit
Vlan 20	CoreSW1(config)#int vlan 20
Viaii 20	CoreSW1(config-if) #st
	CoreSW1(config-if) #standby 1i
	%HSRP-6-STATECHANGE: Vlan10 Grp 1 state Speak -> Standby
	P
	%HSRP-6-STATECHANGE: Vlan10 Grp 1 state Standby -> Active
	*
	4 Invalid input detected at '^' marker.
	The second secon
	CoreSW1(config-if)#
	CoreSW1(config-if)#st CoreSW1(config-if)#standby 1 ip 192.168.20.254
	CoreSW1(config-if)#st
	CoreSW1(config-if) #standb@ 1 pri
	CoreSW1(config-if) #standby 1 priority 200
	CoreSW1(config-if) #st
	CoreSW1(config-if)#standby 1 pre CoreSW1(config-if)#standby 1 preempt
	CoreSW1(config-if)# CoreSW1(config-if)#
	CoreSW1(config-if)#
	CoreSW1(config-if) #exit
Vlan 30	CoreSW1(config)#int vlan 30
Viair 50	CoreSW1(config-if) #st
	CoreSW1(config-if) #standby 1 ip 192.168.
	%HSRP-6-STATECHANGE: Vlan20 Grp 1 state Speak -> Standby 20
	%HSRP-6-STATECHANGE: Vlan20 Grp 1 state Standby -> Activ
	§ Invalid input detected at '^' marker.
	M - M11 / J - J - J - J - J - M - M
	CoreSW1(config-if) # I CoreSW1(config-if) #st
	CoreSW1(config-if)#standby 1 ip 192.168.30.254
	CoreSW1(config-if) #st
	CoreSW1(config-if) #standby 1 pri
	CoreSW1(config-if) #standby 1 priority 150 CoreSW1(config-if) #st
	CoreSW1(config-if)#standby 1 pre
	CoreSW1(config-if)#standby 1 preempt
	CoreSW1(config-if) #exit
Vlan 40	CoreSW1(config) #int vlan 40
	CoreSW1(config-if) #st
	CoreSW1(config-if)#standby 1 ip 192.168.40.25 %HSRP-6-STATECHANGE: Vlan30 Grp 1 state Speak -> Standby
	4
	%HSRP-6-STATECHANGE: Vlan30 Grp 1 state Standby -> Active
	CoreSW1(config-if)#st
	CoreSW1(config-if)#standby 1 pri CoreSW1(config-if)#standby 1 priority 150
	CoreSW1(config-if)#standby 1 priority 150 CoreSW1(config-if)#st
	CoreSW1(config-if) #standby pr
	CoreSW1(config-if) #standby pre
	CoreSW1(config-if) #standby preempt
	CoreSW1(config-if)#

Résultat :

```
CoreSW1#show standby brief
Show brief
                                                               P indicates configured to preempt.
                                         Interface Grp Pri D State Active
                                                                                          Standby
                                                                                                           Virtual IP
                                        V110 1 200 Active local
V120 1 200 Active local
V130 1 150 Standby 192.168.30.2
V140 1 150 Standby 192.168.40.2
                                                                                         192.168.10.2
                                                                                                           192.168.10.254
                                                                                        192.168.20.2
local
local
                                                                                                           192.168.20.254
                                                                                                            192.168.30.254
                                                                                                            192.168.40.254
                                         CoreSW1#
Show running config
                                 interface Vlan10
                                  mac-address 0001.c707.ec01
                                  ip address 152,168.10.1 255,255,255.0
                                   standby 1 ip 192,168,10,254
                                  standby 1 priority 200
                                  standby 0 preempt
                                 interface Vlan20
                                  mac-address 0001.c707.ec02
                                  ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
                                 standby 1 ip 192.163.20.254
standby 1 priority 200
standby 0 preempt
                                 interface Vlan30
                                  mac-address 0001.c707.ec03
                                  ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
                                  standby 1 ip 192.160.30.254
                                  standby 1 priority 150
                                  standby 0 preempt
                                 interface Vlanco
                                  mac-address 0001.c707.ec04
                                  ip address 192,160,40,1 255,255,255,0
                                  standby 1 ip 192.168.40.254
                                  standby 1 priority 150
                                  standby 0 preempt
```

HSRP sur CoreW2:

	Putrob (config tipt portughannel 1
Port channel conf	Switch(config) #int port-channel 1 Switch(config-if) #s Switch(config-if) #sw Switch(config-if) #switchport t Switch(config-if) #switchport trunk en Switch(config-if) #switchport trunk encapsulation d Switch(config-if) #switchport trunk encapsulation dotlq Switch(config-if) # Switch(config-if) # Switch(config-if) # Switch(config-if) #exit
<u>Vlan 10</u>	Switch(config) #int vlan 10 Switch(config-if) #s Switch(config-if) #st Switch(config-if) #st Switch(config-if) #standby 1 ip 192.168.10.254 Switch(config-if) #st Switch(config-if) #standby 1 pri Switch(config-if) #standby 1 priority %HSRP-6-STATECHANGE: Vlan10 Grp 1 state Speak -> Standby 150 Switch(config-if) # Switch(config-if) #st Switch(config-if) #st Switch(config-if) #st Switch(config-if) #standby 1 pr Switch(config-if) #standby 1 pre
Vlan 20	Switch(config) #int vlan 20 Switch(config-if) #st Switch(config-if) #standby 1 ip 192.168.20.254 Switch(config-if) #st Switch(config-if) #standby 1 pri Switch(config-if) #standby 1 priority 150 Switch(config-if) #standby 1 priority 150 Switch(config-if) #standby 1 pre Switch(config-if) #standby 1 pre Switch(config-if) #standby 1 pre Switch(config-if) #standby 1 preempt Switch(config-if) #standby 1 preempt
<u>Vlan 30</u>	Switch(config) #int vlan 30 Switch(config-if) #st Switch(config-if) #standby 1 ip 192.168.30.2 #HSRP-6-STATECHANGE: Vlan20 Grp 1 state Speak -> Standby 54 Switch(config-if) #st Switch(config-if) #standby 1 pri Switch(config-if) #standby 1 priority 200 Switch(config-if) #standby 1 pre Switch(config-if) #standby 1 preempt Switch(config-if) #standby 1 preempt
<u>Vlan 40</u>	Switch(config) #int vlan 40 Switch(config-if) #st

<u>Résultat :</u>

Show brief	Switch#show standby brief pindicates configured to preempt.					
	V110 1 V120 1 V130 1		y 192.168.10.1 y 192.168.20.1 local		Virtual IP 192.168.10.254 192.168.20.254 192.168.30.254 192.168.40.254	
Show running config	Switch (com Switch (com Switch (com Switch (com Switch (com Switch (com Switch (com Switch (com	onfig #int po onfig - if #sw onfig - if #sw onfig - if #swi onfig - if #swi onfig - if #swi onfig - if #swi onfig - if # onfig - if # onfig - if #	tchport t tchport trun tchport trun tchport trun	k en		

<u>Configuration OSPF sur CoreSW1:</u>

Conf f0/20	CoreSW1(config)#int f0/20
<u> </u>	CoreSW1(config-if)#no sh
	CoreSW1(config-if)#no swi
	CoreSW1(config-if)#no switchport
	CoreSWl(config-if)#ip ad
	CoreSW1(config-if) #ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
	CoreSW1(config-if) #no sh
	CoreSW1(config-if) #no shutdown
	C
Conf g0/1	CoreSW1(config) #int g0/1
<u> </u>	CoreSW1(config-if)#ip ad
	CoreSW1(config-if) #no sw
	CoreSW1(config-if)#no switchport CoreSW1(config-if)#ip ad
	CoreSW1(config-if) #ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
	CoreSW1(config-if)#nosh
	CoreSW1(config-if) #no sh
	CoreSW1(config-if)#no shutdown
Conf OSPF	CoreSW1(config) fint range f0/21-24
COM COM	CoreSW1(config-if-range) fexit
	CoreSW1(config)#
	CoreSW1(config) #router os
	CoreSW1(config) #router ospf 1
	CoreSW1(config-router) #net
	CoreSW1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 area
	CoreSW1(config-router) #network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0
	CoreSW1(config-router) #net
	CoreSW1(config-router)#network 3.3.3.0 0.0.0.255 are
	CoreSW1(config-router)#network 3.3.3.0 0.0.0.255 area 0
	ToreSW1(config-router)#net
	ToreSW1(config-router) #network 192.168.10.0.0 0.0.0.255 area 0
	Invalid input detected at '-' marker.
	Finvalid input detected at market.
	CoreSW1(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.0.255 area 0
	posedna tubbasy and the area area area area area area area ar
	Invalid input detected at '-' marker.
	CoreSW1(config-router) #network 192.168.10.0 0.0.0.265 area 0
	CoreSW1(config-router) #network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
	CoreSW1(config-router) #network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
	CoreSW1(config-router) #network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
	YoreSW1(config-router)#

Configuration OSPF sur CoreSW12:

Conf f0/20	Switch(config) #int g0/1
<u>30111 10/20</u>	Switch(config-if) #ip ad
	Switch (config-if) #no swi
	Switch(config-if)#no switchport
	Switch(config-if) #ip ad
	Switch(config-if) #ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
	Switch(config-if) #nc sh
	Switch(config-if) #no shutdown
	Switch (config-if) #
Conf q0/1	Switch(config-if)#int f0/20
	Switch(config-if)#no swi
	Switch(config-if)#no switchport
	Switch(config-if) #ip ad
	Switch(config-if) #ip address 4.4.4.2 255.255.255.0
	Switch(config-if) #no sh
	Switch(config-if) #no shutdown
	Switch/config-ifit
Conf OSPF	Switch(config) #router os
	Switch (config) grouter capf 1
	Switch (config-router) #net
	Switch(config-router) #network 4.4.4.0 0.0.0.255 area 0
	Switch(config-router) #network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0
	Switch(config=router) #network 192,168,10.0 0.0.0,255 area 0
	Switch(config-router) #network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
	01:42:48: 40SPF-5-ADJCHG: Process 1, Nor 192.168.40.1 on Vianio from
	LOADING to FULL, Loading Done
	Switch(config-router)#
	01:42:52: \$OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nor 192.160.40.1 on Vlan20 from
	LOADING to FULL, Loading Done
	Switch(config-router) #network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
	Switch(config-router) #network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
	Switch(config-router) #
	01:43:19: %OSPF-S-ADJCNG: Process 1, Nbr 192.168.40.1 on Visn40 from
	LOADING to FULL, Loading Done
	01:43:21: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.40.1 on Vlan30 from
	LOADING to FULL, Loading Done
	Switch(config-router) #

Configuration OSPF et ISP sur R3:

```
Conf ispf
                                    Router>enable
                                    Routersconf
                                    Router#configure ter
                                    Router#configure terminal
                                    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
                                    Router(config) #int #0/0/0
                                    Router (config-if) $ip add
                                    Router(config-if) #ip address 5.5.5.1 255.255.255.0
                                    Router(config-if) #no shu
                                    Router(config-if) #no shutdown
                                    Router(config-if)#
                                    %LINK-6-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
                                    Router(config-if)fint
                                    *LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to
                                    Router(config-if) #int s0/0/1
                                    Router(config-if) #ip add
                                    Router(config-if) #ip address 6.6.6.1 255.255.255.0
                                    Router (config-if) #no shutdown
                                    Router(config-if)#
                                    *LINK-5-CHANGED: Interface SerialO/0/1, changed state to up
                                    Router(config-if) #
                                    %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up
                                    Router(config-if) #int g0/0
                                    Router (config-if) #ip
                                    Router(config-if) #ip add
                                    Router(config-if) #ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
                                    Router (config-if) #no shu
                                    Router(config-if) #no shutdown
                                    Router (config-if) #
                                    %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
                                    %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
                                    Bouter (config-if) send
                                    Routers
                                    *SYS-5-COMFIG_I: Configured from console by console
                                    Router#show ip interface brief
                                    Interface
                                                         IP-Address
                                                                         OK? Method Status
                                                                                                         Protocol
                                    GigabitEthernet0/0
                                                         10.10.10.1
                                                                         YES manual up
                                                                         YES unset administratively down down
                                    GigabitEthernet0/1
                                                         unassigned
                                                         5.5.5.1
                                    Serial0/0/0
                                                                         YES manual up
                                                                                                        up
                                    Serial0/0/1
                                                                         YES manual up
                                    Vlanl
                                                         unassigned
                                                                         YES unset administratively down down
                                   Router#ping 5.5.5.2
                                 Router(config) #router os
Conf ospf
                                 Router (config) frouter capf 1
                                 Router(config=router) #net
                                 Router(config-router) #network 5.5.5.0 0.0.0.255 area 0
                                 Router(config-router) #network 5.5.5.0 0.0.0.255 area 0
                                 01:58:32: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nor 5.5.5.2 on Serial0/0/0 from
                                 LOADING to FULL, Loading Done
                                 Router(config=router) inetwork 6.6.6.0 0.0.0.255 area 0
                                 Router(config-router) #network 6.6.6.0 0.0.0.355 area 0
                                 01:58:55: 40SPF-5-ADJCHC: Process 1, Nor 6.6.6.2 on Serial0/0/1 from
                                 LOADING to FULL, Loading Done
                                 Router(config-router) #network 10.0 0.0.0.255 area 0
                                 5 Invalid input detected at '" marker.
                                 Router(config-router) #network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
```

Configuration OPF sur R1:

0 (1 1 (
Conf des interface	R1(config) #int g0/0
	R1(config-if)#ip add
	R1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
	R1(config-if)#no shutdown
	R1(config-if)#
	%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
	%LINEPROTO-%-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,
	changed state to up
	R1(config-if)#
	R1(config-if)#
	R1(config-if)#int s0/0/0
	R1(config-if)#ip add
	R1(config-if)#ip address 5.5.5.2 255.255.255.0
	R1(config-if)#no shutdown
	%LINK-5-CHANGED: Interface-SerialO/0/0, changed state to down
	Ri(config-if)#int g0/1
	Rl(config-if) #ip add
	R1(config-if)#ip address 4.4.4.1 255.255.255.0
	R1(config-if)#no shutdown
Conf ospf	R1(config) #router ospf 1
<u> </u>	R1(config-router) #net
	R1(config-router) snetwork 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0
	R1(config-router) fnetwork 5.5.5.0 0.0.0.255 area 0
	01:45:50: 40SPF-5-ADJCHG: Process 1, Nor 192.168.40.1 on
	GigabitEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
	R1 (config-router) #network 4.4.4.0 0.0.0.255 area 0
	R1(config-router)#
	01:46:12: %OSPF-5-ADJCNG: Process 1, Nor 192,160,40,2 on
	GigabitEthernetO/1 from LOADING to FULL, Loading Done

Configuration OSPF sur R2:

```
Conf des
                       Router>enable
                       Router#con
interface
                       Router#conf ter
                       Router#conf terminal
                       Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.
                       Router(config) #conf te
                       Router(config) #int g0/0
                       Router(config-if) #ip add
                       Router(config-if) #ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
                       Router(config-if) #no shutd
                       Router(config-if) #no shutdown
                       Router (config-if) #
                       %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
                       %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
                       Router(config-if) fint g0/1
                       Router (config-if) #ip
                       Router(config-if) #ip dd
                       Router(config-if) $ip add
                       Router(config-if) #ip address 3.3.3.2 255.255.255.0
                       Router (config-if) #no shutd
                       Router(config-if) #no shutdown
                       Pouter(config-if)#
                       %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernetO/1, changed state to up
                       %LIMEDROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernetO/1, changed state to up
                       Router(config-if) #int s0/0/0 T
                       Router(config-if) #ip add
                       Router(config-if) $ip address 6.6.6.2 255.255.255
                       9 Invalid input detected at '-' marker.
                       Router(config-if) #ip address 6.6.6.2 255.255.255.0
                       Router (config-if) #no shutdown
                       $LINK-S-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down
                       Router (config-if) #
                       %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
                       %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
Conf ospf
                       Router>enable
                       Router#conf ter
                       Router#conf terminal
                       Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.
                       Router (config) $router os
                       Router(config) #router ospf 1
                       Router (config-router) #netw
                       Router (config-router) fnetwork 3.3.3.0 0.0.0.255 area 0
                       Router(config-router) #network.0 0.0.0.255 area 0
                       01:50:36: %OSPF-6-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.40.1 on
                       GigabitEthernet0/1 from LOAD
                       Router(config=router) fnetwork 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0
                       Router(config-router) #network 6.6..0 0.0.0.255 area 0
                       01:51:07: %OSDF-5-ADJCHC: Process 1, Nbr 192.168.40.2 on
                       GigabitEthernet0/0 from
                       Router(config-router) #network 6.6.6.0 0.0.0.255 area 0
                       Router (config-router) #
```


ACL:

Firewall ASA	access-list 100 extended permit icmp host 192.168.1.11 any
ACL's pour	access-list entrant extended permit icmp any any
permettre le ping du	access-list global_access extended permit icmp any any .
serveur sur le	
routeur	

DHCP:

Firewall ASA	dhcpd auto_config outside
	! dhcpd address 192.168.1.5-192.168.1.36 inside dhcpd enable inside .

Résultat :



Evolutions:

Honeypot:

Qu'est-ce que c'est?

Un honeypot est un système en réseau utilisé comme leurre afin d'attirer les cybercriminels et ainsi détecter, dévier ou étudier leurs tentatives de piratage. Pour plus tard envisagé diverses améliorations de notre système.

Comment le mettre en place ?

Pour cela nous mettons en place un serveur avec une certaine adresse ip. Les pings vont d'abord passer serveur puis atteindre les autres si la requête respecte notre sécurité.

Portail captif:


Qu'est-ce que c'est?

Le portail captif est une technique consistant à forcer les clients HTTP d'un réseau de consultation à afficher une page web précis.

Comment le mettre en place ?

Pour mettre en place le portail captif nous pouvons utiliser pfsense sur lequel on effectue les manipulations suivantes :

Pfsense propose une interface dans lequel nous pouvons via les services mettre ne place le portail captif.



Nous pouvons ensuite ajoute notre nouveau portail :



Nous pourrons ensuite effectuées toutes les configurations nécessaires afin de l'adapté à notre infrastructure.

Captive Portal Configuration		
Enable	☑ Enable Captive Portal	
<u>Interfaces</u>	WAN LAN Select the interface(s) to enable for captive portal.	
Maximum concurrent connections	3 Limits the number of concurrent connections to the captive portal HTTP(S) server. This does not set how many users can be logged in to the captive portal, but rather how many connections a single IP can establish to the portal web server.	
Idle timeout (Minutes)	15 Clients will be disconnected after this amount of inactivity. They may log in again immediately, though. Leave this field blank for no idle timeout.	
Hard timeout (Minutes)	900 Clients will be disconnected after this amount of time, regardless of activity. They may log in again immediately, though. Leave this field blank for no hard timeout (not recommended unless an idle timeout is set).	
Pass-through credits per MAC address.	Allows passing through the captive portal without authentication a limited number of times per MAC address. Once used up, the client can only log in with valid credentials until the waiting period specified below has expired. Recommended to set a hard timeout and/or idle timeout when using this for it to be effective.	

IPS et l'IDS :

Qu'est-ce que c'est?

Les IPS sont des IDS actifs : En cas de détection d'une attaque, L'IPS réagi en temps réel en stoppant les trafics suspects, notamment en bloquant les ports. Un IDS est un mécanisme qui a pour objectif de repérer tout type de trafic pouvant être malveillant. Cela permet ainsi d'avoir une action de prévention sur les différents risques d'intrusion, IDS va détecter les activités respectant pas la norme et lancé une alerte par suite de ça.

Comment le mettre en place ?

Nous effectuons une configuration sur routeur de niveau 3 cisco afin de le mettre en place.