ARMÉE DU SALUT — BÉNIN

Cahier des charges

Module 1 — Fondations

Site de gestion des membres

Validé le 10 novembre 2026 · mis à jour le 10 novembre 2026 (statistiques, règlement intérieur)

Date : 9 novembre 2026 · **Langue du site :** français
Matricule : AAAA-RRAS-NNNN (ex. 2015-01AS-0157)

0. Vue d'ensemble du projet

Le site complet est découpé en 5 modules, livrés dans cet ordre :

Ordre	Module	Contenu
1	**Fondations** *(ce document)*	Comptes, rôles, organisation territoriale, fiche membre, matricule, parcours, mandats, mutations, sanctions, décès, listes, journal
2	Grades et éligibilité	Historique des grades, conditions de passage, listes d'éligibles
3	Événements et présences	Invitations, convocations ciblées, historique de participation
4	Communication	Messages officiels du BN, notifications, espace documents commun, règlement intérieur
5	Médias	Photos et vidéos des événements

Chaque module suit le même cycle : conception → cahier des charges validé → plan → développement → test sur le site d'essai → mise en ligne.

---

1. Choix techniques

Élément	Choix	Raison
Type de site	Site sur mesure	Règles spécifiques (matricule, mutations, périmètres, sanctions) impossibles à respecter proprement avec WordPress ou un outil sans code
Langage / framework	**Python / Django**	Le mainteneur connaît Python ; espace d'administration et sécurité intégrés
Base de données	**PostgreSQL**	Fiable, verrouillage transactionnel pour les compteurs de matricule
Affichage	Pages générées par le serveur (gabarits Django) + **HTMX**	Léger pour les téléphones et les connexions faibles ; tout reste en Python
Application mobile	**PWA** (site installable sur l'écran d'accueil)	Pas besoin du Play Store
Hébergement	**Hébergeur géré (PaaS)**, de préférence francophone (Scalingo ou Clever Cloud)	Sécurité du système, sauvegardes et HTTPS gérés par l'hébergeur ; adapté à un mainteneur seul
Photos, PDF, documents	Stockage objet privé	Peu coûteux, séparé du serveur
Vidéos (module 5)	Chaîne YouTube de l'église, intégrée au site	Gratuit, qualité adaptée au réseau mobile
Nom de domaine	**.bj**	Choix de l'église
Code source	Dépôt GitHub `siteArm`	Historique, tests automatiques, retour arrière possible

Le comparatif d'hébergement chiffré sera présenté avant la mise en ligne (tarifs vérifiés à ce moment-là).

2. Organisation territoriale

2.1 Hiérarchie

```
National
 └── Région (code numérique 01, 02, 03…)
      └── Circuit
           └── Paroisse
```

2.2 Règles

- Chaque **région** reçoit un **code numérique à 2 chiffres**, attribué une fois pour toutes. Un code n'est **jamais réattribué**, même si la région est fermée ou divisée.
- Chaque circuit est rattaché à une région ; chaque paroisse à un circuit.
- On ne supprime jamais une région, un circuit ou une paroisse : on la **ferme** (l'historique reste intact).
- La liste initiale des régions, circuits et paroisses est fournie par l'église et chargée au démarrage (version provisoire : `docs/donnees/regions-circuits-paroisses.md`, 13 régions, 87 circuits, 427 paroisses ; version définitive attendue après le 25 décembre).

3. Le membre

3.1 Fiche membre

Rubrique	Champs	Remarques
Identité	Nom, prénoms, sexe, date de naissance, lieu de naissance, situation matrimoniale	
Photo d'identité	Photo en **tenue de l'Armée du Salut**	Déposée **par le membre lui-même** (voir 3.4)
Pièce d'identité	NPI et/ou photo du CIP	**Photo du CIP visible par le BN uniquement**
Contact	Téléphone, numéro WhatsApp, email (facultatif), quartier, ville	
Autres	Profession actuelle, personne à contacter en cas d'urgence (nom + téléphone)	
Intégration	Année d'intégration, paroisse d'intégration, région d'intégration	**Non modifiables** (sauf correction exceptionnelle, voir 3.5)
Matricule	`AAAA-RRAS-NNNN` (ex. `2015-01AS-0157`)	Généré automatiquement, définitif
Affectation actuelle	Paroisse (→ circuit → région)	Mise à jour uniquement par mutation validée
Fonctions	Mandats en cours et passés	Voir section 5
Statut	Actif, Sanctionné, Exclu, Démissionnaire, Décédé	Voir 3.3

Rubrique	Champs	Remarques
Catégorie	Membre actif, membre d'honneur, membre sympathisant (RI art. 25-28)	**Sans effet sur le matricule** ; voir 3.6
Grade	Grade actuel et historique	**Module 2** (tout nouveau consacré commence Soldat de 3e classe, RI art. 80)
Caractéristiques du règlement intérieur	Grade, tenue (module 2)	Règlement reçu : `docs/donnees/reglement-interieur.md` (projet)

Le **reçu** (présent, perdu, numéro) **n'est pas enregistré** sur la fiche. Les cas de reçu perdu sont réglés hors du site, lors de la centralisation.

3.2 Matricule

- **Format :** `AAAA-RRAS-NNNN` — exemple : `2015-01AS-0157`
  - `AAAA` : année d'intégration (4 chiffres)
  - `RR` : code de la région d'intégration (2 chiffres)
  - `AS` : lettres fixes signifiant **« Armée du Salut »**, toujours présentes
  - `NNNN` : numéro d'ordre (4 chiffres)
- **Lecture de l'exemple :** membre intégré en **2015**, dans la région de code **01**, **157e** membre enregistré pour cette année et cette région.
- **Compteur :** un compteur distinct **par couple (année d'intégration, région d'intégration)**, qui commence à 0001.
- **Génération :** le numéro suivant est pris et le compteur incrémenté **dans une seule opération verrouillée** en base de données. Deux enregistrements simultanés ne peuvent jamais produire le même matricule.
- **Membres des années passées :** on saisit l'année réelle d'intégration ; le numéro d'ordre suit l'ordre de saisie sur le site (il n'existe pas de registre antérieur).
- Le matricule ne contient ni la paroisse ni le nom de la région. Il **ne change jamais**, même après une mutation.
- **Capacité :** 99 régions, 9 999 intégrations par région et par an.

3.3 Statuts

Statut	Accès au site	Comment il est attribué
Actif	Oui	Par défaut
Sanctionné	**Oui** (espace personnel)	Automatique à l'enregistrement d'une sanction temporaire par le BN ; retour à « Actif » automatique à la date de fin
Exclu	**Non** (compte désactivé)	Automatique à l'enregistrement d'une sanction d'exclusion (temporaire ou définitive) par le BN
Démissionnaire	**Non** (compte désactivé)	Signalement par la paroisse, confirmation par le BN (voir 6.5)
Décédé	**Non** (compte désactivé)	Signalement par la paroisse, confirmation par le BN

La qualité de membre se perd par démission, exclusion ou décès (RI art. 167). Un membre démissionnaire ou exclu peut être **réhabilité** (voir 6.5).

3.4 Photo d'identité

- Le **membre dépose lui-même** sa photo depuis son espace personnel.
- Exigences : photo en **tenue de l'Armée du Salut**. Les caractéristiques précises (cadrage, fond, etc.) seront fixées par l'église et affichées sur la page de dépôt.
- Le site vérifie automatiquement le format (JPEG/PNG), la taille maximale et les dimensions minimales.
- **La photo est soumise à validation par le Bureau national uniquement**, qui l'accepte ou la refuse avec un motif (les bureaux de paroisse ne valident pas, pour éviter tout arrangement local). Tant qu'elle n'est pas acceptée, l'ancienne photo (ou un emplacement vide) reste affichée.
- La fiche d'identification PDF générée à l'enregistrement ne comporte donc pas encore de photo ; le membre et les bureaux peuvent **régénérer la fiche** une fois la photo validée.
- Le BN dispose d'une **file d'attente des photos à valider** (photo, nom, matricule, boutons Accepter / Refuser + motif).

3.5 Qui modifie quoi

Informations	Qui peut modifier
Téléphone, WhatsApp, email, quartier, ville, profession, personne à contacter	Le membre lui-même, et le bureau de sa paroisse
Photo d'identité	Le membre (dépôt) ; validation par le BN uniquement
Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, situation matrimoniale, NPI, photo du CIP	BN uniquement
Année, paroisse et région d'intégration, matricule	Personne en temps normal. **Correction exceptionnelle par le BN** avec motif obligatoire, inscrite au journal. Si l'année ou la région change, un nouveau matricule est attribué et l'ancien reste noté sur la fiche.

Toute modification est inscrite au journal (ancienne et nouvelle valeur).

3.6 Catégorie de membre

- Chaque membre a une **catégorie** : **membre actif**, **membre d'honneur** ou **membre sympathisant** (RI art. 25 à 28).
- La catégorie **n'a aucun effet sur le matricule** : **tout le monde reçoit un matricule**, sans exception ni distinction, et le matricule ne change jamais quand la catégorie change.
- À l'enregistrement, la catégorie est **« Membre actif » par défaut** ; le BN peut en choisir une autre.
- **Changement de catégorie** : le bureau de la paroisse, du circuit ou de la région **signale** le changement sur le site ; le **BN valide** ; la fiche est mise à jour, le changement est inscrit dans l'historique et au journal, et le membre est notifié.
- La catégorie est visible sur la fiche, utilisable comme **filtre** dans les listes et comme **critère** dans les statistiques.

4. Parcours (historique des affectations)

- Chaque **affectation** comprend : membre, paroisse, **circuit et région tels qu'ils étaient à cette date**, date de début, date de fin (vide = affectation actuelle), motif (intégration, mutation n°…).

- Le circuit et la région sont **enregistrés au moment de l'affectation** : une réorganisation future du territoire ne réécrit pas le passé.
- Le parcours est **rempli automatiquement** (intégration, mutation validée). Personne ne le modifie à la main.
- **Visible par :** le membre lui-même, les bureaux de sa paroisse, de son circuit et de sa région **actuels**, et le BN.
- Affichage sous forme de frise chronologique sur la fiche.

4.1 Anciens membres

Après le départ d'un membre (mutation validée), l'ancienne paroisse, l'ancien circuit et l'ancienne région (s'ils changent) le retrouvent dans une liste **« Anciens membres »**, en lecture seule, avec uniquement : nom, prénoms, matricule, dates de son passage chez eux, nouvelle affectation. **Pas de coordonnées personnelles, pas la suite du parcours.**

5. Fonctions, mandats et bureaux

5.1 Fonctions

- Une **fonction** a : un nom, un niveau (paroisse, circuit, région, national), une **durée de mandat** et une case **« droit de gérer le site »**.
- Les fonctions sont celles du **règlement intérieur** (art. 14 à 18) :

Niveau	Fonctions	Droit de gérer au démarrage	Durée du mandat
Unité paroissiale	Chef d'Unité paroissiale, Secrétaire paroissial, Trésorier paroissial	**Chef d'Unité paroissiale, Secrétaire paroissial**	2 ans
Section de Circuit	Chef de Section de Circuit, Secrétaire de Circuit, Trésorier de Circuit, Organisateur de Circuit, Formateur de Circuit	**Chef de Section de Circuit, Secrétaire de Circuit**	2 ans
Bureau Régional de Coordination (BRC)	Coordinateur régional, Coordinateur régional adjoint, Secrétaire régional, Rapporteur régional, Trésorier régional, Organisateur régional, Organisateur régional adjoint, Formateur régional, Conseiller régional	**Coordinateur régional, Secrétaire régional**	2 ans
Bureau National de Commandement (BNC)	Président, Vice-président, Secrétaire national, Secrétaire national adjoint, Trésorier national, Trésorier national adjoint, Responsable national à l'organisation (affaires sociales), Responsable national adjoint à l'organisation (information et propagande), Responsable national chargé de la formation, Responsable national adjoint chargé de la formation, Responsable national chargé des relations extérieures, Conseiller aux affaires spirituelles, Conseiller juridique et disciplinaire	**Président, Secrétaire national**	4 ans

- Les **vérificateurs** (2 auprès de chaque Section de Circuit et de chaque BRC, RI art. 17) sont enregistrés comme fonction **sans droit de gérer** ; ils ne sont pas membres du bureau.
- Le BN peut accorder le droit de gérer à d'autres fonctions plus tard, et ajuster la liste des fonctions, **depuis le site, sans modifier le code**.
- Dans la suite du document, « Président et Secrétaire » d'un bureau désigne ces deux fonctions de gestion propres à chaque niveau.

5.2 Mandats

- Un **mandat** relie : un membre, une fonction, une unité précise (telle paroisse, tel circuit, telle région, ou le national), une date de début, une date de fin.
- La **date de fin prévue** est proposée automatiquement d'après la durée du mandat de la fonction (2 ans, ou 4 ans pour le BNC), et reste modifiable par le BN.
- **Échéance des mandats** : le site **signale** au BN et au bureau concerné les mandats arrivant à échéance (**60 jours avant**) et les mandats **échus non renouvelés**. Un mandat échu **n'est pas coupé automatiquement** : c'est l'enregistrement du nouveau bureau par le BN (6.6) qui clôt les anciens mandats.
- **Une même personne peut avoir plusieurs mandats en même temps, à tous les niveaux, jusqu'au Bureau national.**
- Les droits d'une personne sont **la somme des droits de ses mandats en cours**.
- Les mandats passés restent dans l'historique de la fiche.

5.3 Comptes personnels

- Chaque personne a **un seul compte**, à son nom, avec connexion par **matricule + mot de passe**.
- **Aucun code d'accès partagé** par bureau. Les droits de bureau découlent des mandats en cours.
- Quand un mandat se termine, la personne redevient automatiquement membre simple et garde son espace personnel.

6. Circuits de travail

6.1 Enregistrement individuel d'un membre (par le BN)

1. Le Secrétaire national (ou toute personne du BN autorisée) saisit la fiche : identité, contact, année + paroisse + région d'intégration.
2. Le site **détecte les doublons possibles** (même nom + même date de naissance, ou même NPI) et affiche un avertissement ; le secrétaire décide de poursuivre ou non.
3. Le site génère le **matricule**, crée le **compte** avec un **mot de passe provisoire** et ouvre l'**affectation** dans la paroisse d'intégration.
4. Le site génère la **fiche d'identification PDF** (nom, matricule, paroisse, circuit, région, identifiants de connexion), à imprimer ou envoyer par WhatsApp.
5. Les bureaux de la paroisse, du circuit et de la région sont **notifiés**.
6. À la **première connexion**, le membre doit **changer son mot de passe**.

6.2 Enregistrement par lots (fichier Excel)

1. Le site fournit un **modèle Excel officiel** à télécharger : colonnes fixes, listes déroulantes (sexe, situation matrimoniale, paroisses), consignes de saisie (format de date…).

2. Chaque **région** remplit le modèle avec ses nouveaux membres et **l'envoie au Secrétaire national** (hors site).
3. Le **Secrétaire national dépose le fichier** sur le site, en indiquant la région concernée → création d'un **lot**.
4. **Écran de contrôle du lot (aperçu avant génération).** Le site lit le fichier **sans rien créer** et affiche un tableau de toutes les lignes, **telles que le site les a comprises** (nom, prénoms, sexe, date de naissance, paroisse, année d'intégration…), avec pour chaque ligne un état :
   - ✓ **correcte** ;
   - ⚠ **doublon possible** (avec un membre existant ou au sein du fichier), avec lien vers la fiche existante pour comparer ;
   - × **erreur** (champ obligatoire vide, date invalide, paroisse inconnue ou hors de la région…), avec explication. Un résumé indique : nombre de lignes, répartition par année d'intégration et par paroisse, nombre de lignes correctes / à vérifier / en erreur. Sur cet écran, le BN peut :
   - **corriger directement une ligne** (petites erreurs de saisie), la correction étant inscrite au journal ;
   - **écarter une ligne** (elle ne sera pas créée) ;
   - trancher chaque doublon possible (**garder** ou **écarter**) ;
   - **enregistrer le lot en brouillon** et y revenir plus tard ;
   - ou **redéposer un fichier corrigé** par la région. Le lot est sauvegardé tel quel tant qu'il n'est pas validé : **aucun matricule, aucun compte n'existe à ce stade.**
5. **Confirmation finale.** Le bouton « Valider et générer » n'est actif que lorsqu'il ne reste **aucune erreur ni aucun doublon non tranché**. Un écran récapitulatif s'affiche (« 47 membres vont être créés pour la région 03 : 30 en 2026, 17 en 2015… ») et demande une confirmation explicite. Le BN **valide le lot**.
6. Le site génère **en une seule fois** : les matricules, les comptes avec mots de passe provisoires, les affectations, **un PDF regroupant toutes les fiches d'identification**, une **liste récapitulative** (nom → matricule) pour la région, et les notifications aux bureaux concernés.
7. Le lot et son fichier d'origine restent archivés (consultables par le BN).

La validation d'un lot est **tout ou rien** : si une erreur technique survient pendant la génération, aucun matricule du lot n'est attribué.

6.3 Mutation

1. Le bureau de la **nouvelle paroisse** crée une **demande de mutation** (matricule du membre).
2. Notifications : ancienne paroisse, circuit de départ, région de départ, BN.
3. Le **circuit de départ** donne son avis (favorable / défavorable + commentaire).
4. La **région de départ** donne son avis (favorable / défavorable + commentaire).
5. Le **BN valide ou refuse** (il peut décider même si un avis manque).
6. Si validée, automatiquement : clôture de l'ancienne affectation, ouverture de la nouvelle, passage dans les « Anciens membres » des anciennes unités concernées, notifications à tous les bureaux concernés et au membre.

Une seule demande de mutation en cours par membre. États : *En attente d'avis* → *En attente du BN* → *Validée* / *Refusée*.

6.4 Sanction

1. **Seul le BNC** enregistre une sanction sur le site. Les procédures des autres niveaux (séances, commissions disciplinaires, décisions locales) se déroulent **hors site** et **n'ont aucun effet sur le site** ; une sanction n'apparaît sur la fiche d'un membre que si le BNC l'y inscrit. La sanction comprend : **degré de la faute** (1er, 2e ou 3e degré, RI art. 152), **type de sanction**, date de début, date de fin éventuelle, motif résumé, référence de la décision. Types de sanctions (RI art. 154, 156, 162) : avertissement verbal,

avertissement écrit, amende, blâme écrit, suspension temporaire de service (15 jours au plus), retrait temporaire de responsabilités, exclusion temporaire, exclusion définitive, autre (préciser).
2. Le statut change automatiquement : **Sanctionné** pour une suspension ou un retrait temporaire de responsabilités ; **Exclu** pour une exclusion ; les avertissements, l'amende et le blâme sont inscrits dans l'historique **sans changer le statut**.
3. Les bureaux de la paroisse, du circuit et de la région sont notifiés.
4. Sanction temporaire : retour automatique à « Actif » à la date de fin ; la sanction reste dans l'historique.
5. **Visible par** : le membre concerné, les bureaux de sa paroisse, de son circuit, de sa région, et le BN.

6.5 Décès

1. Le bureau de la paroisse **signale** le décès (avec la date).
2. Le **BN confirme**.
3. Statut « Décédé », compte désactivé, fiche conservée en archives, bureaux notifiés.

6.5 bis Démission et réhabilitation

Démission

1. Le bureau de la paroisse **signale** la démission (date, référence de la lettre éventuelle).
2. Le **BN confirme**.
3. Statut « Démissionnaire », compte désactivé, fiche conservée, bureaux notifiés. Le matricule reste attribué à vie.

Réhabilitation (RI art. 169 à 172)

1. Possible pour un membre **démissionnaire ou exclu**, au plus tôt **6 mois** après la démission ou l'exclusion : le site bloque la demande avant ce délai.
2. Le bureau de la paroisse transmet la demande ; les conditions (redevances, amendes, cotisations, souscriptions) sont vérifiées **hors site**.
3. Le **BN valide** : statut « Actif », compte réactivé avec un **nouveau mot de passe provisoire**, **même matricule**. Pour un exclu, la référence de l'**engagement écrit de bonne conduite** est obligatoire.
4. Un membre **déjà réhabilité après une exclusion** puis **exclu à nouveau** ne peut plus être réhabilité : le site le signale et bloque la demande.
5. Toute l'opération est inscrite dans l'historique et au journal.

6.6 Changement de bureau

1. Le **BN** enregistre le nouveau bureau d'une unité : pour chaque fonction, le membre et la date de début.
2. À cette date, automatiquement : clôture des anciens mandats (les anciens responsables perdent l'accès à l'espace du bureau), ouverture des nouveaux.
3. Anciens et nouveaux responsables sont notifiés.

6.7 Mot de passe oublié

- Le membre s'adresse au **bureau de sa paroisse**. Le Chef d'Unité paroissiale ou le Secrétaire paroissial génère un **nouveau mot de passe provisoire** (à changer à la connexion suivante). Le BN peut aussi le faire.
- La réinitialisation d'un compte du **BN** n'est possible que par un autre membre du BN, ou par le mainteneur technique selon la procédure du guide de maintenance.
- Chaque réinitialisation est inscrite au journal.

7. Listes et statistiques en temps réel

7.1 Listes

- Chaque bureau (paroisse, circuit, région, BN) peut, **à tout moment**, générer la liste des membres **de son périmètre**.
- **Colonnes au choix :** matricule, nom, prénoms, sexe, **âge**, téléphone, WhatsApp, paroisse, circuit, statut, fonction(s) (et grade au module 2).
- **Filtres :** statut, sexe, paroisse, circuit, année d'intégration, fonction, **âge** (« moins de X ans », « plus de Y ans », « entre X et Y ans », calculé à la date du jour depuis la date de naissance) et **grade** (module 2). Les filtres se combinent (ex. : Capitaines de plus de 40 ans du circuit de Davo).
- **Formats : PDF** (en-tête officiel, date et heure de génération) et **Excel**.
- La photo du CIP n'apparaît **jamais** dans une liste.
- **Chaque génération de liste est inscrite au journal.**

7.2 Page « Statistiques »

- Chaque bureau (paroisse, circuit, région, BN) dispose d'une page **« Statistiques »**, limitée à **son périmètre**, toujours à jour.
- **Chiffres affichés** (membres actifs par défaut, autres statuts sélectionnables) :
  - total des membres ;
  - par **sexe** ;
  - par **tranche d'âge** : par défaut *moins de 18 ans*, *18 à 40 ans*, *plus de 40 ans* ; les tranches sont **modifiables par le BN** depuis le site ;
  - par **statut** (actif, sanctionné, exclu, décédé) ;
  - par **grade** (module 2) — par ex. nombre de Capitaines ;
  - **répartition par unité inférieure** : par région (BN), par circuit (région), par paroisse (circuit).
- **Chaque chiffre est cliquable** et ouvre la **liste correspondante** (section 7.1), avec les filtres déjà appliqués, exportable en PDF ou Excel.
- Un membre sans date de naissance est compté dans une ligne **« Âge non renseigné »**.
- Export de la page de statistiques en **PDF** (en-tête officiel, date et heure).
- Chaque export est **inscrit au journal**.

8. Espaces du site

Espace	Pour qui	Contenu
Espace membre	Tout membre connecté	Sa fiche, son parcours, ses fonctions, ses sanctions éventuelles, sa fiche PDF, le dépôt de sa photo, la modification de ses coordonnées, le changement de mot de passe, ses notifications
Espace bureau	Titulaires d'une fonction avec droit de gérer (paroisse, circuit, région)	Membres de son périmètre, anciens membres, listes, demandes et avis de mutation, signalement de décès, réinitialisation des mots de passe (paroisse)

Espace	Pour qui	Contenu
Espace Bureau national	Titulaires d'une fonction nationale avec droit de gérer	Tout ce qui précède pour tout le pays + enregistrement individuel et par lots (avec écran de contrôle), validation des photos, validation des mutations, sanctions, confirmation des décès, gestion des bureaux et des fonctions, gestion des régions, circuits et paroisses, journal

Une personne avec plusieurs mandats peut **passer d'un espace à l'autre** (sélecteur d'unité).

9. Sécurité et droits d'accès

9.1 Matrice des droits

Action	Membre simple	Bureau paroisse	Bureau circuit	Bureau région	BN
Voir sa propre fiche	✓	✓	✓	✓	✓
Voir les fiches de son périmètre	×	Sa paroisse	Son circuit	Sa région	Tous
Voir les anciens membres (lecture limitée)	×	✓	✓	✓	✓
Voir le parcours complet	Le sien	Membres actuels	Membres actuels	Membres actuels	✓
Voir les sanctions	La sienne	✓	✓	✓	✓
Enregistrer une sanction	×	×	×	×	✓
Voir la photo du CIP	La sienne	×	×	×	✓
Générer des listes, consulter les statistiques	×	✓	✓	✓	✓
Demander une mutation	×	✓ (arrivée)	×	×	✓
Donner un avis de mutation	×	×	✓ (départ)	✓ (départ)	—
Valider une mutation	×	×	×	×	✓
Signaler un décès	×	✓	×	×	✓
Confirmer un décès	×	×	×	×	✓
Signaler une démission, demander une réhabilitation	×	✓	×	×	✓
Confirmer une démission, valider une réhabilitation	×	×	×	×	✓
Signaler un changement de catégorie	×	✓	✓	✓	✓
Valider un changement de catégorie	×	×	×	×	✓
Valider une photo	×	×	×	×	✓
Enregistrer des membres (individuel, lot)	×	×	×	×	✓
Gérer bureaux, fonctions, territoire	×	×	×	×	✓

Action	Membre simple	Bureau paroisse	Bureau circuit	Bureau région	BN
Réinitialiser un mot de passe	✗	Ses membres	✗	✗	✓
Consulter le journal	✗	✗	✗	✗	✓

« Bureau » = titulaire d'un mandat en cours dont la fonction a le droit de gérer (au démarrage : Chef d'Unité paroissiale et Secrétaire paroissial ; Chef de Section de Circuit et Secrétaire de Circuit ; Coordinateur régional et Secrétaire régional ; Président et Secrétaire national). « BN » désigne le Bureau National de Commandement (BNC).

9.2 Gardien des périmètres

- Un **composant central unique** décide, pour chaque page et chaque action, si la personne connectée y a droit, en fonction de ses **mandats en cours**.
- Toutes les vues et toutes les requêtes de données passent par lui. Les listes sont **filtrées à la source** (en base de données), jamais seulement à l'affichage.
- C'est le composant **le plus testé** du projet.

9.3 Comptes

- Mots de passe **hachés** (irréversibles), 8 caractères minimum, mots de passe trop simples refusés (dont le matricule).
- **Blocage temporaire** après 5 échecs de connexion.
- **Déconnexion automatique** après inactivité (plus courte pour les comptes ayant un mandat de bureau, par ex. 30 min).
- **Double vérification (code à 6 chiffres via application d'authentification) obligatoire pour les comptes ayant un mandat national.**
- **HTTPS** partout.

9.4 Données

- Photo du CIP et photos d'identité stockées dans un espace **privé**, servies uniquement par liens temporaires après contrôle des droits.
- **Journal** non modifiable et non effaçable : connexions, consultations de fiches, modifications (ancienne / nouvelle valeur), listes générées, réinitialisations, validations, sanctions, lots.
- **Sauvegardes** : quotidienne automatique (hébergeur) + copie hebdomadaire chiffrée chez un autre fournisseur + test de restauration trimestriel.
- **Alertes de sécurité** automatiques sur les dépendances (GitHub).

9.5 Protection des données personnelles (APDP)

- Page **« Protection de vos données »** : ce qui est collecté, pourquoi, qui y a accès, durée de conservation.
- Chaque membre voit toutes ses données et peut demander une correction.
- Un **document de synthèse** est préparé pour la déclaration auprès de l'APDP. **La mise en ligne réelle a lieu après cette déclaration.**

10. Notifications

- Notifications **internes au site** (cloche + liste), avec lien vers l'élément concerné, statut lu / non lu.
- Événements notifiés : nouveau membre dans le périmètre, demande / avis / décision de mutation, membre parti du périmètre, sanction, décès confirmé, début / fin de mandat, photo acceptée / refusée, lot validé.
- Envoi par **email** quand le destinataire en a un. **SMS / WhatsApp : hors module 1** (étudiés au module 4, coût à évaluer).

11. Interface

- Conçue **d'abord pour le téléphone**, utilisable sur ordinateur.
- Pages légères, fonctionnement correct sur connexion mobile faible.
- **Installable** sur l'écran d'accueil (PWA).
- Design sobre et professionnel, aux couleurs et avec le logo de l'église (fournis par l'église).
- Fiches PDF et listes PDF avec en-tête officiel.

12. Qualité, tests et maintenance

12.1 Tests automatiques

Écrits **avant** le code de chaque fonctionnalité. Couvrent au minimum :

- format `AAAA-RRAS-NNNN` et unicité du matricule, y compris en enregistrements simultanés ; séparation des compteurs par année et région ;
- toutes les lignes de la matrice des droits (9.1), notamment : membre simple bloqué sur la fiche d'un autre ; paroisse bloquée hors de son périmètre ; perte des droits à la fin d'un mandat ; photo du CIP refusée hors BN ;
- mutations (validée → mises à jour ; refusée → aucun changement) ;
- sanctions (changement de statut, exclu ne peut plus se connecter, expiration automatique) ;
- import par lots (aperçu sans aucune création, détection des erreurs et doublons, corrections et lignes écartées, validation bloquée tant qu'il reste des erreurs, tout ou rien) ;
- validation des photos réservée au BN ;
- listes et statistiques (périmètre respecté, calcul de l'âge au jour près, tranches d'âge aux bornes exactes, chiffres égaux au nombre de lignes de la liste ouverte, inscription au journal).

12.2 Parcours d'une modification

Modification → tests automatiques sur GitHub (blocage si échec) → relecture et accord du mainteneur → **site d'essai** → **vrai site**.

12.3 Surveillance

Alerte email si le site est inaccessible ; rapport détaillé des erreurs.

12.4 Documentation (en français)

- Guide de maintenance (mise à jour, restauration, ajout de région, réinitialisation d'un compte BN…).
- Guide utilisateur pour les bureaux (avec captures d'écran).
- Fichier de contexte pour les assistants IA.

13. Étapes de livraison du module 1

1. Organisation territoriale + comptes + connexion
2. Fiche membre + matricule + fiche PDF + dépôt et validation de la photo
3. Fonctions, mandats, bureaux + gardien des périmètres + espaces
4. Enregistrement par lots (Excel)
5. Listes et statistiques en temps réel (PDF / Excel) — le volet « grade » s'active avec le module 2
6. Mutations + décès
7. Sanctions + journal + double vérification BN
8. Mise en ligne réelle (après comparatif d'hébergement et déclaration APDP)

Chaque étape est testable sur le site d'essai.

14. Éléments à fournir par l'église

Élément	Nécessaire pour
Liste des régions, circuits et paroisses avec leurs rattachements	Étape 1
~~Liste des fonctions de chaque bureau~~ — **reçue** (règlement intérieur)	Étape 3
~~Logos~~ — **reçus** (Armée du Salut ; Congrégation retravaillé, provisoire) — couleurs : bleu marine, jaune or, rouge	Interface
Caractéristiques exigées pour la photo en tenue	Étape 2
~~Termes des statuts et types de sanctions~~ — **reçus** (règlement intérieur)	Étape 7
~~Règlement intérieur, grades, conditions de passage~~ — **reçus** (projet, à confirmer à son entrée en vigueur)	Module 2

15. Préparation du module 2 (grades) — repères du règlement intérieur

Ces éléments seront détaillés dans le cahier des charges du module 2 ; ils sont notés ici pour que le module 1 les prépare.

- **12 grades** (RI art. 77), dans l'ordre : Soldat de 3e classe, Soldat de 2e classe, Soldat de 1re classe, Sous-Capitaine, Capitaine, Senior Capitaine, Commandant, Sous-Supérieur, Supérieur Délégué, Supérieur Général Délégué, Supérieur Général, Supérieur Suprême Spirituel (avec épaulettes et couleur de corde).
- **Premier grade** : tout nouveau consacré commence **Soldat de 3e classe**, quel que soit son titre dans l'Église (art. 80).

- **Durées minimales** (art. 78) : 3e → 2e classe : 3 ans ; 2e → 1re classe : 3 ans ; 1re classe → Sous-Capitaine : 3 ans ; Sous-Capitaine → Capitaine : 4 ans ; Capitaine → Senior Capitaine : 5 ans. L'ancienneté seule ne donne pas droit au grade.
- **Test obligatoire** jusqu'à Senior Capitaine, organisé par le BNC dans les régions (dérogation possible) ; **à partir de Commandant : nomination uniquement** (art. 74, 78, 79). Promotion exceptionnelle par le BNC (art. 84).
- **Correspondance** des grades de l'Église (art. 81) : niveau de référence requis, jamais automatique.
- **Changement de tenue** (art. 73) : après 3 ans d'activités pour la soutane blanche, 5 ans pour la première veste à col Mao ; avis préalable du BNC.
- **Régularisation des grades existants** à l'entrée en vigueur du règlement (art. 83).

16. Hors du module 1

- Grades et éligibilité (module 2)
- Événements, invitations, présences (module 3)
- Messages officiels, espace documents, règlement intérieur en ligne, SMS / WhatsApp (module 4)
- Photos et vidéos des événements (module 5)
- Inscription libre des membres : **exclue** (enregistrement uniquement par le BN)