rabbitmq 集群配置方法

默认集群配置方法

- 按顺序安装 erlang , rabbitmq
- 修改 /etc/hosts 所有节点必须都加入,保证相互之间可以解析到,地址用局域网地址

```
172.16.25.172 rabbit1 rabbit1 172.16.25.171 rabbit2 rabbit2
```

• hostname 修改

hostname 主机名

- /etc/sysconfig/network 中的hostname修改
- /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie 保证各节点之间的cookie一致,注意权限为 400 ,用户名和组为 rabbitmq:rabbitmq
- 各节点启动 rabbitmq

```
rabbitmq-server -detached
```

• 查看状态

rabbitmqctl status

• 将 rabbit2 加入 rabbit1 在 rabbit2 上执行

```
rabbitmqctl stop_app
rabbitmqctl join_cluster --ram rabbit@rabbit1
rabbitmqctl start_app
```

其中 --ram 是作为内存节点加入,若作为磁盘节点,不加ram即可。 rabbit1 启动时默认是作为磁盘节点。

• 查看集群状态

rabbitmqctl cluster status

镜像集群配置方法

• 配置策略

```
rabbitmqctl set_policy ha-all "^" '{"ha-mode":"all"}'
```

其他操作

• 开机启动

chkconfig --level 35 rabbitmq-server on

• 安装web管理插件

rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management

• 增加用户

rabbitmqctl add_user user_admin passwd_admin

• 赋予用户权限

rabbitmqctl set_user_tags user_admin administrator

• 删除用户

rabbitmqctl delete_user

• 列出用户

rabbitmqctl list_users

测试流程

https://github.com/alanxz/rabbitmq-c 编译好rabbitmq-c之后

```
./amqp_listen localhost 5672 amq.direct test
./amqp_sendstring localhost 5672 amq.direct test "hello world"
```

所有加入集群的节点,都可以收到第一个节点发送的消息。