

مقدمة

كا ستكون محاضرتنا اليوم عبارة عن مقدمة موسعة عن الشبكات بشكل عام وسنتكلم بشكل أساسي عن الشبكات من منظور شبكة الانترنت التي نستخدمها بشكل يومي.

العناوين الرئيسية في المحاضرة:

- 1. الانترنت (the internet)
- 2. البروتوكول (the protocol)

- 4. نواة الشبكة (network core)
- 5. أداء الشبكة (performance)
 - 6. طبقات البروتوكول (protocol)
- 7. أنواع الخدمة (service models)
 - 8. التغليف (encapsulation)

- المضيفين (Hosts) شبكة الدخول (access network) الوسائط المادية (physical media) 3. حافة الشبكة (network edge) • الحزمة(packet) • تحويل الدارات (circuits switch)
 - الضياع (loss)
 - التأخير (delay)
 - الإنتاجية(throughput)







(the internet) الإنترنت

وهو عبارة عن شبكة تربط ملايين الأجهزة ببعضها البعض وتسمح بتبادل المعلومات فيما بينها منها:

- 1- الأجهزة الحاسوبية المكتبية (ρcs).
 - 2- وصلات (Linux)،
- 3- أجهزة الربط الشبكي التي تخزن وتنقل المعلومات كصفحات الويب ورسائل البريد الالكتروني.
- 4- الأجهزة الذكية كالحواسيب المحمولة وكاميرات الويب والمستشعرات وأجهزة انترنت الأشياء ويطلق عليها اسم (end system).
 - ملاحظات:
 - مماسبق يمكن أن نطلق على الانترنت: (network of networks)
 - أجهزة الربط الشبكي : تربط أجزاء الشبكة ومن امثلتها :الموجهات-الراوترات-المبدلات .
 - روابط الاتصال (communication link):

هي قناة الاتصالات التي تقوم بربط جهازين أو أكثر من أجهزة الاتصال، ويكون لها أنواع عديدة:

- 1- الالياف النحاسية (fiber copper)
 - 2- الراديو (radio)
 - 3- الأقمار الصناعية (satellite)
- تبديل الحزم (packet switches):

هي طريقة لنقل البيانات المرسلة على شكل حزم باستعمال عناوين الحزم وتقوم بها أجهزة الربط الشبكي.

:Routers and Switches •

وظيفتها: بعد ان تصل حزم البيانات الناتجة عن البيانات المقسمة والتي سيتم ارسالها الى المستقبل، يقوم المبدل او الموجه بإضافة معلومات إضافية الى الحزم والتي سوف تمثل العنوان لوجهة الحزم وهذا مايسمى بعملية التغليف وعند الارسال الى الوجهة تصبح العملية بشكل معاكس فيتم فك التغليف والحصول على البيانات الاصلية -فقط- مجردة من عنوان الوجهة (IP Address).

- access network يستخدم في Switches
- Router يستخدم في network core (الشبكة الأساسية)
 - مسار طرود البيانات (route or path):


هو الطريق التي ستسلكه الpacket من المرسل الى المستقبل ومكون من مجموعة من الوصلات والعقد.

✓ إن تحديد المسار هو وظيفة البروتوكولات.





- مزود خدمة الانترنت (ISPs) internet service providers:
- هي الشبكة التي توفر لعملائها إمكانية الوصول الى شبكة الانترنت ويعرف أيضاً بأنه نقطة وصول أو بوابة توفر للمستخدم إمكانية الوصول الى كل ما هو متاح على الانترنت ويمكن أن يكون على مستوى صغير كالمنزل او الجامعة أو مستوى إقليمي كمزودات خدمة الانترنت في سورية.
- كل ۱SPهي شبكة بحد ذاتها وتتكون من أجهزة متصلة ببعضها البعض وكما ذكرنا تكون وظيفتها تأمين المسار
 بين المرسل والمستقبل.
- عدم مزودو خدمة الإنترنت تقنيات متعددة للوصول للشبكة منها: كابل المودم، DSL, الوصول اللاسلكي، الوصلات المخصصة عالية السرعة.
 - بنية الانترنت (internet structure):



وهي الشبكة التي تربط الشبكات ببعضها البعض وتتكون من عدة مزودات خدمة مرتبطة مع بعضها وتكون على مستويات مختلفة:

- 1- Access ISP: وهو ISP على مستوى جامعة او بيت الخ، ويتم وصل هذا المستوى بالمستوى الثاني.
 - 2- Regional ISP: وهي مزودات الخدمة المحلية والتي يتم وصلها إلى المستوى الثالث.
 - 3- Tier ISP: وهو مزود الخدمة الذي يغطي مستوى البلدان والعالم.



- ليتم التصنيف على حسب مكان التواجد
- IXP وهي نقطة تلاقي واتصال مزودات خدمة ISPs
- مزودات المحتوى (Content provider network)
- 🔾 هي شبكة خاصة موزعة جغرافياً من الخوادم ومراكز البيانات الخاصة بها.
- تخدم جزءاً كبيراً من محتوى الانترنت مثل كائنات الويب (نصوص رسومات) والكائنات القابلة للتنزيل (ملفات وسائط- برامج) ومواقع التواصل الاجتماعي.
 - 🔾 بياناتها ضخمة وتزود المحتوى لبلدان على مستوى العالم مثل







البروتوكول (The Protocol)


- 🔾 يعد من أهم أجزاء الشبكة ولكل جهاز ضمن الشبكة بروتوكول خاص به.
- لدينا بشكل أساسي (TCP) (transmission control protocol) (TCP) وسيتم
 الشرح عنهما لاحقا بشكل منفصل ولكن بشكل أساسي ال ρايقوم بعنونة الشبكات
 - ملاحظة : المبدلات لا تملك (IP)لان وظيفتها بعيدة عن توجيه البيانات.
- كل بروتوكول يوصل لنا بنية الرسائل داخل الشبكة او طرود البيانات (packet)بشكل معياري (بنية ثابتة ومحددة حسب معايير موضوعة على الانترنت).
 - وظائف البروتوكولات:

يقدم الانترنت من خلال مجموعة من البروتوكولات خدمات عديدة منها:

- خدمة الويب (web)، الرسائل البريدية (email)، نقل الملفات وغيرها
- والبعض من خدمات الانترنت نسميها (تطبيقات موزعة) لأنها تتضمن عدة مستخدمين يقوم كل منهم بتبادل البيانات ومشاركتها.
 - واجهة برمجة التطبيقات (Application Programming Interface (API):
 هى الطريقة البرمجية من خلالها نستطيع طلب خدمة من الشبكة.

مثال : في خدمة الويب يوجد بروتوكول أساسي يدعى httpههو يمثل API التي من خلالها اطلب صفحة الويب من ال web service.

شرح عمل البروتوكول عند اتصال المستخدم بالخادم: (على سبيل المثال)
 اللغة تكون وسيلة تواصل بين شخصين، ومفهومة من قبل الشخصين، ومن هذه الفكرة نعرف البروتوكول بأنه:
 وسيلة تخاطب بين الأجهزة المتصلة بالشبكة.




- ويتم طلب المستخدم للخادم من خلال البروتوكول كما يلي:
 - 1. يقوم البروتوكول بفتح اتصال من أجل الطلب.
 - 2. يقوم البروتوكول بتأسيس قناة الاتصال.
 - 3. جلب رابط أو مصدر الوجهة للطلب المُرسل.
 - 4. يحلل البروتوكول الطلب عند وصوله للوجهة المطلوبة.
 - 5. إعادة استجابة طلب العميل (المستخدم).





حافة الشبكة (Network Edge)



:Client

هو أي جهاز يقوم بطلب خدمة محددة مثل الهاتف المحمول، PCs.

المخدمات Servers:

تكون أقوى من الـ Client، وتكون حواسيب ضخمة وقوية توفر خدمة أو أكثر لأكثر من مستخدم (عميل)، وتقوم بتخزين وتوزيع صفحات الويب، و دفق الفيديو، وتوصيل البريد الإلكتروني.

— الخوادم تكون موجودة على الأغلب في مراكز البيانات.

مثال: تمتلك Google حوالي 30 إلى 50 مركز بيانات بالإضافة لوجود أكثر من 100 ألف من الخوادم Servers.

شبکة الوصول Access network:

وهي شبكة تقوم بربط end system إلى first system مادياً، وذلك عبر مسار من جهاز إلى آخر. وتعرف باسم edge router أيضاً وتربط بين ال first router وال end system.

First system: هو أول موجه يستلم البيانات من الـ user عبر الشبكة

End system: هي الأجهزة المربوطة بطرف الشبكة، والمتصلة بالإنترنت مباشرة، وتستخدم تطبيقات الشبكة، ومن الأمثلة على الـ end system هي كاميرات الويب الخاصة للدردشة.

اً أمثلة على Access network:

في المنزل: DSL, Cable, Dial-Up, FTTH (Fibre To The Home). في المؤسسات: Ethernet, Wi-Fi.

على نطاق واسع: (LTE, 3G (Long-Term Evolution)

DSL (خط الاشتراك الرقمي):

وهو اختصار لـ Digital Subscriber Line، أي توصيل ونقل البيانات الرقمية عبر خطوط الهاتف، يتم توصيل هاتف المنزل بشركة الاتصالات (CO (Central Office) عبر أسلاك حيث يقوم جهاز يدعى

Digital Subscriber Line Access Multiplayer (DSLAM) بتجميع البيانات القادمة وتوصيلها بالشبكة.






- يمكن أن يشترك الهاتف أو الانترنت بنفس خط التوصيل.
- وغالباً ما يكون مزود الانترنت هو نفسه شركة الاتصالات.
- : ADSL (Asymmetric- DSL) هو DSL من أشكال الــا DSL

وهو خط اشتراك رقمي غير متماثل، وتكون كمية تدفق البيانات أكبر في جهة ما من الأخرى، حيث تكون سرعة التنزيل أعلى من سرعة الرفع، وتكون:

- 🄙 سرعة التنزيل Downstreamهي 24 mbps
 - $\sim 1.8-2.5~mbps$ هي upstream $lap{igle}$
- هُ فمثلاً: عند تنزيل ملف ما من الانترنت نرسل رابط، وعندما نريد رفع شيء ما يكون أكبر حجماً من حجم الرابط كالملفات من الجهاز.



في ADSL: السرعات غير متساوية (Asymmetric)

فی JSL:

السرعات متساوية في الرفع والتنزيل.

الشبكة المحلية المحلية المحلية

هي شبكات تستخدم لربط الـend system إلى edge router وتغطي أماكن محددة وصغيرة كالمنزل، وكلن تحتاج لخوادم ومعدات مثل switchgRouter.

ملاحظة:

في إعداد شبكة LAN اللاسلكية، يقوم المستخدمون بإرسال واستقبال الحزم من وإلى نقاط الوصول المتصلة بشبكة المؤسسة (وبما في ذلك Ethernetاللاسلكية والتي بدورها تتصل بالإنترنت اللاسلكى).

ومن الشبكات المحلية:

:Ethernet .1

وهي أكثر تقنيات الوصول انتشاراً، وعادة تستخدم في الشركات والجامعات وما إلى ذلك...

تصل معدلات النقل فيها إلى 10mbps, 100mbps, 1Gbps, 10Gbps، حيث نلاحظ التطور في معدلات النقل عبر الزمن لأن تقنيات الربط السلكية في تطور دائم، وسيتم التوسع في هذه التقنية في المحاضرات القادمة...



:Wi-Fi .2

تقنية الاتصال اللاسلكي المحلية، حيث تعمل على نقل المعلومات دون استخدام الأسلاك، وتستخدم موجات الراديو بدلاً من الأكبال والأسلاك، ولكنها محلية.

سرعتها تصل لأكثر من 100mbps وتعتمد على تقنية IEEE 802.11

:LTE & 3G .3

تقنية اتصال لها نفس طريقة الاتصال المستخدمة في الاتصالات الهاتفية الخلوية.

وعلى عكس Wi-Fi فإن تغطيتها تصل إلى 10km بينما Wi-Fi تصل لـ 10m.

- \rightarrow 3G: توفر شبكة لاسلكية واسعة النطاق من خلال Packet-switched وسرعتها تصل إلى 1mbps
- ⇒ 4C: تعتمد على LTE (long-Term Evolution) وتصل سرعتها إلى 10mbps في عمليات النشر التجارية.

الوسائط المادية Physical media

الوسائط المادية هي الجزء الذي يربط الأجهزة الموجودة في الشبكة، ويقوم بنقل و تخزين المعلومات (التي تكون على شكل بتات) من جهاز لآخر، ومن شبكة لأخرى في نظام تبادل البيانات.

- ملاحظة:
- أي رسالة هي مجموعة من البتات، فمثلاً طرد البيانات يكون عبارة عن سلسلة من البتات تنتقل عبر الشبكة بشكل فيزيائي.

:Physical link

وهي طريقة الربط بين المرسل والمستقبل، ويمكن أن تكون سلكيةguided media أو لاسلكيةgunguided media .

- :Guided media •
- وسط مادي تنتقل فيه البيانات مثل: الأسلاك النحاسية، الألياف البصرية،....
 - :Unguided media •
 - هي إشارات تنتشر في وسط مادي كإشارة الراديو.

ع الكابلات السلكية guided media:

:Twisted pair (TP) .1

يستخدم كثيراً في الشبكات، وهو عبارة عن ثنائي من الأسلاك المجدولة مع بعضها لتقليل تأثير الإشارات الكهربائية الخارجي (أي الضجيج) وأنواعها:

- Category 5 (1 بسرعته Category 5) مثلتها كابل الـethernet
 - category 6 (2: سرعته 10Gbps.








Coaxial Cable .2 (الكبل أحادي المحور):

وهو نوع آخر من الكابلات النحاسية، يتكون من اثنين من الموصلات وهما: الموصل الداخلي والخارجي يشتركان في نفس المحور لذلك سميت بالكبل متحد المركز، ويغلفها طبقة واقية عازلة.

يستخدم كثيراً في نظام توصيل التلفاز وكما يستخدم في شبكة الانترنت بسرعة. 10mbps



Fibre optic cable .3 كابل الألياف الضوئية:

تنتقل فيها البيانات على شكل ومضات ضوئية، وهي كابلات مصنوعة من الزجاج، له ميزات عديدة تجعله الأفضل

إلى يومنا هذا، وهي:



🄙 السرعة في نقل البيانات:

تكون السرعة فيه عند النقل من نقطة لأخرى 100s-100s-




و معدل خطأ منخفضLow error rate: 🍨

الإشارة فيه لا تقل إلا بعد 100km.



🥏 مضاد للتشويش المغناطيسي EMI:

وهذه المميزات تجعله يستخدم في نقل البيانات لمسافات بعيدة جداً حيث أنها تستخدم ضمن شبكات الـ WAN أكثر من غيرها.



الكايلات اللاسلكية Unguided media

1. Radio (إشارة الراديو):

تحمل الإشارة في الطيف الكهرومغناطيسي، وتعتمد جودتها وخصائصها على وسط الانتشار والمسافة التي يتم النقل إليها، وتصنف وفقاً لذلك إلى ثلاث مجموعات:





تتروح تغطيتها إلى متر أو مترين فقط، ومثال عليها السماعات اللاسلكية، ولوحة المفاتيح والأجهزة الطبية اللاسلكية.



🦺 تغطى منطقة محلية:

تتراوح تغطيتها من عشرة إلى مئات الأمتار، مثال عليها الـLAN اللاسلكية.



🦺 تغطى مساحة واسعة:

تصل تغطيتها إلى عشرات الكيلومترات، ومثالاً علبها نظام الاتصالات الخليوية حيث تستخدم قنوات راديو واسعة النطاق.





The network core نواة الشبكة

هي عبارة عن مجموعة من المحولات (المبدلات)، أو مجموعة من الموجهات Routers المتصلة مع بعضها البعض وتتصل بالأنترنت، أي لا يمكننا رؤية أجهزة تطلب خدمات الشبكة في المركز.

وكما تعرف بأنها نقطة تجميع بيانات الشبكة، وتحدد المسارات عن طريق الـ ١٦.

فتكون وظيفتها الأساسية هي توجيه البيانات،

 $web \rightarrow access\ network \rightarrow network\ core \rightarrow server$: مثال : مثال : $access\ network$: $access\$

الوظائف:

- 1. ا<mark>لتوجيه</mark> couting: يحدد المسار الـpackets من المرسل للمستقبل باستعمال خوارزميات تدعى خوارزميات التوجيه (يحدد مسار كامل).
 - 2. الإرسال forwarding: إرسال الحزم من دخل الراوتر إلى خرج الراوتر المناسب فقط.

ك كيف تعرف وجهة الحزمة:

- تحتوي الحزم المرسلة ترويسات Headers تتضمن الـ١٦ الخاص بوجهة الإرسال.
- يحوي كل راوتر على جدول يسمى "جدول الإرسال"، ويحدد مكان عنوان الإرسال أو أجزاء منه.
- عند وصول طرود البيانات Data إلى الراوتر، يتفحص العنوان ويبحث في الجدول الخاص به.
- يستخدم عنوان الوجهة لتحديد المدخل الملائم لتفعيله، ثم يتم توجيه الحزم عبر هذا المدخل
 - بروتوكولات التوجيه تضع جداول الإرسال تلقائياً.

لا <u>طرائق نقل المعلومات عبر الانترنت:</u>

"Router or Link-layer Switch" تبديل الطرود: Packet Switching .1


- في هذه الطريقة يقوم المضيف بتقسيم الرسائل في طبقة التطبيق إلى حزم "Packets".
- فيتم تحويل الـPackets من أحد المنافذ "port" إلى منفذ آخر على التتالي، أي من خلال عملية Forwarding.
- إذا تم إرسال حزمة مكونة من ∟ بت عبر سلك معدل نقله R bit/s (بت خلال ثانية)، سيكون وقت الإرسال L/R ثانية.

ے عيوب هذه الطريقة:

في حال كانت الـpackets المرسلة أكبر من سعة النقل في الأسلاك سيحدث ما يلى:

- ستنتظر الحزم في قائمة الانتظار حتى يتم إرسالها، وسينتج عن هذه تأخير في نقل البيانات.
- يمكن أن نفقد الـ packets في حال امتلاء الذاكرة [المخزن المؤقت) حيث سيتم حذف الحزم القديمة لإدخال حزم جديدة.

وهذا ما يسمى بالـ Queuing Delay








:Circuit Switching .2

— في هذه الطريقة يتم الحجز المسبق لدارة (قناة اتصال) بين المرسل والمستقبل، ويتم إنشاؤه في وقت الاتصال.




من ميزاته أن موارد الشبكة مخصصة (مخزن مؤقت "buffers" – ومعدل نقل ثابت) وتكون مخصصة للاتصال
 الحالي فقط، أي لا يحدث تداخل وذلك بسبب الحجز المسبق للدارة والموارد"no sharing".

مثال: يستخدم في الاتصالات الهاتفية:

عند طلب الرقم يتم تشكيل دارة هاتفية بين المرسل والمستقبل، وتكون الدارة ثابتة لا تتغير خلال فترة الاتصال (أي عند إجراء الاتصال تُحجز دارة لهذا الاتصال بين المرسل والمستقبل).

يتم تطبيق طريقة Circuit Switching بطريقتين:

TDM	FDM
Time Division Multiplexing	Frequency Division Multiplexing
كل اتصال يأخذ كامل الـbandwidth وكلن بالتعاقب	في هذه الطريقة يتم حجز سعة معاينة من المجال لكل اتصال.
بين الاتصالات، أي لكل مستخدم مدة زمنية معينة.	يتم تقسيم الـbandwidth على المستخدمين بالتساوي.







ے مقارنة بین Packet Switching و Circuit Switching

Circuit Switching	Packet Switching
1. يوجد حجز مسبق للمجال الترددي	 يتم حجز المجال في وقت الطلب فقط،
2. لا يوجد تشاركية على موارد الشبكة.	2. يوجد تشاركية على موارد الشبكة.
3. التأخير سيكون ثابت طول فترة الاتصال.	3. يمكن وجود تأخير في نقل البيانات، ولا يمكن
	التنبؤ بهذا التأخير وهو متغير بسبب الـ
	•Queuing Delay

⇒ الـpacket switching أفضل في تشارك سعة النقل وأبسط وأكثر كفاءة وأقل كلفة في التطبيق من الـ circuit . • Switching لذلك يتجه العالم نحو تطبيق تقنية الـ packet switching وإلغاء الـcircuit switching

أداء الشبكة Performance

التأخير في شبكات packet switching:

يوجد العديد من أنواع الـ delay التي تحدث في العقد في هذه الطريقة، من أهمها:

- 1. Queuing Delay: والتي تحدثنا عنها سابقاً.
- 2. <u>Processing Delay</u>: **وهو التأخير الناتج عن معالجة طرود البيانات**، حيث يتم فحص الترويسة "header" وتحديد وجهتها التالية وسيتفرق ذلك microseconds or less.
- 3. <u>Transmission Delay</u>: وهو التأخير بالإرسال عبر المآخذ، مثلاً إذا كان لدينا مأخذ يدعم الاتصال بالكابلات الضوئية سيكون أسرع من مأخذ يدعم الكابلات النحاسية.

L/R .ويحسب هذا التأخير بالعلاقة الآتية

- <mark>حيث:</mark> L: حجم الـPacket وتقدر بالبت.
- R: معدل النقل ويقدر ب bit/s وهو الوقت اللازم لإدخال جميع الحزم لخط التوصيل.
- 4. Propagation Delay: يحصل هذا التأخير بسبب الوقت الذي يؤخذ أثناء المرور بالأسلاك من بداية السلك إلى نهايته، وهو يساوي المسافة بين راوتر ين على سرعة الانتشار.

- التأخير الكلي total noda:


وهو مجموع التأخيرات الأربعة التي سبق ذكرها، وهذه التأخيرات تؤثر بشكل بشكل كبير على أداء تطبيقات الانترنت: $d\ nodal = dproc. + dqueue. + d\ trans. + d\ prop.$

- **قوة الازدحام** Traffic intensity:

L*(a/R) ويبطئ العلاقة: queue هو حجم التأخير في الـqueue







حىث:

- L: حجم الـpacket مقدر بالبت.
- a: المعدل الوسطى لوصول الحزم إلى الـqueue.
 - R: معدل النقل.

- الإنتاجية في الشبكات throughput in computer network:

هي معدل (bits/time unit) التي يتم نقلها بين المرسل والمستقبل (تحديد إنتاجية الشبكة). ولها نوعان:

- 1. الإنتاج اللحظيlnstantaneous throughput:
- وهو معدل الإرسال في نقطة معينة في زمن ما، كقياس معدل تحميل ملف في لحظة ما خلال عملية التحميل.
 - 2. الإنتاج الوسطي Average throughput:
- وهو المعدل في فترة زمنية طويلة، مثلاً حساب الإنتاج الوسطي بعد الانتهاء من تحميل الملف ويتم ذلك عبر علاقة هي: F/T والواحدة هي bits/s.
 - <mark>حيث:</mark> F: حجم الملف مقدر بالبت.
 - T: الوقت اللازم لإرسال كامل بتات الملف إلى المستقبل مقدر بالثانية.

طبقات البروتوكول ونماذج الخدمة

لتوفير بنية لتصميم بروتوكولات الشبكة، قام مصممو الشبكات بتنظيم البروتوكولات (الأجهزة والبرمجيات التي تمثل البروتوكولات) ضمن الطبقات، حيث أن لكل بروتوكول طبقة ينتمى إليها.

- نموذج خدمة الطبقة:
- هو الخدمات التي تقدمها الطبقة(n) إلى الطبقة التي تعلوها(n+1).

ولكل طبقة تقدم خدمتها بواسطة:

- 1. تنفيذ إجراءات معينة داخل تلك الطبقة.
- 2. استخدام الخدمات التي تقدمها الطبقة السابقة لها مباشرةً.

التقسيم Modulating إلى طبقات:

وهو طريقة منظمة من أجل مناقشة مكونات النظام، هذا التقسيم يجعل من السهل تحديث مكونات النظام.

- تمكن دمج طبقات البروتوكول في:
 - .Hardware .1
 - .Software .2
 - 3. دمج ما بینهما.






أمثلة:


- 1. بروتوكولات طبقة الـApplication <u>مثل:</u> SMTP and HTTP يتم تطبيقهم كـSoftware في الأنظمة الطرفية، وكذلك بروتوكولات طبقة النقل Transport.
- 2. في طبقة الـphysical وطبقة الـdata link يتم عادةً تمثيلهم بـInterface الخاصة ببطاقة الشبكة مع رابط محدد Link (أو وصلة) وذلك لأنهما مسؤولين عن التواصل عبر روابط الشبكة أي Hardware. مثال على ذلك: Wi-Fi and Ethernet.
 - 3. طبقة الشبكة Network layer غالباً ما تكون مزيج من Hardware and software.

٧ مقدمة(تمميداً للفقرة القادمة):

- تتوزع طبقات البروتوكول بشكل عام بين الأنظمة الطرفية ومحولات الحزم (packet switches) والمكونات الأخرى التي تشكل الشبكة.
 - والبروتوكولات الموزعة على الطبقات المختلفة تدعى protocol stack.
 - كما تم تنظيم طبقات الشبكة من قبل (iso) the international organization for standardization.

 open system interconnection (OSI) بسبع طبقات أطلق عليها: نموذج ال
- اما بالنسبة ل internet protocol stack فيتكون من خمس طبقات فقط من النموذج السابق (أي تم اختصار طبقتين):





Five layer internet protocol stack

- حيث تقوم طبقة ال application تقريبا بمهمة طبقات session&&presentation
 - تقوم طبقة ال transport بجزء من مهام طبقة ال session أيضا لذلك : تم دمج Application layer and presentation layer وتم دمج session and transport لتصبح كل منها طبقة واحدة.





ع شرح طبقات البروتوكول :

:Application layer -1

توجد طبقة التطبيق في المكان الذي يتواجد به تطبيقات الشبكة وبروتوكولاتها والتي <u>تتضمن العديد من البروتوكولات</u> الخاصة بها ومنها :

- 1- Hyper text transfer protocol (http): البروتوكول الذي يوفر خدمة طلب ونقل صفحات الويب.
- 2- (Simple mail transfer protocol (smtp: البروتوكول الذي يوفر خدمة نقل الرسائل البريدية.
 - File transfer protocol (ftp) -3: الذي يوفر خدمة نقل الملفات بين جهازين طرفيين.
 - message تدعى Application الداتا في طبقة ال

:Transport Layer -2

تقوم طبقة ال transport بنقل الرسائل الخاصة بطبقة ال application بين الطرفين (المرسل و المستقبل) بروتوكولات هذه الطبقة:

- 1- Transmission control protocol (TCP): هو بروتوكول يوفر خدمة اتصال موجه في تطبيقاته. يتميز هذا البروتوكول بانه بروتوكول موثوق يحرص على عدم ضياع البيانات اثناء نقلها بين مرسل ومستقبل مثال: إرسال رسالة يجب ان تصل كاملة وليس جزء منها مفقود.
- كما يمكن للبروتوكول ان يتحكم بتدفق البيانات المرسلة وازدحامها مما يعطيه تحكم اكبر في المحافظة على عدم ضياع الداتا المنقولة.
- 2- (UDP) -2 على عكس البروتوكول السابق هذا البروتوكول خدمته غير موثوقة ولا يستطيع التحكم بازدحام وتدفق البيانات , له استخدامات عديدة ومهمة أهمها: البثوث المباشرة ,حيث في حال ضياع جزء من الداتا اثناء البث ليس من الضروري إعادة ارسالها للمستقبل بل يجي اكمال الإرسال لكي يبقى البث بثاً مباشراً في حال إعادة الإرسال لوجدنا شخص يشاهد البث في الدقيقة 12 مثلا وشخص اخر فقد البيانات وأعاد طلبها ويشاهد في نفس اللحظة مع المشاهد السابق في الدقيقة 15 مثلا وهذا غير منطقي في البثوث المباشرة.

• الداتا في طبقة ال transport تدعى segment

TCP	UDP
Connection oriented service	Connection less service
Guaranteed	Unreliable
Flow control	No flow control
Congestion control	No congestion control





:Transport Layer -2

كما في الطبقات السابقة (كل طبقة تقدم خدمة للطبقة التي تعلوها) تقدم طبقة الشبكة خدمة إيصال ال segment الى طبقة ال transport

بروتوكولات هذه الطبقة:

Routing Protocol - IP Protocol

■ تدعى الداتا في طبقة ال Network ب Datagrams

مهمة بروتوكول (IP): يقوم هذا البروتوكول بعنونة وتعريف الحقول ضمن ال datagram كما يحدد كيف سيتم التعامل مع الحقول في أجهزة النظام الطرفية (أجهزة حواف الشبكة) واجهزة التوجيه (routers)

:Link Layer -4

تعتمد طبقة الشبكة على الخدمة المقدمة من هذه الطبقة والتي مهمتها نقل الداتا من عقدة الى أخرى بشكل سليم وموثوق بواسطة بروتوكولات هذه الطبقة.

من بروتوكولات هذه الطبقة: Ethernet , WIFI

- تدعى الداتا في هذه الطبقة ب frames تدعى الداتا في الد
- ملاحظة: يجب التفريق بين الخدمات التي تقدمها هذه البروتوكولات والخدمات التي تقدمها بروتوكولات ال transport layer والتي هي : TCP/UDP حيث تلك البروتوكولات توفر موثوقية نقل الداتا بين أجهزة الأنظمة الطرفية.

:Physical Layer-4

تقوم هذه الطبقة بنقل ال bitsمن nodeالى أخرى اما بالنسبة للبروتوكولات ضمن هذه الطبقة وهو الاعتماد على وسط الإرسال الفعلى على سبيل المثال: (twisted-pair copper wire , optical fiber)

اما بالنسبة لطبقتي ال presentation and sessionواللتين تم دمجهما مع الطبقات الخمس السابقة فقد كانت مهماتهم كالتالى:

- طبقة ال presentation : تقدم خدمات ك ضغط البيانات و تشفير البيانات و فك تشفير البيانات .
- طبقة ال session : هي الطبقة التي تتحكم بالجلسة من فتح الجلسة والمحافظة عليها ومزامنة التفاعل بين
 أنظمة الاتصال

(التغليف) Encapsulation

Hosts - routers and link layer switches

يحوي كل منها على مجموعة مختلفة من الطبقات تعكس اختلافات في الوظائف.

كما ان ال Routers , link layer switches لا تقوم بتطبيق جميع طبقات ال Routers , link layer switches فهي لا تنفذ إلا الطبقات السفلية.

على سبيل المثال تقوم طبقة ال transport بتغليف الرسالة القادمة من طبقة ال Application حيث ان المعلومات المضافة هي معلومات تسمح لطبقة ال transport لدى المستقبل إيصال الرسالة الى التطبيق






الصحيح كما تقوم بعملية error-detection bit التي تسمح للمستقبل تحديد فيما اذا كانت بتات الرسالة تغير مسارها.

ويتم تقسيم الرسائل الكبيرة الى عدة segments في طبقة ال transport

كما قد يتم تقسيم كل segment الى عدة datagram في طبقة ال network وبالتالي يجب إعادة بناء كل segment في ال datagram في ال



انتهت المحاضرة