沙漠之鹰

开发笔记,理解和思考

博客园 首页 新随笔 联系 管理

.NET插件系统(三) 插件间通信问题——设计可自组织和注入的组 装程序

一. 问题的背景

动态系统的要求之一,是不同模块可以根据自身需求自动组装,这往往通过配置文件或用户选择进行。 这个基本问题在前面的文章中已经讲述过了。

但新的问题来了,我们定义了不同的插件A,B,C,那么,不同插件之间的通信如何进行?

如果系统本身的框架非常明晰而且不易更改,那么面向固定接口的方法是最简单方便的。 这也是大部分插件系统在"主结构"上使用的做法。

但是,如果系统框架本身非常易变,**连他们之间交互的接口都会随着问题的不同而不同。**这就好像,系统中包含不同种类的插座和插头,我们需要自动将符合要求的插座和插头安装好,实现自动组网。如何实现这种自组织的组装程序呢?

二. 具体的案例

为了便于更好的说明问题,以一个我实际面对的设计问题进行分析,实在抱歉由于时间所限不能提供Demo. 我需要开发一个数据挖掘和处理平台,不同的功能通过插件的形式接入系统,并形成如左边的可执行列表:

请选取算法列表	算法执行列表
计算方法A 可輸出接口時C	计算方法A ▼ FR信息
计算方法B 必须耐分界提供明记的接口	进度 数据源 ▼
测试工具 ^{提供对字符申相关设计算的支持}	
词频统计工具 H基和编出词频信息	
聚类算法 ^{聚类算法}	
字符相关度计算工具 提供对字符串相关度计算的支持	

用户可以很简单的通过拖拽,将左边的处理拖到后边的算法执行列表中,当点击"运行"按钮时,列表中的算法模块会被顺序或并行执行。

这些算法是多样的,比如数据挖掘中常用的 数据筛选,分词,聚类,数据分类显示等功能。你可以不必了解这些算法本身是什么,但本文中,您可能需要了解他们之间的结果可能相互依赖。这些算法的共同特征,是必须依赖于前一个或多个算法的结果,同时本身还可以输出给其他算法。 例如,数据分类显示必须依赖于聚类的结果,聚类则必须依赖于前期分词和数据筛选的功能。

这种结构很像顺序流动的数据流,或者像电网或自来水网的结构。那么问题来了,系统执行前不知道这些算法到底是什么,那怎么能 提供插件间交互的需求? 一种做法是,读写数据库,只要上一个算法告诉下一个算法数据的位置在哪里就可以了,但这种做法很不"环保" ,试想,好好的存在内存中的数据,干嘛要写到硬盘中再读出来呢?这会造成无谓的开销。

公告

昵称: FerventDesert 园龄: 6年5个月 粉丝: 905 关注: 6 +加关注

随笔分类(84)

tn文本分析引擎(4)

编程感悟(14)

开源项目(29)

数据分析和挖掘(11)

算法(8)

体感方案XMove(1)

杂谈(17)

积分与排名 积分 - 246602 排名 - 750

阅读排行榜

- 1. 你可能不知道的陷阱: C#委托和事件的困惑(33323)
- 2. 绝对公平?破解北京机动车摇号的秘密 (29673)
- 3. java的LINQ:Linq4j简明介绍(23845)

 另外,算法执行列表(右边)的顺序应该与组装顺序无关,意思是处在数据流上游的模块不一定就在执行列表的上游。 我们必须设计一套方法,能实现这些算法的相互通信。

三.声明可提供接口和注入接口需求

首先,为了保证重用,算法模块之间的通信方式只能是接口或抽象类。不论如何,**算法应该告诉管理器,它必须依赖什么,它可以提供什么。**

如果一个算法模块可以提供某接口的结果,那么它必须实现该接口。

如果算法必须依赖某接口,那么它应该最少包含一个该接口的内部成员,或者,也实现之(本文没有考虑这种情况)。

下面我们简单实现两个类:

计算方法A可以输出接口B和C,但计算方法B必须得到两个接口B和C的结果。

```
1 [SelfBuildClassAttribute(new string[] { }, new string[] { "IB", "IC" })]
      [XFrmWorkAttribute("计算方法A", "IDataProcess", "可輸出接口B和C", "123")]
      public class Test1 : AbstractProcessMethod, IC, IB
          public string outputC
 6
 7
             get;
 8
 9
10
        public string outputB
13
            get;
14
16
        public override bool DataProcess()
            outputC = "已经正确赋值C";
18
19
             outputB = "已经正确赋值B";
20
             return true;
23
24
27
     [SelfBuildClassAttribute(new string[] { "IB", "IC" }, new string[] { })]
28
29
      [XFrmWorkAttribute("计算方法B", "IDataProcess", "必须通过外界提供B和C的接口", "123")]
30
      public class Test2 : AbstractProcessMethod
31
      [SelfBuildMemberAttribute("IB")]
32
33
         public IB calledIB { get; set; }
34
       [SelfBuildMemberAttribute("IC")]
35
36
        public IC callIC { get; set; }
37
          public override bool DataProcess()
38
39
40
            XLogSys.Print.Debug(calledIB.outputB);
41
            XLogSys.Print.Debug(callIC.outputC);
42
             return true;
43
     }
44
```

两个方法方法非常简单,继承于AbstractProcessMethod类,你不需要关心这个类的具体内容,只需注意 Test1实现了两个接口IB和IC,这两个接口都能提供两个字符串。Test2类则必须获得IB和IC两个接口的字符串成员。

我们可以通过自定义Attribute实现可提供和依赖的接口的标识。 本系统中使用了两个自定义的attribute:

• [SelfBuildClassAttribute(new string[] { }, new string[] { "IB", "IC" })]

两个必选形参,即需求的接口字符串列表 和 提供的接口字符串列表。

• [SelfBuildMemberAttribute("IC")] 要求被注入的需求者成员变量标识

- 4. 【重磅开源】Hawk-数据抓取工具: 简明教程(21282)
- 5. 理工男打造帝都89平智能家庭(20492)

评论排行榜

- 1. 代码能不能不要写得这么烂?!(164)
- 2. 理工男打造帝都89平智能家庭(128)
- 3. 别语言之争了,最牛逼的语言不是.NE
- T,也不是JAVA!(73)
- 4. 你能排第几?2016互联网行业薪酬数据分析(64)
- 5. 记我的一次面试经历 , 感慨万千(55)

(XFrmWorkAttribute是插件的标记,详情可见我上一篇关于插件的文章)

```
1 /// <summary>
2 /// 实现自组织算法的特性,它一般标记在模块的类名之前
 3 /// </summary>
 4 public class SelfBuildClassAttribute:Attribute
        /// <summary>
7 /// 要求的依赖项接口
 8 /// </summary>
       public ICollection<string> dependInterfaceCollection
1.0
          get;
             set;
14
      /// <summary>
15 /// 可以输出的接口
16 /// </summary>
      public ICollection<string> outputInterfaceCollection
17
18
19
            get;
20
           set;
21
      }
      public SelfBuildClassAttribute(string[] dependInterfaceName, string[] outputInterfaceName)
22
23
24
            dependInterfaceCollection = new List<string>();
            outputInterfaceCollection = new List<string>();
26
          foreach (string rc in dependInterfaceName)
27
28
                dependInterfaceCollection.Add(rc);
29
          foreach (string rc in outputInterfaceName)
30
          {
31
32
                outputInterfaceCollection.Add(rc);
33
34
        }
35
       public SelfBuildClassAttribute(ICollection<string> dependInterface, ICollection<string> outputInterfaceN
ame)
36
37
            dependInterfaceCollection = dependInterface;
38
            outputInterfaceCollection = outputInterfaceName;
39
       }
40
41
42
43
    /// <summary>
44 /// 自组织成员特性,一般放置在类的 要求注入的成员名上
45 /// </summary>
46
    public class SelfBuildMemberAttribute:Attribute
47
    public string invokeName{get;set;} //需要被注入的依赖项接口
49
       public SelfBuildMemberAttribute(string myInvokeName)
50
51
           invokeName = myInvokeName;
52
53
```

这两个类的作用已经在注释上写清楚了,您可以结合Test1和Test2两个类的具体实现来理解: Test1不需要依赖任何接口,但可以输出两个接口IB,IC。 Test2方法需要依赖IB和IC两个接口,因此它有两个成员变量,并加上了标记,标记的内容是该接口的名称。

下面,我们要做的工作,就是在运行时,自动将test1的方法注入到Test2的内部接口上。

四. 实现内部组装

当用户点击运行时,系统会自动实现接口装配,并按照执行策略执行列表当中的算法模块。

第3页 共7页 2017/9/8 13:28

```
/// </summary>
/// <typeparam name="T"></typeparam>
public class SelfBuildProcessMethodCollection<T>:ProcessMethodCollection<T> where T:IProcess
{

SelfBuildManager mySelfBuildManager = new SelfBuildManager();
/// <summary>
/// 是否设置自动装置描述模块
/// </summary>
public bool isSelftBuild = true;
protected override bool BeginProcess()
{

mySelfBuildManager.BuildModule(this); //实现接口的自动装配
base.BeginProcess();

return true;
}

}
```

在我的系统中,所有算法的抽象接口都是Iprocess,但在这篇文章中,自组织并不一定需要该接口。系统保存的算法保存在了IColle ction<IProcess>接口中。而具体装配的方法,则定义在SelfBuildManager中。

```
public class SelfBuildManager
       /// <summary>
       /// 保存所有依赖接口的字典
       Dictionary<string, IProcess> dependDictinary = new Dictionary<string, IProcess>();
       /// 可提供接口的集合字典
       /// </summarv>
       Dictionary<string, IProcess> outputDictinary = new Dictionary<string, IProcess>();
       public void BuildModule(ICollection<IProcess> processCollection)
           myProcessCollection = processCollection;
           GetAllDependExportDictionary(); //获取所有依赖和能提供的接口字典
           BuildAttribute(); //实现接口自动组装的方法
       ICollection<IProcess> myProcessCollection;
       private void GetAllDependExportDictionary( )
           foreach (IProcess rc in myProcessCollection)
              Type type = rc.GetType();
               // Iterate through all the Attributes for each method.
               foreach (Attribute attr in
                   type.GetCustomAttributes(typeof(SelfBuildClassAttribute), false))
                   SelfBuildClassAttribute attr2 = attr as SelfBuildClassAttribute;
                   foreach (string outputString in attr2.outputInterfaceCollection)
                       outputDictinary.Add(outputString, rc);
                   foreach (string dependString in attr2.dependInterfaceCollection)
                      dependDictinary.Add(dependString, rc);
       private void BuildAttribute()
           foreach (KeyValuePair<string, IProcess> dependNeeder in dependDictinary)
```

第4页 共7页 2017/9/8 13:28

```
IProcess outputProvider;
              outputDictinary.TryGetValue(dependNeeder.Key,out outputProvider); //在输出字典中找到满足该依赖项
的接口
              if (outputProvider != null)
                  PropertyInfo[] PropertyInfoArray=dependNeeder.Value.GetType().GetProperties(); /// 获取该类的
所有属性列表
                  foreach (PropertyInfo fl in PropertyInfoArray)
                      foreach (Attribute attr in fl.GetCustomAttributes(typeof(SelfBuildMemberAttribute), false)
                         SelfBuildMemberAttribute attr2 = attr as SelfBuildMemberAttribute; //找到自装配成员的标
记
                         if (attr2 != null && attr2.invokeName == dependNeeder.Key)
                             try
                                fl.SetValue(dependNeeder.Value, outputProvider, null); //通过反射,将提供者注入
到需求者的变量中
                             catch (System.Exception ex)
                                 XLogSys.Print.Error(ex.Message+"无法进行组装");
                            break;
```

具体的方法请参考代码的注释部分。由于代码注释已经很详细了,因此不做更多解释。

五. 实现和验证

我们将计算方法A和计算方法B都拖入算法执行列表中:



并单击执行按钮:

第5页 共7页 2017/9/8 13:28

2012-03-25 17:56:16 INFO 已经成功添加计算方法A到当前列表 2012-03-25 17:56:17 INFO 已经成功添加计算方法B到当前列表 2012-03-25 17:56:20 INFO 计算方法A的计算已经开始 2012-03-25 17:56:20 INFO 计算方法B的计算已经开始 2012-03-25 17:56:20 INFO 成功获取注入变量IB已经正确赋值B 2012-03-25 17:56:20 INFO 成功获取注入变量IC已经正确赋值C 2012-03-25 17:56:20 INFO 计算方法B已经处理完成

可以看到,接口确实被正确赋值了。设计成功。

六. 必须考虑的问题和扩展点

虽然设计成功,但系统有一些不可避免的问题:

- 1. 如果一个需求者发现有不止一个满足该需求的提供者,那么如何选择?目前系统未作此区分,仅仅在找到第一个适配对象后停止搜索。合适的方法是提供用户介入的控制方案,即用户可以用线将不同算法的需求和提供联系起来,当然,该需求暂时有些复杂,如果作者实现了它,一定会公开其方法。
- 性能和灵活性:通过反射实现的方法必须讨论性能,好在系统只执行一次装配过程,并尽可能的通过标记简化搜索条件。但应该研究更好的搜索方法。
- 3. 该功能的易用性: 作者本人认为该系统是足够易用的,你可以简单地将需求和提供接口的字符串列表标记在类前,并将需求的接口标记在需求方的成员变量前,暂时没有想到更好的做法。
- 4. 相互依赖问题:一种可能的情况是算法A依赖算法B的结果,算法B依赖A的结果,这种情况一定是不允许的吗?不一定,但若能处理这种需求,就可能实现更强的灵活性,同时带来更复杂的组装逻辑。

有任何问题,欢迎讨论!

作者: 熱情的沙漠
出处: http://www.cnblogs.com/buptzym/
本文版权归作者和博客园共有, 欢迎转载, 但未经作者同意必须保留此段声明, 且在文章页面明显位置给出原文连接, 否则保留追究法律责任的权利。 **标签:** .NET, 插件, 反射, 自组装

「**好文要顶 美注我 收蔵该文 ふ** ふ

「FerventDesert 关注 - 6 粉丝 - 905
+加关注

《 上一篇: .NET插件系统之二 — 不实例化获取插件信息和可视化方法
》 下一篇: NET插件系统之四 — 提升系统搜索插件和启动速度的思考
posted @ 2012-03-25 18:24 FerventDesert 阅读(3174) 评论(4) 编辑 收藏

评论列表
#1楼 2012-03-25 20:29 SpeakHero

好文章

支持(0) 反对(0)

#2楼 2012-03-26 09:07 小小松

第6页 共7页 2017/9/8 13:28



刷新评论 刷新页面 返回顶部

注册用户登录后才能发表评论,请 登录 或 注册,访问网站首页。

【推荐】50万行VC++源码:大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库

【力荐】普惠云计算 0门槛体验 30+云产品免费半年

【推荐】可嵌入您系统的"在线Excel"!SpreadJS 纯前端表格控件

【推荐】阿里云"全民云计算"优惠升级



最新IT新闻:

- · 中国发射一枚超级卫星: 飞机高铁上将实现高速上网
- · 赶在厄玛飓风之前登陆之前 谷歌地图提供实时封闭路段信息
- ·号称打败谷歌翻译的DeepL究竟靠不靠谱?
- ·开发者发现新证据 iTunes商店即将提供HDR格式内容
- ·信用服务公司Equifax数据泄露 涉及1.43亿用户
- » 更多新闻...



最新知识库文章:

- · 做到这一点,你也可以成为优秀的程序员
- ·写给立志做码农的大学生
- ·架构腐化之谜
- · 学会思考 , 而不只是编程
- ·编写Shell脚本的最佳实践
- » 更多知识库文章...

Copyright ©2017 FerventDesert