# 概述

## 本课内容


- 初步的感受: 什么是互联网? 各种术语? 举例?
- 在接下来的课程中将逐步深入

- 什么是互联网?
- 什么是协议?
- 互联网的组成:边缘部分(主机、接入网、物理介质等)
- 互联网的组成:核心部分(交换、路由、互联网结构)
- 性能/非性能评价指标
- 分层模型
- 一些历史

# 什么是互联网?

What is Internet?

## 什么是互联网?



- 数以亿计的计算设备连接在一起:
  - 主机hosts (终端系统)
  - 运行网络程序 (network apps)
- 通信链路:
  - 光纤、铜导线、卫星通信、射频通信
  - 传输速率称之为带宽 (bandwidth)
- 分组交换:
  - 转发分组数据包
  - 路由和交换机







# 互联网连接的设备

• 几乎所有生活中用到的"智能"或者"非智能"设备










手机、电脑、智能家电、IP电话、游戏机、智慧医疗、iPad......

#### Some very important concepts

## 什么是互联网?

- Internet network of networks
  - 将各种网络 (无数的异构网络) 连接在一起
- 协议: 控制了如何发送/接收信息
  - TCP、UDP、IP、HTTP、802.11a/b/n/ac......
- 互联网标准
  - **RFC** (Request for comments)
    - 所有互联网标准都以RFC的形式发表 (建议标准、互联网标准)
  - **IETF** (Internet Engineering Task Force)
    - 负责互联网的标准化工作



# 什么是协议?

What is a Protocol?

## 什么是协议?

- 人类的协议:
  - "现在什么时间?"
  - "我有问题想问"
  - "你好!" "再见!"

- 网络的协议:
  - 由机器来执行
  - 所有互联网上的信息通信都由各种不同的协议进行管理和控制。


......发送什么数据?什么格式? ......收到数据后进行什么操作?触发什么时间?产生什么行为? **协议**定义了消息**格式、发送和接受消息的顺序**、以及发出或收到指定消息之后所**采取的行为**。

## ---- 非常重要 ----

各类不同的协议构成了计算机网 络课程的中心。是我们的学习重 点!

# 什么是协议?

• 对比举例: 人类的协议和计算机网络的协议



# 互联网的组成 - 边缘部分

Network edge

## 互联网的组成 – 边缘部分和核心部分

#### - 边缘部分:


- 主机 hosts 客户端和服务器
- 服务器往往部署在数据中心

#### • 接入网、物理链路:

• 有线或无线的通信链路

#### • 核心部分:

- 互联的路由器
- 连接异构的、不同的网络



## 边缘部分 – 主机

- 主机又称为端系统 host、end system 意义接近
- 主机可能有很大的差别:
  - 电脑、手机、智能家电、网络摄像头等,都是主机
  - 大型计算机、服务器等, 也是主机
- 主机间通信的模式:
  - 事实上,是 "主机A的某个程序/进程和主机B的某个程序/进程进行通信"
  - 客户-服务器方式 (C/S, 或Client/Server方式)
  - 对等方式 (P2P方式,或peer-to-peer方式)

## 主机通信方式 - C/S方式

- 客户 (client) 和服务器 (server) 都是指通信中所涉及的两个应用进程。
- 客户 服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。
- 客户是服务的请求方, 服务器是服务的提供方。
- 注意: 客户和服务器间的通信, 往往是需要经过互联网的核心部分的 (本课程将学习这个过程)。
- 举例:
  - 访问网页(例如,打开www.baidu.com)
  - 发送邮件
  - 打开高德地图APP

## 主机通信方式 - P2P方式

- 对等连接 (peer-to-peer, 简写为 P2P) 是指两个主机在通信时并不区分哪一个是服务请求方还是服务提供方。
- 只要两个主机都运行了对等连接软件 (P2P 软件) ,它们就可以进行平等的、对等连接通信。
- 举例:
  - BitTorrent下载、迅雷下载、玩客云……
  - 文件共享
  - "从局域网的计算机上下载Windows更新"
- 可以减轻服务器压力,提高主机资源的利用率。
- 可能经过核心部分,也可能仅在边缘部分完成。

# 互联网的组成一核心部分


Network core

## 核心部分

- 互联网的核心部分由互联的路由器/交换机组成 (interconnected routers)
- 网络中的核心部分要向网络边缘中的大量主机提供连通性,使边缘部分中的任何一个主机都能够向其他主机通信(即传送或接收各种形式的数据)。
- 在网络核心部分起特殊作用的是路由器 (router)。
- 路由器是实现分组交换 (packet switching) 的关键构件,其任务是转发收到的分组,这是网络核心部分最重要的功能。
- 主要的通信方式: 电路交换 (circuit switching) 和分组交换 (packet switching, 用于互联网中)

# 电路交换 Circuit Switching

- 电路交换和打电话的过程比较类似,以此为例
  - 打电话前需要"拨号": 建立专用电路 (别的电话不能占用该电路)
  - 打完电话后电路资源释放
- 右图中, 每两个交换机间的链路有四条电路:
  - 图中所示的电话占用了顶上链路的第二个电路,及右侧链路的第一个电路
- 资源专用,无共享,保证了性能和体验
- 传统电话网络中采用。



## 电路交换 Circuit Switching


- 电路交换不适合计算机网络:
  - 计算机数据具有突发性 ("双11"?)
  - 因此, 若设计通信链路时按照峰值的数据量设计, 则在平时通信链路的利用率很低
- 由此设计了"分组交换" (Packet Switching)
  - 主机将较长的报文划分成固定长度的、较短的数据段
  - 在每一段前面加上首部(header),构成所谓的分组(packet)
  - 再依次将分组发送到接收端, 并重新组合

报文

1101000110101010110101011100010011010010

## 分组交换 Packet Switching

- 分组交换的接收端:
  - 剥去header, 重新组成原报文
  - Header的作用是不同的协议进行识别和控制
- 每个分组在互联网中独立地选择传输 路径,路径可能不同!
- 存储转发(store-and-forward): 只有整个分组到达了一个路由器, 它才能被转发到下一段链路。



分组 2

首部

首部


分组 3



## 分组交换 - Store-and-forward


- 带宽为R bps的链路,传输大小为L bits的分组,需要L/R秒。
- 采用存储转发的模式, 意味着需要完全传输完一个分组才能继续发送到下个链路。
- 因此, 图中的端到端的延时是2L/R。

举例,若L=7.5 Mbits, R=1.5 Mbps。则端到端的延时是10秒,单独一跳的延时则是5秒。




# 分组交换 – Queueing, delay and loss

- 不像电路交换, 分组交换并没有"专用"链路, 因此可能发生拥塞!
- 对于一条链路,如果到达速率 (arrival rate, bits)超过了链路的带宽 (传输速率),并保持一定时间,则会发生拥塞:
  - 分组将在路由的缓存中进行排队,等待发送进入链路
  - 如果路由的缓存已满,则分组可能会被丢弃,信息可能会丢失。



## 分组交换 - 路由和转发

• 路由 (Routing) 和转发 (Forwarding) 的示例。




## 分组交换 v.s. 电路交换

- 分组交换的优点
- 分组交换的缺点
  - 排队
  - 延时
  - 首部的开销
  - 丢包

优点	所采用的手段
高效	在分组传输的过程中动态分配传输带宽,对通信链路是逐段占用。
灵活	为每一个分组独立地选择最合适的转发路由。
迅速	以分组作为传送单位,可以不先建立连接就能向其他 主机发送分组。
可靠	保证可靠性的网络协议;分布式多路由的分组交换网,使网络有很好的生存性。

## 分组交换 v.s. 电路交换

- 举例:链路带宽1 Mbps。每个用户在活跃状态发送100 kbps速率的消息,但是每个用户都只有10%的时间处于活跃状态。
- 电路交换: 最多容纳10个用户
- **分组交换**:可以容纳更多用户。例如,若一共有35个用户,可计算"超过10个用户同时发送消息的概率"约为0.0004。可根据延时/丢包率要求判定35个用户是否合乎要求。
- 如何计算?
  - $1 \sum_{i=0}^{10} C_{35}^i 0.1^i (1 0.1)^{35-i} \approx 0.0004$




## 核心部分 - 互联网的结构

- 端系统/主机,通过连接access ISP(Internet Service Providers)接入互联网
  - · 小区、公司、或大学,都可视为access ISP的例子。
- Access ISP也需要互相连接,由此任意的两个主机才可以互相发送分组
- 由此构成非常复杂的互联网 network of networks
  - 通常互联网的组成和演变, 更多地是因为经济因素和政策因素。
- 下面几张ppt,一步步地展示了当前的互联网结构。(来自top-down approach 7ed.)

*Question:* given *millions* of access ISPs, how to connect them together?




### Option: connect each access ISP to every other access ISP?




Option: connect each access ISP to one global transit ISP?


Customer and provider ISPs have economic agreement.




But if one global ISP is viable business, there will be competitors ....




But if one global ISP is viable business, there will be competitors .... which must be interconnected



... and regional networks may arise to connect access nets to ISPs



... and content provider networks (e.g., Google, Microsoft, Akamai) may run their own network, to bring services, content close to end users



# 性能归其能评价指标

Performance or non-performance metrics

## 计算机网络的性能评价指标

- 计算机网络的性能一般是指它的几个重要的性能指标, 主要包括:
  - 速率

• 往返时间 RTT

● 帯宽

• 利用率

- 吞吐率
- 时延
- 时延带宽积

• 下面, 我们采用"计算机网络(第七版)"的课件进行说明

## 1. 速率

- 比特 (bit) 是计算机中数据量的单位,也是信息论中使用的信息量的单位。
- 比特 (bit) 来源于 binary digit, 意思是一个"二进制数字", 因此一个比特就是二进制数字中的一个 1 或 0。
- 速率是计算机网络中最重要的一个性能指标,指的是数据的传送速率, 它也称为数据率 (data rate)或比特率 (bit rate)。
- 速率的单位是 bit/s,或 kbit/s、Mbit/s、Gbit/s等。
   例如4 × 10<sup>10</sup> bit/s 的数据率就记为 40 Gbit/s。
- 速率往往是指额定速率或标称速率, 非实际运行速率。

## 2. 带宽


#### 两种不同意义:

- "带宽" (bandwidth) 本来是指信号具有的频带宽度,其单位是赫(或干赫、 兆赫、吉赫等)。
- 在计算机网络中,带宽用来表示网络中某通道传送数据的能力。表示在单位时间内网络中的某信道所能通过的"最高数据率"。单位是 bit/s,即"比特每秒"。

在"带宽"的上述两种表述中,前者为频域称谓,而后者为时域称谓, 其本质是相同的。也就是说,一条通信链路的"带宽"越宽,其所能 传输的"最高数据率"也越高。

#### 数字信号流随时间的变化

#### 在时间轴上信号的宽度随带宽的增大而变窄。



#### 3. 吞吐量

- 吞吐量 (throughput) 表示在单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量。
- 吞吐量更经常地用于对现实世界中的网络的一种测量,以便知道实际 上到底有多少数据量能够通过网络。
- 吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率的限制。

- 时延 (delay 或 latency) 是指数据 (一个报文或分组,甚至比特)从网络 (或链路)的一端传送到另一端所需的时间。
- 有时也称为延迟或迟延。
- 网络中的时延由以下几个不同的部分组成:
  - ① 发送时延 (Transmission delay)
  - ② 传播时延 (Propagation delay)
  - ③ 处理时延 (Processing delay)
  - ④ 排队时延 (Queueing delay)

- 发送时延
  - 也称为传输时延。
  - 发送数据时,数据帧从结点进入到传输媒体所需要的时间。
  - 也就是从发送数据帧的第一个比特算起,到该帧的最后一个比特 发送完毕所需的时间。

 数据帧长度 (bit)

 发送速率 (bit/s)

- ② 传播时延
  - 电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。
  - 发送时延与传播时延有本质上的不同。
  - 信号发送速率和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念。

传播时延 =

信道长度(米)

信号在信道上的传播速率 (米/秒)

- ③ 处理时延
  - 主机或路由器在收到分组时,为处理分组(例如分析首部、提取数据、差错检验或查找路由)所花费的时间。
- ④ 排队时延
  - 分组在路由器输入输出队列中排队等待处理所经历的时延。
  - 排队时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。

数据在网络中经历的总时延就是发送时延、传播时延、处理时延和排队时延之和。

总时延 = 发送时延


+ 传播时延

+ 处理时延

+ 排队时延

必须指出,在总时延中,究竟是哪一种时延占 主导地位,必须具体分析。

## 四种时延所产生的地方



#### 容易产生的错误概念

- 对于高速网络链路,我们提高的仅仅是数据的发送速率而不是比特在 链路上的传播速率。
- 提高链路带宽减小了数据的发送时延。

#### 以下说法是错误的:

"在高速链路(或高带宽链路)上,比特会传送得更快些"。

#### 5. 时延带宽积

#### 链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。

时延带宽积 = 传播时延 × 带宽

(传播) 时延

带宽

链路

链路像一条空心管道

只有在代表链路的管道都充满比特时, 链路才得到了充分利用。

#### 6. 往返时间


- 互联网上的信息不仅仅单方向传输,而是双向交互的。因此,有时很需要知道双向交互一次所需的时间。
- 往返时间 RTT (round-trip time) 表示从发送方发送数据开始,到 发送方收到来自接收方的确认,总共经历的时间。
- 在互联网中,往返时间还包括各中间结点的处理时延、排队时延以及 转发数据时的发送时延。
- 当使用卫星通信时,往返时间 RTT 相对较长,是很重要的一个性能指标。

#### 7. 利用率

- 分为信道利用率和网络利用率。
- 信道利用率指出某信道有百分之几的时间是被利用的(有数据通过)。
- 完全空闲的信道的利用率是零。
- 网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值。
- 信道利用率并非越高越好。当某信道的利用率增大时,该信道引起的时延也就迅速增加。

## 计算时延的举例

- 一个车队有十辆车。每辆车跑起来的速度是100km/hr。收费站需要12秒来处理每辆车的收费。假设所有车都会在进入第二个收费站前停下来。
- Q: 从一开始到所有车都在第二个收费站前停下来,一共需要多长时间?
- 车~bit, 车队~packet, 传输时延? 传播时延?
- A: 62分钟



## 计算机网络的非性能评价指标

- 一些非性能特征也很重要。它们与前面介绍的性能指标有很大的关系。主要包括:
  - 费用
  - 可靠性
  - 质量
  - 可扩展性和可升级性
  - 标准化
  - 易于管理、可维护性
- 这些指标的重要性,不亚于性能评价指标。

## 分层模型

Layered architecture

## 为什么要分层?

• 计算机网络很复杂, 我们已经听过:

主机

• 路由器

- 传输链路

• 应用程序

• 协议

• 各种软硬件

• ,....


• 应该如何组织网络架构,如何描述端到端发送数据的过程?

ticket (purchase)	ticket (complain)
baggage (check)	baggage (claim)
gates (load)	gates (unload)
runway takeoff	runway landing
airplane routing	airplane routing

airplane routing

## 为什么要分层? 以飞机飞行过程类比

- 分层:每一层实现一种服务
  - 每层的服务都基于自身层内的动作 (internal-layer actions)
  - 每层的服务都基于下面的层提供的服务



## 为什么要分层?

- 对于复杂系统
  - 分层模型容易理解,容易厘清复杂系统中不同部分的关系
  - 分层模型也有利于维护和系统更新
    - 改变某一层服务的内容和实现方式,对于其他层毫无影响
    - 仍以飞机飞行为例,改变安检口的登机规则对系统其他部分毫无影响
  - 优点: 各层独立; 灵活性好; 结构可分割; 易于实现和维护; 能促进标准化;
  - 缺点: 降低了效率; 产生额外、重复的开销。
  - 类似的,对于互联网,我们也采用分层模型。

• 应用层: 支撑网络应用

• FTP, SMTP, HTTP.....

• 传输层: 进程间数据传输

TCP, UDP......

■ 网络层: 从起点到终点的数据报文路由

• IP, 各类路由协议

• 链路层: 相邻的网络元素间的数据传输

Ethernet, 802.11 (WiFi), PPP.....

• 物理层: 传输比特

本课程的核心,接下来会不断的见到。必考点!!

application

transport

network

link


physical


- 计算机网络的体系结构 (architecture) 是计算机网络的各层及其协议的集合。
- 体系结构就是这个计算机网络及其部件所应完成的功能的精确定义。
- 实现 (implementation) 是遵循这种体系结构的前提下用何种硬件或软件完成这些功能的问题。
- 体系结构是抽象的, 而实现则是具体的, 是真正在运行的计算机硬件和软件。


- 上一页的, 我们称之为五层协议结构;
- 传统上,还有"OSI Reference Model(七层协议结构)",实际中并没有大规模应用。


- OSI七层模型
- 多了表示层和会话层
- 会话层: allow applications to interpret meaning of data, e.g., encryption, compression, machine-specific conventions。
- 表示层: synchronization, checkpointing, recovery of data exchange
- 现在并不用OSI七层模型,但是国内各种考试仍有可能涉及,所以需要有一定的了解。


application presentation session transport network link physical












































## 主机1向主机2发送数据









- OSI 参考模型把对等层次之间传送的数据单位称为该层的协议数据单元 PDU (Protocol Data Unit)。这个名词现已被许多非 OSI 标准采用。
- 任何两个同样的层次把数据(即数据单元加上控制信息)通过水平虚线直接传递给对方。这就是所谓的"对等层"(peer layers)之间的通信。
- 各层协议实际上就是在各个对等层之间 传递数据时的各项规定。

- **实体 (entity)** 表示任何可发送或 接收信息的硬件或软件进程。
- **协议**是控制两个对等实体进行通信的规则的集合。
- 在协议的控制下,两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。
- 要实现本层协议,还需要使用下层所提供的服务。

# 一些历史

Internet history

#### 1961-1972

- 分组交换原理的提出与早期实现
- 1961: Kleinrock使用排队论证明 了分组交换的高效
- 1964: Baran在军事网络中运用了分组交换
- 1967: ARPAnet构想提出 (Advanced Research Projects Agency)
- 1969: 第一个ARPAnet节点上线

#### **•** 1972:

- ARPAnet公开展示
- 第一个端对端协议NCP (Network Control Protocol) 出现
- 第一个电子邮件程序出现
- ARPAnet有15个节点

#### 1972-1980

- 互联网的出现,各种新的、专有网络的出现
- 1970: ALOHAnet卫星网络,夏威夷
- 1974: Cerf和Kahn提出互联网的架构
- 1976: Ethernet在施乐实验室出现
- 1970后期:各种专有网络架构的出现
- 1979: ARPAnet已有200节点

- Cerf and Kahn的互联网基本要素:
  - Minimalism, autonomy no internal changes required to interconnect networks.
  - Best effort service model
  - Stateless routers
  - Decentralized control
- 这些要素定义了今天我们见到的 互联网的体系结构,也会在后面 的课程中多次重新出现。

### 1980、1990年代

- 1980:新协议、各种网络的出现
- 1983: TCP/IP的部署
- 1982: 定义了SMTP邮件协议
- 1983: 定义了DNS
- 1985: 定义了FTP协议
- 1988: TCP拥塞控制
- 超过100,000台主机连接到各种不同的网络

- 1990: 商业化、Web、新应用
- 1990年代早期: ARPAnet停止
- 1991: NSF放宽了NSFnet的商业化使用
- 1990年代早期:
  - 出现了超文本、HTML、HTTP
  - 出现了Mosaic、Netscape浏览器
- 1990年代后期:
  - 商业化, 更多杀手级应用出现 (即时消息、p2p文件共享)
  - 已有超过五千万主机、一亿用户连接到互联网

## 2005 - 至今

- 截至2016年,已有超过五十亿设备联网(包括智能手机、平板等新设备)
- 宽带接入部署变快、高速无线接入越来越普遍
- 社交网络出现
- 云计算出现
- 大型企业如微软、Google等开始建立自己的网络,绕过互联网,提供对搜索服务、 视频服务、电子邮件服务等服务的更快更高效的接入。
- 越来越多服务建立在公有云上(Amazon AWS、阿里云……)