对于 t_1 , 谓词 p_e 和 p_i 的真值均为 false, 因此 t_1 无法发现 p_i 中的故障; 对于 t_2 , 谓词 p_e 真 值为 true, 而 p_i 真值为 false, 因此 t_2 将发现 p_i 中的故障。

缺失/冗余布尔变量故障

在前面讨论的故障模型中,没有考虑另外两类故障,即缺失布尔变量故障和冗余布尔变量 故障。

举个例子,考虑某过程控制系统,系统监测液体容器的压力 P 和温度 T,并将结果传送给 控制计算机。控制计算机中的紧急情况检测系统在条件 $T > T_{max}$, $P > P_{max}$ 任一为真时发出告警。 将该告警需求规范转换为谓词 $p_r: T > T_{\text{max}} \lor P > P_{\text{max}}$ 。当 p_r 取值为真时,计算机发出告警,否 则不告警。

将 p_r 写成布尔表达式形式 a+b, 其中 $a=T>T_{max}$, $b=P>P_{max}$

现在假设,编写控制软件时错误地将 p_r 编码为a,而不是a+b。显然 p_r 编码中存在故障, 称该故障为缺失布尔变量故障。

同样假设,编写控制软件时错误地将 p_r 编码为a+b+c,其中c是一个布尔变量,它表示 某个条件。显然 p,编码中存在另一类故障, 称该故障为冗余布尔变量故障。

本章介绍的各种测试用例生成方法,都无法确保能够有效发现缺失/冗余布尔变量故障。 第7章将介纽基于程序变异的测试用例生成方法,在某些条件下能够确保发现这些故障。

2.7.3 谓词约束

用 BR 表示符号集合 $\{t, f, <, =, >, +\varepsilon, -\varepsilon\}$ 。"BR" 是布尔和关系(Boolean and Relational) 的缩写。集合 BR 中的元素称为 BR 符号。

一个 BR 符号定义了针对某个布尔变量或关系表达式的约束。例如,用符号"+ ϵ "约束 表达式 E': $e_1 < e_2$ 时,要满足该约束就要求 E'的某个测试用例确保 $0 < e_1 - e_2 \le \varepsilon$ 。同样,符号 " $-\varepsilon$ "是对 E'的另一个约束,要满足该约束就要求 E'的某个测试用例确保 $-\varepsilon \leqslant e_1 - e_2 \leqslant 0$ 。

对于 p_r 中的变量,如果不存在满足约束C的输入取值,则称约束C对谓词 p_r 是无效的 (infeasible)。例如,对谓词 $a > b \land b > d$ 的约束 (> , >),要求简单谓词 a > b 和 b > d 都为 真。但是,如果d>a为真的话,则该约束无效。

例 2.22 这里举一个简单的约束例子,考虑关系表达式 E: a < c + d 以及 E 上的约束 C: (=)。当验证E的正确性时,约束C要求测试集至少包含一个测试用例a=c+d。这样, 测试用例 < a = 1, c = 0, d = 1 > 满足 E 上的约束 <math>C。

另一个例子,考虑 E 上的约束 C: $(+\varepsilon)$, 令 $\varepsilon=1$ 。满足约束 C 的测试用例要求 $0 < a - (c + d) \le 1$ 。因此,测试用例 < a = 4,c = 2,d = 1 >满足 E 上的约束 $(+\varepsilon)$ 。

同样,对于布尔表达式E:b,约束"t"要求测试用例将变量b取值为true。

BR 符号 t 和 f 用于定义布尔变量和布尔表达式的约束; 关系表达式上的约束可用 < , = , >三个符号来定义。当关系表达式被当作简单布尔变量时,符号 t 和 f 也可用于定义关系表达 式上的约束。例如,可将表达式 p_r : a < b 视作布尔变量 z,此时,可以使用 t 和 f 约束 p_r 。

现在,定义对整个谓词的约束,该谓词由布尔变量、关系表达式通过布尔运算符连接 而成。

 $\mathfrak{Q}_{p,}$ 为包含n(n>0) 个 \land 和 \lor 运算符的谓词, p,的谓词约束 C 是由 n+1 个 BR 符号组成 的序列,其中每个 BR 符号分别对应于 p,中的某个布尔变量或关系表达式。为方便起见,将谓 词约束简称为约束。

对于测试用例 t,如果 p,的各组件都满足 C 中相应的约束,称测试用例 t 满足 p,上的约束

考虑 变量

达式

运算

算符

r > s

其

含不

故障

这