

Дополнение к ТЗ на разработку ГИ chess-T1 – в связи с необходимостью индикации номера хода и возможностью сохранять рисунок позиции.

Дополнения (корректировка) пунктов ТЗ (по исходному тексту)

Корректировка к А00. (По Вводной странице)

Изменена надпись (текст) на одной из кнопок, файл приложен: вместо «Пропустить и не спрашивать больше» - теперь «Пропустить и не показывать больше». Других изменений по Вводной странице нет.

Дополнение к А0. В целях индикации и очередности хода, и номера хода, и в целях дальнейшего сохранения скриншотов позиций. Нотация (запись) ходов при этом не нужна.

Для ориентира - В программе Кветка очередность хода, и номер хода индицируется в левом верхнем углу ее интерфейса. Там, правда, программа еще предлагает определенный ход (за счет шахматной нотации).

Примерно по аналогичной схеме предлагается сделать индикацию очередности хода и номера хода для программы ГИ.

(1) После запуска **программы** и пропуска (закрытия) вводного текста (**Вводной страницы**) **ГИ** принимает **стартовый** (промежуточный) **Основной вид ГИ** как показано на (Рис. 1а).




Рис. 1а. Стартовый Основной вид ГИ.

Как видно, правее кнопки «**Меню**» нет двух кружков индикации очередности хода, которые были предложены в ответе на 29-й вопрос (см. Вопросы по ТЗ) – они теперь не нужны. В данном **стартовом Основном виде ГИ** ни режим **Партия**, ни режим **Анализ** – не активны (кнопки – не подсвечиваются).

«Работают» (могут включаться) кнопки:

Верхний ряд: «Партия», «Анализ», «Свернуть» (минимизировать), «Поверх всех окон», «Заккрыть»;

Нижний ряд: «Меню», (Реверс), «Изменить размер».

Остальные кнопки – «заморожены» (не работают): «Начальная расстановка», «Предыдущий ход», «Следующий ход», «Перевернуть доску».

В списке (список изменен, см. далее) **Меню** «работают» (могут включаться) только разделы-кнопки: О программе, Создать ярлык, Выход.

Остальные разделы-кнопки Меню – «не работают»: Сохранить позицию, Сохранить позицию как, Завершить партию.

Далее пользователь в **стартовом Основном виде ГИ** соответствующими кнопками выбирает или режим **Партия**, или режим **Анализ**.

(2) После нажатия кнопки **Партия** – программа с помощью диалогового окна предлагает пользователю создать «Папку для партии» (имеется в виду для данной играемой или рассматриваемой (какой-либо) партии. В данной папке будут сохраняться скриншоты диаграмм позиций данной партии. Окно (создать папку) предлагает пользователю:

- Выбрать местоположение папки или сразу на **Рабочий стол** Windows (основное предложение), или с помощью стандартного варианта с кнопкой «Обзор» в место по выбору пользователя – так, как это делается (при сохранении файлов) во многих программах (Excel, Word и др.).
- Вписать в диалоговую строку Наименование папки - фактически наименование партии. (Если требуется - задать ограничения по количеству символов, как проще).
- Заккрыть данное Окно и не создавать *Папку для партии*. (Реализовать с помощью какого-либо «крестика» или иначе, как проще).

После выбора пользователем местоположения *Папки для партии* и ее наименования – такая Папка создается, и программа переходит в режим **Партия** (кнопка **Партия** подсвечивается) с начальной позицией фигур с базовым **Основным видом ГИ**, включающим «Строку индикации» и начинается сеанс (см. далее) данной *Партии*, как показано на рис. 16.




Рис. 16. Базовый Основной вид ГИ.

Здесь, как видно, справа от кнопки **Меню** появилась «Строка индикации номера и очереди хода» с текстом: «1. __ хб». Данный текст означает, что номер хода партии -1-й, очередь хода – **белых** (хб – означает ход белых). По существу, «Строка индикации» показывает номер и очередность предстоящего хода.

В случае, если в дальнейшем в позиции будет ход черных, то «Строка индикации номера и очереди хода» (далее также просто «Строка индикации») для будет выглядеть в базовом **Основном виде ГИ** как показано на рис. 1в, в которой «хч» - означает ход черных, а после номера хода (здесь - 8) стоит пробел и три точки.




Рис. 1в. Базовый Основной вид ГИ.

*) Корректируется **Расширенный вид ГИ** - удалены кружки индикации очередности хода правее кнопки **Меню** (введенные ранее) – файл приложен.

A0+. (Дополнительный пункт, после пункта **A0**: при запуске программы)

(3) При последующих (не первом) запусках программы и пропуске (закрытии, или вообще без появления) **Вводной страницы** – точно также, как описано выше в пункте (1), открывается и «работает» диалоговое Окно для создания «Папки для партии», но только при условии, что сеанс предыдущей Партии был завершен. Завершение сеанса Партии см. далее в п. **A1+**. Если сеанс предыдущей Партии не был завершен, то Окно с предложением создать «Папку для партии» не появляется.

Сеанс Партии – это фактически действующий в настоящий момент сеанс стадии **Игры** в режиме **Партия** или в режиме **Анализ**.

A1+. (Дополнительный пункт, после пункта **A1**: кнопки управления - дополнения, сохранение скриншотов позиций, завершение работы ГИ)

«**Начальная расстановка**» - при нажатии этой кнопки в режиме **Партия**, или в режиме **Анализ** (в стадии **Игра**) помимо расстановки фигур в начальную позицию, происходит автоматическое завершение сеанса действующей Партии (без сохранения скриншота позиции). Интерфейс программы переходит в **стартовый Основной вид ГИ**. Далее для старта нового *сеанса*

Партии пользователю необходимо выбрать режим **Партия** или **Анализ** (после завершения стадии **Задать позицию** и включения стадии **Игра** кнопкой **Ок**) с помощью соответствующих кнопок управления.

Кнопка **«Партия»** - нажатие этой кнопки из **стартового Основного вида ГИ** задает старт *сеанса Партии* и при этом открывается Окно с предложением создать «Папку для партии» (для новой партии), которое «работает» точно также, как выше в п. **A0+** пункт (1).

*) Нажатие кнопки **«Партия»**, когда пользователь уже находится в режиме Партия, не должно ни к чему приводить, т.е. кнопка **«Партия»** - «заморожена» (но подсвечивается, как уже было указано ранее в ТЗ).

*) Нажатие кнопки **«Партия»**, когда пользователь находится в режиме Анализ (на стадии **Задать позицию, Расширенный вид ГИ**), не должно ни к чему приводить, т.е. кнопка **«Партия»** - «заморожена». - Корректировка к п. **C1** ТЗ.

*) Нажатие кнопки **«Партия»**, когда пользователь находится в режиме Анализ (стадия **Игра**), приводит к автоматическому завершению сеанса действующей Партии (без сохранения скриншота позиции). Интерфейс программы переходит в **стартовый Основной вид ГИ**.

Кнопка **«Анализ»** - нажатие этой кнопки из **стартового Основного вида ГИ** запускает режим **Анализ** на стадии **Задать позицию** с расширенным видом ГИ (с кассами) и далее как в ТЗ.

*) Нажатие кнопки **«Анализ»**, когда пользователь уже находится в режиме Анализ, не должно ни к чему приводить, т.е. кнопка **«Анализ»** - «заморожена» (но подсвечивается, как уже было указано ранее в ТЗ).

*) Нажатие кнопки **«Анализ»**, когда пользователь находится в режиме **Партия**, приводит к автоматическому завершению сеанса действующей Партии (без сохранения скриншота позиции). Интерфейс программы переходит в **стартовый Основной вид ГИ**.

В дополнение к п. **C3** ТЗ. В режиме **Анализ** после завершения стадии **Задать позицию** с помощью нажатия кнопки **«Готово/Ок»** дается старт *сеанса Партии* (стадия **Игра**) для заданной позиции, и точно также, как выше в п. **A1+** пункт (1), открывается и «работает» Окно с предложением создать «Папку для партии».

При этом, в открывшемся базовом **Основном виде ГИ** «Строка индикации» показывает 1-й номер хода и выбранную очередность хода. См. ниже Рис. 14, пример из ТЗ с ходом черных.





Рис. 14. (номер как в ТЗ)

Кнопка «**Заккрыть**» - закрывает **программу ГИ** (выход из нее). При этом: если не был завершен действующий *сеанс Партии* (в режиме **Партия** или режиме **Анализ**), то программа сначала (перед закрытием программы) с помощью диалогового Окна примерно следующего вида



предлагает пользователю с помощью кнопок:

- Завершить партию и закрыть программу (кнопка), сохраняя (поставить курсором мышки «галочку» в маленьком квадрате) или не сохраняя текущую позицию;

- Заккрыть программу, не завершая партию (кнопка), сохраняя (поставить курсором мышки галочку в маленьком квадрате) или не сохраняя текущую позицию.

Или с помощью кнопки-крестика в правом верхнем углу Окна – отменить закрытие программы.


Если ставится «галочка» в маленьком квадрате, то при закрытии программы сохраняется скриншот текущей позиции в виде файла формата **png** с названием (именем) идентичным тексту «Строки индикации», например, для позиции на рис. 1в (см. здесь - выше) имя файла будет – **8 ... __ хч.png** . Файл сохраняется в Папку партии, выбранной ранее пользователем, как указано выше, если Папка для партии не была выбрана пользователем, то скриншот сохраняется в стандартную папку Изображений (Рисунков) Windows. Если файл с таким именем

в папке существует, то программа должна предложить пользователю (стандартно) заменить существующий файл или пропустить сохранение.

(!) Если произошло закрытие программы без завершения партии (без завершения сеанса Партии), то при следующем запуске программы сразу (без **Вводной страницы**) должен открыться базовый **Основной вид ГИ** в режиме **Партия**, причем с позицией на игровом поле, в точности той же, какова была позиция при последнем закрытии программы (без завершения партии). При этом в «Строке индикации» будет значится тот же номер и очередность хода, которые были в позиции при последнем закрытии программы. Историю ходов при этом необязательно сохранять.

Если произошло закрытие программы с завершением партии, то следующий запуск программы происходит в штатном режиме: открывается **Вводная страница**, или сразу **стартовый Основной вид ГИ** (если ранее, при каком-либо запуске, на **Вводной странице** была нажата кнопка «Пропустить и не показывать больше»).

Кнопка «Меню». Список подразделов Меню (на данном этапе) следующий (изменен):



Таков примерно раскрывающийся список **Меню** после нажатия этой кнопки.


Действия разделов (кнопок) **Меню**:

- **О программе** – при нажатии в любом конкретном режиме вызывает **Вводную страницу** (см. выше), после закрытия **Вводной страницы** происходит возврат в тот же конкретный режим с той же позицией, что и были перед нажатием кнопки **О программе**;

- **Сохранить позицию** – сохраняет скриншот позиции с действиями точно такими же, как и при сохранении для кнопки «**Закрыть**» (см. выше); после нажатия этой кнопки примерно на время 1,5 сек возникает на экране (в области игрового поля) и исчезает компактное сообщение для пользователя с текстом – «*Текущая позиция сохранена*» (визуальное подтверждение для пользователя). Эта кнопка – «заморожена» в режиме **Анализ** на стадии **Задать позицию**.

- **Сохранить позицию как** – открывает для пользователя стандартное диалоговое Окно с предложением сохранить скриншот позиции в выбранной Папке партии или в Папке Изображений (рисунков) Windows (если Папка для партии не была выбрана), с именем файла, идентичным тексту в «Строке индикации», но при этом имя файла выделено, то есть пользователю предоставляется возможность изменить (написать другое) имя файла (то есть диаграммы позиции, например, так для позиции на рис. 1в. - **8 ... х4**). Файл сохраняется также в формате **png**. Если файл с таким именем в папке существует, то программа должна предложить пользователю повторно изменить имя файла или пропустить сохранение. Эта кнопка – «заморожена» в режиме **Анализ** на стадии **Задать позицию**

- **Завершить партию** - завершает *сеанс Партии* в режиме **Партия** и в режиме **Анализ** (на стадии Игра) – при нажатии этой кнопки программа с помощью диалогового Окна примерно следующего вида



Здесь «**Завершить партию**» верхняя кнопка для повторного нажатия, «Сохранить позицию» - просто текст, рядом маленький квадрат, чтобы пользователь в нем (для сохранения позиции) курсором мышки мог поставить «галочку» перед нажатием верхней кнопки. Кнопка-крестик в правом верхнем углу Окна – отменяет завершение партии и закрывает Окно. Если ставится «галочка» в маленьком квадрате, то сохраняется скриншот текущей позиции в виде файла формата **png** с именем идентичным тексту «Строки индикации». Файл сохраняется в Папку партии, выбранной ранее пользователем, как указано выше, если Папка для партии не была выбрана пользователем, то скриншот сохраняется в стандартную папку Изображений (Рисунков) Windows. Если файл с таким именем в папке существует, то программа должна предложить пользователю (стандартно) заменить существующий файл или пропустить сохранение.

Эта кнопка – «заморожена» в режиме **Анализ** на стадии **Задать позицию**

После исполнения **Завершить партию** интерфейс программы принимает **стартовый Основной вид ГИ**.

Далее пользователь должен выбрать один из двух режимов **Партия** или **Анализ** (нажатием соответствующей кнопки), или закрыть программу кнопкой **Заккрыть**.

- **Создать ярлык на рабочем столе** - при нажатии создает ярлык на рабочем столе, если ярлык уже есть на рабочем столе, то эта кнопка не работает;

- **Выход из программы** – полностью аналогичен кнопке «**Заккрыть**», закрывает программу, с теми же действиям (см. выше).

Во всем остальном действуют пункты скорректированного ТЗ с учетом ответов на вопросы к ТЗ.

Пояснения к логике термина *сеанс Партии* (тезисно).

- При каждом новом *сеансе Партии*, т.е. перед началом в режимах **Партия** и **Анализ** (на стадии **Игра**), пользователю предлагается создать «Папку для партии», в которую при необходимости будут сохраняться скриншоты диаграмм позиций данной партии.

- *Сеанс партии* должен быть завершен, или автоматически, или пользователем, как прописано выше. Если программа закрывается (Выход из программы), но *сеанс Партии* не был завершен, то при последующем запуске программы сразу на игровом поле интерфейса программы воспроизводится та позиция, при которой произошло закрытие программы. И пользователь может продолжить играть (анализировать) незаконченную партию.