Lab₁

2311205李欣航 2310711陈子烨

练习一

阅读 kern/init/entry.S内容代码·结合操作系统内核启动流程·说明指令 la sp, bootstacktop 完成了什么操作·目的是什么? tail kern_init 完成了什么操作·目的是什么?

- 1. la sp,bootstacktop: la是 RISC-V 的装载地址伪指令,把全局符号 bootstacktop 的地址装入寄存器 sp,就是把内核栈顶地址写进了栈指针寄存器。 这条指令的目的是为进入 C 代码(后续函数调用、保存返回地址/临时变量、中断陷入等)提供一个可用且对齐的内核栈环境。
- 2. tail kern_init: tail 是汇编伪指令,不保留返回地址的跳转到 kern_init,可视为对 kern_init 的 尾调用,执行后不会返回到 kern_entry。

练习二

为了熟悉使用 QEMU 和 GDB 的调试方法,请使用 GDB 跟踪 QEMU 模拟的 RISC-V 从加电开始,直到执行内核第一条指令(跳转到 0x80200000)的整个过程。通过调试,请思考并回答:RISC-V 硬件加电后最初执行的几条指令位于什么地址?它们主要完成了哪些功能?请在报告中简要记录你的调试过程、观察结果和问题的答案。

实验步骤

在第一个终端输入gemu-system-riscv64 -kernel bin/kernel -nographic,得到如下输出:

```
herry@Sherry-0628:/mnt/c/Users/czy24/Desktop/OS/labcode/lab1$ qemu-system-riscv64 -kernel bin/kernel -nographic
OpenSBI v1.3
Platform Name
                          : ucbbar,spike-bare,gemu
Platform Features
                          : medeleg
Platform HART Count
Platform IPI Device
                           : aclint-mswi
Platform Timer Device
                           : aclint-mtimer @ 10000000Hz
Platform Console Device
                           : htif
Platform HSM Device
Platform PMU Device
Platform Reboot Device
Platform Shutdown Device
                            htif
Platform Suspend Device
Platform CPPC Device
                            0x80000000
Firmware Base
Firmware Size
                            322 KB
Firmware RW Offset
                            0×40000
Firmware RW Size
                            66 KB
Firmware Heap Offset
                            0x48000
                            34 KB (total), 2 KB (reserved), 9 KB (used), 22 KB (free)
Firmware Heap Size
```

打开第二个终端,跳转到指定路径后输入 qemu-system-riscv64 -kernel bin/kernel -nographic -s - S。-S参数会让虚拟CPU一启动就立刻暂停;-s参数会让 qemu 打开1234端口,准备接受GDB的连接。

打开第三个终端,输入make gdb,可以看到输出的后两行是 Remote debugging using localhost:1234 // 成功连接到qemu 0x0000000000000000 in ?? () //显示当前程序计数器位置 表示我们已经连接成功。

```
sherry@Sherry-0628:/mnt/c/Users/czy24/Desktop/OS/Labcode/lab1$ make gdb
riscv64-unknown-elf-gdb \
   -ex 'file bin/kernel' \
   -ex 'set arch riscv:rv64' \
    -ex 'target remote localhost:1234'
GNU gdb (SiFive GDB-Metal 10.1.0-2020.12.7) 10.1
Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <a href="http://gnu.org/licenses/gpl.html">http://gnu.org/licenses/gpl.html</a>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "--host=x86_64-linux-gnu --target=riscv64-unknown
-elf".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<https://github.com/sifive/freedom-tools/issues>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
    <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word".
Reading symbols from bin/kernel...
The target architecture is set to "riscv:rv64".
Remote debugging using localhost:1234
0x0000000000001000 in ?? ()
(gdb)
```

用gdb进行调试,输入x/10i \$pc,显示从当前程序计数器位置开始的10条汇编指令:

0处加载双字
8处加载双字

输入si换为单步执行,使用infort0指令查看涉及到的寄存器的值:

```
(gdb) si
0x0000000000001004 in ?? ()
(gdb) info r t0
t0
               0x1000
                        4096
(gdb) si
0x0000000000001008 in ?? ()
(gdb) info r t0
t0
               0x1000
                        4096
(gdb) si
0x000000000000100c in ?? ()
(gdb) info r t0
t0
               0x1000
                        4096
(gdb) si
0x0000000000001010 in ?? ()
(gdb) info r t0
t0
               0x1000
                       4096
(gdb) si
0x0000000000001014 in ?? ()
(gdb) info r t0
               0x80000000
                                2147483648
#到0x1014时·跳转到0x80000000, t0寄存器里的值发生变化·变为2147483648
(gdb) si
0x0000000080000000 in ?? ()
```

接下来我们跳转到0x80000000查看后面的20条汇编指令:

(gdb) x/20i 0x80000000

```
#将a0寄存器的值保存到s0寄存器
=> 0x80000000: add
                    s0,a0,zero
                                   #将a1寄存器的值保存到s1寄存器
  0x80000004: add
                    s1,a1,zero
  0x80000008: add
                                   #将a2寄存器的值保存到s2寄存器
                    s2,a2,zero
                                   #跳转到0x80000580处,返回地址保存到ra寄存器
  0x8000000c:
             jal
                    ra,0x80000580
                                   #将函数返回值(a0)保存到a6寄存器
  0x80000010: add
                    a6,a0,zero
                                   #恢复a0的原始值(从s0)
  0x80000014: add
                    a0,s0,zero
                                   #恢复a1的原始值(从s1)
  0x80000018: add
                    a1,s1,zero
             add
                                   #恢复a2的原始值(从s2)
  0x8000001c:
                    a2,s2,zero
                                   #将a7寄存器设置为-1
  0x80000020: li
                    a7,-1
                    a6,a7,0x8000002a #如果a6 == -1, 跳转到0x8000002a
  0x80000022: beq
                    a0,a6,0x800000da #如果a0 != a6 · 跳转到0x800000da
  0x80000026: bne
                    a6,0x40
                                   #将PC + 0x40000加载到a6
  0x8000002a: auipc
                                  #计算最终地址 a6 = a6 - 34
  0x8000002e: addi
                    a6,a6,-34
                                   #将a7寄存器设置为1
  0x80000032: li
                    a7,1
  0x80000034: amoadd.w
                           a6,a7,(a6)
  #原子操作:将内存[a6]的值加到a7,结果存a6,然后内存[a6] = a7
  0x80000038: bnez
                                  #如果a6 != 0 · 跳转到0x800000da
                    a6,0x800000da
                                   #将PC + 0x40000加载到t0
  0x8000003c: auipc
                    t0,0x40
  0x80000040: addi
                    t0,t0,-36
                                  #t0 = t0 - 36
  0x80000044: auipc t1,0x0
                                   #将PC加载到t1
                    t1,t1,-68
                                   #t1 = t1 - 68
  0x80000048: addi
```

上述汇编指令可分为两部分:函数调用和基本检查(0x80000000-0x800000026);错误处理-原子操作和锁(0x8000002a-0x80000048),实现的是一个带锁的系统调用错误处理机制。

接下来输入break kern entry指令,在kern entry函数的第一条指令处设置断点,得到的输出如下:

```
Breakpoint 1 at 0x80200000: file kern/init/entry.S, line 7.
```

由此可知·kern_entry函数第一条指令的地址就在0x80200000。查阅实验代码中kernel.ld文件的内容后,我们发现其中有一句为BASE_ADDRESS = 0x80200000 · 这说明地址0x80200000是由kernel.ld中的BASE_ADDRESS所决定的·而kern_entry则是kernel.ld中定义的入口点。

接下来我们查看0x80200000后面的10条汇编指令:

```
(gdb) x/10i 0x80200000
                                          #将PC + 0x3000加载到sp,设置栈指针高
  0x80200000 <kern entry>:
                           auipc
                                  sp,0x3
位
  0x80200004 <kern_entry+4>:
                           mv
                                  sp,sp
                                            #空操作
  0x80200008 <kern_entry+8>:
                           i
                                  0x8020000a <kern init> #无条件跳转到kern init
函数
                           auipc
                                  a0,0x3
                                            #将PC + 0x3000加载到a0
  0x8020000a <kern_init>:
                                  a0,a0,-2 #调整地址值 a0 = a0 - 2
  0x8020000e <kern init+4>:
                           addi
  0x80200012 <kern_init+8>:
                           auipc a2,0x3
                                            #将PC + 0x3000加载到a2
                           addi a2,a2,-10 #调整地址值 a2 = a2 - 10
  0x80200016 <kern_init+12>:
                                  sp,sp,-16 #栈指针sp向下移动16字节,分配栈空间
  0x8020001a <kern_init+16>:
                           addi
                                            #将a1寄存器设置为0
  0x8020001c <kern init+18>:
                           li
                                  a1,0
                                            #计算a2和a0的差值,结果存入a2
  0x8020001e <kern_init+20>:
                           sub
                                  a2,a2,a0
```

从上述代码中我们可以看到,在kern_entry之后就是kern_init。kern_entry是内核入口点,kern_init进行内核初始化。

然后输入continue,一直执行直至遇到断点,执行完后会发现debug界面(即之前的终端二)输出经典的openSBI信息,说明openSBI已经启动。

我们在kern_init处设置第二个断点,命令为break kern_init。得到的输出如下:

```
Breakpoint 2 at 0x80200000: file kern/init/init.c, line 8.
```

可以看到指向了之前显示为kern_init的地址0x80200000。

接下来我们再输入continue,用disassemble kern init查看kern init相应的反汇编代码:

```
(gdb) disassemble kern_init
Dump of assembler code for function kern_init:
=> 0x000000008020000a <+0>:
                                                #将PC + 0x3000加载到a0, 计算地址高
                             auipc
                                    a0,0x3
仂
                                               #a0 = a0 - 2·计算得到地址
  0x000000008020000e <+4>:
                             addi
                                    a0,a0,-2
0x80203008
                                               #将PC + 0x3000加载到a2,计算地址高
  0x0000000080200012 <+8>:
                             auipc
                                    a2,0x3
仂
                                    a2,a2,-10 # #a2 = a2 - 10 · 计算得到地址
  0x0000000080200016 <+12>:
                             addi
0x80203008
                                                #栈指针下移16字节,分配栈空间
                             addi
  0x000000008020001a <+16>:
                                    sp, sp, -16
                                    a1,0
                                                \#a1 = 0(memset的填充值)
  0x000000008020001c <+18>:
                             li
                                                \#a2 = a2 - a0,计算内存区域大小
  0x000000008020001e <+20>:
                             sub
                                    a2,a2,a0
```

```
ra,8(sp) #将返回地址保存到栈上
  0x0000000080200020 <+22>:
                            sd
                                    ra,0x802004b6 <memset> #调用memset函数清零内
  0x0000000080200022 <+24>:
                            jal
存
                                              #将PC加载到a1,计算地址高位
  0x0000000080200026 <+28>:
                            auipc
                                   a1,0x0
                                   a1,a1,1186 #a1 = a1 + 1186,得到地址
  0x000000008020002a <+32>:
                            addi
0x802004c8
                                              #将PC加载到a0,计算地址高位
  0x000000008020002e <+36>:
                            auipc
                                   a0,0x0
                                   a0,a0,1210 #a0 = a0 + 1210,得到地址
  0x0000000080200032 <+40>:
                            addi
0x802004e8
  0x0000000080200036 <+44>:
                                   ra,0x80200056 <cprintf>
                                                          #调用cprintf函数输
                            jal
                                   0x8020003a <kern init+48> #又回到开头,一直循
  0x000000008020003a <+48>:
                            i
环
End of assembler dump.
```

可以发现最后0x00000000008020003a地址处的指令是j0x8020003a $< kern_init + 48 > \cdot$ 跳转到循环的开始,所以会一直循环下去。

再次输入continue,此时debug界面输出:

```
(THU.CST) os is loading ...
```

至此,我们模拟完了 RISC-V 从加电开始,直到执行内核第一条指令(跳转到 0x80200000)的整个过程。

问题回答

- 1. RISC-V硬件加电后最初执行的几条指令位于什么地址? RISC-V加电后的指令位于0x1000到0x1014。
- 2. 它们主要完成了哪些功能?
- auipc t0,0x0:将当前PC值的高20位与立即数0x0左移12位后相加·结果存入t0寄存器。t0 = PC + (0x0 << 12) = 0x1000
- addi a2,t0,40:将t0的值加上40·结果存入a2寄存器。a2 = t0 + 40 = 0x1000 + 40 = 0x1028
- csrr a0, mhartid: 读取mhartid控制状态寄存器的值到a0寄存器·mhartid是正在运行代码的硬件线程的整数ID。
- ld a1,32(t0):从内存地址t0 + 32 = 0x1000 + 32 = 0x1020处加载双字到a1寄存器。
- ld t0,24(t0):从内存地址t0 + 24 = 0x1000 + 24 = 0x1018处加载双字到t0寄存器。
- jr t0 : 跳转到t0寄存器指向的0x800000000执行。

知识点梳理

实验中重要知识点及其与OS原理的对应关系

序号	实验中的知 识点	对应的 OS 原理知识 点	含义与关系说明
1	启动流程与 Bootloader	系统启动 与引导程 序	实验中通过Qemu + OpenSBI模拟启动流程,OS原理中Bootloader负责初始化硬件并加载内核。实验体现了Bootloader将控制权移交内核的过程。

序 号	实验中的知 识点	对应的 OS 原理知识 点	含义与关系说明
2	内核栈初始 化	进程/线程 栈管理	实验中使用la sp, bootstacktop初始化内核栈·OS原理中栈用于函数调用、中断处理等·是执行环境的必备部分。
3	内存布局与 链接脚本	内存管理 与地址空 间	实验通过kernel.ld指定内核加载地址0x80200000, OS原理中链接脚本定义程序的内存布局,是虚拟内存管理的基础。
4	内核入口与 初始化	内核初始 化与系统 启动	实验中的kern_entry和kern_init是内核的起点,对应OS原理中内核初始化流程,包括内存清零、打印信息等。
5	调试与反汇 编分析	系统调试 与异常分 析	实验使用GDB/Qemu跟踪指令流,OS原理中调试是理解系统行为、定位异常的重要手段。

实验过程与OS原理的差异与联系

1. 联系:实验通过具体代码和调试过程·具象化了OS原理中抽象的启动流程、内存初始化、控制权转移等概念。

2. 差异:

- 实验中使用的是 qemu 模拟器和 RISC-V架构,而OS原理通常是架构无关的。
- 实验中的启动流程依赖于OpenSBI,而传统OS原理可能介绍的是BIOS/UEFI + GRUB等组合。
- 实验尚未涉及进程调度、文件系统、系统调用等核心机制,仍处于"最小内核"阶段。

OS原理重要但实验中未涉及的知识点

OC原理中的手曲知识上 沿四

予亏	OS原理中的重要知识点	说明
1	进程管理与调度	包括进程创建、切换、调度算法(如RR、CFS)等,是OS核心功能。
2	虚拟内存与页表	如分页机制、TLB、页面置换算法等,实验中尚未启用MMU。
3	文件系统	如inode、目录结构、文件读写等,实验中仅输出字符串,无存储抽象。
4	系统调用机制	用户态与内核态的切换、系统调用接口等,实验中尚未区分权限模式。
5	并发与同步	如锁、信号量、死锁处理等,实验中尚未涉及多线程或中断并发。