
## 下一路径点的生成

## 思路一: 以历史平均风速和平均方向角为基准

记历史的第i场台风的第j个路径点的位置为 $(x_{ij},y_{ij})$ ,设一共有N场台风,且第i场台风有 $n_i$ 个路径点。

显然在每个历史路径点 $(x_{ij},y_{ij})$ 处,其实际的速度 $v(x_{ij},y_{ij})$ 和在该点计算出的历史平均速度 $\overline{v}(x_{ij},y_{ij})$ 一般有偏差 $\Delta v_{ij} = v(x_{ij},y_{ij}) - \overline{v}(x_{ij},y_{ij})$ 。我们要考察一条路径(比如第i条)上,前后两个路径点偏差 $\Delta v_{i,j-1}$ 和 $\Delta v_{ij}$ 之间的相关性,即前者的信息量究竟多大程度地被后者继承。也就是说,我们可假设 $\Delta v_{ij}$ 是由 $\Delta v_{i,j-1}$ 和一些随机成分结合生成的。问题是怎么去权衡 $\Delta v_{i,j-1}$ 和随机成分之间的比例。**这里为了去除尺度的影响,把所有路径点的自相关都平等地对待**,我们要把 $\Delta v_{ij}$ 都标准化为 $u_{ij} = \Delta v_{ij}/\delta_{ij}$ ,其中 $\delta_{ij}$ 表示在 $(x_{ij},y_{ij})$ 处的历史标准差。如果不这么做,那么就会出现如图所示的问题:虽然都是同样比重相关性,但若不标准化,蓝色的影响会大于红色。



现在我们建立模型,首先暂把 $u_{ij}$ 看成随机变量,假设标准化后的偏差有相关关系:  $u_{ij}=au_{i,j-1}+b\varepsilon$ ,其中 $\varepsilon$ 为标准差为 1,期望为 0 的随机数, $u_{i,j-1}$ 和 $\varepsilon$ 是相互独立的。于是

$$1 = var(u_{ij}) = E(u_{ij}^2) = a^2 E(u_{i,i-1}^2) + 2abE(u_{i,j-1})E(\varepsilon) + b^2 E(\varepsilon^2) = a^2 + b^2$$

a 的绝对值和b 的绝对值之间的关系是此消彼长的,且只要得到了a 就确定了b 的绝对值(注意b 是正是负无关紧要)。又有 $u_{ij}$  和 $u_{i,j-1}$ 之间的相关系数为:

$$Corr(u_{ij}, u_{i,j-1}) = \frac{E[(u_{ij} - E(u_{ij}))(u_{i,j-1} - E(u_{i,j-1}))]}{\text{var}(u_{ij}) \text{var}(u_{i,j-1})} = E[(u_{ij}u_{i,j-1}) = E[(au_{i,j-1} + b\varepsilon)u_{i,j-1}] = a$$

我们假定这个系数a是完全由地理位置决定的(也可以把时间因素加进去)。但是在实际计算中,我们不可能有在 $(x_{ii},y_{ii})$ 这个单点处有足够的样本去估计

 $Corr(u_{ii}, u_{i,i-1})$ ,所以我们同样用核密度的思想去该点搜集附近的信息。

首先建立一个核密度函数 f ,它以 (x,y) 为中心,对每个历史路径点  $(x_{ij},y_{ij})$  都给出一个值  $f(x_{ij},y_{ij};x,y)$  ,我们记它为  $w_{ij}$  。我们的意图是用  $w_{ij}$  作为权重来收集 (x,y) 周围偏差的相关性。计算方式如下:

首先定义加权平均

$$(\overline{u}, \overline{u}') = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{n_i} w_{ij}(u_{ij}, u_{ij-1})$$

再定义加权方差:

$$(\operatorname{var}(u), \operatorname{var}(u')) = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{n_i} w_{ij} (|u_{ij} - \overline{u}|^2, |u_{ij-1} - \overline{u'}|^2),$$

然后有加权相关系数:

$$a = \frac{\sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{n_i} w_{ij} (u_{ij} - \overline{u}) (u_{ij-1} - \overline{u}')}{\sqrt{\text{var}(u) \text{var}(u')}}$$

对前进方向角度 $\theta$ 用一致的方式处理。

## 思路二: 以历史平均风速变化和平均方向角变化为基准

现在我们控制台风前进的量变为了台风的相邻路径点之间速度变化w和角度的变化 $\alpha$ ,不过仍然需要每个初始点处的初速度 $v_0$ 和初始角度 $\theta_0$ 。我们对w和 $\alpha$ 也分别按上述方式处理即可。

总结:上述对速度 u 做的处理方法,可以抽象出来,即可以是台风路径点处的任意特征量,比如强度。这个处理方法的一大关键就在那些核密度函数的形式和宽度的选择。

这里我们要区分两个跟"核密度"有关的概念。首先是在估计路径点的空间 p. d. f. 时,我们采用的方法是真正意义上的统计学方法 kernel density estimation,即用离散的样本分布去估计总体分布的方法。而算各种平均时,实际上是"核密度插值"这样一个概念。