Package 'SimBEL'

July 5, 2017

Type Package

Title Un package de calcul du best estimate epargne sous Solvabilite

Version 1.2.0

Description Un modele de simulation Monte-Carlo s'appuyant sur une projection d'un canton (actif et passif) permettant l'evaluation des provisions best estimate d'un contrat d'epargne français en euros. Plusieurs chocs de la formule standard peuvent etre effectues.

Author Prim'Act

URL http://github.com/gquibert/SimBEL

BugReports http://github.com/qguibert/SimBEL/issues

Maintainer Quentin Guibert < quentin.guibert@primact.fr>

Depends R (>= 3.3.1)

Imports rootSolve

Suggests rootSolve

License GPL-2

LazyData TRUE

RoxygenNote 6.0.1

Collate 'Action_class.R' 'Action_buy.R' 'Action_calc_pmvl.R'

'Action_calc_vm.R' 'Action_internal.R' 'Action_revalo.R'

'Action_sell.R' 'Action_sell_pvl.R' 'Action_update_dur_det.R'

'Action_update_vm.R' 'AlmEngine_class.R'

'AlmEngine_create_ptf_bought_action.R' 'Immo_class.R'

'AlmEngine_create_ptf_bought_immo.R' 'Oblig_class.R'

 $'AlmEngine_create_ptf_bought_oblig.R'$

'AlmEngine_do_calc_nb_sold_action.R'

'AlmEngine_do_calc_nb_sold_immo.R'

'AlmEngine do calc nb sold oblig.R' 'AlmEngine internal.R'

'Treso_class.R' 'RC_class.R' 'PRE_class.R' 'FraisFin_class.R'

 $'PortFin_class.R'\ 'AlmEngine_reallocate.R'\ 'AlmEngine_update.R'$

'AutresPassifs-class.R' 'AutresPassifs-internal.R'

'AutresPassifs-load.R' 'AutresPassifs-proj_annee.R'

'AutresReserves-class.R' 'AutresReserves-init_debut_pgg_psap.R'

'AutresReserves-internal.R' 'AutresReserves-load.R'

'AutresReserves-update_reserves.R' 'ESG_class.R'

'ParamBe_class.R' 'ParamRevaloEngine_class.R'

'ParamAlmEngine_class.R' 'HypCanton_class.R' 'Ppb_class.R'

'ModelPointESG_class.R' 'TabEpEuroInd-class.R'

'EpEuroInd-class.R' 'TauxPB-class.R' 'FraisPassif-class.R'

'ParamRachDyn-class.R' 'ParamComport-class.R'

'ParamTableRach-class.R' 'ParamTableMort-class.R'

'HypTech-class.R' 'PortPassif-class.R' 'Canton_class.R'

'Be_class.R' 'Be-run_be.R' 'Be-run_be_simu.R'

'Be-write_results.R' 'Be_internal.R' 'Canton_calc_fin_proj.R'

'Canton_calc_result_technique_ap_pb.R' 'Canton_internal.R'

'Canton_proj_an.R' 'ParamChocSousc-class.R'

'ParamChocMket_class.R' 'ChocSolvabilite2_class.R'

'ChocSolvabilite2_do_choc_action_type1.R'

'ChocSolvabilite2_do_choc_action_type2.R'

'ChocSolvabilite2_do_choc_frais.R'

'ChocSolvabilite2_do_choc_immo.R'

'ChocSolvabilite2 do choc longevite.R'

'ChocSolvabilite2_do_choc_mortalite.R'

'ChocSolvabilite2_do_choc_rachat_down.R'

'ChocSolvabilite2_do_choc_rachat_up.R'

'ChocSolvabilite2 do choc spread.R'

'ChocSolvabilite2_do_choc_spread_unitaire.R'

'ChocSolvabilite2_do_choc_taux.R' 'ChocSolvabilite2_internal.R'

'ChocSolvabilite2_load.R' 'ESG-get_choc_inflation_frais.R'

'ESG_chargement.R' 'ESG_extract_mp.R' 'ESG_internal.R'

'EpEuroInd-calc_pm.R' 'EpEuroInd-calc_prest.R'

'EpEuroInd-calc_primes.R' 'EpEuroInd-calc_revalo_pm.R'

'EpEuroInd-calc_tx_cible.R' 'EpEuroInd-calc_tx_min.R'

'EpEuroInd-calc_tx_sortie.R' 'EpEuroInd-internal.R'

'EpEuroInd-vieilli_mp.R' 'FraisFin_calc.R'

'FraisFin_internal.R' 'FraisFin_load.R'

'FraisPassif-calc_frais.R' 'FraisPassif-internal.R'

'FraisPassif-load.R' 'HypCanton_internal.R' 'HypCanton_load.R'

'HypTech-get_choc_rach.R' 'HypTech-get_choc_table.R'

'HypTech-get_comport.R' 'HypTech-get_qx_mort.R'

'HypTech-get_qx_rach.R' 'HypTech-get_rach_dyn.R'

'HypTech-internal.R' 'Initialisation_class.R'

'Initialisation_load.R' 'HypTech-load.R' 'Immo_buy.R'

'Immo_calc_pmvl.R' 'Immo_calc_vm.R' 'Immo_internal.R'

'Immo revalo.R' 'Immo sell.R' 'Immo update dur det.R'

'Immo_update_vm.R' 'Initialisation_create_folder.R'

'Initialisation_initSimBEL.R' 'Initialisation_init_scenario.R'

'Initialisation_internal.R' 'Initialisation_set_architecture.R'

'ModelPointESG_internal.R' 'Oblig_buy.R' 'Oblig_calc_coupon.R'

 $'Oblig_calc_dur.R'\ 'Oblig_calc_nominal.R'\ 'Oblig_calc_pmvl.R'$

'Oblig_calc_sur_dec.R' 'Oblig_calc_vm.R' 'Oblig_calc_vnc.R'

'Oblig_calc_z_spread.R' 'Oblig_echeancier.R'

'Oblig_flux_annee.R' 'Oblig_internal.R' 'Oblig_sell.R'

'Oblig_update_cc.R' 'Oblig_update_dur.R'

'Oblig_update_mat_res.R' 'Oblig_update_sd.R'

'Oblig_update_vm.R' 'Oblig_update_vnc.R' 'Oblig_update_zsp.R'

'Oblig_yield_to_maturity.R' 'PRE_calc.R'

'PRE_do_update_val_courante.R' 'PRE_do_update_val_debut.R'
'PRE_internal.R' 'PRE_load.R' 'ParamAlmEngine_internal.R'
'ParamAlmEngine_load.R' 'ParamBe_internal.R'
'ParamChocMket_internal.R' 'ParamChocSousc-internal.R'
'ParamComport-calc_tx_cible.R' 'ParamComport-internal.R'
'ParamRachDyn-calc_rach_dyn.R' 'ParamRachDyn-internal.R'
'ParamRevaloEngine_internal.R' 'ParamRevaloEngine_load.R'
'ParamTableMort-calc_qx.R' 'ParamTableMort-internal.R'
'ParamTableRach-calc_rach.R' 'ParamTableRach-internal.R'
'PortFin_calc_pmvl.R' 'PortFin_calc_rdt.R'
'PortFin_calc_resultat_fin.R' 'PortFin_calc_tra.R'
'PortFin_chargement.R' 'PortFin_chargement_reference.R'
'PortFin_do_update_pmvl.R'
'PortFin_do_update_vm_vnc_precedent.R' 'PortFin_internal.R'
'PortFin_print_alloc.R' 'PortFin_update.R'
'PortFin_update_reference.R' 'PortFin_vieillissement_action.R'
'PortFin_vieillissement_immo.R'
'PortFin_vieillissement_oblig.R'
'PortFin_vieillissement_treso.R'
'PortPassif-calc_rdt_marche_ref.R' 'PortPassif-internal.R'
'PortPassif-load.R' 'PortPassif-proj_annee_av_pb.R'
'PortPassif-vieillissement_ap_pb.R'
'PortPassif-vieillissement_av_pb.R' 'Ppb_dotation_reprise.R'
'Ppb_internal.R' 'Ppb_load.R' 'Ppb_ppb_8ans.R'
'Ppb_vieillissement_ppb.R' 'RC_calc.R'
'RC_do_update_val_courante.R' 'RC_do_update_val_debut.R'
'RC_internal.R' 'RC_load.R' 'RevaloEngine_base_prod_fin.R'
'RevaloEngine_calc_marge_fin.R'
'RevaloEngine_calc_result_technique.R'
'RevaloEngine_calc_revalo.R' 'RevaloEngine_class.R'
'RevaloEngine_finance_cible_marge.R'
'RevaloEngine_finance_cible_pmvl.R'
'RevaloEngine_finance_cible_ppb.R'
'RevaloEngine_finance_contrainte_legale.R'
'RevaloEngine_finance_tmg.R' 'RevaloEngine_internal.R'
'RevaloEngine_pb_contr.R' 'SimBEL.R' 'TabEpEuroInd-internal.R'
'TauxPB-internal.R' 'Treso_calc_vm.R' 'Treso_internal.R'
'Treso_revalo.R' 'Treso_revenu.R' 'Treso_update.R'
'taux_period-function.R'

R topics documented:

tion	7
mEngine	7
tresPassifs	8
tresReserves	8
res_passif_load	9
res_reserves_load	9
e_prod_fin	10
	11
_action	11
/ immo	12

4

buy_oblig	12
calc_coupon	13
calc_dotation_ppb	13
calc_fin_proj	14
	15
 calc_frais	15
calc_frais_fin	16
calc_marge_fin	17
calc_nominal	18
calc_pm	18
calc_pmvl	20
calc_pmvl_action	
calc_pmvl_immo	
calc_pmvl_oblig	
calc_PRE	
calc_prest	
calc_primes	
calc_qx	
calc_rach	
calc_rach_dyn	
calc_RC	
calc_rdt	
calc_rdt_marche_ref	
calc_reprise_ppb	28
calc_result_technique	28
calc_result_technique_ap_pb	29
calc_revalo	
calc_revalo_pm	31
calc_sur_dec	32
calc_tra	32
calc_tx_cible	33
calc_tx_cible_ref_marche	34
calc_tx_min	
calc tx sortie	
calc vm action	
calc_vm_immo	
calc_vm_oblig	
calc_vm_treso	37
calc vnc	38
calc_z_spread	38
Canton	39
chargement_choc	40
6 –	40
chargement_ESG	
chargement_PortFin	41
chargement_PortFin_reference	42
ChocSolvabilite2	42
create_ptf_bought_action	43
create_ptf_bought_immo	44
create_ptf_bought_oblig	45
do_calc_nb_sold_action	45
do_calc_nb_sold_immo	46
do_calc_nb_sold_oblig	47

do_choc_action_type1										
do_choc_action_type2										
do_choc_frais										
do_choc_immo										
do_choc_longevite	 			 	 					 •
do_choc_mortalite	 			 	 					
do_choc_rachat_down	 			 	 					
do_choc_rachat_up	 			 	 					
do_choc_spread										
do_choc_spread_unitaire										
do_choc_taux										
do_update_pmvl										
do_update_PRE_val_courante										
do_update_PRE_val_debut										
÷										
do_update_RC_val_courante .										
do_update_RC_val_debut										
do_update_vm_vnc_precedent										
duration_sensi	 			 	 					 •
echeancier	 			 	 					 •
EpEuroInd	 			 	 					
ESG	 			 	 					
extract_ESG	 			 	 					
finance_cible_marge										
finance_cible_pmvl										
finance_cible_ppb										
finance_contrainte_legale										
finance_tmg										
FraisFin										
FraisPassif										
frais_fin_load										
frais_passif_load										
get_choc_inflation_frais										
get_choc_rach	 	 •		 	 					 •
get_choc_table	 			 	 					
get_comport	 			 	 					
get_qx_mort	 			 	 					
get_qx_rach	 			 	 					
get_rach_dyn										
HypCanton										
HypTech										
hyp canton load										
Immo										
Initialisation										
initialisation_load										
init_create_folder										
init_debut_pgg_psap										
init_scenario	 			 	 					 •
init_SimBEL	 			 	 					
load_ht	 			 	 					
load_pp	 			 	 					
ModelPointESG	 			 	 					

'aramAlmEngine	
'aramBe	. 82
aramChocMket	. 83
ParamChocSousc	. 83
ParamComport	. 83
^P aramRachDyn	. 84
aramRevaloEngine	. 85
aramTableMort	. 85
aramTableRach	
aram_alm_engine_load	. 86
aram_revalo_load	
b_contr	
······································	
ortPassif	. 89
'pb	. 90
pb_8ans	. 90
pb_load	. 91
PRE	. 92
re_load	. 92
rint_alloc	. 92
	. 93
roj_an	
roj_annee_autres_passifs	
roj_annee_av_pb	
C	
c_load	
eallocate	
esultat_fin	
RevaloEngine	
evalo_action	
evalo_immo	
evalo_treso	
evenu_treso	. 100
un_be	. 101
un_be_simu	. 102
ell_action	. 103
ell_immo	. 103
ell_oblig	. 104
ell_pvl_action	. 105
et architecture	. 105
 imBEL	
abEpEuroInd	
auxPB	
reso	
pdate_cc_oblig	
pdate_dur_det_action	
pdate_dur_det_immo	
pdate_dur_det_mino	
pdate_mat_res	
pdate_PortFin	
pdate_PortFin_reference	
pdate_reserves	
pdate_sd_oblig	. 112

Action 7

Actio	on La classe Action.
Index	12
	yield_to_maturity
	write_be_results
	vieilli_mp
	vieillissment_ap_pb
	vieillissement_treso_PortFin
	vieillissement_ppb
	vieillissement_oblig_PortFin
	vieillissement_immo_PortFin
	vieillissement_av_pb
	vieillissement_action_PortFin
	update_zsp_oblig
	update_vnc_oblig
	update_vm_oblig
	update_vm_immo
	update_vm_action
	update_treso

Description

Classe pour les actifs de type Action.

Slots

ptf_action est un data.frame, chaque ligne represente un actif action du portefeuille d'action.

Author(s)

Prim'Act

See Also

Les operations d'achat-vente action buy_action, $sell_action$ et $sell_pvl_action$.

AlmEngine La classe ALMEngine

Description

Classe ayant pour principal vocation de contenir des methodes de reallocation.

Slots

journal_achat_vente outil permettant de memoriser l'ensemble des operations d'achat-vente.

Author(s)

8 AutresReserves

See Also

La fonction de reallocation du Portefeuille reallocate

AutresPassifs

La classe AutresPassifs.

Description

Une classe pour la gestion des passifs hors modele.

Slots

mp un objet data. frame au format fige contenant les flux des passifs hors modele.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La lecture des flux d'une annee proj_annee_autres_passifs.

AutresReserves

La classe AutreReserves

Description

Une classe de parametres permettant de gerer le stock de provision globale de gestion (PGG) et de provision pour sinistres a payer (PSAP).

Slots

pgg_debut la valeur de la PGG en debut de periode.

psap_debut la valeur de la PSAP en debut de periode.

pgg_valeur la valeur courant de la PGG.

psap_valeur la valeur courant de la PSAP.

tx_pgg_ep le taux de PGG applique sur l'epargne.

tx_pgg_autres le taux de PGG applique sur les autres passifs.

tx_psap_ep le taux de PGG applique sur l'epargne.

tx_psap_autres le taux de PGG applique sur les autres passifs.

Author(s)

Prim'Act

See Also

Le calcul et la mise a jour des autres reserves update_reserves et init_debut_pgg_psap.

autres_passif_load 9

autres_passif_load

Methode permettant de charger la valeur initiale des autres passifs.

Description

autres_passif_load est une methode permettant de charger les donnees associees a un objet de classe AutresPassifs.

Usage

```
autres_passif_load(file_autres_passif_address)
```

Arguments

file_autres_passif_address

est un character contenant l'adresse exacte du fichier d'input utilisateur permettant de renseigner un objet AutresPassifs.

Value

L'objet de la classe AutresPassifs construit a partir des inputs renseignes par l'utilisateur.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La classe Initialisation et sa methode set_architecture pour renseigner l'input.

autres_reserves_load

Methode permettant de charger la valeur initiale de la PSAP et de la PGG.

Description

autres_reserves_load est une methode permettant de charger les donnees associees a un objet de classe AutresReserves.

Usage

```
autres_reserves_load(file_autres_reserves_address)
```

Arguments

```
file_autres_reserves_address
```

est un character contenant l'adresse exacte du fichier d'input utilisateur permettant de renseigner un objet AutresReserves.

base_prod_fin

Value

L'objet de la classe AutresReserves construit a partir des inputs renseignes par l'utilisateur.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La classe Initialisation et sa methode set_architecture pour renseigner l'input.

base_prod_fin

Calcule la base de produits financiers attribuables.

Description

base_prod_fin est une methode permettant de calculer la base de produits financiers attribuables pour la revalorisation des contrats.

Usage

```
base_prod_fin(tra, pm_moy, ppb)
```

Arguments

tra est une valeur numeric donnant le taux de rendement de l'actif.

pm_moy est un vecteur numeric comprenant le montant de PM moyenne par produit.

ppb est un objet de la classe Ppb qui renvoie l'etat courant de la PPB.

Value

La valeur de la base de produit financier par produit et au total pour le portefeuille.

Author(s)

Prim'Act

See Also

Ppb.

Be 11

Be La classe Be.

Description

Une classe pour le calcul du best estimate d'un assureur.

Slots

param_be un objet ParamBe qui regroupe les parametres de base du calcul d'un best estimate. canton un objet de type Canton correspond au canton parametre en date initiale. esg un objet de type ESG.

tab_flux une liste qui contient les flux moyens de best estimate et de ses composantes. tab_be est une liste qui contient la valeur du best estimate et de ses composantes.

Author(s)

Prim'Act

See Also

Le calcul d'un best estimate : run_be. Le calcul d'une simulation de best estimate : run_be_simu. L'initialisation d'un best estimate dans les situations centrales et choquees : init_scenario. La sortie des resultats au format ".csv" : write_be_results. La classe Canton. La classe ESG. La classe ParamBe.

buy_action

Mise a jour de chaque composante d'un portefeuille action suite a un achat d'un autre portefeuille action.

Description

buy_action est une methode permettant de mettre a jour le portefeuille action suite a l'achat d'un autre portefeuille action. de chaque composante d'un portefeuille action.

Usage

```
buy_action(x, ptf_bought)
```

Arguments

x objet de la classe Action (decrivant le portefeuille action en detention).
ptf_bought objet de la classe Action (decrivant le portefeuille action achete).

Value

L'objet x complete des elements de ptf_bought.

Author(s)

12 buy_oblig

buy_immo	Mise a jour de chaque composante d'un portefeuille action suite a un achat d'un autre portefeuille immobilier.

Description

buy_immo est une methode permettant de mettre a jour le portefeuille action suite a l'achat d'un autre portefeuille immobilier. de chaque composante d'un portefeuille action.

Usage

```
buy_immo(x, ptf_bought)
```

Arguments

```
x objet de la classe Immo (decrivant le portefeuille immo en detention).
ptf_bought objet de la classe Immo (decrivant le portefeuille immo achete).
```

Value

L'objet x complete des elements de ptf_bought.

Author(s)

Prim'Act

buy_oblig

Mise a jour de chaque composante d'un portefeuille obligataire suite a un achat d'un autre portefeuille obligataire.

Description

buy_oblig est une methode permettant de mettre a jour le portefeuille obligataire suite a l'achat d'un autre portefeuille obligataire. de chaque composante d'un portefeuille obligataire.

Usage

```
buy_oblig(x, ptf_bought)
```

Arguments

```
x objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille obligataire en detention).
ptf_bought objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille obligataire achete).
```

Value

L'objet x complete des elements de ptf_bought.

Author(s)

calc_coupon 13

calc_coupon

Calcule les coupons d'un portefeuille obligataire.

Description

calc_coupon est une methode permettant de calculer les valeurs de coupon de l'ensemble des obligations composant un portefeuille obligataire.

Usage

```
calc_coupon(x)
```

Arguments

Χ

un objet de la classe Oblig, dont on souhaite calculer le coupon annuel pour chacune de ses composantes.

Value

un vecteur dont chaque element correspond a la valeur du coupon de l'obligation consideree , i.e tx_coupon * parite * nominal * nb_unit. Le vecteur renvoye a autant d'elements que le portefeuille obligataire en input a de lignes.

Author(s)

Prim'Act

calc_dotation_ppb

Dote la valeur de la PPB

Description

calc_dotation_ppb est une methode permettant de doter la PPB. La dotation est effectuee si les limites de dotation de la PPB sur l'annee ne sont pas atteintes. La valeur de cette limite est mise a jour suite a la dotation.

Usage

```
calc_dotation_ppb(x, montant)
```

Arguments

x objet de la classe Ppb.
montant une valeur numeric a doter.

Value

```
ppb l'objet x mis a jour.
```

dotation le montnant de la dotation effectuee.

14 calc_fin_proj

Author(s)

Prim'Act

calc_fin_proj	calcule le flux et les resultats ajustes en fin de projection.	
carc_rin_proj	culcule le flux et les resultuis afusies en fin de projection.	

Description

calc_fin_proj est une methode permettant de calculer au niveau du canton les resultats financier, technique, brut et net d'impot, ainsi que le flux de passifs soldant une projection.

Usage

```
calc_fin_proj(x, resultat_fin, result_tech, pm_fin_ap_pb, tx_pb, tx_enc_moy)
```

Arguments

Х	est un objet de la classe Canton.
resultat_fin	est la valeur numeric du resultat financier avant fin de projection.
result_tech	est la valeur numeric du resultat technique avant fin de projection.
pm_fin_ap_pb	est un vecteur numeric par produit correspond au PM de fin avant application de la fin de projection.
tx_pb	est un vecteur numeric par produit correspond au taux de PB contractuel.
tx_enc_moy	est un vecteur numeric par produit correspond au taux chargement sur encours moyens.

Value

 ${\tt flux_fin_passif} \ un \ vecteur \ de \ flux \ de \ fin \ par \ produit.$

result_tech le montant de resultat technique en fin de projection.

result_fin le montant de resultat finanacier en fin de projection.

result_brut le montant de resultat brut d'impot en fin de projection.

result_net le montant de resultat net d'impot en fin de projection.

impot le montant d'impot sur le resultat en fin de projection.

calc_flux_annee 15

calc_flux_annee

Calcule les flux percus dans l'annee du portefeuille obligataire.

Description

calc_flux_annee est une methode permettant de calculer les tombees de coupons et les echeances l'ensemble des obligations composant un portefeuille obligataire.

Usage

```
calc_flux_annee(x)
```

Arguments

Х

un objet de la classe Oblig.

Value

tombee_coupon un vecteur correspondant aux tombees de coupon dans l'annee. Ce vecteur a autant d'elements que le portefeuille obligataire d'inputs a de lignes.

tombee_echeance un vecteur correspondant aux tombees d echeances dans l'annee. Ce vecteur a autant d'elements que le portefeuille obligataire d'inputs a de lignes.

Author(s)

Prim'Act

calc_frais

Calcule des frais de passif.

Description

calc_frais est une methode generique permettant de calculer les frais sur prestations, sur primes et sur encours.

Usage

```
calc_frais(x, type, nom_prod, nb, mt, coef_inf)
```

Arguments

x objet de la classe FraisPassif.

type un character designant le type de frais applique.

nom_prod est le nom de produit de type character.

nb correspond a un nombre de contrats, utilise comme assiette de frais fixe par

contrat.

mt correspond a un montant, utilise comme assiette de frais variable.

coef_inf correspond au coefficient d'inflation applique.

16 calc_frais_fin

Details

Le type du contrat prend pour valeur prime pour les frais sur primes, prest pour les frais sur prestations et enc pour les frais sur encours.

Value

Une liste contenant les montants de frais fixes et de frais variables.

Author(s)

Prim'Act

calc_frais_fin

Calcul des frais financier.

Description

calc_frais_fin est une methode permettant de calculer les frais financiers.

Usage

```
calc_frais_fin(x, vm_moy, coef_inflation)
```

Arguments

x est un objet de type FraisFin contenant les parametres des frais financiers as-

socies a un canton.

vm_moy est un objet de type numeric correspondant a la valeur moyenne de l'actif en

valeur de marche.

coef_inflation est un objet de type numeric correspondant au coefficient d'inflation des frais.

Value

La valeur des frais financiers : un reel de type numeric.

Author(s)

calc_marge_fin 17

calc_marge_fin

Calcule la marge financiere de l'assureur.

Description

calc_marge_fin est une methode permettant de calculer la marge financiere de l'assureur apres attribution d'un certain niveau de revalorisation.

Usage

```
calc_marge_fin(base_fin, rev_prest_nette, rev_stock_nette, contrib_tmg_prest,
  contrib_tmg_stock, contrib_ppb_tx_cible)
```

Arguments

base_fin

est un vecteur de type numeric comprenant par produit la base de produits financiers.

rev_prest_nette

est un vecteur de type numeric comprenant par produit la revalorisation nette sur prestations.

rev_stock_nette

est un vecteur de type numeric comprenant par produit la revalorisation nette sur stock.

contrib_tmg_prest

est une valeur numeric comprenant par produit la contribution de la PPB au financement des TMG sur prestations.

contrib_tmg_stock

est une valeur numeric comprenant par produit la contribution de la PPB au financement des TMG sur stock.

contrib_ppb_tx_cible

une valeur de type numeric comprenant par produit la contribution de la PPB au financement du taux cible sur stock.

Value

Le montant de la marge de l'assureur.

Author(s)

18 calc_pm

calc_nominal	Calcule le nominal des obligations constituant le portefeuille obligataire.

Description

calc_nominal est une methode permettant de calculer les valeurs de nominal de l'ensemble des obligations composant un portefeuille obligataire.

Usage

```
calc_nominal(x)
```

Arguments

Χ

un objet de la classe Oblig.

Value

Un vecteur dont chaque element correspond a la valeur du nominal de l'obligation consideree : parite * nominal * nb_unit. Le vecteur renvoye a autant d'elements que le portefeuille obligataire en input a de lignes.

Author(s)

Prim'Act

calc_pm

Calcul les PM pour des contrats epargne en euros.

Description

calc_pm est une methode permettant de calculer les provisions mathematiques (PM) de fin de periode avant application de la revalorisation au titre de la participation aux benefices.

Usage

```
calc_pm(x, tab_prime, tab_prest, tx_cible, tx_min, an, method, tx_soc)
```

Arguments

x	un objet de la classe EpEuroInd contenant les model points epargne euros.
tab_prime	une liste contenant les flux de primes pour chaque ligne de model points. Le format de cette liste correspond a la sortie flux de la methode calc_primes.
tab_prest	est une liste contenant les flux de prestations pour chaque ligne de model points. Le format de cette liste correspond a la sortie flux de la methode calc_prest.
tx_cible	est une liste conteant les taux cible annuel et semestriel par model points. Le format de cette liste correspond a la sortie de la methode calc tx cible.

calc_pm 19

tx_min une liste contenant le taux de revalorisation minimum associes a chaque ligne

de model points. Le format de cette liste correspond a la sortie de la methode calc_tx_min.

an une valeur numeric represantant l'annee de projection courante.

method un character prenant pour valeur normal pour le calcul des flux avec appli-

cation de la revalorisation au titre de la participation aux benefices, et la valeur

gar pour le calcul avec uniquement les flux garanti (calcul de la FDB).

tx_soc est une valeur numeric correspondant au taux de prelevements sociaux.

Details

Cette methode permet de calculer les montants de PM de fin d'annee avec une revalorisation minimale. Les chargements sur encours sont egalement preleves. Cette methode permet de gerer les contrats a taux de revalorisation net negatif. Cette methode permet egalement de calculer le besoin de financement necessaire pour atteindre les exigences de revalorisation des assures.

Value

Une liste contenant:

method: la valeur de l'argument method

flux: une liste comprenant les flux de l'annee

stock: une liste comprenant les nombres de sorties

Le format de la liste flux est :

rev_stock_brut: un vecteur contenant la revalorisation minimale brute de l'annee appliquee au

rev_stock_nette: un vecteur contenant la revalorisation minimale nette de l'annee appliquee au PM

enc_charg_stock: un vecteur contenant les chargement sur encours de l'annee, calcules en prenant en compte la revalorisation minimale

enc_charg_base_th: un vecteur contenant les chargements sur encours theoriques de l'annee, evalues sur la base de la PM non revalorisees

enc_charg_rmin_th: un vecteur contenant les chargements sur encours theoriques de l'annee, evalues sur la seule base de la revalorisation minimale des PM

base_enc_th: un vecteur contenant l'assiette de calcul des chargements sur encours de l'annee

soc_stock: un vecteur contenant le prelevements sociaux de l'annee

it_tech_stock: un vecteur contenant les interets techniques sur stock de l'annee

it_tech: un vecteur contenant les interets techniques sur stock et sur prestations de l'annee

bes_tx_cible: un vecteur contenant le besoin de financement de l'annee pour atteindre le taux cible de chaque assure.

Le format de la liste stock est :

pm_deb : un vecteur contenant le montant de PM en debut d'annee

pm_fin : un vecteur contenant le montant de PM en fin d'annee, avec revalorisation au taux minimum

pm_moy: un vecteur contenant le montant de PM moyenne sur l'annee.

20 calc_pmvl_action

Author(s)

Prim'Act

See Also

```
calc_primes, calc_prest, calc_tx_cible, calc_tx_min.
```

calc_pmvl

Mets a jour les valeurs des plus ou moins-values actions et immobilier.

Description

calc_pmvl est une methode permettant de calculer les valeurs des plus ou moins values latentes sur actions et immobilier. Met a jour la valeur des attributs d'un objet PortFin.

Usage

```
calc_pmvl(x)
```

Arguments

v

objet de la classe PortFin.

Value

L'objet x dont les attributs en PVL et en MVL a ete mise a jour.

Author(s)

Prim'Act

calc_pmvl_action

Calcule les plus et moins-values action.

Description

calc_pmvl_action est une methode permettant de calculer les plus et moins-values du portefeuille action.

Usage

```
calc_pmvl_action(x)
```

Arguments

Х

objet de la classe Action (decrivant le portefeuille d'action).

Value

pvl correspondant a la somme des plus-values latentes actions.

mvl correspondant a la somme des moins-values latentes actions.

calc_pmvl_immo 21

Author(s)

Prim'Act

calc_pmvl_immo

Calcule les plus et moins-values immobilier.

Description

calc_pmvl_immo est une methode permettant de calculer les plus et moins-values du portefeuille immobilier.

Usage

```
calc_pmvl_immo(x)
```

Arguments

Χ

objet de la classe Immo (decrivant le portefeuille d'immobilier).

Value

pvl correspondant a la somme des plus-values latentes immobilier. mvl correspondant a la somme des moins-values latentes immobilier.

Author(s)

Prim'Act

calc_pmvl_oblig

Calcule les plus et moins-values obligataires.

Description

calc_pmvl_oblig est une methode permettant de calculer les plus et moins-values du portefeuille obligataire.

Usage

```
calc_pmvl_oblig(x)
```

Arguments

Х

objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille d'obligations).

Value

pvl correspondant a la somme des plus-values latentes obligataires. mvl correspondant a la somme des moins-values latentes obligataires.

Author(s)

22 calc_prest

calc_PRE

Calcul de la PRE.

Description

calc_PRE est une methode permettant de calculer le montant de PRE.

Usage

```
calc_PRE(x, pmvl_action_immo)
```

Arguments

```
x objet de la classe PRE, necessaire pour connaître le stock de PRE initial. pmvl_action_immo
```

est un numeric correspondant au montant global de plus ou moins values latentes des actifs actions et immobiliers. En cas de moins value latente, la PRE est abondee. En cas de plus value latente, la PRE est integralement reprise.

Value

Le format de la liste renvoyee est :

```
pre_courante : valeur de la pre courante calculee a partir des inputs transmisvar_pre : variation de la pre courante
```

Author(s)

Prim'Act

calc_prest

Calcul les flux de prestations pour des contrats epargne en euros.

Description

calc_prest est une methode permettant de calculer les flux de prestations, les chargements sur encours relatifs a ces prestations et les nombres de sorties sur une periode.

Usage

```
calc_prest(x, tx_sortie, tx_min, an, method, tx_soc)
```

calc_prest 23

Arguments

x un objet de la classe EpEuroInd contenant les model points epargne euros.

tx_sortie une matrice contenant les taux de sortie associes a chaque ligne de model points.

Le format de cette matrice correspond a la sortie de la methode calc_tx_sortie.

tx_min une liste contenant le taux de revalorisation minimum associes a chaque ligne

de model points. Le format de cette liste correspond a la sortie de la methode

calc_tx_min.

an une valeur numeric represantant l'annee de projection courante.

method un character prenant pour valeur normal pour le calcul des flux avec appli-

cation de la revalorisation au titre de la participation aux benefices, et la valeur

gar pour le calcul avec uniquement les flux garanti (calcul de la FDB).

tx_soc est une valeur numeric correspondant au taux de prelevements sociaux.

Details

Cette methode permet de calculer les flux de sortie en echeance, les flux de rachat totaux et partiels et les flux de deces d'un contrat epargne en euros. Ces prestations font l'objet d'une relavorisation au taux minimum contractuel. Les nombres de sortie sont egalement produits. Des chargements sont appliques sur flux de rachats. Des prelevements sur encours sont appliques sur les prestations revalorises au taux minimum contractuel. Cette methode permet de gerer les contrats a taux de revalorisation net negatif.

Value

Une liste contenant:

method: la valeur de l'argument method

flux: une liste comprenant les flux de l'annee

stock: une liste comprenant les nombres de sorties

Le format de la liste flux est :

ech: un vecteur contenant les flux de sortie en echeance de l'annee

rach_tot: un vecteur contenant les flux de rachat totaux de l'annee

dc: un vecteur contenant les flux de deces de l'annee

rach_part: un vecteur contenant les flux de rachat partiel de l'annee

prest: un vecteur contenant les flux prestations de l'annee

rev_ech: un vecteur contenant la revalorisation des echeances de l'annee

rev_rach_tot: un vecteur contenant la revalorisation des rachats totaux de l'annee

rev_dc: un vecteur contenant la revalorisation des deces de l'annee

rev_rach_part: un vecteur contenant la revalorisation des rachats partiels de l'annee

rev_prest: un vecteur contenant la revalorisation brute des prestations de l'annee

rev_prest_nette: un vecteur contenant la revalorisation des prestations nette de l'annee

enc_charg: un vecteur contenant les chargements sur l'encours de l'annee

rach_charg: un vecteur contenant les chargements sur les rachats de l'annee

soc_prest: un vecteur contenant les prelevements sociaux sur prestations de l'annee

it_tech_prest: un vecteur contenant les interets techniques sur prestations de l'annee.

24 calc_primes

Le format de la liste stock est :

nb_ech : un vecteur contenant le nombre de sorties en echeance de l'anneenb_rach_tot : un vecteur contenant le nombre de rachats totaux de l'annee

nb_dc : un vecteur contenant le nombre de deces de l'annee

nb_sortie : un vecteur contenant le nombre de sorties de l'annee

nb_contr_fin : un vecteur contenant le nombre de contrats en cours en fin d'annee nb_contr_moy : un vecteur contenant la moyenne du nombre de contrats sur l'annee.

Author(s)

Prim'Act

See Also

```
calc_tx_sortie, calc_tx_min.
```

calc_primes

Calcul les flux de primes pour des contrats epargne en euros.

Description

calc_primes est une methode permettant de calculer les flux de primes sur une periode.

Usage

```
calc_primes(x)
```

Arguments

Χ

un objet de la classe EpEuroInd contenant les model points epargne euros.

Details

Cette fonction permet de projeter uniquement des primes periodiques de contrats epargne en euros.

Value

stock : une liste contenent le nombre de versements nb_vers associe a chaque model point.

flux: une liste contenant pour chaque model point les montants de primes brutes pri_brut, les montants de primes nettes pri_net et les chargemenets sur primes pri_chgt.

Author(s)

calc_qx 25

calc_qx

Calcule le taux de deces.

Description

calc_qx est une methode permettant de calculer le taux de deces.

Usage

```
calc_qx(table_mort, age, gen)
```

Arguments

table_mort un objet de la classe ParamTableMort contenant la table de mortalite.

age une valeur integer correspondant a l'age.

gen une valeur integer correspondant a la generation.

Value

La valeur du taux de deces calcule.

Author(s)

Prim'Act

calc_rach

Calcule le taux de rachat.

Description

calc_rach est une methode permettant de calculer le taux de rachat.

Usage

```
calc_rach(table_rach, age, anc)
```

Arguments

table_rach un objet de la classe ParamTableRach contenant la table de rachat.

age une valeur integer correspondant a l'age.

anc une valeur integer correspondant a l'anciennete.

Value

La valeur du taux de rachat calcule.

Author(s)

26 calc_RC

calc_rach_dyn	Calcule la composante rachats dynamique.

Description

calc_rach_dyn est une methode permettant de calculer la composante rachat dynamique selon la methodologie transmise dans le ONC de l'ACPR de 2013.

Usage

```
calc_rach_dyn(p, tx_cible, tx_serv)
```

Arguments

p un objet de la classe ParamRachDyn contenant les parametres de rachats dy-

namiques.

tx_cible une valeur numeric correspondant au taux de revalorisation cible. tx_serv une valeur numeric correspondant au taux de revalorisation servi.

Value

La valeur du taux rachat.

Author(s)

Prim'Act

Description

calc_RC est une methode permettant de calculer le montant de Reserve de Capitalisation.

Usage

```
calc_RC(x, pmvr_oblig)
```

Arguments

x objet de la classe RC, necessaire pour connaître le stock de RC initial.

pmr_oblig est un numeric correspondant au montant global annuel de plus ou moins values

realisees sur des actifs obligataires.

Value

Le format de la liste renvoyee est :

RC_courante : valeur de la RC courante initiale augmentee des plus ou moins values annuelles realisees

var_RC: variation de la RC courante.

calc_rdt 27

Author(s)

Prim'Act

calc_rdt

Calcule les rendements action, immobilier et de la tresorerie.

Description

calc_rdt est une methode permettant de calculer les rendements des portfeuilles Action et Immo d'un objet PortFin. Le rendement de la Treso est egalement fourni.

Usage

```
calc_rdt(x, mp_ESG)
```

Arguments

x objet de la classe PortFin.

mp_ESG objet de la classe ModelPointESG decrivant les conditions de l'annee n (ainsi

que l'annee (n-1) pour les indices Actions et Immobilier).

Value

rdt_action un data.frame compose de deux colonnes et autant de lignes que le portefeuille Ac-

rdt_immo un data.frame compose de deux colonnes et autant de lignes que le portefeuille Immobilier.

rdt_treso une valeur numeric correspondant au taux de rendement de la tresorerie..

Author(s)

Prim'Act

calc_rdt_marche_ref

Calcul du taux de rendement de reference au niveau du marche

Description

calc_rdt_marche_ref est une methode permettant de calculer un taux cible.

Usage

```
calc_rdt_marche_ref(x, mp_esg)
```

Arguments

mp_esg est un objet de type ModelPointESG, qui represente la situation courante en

annee et simulations des valeurs de l'ESG.

param_comport un objet de la classe ParamComport.

28 calc_result_technique

Value

Une liste contenant les rendements de reference du marche.

Author(s)

Prim'Act

calc_reprise_ppb

Reprend sur la valeur de la PPB

Description

calc_reprise_ppb est une methode permettant de reprendre sur la PPB. La reprise est effectuee si les limites de reprise de la PPB sur l'annee ne sont pas atteintes. La valeur de cette limite est mise a jour suite a la reprise

Usage

```
calc_reprise_ppb(x, montant)
```

Arguments

x un objet de la classe Ppb.

montant la valeur numeric de la reprise.

Value

```
ppb l'objet x mis a jour
reprise le montnant de la reprise effectuee.
```

Author(s)

Prim'Act

calc_result_technique calcule le resultat technique

Description

calc_result_technique est une methode permettant de calculer le resultat technique avant attribution de participation aux benefices.

Usage

```
calc_result_technique(passif_av_pb, var_pre)
```

Arguments

passif_av_pb est une liste produite par la methode viellissement_av_pb appliquee a un

portefeuille de passif.

var_pre est une valeur numeric correspondant a la variation de PRE.

Value

Le resultat technique.

Author(s)

Prim'Act

See Also

```
PRE, viellissement_av_pb.
```

```
calc_result_technique_ap_pb
```

calcule le resultat technique apres prise en compte de la participation aux benefices.

Description

calc_result_technique_ap_pb est une methode permettant de calculer le resultat technique apres attribution de participation aux benefices.

Usage

```
calc_result_technique_ap_pb(passif_av_pb, passif_ap_pb, ppb, var_pre)
```

Arguments

```
passif_av_pb est une liste produit par la methode viellissement_av_pb.

passif_ap_pb est une liste produit par la methode viellissement_ap_pb.

ppb est un objet de la classe Ppb qui renvoie l'etat courant de la PPB.

var_pre est une valeur numeric correspondant a la variation de PRE.
```

Value

Le resultat technique apres participation aux benefices.

30 calc_revalo

calc_revalo Applique la politique de revalorisation d'un canton.	
--	--

Description

calc_revalo est une methode permettant de d'appliquer l'ensemble de la politique de revalorisation d'un assureur.

Usage

```
calc_revalo(x, passif_av_pb, tra, plac_moy_vnc, result_tech)
```

Arguments

x un objet de la classe Canton.

passif_av_pb est une liste produit par la methode viellissement_av_pb appliquee a un porte-

feuille de passif.

tra est la valeur numeric du taux de rendement de l'actif.

plac_moy_vnc est la valeur numeric moyenne des actifs en valeur nette comptable.

result_tech est la valeur numeric du resultat technique prise en compte avant distribution de

la PB.

Value

add_rev_nette_stock une liste avec la valeur de la revalorisation nette servie par produit au titre de la participation aux benefices.

pmvl_liq le montant de plus-values latentes en actions a realiser.

ppb un objet Ppb correspondant a la PPB mise a jour.

tx_pb un vecteur reprenant les taux de PB par produit renseigne dans l'objet x.

tx_enc_moy un vecteur reprenant les taux de chargement sur encours theoriques moyens par produit.

Author(s)

Prim'Act

See Also

Le calcul du TRA: calc_tra. Le vieillissemennt des passifs avant PB: viellissement_av_pb. Le calcul du resultat technique avant PB: calc_result_technique. Le calcul de la base de produits financiers: base_prod_fin. Le calcul de la PB contractuelle: pb_contr. Le financement des TMG par la PPB: finance_tmg. Le financement du taux cible par la PPB: finance_cible_ppb Le financement du taux cible par la realisation plus-values latentes actions: finance_cible_pmvl Le financement du taux cible par la compression de la marge de l'assureur: finance_cible_marge Le calcul de la marge de l'assureur: calc_marge_fin L'application de la contrainte legale de participation aux benefices: finance_contrainte_legale

calc_revalo_pm 31

calc_revalo_pm	Calcule et applique la revalorisation pour des PM pour des contrats epargne en euros.

Description

calc_revalo_pm est une methode permettant de calculer la revallorisation des PM sur une annee.

Usage

```
calc_revalo_pm(x, rev_net_alloue, tx_soc)
```

Arguments

x un objet de la classe EpEuroInd contenant les model points epargne euros.
 rev_net_alloue une valeur de type numeric correspondant au montant de revalorisation a allouer.
 tx_soc est une valeur numeric correspondant au taux de prelevement sociaux.

Details

Cette methode permet de calculer les montants de PM de fin d'annee avec une revalorisation minimale et une revalorisation additionnelle au titre de la participation aux benefices de l'annee. Les chargements sur encours sont egalement calcules et preleves. Cette methode permet de gerer les contrats a taux de revalorisation net negatif.

Value

Une liste contenant:

flux: une liste comprenant les flux de l'annee

stock: une liste comprenant les nombres de sorties

tx_rev_net: un vecteur correspondant au taux de revalorisation net appliques a chaque model point.

Le format de la liste flux est :

rev_stock_brut_ap_pb: un vecteur contenant la revalorisation brute de l'annee appliquee au PM

rev_stock_nette_ap_pb: un vecteur contenant la revalorisation nette de l'annee appliquee au PM. Elle peut etre negative pour des contrats a taux negatif.

enc_charg_stock_ap_pb: un vecteur contenant les montants de chargement sur encours de l'annee calcules pour le stock de PM

soc_stock_ap_pb: un vecteur contenant les prelevements sociaux de l'annee

Le format de la liste stock est : s

pm_fin_ap_pb : un vecteur contenant le montant de PM en fin d'annee

Author(s)

32 calc_tra

See Also

Le calcul des PM avec revalorisation minimale uniquement calc_pm.

calc_sur_dec Calcul les surcotes/decotes de chaque composante d'un portefeuille obligataire.

Description

calc_sur_dec est une methode permettant de calculer les surcotes/decotes de chaque composante d'un portefeuille obligataire.

Usage

```
calc_sur_dec(x)
```

Arguments

x objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille obligataire).

Value

Un vecteur contenant les surcotes decotes.

Author(s)

Prim'Act

calc_tra

Calcul du taux de rendement financier

Description

calc_tra est une methode permettant de calculer le taux de rendement financier du portefeuille.

Usage

```
calc_tra(plac_moy, res_fin)
```

Arguments

plac_moy est un objet de type numeric, qui fournit la valeur moyenne des placements de

l'annee en valeur nette comptable.

res_fin est un objet de type numeric, qui fournit le resultat financier du porfeuille.

Value

La valeur du taux de rendement de l'actif.

Author(s)

calc_tx_cible 33

calc_tx_cible Calcul du taux cible pour des contrats epargne en euros.
--

Description

calc_tx_cible est une methode permettant d'evaluer le taux de revalorisation cible de chaque model point.

Usage

```
calc_tx_cible(x, ht, list_rd)
```

Arguments

un objet de la classe EpEuroInd contenant les model points epargne euros.
 un objet de la classe HypTech contenant differentes lois de comportement.
 list_rd
 une liste contenant les rendements de reference. Le format de cette liste est :

le taux de rendement obligataire

le taux de rendement de l'indice action de reference le taux de rendement de l'indice immobilier de reference le taux de rendement de l'indice tresorerie de reference

Value

```
tx_cible_an : un vecteur contenant les taux cible de l'annee
tx_cible_se : un vecteur contenant les taux cible de l'annee sur base semestrielle
```

Note

Pour les besoins des calculs a mi-annee, des taux semestriels sont produits.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La recuperation des taux cibles calcules : get_comport.

34 calc_tx_min

```
calc_tx_cible_ref_marche
```

Calcule le taux de revalorisation cible.

Description

calc_tx_cible_ref_marche est une methode permettant de calculer le taux de revalorisation cible en evaluant le taux de rendement des assureurs sur le marche.

Usage

```
calc_tx_cible_ref_marche(param_comport, list_rd, tx_cible_prec)
```

Arguments

param_comport un objet de la classe ParamComport contenant les parametres comportementaux.

list_rd une liste contenant les rendements de reference. Le format de cette liste est :

le taux de rendement obligataire

le taux de rendement de l'indice action de reference le taux de rendement de l'indice immobilier de reference le taux de rendement de l'indice tresorerie de reference

tx_cible_prec une valeur numeric correspondant au taux cible de la periode precedente.

Value

La valeur du taux cible.

Author(s)

Prim'Act

calc_tx_min Calcul le taux de revalorisation contractuel minimum pour des contrats epargne en euros.

Description

calc_tx_min est une methode permettant de calculer les taux de revalorisation minimum sur une periode. La revalorisation minimum est le maximum entre le taux technique et le taux minimim garanti (TMG) du contrat.

Usage

```
calc_tx_min(x, an)
```

Arguments

x un objet de la classe EpEuroInd contenant les model points epargne euros.

an un numeric representant l'annee de projection courante.

calc_tx_sortie 35

Value

tx_tech_an : un vecteur contenant les taux de technique de l'annee

tx_tech_se : un vecteur contenant les taux de technique de l'annee sur base semestrielle

tx_an : un vecteur contenant les taux de revalorisation minimum de l'annee

x_se: un vecteur contenant les taux de revalorisation minimum de l'annee exprimes en semestriel.

Note

Pour les besoins des calculs a mi-annee, des taux semestriels sont produits.

Author(s)

Prim'Act

calc_tx_sortie

Calcul des taux de sortie pour des contrats epargne en euros.

Description

calc_tx_sortie est une methode permettant de calculer les differents taux de sortie sur une periode.

Usage

```
calc_tx_sortie(x, ht)
```

Arguments

x un objet de la classe EpEuroInd contenant les model points epargne euros.

ht un objet de la classe HypTech contenant differentes tables de mortalite et differ-

entes lois de rachat.

Value

Une matrice contenant pour chaque model points en ligne :

```
qx_rach_tot: un vecteur contenant les taux de rachats totaux
```

qx_rach_tot_dyn: un vecteur contenant les taux de rachats totaux dynamiques

qx_dc: un vecteur contenant les taux de deces

qx_rach_part: un vecteur contenant les taux de rachats partiels

qx_rach_part_dyn: un vecteur contenant les taux de rachats partiels dynamiques.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La recuperation des taux de rachat structurel : get_qx_rach. La recuperation des taux de rachat dynamique : get_rach_dyn. La recuperation des taux de deces : get_qx_mort.

36 calc_vm_immo

calc_vm_action

Calcule les valeurs de marches du portefeuille action.

Description

calc_vm_action est une methode permettant de calculer les valeurs de marche du portefeuille action.

Usage

```
calc_vm_action(x, rdt)
```

Arguments

x objet de la classe Action (decrivant le portefeuille d'action).

rdt vecteur de type numeric decrivant le rendement de chacune des lignes du porte-

feuille action de l'assureur. Contient autant d'elements que le portefeuille action

a de lignes.

Value

L'objet x dont les valeurs de marche ont ete mises a jour.

Author(s)

Prim'Act

calc_vm_immo

Calcule les valeurs de marches du portefeuille immobilier.

Description

calc_vm_immo est une methode permettant de calculer les valeurs de marche du portefeuille immobilier.

Usage

```
calc_vm_immo(x, rdt)
```

Arguments

x objet de la classe Immo (decrivant le portefeuille d'immobilier).

rdt vecteur de type numeric decrivant le rendement de chacune des lignes du porte-

feuille immobilier de l'assureur. Contient autant d'elements que le portefeuille

immobilier a de lignes.

Value

L'objet x dont les valeurs de marche ont ete mises a jour.

calc_vm_oblig 37

Author(s)

Prim'Act

calc_vm_oblig	Calcul les valeurs de marches de chaque composante du portefeuille obligataires.
---------------	--

Description

calc_vm_oblig est une methode permettant de calculer les valeurs de marche du portefeuille obligataires.

Usage

```
calc_vm_oblig(x, yield_curve)
```

Arguments

x un objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille d'obligation).

yield_curve un vecteur de type numeric contenant la courbe de taux (l'attribut yield_curve

des objets de la classe ModelPointESG).

Value

L'objet x dont les valeurs de marche ont ete mises a jour.

Author(s)

Prim'Act

calc_vm_treso	Calcule les valeurs de marches de chaque composante du portefeuille
	treso.

Description

calc_vm_treso est une methode permettant de calculer les valeurs de marche de chaque ligne du portefeuille treso.

Usage

```
calc_vm_treso(x, rdt, flux_milieu, flux_fin)
```

Arguments

X	objet de la classe Treso (decrivant le portefeuille de treso).
rdt	vecteur decrivant le rendement de chacune des lignes treso du portefeuille. Contient autant d'elements que le portefeuille a de lignes.
flux_milieu	vecteur decrivant les flux de milieu d'annee (positif =entrants, negatifs = sortants).
flux_fin	vecteur decrivant les flux de fin d'annee (positif =entrants, negatifs = sortants).

38 calc_z_spread

Value

L'objet x dont les valeurs de marche ont ete mises a jour.

Author(s)

Prim'Act

calc_vnc	Calcul les valeurs nettes comptables de chaque composante	porte-
	feuille obligataires.	

Description

calc_vnc est une methode permettant de calculer les valeurs de marche.

Usage

```
calc_vnc(x, sd_unitaire)
```

Arguments

x objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille d'obligation).

du portefeuille obligation de l'assureur. Contient autant d'elements que le porte-

feuille a de lignes.

Value

L'objet x dont les valeurs nettes comptables ont ete mises a jour.

Author(s)

Prim'Act

calc_z_spread	Calcul les zeros spreads de chaque composante d'un portefeuille obli-
	gataire.

Description

calc_z_spread est une methode permettant de calculer les zeros spread de chaque composante d'un portefeuille obligataire.

```
calc_z_spread(x, yield_curve)
```

Canton 39

Arguments

x objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuile obligataire).
yield_curve vecteur decrivant la courbe de taux sans risque retenue.

Value

Un vecteur dont chaque element correspond a la valeur du zero spread de l'obligation du portefeuille obligataire. Ce vecteur a autant d'elements que le portefeuille obligataire a de lignes.

Author(s)

Prim'Act

Canton La classe Canton.

Description

Une classe pour le canton d'un assureur. Un objet de cette classe agrege un portefeuille financier, un portefeuille de passifs, l'ensemble des autres provisions ainsi que les parametres et données necessaires a la projection de la situation d'un l'assureur.

Slots

annee une valeur entiere correspondant a l'annee de projection.

ptf_fin est un objet de type PortFin, qui represente le portefeuille d'investissement d'un canton.

ptf_passif est un objet de type PortPassif, qui represente le portefeuille de passif d'un canton.

mp_esg est un objet de type ModelPointESG, qui represente la situation courante deduite de l'ESG. Cet objet traduit la situation economique pour une annee donnee et une simulation donnee.

ppb est un objet de type Ppb, qui represente la provision pour participation aux benefices (PPB).

hyp_canton est un objet de type HypCanton, qui regroupe les hypotheses generales applicables au canton.

param_alm est un objet de type ParamAlmEngine, qui contient les parametres utilises dans les methodes de gestion de l'allocation d'actifs.

param_revalo est un objet de type ParamRevaloEngine, qui contient les parametres utilises dans les methodes de gestion de la revalorisation.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La projection du Canton sur une annee : proj_an. Le calcul du resultat technique : calc_result_technique_ap_pb. Le calcul des fins de projection : calc_fin_proj.

40 chargement_ESG

chargement_choc

Permet de charger les parametres de choc de la formule standard.

Description

chargement_choc est une methode permettant de charger les parametres l'ensemble des parametres necessaires a la bonne application des chocs de marche et de souscription au sens de la formule standard de la directive Solvabilite 2, tels que renseignes par l'utilisateur.

Usage

```
chargement_choc(x, folder_chocs_address)
```

Arguments

x objet de la classe ChocSolvabilite2.

folder_choc_address

est un character. Cette chaine de caractere est construite par la methode set_architecture de la classe Initialisation. Elle contient l'adresse du dossier contenant les fichiers de parametres des chocs de la formule standard a appliquer. Ces derniers doivent etre renseignes par l'utilisateur.

Value

x l'objet de la classe \codeChocSolvabilite2 dont les attributs param_choc_mket et param_choc_sousc ont ete mis a jour.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La creation de l'architecture de chargement des donnees et parametres renseignes par l'utilisateur set_architecture, ainsi que les classes ParamChocMket et ParamChocSousc.

chargement_ESG

Cette methode charge les tables de simulations d'un ESG.

Description

chargement_ESG est une methode permettant de charger les trajectoires simulees par le generateur de scenarios economiques (ESG) de Prim'Act et d'alimenter un objet ESG.

```
chargement_ESG(folder_ESG_address, nb_simu, nb_annee_proj)
```

chargement_PortFin 41

Arguments

folder_ESG_address

est un character. Il correspond au chemin de reference du dossier contenant

les extractions de l'ESG Prim'Act.

nb_simu est une valeur de type integer correspondant au nombre de trajectoire simulees

par l'ESG Prim'Act.

nb_annee_proj est une valeur de type integer correspondant au nombre d'annees de projection

des sorties de l'ESG Prim'Act.

Details

Les differentes adresses potentielles pour les differents ESG employes (central, hausse de taux, baisse de taux) sont construites par la fonction set_architecture de la classe Initialisation.

Value

x l'objet de la classe ESG construit.

Author(s)

Prim'Act

chargement_PortFin

Charge le PortFin a partir des donnees renseignees par l'utilisateur.

Description

chargement_PortFin est une methode permettant de creer un objet PortFin a partir des donnees renseignees par l'utilisateur.

Usage

```
chargement_PortFin(folder_PortFin_address, mp_ESG)
```

Arguments

folder_PortFin_address

est un chemin de type character, cf la methode set_architecture

mp_ESG est un objet de la classe ModelPointESG, qui fournit le resultat financier du

porfeuille.

Value

L'objet PortFin tel que precise par les donnees initiales et les parametres renseignes par l'utilisateur.

Author(s)

42 ChocSolvabilite2

```
chargement_PortFin_reference
```

Charge le PortFin de reinvestissement a partir des donnees renseignees par l'utilisateur.

Description

chargement_PortFin_reference est une methode permettant de creer un objet PortFin correspondant au portefeuille finanicer de reinvestissement a partir des donnees renseignees par l'utilisateur.

Usage

```
chargement_PortFin_reference(folder_PortFin_reference_address, mp_ESG)
```

Arguments

```
folder_PortFin_reference_address
```

est un chemin de type character, cf la methode set_architecture

mp_ESG

est un objet de la classe ModelPointESG, qui fournit le resultat financier du porfeuille.

Value

L'objet PortFin correspondant au portefeuille financier de reinvestissement tel que precise par les donnees initiales et les parametres renseignes par l'utilisateur.

Author(s)

Prim'Act

ChocSolvabilite2

La classe ChocSolvabilite2.

Description

La classe ChocSolvabilite2 permet de realiser les principaux des scenarios de choc initiaux au sens de la formule standard de la directive Solvabilite 2.

Details

Cette classe contient deux attributs qui contiennent respectivement l'ensemble des parametres necessaires a l'application des chocs Marche et Souscription. Cette classe contient aussi l'ensemble des methodes permettant d'appliquer chacun de ces chocs individuellement a un objet de la classe Canton. Les chocs permis sont :

central: la situation centrale

taux_up: le choc de taux a la hausse
taux_down: le choc de taux a la baisse
action_type1: le choc action de type 1

action_type2: le choc action de type 2

immo: le choc immobilier

spread: le choc spread sur les obligations corporates
mortalite: le choc mortalite sur les tables de mortalite
longevite: le choc longevite sur les tables de mortalite

frais: le choc depenses sur le niveau des frais et l'inflation des frais

rachat_up: le choc de rachat a la hausse
rachat_down: le choc de rachat a la baisse.

Slots

```
param_choc_mket un objet de la classe ParamChocMket.
param_choc_sousc un objet de la classe ParamChocSousc.
```

Author(s)

Prim'Act

See Also

L'application des chocs de taux_up et taux_down: do_choc_taux. L'application des chocs de action_type1 et action_type2: do_choc_action_type1, do_choc_action_type2. L'application du choc de immo: do_choc_immo. L'application du choc de spread: do_choc_spread. L'application du choc de mortalite: do_choc_mortalite. L'application du choc de longevite: do_choc_longevite. L'application du choc de frais: do_choc_frais, get_choc_inflation_frais. L'application des chocs de rachat_up et rachat_down: do_choc_rachat_up, do_choc_rachat_down.

```
create_ptf_bought_action
```

Ajuste les quantites d'actions a acheter.

Description

create_ptf_bought_action est une methode permettant d'ajuster d'un coefficient les quantites d'actions a acheter. Cette methode est utilisee pour l'achat de nouvelles actions.

Usage

```
create_ptf_bought_action(x, coefficient)
```

Arguments

x objet de la classe Action, correspondant au portefeuille actions de reinvestisse-

ment. Ce portefeuille est unitaire.

coefficient un vecteur de type numeric qui a autant d'elements que le portefeuille de reinvestissement action a de lignes. Il correspond au coefficient a appliquer au porte-

feuille de reinvestissement action pour effectuer l'achat desire.

Value

x un objet de la classe Action correspondant a une proportion precise du portefeuille de reinvestissement action.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La classe Action.

create_ptf_bought_immo

Ajuste les quantites d'immobilier a acheter.

Description

create_ptf_bought_immo est une methode permettant d'ajuster d'un coefficient les quantites d'immobilier a acheter. Cette methode est utilisee pour l'achat de nouveaux titres immobilier.

Usage

```
create_ptf_bought_immo(x, coefficient)
```

Arguments

x objet de la classe Immo, correspondant au portefeuille immobilier de reinvestisse-

ment. Ce portefeuille est unitaire.

coefficient est un vecteur de type numeric qui a autant d'elements que le portefeuille de

reinvestissement immo a de lignes. Il correspond au coefficient a appliquer au

portefeuille de reinvestissement immo pour effectuer l'achat desire.

Value

x un objet de la classe Immo correspondant a une proportion precise du portefeuille de reinvestissement immo.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La classe Immo.

```
create_ptf_bought_oblig
```

Ajuste les quantites d'obligations a acheter.

Description

Cette methode permet d'ajuster d'un coefficient les quantites d'obligations a acheter. Cette methode est utilisee pour l'achat de nouveaux titres obligataires.

Usage

```
create_ptf_bought_oblig(x, coefficient)
```

Arguments

x objet de la classe Oblig, correspondant au portefeuille obligataire de reinvestisse-

ment. Ce portefeuille est unitaire.

coefficient est un vecteur de type numeric qui a autant d'elements que le portefeuille de

reinvestissement obligataire a de lignes. Il correspond au coefficient a appliquer au portefeuille de reinvestissement obligataire pour effectuer l'achat desire.

Value

x un objet de la classe Oblig correspondant a une proportion precise du portefeuille de reinvestissement obligataire.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La classe Oblig.

```
do_calc_nb_sold_action
```

Calcule le nombre d'actions a vendre.

Description

Cette methode permet de calculer pour chaque ligne d'un portefeuille action d'un assureur le nombre d'unites a vendre afin de realiser un certain montant de vente en actions.

```
do_calc_nb_sold_action(x, montant_vente, method_vente)
```

Arguments

x objet de la classe Action, correspondant au portefeuille action de l'assureur.

montant_vente est un reel de type numeric correspondant a un montant de vente (en valeur de

marche) totale d'action que l'assureur souhaite effectuer.

method_vente est un element de type character correspondant a methode de vente retenue

(seule la methode proportionnelle est implementee actuellement).

Value

data.frame contenant deux colonnes (num_mp, nb_sold) correspondant respectivement au numero de model point de chaque ligne action du portefeuille et du nombre d'unite a vendre pour chacune d'entre elles.

Author(s)

Prim'Act

See Also

Action.

do_calc_nb_sold_immo Calcule le nombre de titres immobilier a vendre.

Description

Cette methode permet de calculer pour chaque ligne d'un portefeuille immobilier d'un assureur le nombre d'unites a vendre afin de realiser un certain montant de vente immo.

Usage

```
do_calc_nb_sold_immo(x, montant_vente, method_vente)
```

Arguments

objet de la classe Immo, correspondant au portefeuille immo de l'assureur.

montant_vente est un reel de type numeric correspondant a la vente totale de vm immo que

l'assureur souhaite effectuer.

method_vente est un element de type character correspondant a methode de vente retenue

(seule la methode proportionnelle est implementee actuellement).

Value

data.frame contenant deux colonnes (num_mp, nb_sold) correspondant respectivement au numero de model point de chaque ligne immo du portefeuille et du nombre d'unite a vendre pour chacune d'entre elles.

Author(s)

do_calc_nb_sold_oblig

See Also

La classe Immo.

do_calc_nb_sold_oblig Calcule le nombre d'obligations a vendre.

Description

Cette methode permet de calculer pour chaque ligne d'un portefeuille obligataire d'un assureur le nombre d'unites a vendre afin de realiser un certain montant de vente obligataire.

Usage

```
do_calc_nb_sold_oblig(x, montant_vente, method_vente)
```

Arguments

x objet de la classe Oblig, correspondant au portefeuille obligataire de l'assureur.

montant_vente est un reel de type numeric correspondant a la vente totale de vm obligataire que l'assureur souhaite effectuer.

method_vente est un element de type character correspondant a methode de vente retenue (seule la methode proportionnelle est implementee actuellement).

Value

data.frame contenant deux colonnes (num_mp, nb_sold) correspondant respectivement au numero de model point de chaque ligne obligataire du portefeuille et du nombre d'unite a vendre pour chacune d'entre elles.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La classe Oblig.

Description

do_choc_action_type1 est une methode permettant d'appliquer le choc action type 1 de la formule standard Solvabilite 2 a un canton.

```
do_choc_action_type1(x, canton)
```

Arguments

x objet de la classe ChocSolvabilite2.

canton un objet de la classe Canton. Il correspond au canton non choque (i.e. central)

de l'assureur.

Value

canton l'objet de la classe Canton correspondant au scenario choque action au sens de la formule standard Solvabilite 2.

Note

Il est possible d'appliquer des chocs actions distincts a chaque action selon l'index. Cette parametrisation est effectuee dans les fichiers d'inputs utilisateurs.

Author(s)

Prim'Act

do_choc_action_type2 Permet a part

Permet a partir d'un canton initial de creer un canton choque action.

Description

do_choc_action_type2 est une methode permettant d'appliquer le choc action type 2 de la formule standard Solvabilite 2 a un canton.

Usage

```
do_choc_action_type2(x, canton)
```

Arguments

x objet de la classe ChocSolvabilite2.

canton un objet de la classe Canton. Il correspond au canton non choque (i.e. central)

de l'assureur.

Value

canton l'objet de la classe Canton correspondant au scenario choque action au sens de la formule standard Solvabilite 2.

Note

Il est possible d'appliquer des chocs actions distincts a chaque action selon l'index. Cette parametrisation est effectuee dans les fichiers d'inputs utilisateurs.

Author(s)

do_choc_frais 49

		_	
do	choc	fra	is

Permet a partir d'un canton initial de creer un canton choque frais.

Description

do_choc_frais est une methode permettant d'appliquer le choc frais de la formule standard Solvabilite 2 a un canton.

Usage

```
do_choc_frais(x, canton, autres_passifs_choc)
```

Arguments

x objet de la classe ChocSolvabilite2.

canton est un objet de la classe Canton. Il correspond au canton non choque (i.e. cen-

tral) de l'assureur.

autres_passifs_choc

est un objet de la classe AutresPassifs, il correspond au chargement des autres passifs choques. Ces derniers ont ete renseignes par l'utilisateur en donnees.

Value

canton l'objet de la classe Canton correspondant au scenario choque frais au sens de la formule standard Solvabilite 2.

Note

La parametrisation des chocs de frais est effectuee dans les fichiers d'inputs utilisateurs.

Author(s)

Prim'Act

do_choc_immo	Permet a partir d'un canton initial de creer un canton choque immo-
	hilier

Description

do_choc_immo est une methode permettant d'appliquer le choc immobilier de la formule standard Solvabilite 2 a un canton.

```
do_choc_immo(x, canton)
```

50 do_choc_longevite

Arguments

x objet de la classe ChocSolvabilite2.

canton est un objet de la classe Canton. Il correspond au canton non choque (i.e. cen-

tral) de l'assureur.

Value

canton l'objet de la classe Canton correspondant au scenario choque immobilier au sens de la formule standard Solvabilite 2.

Note

Il est possible d'appliquer des chocs immobiliers distincts a chaque ligne immobilier present en portefeuille selon l'index. Cette parametrisation est effectuee dans les fichiers d'inputs utilisateurs.

Author(s)

Prim'Act

do_choc_longevite

Permet a partir d'un canton initial de creer un canton choque longevite.

Description

do_choc_longevite est une methode permettant d'appliquer le choc longevite de la formule standard Solvabilite 2 a un canton.

Usage

```
do_choc_longevite(x, canton, autres_passifs_choc)
```

Arguments

x objet de la classe ChocSolvabilite2.

canton est un objet de la classe Canton. Il correspond au canton non choque (i.e. cen-

tral) de l'assureur.

autres_passifs_choc

est un objet de la classe AutresPassifs, il correspond au chargement des autres passifs choques en longevite. Ces derniers ont ete renseignes par l'utilisateur en donnees.

Value

canton l'objet de la classe Canton correspondant au scenario choque longevite au sens de la formule standard Solvabilite 2.

Note

La parametrisation des chocs de longevite est effectuee dans les fichiers d'inputs utilisateurs.

do_choc_mortalite 51

Author(s)

Prim'Act

do_choc_mortalite

Permet a partir d'un canton initial de creer un canton choque mortal-

ite.

Description

do_choc_mortalite est une methode permettant d'appliquer le choc mortalite de la formule standard Solvabilite 2 a un canton.

Usage

```
do_choc_mortalite(x, canton, autres_passifs_choc)
```

Arguments

x objet de la classe ChocSolvabilite2.

canton est un objet de la classe Canton. Il correspond au canton non choque (i.e. cen-

tral) de l'assureur.

autres_passifs_choc

est un objet de la classe AutresPassifs, il correspond au chargement des autres passifs choques en mortalite. Ces derniers ont ete renseignes par l'utilisateur en

donnees.

Value

canton l'objet de la classe canton correspondant au scenario choque mortalite au sens de la formule standard Solvabilite 2.

Note

La parametrisation des chocs de mortalite est effectuee dans les fichiers d'inputs utilisateurs.

Author(s)

52 do_choc_rachat_up

do_choc_rachat_down	Permet a partir d'un canton initial de creer un canton dont les taux de
	rachat sont choques a la baisse.

Description

do_choc_rachat_down est une methode permettant d'appliquer le choc a la baisse des taux de rachat de la formule standard Solvabilite 2 a un canton.

Usage

```
do_choc_rachat_down(x, canton, autres_passifs_choc)
```

Arguments

x objet de la classe ChocSolvabilite2.

canton est un objet de la classe Canton. Il correspond au canton non choque (i.e. cen-

tral) de l'assureur.

autres_passifs_choc

est un objet de la classe AutresPassifs, il correspond au chargement des autres passifs choques en rachat a la baisse. Ces derniers ont ete renseignes par l'utilisateur

en donnees.

Value

canton l'objet de la classe Canton correspondant au scenario de choc a la baisse des taux de rachats au sens de la formule standard Solvabilite 2.

Note

La parametrisation des chocs a la baisse des taux de rachat est effectuee dans les fichiers d'inputs utilisateurs.

Author(s)

Prim'Act

Description

do_choc_rachat_up est une methode permettant d'appliquer le choc a la hausse des taux de rachat de la formule standard Solvabilite 2 a un canton.

```
do_choc_rachat_up(x, canton, autres_passifs_choc)
```

do_choc_spread 53

Arguments

x objet de la classe ChocSolvabilite2.

canton est un objet de la classe Canton. Il correspond au canton non choque (i.e. cen-

tral) de l'assureur.

autres_passifs_choc

est un objet de la classe AutresPassifs, il correspond au chargement des autres passifs choques en rachat a la hausse. Ces derniers ont ete renseignes par

l'utilisateur en donnees.

Value

canton l'objet de la classe Canton correspondant au scenario de choc a la hausse des taux de rachats au sens de la formule standard Solvabilite 2.

Note

La parametrisation des chocs a la hausse des taux de rachat est effectuee dans les fichiers d'inputs utilisateurs.

Author(s)

Prim'Act

do_choc_spread

Permet a partir d'un canton initial de creer un canton choque spread.

Description

do_choc_spread est une methode permettant d'appliquer le choc spread de la formule standard Solvabilite 2 a un canton. Cette methode s'applique uniquement aux obligations de type corp.

Usage

```
do_choc_spread(x, canton)
```

Arguments

x objet de la classe ChocSolvabilite2.

canton est un objet de la classe Canton. Il correspond au canton non choque (i.e. cen-

tral) de l'assureur.

Value

canton l'objet de la classe Canton correspondant au scenario choque spread au sens de la formule standard Solvabilite 2.

Note

Il est possible d'appliquer des chocs de spreads distincts a chaque ligne du portefeuille obligataire selon le numero de rating et la duration de l'obligation. Cette parametrisation est effectuee dans les fichiers d'inputs utilisateurs.

Author(s)

Prim'Act

See Also

L'application du choc de spread a une ligne obligataire : do_choc_spread_unitaire.

```
do_choc_spread_unitaire
```

Applique le choc spread de la formule standard Solvabilite 2 a une ligne obligataire.

Description

do_choc_spread_unitaire Permet a partir d'une table contenant les elements du choc de spread obligataire Solvabilite 2 et d'une ligne obligataire d'un element Oblig d'un portefeuille financier PortFin d'appliquer le choc de spread a cette ligne obligataire.

Usage

```
do_choc_spread_unitaire(table_choc_spread, ligne_oblig)
```

Arguments

table_choc_spread

un data. frame contenant la table de parametres avec les chocs de spreads.

ligne_oblig |

un data.frame. Il correspond a une ligne obligataire d'un portefeuille Oblig d'un assureur.

Value

vm_choquee une valeur numeric correspondant a la valeur de marche de la ligne obligataire suite a l'application du choc de spread a cette ligne.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La classe PortFin.

do_choc_taux 55

do_choc_taux

Methode permettant d'appliquer le choc de taux a un Canton.

Description

do_choc_taux est une methode permettant d'appliquer le choc de taux de la formule standard Solvabilite 2 a un canton.

Usage

```
do_choc_taux(canton)
```

Arguments

canton

un objet de la classe Canton, correspondant au canton auquel on souhaite appliquer le choc de taux.

Value

canton l'objet de la classe Canton, mis a jour du choc de taux.

Author(s)

Prim'Act

do_update_pmvl

Met a jour l'ensemble des attributs pvl et pml d'un portefeuille financier.

Description

do_update_pmvl est une methode permettant de mettre a jour les moins de plus ou moins-values latentes d'un objet PortFin.

Usage

```
do_update_pmvl(x)
```

Arguments

Х

est un objet de la classe PortFin,

Value

L'objet x de la classe PortFin dont les plus-values et moins-values latentes ont ete recalculees avec les elements du PortFin renseigne en input.

Author(s)

See Also

Les methodes de calcul des plus ou moins-values latentes : calc_pmvl_action, calc_pmvl_immo, calc_pmvl_oblig.

```
do_update_PRE_val_courante
```

Mise a jour de la valeur courante de PRE.

Description

do_update_PRE_val_courante est une methode permettant de calculer le montant de PRE.

Usage

```
do_update_PRE_val_courante(x, val_courante)
```

Arguments

```
x objet de la classe PRE correspondant a la PRE avant mise a jour.
val_courante est un numeric correspondant au montant de PRE calcule par la fonction calc_PRE.
```

Value

L'objet PRE mis a jour de la nouvelle valeur courante de PRE

Author(s)

Prim'Act

See Also

La methode de calcul de la PRE calc_PRE

```
do_update_PRE_val_debut
```

Mise a jour de la valeur de debut de periode de la PRE

Description

do_update_PRE_val_debut est une methode permettant de mettre a jour le montant de debut de periode de PRE.

Usage

```
do_update_PRE_val_debut(x, val_debut)
```

Arguments

x objet de la classe PRE correspondant a la PRE avant mise a jour.
val_debut est un numeric correspondant au montant de debut de periode de PRE.

Value

L'objet PRE mis a jour de la nouvelle valeur de debut de PRE

Author(s)

Prim'Act

See Also

La methode de calcul de la PRE calc_PRE.

```
do_update_RC_val_courante
```

Mise a jour de la valeur courante de RC

Description

 $\label{lem:courante} \mbox{do_update_RC_val_courante} \ \mbox{est} \ \mbox{une} \ \mbox{methode} \ \mbox{permettant} \ \mbox{de} \ \mbox{calculer} \ \mbox{le} \ \mbox{montant} \ \mbox{de} \ \mbox{RC}.$

Usage

```
do_update_RC_val_courante(x, val_courante)
```

Arguments

x objet de la classe RC correspondant a la RC avant mise a jour.

 $\verb|val_courante| & est un numeric correspondant au montant de RC calcule par la fonction \verb|calc_RC|. \\$

Value

L'objet RC mis a jour de la nouvelle valeur courante de RC.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La methode de calcul de la RC calc_RC

```
do_update_RC_val_debut
```

Mise a jour de la valeur initiale de RC

Description

do_update_RC_val_debut est une methode permettant de mettre a jour le montant de debut de periode de RC.

Usage

```
do_update_RC_val_debut(x, val_debut)
```

Arguments

x objet de la classe RC correspondant a la RC avant mise a jour.

val_debut est un numeric correspondant au montant de debut de periode de RC.

Value

L'objet x mis a jour de la nouvelle valeur de debut de RC.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La methode de calcul de la RC calc_RC

```
do_update_vm_vnc_precedent
```

Evalue et met a jour l'attribut vm_vnc_precedent d'un portefeuille financier.

Description

do_update_vm_vnc_precedent est une methode permettant de calculer et mettre a jour l'attribut vm_vnc_precedent d'un portefeuille financier.

Usage

```
do_update_vm_vnc_precedent(x)
```

Arguments

x objet de la classe PortFin, correspondant au portefeuille financier de l'assureur avant mise a jour de l'attribut vm_vnc_precedent.

duration_sensi 59

Value

L'objet x de la classe PortFin renvoye correspond au portefeuille financier de l'assureur dont l'attribut vm_vnc_precedent a ete mis a jour.

Author(s)

Prim'Act

See Also

```
print_alloc.
```

duration_sensi

Calcule la duration de chaque composante d'un portefeuille obligataire.

Description

duration_sensi est une methode permettant de calculer la duration de chaque composante d'un portefeuille obligataire.

Usage

```
duration_sensi(x)
```

Arguments

Х

objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille obligataire).

Value

Un data frame compose de deux colonnes : la premiere est composee de la duration de chacune des obligations du portefeuille obligataire. La seconde est compose de la sensibilite de chacune des obligations du portefeuille obligataire. Le dataframe de sortie a autant d'elements que le portefeuille obligataire a de lignes.

Author(s)

60 EpEuroInd

echeancier	Calcule les flux obligataires.	

Description

echeancier est une methode permettant de calculer les flux jusqu'a maturite residuelle d'un model point ou d'un ensemble de model points obligataires.

Usage

```
echeancier(coupon, maturite, zspread, nominal, yield)
```

Arguments

coupon un vecteur contenant les taux de coupons de chaque obligation.

maturite un vecteur d'entiers contenant les maturites residuelles de chaque obligation.

zspread un vecteur contenant les zero-spreadsde chaque obligation.

nominal un vecteur contenant les valeurs nominales de chaque obligation. yield un vecteur contenant la courbe de taux consideree (peut-etre vide).

Value

Une matrice contenant:

grid_flux: la matrice d'ecoulement des flux. Cette matrice a autant de colonnes que le max du vecteur de maturite residuelle, et autant de lignes que les vecteurs d'input coupon, maturite, zspread, nominal. Chaque ligne decrit les flux annuels a venir pour l'actif obligataire dont les caracteristiques sont renseignees en input.

Author(s)

Prim'Act

Description

Une classe pour les passifs epargne en euros.

Slots

mp un objet data. frame au format fige contenant l'ensemble de model points epargne en euros. tab un objet de la classe TabEpEuroInd dedie au stockage de variables intermediaires.

Author(s)

ESG 61

See Also

Le calcul des primes, des prestations et des PM : calc_primes, calc_prest, calc_pm. Le calcul des taux de sortie, du taux minimum et des taux cible de revalorisation : calc_tx_sortie, calc_tx_min, calc_tx_cible. La revalorisation des PM apres participation aux benefices : calc_relavo_pm. Le vieillissement des model points sur une periode : vieilli_mp.

ESG

La classe ESG.

Description

Une classe de parametres contenant les tables de simulation, generees par une generateur de scenarions economique.

Slots

nb_simu un entier (integer) correspondant au nombre de simulations.

- ind_action une liste contenant les differents indices actions utilises. Chaque element de la liste contient nb_simu simulations de l'indice.
- ind_immo une liste contenant les differents indices immobilier utilises. Chaque element de la liste contient nb_simu simulations de l'indice.
- ind_inflation une liste contenant l'indice inflation utilise. L'element de la liste contient nb_simu simulations de l'indice.
- yield_curve une liste contenant les courbes de taux simulees a chaque date de projection. Chaque element de la liste, correspondant a une annee de projection, contient nb_simu simulations de la courbe des taux.
- deflateur une liste contenant le deflateur stochastique a utiliser. L'element de la liste contient nb_simu simulations du deflateur.

Author(s)

Prim'Act

See Also

Les methodes de chargement d'un ESG chargement_ESG et d'extraction d'un model point ESG extract_ESG.

finance_cible_marge

extract_ESG	permet de construire et charger les trajectoires simulees par le Gener-
	ateur de Scenarios Economiques de Prim'Act.

Description

extract_ESG construit l'objet de classe ModelPoint_ESG a partir d'un objet de la classe ESG. Le ModelPointESG ainsi construit correspond a l'extraction de donnees de l'ESG pour une annee specifique et pour une simulation specifique.

Usage

```
extract_ESG(x, num_trajectoire, annee)
```

Arguments

un objet de la classe ESG.

num_trajectoire

une valeur de type integer correspondant a la trajectoire de simulation dont on

souhaite obtenir les valeurs.

annee

une valeur de type integer correspondant a l'annee d'interet pour le model point (possibilite de selectionner les annees 0 a nb_annee_proj).

Value

x l'objet de la classe ModelPoint_ESG construit.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La classe ModelPoint_ESG.

Description

finance_cible_marge est une methode permettant de determiner le financement d'une revalorisation au taux cible en comprimant la marge financiere de l'assureur

```
finance_cible_marge(marge_fin, bes_cible, rev_stock_nette, marge_min)
```

finance_cible_pmvl 63

Arguments

marge_fin une valeur numeric donnant le montant courant de la marge financiere de l'assureur.

bes_cible un vecteur numeric correspondant au besoin de financement necessaire pour

atteindre le taux cible part produit.

rev_stock_nette

un vecteur numeric comprenant par produit le montant de revalorisation nette

au titre de le PB atteint.

marge_min est une valeur numeric correspondant au montant minimum de marge financiere

souhaite par l'assureur.

Value

rev_stock_nette la valeur de la revalorisation nette servie par produit apres reduction de marge.
marge_fin le montant de marge de l'assureur apres reduction.

Author(s)

Prim'Act

finance_cible_pmvl

Evalue le financement d'une revalorisation au taux cible par des cessions de plus-values latentes.

Description

finance_cible_pmvl est une methode permettant de determiner le financement d'une revalorisation au taux cible par une cession de plus-values latentes en actions.

Usage

```
finance_cible_pmvl(bes_cible, rev_stock_nette, base_fin, seuil_pmvl, tx_pb)
```

Arguments

bes_cible un vecteur numeric correspondant au besoin de financement necessaire pour

atteindre le taux cible part produit.

rev_stock_nette

un vecteur numeric comprenant par produit le montant de revalorisation nette

au titre de le PB atteint.

base_fin un vecteur numeric comprenant par produit la base de produits financiers.

seuil_pmvl une valeur numeric correspondant au montant de plus-values latentes qui peut

etre liquidee. Ce montant doit etre exprime en tenant compte de l'abattement (mise a l'echelle) realise pour rapport aux plus-values latentes de l'actif general

au passif.

tx_pb un vecteur numeric comprenant par produit les taux de participation aux benefices

contractuels.

64 finance_cible_ppb

Details

Lorsque la revalorisation nette est superieure au besoin de financement des taux cibles, on sert le taux cible et on partage le surplus. A l'inverse, les taux cible sont finances par les compensations entre produits lorsque certains prevoient une revalorisation superieure au taux cible, et par une liquidation de plus-values latentes.

Value

rev_stock_nette la valeur de la revalorisation nette servie par produit apres cession.

pmvl_liq le montant de plus-values a liquider, ramene a la valeur du passif, pour financer la revalorisation.

Author(s)

Prim'Act

finance_cible_ppb

Evalue le financement d'une revalorisation au taux cible par une reprise de PPB. Cette methode permet aussi de redistribuer la PPB stockee 8 annees auparavant.

Description

finance_cible_ppb est une methode permettant de determiner le financement d'une revalorisation au taux cible par la reprise de provision pour participation aux benefices (PPB). Cette methode evalue egalement si une dotation est effectuee.

Usage

```
finance_cible_ppb(bes_cible, rev_stock_nette, ppb, ppb8_ind)
```

Arguments

bes_cible un vecteur numeric correspondant au besoin de financement necessaire pour

atteindre le taux cible par produit.

rev_stock_nette

un vecteur numeric comprenant par produit le montant de revalorisation nette

au titre de le PB atteint.

ppb un objet de la classe Ppb qui renvoie l'etat courant de la PPB.

ppb8_ind une valeur numeric correspondant? la ppb de l'annee t-8.

Details

Lorsque la revalorisation nette est superieure au besoin de financement des taux cibles, on sert le taux cible et on dote le reste a la PPB dans la limite du plafond de dotation annuel. A l'inverse, les taux cible sont finances par les compensations entre produits lorsque certains prevoient une revalorisation superieure au taux cible, puis par une reprise sur PPB.

Value

rev_stock_nette la valeur de la revalorisation nette servie apres une eventuelle reprise de PPB. dotation le montant de dotation a la PPB. reprise le montant de reprise sur la PPB.

ppb l'objet ppb mis a jour.

Author(s)

Prim'Act

finance_contrainte_legale

Applique la contrainte legale de participation aux benefices.

Description

finance_contrainte_legale est une methode permettant de calculer la contrainte legale de participation aux benefices et de l'appliquer si necessaire pour accroitre la revalorisation.

Usage

```
finance_contrainte_legale(base_fin, base_fin_etendu, result_tech, it_stock,
  rev_stock_nette, rev_prest_nette, dot_ppb, marge_fin, ppb, param_revalo)
```

Arguments

base_fin un vecteur numeric comprenant par produit la base de produits financiers.

result_tech une valeur numeric comprenant le resultat technique.

it_stock un vecteur numeric comprenant par produit les interets techniques affectes au

stock.

rev_stock_nette

un vecteur de type numeric comprenant par produit la revalorisaton nette af-

fectee au stock.

rev_prest_nette

un vecteur de type numeric comprenant par produit a revalorisaton nette affectee

aux prestations.

dot_ppb une valeur numeric comprenant la dotation de PPB financant la revalorisation

sur stock.

marge_fin une valeur numeric comprenant la marge financiere courante de l'assureur.

ppb un objet de la classe Ppb qui renvoie l'etat courant de la PPB.

param_revalo un objet de la classe ParamRevaloEngine. comprenant les parametres de reval-

orisation.

base_fin_entendu

une valeur numeric comprenant la base totale de produits financiers (somme des

produits modelise et des passifs non modelises).

66 finance_tmg

Details

Cette methode permet de calculer la contrainte de revalorisation imposee par la reglementation. Si cette contrainte est verifie alors rien n'est fait, hormis la mise a jour eventuelle du solde negatif de PB. Sinon, la revalorisation additionnelle est dote a la PPB, jusqu'au maximum de dotation possible, puis le relicat est alloue entre les produits. La revalorisation additionelle vient diminuer la marge financiere de l'assureur.

Value

rev_stock_nette la valeur de la revalorisation nette servie apres application de la contrainte legale. marge_fin le montant de marge de l'assureur apres reduction.

ppb l'objet ppb mis a jour.

param_revalo l'objet param_revalo mis a jour (solde de PB reglementaire negatif).

Author(s)

Prim'Act

finance_tmg

Calcule la contribution de la PPB au financement des taux minimums garantis.

Description

finance_tmg est une methode permettant d'evaluer le contribution de la PPB au financement des taux minimums garantis (TMG) sur prestations et sur stock.

Usage

```
finance_tmg(bes_tmg_prest, bes_tmg_stock, ppb)
```

Arguments

bes_tmg_prest ur

un vecteur numeric comprenant par produit le besoin de finance des TMG sur prestations. @param bes_tmg_stock un vecteur numeric comprenant par pro-

duit le besoin de finance des TMG sur le stock.

ppb

est un objet de la classe Ppb qui renvoie l'etat courant de la PPB.

Details

Dans cette methode, il est considere que le PPB peut venir financer les TMG sur prestations et sur stock. Par convention, la PPB finance d'abord les TMG sur prestations, puis sur stock.

Value

contrib_tmg_prest la valeur de la contribution au financement des TMG sur prestations. contrib_tmg_stock la valeur de la contribution au financement des TMG sur stock. ppb l'objet ppb mis a jour.

Author(s)

FraisFin 67

FraisFin La classe FraisFin

Description

Classe pour les parametres de frais financiers d'un assureur.

Slots

tx_chargement est une valeur numeric correspondant au taux de frais de gestion financiere. indicatrice_inflation est un objet de type logical, qui permet d'indiquer si une inflation doit etre appliquee.

Lien a creer

NA

Author(s)

Prim'Act

See Also

Mettre le lien vers les methodes de la classe

FraisPassif La classe FraisPassif

Description

Une classe de parametres pour les frais des produits du portefeuille de passif.

Slots

mp un objet data. frame contenant les parametres de frais au passif par produit.

Author(s)

Prim'Act

See Also

Le calcul des frais de passif calc_frais.

68 frais_passif_load

frais_fin_load	Methode permettant de charger la valeur initiale des frais financiers dans un objet de type FraisFin.

Description

frais_fin_load est une methode permettant de charger les frais financiers.

Usage

```
frais_fin_load(file_frais_fin_address)
```

Arguments

```
file_frais_fin_address
```

est un character contenant l'adresse exacte du fichier d'input utilisateur permettant de renseigner les Frais financier.

Value

L'objet de la classe FraisFin construit a partir des inputs renseignes par l'utilisateur.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La classe Initialisation et sa methode set_architecture pour renseigner l'input.

Description

frais_passif_load est une methode permettant de charger les donnees associees a un objet de classe FraisPassif.

Usage

```
frais\_passif\_load(file\_frais\_passif\_address)
```

Arguments

```
{\tt file\_frais\_passif\_address}
```

est un character contenant l'adresse exacte du fichier d'input utilisateur permettant de renseigner un objet FraisPassif.

Value

L'objet de la classe FraisPassif construit a partir des inputs renseignes par l'utilisateur.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La classe Initialisation et sa methode set_architecture pour renseigner l'input.

```
get_choc_inflation_frais
```

Applique le choc frais de la formule standard a la table de simulation pour l'indice inflation.

Description

get_choc_inflation_frais est une methode permettant d'appliquer le choc frais de la formule standard a la table de simulation pour l'indice inflation.

Usage

```
get_choc_inflation_frais(x, choc)
```

Arguments

x un objet de la classe ESG.

choc une valeur numeric correspondant au coefficient de choc a appliquer en additif

au taux d'inflation.

Value

L'objet x mis a jour.

Note

L'inflation comprise dans l'ESG est suppose etre deja capitalise, i.e. $indice_inflation = (1 + txinflation)^{annee}$. Il ne s'agit pas du taux d'inflation.

Author(s)

70 get_choc_table

get_choc_rach Applique les cho	ocs de rachat de la formule standard.
--------------------------------	---------------------------------------

Description

get_choc_rach est une methode permettant d'appliquer a l'ensemble des lois de rachat structurelle d'un objet HypTech les chocs a la hausse ou a la baisse de la formule standard.

Usage

```
get_choc_rach(x, type_choc_rach, choc, choc_lim)
```

Arguments

x un objet de la classe HypTech contenant differentes lois de rachat partielles et

totales.

type_choc_rach est un character renseignant le type de choc a applique : up pour le choc a la

hausse, et down pour le choc a la baisse.

choc une valeur numeric indiquant le taux de choc.

choc_lim une valeur numeric indiquant la limite haute pour le choc a la hausse, ou une

limite basse pour le choc a baisse.

Value

L'objet x apres choc.

get_choc_table

Applique les chocs de mortalite et de longevite de la formule standard.

Description

get_choc_table est une methode permettant d'appliquer a l'ensemble des table de mortalite d'un objet HypTech les chocs de mortalite ou de longevite de la formule standard.

Usage

```
get_choc_table(x, choc)
```

Arguments

x un objet de la classe HypTech contenant differentes tables de mortalite.

choc une valeur numeric indiquant le taux de choc.

Value

L'objet x apres choc.

Author(s)

get_comport 71

get_comport	Recuperer les taux de revalorisation cible calcules.

Description

get_comport est une methode permettant d'executer le calcul des taux de revalorisation cible.

Usage

```
get_comport(x, nom_table, list_rd, tx_cible_prec)
```

Arguments

x un objet de la classe HypTech.

nom_table un nom de la table de parametres de taux cible.

list_rd une liste contenant les rendements de reference. Le format de cette liste est :

le taux de rendement obligataire

le taux de rendement de l'indice action de reference le taux de rendement de l'indice immobilier de reference le taux de rendement de l'indice tresorerie de reference

tx_cible_prec une valeur numeric correspondant au taux cible de la periode precedente.

Value

La valeur du taux cible.

Author(s)

Prim'Act

See Also

Le calcul du taux cible calc_tx_cible_ref_marche.

er les taux de deces calcules.

Description

get_qx_mort est une methode permettant d'executer le calcul des taux de deces.

```
get_qx_mort(x, nom_table, age, gen)
```

72 get_qx_rach

Arguments

x un objet de la classe HypTech.

nom_table un character designant le nom d'une table de mortalite.

age est la valeur integer de l'age.

gen est la valeur integer de la generation.

Value

Le taux de deces.

Author(s)

Prim'Act

See Also

Le calcul du taux de deces calc_qx.

get_qx_rach

Recuperer les taux de rachat calcules.

Description

get_qx_rach est une methode permettant d'executer le calcul des taux de rachat structurel. Il peut s'agir soit de taux de rachat partiels, soit de taux de rachat totaux.

Usage

```
get_qx_rach(x, nom_table, age, anc)
```

Arguments

x un objet de la classe HypTech.

nom_table un character designant le nom d'une table de rachat.

age est la valeur numeric de l'age.

anc est la valeur numeric de l'anciennete du contrat.

Details

Selon le nom de la table nom_table, le resultat de cette fonction sera un taux de rachat partiel ou un taux de rachat total.

Value

Le taux de rachat.

Author(s)

get_rach_dyn 73

See Also

Le calcul du taux de rachat calc_rach.

get_rach_dyn	Recuperer les taux de rachat dynamiques calcules.
--------------	---

Description

get_rach_dyn est une methode permettant d'executer le calcul des taux de rachat dynamique.

Usage

```
get_rach_dyn(x, nom_table, tx_cible, tx_serv)
```

Arguments

x un objet de la classe HypTech.

nom_table un nom de jeu de paramatre de rachat dynamique.

tx_cible est une valeur numeric correspondant taux de revalorisation cible.
tx_serv est une valeur numeric correspondant taux de revalorisation servi.

Value

Le taux de rachat dynamique.

Author(s)

Prim'Act

See Also

Le calcul du taux de rachat dynamique calc_rach_dyn.

Description

Une class de parametres pour les parametres generaux du canton.

Slots

```
tx_soc une valeur numeric correspondant au taux de prelevements social.
tx_import une valeur numeric correspondant au taux d'impot sur le resultat.
method_taux_cible un character correspond au nom de la methode de calcul du taux cible.
```

Note

Dans la version courante, la valeur de method_taux_cible doit etre parametree a "Meth1".

74 hyp_canton_load

Author(s)

Prim'Act

HypTech

La classe HypTech.

Description

Une classe contenant les listes de tables de mortalite, de rachat, les parametres de rachat dynamique et les parametres comportementaux qui permettent de calculer les attentes en matiere de taux de revalorisation cible.

Details

Chaque element de ces listes doit avoir ete prealablement nomme.

Slots

tables_mort une liste contenant des tables de mortalite au format ParamTableMort.

tables_rach une liste contenant des tables de rachat (structurel) au format ParamTableRach.

param_rach_dyn une liste contenant des parametres de rachat dynamique au format ParamRachDyn.

param_comport une liste contenant des parametres comportementaux au format ParamComport.

Author(s)

Prim'Act

See Also

Les classes de parametres contenues : ParamTableMort, ParamTableRach, ParamRachDyn, ParamComport. La methode pour l'application des chocs de mortalite et de longevite : get_choc_table. La methode pour l'application des chocs de rachat haut et bas : get_choc_rach. La methode pour la recuperation des parametres comportementaux : get_comport. La methode pour la recuperation des taux de deces : get_qx_mort. La methode pour la recuperation des taux de rachat structurel : get_qx_rach. La methode pour la recuperation des taux de rachat dynamique : get_rach_dyn.

hyp_canton_load

Methode permettant de charger la valeur initiale des hypotheses du canton.

Description

hyp_canton_load est une methode permettant de charger les parametres associees a un objet de classe HypCanton.

Usage

hyp_canton_load(file_hyp_canton_address)

Immo 75

Arguments

file_hyp_canton_address

est un character contenant l'adresse exacte du fichier d'input utilisateur permettant de renseigner un objet HypCanton.

Value

L'objet de la classe HypCanton construit a partir des inputs renseignes par l'utilisateur.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La classe Initialisation et sa methode set_architecture pour renseigner l'input.

Immo

Classe pour les actifs de type immobilier.

Description

Classe pour les actifs de type immobilier.

Slots

ptf_immo est un dataframe, chaque ligne represente un actif immobilier du portefeuille d'immobilier.

Lien a creer

NA

Author(s)

Prim'Act

See Also

Les operations d'achat vente immo buy_immo et sell_immo.

76 initialisation_load

Initialisation

La classe Initialisation.

Description

Une classe permettant de gerer les parametres techniques necessaire a l'initialisation d'une etude.

Slots

- root_address ce character doit correspondre a la racine du projet. C'est dans les sous dossiers de cet emplacement que l'ensemble des donnees, parametres et dossiers de sauvegarde doivent se situer, en respectant l'architecture etablie par Prim'Act.
- address est une liste renseignee par la fonction set_architecture qui contient l'ensemble des adresses de l'architecture physique du projet (emplacement des donnnees utilisateurs, emplacement des parametres utilisateurs, emplacement des sauvegardes temporaires et definitives).
- nb_simu est un integer correspondant aux nombres de trajectoires simulees par le jeu de donnees de l'ESG Prim'Act.
- nb_annee_proj est un integer correspondant au nombre d'annee de projection de la modelisation.

Note

Il est necessaire que l'attribut nb_annee_proj corresponde au nombre d'annee de projection des donnees de l'ESG Prim'Act.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La mise en place de l'architecture de chargement des donnees et parametres renseignes par l'utilisateur set_architecture, la creation et la sauvegarde du canton initial init_SimBEL, la creation de l'architecture des scenarios central, de marche et de souscription de la formule standard ainsi que la creation des objets Be pour chacun de ces scenarios.

initialisation_load

Chargement de certains attributs dans un objet Initialisation

Description

initialisation_load est la methode de chargement des attributs nb_simu et nb_annee_proj a partir des donnees de l'environnement utilisateur.

Usage

```
initialisation_load(x, file_lancement_address)
```

init_create_folder 77

Arguments

x un objet de la classe Initialisation.

file_lancement_address

nom complet (i.e. avec chemin d'acces et extension) du fichier contenant les parametres de lancement.

Value

Pas de sortie.

Note

Cette methode permet de creer l'objet Canton initial et de le sauvegarder dans le repertoire adequat de l'architecture.

Author(s)

Prim'Act

init_create_folder

Creation de l'architecture de sauvegarde des scenarios et executions du code a partir de la racine renseignee.

Description

init_create_folder est une methode permettant de creer l'architecture de sauvegarde des scenarios et les executions du code a partir de la racine renseignee.

Usage

```
init_create_folder(x)
```

Arguments

x objet de la classe Initialisation.

Value

En cas de bonne execution (i.e. l'ensemble des dossiers est cree ou ecrase) la methode renvoie un logical.

Note

Il est necessaire anterieurement a l'appel de cette fonction d'avoir dans un premier temps cree un objet Initialisation en lui ayant affecte une racine, puis dans un second temps d'avoir appele la methode set_architecture a ce meme objet.

Author(s)

78 init_scenario

 $\verb"init_debut_pgg_psap"$

Re-initialise un objet AutresReserves en debut d'annee.

Description

init_debut_pgg_psap est une methode permettant de re-initialiser les montants de PGG et de PSAP de debut de periode.

Usage

```
init_debut_pgg_psap(x)
```

Arguments

Χ

objet de la classe AutresReserves.

Value

L'objet x reinitialise.

Author(s)

Prim'Act

init_scenario

Initialisation des scenarios : central et de chocs d'un workspace.

Description

init_scenario est la methode d'initialisation.

Usage

```
init_scenario(x)
```

Arguments

Χ

un objet de la classe Initialisation.

Value

Pas de sortie.

Note

Cette methode cree l'architecture, puis les objets Be correspondant a chacun des scenarios : central et de chocs de la formule standard.

Author(s)

init_SimBEL 79

init_SimBEL

Initialisation d'un workspace.

Description

init_SimBEL est la methode d'initialisation d'un workspace.

Usage

```
init_SimBEL(x)
```

Arguments

Χ

un objet de la classe Initialisation.

Value

Pas de sortie.

Note

Cette methode permet de creer l'objet Canton initial et de le sauvegarder dans le repertoire adequat de l'architecture.

Author(s)

Prim'Act

load_ht

Methode permettant de charger la valeur des parametres techniques.

Description

load_ht est une methode permettant de charger les parametres associees a un objet de classe HypTech.

Usage

```
load_ht(x)
```

Arguments

Χ

est un objet de la classe Initialisation qui est utilise pour renseigner le chemin d'acces de tous les parametres techniques.

Value

L'objet de la classe HypTech construit a partir des inputs renseignes par l'utilisateur.

80 ModelPointESG

Author(s)

Prim'Act

See Also

La classe Initialisation et sa methode set_architecture pour renseigner l'input.

load_pp

Methode permettant de charger et d'instancier un portfeuille de passif.

Description

load_pp est une methode permettant de charger les parametres et les donnees associees a un objet de classe PortPassifs.

Usage

 $load_pp(x)$

Arguments

Х

est un objet de la classe Initialisation qui est utilise pour renseigner le chemin d'acces de tous les parametres et les donnees necessaires.

Value

L'objet de la classe PortPassif construit a partir des inputs renseignes par l'utilisateur.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La classe Initialisation et sa methode set_architecture pour renseigner l'input.

ModelPointESG

La classe ModelPointESG.

Description

Une classe pour une extraction de l'ESG pour une annee et une simulation particuliere.

Oblig 81

Slots

annee une valeur integer correspondant a l'annee de projection.

num_traj une valeur integer correspondant au numero de simulation de l'ESG.

indice_action un data. frame contenant les valeurs prises par les indices actions pour l'annee et la simulation selectionnees.

indice_immo un data. frame contenant les valeurs prises par les indices immobiliers pour l'annee et la simulation selectionnees.

indice_inflation une valeur numeric correspondant a la valeur prise par l'indice inflation pour l'annee et la simulation selectionnees.

yield_curve un vecteur numeric contenant la structure par terme des taux d'interets spots pour l'annee et la simulation selectionnees. La courbe representee correspond aux valeurs des R(k, k+i) ou i va de 1 au nb_annee_proj.

deflateur une valeur numeric correspondant a la valeur prise par le deflateur stochastique pour l'annee et la simulation selectionnees.

Author(s)

Prim'Act

See Also

Les methodes de chargement d'un ESG chargement_ESG et d'extraction d'un model point extract_ESG.

Oblig

Classe pour les actifs de type obligation.

Description

Classe pour les actifs de type obligation.

Slots

ptf_oblig est un dataframe, chaque ligne represente un actif obligation du portefeuille d'obligation.

Lien a creer

NA

Author(s)

Prim'Act

See Also

Les operations d'achat vente obligations buy_oblig et sell_oblig.

82 ParamBe

ParamAlmEngine	La classe ParamAlmEngine.	

Description

Une classe pour le parametre ALM d'un canton.

Slots

ptf_reference est un objet de type PortFin, qui represente le portefeuille d'investissement de reference d'un canton.

alloc_cible un vecteur de 4 elements rendant compte du pourcentage de l'actif composant respectivement les investissements: actions, immobiliers, obligataires et de tresorerie.

seuil_realisation_PVL une valeur numeric correspondant au pourcentage de plus-values actions qui peut etre liquidee chaque annee pour atteindre l'objectif de revalorisation cible des passifs.

Author(s)

Prim'Act

Description

Une classe contenant le nombre d'annees de projection utilise pour le calcul du best estimate d'un assureur.

Slots

nb_annee un entier comprenant le nombre d'annees de projection.

Author(s)

ParamChocMket 83

ParamChocMket	<i>La classe</i> ParamChocMket.

Description

Une classe contenant les parametres des chocs de marche de la formule standard.

Slots

```
table_choc_action_type1 un data.frame contenant les parametres du choc action type 1. table_choc_action_type2 un data.frame contenant les parametres du choc action type 2. table_choc_immo un data.frame contenant les parametres du choc immobilier. table_choc_spread un data.frame contenant les parametres du choc de spread.
```

Author(s)

Prim'Act

ParamChocSousc	La classe ParamChocSousc.	

Description

Une classe contenant les parametres des chocs souscription de la formule standard.

Slots

mp un data. frame contenant l'ensemble des parametres necessaires a l'application des chocs du module Souscription Vie.

Author(s)

Prim'Act

ParamComport	La classe de parametres de comportement ParamComport.	

Description

Une classe pour les parametres de comportement.

84 ParamRachDyn

Slots

mat_oblig une valeur numeric correspondant a la maturite du taux de rendement obligataire pris en reference sur le marche.

alloc_mar un vecteur numeric correspondant a l'allocation pris en reference sur le marche. Le format de cette liste est :

le taux de rendement obligataire

le taux de rendement de l'indice action de reference

le taux de rendement de l'indice immobilier de reference

le taux de rendement de l'indice tresorerie de reference.

w_n une valeur numeric correspondant au poids accorde au rendement de l'annee courante par rapport a l'annee precedente.

marge_mar une valeur numeric correspondant a la marge financiere pris en reference sur le marche.

ch_enc_mar une valeur numeric correspondant au niveau de chargement sur encours pris en reference sur le marche.

ind_ref_action une valeur numeric correspondant au numero de l'indice action pris en reference sur le marche.

ind_ref_immo une valeur numeric correspondant au numero de l'indice immobilier pris en reference sur le marche.

Author(s)

Prim'Act

See Also

Le calcul du taux cible calc_tx_cible_ref_marche.

ParamRachDyn

La classe de parametres de rachat dynamique ParamRachDyn.

Description

Une classe pour les parametres de des lois de rachat dynamique.

Slots

vec_param un data frame contenant les parametres pour les rachats dynamiques.

Author(s)

Prim'Act

See Also

Le calcul du taux de rachat dynamique calc_rach_dyn.

ParamRevaloEngine 85

ParamRevaloEngine	La classe ParamRevaloEngine.	Une Classe pour les parametres
	utilises pour la gestion de la reval	orisation.

Description

La classe ParamRevaloEngine. Une Classe pour les parametres utilises pour la gestion de la revalorisation.

Slots

taux_pb_fi une valeur numeric correspondant au taux de participation applique au resultat financier.

taux_pb_tech une valeur numeric correspondant au taux de participation applique au resultat technique.

tx_marge_min une valeur numeric correspondant au taux de marge minimal auquel s'attend l'assureur.

solde_pb_regl une valeur numeric correspondant au solde deficitaire de participation aux benefices reglementaire. Cette valeur doit etre negative.

Author(s)

Prim'Act

1	D ~ I		ът	م لہ	٦.	~ \	10	ب م	
	۲ai	rar	n I	ar	ıΣ	er	10	rτ	

La classe de parametres pour les tables de mortalite ParamTableMort.

Description

Une classe de parametres pour les tables de mortalite.

Slots

```
age_min un entier correspondant a l'age minimal de la table.
age_max un entier correspondant a l'age maximal de la table.
gen_min un entier correspondant a la premiere generation de la table.
gen_max un entier correspondant a la derniere generation de la table.
table un data frame contenant la table de mortalite.
```

Note

Les tables de mortalite doivent contenir des effectifs sous risque par age (Lx).

Author(s)

Prim'Act

See Also

Le calcul du taux de deces calc_qx.

ParamTableRach

La classe de parametres pour les table de rachat ParamTableRach.

Description

Une classe de parametres pour les tables de rachat.

Details

Une table de rachat peut etre une table de rachat partiel ou une table de rachat total. Pour une table de rachat partiel, les taux de rachat sont exprimes en pourcentage de l'encours. Pour une table de rachat total, les taux de rachat sont exprimes en pourcentage du nombre de contrats.

Slots

```
age_min un entier correspondant a l'age minimal de la table.
age_max un entier correspondant a l'age maximal de la table.
anc_min un entier correspondant a la premiere anciennete de la table.
anc_max un entier correspondant a la derniere anciennete de la table.
table un data.frame contenant la table de rachat.
```

Author(s)

Prim'Act

See Also

Le calcul du taux de rachat calc_rach.

```
param_alm_engine_load Chargement des attributs d'un objet ParamAlmEngine a partir des donnees utilisateurs.
```

Description

param_alm_engine_load est la methode de chargement des attributs d'un objet ParamAlmEngine a partir des donnees de l'environnement utilisateur et d'un portefeuille financier de reference (charge par la fonction chargement_PortFin_ref.

Usage

```
param_alm_engine_load(file_alm_address, ptf_fin_ref)
```

Arguments

```
file_alm_address
```

un character contenant l'adresse exacte du fichier d'input utilisateur.

ptf_fin_ref un objet de la classe PortFin correspondant au portefeuille de reinvestissement.

param_revalo_load 87

Value

L'objet de la classe ParamAlmEngine construit a partir des inputs renseignes par l'utilisateur.

Author(s)

Prim'Act

param_revalo_load

Chargement des attributs d'un objet ParamRevaloEngine a partir des donnees utilisateurs.

Description

param_revalo_load est la methode de chargement des attributs d'un objet ParamRevaloEngine a partir des donnees de l'environnement utilisateur.

Usage

```
param_revalo_load(file_revalo_address)
```

Arguments

file_revalo_address

un character contenant l'adresse exacte du fichier d'input utilisateur.

Value

L'objet de la classe ParamRevaloEngine construit a partir des inputs renseignes par l'utilisateur.

Author(s)

Prim'Act

pb_contr

Calcule la PB contractuelle.

Description

pb_contr est une methode permettant de calculer la participation aux benefices contractuelle par produit.

Usage

```
pb_contr(base_fin, tx_pb, rev_stock_brut, ch_enc_th, tx_enc_moy)
```

88 PortFin

Arguments

base_fin	un vecteur numeric comprenant par produit la base de produits financiers.
tx_pb	un vecteur numeric comprenant par produit les taux de participation aux benefices contractuels.
rev_stock_brut	un vecteur de type numeric comprenant par produit la revalorisation appliquee sur le stock au taux minimum.
ch_enc_th	est un vecteur de type numeric comprenant par produit le montant total des chargements sur encours appliques au stock et revalorises au taux minimum. Il s'agit ici des chargements qui pourraient theoriquement etre preleves.
tx_enc_moy	un vecteur numeric comprenant par produit les taux de chargements sur encours moyens.

Details

Le montant des chargements ch_enc_th est theorique et peut conduire a l'application d'une revalorisation nette negative.

Value

ch_enc_ap_pb_contr un vecteur comprenant par produit les chargements sur encours appliques rev_stock_nette_contr un vecteur comprenant par produit la revalorisation contractuelle nette.

Author(s)

Prim'Act

La classe PortFin.

Description

Une Classe pour le portefeuille financier.

Slots

ptf_action est un objet de type Action, qui represente le portefeuille d'action d'un canton. ptf_immo est un objet de type Immo, qui represente le portefeuille immobilier d'un canton. ptf_oblig est un objet de type Oblig, qui represente le portefeuille obligataire d'un canton. ptf_treso est un objet de type Treso, qui represente le portefeuille monetaire d'un canton. pre est un objet de type PRE, qui represente la PRE d'un canton.

rc est un objet de type RC, qui represente la RC d'un canton.

frais_fin est un objet de type FraisFin, qui represente les frais financiers d'un canton.

pvl_action est un numeric, qui correspond a la somme des plus values latentes des actifs Actions qui sont en situation de plus values latentes.

pvl_immo est un numeric, qui correspond a la somme des plus values latentes des actifs Immo qui sont en situation de plus values latentes.

PortPassif 89

pvl_oblig est un numeric, qui correspond a la somme des plus values latentes des actifs Obligs qui sont en situation de plus values latentes.

- mvl_action est un numeric, qui correspond a la somme des moins values latentes des actifs Actions qui sont en situation de moins values latentes.
- mvl_immo est un numeric, qui correspond a la somme des moins values latentes des actifs Immos qui sont en situation de moins values latentes.
- mvl_oblig est un numeric, qui correspond a la somme des moins values latentes des actifs Obligs qui sont en situation de moins values latentes.
- vm_vnc_precedent est une liste composee de deux elements : la vm_precedente et la vnc_precedente, correspondant respectivement a la valeur de marche et a la valeur nette comptable en debut d'annee de l'objet PortFin.

Author(s)

Prim'Act

See Also

Le calcul des rendements : calc_rdt. Le calcul des plus ou moins-values latentes : calc_pmvl. Le chargement des donnees initiales : chargement_PortFin, chargement_PortFin_reference. Les methodes de mise a jour : update_PortFin, update_PortFin_reference, do_update_pmvl, do_update_vm_vnc_precedent. L'allocation d'actifs : print_alloc.

PortPassif

La classe PortPassif.

Description

Une classe regroupant l'ensemble des donnees de passifs et les hypotheses correspondantes.

Slots

annee une valeur entiere correspondant a l'annee de projection.

eei une liste d'objets de la classe EpEuroInd contenant l'ensemble des produits de type epargne en euros.

names_class_prod un vecteur character indiquant les noms de classes de produits.

ht un objet de classe HypTech contenant les hypotheses techniques.

fp un objet de classe FraisPassif contenant les hypotheses de frais de passif par produit.

tx_pb un objet de classe TauxPB contenant les taux contractuel de participation aux benefices par produit.

autres_passifs un objet de classe AutresPassifs.

autres_reserves un objet de classe AutresReserves.

Author(s)

90 ppb_8ans

See Also

La projection des produits sur l'annee avant attributiuon de participation aux benefices : proj_annee_av_pb. Le vieillissement des model points de passifs avant et apres attributiuon de participation aux benefices : vieillissement_av_pb, vieillissement_ap_pb.

Ppb La classe Ppb.

Description

Classe pour la provision pour participation aux benefices (PPB)

Slots

hist_ppb est le vecteur contenant les valeurs courantes numeric prise par la PPB sur les huit dernieres annees.

valeur_ppb est la valeur courante numeric prise par la PPB.

ppb_debut est la valeur prise numeric par la PPB en debut d'annee.

seuil_rep est une valeur numeric correspondant a la proportion de PPB de debut d'annee que l'on peut reprendre sur une periode.

seuil_dot est une valeur numeric correspondant au montant maximal de dotation possible sur la PPB sur une periode, exprimee comme une fraction de la PPB de debut d'annee.

compte_rep est une valeur numeric qui totalise les montants de reprises effectuees sur une periode.

compte_dot est une valeur numeric qui totalise les montants de dotations effectuees sur une periode.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La dotation et la reprise de PPB : calc_dotation_ppb, calc_reprise_ppb.

ppb_8ans

Calcule la valeur de la PPB a distribue en appliquant la regle des 8 ans

Description

ppb_8ans est une methode permettant d'appliquer la regle des $8~{\rm ans.}$

Usage

ppb_8ans(x)

ppb_load 91

Arguments

x un objet de la classe Ppb.

Value

une liste contenant les parametres

ppb_8: la valeur numeric correspondant au montant de la ppb de l'annee t-8.

ppb: un objet Ppb correspondant a la PPB mise a jour.

Author(s)

Prim'Act

ppb_load

 $\label{lem:methode} \textit{Methode permettant de charger les valeurs des hypotheses et des donnees de PPB}$

Description

ppb_load est une methode permettant de charger les parametres associees a un objet de classe Ppb.

Usage

```
ppb_load(file_ppb_address)
```

Arguments

file_ppb_address

est un character contenant l'adresse exacte du fichier d'input utilisateur permettant de renseigner un objet Ppb.

Value

L'objet de la classe Ppb construit a partir des inputs renseignes par l'utilisateur.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La classe Initialisation et sa methode set_architecture pour renseigner l'input.

92 pre_load

PRE

La classe PRE.

Description

Une classe pour la gestion de la provision pour risque d'exigibilite (PRE).

Slots

val_debut est une valeur numeric correspondant a la valeur de la PRE en debut d'annee. val_courante est une valeur numeric correspondant a la valeur courante de la PRE.

Author(s)

Prim'Act

See Also

Les methodes de calcul de la PRE calc_PRE, et de mises a jour des PRE initiales et courantes do_update_PRE_val_courante, do_update_PRE_val_debut.

pre_load

Chargement de la valeur initiale de la PRE

Description

pre_load est une methode permettant de charger la valeur de PRE initiale dans un objet de type PRE.

Usage

```
pre_load(file_PRE_address)
```

Arguments

```
file_PRE_address
```

est un character correspondant a l'adresse du fichier d'input renseignant les donnees de PRE

Value

Un objet de la classe PRE charge a partir des donnees du fichier dont le nom est precise en input.

Author(s)

print_alloc 93

Description

pint_alloc est une methode permettant de calculer l'allocation absolue et relative du portefeuille.

Usage

```
print_alloc(x)
```

Arguments

x objet de la classe PortFin.

Value

Un data. frame compose de quatre colonnes et cinq lignes. La colonne

alloc_valeur: decrit le montant alloue en valeur de marche par poche d'actif.

alloc_proportion: decrit la proportion allouee en valeur de marche par poche d'actif.

alloc_valeur_vnc: decrit le montant alloue en valeur nette comptable par poche d'actif.

alloc_proportion_vnc: decrit la proportion allouee en valeur nette comptable par poche d'actif.

Les lignes correspondent aux classes d'actifs : (Action / Immobilier / Obligation / Tresorerie / Actifs cumules)

Author(s)

Prim'Act

proj_an

Projette un canton sur une periode.

Description

proj_an est une methode permettant de projeter un canton sur une annee. Cette methode calcule les flux de best estimate des passifs et fait vieillir d'une annee les elements du canton.

Usage

```
proj_an(x, annee_fin, pre_on)
```

Arguments

x est un objet de type Canton.

annee_fin est une valeur numeric correpondant a l'annee de fin de projection.

pre_on est une valeur logical qui lorsqu'elle vaut TRUE prend en compte la variation

de PRE dans le resultat technique, utilisee pour le calcul de la participation aux

benefices reglementaires.

Details

Cette methode est la procedure central du package SimBEL puisqu'elle cohorde les interactions entre les actifs et les passifs, declenche l'algorithme de revalorisation, calcule le resultat comptable et evalue les flux de best estimate.

Value

canton l'objet x vieilli d'une annee.

annee l'annee de projection.

nom_produit le nom des produits de passifs consideres.

output_produit une liste comprenant les variables de flux, les variables de stocks et les resultats des passifs non-modelises.

output_be une liste comprenant les flux utilises pour le calcul du best estimate par produit.

result_tech la valeur du resultat technique.

result_fin la valeur du resultat financier.

tra la valeur du taux de rendement de l'actif.

result_brut la valeur du resultat brut d'impot.

result_net la valeur du resultat net d'impot.

Author(s)

Prim'Act

See Also

Le viellissement du portefeuille de passif avant PB : viellissement_av_pb. Le viellissement du portefeuille financier : update_PortFin, update_PortFin_reference. L'affiche de l'etat courant du portefeuille financier : print_alloc. Le calcul des frais financier : calc_frais_fin. La reallocation du portefeuille financier : reallocate. Le calcul de la PRE : calc_PRE. Le calcul du resultat technique : calc_result_technique, calc_result_technique_ap_pb. Le calcul du resultat financier et du TRA : calc_resultat_fin, calc_tra. L'application de l'algorithme d'attribution de la participation aux benefices : calc_revalo. Le viellissement du portefeuille de passif apres PB : viellissement_ap_pb. Les autres methodes de vieillissement des actifs et de passifs: sell_pvl_action, do_update_pmvl, do_update_PRE_val_courante, do_update_vm_vnc_precedent, init_debut_ppb, do_update_RC_val_debut, do_update_PRE_val_debut, init_debut_pgg_psap. Le calcul des fins de projection : calc_fin_proj.

```
proj_annee_autres_passifs
```

Extrait les flux et les PM des produits non modelises

Description

proj_annee_autres_passifs est une methode permettant de calculer les PM et les flux sur une annee pour des passif non modelises. Cette methode calcule applique une inflation au frais.

Usage

```
proj_annee_autres_passifs(an, x, coef_inf)
```

proj_annee_av_pb 95

Arguments

an est l'annee de projection.

x un objet de la classe AutresPassifs contenant l'ensemble des donnees de pas-

sifs non modelises.

coef_inf un numeric correpodant au coefficient d'inflation a appliquer sur les frais.

Value

Un data. frame contenant les flux des passifs de l'annee.

Author(s)

Prim'Act

proj_annee_av_pb

Calcule les flux et les PM des produits modelises

Description

proj_annee_av_pb est une methode permettant de calculer les PM et les flux sur une annee avant PB. Cette methode calcule egalement les frais sur flux et sur primes.

Usage

```
proj_annee_av_pb(an, x, tx_soc, coef_inf, list_rd)
```

Arguments

an une valeur numeric correspondant a l'annee de projection.

x un objet de la classe PortPassif contenant l'ensemble des produits de passifs.

tx_soc une valeur numeric correspondant au taux de charges sociales.

coef_inf une valeur numeric correspondant au coefficient d'inflation considere pour le

traitement des frais.

list_rd une liste contenant les rendements de reference. Le format de cette liste est :

le taux de rendement obligataire

le taux de rendement de l'indice action de reference le taux de rendement de l'indice immobilier de reference le taux de rendement de l'indice tresorerie de reference

Details

L'annee de projection est utilisée pour gerer les produits dont les clauses dependent de l'annee. Cette methode calcule deux fois les prestations et les PM pour permettre de calculer le montant de FDB.

96 rc_load

Value

x l'objet pour lequel les tableaux de resultats des objets EpEuroInd sont mis a jour.

nom_produit un vecteur de character contenant les noms des produits.

flux_agg une matrice contenant les flux aggreges par produits.

stock_agg une matrice contenant les stocks aggreges par produits.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La classe EpEuroInd et ses methodes. La classe FraisPassif et ses methodes.

RC

La classe RC.

Description

Une classe pour la gestion de la reserve de capitalisation (RC).

Slots

val_debut est une valeur numeric correspondant a la valeur de la RC en debut d'annee.

val_courante est une valeur numeric correspondant a la valeur courante de la RC.

Author(s)

Prim'Act

See Also

Les methodes de calcul de la RC calc_RC, et de mises a jour des RC initiales et courantes do_update_RC_val_courante, do_update_RC_val_debut.

rc_load

Chargement de la valeur initiale de la RC

Description

rc_load est une methode permettant de charger la valeur de RC initiale dans un objet de type RC.

Usage

```
rc_load(file_RC_address)
```

reallocate 97

Arguments

```
file_RC_address
```

est un character correspondant a l'adresse du fichier d'input renseignant les donnees de RC

Value

Un objet de la classe RC charge a partir des donnees du fichier dont le nom est precise en input.

Author(s)

Prim'Act

reallocate

Realise les operations d'achats ventes

Description

reallocate est une methode permettant d'ajuster l'allocation du PortFin de l'assureur.

Usage

```
reallocate(x, ptf_reference, alloc_cible)
```

Arguments

x objet de la classe PortFin.

ptf_reference est le portefeuille de reinvestissement. C'est un objet de la classe PortFin.

alloc_cible est un vecteur de type numeric constitue de 4 elements, il contient les propor-

tions cibles d'allocations action, immobilier, obligataire et de tresorerie.

Value

portFin l'objet initial de la classe PortFin realloue a l'allocation cible.

pmvr le montant total des plus ou moins values realisees.

pmvr_oblig le montant des plus ou moins values obligataires realisees lors de la reallocation.

pmvr_action le montant des plus ou moins values action realisees lors de l'etape de reallocation.

pmvr_immo le montant des plus ou moins values immobilieres realisees lors de l'etape de reallocation.

var_rc la variation de la reserve de capitalisation induite par la reallocation.

var_pre la variation de la provision pour risque d'exigibilite induite par la reallocation.

plac_moy_vm la valeur de marche moyenne des placements de l'assureur au cours de l'operation de reallocation.

plac_moy_vnc la valeur nette comptable moyenne des placements de l'assureur au cours de l'operation de reallocation.

Note

Les operations d'achat/vente sont effectuees en termes de nombre d'unite d'achat/vente.

98 RevaloEngine

Author(s)

Prim'Act

See Also

La classe PortFin.

resultat_fin

Calcule le resultat financier.

Description

calc_resultat_fin est une methode permettant de calculer le resultat financier du portefeuille.

Usage

```
calc_resultat_fin(revenu, produit, frais_fin, var_rc)
```

Arguments

revenu	est un objet de type numeric, qui fournit les revenus du portefeuille financier.
produit	est un objet de type numeric, qui fournit le produit (ou la perte) des cessions.
frais_fin	est un objet de type numeric, qui fournit le montant des frais financiers.
var_rc	est un objet de typenumeric, donnant la variation de la reserve de capitalisation.

Value

La valeur du result financier.

Author(s)

Prim'Act

RevaloEngine

 $\it La\ classe\ {\it RevaloEngine}.$

Description

Une classe comprenant les methodes pour l'application de la revalorisation des passifs.

Slots

param_revalo est objet de type ParamRevalo comprenant les parametres utilises pour la revalorisation des contrats.

Author(s)

revalo_action 99

revalo_action	Revalorise les valeurs de m	narche du portefeuille action.
---------------	-----------------------------	--------------------------------

Description

revalo_action est une methode permettant de revaloriser et de calculer les dividendes du portefeuille action sur une periode.

Usage

```
revalo_action(x, S, S_prev)
```

Arguments

un objet de la classe Action (decrivant le portefeuille d'action).
 un vecteur numeric correspondant a la valeur des indices actions

S_prev un vecteur numeric correspondant a la valeur des indices actions a la periode

precedente.

Value

Un data frame compose de deux colonnes et autant de lignes que le portefeuille action a de lignes. La premiere colonne decrit de le rendement annuel de chacune des actions composants le portefeuille action. La seconde colonne decrit les dividendes annuelles percues au titre de chacune des actions composants le portefeuille action.

Author(s)

Prim'Act

revalo_immo

Revalorise les valeurs de marche du portefeuille immobilier.

Description

revalo_immo est une methode permettant de revaloriser et de calculer les loyers du portefeuille immobilier sur une periode.

Usage

```
revalo_immo(x, S, S_prev)
```

Arguments

x un objet de la classe Immo (decrivant le portefeuille d'immobilier).

S un vecteur numeric correspondant a la valeur des indices immobiliers

S_prev un vecteur numeric correspondant a la valeur des indices immobiliers a la peri-

ode precedente.

100 revenu_treso

Value

Un data frame compose de deux colonnes et autant de lignes que le portefeuille immobilier a de lignes. La premiere colonne decrit de le rendement annuel de chacune des lignes d'immobilier composants le portefeuille immobilier. La seconde colonne decrit les loyers annuelles percues au titre de chacune des lignes d'immobilier composants le portefeuille immobilier.

Author(s)

Prim'Act

revalo_treso Calcul les valeurs de marches de chaque composante du portefeuille

treso.

Description

revalo_treso est une methode permettant de calculer les valeurs de marche.

Usage

```
revalo_treso(Rt, Rt_prev)
```

Arguments

Rt valeur du taux zero coupon 1 an de l'annee. Rt_prev valeur du taux zero coupon 0 an de l'annee.

Value

Le taux de rendement.

Author(s)

Prim'Act

revenu_treso

Calcule le revenu tresorerie.

Description

revenu_treso est une methode permettant de calculer le revenu de la tresorerie.

Usage

```
revenu_treso(x, rdt, flux_milieu)
```

Arguments

x est un objet de la classe Treso en debut d'annee.

rdt est le rendement de la classe Treso au cours de l'annee (i.e. en fin d'annee)

flux_milieu est le flux du milieu de l'annee en cours.

run_be 101

Value

Le montant du revenu.

Author(s)

Prim'Act

run_be	Calcul d'un BE.	
--------	-----------------	--

Description

run_be est une methode permettant de calculer un best estimate pour un canton.

Usage

```
run_be(x, pre_on, parallel, nb_coeur = 0L)
```

Arguments

x	un objet de type Be.
pre_on	une valeur logical qui lorsqu'elle vaut TRUE prend en compte la variation de PRE dans le resultat technique utilisee pour le calcul de la participation aux benefices reglementaires.
parallel	une valeur logical qui indique si les calculs seront parallelises.
nb_coeur	une valeur integer qui indique le nombre de coeurs utilises dans le cas ou les calculs sont parallelises. Par defaut cette valeur est egale a 0.

Details

Il s'agit de la methode principale du package SimBEL. Cette methode requiert le chargement d'un objet Be deja parametre et alimente en donnees. La methode init_scenario permet d'alimenter un objet Be dans la situation "centrale" de la formule standard et en situation de choc.

Value

be l'objet x mis a jour : l'attribut tab_be contient le best estimate et sa decomposition, l'attribut tab_flux contient les flux moyens du best estimate et ses composantes.

err_simu un vecteur contenant la liste des simulations qui ont generes des erreurs et qui n'ont pu etre utilisees pour le calcul du best estimate.

Author(s)

Prim'Act

See Also

Le calcul du best estimate pour une simulation : run_be_simu. L'initialisation d'un best estimate : init_scenario. La classe Be. La sortie des resultats au format ".csv" : write_be_results.

run_be_simu

run	he	simu	

Calcul d'un BE par une simulation.

Description

run_be_simu est une methode permettant de calculer un best estimate pour une simulation donnee.

Usage

```
run_be_simu(x, i, pre_on)
```

Arguments

x un objet de type Be.

i un entier (integer) correspondant au numero de la simulation.

pre_on une valeur logical qui lorsqu'elle vaut TRUE prend en compte la variation de

PRE dans le resultat technique utilisee pour le calcul de la participation aux

benefices reglementaires.

Details

Pour une simulation donnee, cette methode projette un Canton jusqu'au terme, parametre dans l'objet x.

Value

nom_produit un vecteur contenant le liste des noms de produits.

prime une matrice contenant les flux de primes par produit.

prestation une matrice contenant les flux de prestations par produit.

prestation_fdb une matrice contenant les flux de prestations discretionnaires par produit.

frais une matrice contenant les flux de frais par produit.

flux_be une matrice contenant les flux de best estimate par produit.

prime_actu une matrice contenant la valeur des primes actualisees par produit.

prestation_actu une matrice contenant la valeur des prestations actualisees par produit.

prestation_fdb_actu une matrice contenant la valeur des prestations discretionnaires actualisees par produit.

frais_actu une matrice contenant la valeur des frais actualisees par produit.

be une matrice contenant la valeur du best estimate par produit.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La methode de projection d'un Canton : proj_an. L'extraction d'une simulation de l'ESG :extract_ESG. La classe Be.

sell_action 103

sell_action	Mise a jour de chaque composante du portefeuille action suite a la vente de tout ou partie de ce portefeuille.

Description

sell_action est une methode permettant de mettre a jour chaque composante d'un portefeuille action suite a la vente de tout ou partie de ce portefeuille.

Usage

```
sell_action(x, num_sold, nb_sold)
```

Arguments

x objet de la classe Action (decrivant le portefeuille action en detention).

num_sold vecteur de type numeric contenant le numero de model point action du portefeuille que l'on souhaite vendre.

nb_sold vecteur de type numeric contenant le nombre d'unite que l'on souhaite vendre

(a autant de ligne que le vecteur num_sold).

Value

action l'objet x mis a jour de l'operation de vente (suppression des lignes vendues). pmvr le montant des plus ou moins-values realisees.

Author(s)

Prim'Act

sell_immo	Mise a jour de chaque composante du portefeuille immobilier suite a la vente de tout ou partie de ce portefeuille.

Description

sell_immo est une methode permettant de mettre a jour chaque composante d'un portefeuille immobilier suite a la vente de tout ou partie de ce portefeuille.

Usage

```
sell_immo(x, num_sold, nb_sold)
```

Arguments

X	objet de la classe Immo (decrivant le portefeuille immobilier en detention).
num_sold	vecteur de type numeric contenant le numero de model point immobilier du portefeuille que l'on souhaite vendre.
nb_sold	vecteur de type numeric contenant le nombre d'unite que l'on souhaite vendre (a autant de ligne que le vecteur num_sold).

104 sell_oblig

Value

immo l'objet x mis a jour de l'operation de vente (suppression des lignes vendues).

pmvr le montant des plus ou moins-values realisees.

Author(s)

Prim'Act

sell_oblig Mise a jour de chaque composant la vente de tout ou partie de ce po	te du portefeuille obligation suite a ortefeuille.
---	---

Description

sell_oblig est une methode permettant de mettre a jour chaque composante d'un portefeuille obligation suite a la vente de tout ou partie de ce portefeuille.

Usage

```
sell_oblig(x, num_sold, nb_sold)
```

Arguments

x	objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille obligation en detention).
num_sold	vecteur de type numeric contenant le numero de model point obligation du portefeuille que l'on souhaite vendre.
nb_sold	vecteur de type numeric contenant le nombre d'unite que l'on souhaite vendre (a autant de ligne que le vecteur num_sold).

Value

```
oblig l'objet x mis a jour de l'operation de vente (suppression des lignes vendues).

pmvr le montant des plus ou moins-values realisees.
```

Author(s)

sell_pvl_action 105

sell_pvl_action Mise a jour du portefeuille action suite a une realisation de plus- values latentes action.
--

Description

sell_pvl_action est une methode permettant de mettre a jour chaque composante d'un portefeuille action suite a la vente de tout ou partie de ce portefeuille afin de realiser un montant de plus-values latentes.

Usage

```
sell_pvl_action(x, montant)
```

Arguments

x un objet de la classe Action (decrivant le portefeuille action en detention).
montant un montant numeric de plus-values latentes que l'on souhaite realiser.

Value

action l'objet x mis a jour de l'operation de vente (suppression des lignes vendues). pmvr le montant des plus ou moins-values realisees.

Note

Les cessions sont realisees au prorata des plus-values latentes actions.

Author(s)

Prim'Act

set_architecture

Definition de l'architecture d'un workspace.

Description

```
set_architecture.
```

Usage

```
set_architecture(x)
```

Arguments

x un objet de la classe Initialisation.

Value

Objet mis a jour de l'ensemble des chemins du workspace, ceux ci sont stockes sous forme de liste dans l'attribut address de l'objet Initialisation renseigne en input.

106 TauxPB

Author(s)

Prim'Act

SimBEL: Un package de calcul du best estimate epargne sous Solvabilite 2.

Description

SimBEL fourni un ensemble de fonctionnalites pour permettre l'evaluation d'un best estimate epargne sous Solvabilite 2. L'utilisation de ce package necessite au prealable de disposer de donnees stockees dans un repertoire dont le format est predetermine par la societe Prim'Act. Ce package est developpe a partir d'objet de type S4.

Details

Ce package comprends:

- une modelisation d'un canton auquel est relie un portefeuille d'actifs et un portefeuille de passif. SimBEL gere les interactions entre ces deux objets.
- une modelisation du best estimate pour des produits d'epargne en euros.
- d'appliquer les principaux chocs de la formule standard.

TabEpEuroInd	La classe TabEpEuroInd.	

Description

Une classe pour le stockage en memoire de variable de calcul au niveau du model point EpEuroInd.

Slots

tab un objet list au format fige contenant l'ensemble des variables stockees.

Author(s)

Prim'Act

TauxPB La classe TauxPB.

Description

Une classe pour le stockage des parametres de taux de participation contractuelle par produit.

Slots

mp un data frame contenant les parametres des taux de participation contractuelle par produit.

Author(s)

Treso 107

Treso

La classe Treso.

Description

Une classe pour les actifs de type Tresorerie.

Slots

ptf_treso est un dataframe, chaque ligne represente un actif de tresorerie du portefeuille de monetaire

Author(s)

Prim'Act

See Also

Les methodes de calcul des valeurs calc_vm_treso, de calcul des revenus de la tresorerie revenu_treso, de calcul de la revalorisation de la tresorerie revalo_treso, de mise a jour de la tresorerie update_treso.

update_cc_oblig

Mise a jour des coupons courus d'un portefeuille obligataire.

Description

update_cc_oblig est une methode permettant de mettre a jour les coupons courus des composantes d'un portefeuille obligataire.

Usage

```
update_cc_oblig(x, coupon)
```

Arguments

x objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille obligataire en detention).

coupon un vecteur de numeric a assigner a l'objet Oblig.

Value

L'objet x dont les coupons courus ont ete mis a jour

Author(s)

108 update_dur_det_immo

update_dur_det_action Mise a jour des durees de detention d'un portefeuille action.

Description

update_dur_det_action est une methode permettant de mettre a jour la duree de detention des composantes d'un portefeuille Action.

Usage

```
update_dur_det_action(x)
```

Arguments

Χ

objet de la classe Action (decrivant le portefeuille action en detention).

Value

L'objet x mis a jour du vieillissement de la duree de detention.

Author(s)

Prim'Act

update_dur_det_immo

Mise a jour des durees de detention d'un portefeuille immobilier.

Description

update_dur_det_immo est une methode permettant de mettre a jour la duree de detention des composantes d'un portefeuille immobilier.

Usage

```
update_dur_det_immo(x)
```

Arguments

Χ

objet de la classe Immo (decrivant le portefeuille immo en detention).

Value

L'objet x mis a jour du vieillissement de la duree de detention.

Author(s)

update_dur_oblig 109

update_dur_oblig

Mise a jour des durations d'un portefeuille obligataire.

Description

update_dur_oblig est une methode permettant de mettre a jour la duration des composantes d'un portefeuille obligataire.

Usage

```
update_dur_oblig(x, duration)
```

Arguments

x objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille obligataire en detention). duration un vecteur de numeric a assigner a l'objet Oblig.

Value

L'objet x dont les durations ont ete mises a jour.

Author(s)

Prim'Act

update_mat_res

Mise a jour de la maturite residuelle et de la duree de detention de chaque composante d'un portefeuille obligataire.

Description

update_mat_res est une methode permettant de mettre a jour la maturite residuelle et la duree de detention de chaque composante d'un portefeuille obligataire.

Usage

```
update_mat_res(x)
```

Arguments

..

objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille obligataire).

Value

```
L'objet x dont
```

```
mat_res: est diminuee d'une unite (une unite correspond a un an)
dur_det: est augmentee d'une unite (une unite correspond a un an)
```

Author(s)

110 update_PortFin

update_PortFin	Evalue et met a jour les objets constituants un PortFin.
upuate_Forti III	Evalue et met a jour les objets constituants un Fortrin.

Description

update_PortFin est une methode permettant de calculer et mettre a jour un portefeuille financier pour le faire vieillir d'une annee.

Usage

```
update_PortFin(an, x, new_mp_ESG, flux_milieu, flux_fin)
```

Arguments

an	numeric correspond a l'annee de projection du portefeuille financier.
x	objet de la classe PortFin, correspondant au portefeuille financier de l'assureur avant l'etape de vieillissement.
new_mp_ESG	est un objet de la classe ModelPointESG, decrivant les conditions economiques permettant d'effectuer le vieillissement du portefeuille financier.
flux_milieu	est une valeur numeric correspondant a la somme des flux percus en milieu d'annee (coupons des obligations, loyers immobiliers, dividendes des actions, revenus de la tresorerie).
flux_fin	est une valeur numeric correspondant a la somme des flux percus en fin d'annee (tombee d'echeance d'obligation).

Value

ptf un vecteur contenant les flux de sortie en echeance de l'annee

revenu_fin les revenus realises au cours de la periode (coupons, tombees d'echeance, dividendes et loyers).

var_vnc_oblig la variation de valeur nette comptable obligataire.

Author(s)

Prim'Act

See Also

Le vieillissement des classes d'actifs: vieillissement_action_PortFin, vieillissement_immo_PortFin, vieillissement_oblig_PortFin, vieillissement_treso_PortFin. Le calcul des rendements: calc_rdt. La methode de mise a jour specifique au portefeuille de reinvestissement update_PortFin_reference.

update_PortFin_reference

Evalue et met a jour les objets constituants un PortFin_reference.

Description

update_PortFin_reference est une methode permettant de calculer et mettre a jour un porte-feuille financier de reinvestissement pour le faire vieillir d'une annee.

Usage

```
update_PortFin_reference(an, x, mp_ESG)
```

Arguments

an	numeric correspond a l'annee de projection du portefeuille financier de reinvestissement.
x	objet de la classe PortFin, correspondant au portefeuille financier de reinvestissement avant l'etape de vieillissement.
mp_ESG	est un objet de la classe ModelPointESG, decrivant les conditions economiques permettant d'effectuer le vieillissement du portefeuille financier de reinvestissement.

Value

L'objet x renvoye correspond au portefeuille financier de reinvesitssement veilli d'une annee.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La fonction de mise a jour specifique au portefeuille update_PortFin.

update_reserves Evalue et met a jour la valeur des autres reserves.

Description

update_reserves est une methode permettant de calculer la valeur de la nouvelle PGG et de la nouvelle PSAP et les met a jour.

```
update_reserves(x, prest_ep, prest_autres, pm_ep, pm_autres)
```

112 update_sd_oblig

Arguments

x objet de la classe AutresReserves.

prest_ep est une valeur numeric correspondant a la somme des prestations nettes de

chargement et de charges sociales sur epargne.

prest_autres est une valeur numeric correspondant a la somme des prestations nettes de

chargements et de charges sociales sur autres passifs.

pm_ep est une valeur numeric correspondant a la somme des PM nettes de chargements

et de charges sociales sur epargne.

pm_autres est une valeur numeric correspondant a la somme des PM nettes de chargement

et de charges sociales sur autres passifs.

Value

x l'objetAutresReserves mis a jour.

var_psap une valeur numeric correspondant a la variation de PSAP.

var_gg une valeur numeric correspondant a la variation de PGG.

Note

Il s'agit d'une methode simplifiee.

Author(s)

Prim'Act

update_sd_oblig

Mise a jour des surcotes decotes d'un portefeuille obligataire.

Description

update_sd_oblig est une methode permettant de mettre a jour la surcotes decotes des composantes d'un portefeuille obligataire.

Usage

```
update_sd_oblig(x, sd)
```

Arguments

x objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille obligataire en detention).

sd un vecteur de numeric a assigner a l'objet Oblig.

Value

L'objet x dont les surcotes decotes ont ete mises a jour.

Author(s)

update_treso 113

update_treso	Permet d'integrer un flux (entrant ou sortant) au compte de tresorerie d'un portefeuille financier.
	1 3

Description

update_treso est une methode permettant d'integrer un flux au compte de tresorerie.

Usage

```
update_treso(x, flux)
```

Arguments

x objet de la classe Treso, correspondant a l'actif Tresorerie d'un assureur an-

terieur a integration d'un flux.

flux est un numeric correspondant a un flux. S'il est positif, le flux est entrant. S'il

est negatif, le flux est sortant.

Value

L'objet x mis a jour du flux precise en input.

Author(s)

Prim'Act

update_vm_action

Mise a jour de valeurs de marche d'un portefeuille action.

Description

update_vm_action est une methode permettant de mettre a jour la valeur de marche des composantes d'un portefeuille Action.

Usage

```
update_vm_action(x, vm)
```

Arguments

x objet de la classe Action (decrivant le portefeuille action en detention).

vm un vecteur de numeric ayant la meme longueur que le portefeuille action a de

lignes et correspondant aux nouvelles valeurs de marche du portefeuille action.

Value

L'objet x mis a jour.

Author(s)

114 update_vm_oblig

update_vm_immo

Mise a jour des valeurs de marche d'un portefeuille immobilier.

Description

update_vm_immo est une methode permettant de mettre a jour les valeurs de marche des composantes d'un portefeuille immobilier.

Usage

```
update_vm_immo(x, vm)
```

Arguments

x objet de la classe Immo (decrivant le portefeuille immobilier en detention).

vm

un vecteur de numeric ayant la meme longueur que le portefeuille immobilier a de lignes et correspondant aux nouvelles valeurs de marche du portefeuille

immobilier.

Value

L'objet x mis a jour.

Author(s)

Prim'Act

update_vm_oblig

Mise a jour des valeurs de marche d'un portefeuille obligataire.

Description

update_vm_oblig est une methode permettant de mettre a jour les valeurs de marche des composantes d'un portefeuille obligataire.

Usage

```
update_vm_oblig(x, vm)
```

Arguments

x objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille obligataire en detention).

vm un vecteur de numeric a assigner a l'objet Oblig.

Value

L'objet x dont les valeurs de marche ont ete mises a jour.

Author(s)

update_vnc_oblig 115

update_vnc_oblig

Mise a jour des valeurs nettes comptables d'un portefeuille obligataire.

Description

update_vnc_oblig est une methode permettant de mettre a jour les valeurs nettes comptables des composantes d'un portefeuille obligataire.

Usage

```
update_vnc_oblig(x, vnc)
```

Arguments

x objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille obligataire en detention).

vnc un vecteur de numeric a assigner a l'objet Oblig.

Value

L'objet x dont les valeurs nettes comptables ont ete mis a jour

Author(s)

Prim'Act

update_zsp_oblig

Mise a jour des z-spreads d'un portefeuille obligataire.

Description

update_zsp_oblig est une methode permettant de mettre a jour les z-spreads des composantes d'un portefeuille obligataire.

Usage

```
update_zsp_oblig(x, zspread)
```

Arguments

x objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille obligataire en detention).

zspread un vecteur de numeric a assigner a l'objet Obligation.

Value

L'objet x dont les zspreads ont ete mis a jour

Author(s)

vieillissement_av_pb

vieillissement_action_PortFin

Effectue le vieillissement du portefeuille action d'un portefeuille financier.

Description

vieillissement_action_PortFin est une methode permettant de projeter la composante action d'un portefeuille financier.

Usage

```
vieillissement_action_PortFin(x, table_rdt)
```

Arguments

x objet de la classe PortFin, correspondant au portefeuille financier de l'assureur

avant l'etape de vieillissement.

table_rdt est une liste, construite par la fonction calc_rdt. Cette table contient les ta-

bles d'evolution des cours et rendements sur l'annee consideree de chacune des classes d'actif. Les tables sont constuites a partir des extractions du Generateur

de Scenario Economique de Prim'Act.

Value

portFin le portefeuille financier dont l'attribut ptf_action a ete vieilli d'une annee.

dividende le montant de dividende percus en milieu d'annee suite au vieillissement du portefeuille action.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La fonction de calcul des rendements des actifs calc_rdt.

vieillissement_av_pb Vieillissement du portefeuille sur l'annee avant attribution de participation aux benefices.

Description

viellissement_av_pb est une methode permettant de vieillir l'objet PortPassif sur l'annee avant attribution de participation aux benefices.

```
viellissement_av_pb(an, x, coef_inf, list_rd, tx_soc)
```

Arguments

an	une valeur numeric correspondant a l'annee de projection.	
x	un objet de la classe PortPassif contenant l'ensemble des produits de passifs.	
coef_inf	une valeur numeric correspondant au coefficient d'inflation considere pour le traitement des frais.	
list_rd	une liste contenant les rendements de reference. Le format de cette liste est :	
	le taux de rendement obligataire	
	le taux de rendement de l'indice action de reference	
	le taux de rendement de l'indice immobilier de reference	
	le taux de rendement de l'indice tresorerie de reference	
tx_soc	une valeur numeric correspondant au taux de charges sociales.	

Value

Une liste comprenant:

ptf: Le portefeuille x mis a jour.

result_av_pb: Une liste dont le premier element designe les noms des produits, puis deux matrices de resultats aggreges: une pour les flux et une pour le stock. Le format de cette sortie decoule de celui de la methode proj_annee_av_pb.

result_autres_passifs: un vecteur contenant les resultats des passifs non modelises.

var_psap: la variation de PSAP sur l'annee.

var_pgg: la variation de PGG sur l'annee.

flux_milieu: les flux de milieu d'annee entrant en tresorerie en milieu de periode.

flux_fin: les flux de fin d'annee entrant en tresorerie en fin de periode.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La projection des passifs sur un an avant PB : proj_annee_av_pb. La projection des autres passifs : proj_annee_autres_passifs. La mise a jour des autres reserves : update_reserves.

```
vieillissement_immo_PortFin
```

Effectue le vieillissement du portefeuille immo d'un portefeuille financier.

Description

vieillissement_immo_PortFin est une methode permettant de projeter la composante immobilier d'un portefeuille financier.

```
vieillissement_immo_PortFin(x, table_rdt)
```

Arguments

x objet de la classe PortFin, correspondant au portefeuille financier de l'assureur

avant l'etape de vieillissement.

table_rdt est une liste, construite par la fonction calc_rdt. Cette table contient les ta-

bles d'evolution des cours et rendements sur l'annee consideree de chacune des classes d'actif. Les tables sont constuites a partir des extractions du Generateur

de Scenario Economique de Prim'Act.

Value

codeportFin le portefeuille financier dont l'attribut ptf_immo a ete vieilli d'une annee.

loyer le montant de loyer percus en milieu d'annee suite au vieillissement du portefeuille immobilier.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La fonction de calcul des rendements des actifs calc_rdt.

vieillissement_oblig_PortFin

Effectue le vieillissement du portefeuille obligataire d'un portefeuille financier.

Description

vieillissement_oblig_PortFin est une methode permettant de projeter la composante obligataire d'un portefeuille financier.

Usage

```
vieillissement_oblig_PortFin(x, new_mp_ESG)
```

Arguments

x objet de la classe PortFin, correspondant au portefeuille financier de l'assureur

avant l'etape de vieillissement.

new_mp_ESG est un objet de type ModelPointESG, correspondant aux conditions economiques

de l'annee du vieillissement.

Value

portFin le portefeuille financier dont l'attribut ptf_oblig a ete vieilli d'une annee.

coupon le montant des coupons percus en milieu d'annee suite au vieillissement du portefeuille obligataire.

echeance le montant des echeance percus en fin d'annee suite au vieillissement du portefeuille obligataire.

var_vnc_oblig la variation de VNC constatee sur les titres non arrives en echeance.

vieillissement_ppb 119

Author(s)

Prim'Act

See Also

La fonction de calcul des rendements des actifs calc_rdt.

vieillissement_ppb

Vieillissement d'un an de la PPB.

Description

vieillissement_ppb est une methode permettant de vieillir d'un an la PPB. Cette methode permet de reinitialiser les montants de dotation et de reprise cumules sur l'annee, de re-initialiser le montant de PPB de debut de periode, et de mettre a jour le vecteur historique de la PPB.

Usage

```
vieillissement_ppb(x, pm_fin_ap_pb, tx_revalo)
```

Arguments

Х

objet de la classe Ppb.

Value

L'objet x vieilli d'une annee.

Author(s)

Prim'Act

```
vieillissement\_treso\_PortFin
```

Effectue le vieillissement/la projection du portefeuille tresorerie d'un portefeuille financier.

Description

vieillissement_treso_PortFin est une methode permettant de projeter la composante obligataire d'un portefeuille financier.

```
vieillissement_treso_PortFin(x, flux_milieu, flux_fin, table_rdt)
```

120 vieillissment_ap_pb

Arguments

objet de la classe PortFin, correspondant au portefeuille financier de l'assureur avant l'etape de vieillissement.
 flux_milieu est un numeric correspondant aux revenus percus en milieu d'annee (coupons obligataires, loyers, dividendes).
 flux_fin est un numeric correspondant aux revenus percus en fin d'annee (tombees d'echeances et revenus de tresorerie).
 table_rdt est une liste, construite par la fonction calc_rdt. Cette table contient les tables d'evolution des cours et rendements sur l'annee consideree de chacune des classes d'actif. Les tables sont constuites a partir des extractions du Generateur de Scenario Economique de Prim'Act.

Value

L'objet renvoye de la classe PortFin correspond au portefeuille financier initial dont l'attribut ptf_treso a ete vieilli d'une annee.

Author(s)

Prim'Act

See Also

La fonction de calcul des rendements des actifs calc_rdt.

Description

vieillissment_ap_pb est une methode permettant de calculer les PM et les flux sur une annee apres PB. Cette methode vieilli le portefeuille de passifs apres attribution de PB.

Usage

```
vieillissment_ap_pb(x, rev_nette_alloue, tx_soc)
```

Arguments

x un objet de la classe PortPassif contenant l'ensemble des produits de passifs. rev_nette_alloue

un vecteur numeric contenant par produit le supplement de revalorisation par rapport au taux minimum.

tx_soc une valeur numeric correspondant au taux de charges sociales.

vieilli_mp 121

Value

```
x l'objet x mis a jour.
```

nom_produit un vecteur de character contenant les noms des produits.

flux_agg une matrice contenant les flux aggreges par produits.

stock_agg une matrice contenant les stocks aggreges par produits.

Author(s)

Prim'Act

See Also

L'attribution de la revalorisation par model point : calc_revalo_pm Le viellissement des model points : vieilli_mp.

vieilli_mp

Veillissement d'un an des contrats epargne en euros.

Description

vieilli_mp est une methode permettant de vieillir les model points epargne en euros d'une peridoe.

Usage

```
vieilli_mp(x, pm_fin_ap_pb, tx_revalo)
```

Arguments

x un objet de la classe EpEuroInd contenant les model points epargne euros.

pm_fin_ap_pb un vecteur de type numeric contenant par model point les montants de PM reval-

orises apres participation aux benefices.

tx_revalo un vecteur de type numeric contenant par model point les taux de revalorisation

nets appliques.

Value

l'objet x vieilli d'une periode.

Author(s)

Prim'Act

See Also

Calcul de la revalorisation des PM calc_revalo_pm.

122 yield_to_maturity

write_be_results

Enregistre les resultats d'une evaluation best estimate

Description

write_be_results est une methode permettant d'enregistrer en .cvs les resultats d'une evaluation best estimate.

Usage

```
write_be_results(nom_run, path, x)
```

Arguments

nom_run est un objet de type character utilise pour nommer le fichier de resultats.

path est un objet de type character utilise pour indiquer le chemin d'enregistrement

des resultats.

x est un objet de type Be.

Author(s)

Prim'Act

yield_to_maturity

Calcule les yield to maturity de chaque composante d'un portefeuille obligataire.

Description

yield_to_maturity est une methode permettant de calculer les yield to maturity de chaque composante d'un portefeuille obligataire.

Usage

```
yield_to_maturity(x)
```

Arguments

x objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuile obligataire).

Value

Un vecteur dont chaque element correspond au yield to maturity des obligations du portefeuille obligataire. Ce vecteur a autant d'elements que le portefeuille obligataire a de lignes.

Author(s)

Index

*Topic classes	Be, 11, 76, 78, 101, 102, 122
Action, 7	buy_action, 7, 11
AutresPassifs, 8	buy_immo, 12, 75
AutresReserves, 8	buy_oblig, 12, 8 <i>I</i>
	buy_obi1g, 12, 81
Be, 11 Canton, 39	calc_coupon, 13
	calc_dotation_ppb, 13, 90
EpEuroInd, 60 ESG, 61	calc_fin_proj, 14, 39, 94
FraisFin, 67	calc_flux_annee, 15
FraisPassif, 67	calc_frais, 15, 67
HypCanton, 73	calc_frais_fin, 16, 94
HypTech, 74	calc_marge_fin, 17, 30
Immo, 75	calc_nominal, 18
Initialisation, 76	calc_pm, 18, 32, 61
ModelPointESG, 80	calc_pmv1, 20, 89
Oblig, 81	calc_pmvl_action, 20, 56
ParamAlmEngine, 82	calc_pmvl_immo, 21, 56
ParamBe, 82	calc_pmvl_oblig, 21, 56
ParamChocMket, 83	calc_PRE, 22, 56, 57, 92, 94
ParamChocSousc, 83	calc_prest, 18, 20, 22, 61
ParamComport, 83	calc_primes, 18, 20, 24, 61
ParamRachDyn, 84	calc_qx, 25, 72, 85
ParamRevaloEngine, 85	calc_rach, 25, 73, 86
ParamTableMort, 85	calc_rach_dyn, 26, 73, 84
ParamTableRach, 86	calc_RC, 26, 57, 58, 96
PortFin, 88	calc_rdt, 27, 89, 110, 116, 118–120
PortPassif, 89	<pre>calc_rdt_marche_ref, 27</pre>
Ppb, 90	calc_relavo_pm,61
PRE, 92	calc_reprise_ppb, 28, 90
RC, 96	calc_result_technique, 28, 30, 94
RevaloEngine, 98	calc_result_technique_ap_pb, 29, 39, 94
TabEpEuroInd, 106	calc_resultat_fin,94
TauxPB, 106	calc_revalo, 30, 94
Treso, 107	calc_revalo_pm, 31, 121
	calc_sur_dec, 32
Action, 7, 11, 20, 27, 36, 43, 44, 46, 88, 99,	calc_tra, 30, 32, 94
103, 105, 108, 113	calc_tx_cible, 18, 20, 33, 61
AlmEngine, 7	calc_tx_cible_ref_marche, 34, 71, 84
autres_passif_load,9	calc_tx_min, 19, 20, 23, 24, 34, 61
autres_reserves_load, 9	calc_tx_sortie, 23, 24, 35, 61
AutresPassifs, $8, 9, 49-53, 89$	calc_vm_action, 36
AutresReserves, 8, 9, 10, 89, 112	calc_vm_immo, 36
have and Circ 10, 20	calc_vm_oblig, 37
$base_prod_fin, 10, 30$	calc_vm_treso, 37, 107

124 INDEX

calc_vnc, 38	get_choc_rach, 70, 74
calc_z_spread, 38	get_choc_table, 70, 74
Canton, 11, 14, 30, 39, 42, 48–53, 55, 77, 79,	get_comport, <i>33</i> , <i>71</i> , <i>74</i>
93, 102	get_qx_mort, <i>35</i> , 71, <i>74</i>
chargement_choc, 40	get_qx_rach, <i>35</i> , <i>72</i> , <i>74</i>
chargement_ESG, 40, <i>61</i> , <i>81</i>	get_rach_dyn, <i>35</i> , <i>73</i> , <i>74</i>
chargement_PortFin, 41, 89	
chargement_PortFin_ref,86	hyp_canton_load, 74
chargement_PortFin_reference, 42, 89	HypCanton, 39, 73, 74, 75
ChocSolvabilite2, <i>40</i> , 42, <i>48–53</i>	HypTech, 33, 35, 70–73, 74, 79, 89
<pre>create_ptf_bought_action, 43</pre>	Immo, 12, 21, 27, 36, 44, 46, 47, 75, 88, 99,
<pre>create_ptf_bought_immo, 44</pre>	103, 108, 114
<pre>create_ptf_bought_oblig, 45</pre>	init_create_folder,77
do_calc_nb_sold_action, 45	init_debut_pgg_psap, 8, 78, 94
do_calc_nb_sold_immo, 46	init_debut_ppb, 94
do_calc_nb_sold_oblig, 47	init_scenario, 11, 78, 101
do_choc_action_type1, 43, 47	init_SimBEL, 76, 79 Initialisation, 9, 10, 40, 41, 68, 69, 75, 76,
do_choc_action_type2, 43, 48	
do_choc_frais, <i>43</i> , 49	77–80, 91, 105
do_choc_immo, <i>43</i> , 49	initialisation_load,76
do_choc_longevite, 43, 50	load_ht, 79
do_choc_mortalite, 43, 51	load_pp, 80
do_choc_rachat_down, 43, 52	1000_pp, 00
do_choc_rachat_up, 43, 52	ModelPoint_ESG, 62
do_choc_spread, 43, 53	ModelPointESG, 27, 37, 39, 41, 42, 80, 110,
do_choc_spread_unitaire, 54, 54	111, 118
do_choc_taux, 43, 55	,
do_update_pmv1, 55, 89, 94	Oblig, 12, 13, 15, 18, 21, 32, 37–39, 45, 47,
do_update_PRE_val_courante, 56, 92, 94	54, 59, 81, 88, 104, 107, 109, 112,
do_update_PRE_val_debut, 56, 92, 94	114, 115, 122
do_update_RC_val_courante, 57, 96	
do_update_RC_val_debut, 58, 94, 96	param_alm_engine_load,86
do_update_vm_vnc_precedent, 58, 89, 94	param_revalo_load, 87
duration_sensi, 59	ParamAlmEngine, 39, 82, 86, 87
	ParamBe, <i>11</i> , 82
echeancier, 60	ParamChocMket, $40, 43, 83$
EpEuroInd, 18, 23, 24, 31, 33–35, 60, 89, 96,	ParamChocSousc, 40 , 43 , 83
106, 121	ParamComport, 34 , 74 , 83
ESG, 11, 40, 41, 61, 62, 69, 102	ParamRachDyn, 26, 74, 84
extract_ESG, 61, 62, 81, 102	ParamRevalo, 98
	ParamRevaloEngine, 39, 65, 85, 87
finance_cible_marge, 30,62	ParamTableMort, 25, 74, 85
finance_cible_pmvl, 30, 63	ParamTableRach, 25, 74, 86
finance_cible_ppb, 30, 64	pb_contr, <i>30</i> , 87
finance_contrainte_legale, 30,65	PortFin, 20, 27, 39, 41, 42, 54, 55, 58, 59, 82,
finance_tmg, 30 , 66	86, 88, 93, 97, 98, 110, 111, 116, 118
frais_fin_load, 68	PortPassif, 39, 80, 89, 95, 116, 117, 120
frais_passif_load, 68	PortPassifs, 80
FraisFin, 67, 88	Ppb, 10, 13, 29, 30, 39, 64–66, 90, 91, 119
FraisPassif, 15, 67, 68, 89, 96	ppb_8ans, 90
	ppb_load, 91
get_choc_inflation_frais, 43, 69	PRE, 22, 29, 56, 57, 88, 92, 92

INDEX 125

pre_load, 92 print_alloc, 59, 89, 93, 94 proj_an, 39, 93, 102 proj_annee_autres_passifs, 8, 94, 117 proj_annee_av_pb, 90, 95, 117 RC, 26, 57, 58, 88, 96, 97	vieillissement_oblig_PortFin, 110, 118 vieillissement_ppb, 119 vieillissement_treso_PortFin, 110, 119 vieillissement_ap_pb, 120 viellissement_ap_pb, 29, 94 viellissement_av_pb, 29, 30, 94
rc_load, 96	write_be_results, <i>11</i> , <i>101</i> , 122
reallocate, 8, 94, 97	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
resultat_fin, 98	<pre>yield_to_maturity, 122</pre>
revalo_action, 99	
revalo_immo, 99	
revalo_treso, 100, 107	
RevaloEngine, 98	
revenu_treso, 100, 107	
run_be, 11, 101	
run_be_simu, <i>11</i> , <i>101</i> , 102	
sell_action, 7, 103	
sell_immo, 75, 103	
sell_oblig, <i>81</i> , 104	
sell_pvl_action, 7, 94, 105	
set_architecture, 9, 10, 40–42, 68, 69, 75–77, 80, 91, 105	
SimBEL, 106	
SimBEL-package (SimBEL), 106	
TabEpEuroInd, 60, 106	
TauxPB, 89, 106	
Treso, 27, 37, 88, 100, 107, 113	
update_cc_oblig, 107	
update_dur_det_action, 108	
update_dur_det_immo, 108	
update_dur_oblig, 109	
update_mat_res, 109	
update_PortFin, 89, 94, 110, 111	
update_PortFin_reference, 89, 94, 110, 111	
update_reserves, <i>8</i> , 111, <i>117</i>	
update_sd_oblig, 112	
update_treso, <i>107</i> , 113	
update_vm_action, 113	
update_vm_immo, 114	
update_vm_oblig, 114	
update_vnc_oblig, 115	
update_zsp_oblig, 115	
vieilli_mp, <i>61</i> , <i>121</i> , 121	
vieillissement_action_PortFin, 110, 116	
vieillissement_ap_pb, 90	
vieillissement_av_pb, 90, 116	
vieillissement_immo_PortFin, 110, 117	