# Package 'SimBEL'

March 23, 2017

Type Package

Title Un package de calcul du best estimate epargne sous Solvabilite II.

Version 0.3.0

Author Prim'Act

Maintainer Quentin Guibert <quentin.guibert@primact.fr>

**Description** Un modele de simulation Monte-Carlo s'appuyant sur une projection d'un canton (actif et passif) permettant l'evaluation des provisions best estimate d'un contrat d'epargne français en euros. Plusieurs chocs de la formule standard peuvent etre effectues.

License GPL-2

LazyData TRUE

RoxygenNote 5.0.1

Collate 'Action\_class.R' 'Action\_buy.R' 'Action\_calc\_pmvl.R'

'Action\_calc\_vm.R' 'Action\_internal.R' 'Action\_revalo.R'

'Action\_sell.R' 'Action\_sell\_pvl.R' 'Action\_update\_dur\_det.R'

'Action\_update\_vm.R' 'AlmEngine\_class.R'

'AlmEngine\_create\_ptf\_bought\_action.R' 'Immo\_class.R'

'AlmEngine\_create\_ptf\_bought\_immo.R' 'Oblig\_class.R'

'AlmEngine\_create\_ptf\_bought\_oblig.R'

'AlmEngine\_do\_calc\_nb\_sold\_action.R'

'AlmEngine\_do\_calc\_nb\_sold\_immo.R'

'AlmEngine\_do\_calc\_nb\_sold\_oblig.R' 'AlmEngine\_internal.R'

'PortFin\_class.R' 'AlmEngine\_reallocate.R' 'AlmEngine\_update.R'

'AutresPassifs-class.R' 'AutresPassifs-internal.R'

'AutresPassifs-load.R' 'AutresPassifs-proj\_annee.R'

 $'AutresReserves\text{-}class.R'\ 'AutresReserves\text{-}init\_debut\_pgg\_psap.R'$ 

'AutresReserves-internal.R' 'AutresReserves-load.R'

'AutresReserves-update reserves.R' 'Be-run be.R'

'Be-run be simu.R' 'Be class.R' 'Be-write results.R'

'Be\_internal.R' 'Canton\_class.R' 'Canton\_calc\_fin\_proj.R'

'Canton\_calc\_result\_technique\_ap\_pb.R' 'Canton\_internal.R'

'Canton\_proj\_an.R' 'ChocSolvabilite2\_class.R'

'ChocSolvabilite2\_do\_choc\_action\_type1.R'

'ChocSolvabilite2\_do\_choc\_action\_type2.R'

'ChocSolvabilite2\_do\_choc\_frais.R'

'ChocSolvabilite2\_do\_choc\_immo.R'

'ChocSolvabilite2\_do\_choc\_longevite.R'

'ChocSolvabilite2 do choc mortalite.R'

'ChocSolvabilite2\_do\_choc\_rachat\_down.R'

'ChocSolvabilite2\_do\_choc\_rachat\_up.R'

'ChocSolvabilite2\_do\_choc\_spread.R'

'ChocSolvabilite2\_do\_choc\_spread\_unitaire.R'

'ChocSolvabilite2\_do\_choc\_taux.R' 'ChocSolvabilite2\_internal.R'

'ChocSolvabilite2\_load.R' 'ESG\_class.R'

'ESG-get\_choc\_inflation\_frais.R' 'ESG\_chargement.R'

'ESG\_extract\_mp.R' 'ESG\_internal.R' 'EpEuroInd-class.R'

'EpEuroInd-calc\_pm.R' 'EpEuroInd-calc\_prest.R'

'EpEuroInd-calc\_primes.R' 'EpEuroInd-calc\_revalo\_pm.R'

'HypTech-class.R' 'EpEuroInd-calc\_tx\_cible.R'

'EpEuroInd-calc\_tx\_min.R' 'EpEuroInd-calc\_tx\_sortie.R'

'EpEuroInd-internal.R' 'EpEuroInd-vieilli\_mp.R'

'FraisFin\_class.R' 'FraisFin\_calc.R' 'FraisFin\_internal.R'

'FraisFin load.R' 'FraisPassif-class.R'

'FraisPassif-calc\_frais.R' 'FraisPassif-internal.R'

'FraisPassif-load.R' 'HypCanton\_class.R' 'HypCanton\_internal.R'

'HypCanton\_load.R' 'HypTech-get\_choc\_rach.R'

'HypTech-get\_choc\_table.R' 'HypTech-get\_comport.R'

'HypTech-get\_qx\_mort.R' 'HypTech-get\_qx\_rach.R'

'HypTech-get\_rach\_dyn.R' 'HypTech-internal.R'

'Initialisation\_class.R' 'Initialisation\_load.R'

'HypTech-load.R' 'Immo\_buy.R' 'Immo\_calc\_pmvl.R'

'Immo\_calc\_vm.R' 'Immo\_internal.R' 'Immo\_revalo.R'

'Immo\_sell.R' 'Immo\_update\_dur\_det.R' 'Immo\_update\_vm.R'

'Initialisation\_create\_folder.R' 'Initialisation\_initSimBEL.R'

'Initialisation\_init\_scenario.R' 'Initialisation\_internal.R'

'Initialisation\_set\_architecture.R' 'ModelPointESG\_class.R'

'ModelPointESG\_internal.R' 'Oblig\_buy.R' 'Oblig\_calc\_coupon.R'

'Oblig\_calc\_dur.R' 'Oblig\_calc\_nominal.R' 'Oblig\_calc\_pmvl.R'

'Oblig calc sur dec.R' 'Oblig calc vm.R' 'Oblig calc vnc.R'

'Oblig\_calc\_z\_spread.R' 'Oblig\_echeancier.R'

'Oblig\_flux\_annee.R' 'Oblig\_internal.R' 'Oblig\_sell.R'

'Oblig\_update\_cc.R' 'Oblig\_update\_dur.r'

'Oblig update mat res.R' 'Oblig update sd.r'

'Oblig\_update\_vm.r' 'Oblig\_update\_vnc.r' 'Oblig\_update\_zsp.r'

'Oblig\_yield\_to\_maturity.R' 'PRE\_class.R' 'PRE\_calc.R'

'PRE do update val courante.R' 'PRE do update val debut.R'

'PRE\_internal.R' 'PRE\_load.R' 'ParamAlmEngine\_class.R'

'ParamAlmEngine\_internal.R' 'ParamAlmEngine\_load.R'

'ParamBe\_class.R' 'ParamBe\_internal.R' 'ParamChocMket\_class.R'

'ParamChocMket\_internal.R' 'ParamChocSousc-class.R'

'ParamChocSousc-internal.R' 'ParamComport-class.R'

'ParamComport-calc\_tx\_cible.R' 'ParamComport-internal.R'

'ParamRachDyn-class.R' 'ParamRachDyn-calc\_rach\_dyn.R'

'ParamRachDyn-internal.R' 'ParamRevaloEngine\_class.R'

'ParamRevaloEngine\_internal.R' 'ParamRevaloEngine\_load.R'

'ParamTableMort-class.R' 'ParamTableMort-calc\_qx.R'

'ParamTableMort-internal.R' 'ParamTableRach-class.R'

'ParamTableRach-calc rach.R' 'ParamTableRach-internal.R'

'PortFin_calc_pmvl.R' 'PortFin_calc_rdt.R'	
'PortFin_calc_resultat_fin.R' 'PortFin_calc_tra.R'	
'PortFin_chargement.R' 'PortFin_chargement_reference.R'	
'PortFin_do_update_pmvl.R'	
'PortFin_do_update_vm_vnc_precedent.R' 'PortFin_internal.R'	
'PortFin_print_alloc.R' 'PortFin_update.R'	
'PortFin_update_reference.R' 'PortFin_vieillissement_action.R'	
'PortFin_vieillissement_immo.R'	
'PortFin_vieillissement_oblig.R'	
'PortFin_vieillissement_treso.R'	
'PortPassif-calc_rdt_marche_ref.R' 'PortPassif-class.R'	
'PortPassif-internal.R' 'PortPassif-load.R'	
'PortPassif-proj_annee_av_pb.R'	
'PortPassif-vieillissement_ap_pb.R'	
'PortPassif-vieillissement_av_pb.R' 'Ppb_class.R'	
'Ppb_dotation_reprise.R' 'Ppb_init_debut.R' 'Ppb_internal.R'	
'Ppb_load.R' 'RC_class.R' 'RC_calc.R'	
'RC_do_update_val_courante.R' 'RC_do_update_val_debut.R'	
'RC_internal.R' 'RC_load.R' 'RevaloEngine_base_prod_fin.R'	
'RevaloEngine_calc_marge_fin.R'	
'RevaloEngine_calc_result_technique.R'	
'RevaloEngine_calc_revalo.R' 'RevaloEngine_class.R'	
'RevaloEngine_finance_cible_marge.R'	
'RevaloEngine_finance_cible_pmvl.R'	
'RevaloEngine_finance_cible_ppb.R'	
'RevaloEngine_finance_contrainte_legale.R'	
'RevaloEngine_finance_tmg.R' 'RevaloEngine_internal.R'	
'RevaloEngine_pb_contr.R' 'TabEpEuroInd-class.R'	
'TabEpEuroInd-internal.R' 'TauxPB-class.R' 'TauxPB-internal.R	!
'Treso_class.R' 'Treso_calc_vm.R' 'Treso_internal.R'	
'Treso_revalo.R' 'Treso_revenu.R' 'Treso_update.R'	
'taux_period-function.R'	

# R topics documented:

action	
AlmEngine	7
AutresPassifs	. 8
AutresReserves	8
utres_passif_load	9
utres_reserves_load	9
ase_prod_fin	10
3e	11
uy_action	11
uy_immo	12
uy_oblig	12
alc_coupon	13
alc_dotation_ppb	13
alc_fin_proj	14
alc_flux_annee	15
alc_frais	15
alc_frais_fin	16

4

alc_marge_fin	17
alc_nominal	 17
alc_pm	 18
alc_pmvl	 20
alc_pmvl_action	20
alc_pmvl_immo	 21
alc_pmvl_oblig	 21
alc_PRE	 22
alc_prest	 22
alc_primes	 24
alc_qx	 25
alc_rach	 25
alc_rach_dyn	 26
alc_RC	 26
alc_rdt	 27
alc_rdt_marche_ref	27
alc_reprise_ppb	28
alc_result_technique	28
alc_result_technique_ap_pb	 29
alc_revalo	29
alc_revalo_pm	30
alc_sur_dec	31
alc_tra	32
alc_tx_cible	
alc_tx_cible_ref_marche	
alc_tx_min	
alc_tx_sortie	
alc_vm_action	
alc_vm_immo	
alc_vm_oblig	
alc_vm_treso	
alc_vnc	37
alc_z_spread	
Canton	
hargement_choc	
hargement_ESG	40
hargement PortFin	41
hargement_PortFin_reference	41
ChocSolvabilite2	42
reate_ptf_bought_action	43
reate_ptf_bought_immo	43
reate_ptf_bought_oblig	44
lo_calc_nb_sold_action	45
lo_calc_nb_sold_immo	45
lo_calc_nb_sold_oblig	46
lo_choc_action_type1	47
lo_choc_action_type2	47
lo_choc_frais	48
lo_choc_immo	49
lo_choc_longevite	49
o_choc_mortalite	50
lo_choc_rachat_down	 51

lo_choc_rachat_up	
lo_choc_spread	
lo_choc_spread_unitaire	
lo_choc_taux	3
lo_update_pmvl	4
lo_update_PRE_val_courante	4
lo_update_PRE_val_debut	5
lo_update_RC_val_courante	6
lo_update_RC_val_debut	6
lo_update_vm_vnc_precedent	7
luration_sensi	7
echeancier	8
EpEuroInd	9
ĒSG	9
extract_ESG	0
inance_cible_pmvl	0
finance_cible_ppb	1
inance_contrainte_legale	2
finance_tmg	3
FraisFin	4
FraisPassif	5
rais_fin_load	
rais_passif_load	
get_choc_inflation_frais	
get_choc_rach	
get_choc_table	
get_comport	
get_qx_mort	
get_qx_rach	
get_rach_dyn	
HypCanton	
HypTech	
mmo	
nitialisation	
nitialisation_load	
nit_create_folder	
nit_debut_pgg_psap	
_	5
nit scenario	
nit SimBEL	
oad ht	
oad_pp	
Odd_pp         7           ModelPointESG         7	
Oblig	
ParamAlmEngine	
ParamBe	
ParamChocSousc	
ParamComport	
ParamRachDyn	
ParamRevaloEngine	
ParamTableMort	2

6

param_alm_engine_load	83
bb_contr	83
PortFin	84
PortPassif	85
Ppb	85
PRE	86
ore_load	86
orint_alloc	87
	87
proj_annee_autres_passifs	88
	89
	90
	90
	91
	92
	92
e	93
<del>-</del>	93
	94
	94
<del>-</del>	95
	95
	96
	90 97
	97
	91 98
<u>-</u>	98
	90 99
•	99 99
Γreso	
update_cc_oblig	
update_dur_det_action	
update_dur_det_immo	
update_dur_oblig	
update_mat_res	
update_PortFin	
update_PortFin_reference	
update_reserves	
update_sd_oblig	
update_treso	
update_vm_action	
ıpdate_vm_immo	
update_vm_oblig	
update_vnc_oblig	
update_zsp_oblig	
vieillissement_action_PortFin	09
vieillissement_av_pb	09
vieillissement_immo_PortFin	
vieillissement_oblig_PortFin	11
vieillissement_treso_PortFin	12
vieillissment_ap_pb	12
vieilli_mp	13

Action												7
	write_be_results . yield_to_maturity											
Index											11	15

La classe Action

# Description

Action

Classe pour les actifs de type Action

## **Slots**

ptf\_action est un dataframe, chaque ligne represente un actif action du portefeuille d'action.

## Author(s)

Prim'Act

## See Also

Les operations d'achat vente action buy\_action, sell\_action et sell\_pvl\_action.

AlmEngine La classe ALMEngine

# Description

Classe ayant pour principal vocation de contenir des methodes de reallocation.

## Slots

journal\_achat\_vente outil permettant de memoriser l'ensemble des operations d'achat-vente.

## Author(s)

Prim'Act

## See Also

La fonction de reallocation du Portefeuille reallocate

8 AutresReserves

AutresPassifs

La classe AutresPassifs

## **Description**

Une classe pour la gestion des passifs hors modele.

#### **Slots**

mp un objet data. frame au format fige contenant les flux des passifs hors modele.

#### Author(s)

Prim'Act

## See Also

La lecture des flux d'une annee proj\_annee\_autres\_passifs.

AutresReserves

La classe AutreReserves

## Description

Une classe de parametres permettant de gerer le stock de provision globale de gestion (PGG) et de provision pour sinistres a payer (PSAP).

#### **Slots**

pgg\_debut la valeur de la PGG en debut de periode.

psap\_debut la valeur de la PSAP en debut de periode.

pgg\_valeur la valeur courant de la PGG.

psap\_valeur la valeur courant de la PSAP.

tx\_pgg\_ep le taux de PGG applique sur l'epargne.

tx\_pgg\_autres le taux de PGG applique sur les autres passifs.

tx\_psap\_ep le taux de PGG applique sur l'epargne.

tx\_psap\_autres le taux de PGG applique sur les autres passifs.

#### Author(s)

Prim'Act

#### See Also

Le calcul et la mise a jour des autres reserves update\_reserves et init\_debut\_pgg\_psap.

autres\_passif\_load 9

autres\_passif\_load

Methode permettant de charger la valeur initiale des autres passifs.

#### **Description**

autres\_passif\_load est une methode permettant de charger les donnees associees a un objet de classe AutresPassifs.

## Usage

```
autres_passif_load(file_autres_passif_address)
```

## **Arguments**

file\_autres\_passif\_address

est un character contenant l'adresse exacte du fichier d'input utilisateur permettant de renseigner un objet AutresPassifs.

#### Value

L'objet de la classe AutresPassifs construit a partir des inputs renseignes par l'utilisateur.

#### Author(s)

Prim'Act

## See Also

La classe Initialisation et sa methode set\_architecture pour renseigner l'input.

autres\_reserves\_load

Methode permettant de charger la valeur initiale de la PSAP et de la PGG.

## **Description**

autres\_reserves\_load est une methode permettant de charger les donnees associees a un objet de classe AutresReserves.

## Usage

```
autres_reserves_load(file_autres_reserves_address)
```

#### **Arguments**

```
file_autres_reserves_address
```

est un character contenant l'adresse exacte du fichier d'input utilisateur permettant de renseigner un objet AutresReserves.

10 base\_prod\_fin

#### Value

L'objet de la classe AutresReserves construit a partir des inputs renseignes par l'utilisateur.

## Author(s)

Prim'Act

## See Also

La classe Initialisation et sa methode set\_architecture pour renseigner lâ  $\mathbf{\in}^{TM}$  input.

base\_prod\_fin

Calcule la base de produits financiers attribuables.

## Description

base\_prod\_fin est une methode permettant de calculer la base de produits financiers attribuables pour la revalorisation des contrats.

## Usage

```
base_prod_fin(tra, pm_moy, ppb)
```

## **Arguments**

tra est un objet numeric donnant le taux de rendement de l'actif.

pm\_moy est un vecteur numeric comprenant le montant de PM moyenne par produit.

ppb est un objet de la classe Ppb qui renvoie l'etat courant de la PPB.

## Value

La valeur de la base de produit financier par produit et au total pour le portefeuille.

#### Author(s)

Be 11

Be La classe Be

## **Description**

Classe pour le BE d'un assureur

#### **Slots**

param\_be est un objet de type ParamBe qui regroupe les parametres de base du best estimate. canton est un objet de type Canton correspond au canton en date initiale.

esg est un objet de type ESG.

tab\_flux est une liste qui contient les flux moyens de best estimate.

tab\_be est une liste qui contient la valeur du BE et de ses composantes.

## Author(s)

Prim'Act

#### See Also

Mettre le lien vers les methodes de la classe

buy\_action Mise a jour de chaque composante d'un portefeuille action suite a un achat d'un autre portefeuille action.

# Description

buy\_action est une methode permettant de mettre a jour le portefeuille action suite a l'achat d'un autre portefeuille action. de chaque composante d'un portefeuille action.

## Usage

```
buy_action(x, ptf_bought)
```

# **Arguments**

x objet de la classe Action (decrivant le portefeuille action en detention).
ptf\_bought objet de la classe Action (decrivant le portefeuille action achete).

#### Value

L'objet x complete des elements de ptf\_bought.

## Author(s)

12 buy\_oblig

buy_immo	Mise a jour de chaque composante d'un portefeuille immo suite a un achat d'un autre portefeuille immo.

## Description

buy\_immo est une methode permettant de mettre a jour le portefeuille immo suite a l'achat d'un autre portefeuille immo. de chaque composante d'un portefeuille immo.

## Usage

```
buy_immo(x, ptf_bought)
```

#### **Arguments**

```
x objet de la classe Immo (decrivant le portefeuille immo en detention).
ptf_bought objet de la classe Immo (decrivant le portefeuille immo achete).
```

#### Value

L'objet x complete des elements de ptf\_bought.

#### Author(s)

Prim'Act

buy\_oblig Mise a jour de chaque composante d'un portefeuille obligataire suite a un achat d'un autre portefeuille obligataire.

# Description

buy\_oblig est une methode permettant de mettre a jour le portefeuille obligataire suite a l'achat d'un autre portefeuille obligataire. de chaque composante d'un portefeuille obligataire.

# Usage

```
buy_oblig(x, ptf_bought)
```

## **Arguments**

```
x objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille obligataire en detention).
ptf_bought objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille obligataire achete).
```

#### Value

L'objet x complete des elements de ptf\_bought.

# Author(s)

calc\_coupon 13

calc_coupon	Calcul le coupon des models points constituant le portefeuille obligataire.

## Description

calc\_coupon est une methode permettant de calculer les valeurs de coupon de l'ensemble des obligations composant un portefeuille obligataire.

## Usage

```
calc_coupon(x)
```

## **Arguments**

Х

un objet de la classe Oblig.

## Value

Un vecteur dont chaque element correspond a la valeur du coupon de l'obligation consideree : tx\_coupon \* parite \* nominal \* nb\_unit. Le vecteur renvoye a autant d'elements que le portefeuille obligataire en input a de lignes.

## Author(s)

Prim'Act

calc\_dotation\_ppb

Dote la valeur de la PPB

## **Description**

calc\_dotation\_ppb est une methode permettant de doter la PPB. La dotation est effectuee si les limites de dotation de la PPB sur l'annee ne sont pas atteintes. La valeur de cette limite est mise a jour suite a la dotation.

#### Usage

```
calc_dotation_ppb(x, montant)
```

## **Arguments**

x objet de la classe Ppb. montant valeur de la dotation.

## Value

Une liste comprenant l'objet mis a jour et le montnant de la dotation effectuee.

#### Author(s)

14 calc\_fin\_proj

calc_fin_proj calcule le flux et les resultats ajustes en fin de projection.
--

# Description

calc\_fin\_proj est une methode permettant de calculer au niveau du canton les resultats financier, technique, brut et net d'impot, ainsi que le flux de passifs soldant une projection.

# Usage

```
calc_fin_proj(x, resultat_fin, result_tech, pm_fin_ap_pb, tx_pb, tx_enc_moy)
```

## **Arguments**

х	est un objet de la classe Canton.
resultat_fin	est la valeur numeric du resultat financier avant fin de projection.
result_tech	est la valeur numeric du resultat technique avant fin de projection.
pm_fin_ap_pb	est un vecteur numeric par produit correspond au PM de fin avant application de la fin de projection.
tx_pb	est un vecteur numeric par produit correspond au taux de PB contractuel.
tx_enc_moy	est un vecteur numeric par produit correspond au taux chargement sur encours moyens.

## Value

```
flux_fin_passif un vecteur de flux de fin par produit.

result_tech le montant de resultat technique en fin de projection.

result_fin le montant de resultat finanacier en fin de projection.

result_brut le montant de resultat brut d'impot en fin de projection.

result_net le montant de resultat net d'impot en fin de projection.

impot le montant d'impot sur le resultat en fin de projection.
```

#### See Also

La classe EpEuroInd et ses methodes. La classe FraisPassif et ses methodes.

calc\_flux\_annee 15

calc_flux_annee Calcul les flux percus dans l'antions du portefeuille obligataire	nee du fait de la detention des obliga- c.
---	---

#### **Description**

calc\_flux\_annee est une methode permettant de calculer les valeurs de nominal de l'ensemble des obligations composant un portefeuille obligataire.

#### Usage

```
calc_flux_annee(x)
```

#### **Arguments**

Χ

un objet de la classe Oblig.

#### Value

Une liste composée de deux vecteurs:

tombee\_coupon: Chaque element correspond aux tombees de coupon pour l'annee a venir. Ce vecteur a autant d'elements que le portefeuille obligataire d'inputs a de lignes.

tombee\_echeance: Chaque element correspond aux tombees d'echeances pour l'annee a venir. Ce vecteur a autant d'elements que le portefeuille obligataire d'inputs a de lignes.

## Author(s)

Prim'Act

calc\_frais

Calcule des frais de passif.

## **Description**

calc\_frais est une methode generique permettant de calculer les frais sur prestations, sur primes et sur encours.

## Usage

```
calc_frais(x, type, nom_prod, nb, mt, coef_inf)
```

#### **Arguments**

x objet de la classe FraisPassif.

type un character designant le type de frais applique.

nom\_prod est le nom de produit de type character.

nb correspond a un nombre de contrats, utilise comme assiette de frais fixe par

contrat.

mt correspond a un montant, utilise comme assiette de frais variable.

coef\_inf correspond au coefficient d'inflation applique.

16 calc\_frais\_fin

#### **Details**

Le type du contrat prend pour valeur prime pour les frais sur primes, prest pour les frais sur prestations et enc pour les frais sur encours.

#### Value

Une liste contenant les montants de frais fixes et de frais variables.

## Author(s)

Prim'Act

calc\_frais\_fin

Calcul des frais financier.

## Description

calc\_frais\_fin est une methode permettant de calculer les frais financiers.

## Usage

```
calc_frais_fin(x, vm_moy, coef_inflation)
```

# Arguments

x est un objet de type FraisFin contenant les parametres de Frais financier asso-

cies a un canton.

vm\_moy est un objet de type numeric correspondant a la valeur moyenne de l'actif en

valeur de marche.

coef\_inflation est un objet de type numeric correspondant au coefficient d'inflation des frais.

## Value

La valeur des frais financiers : un reel de type numeric.

## Author(s)

calc\_marge\_fin 17

calc\_marge\_fin

Calcule la marge financiere de l'assureur.

#### **Description**

calc\_marge\_fin est une methode permettant de de calculer la marge financiere de l'assureur apres attribution de PB contractuelle.

## Usage

```
calc_marge_fin(base_fin, rev_prest_nette, rev_stock_nette, contrib_tmg_prest,
  contrib_tmg_stock, contrib_ppb_tx_cible)
```

#### **Arguments**

base\_fin

est un vecteur de type numeric comprenant par produit la base de produits financiers.

rev\_prest\_nette

est un vecteur de type numeric comprenant par produit la revalorisation nette sur prestations.

rev\_stock\_nette

est un vecteur de type numeric comprenant par produit

contrib\_tmg\_prest

est une valeur numeric comprenant par produit la contribution de la PPB ayu financement des TMG sur prestations.

contrib\_tmg\_stock

est une valeur numeric comprenant par produit la contribution de la PPB ayu financement des TMG sur stock.

contrib\_ppb\_tx\_cible

une valeur de type numeric comprenant par produit la contribution de la PPB au financement au taux cible sur stock.

## Value

Le montant de la marge de l'assureur.

#### Author(s)

Prim'Act

calc\_nominal

Calcul le nominal des models points constituant le portefeuille obligataire.

#### **Description**

calc\_nominal est une methode permettant de calculer les valeurs de nominal de l'ensemble des obligations composant un portefeuille obligataire.

18 calc\_pm

# Usage

```
calc_nominal(x)
```

## **Arguments**

x un objet de la classe Oblig.

## Value

Un vecteur dont chaque element correspond a la valeur du nominal de l'obligation consideree : parite \* nominal \* nb\_unit. Le vecteur renvoye a autant d'elements que le portefeuille obligataire en input a de lignes.

## Author(s)

Prim'Act

calc\_pm

Calcul les PM pour des contrats epargne en euros.

## **Description**

calc\_pm est une methode permettant de calculer les provisions mathematiques (PM) de fin de periode avant application de la revalorisation au titre de la participation aux benefices.

# Usage

```
calc_pm(x, tab_prime, tab_prest, tx_cible, tx_min, an, method, tx_soc)
```

# Arguments

X	un objet de la classe EpEuroInd contenant les model points epargne euros.
tab_prime	une liste contenant les flux de primes pour chaque ligne de model points. Le format de cette liste correspond a la sortie flux de la methode calc_primes.
tab_prest	est une liste contenant les flux de prestations pour chaque ligne de model points. Le format de cette liste correspond a la sortie flux de la methode calc_prest.
tx_cible	est une liste conteant les taux cible annuel et semestriel par model points. Le format de cette liste correspond a la sortie de la methode calc_tx_cible.
tx_min	une liste contenant le taux de revalorisation minimum associes a chaque ligne de model points. Le format de cette liste correspond a la sortie de la methode calc_tx_min.
an	une valeur numeric represantant l'annee de projection courante.
method	un character prenant pour valeur normal pour le calcul des flux avec appli- cation de la revalorisation au titre de la participation aux benefices, et la valeur gar pour le calcul avec uniquement les flux garanti (calcul de la FDB).
tx_soc	est une valeur numeric correspondant au taux de prelevements sociaux.

calc\_pm 19

#### **Details**

Cette methode permet de calculer les montants de PM de fin d'annee avec une revalorisation minimale. Les chargements sur encours sont egalement preleves. Cette methode permet de gerer les contrats a taux de revalorisation net negatif. Cette methode permet egalement de calculer le besoin de financement necessaire pour atteindre les exigences de revalorisation des assures.

#### Value

Une liste contenant:

method: la valeur de l'argument method

flux: une liste comprenant les flux de l'annee

stock: une liste comprenant les nombres de sorties

Le format de la liste flux est :

rev\_stock\_brut: un vecteur contenant la revalorisation minimale brute de l'annee appliquee au PM

rev\_stock\_nette: un vecteur contenant la revalorisation minimale nette de l'annee appliquee au PM

enc\_charg\_stock: un vecteur contenant les chargement sur encours de l'annee, calcules en prenant en compte la revalorisation minimale

enc\_charg\_base\_th: un vecteur contenant les chargements sur encours theoriques de l'annee, evalues sur la base de la PM non revalorisees

enc\_charg\_rmin\_th: un vecteur contenant les chargements sur encours theoriques de l'annee, evalues sur la seule base de la revalorisation minimale des PM

base\_enc\_th: un vecteur contenant l'assiette de calcul des chargements sur encours de l'annee

soc\_stock: un vecteur contenant le prelevements sociaux de l'annee

it\_tech\_stock: un vecteur contenant les interets techniques sur stock de l'annee

it\_tech: un vecteur contenant les interets techniques sur stock et sur prestations de l'annee

bes\_tx\_cible: un vecteur contenant le besoin de financement de l'annee pour atteindre le taux cible de chaque assure.

Le format de la liste stock est :

pm\_deb : un vecteur contenant le montant de PM en debut d'annee

pm\_fin : un vecteur contenant le montant de PM en fin d'annee, avec revalorisation au taux minimum

pm\_moy: un vecteur contenant le montant de PM moyenne sur l'annee.

# Author(s)

Prim'Act

#### See Also

```
calc_primes, calc_prest, calc_tx_cible, calc_tx_min.
```

20 calc\_pmvl\_action

calc\_pmvl

Mets a jour les sous totaux de d'actions et immobilier en plus ou moins value latente.

## **Description**

calc\_pmvl est une methode permettant de calculer les valeurs de marche.

## Usage

```
calc_pmvl(x)
```

## Arguments

Χ

objet de la classe PortFin.

## Value

L'objet PortFin dont la somme des composantes en PVL et en MVL a ete mise a jour

#### Author(s)

Prim'Act

calc\_pmvl\_action

Calcul les valeurs de marches de chaque composante du portefeuille action.

## **Description**

calc\_pmvl\_action est une methode permettant de calculer les valeurs de marche.

## Usage

```
calc_pmvl_action(x)
```

## **Arguments**

Х

objet de la classe Action (decrivant le portefeuille d'action).

#### Value

Une liste composee de deux elements (pvl, mvl) correspondant respectivement aux sommes des plus values latentes actions et aux somme des moins values latentes action.

#### Author(s)

calc\_pmvl\_immo 21

	Calcul les valeurs de marches de chaque composante du portefeuille immobilier.
--	--

## **Description**

calc\_pmvl\_immo est une methode permettant de calculer les valeurs de marche.

#### Usage

```
calc_pmvl_immo(x)
```

#### **Arguments**

Х

objet de la classe Immo (decrivant le portefeuille d'immobilier).

#### Value

Une liste composee de deux elements (pvl, mvl) correspondant respectivement aux sommes des plus values latentes immobilieress et aux somme des moins values latentes immobilieres.

# Author(s)

Prim'Act

calc\_pmvl\_oblig

Calcul les valeurs de marches de chaque composante du portefeuille d'obligations.

## Description

calc\_pmvl\_oblig est une methode permettant de calculer les valeurs de marche.

## Usage

```
calc_pmvl_oblig(x)
```

#### **Arguments**

Χ

objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille d'obligations).

#### Value

Une liste composee de deux elements (pv1, mv1) correspondant respectivement aux sommes des plus values latentes obligations et aux somme des moins values latentes obligations.

#### Author(s)

22 calc\_prest

calc\_PRE

Calcul de la PRE.

## **Description**

calc\_PRE est une methode permettant de calculer le montant de PRE.

## Usage

```
calc_PRE(x, pmvl_action_immo)
```

## **Arguments**

x objet de la classe PRE, necessaire pour connaître le stock de PRE initial. pmvl\_action\_immo

est un numeric correspondant au montant global de plus ou moins values latentes de actifs actions et immobiliers. En cas de moins value latente, la PRE est abondee. En cas de plus value latente, la PRE est integralement reprise.

#### Value

Le format de la liste renvoyee est :

```
pre_courante : valeur de la pre calculee a partir des inputs transmis
var_pre : variation de la pre courante
```

## Author(s)

Prim'Act

calc\_prest

Calcul les flux de prestations pour des contrats epargne en euros.

## Description

calc\_prest est une methode permettant de calculer les flux de prestations, les chargements sur encours relatifs a ces prestations et les nombres de sorties sur une periode.

## Usage

```
calc_prest(x, tx_sortie, tx_min, an, method, tx_soc)
```

calc\_prest 23

#### **Arguments**

x un objet de la classe EpEuroInd contenant les model points epargne euros.

tx\_sortie une matrice contenant les taux de sortie associes a chaque ligne de model points.

Le format de cette matrice correspond a la sortie de la methode calc\_tx\_sortie.

tx\_min une liste contenant le taux de revalorisation minimum associes a chaque ligne

de model points. Le format de cette liste correspond a la sortie de la methode

calc\_tx\_min.

an une valeur numeric represantant l'annee de projection courante.

method un character prenant pour valeur normal pour le calcul des flux avec appli-

cation de la revalorisation au titre de la participation aux benefices, et la valeur

gar pour le calcul avec uniquement les flux garanti (calcul de la FDB).

tx\_soc est une valeur numeric correspondant au taux de prelevements sociaux.

#### **Details**

Cette methode permet de calculer les flux de sortie en echeance, les flux de rachat totaux et partiels et les flux de deces d'un contrat epargne en euros. Ces prestations font l'objet d'une relavorisation au taux minimum contractuel. Les nombres de sortie sont egalement produits. Des chargements sont appliques sur flux de rachats. Des prelevements sur encours sont appliques sur les prestations revalorises au taux minimum contractuel. Cette methode permet de gerer les contrats a taux de revalorisation net negatif.

#### Value

Une liste contenant:

method: la valeur de l'argument method

flux: une liste comprenant les flux de l'annee

stock: une liste comprenant les nombres de sorties

Le format de la liste flux est :

ech: un vecteur contenant les flux de sortie en echeance de l'annee

rach\_tot: un vecteur contenant les flux de rachat totaux de l'annee

dc: un vecteur contenant les flux de deces de l'annee

rach\_part: un vecteur contenant les flux de rachat partiel de l'annee

prest: un vecteur contenant les flux prestations de l'annee

rev\_ech: un vecteur contenant la revalorisation des echeances de l'annee

rev\_rach\_tot: un vecteur contenant la revalorisation des rachats totaux de l'annee

rev\_dc: un vecteur contenant la revalorisation des deces de l'annee

rev\_rach\_part: un vecteur contenant la revalorisation des rachats partiels de l'annee

rev\_prest: un vecteur contenant la revalorisation brute des prestations de l'annee

rev\_prest\_nette: un vecteur contenant la revalorisation des prestations nette de l'annee

enc\_charg: un vecteur contenant les chargements sur l'encours de l'annee

rach\_charg: un vecteur contenant les chargements sur les rachats de l'annee

soc\_prest: un vecteur contenant les prelevements sociaux sur prestations de l'annee

it\_tech\_prest: un vecteur contenant les interets techniques sur prestations de l'annee.

24 calc\_primes

Le format de la liste stock est :

nb\_ech : un vecteur contenant le nombre de sorties en echeance de l'anneenb\_rach\_tot : un vecteur contenant le nombre de rachats totaux de l'annee

nb\_dc : un vecteur contenant le nombre de deces de l'annee

nb\_sortie : un vecteur contenant le nombre de sorties de l'annee

nb\_contr\_fin : un vecteur contenant le nombre de contrats en cours en fin d'annee nb\_contr\_moy : un vecteur contenant la moyenne du nombre de contrats sur l'annee.

#### Author(s)

Prim'Act

#### See Also

```
calc_tx_sortie, calc_tx_min.
```

calc\_primes

Calcul les flux de primes pour des contrats epargne en euros.

#### **Description**

calc\_primes est une methode permettant de calculer les flux de primes sur une periode.

#### Usage

```
calc_primes(x)
```

## **Arguments**

Χ

un objet de la classe EpEuroInd contenant les model points epargne euros.

## Details

Cette fonction permet de projeter uniquement des primes periodiques de contrats epargne en euros.

## Value

stock : une liste contenent le nombre de versements nb\_vers associe a chaque model point.

flux: une liste contenant pour chaque model point les montants de primes brutes pri\_brut, les montants de primes nettes pri\_net et les chargemenets sur primes pri\_chgt.

#### Author(s)

calc\_qx 25

calc\_qx

Calcule le taux de deces.

## **Description**

calc\_qx est une methode permettant de calculer le taux de deces.

#### Usage

```
calc_qx(table_mort, age, gen)
```

## **Arguments**

table\_mort un objet de la classe ParamTableMort contenant la table de mortalite.

age une valeur numeric correspondant a l'age.

gen une valeur numeric correspondant a la generation.

#### Value

La valeur du taux de deces calcule.

## Author(s)

Prim'Act

calc\_rach

Calcule le taux de rachat.

## Description

calc\_rach est une methode permettant de calculer le taux de rachat.

## Usage

```
calc_rach(table_rach, age, anc)
```

## **Arguments**

table\_rach un objet de la classe ParamTableRach contenant la table de rachat.

age une valeur numeric correspondant a l'age.

anc une valeur numeric correspondant a l'anciennete.

## Value

La valeur du taux de rachat calcule.

## Author(s)

26 calc\_RC

calc_	rach	dyn
Carc_	r acn_	_uyii

Calcule la composante rachats dynamique.

## **Description**

calc\_rach\_dyn est une methode permettant de calculer la composante rachat dynamique selon la methodologie transmise dans le ONC de l'ACPR de 2013.

## Usage

```
calc_rach_dyn(p, tx_cible, tx_serv)
```

## Arguments

p un objet de la classe ParamRachDyn contenant les parametres de rachats dy-

namiques.

tx\_cible une valeur numeric correspondant au taux de revalorisation cible.
tx\_serv une valeur numeric correspondant au taux de revalorisation servi.

#### Value

La valeur du taux rachat.

#### Author(s)

Prim'Act

calc\_RC

Calcul de la RC.

## Description

calc\_RC est une methode permettant de calculer le montant de RC.

## Usage

```
calc_RC(x, pmvr_oblig)
```

# Arguments

x objet de la classe RC, necessaire pour connaître le stock de RC initial.

pmr\_oblig est un numeric correspondant au montant global annuel de plus ou moins values

realisees sur des actifs obligataires.

#### Author(s)

calc\_rdt 27

calc_rdt	Calcul	les	rendements	de	chacune	des	composante	des	sous-
	portefeui	illes	action et im	nob	ilier du po	rtefei	uille PortFin.		

## Description

calc\_rdt est une methode permettant de calculer les rendements des portfeuilles Action et Immo d'un objet PortFin.

## Usage

```
calc_rdt(x, mp_ESG)
```

## **Arguments**

x objet de la classe PortFin.

mp\_ESG objet de la classe ModelPointESG decrivant les conditions de l'annee n ( ainsi

que l'annee n-1 pour les indices actions & immo).

#### Value

Un data frame composé de deux colonnes et autant de lignes que le portefeuille action a de lignes.

## Author(s)

Prim'Act

calc\_rdt\_marche\_ref Calcul du taux de rendement de reference au niveau du marche

## Description

calc\_rdt\_marche\_ref est une methode permettant de calculer un taux cible.

## Usage

```
calc_rdt_marche_ref(x, mp_esg)
```

# Arguments

mp\_esg est un objet de type ModelPointESG, qui represente la situation courante en

annee et simulations des valeurs de l'ESG.

param\_comport un objet de la classe ParamComport.

#### Value

Une liste contenant les rendements de reference du marche.

## Author(s)

28 calc\_result\_technique

calc\_reprise\_ppb

Reprend sur la valeur de la PPB

## **Description**

calc\_reprise\_ppb est une methode permettant de reprendre sur la PPB. La reprise est effectuee si les limites de reprise de la PPB sur l'annee ne sont pas atteintes. La valeur de cette limite est mise a jour suite a la reprise

#### Usage

```
calc_reprise_ppb(x, montant)
```

## **Arguments**

x objet de la classe Ppb. montant valeur de la reprise.

#### Value

Une liste comprenant l'objet mis a jour et le montnant de la reprise effectuee.

## Author(s)

Prim'Act

calc\_result\_technique calcule le resultat technique

#### **Description**

calc\_result\_technique est une methode permettant de calculer le resultat technique avant attribution de participation aux benefices.

## Usage

```
calc_result_technique(passif_av_pb, var_pre)
```

#### **Arguments**

passif\_av\_pb est une liste produit par la methode viellissement\_av\_pb appliquee a un porte-

feuille de passif.

var\_pre est une valeur numeric correspondant a la variation de PRE.

#### Value

Le resulat technique

```
calc_result_technique_ap_pb
```

calcule le resultat technique apres prise en compte de la participation aux benefices.

## **Description**

calc\_result\_technique\_ap\_pb est une methode permettant de calculer le resultat technique apres attribution de participation aux benefices.

#### Usage

```
calc_result_technique_ap_pb(passif_av_pb, passif_ap_pb, ppb, var_pre)
```

## **Arguments**

```
passif_av_pb est une liste produit par la methode viellissement_av_pb.

passif_ap_pb est une liste produit par la methode viellissement_ap_pb.

ppb est un objet de la classe Ppb qui renvoie l'etat courant de la PPB.

var_pre est une valeur numeric correspondant a la variation de PRE.
```

#### Value

Le resultat technique apres participation aux benefices.

calc_revalo	Applique la politique de revalorisation d'un canton.	

# Description

calc\_revalo est une methode permettant de d'appliquer l'ensemble de la politique de revalorisation d'un assureur.

## Usage

```
calc_revalo(x, passif_av_pb, tra, plac_moy_vnc, result_tech)
```

## **Arguments**

X	un objet de la classe Canton.
passif_av_pb	est une liste produit par la methode viellissement_av_pb appliquee a un porte-feuille de passif.
tra	est la valeur numeric du taux de rendement de l'actif.
plac_moy_vnc	est la valeur numeric moyenne des actifs.
result_tech	est la valeur numeric du resultats techniques prise en compte de la PB.

30 calc\_revalo\_pm

#### Value

Une liste avec la valeur de la revalorisation additionelle nette servie par produit, la ppb mise a jour, la PPB mise a jour et le resultat technique avant PB.

#### Author(s)

Prim'Act

calc\_revalo\_pm Calcule et applique la revalorisation pour des PM pour des contrats epargne en euros.

## **Description**

calc\_revalo\_pm est une methode permettant de calculer la revallorisation des PM sur une annee.

#### Usage

```
calc_revalo_pm(x, rev_net_alloue, tx_soc)
```

#### **Arguments**

x un objet de la classe EpEuroInd contenant les model points epargne euros.

rev\_net\_alloue une valeur de type numeric correspondant au montant de revalorisation a allouer.

tx\_soc est une valeur numeric correspondant au taux de prelevement sociaux.

#### **Details**

Cette methode permet de calculer les montants de PM de fin d'annee avec une revalorisation minimale et une revalorisation additionnelle au titre de la participation aux benefices de l'annee. Les chargements sur encours sont egalement calcules et preleves. Cette methode permet de gerer les contrats a taux de revalorisation net negatif.

## Value

Une liste contenant:

flux: une liste comprenant les flux de l'annee

stock: une liste comprenant les nombres de sorties

tx\_rev\_net: un vecteur correspondant au taux de revalorisation net appliques a chaque model point.

Le format de la liste flux est :

rev\_stock\_brut\_ap\_pb: un vecteur contenant la revalorisation brute de l'annee appliquee au PM

rev\_stock\_nette\_ap\_pb: un vecteur contenant la revalorisation nette de l'annee appliquee au PM. Elle peut etre negative pour des contrats a taux negatif.

enc\_charg\_stock\_ap\_pb: un vecteur contenant les montants de chargement sur encours de l'annee calcules pour le stock de PM

calc\_sur\_dec 31

```
soc_stock_ap_pb: un vecteur contenant les prelevements sociaux de l'annee
```

Le format de la liste stock est : s

pm\_fin\_ap\_pb : un vecteur contenant le montant de PM en fin d'annee

## Author(s)

Prim'Act

## See Also

Le calcul des PM avec revalorisation minimale uniquement calc\_pm.

calc\_sur\_dec

Calcul les surcote/decote de chaque composante d'un portefeuille obligataire.

## Description

calc\_sur\_dec est une methode permettant de calculer les surcotes/decotes de chaque composante d'un portefeuille obligataire.

## Usage

```
calc_sur_dec(x)
```

## **Arguments**

x objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille obligataire).

## Value

Un data frame compose de deux colonnes : 1 ere colonne : surcotes decotes ; 2de colonne : valeurs nettes comptables.

## Author(s)

32 calc\_tx\_cible

-			
ca]		+ 1	ra
Cal	L C_	_ し	

Calcul du taux de rendement financier

#### **Description**

calc\_tra est une methode permettant de calculer le taux de rendement financier du portefeuille.

## Usage

```
calc_tra(plac_moy, res_fin)
```

## **Arguments**

plac\_moy est un objet de type numeric, qui fournit la valeur moyenne des placements de

l'annee en valeur nette comptable.

res\_fin est un objet de type numeric, qui fournit le resultat financier du porfeuille.

#### Value

La valeur du taux de rendement de l'actif.

#### Author(s)

Prim'Act

calc\_tx\_cible

Calcul du taux cible pour des contrats epargne en euros.

# Description

 $calc\_tx\_cible$  est une methode permettant d'evaluer le taux de revalorisation cible de chaque model point.

# Usage

```
calc_tx_cible(x, ht, list_rd)
```

## **Arguments**

x un objet de la classe EpEuroInd contenant les model points epargne euros.
 ht un objet de la classe HypTech contenant differentes lois de comportement.
 list\_rd une liste contenant les rendements de reference. Le format de cette liste est :

le taux de rendement obligataire

le taux de rendement de l'indice action de reference le taux de rendement de l'indice immobilier de reference le taux de rendement de l'indice tresorerie de reference

#### Value

```
tx_cible_an : un vecteur contenant les taux cible de l'annee
tx_cible_se : un vecteur contenant les taux cible de l'annee sur base semestrielle
```

## Note

Pour les besoins des calculs a mi-annee, des taux semestriels sont produits.

#### Author(s)

Prim'Act

#### See Also

La recuperation des taux cibles calcules : get\_comport.

```
calc_tx_cible_ref_marche
```

Calcule le taux de revalorisation cible.

## **Description**

calc\_tx\_cible\_ref\_marche est une methode permettant de calculer le taux de revalorisation cible en evaluant le taux de rendement des assureurs sur le marche.

# Usage

```
calc_tx_cible_ref_marche(param_comport, list_rd, tx_cible_prec)
```

## **Arguments**

param\_comport un objet de la classe ParamComport contenant les parametres comportementaux.

list\_rd une liste contenant les rendements de reference. Le format de cette liste est :

le taux de rendement obligataire

le taux de rendement de l'indice action de reference le taux de rendement de l'indice immobilier de reference le taux de rendement de l'indice tresorerie de reference

tx\_cible\_prec une valeur numeric correspondant au taux cible de la periode precedente.

## Value

La valeur du taux cible.

#### Author(s)

34 calc\_tx\_sortie

calc_tx_min	Calcul le taux de revalorisation contractuel minimum pour des con-
	trats epargne en euros.

## Description

calc\_tx\_min est une methode permettant de calculer les taux de revalorisation minimum sur une periode. La revalorisation minimum est le maximum entre le taux technique et le taux minimim garanti (TMG) du contrat.

#### Usage

```
calc_tx_min(x, an)
```

## **Arguments**

x un objet de la classe EpEuroInd contenant les model points epargne euros.

an un numeric representant l'annee de projection courante.

## Value

tx\_tech\_an : un vecteur contenant les taux de technique de l'annee

tx\_tech\_se : un vecteur contenant les taux de technique de l'annee sur base semestrielle

tx\_an : un vecteur contenant les taux de revalorisation minimum de l'annee

x\_se: un vecteur contenant les taux de revalorisation minimum de l'annee exprimes en semestriel.

# Note

Pour les besoins des calculs a mi-annee, des taux semestriels sont produits.

## Author(s)

Prim'Act

calc\_tx\_sortie

Calcul des taux de sortie pour des contrats epargne en euros.

#### **Description**

calc\_tx\_sortie est une methode permettant de calculer les differents taux de sortie sur une periode.

## Usage

```
calc_tx_sortie(x, ht)
```

calc\_vm\_action 35

#### **Arguments**

x un objet de la classe EpEuroInd contenant les model points epargne euros.

ht un objet de la classe HypTech contenant differentes tables de mortalite et differ-

entes lois de rachat.

#### Value

Une matrice contenant pour chaque model points en ligne :

```
qx_rach_tot: un vecteur contenant les taux de rachats totaux
```

qx\_rach\_tot\_dyn: un vecteur contenant les taux de rachats totaux dynamiques

qx\_dc: un vecteur contenant les taux de deces

qx\_rach\_part: un vecteur contenant les taux de rachats partiels

qx\_rach\_part\_dyn: un vecteur contenant les taux de rachats partiels dynamiques.

#### Author(s)

Prim'Act

#### See Also

La recuperation des taux de rachat structurel : get\_qx\_rach. La recuperation des taux de rachat dynamique : get\_rach\_dyn. La recuperation des taux de deces : get\_qx\_mort.

calc\_vm\_action

Calcul les valeurs de marches de chaque composante du portefeuille action.

## Description

calc\_vm\_action est une methode permettant de calculer les valeurs de marche.

## Usage

```
calc_vm_action(x, rdt)
```

## **Arguments**

x objet de la classe Action (decrivant le portefeuille d'action).

rdt vecteur de type numeric decrivant le rendement de chacune des actions du porte-

feuille action de l'assureur. Contient autant d'elements que le portefeuille a de

lignes.

#### Value

L'objet x dont les valeurs de marche ont ete mises a jour.

#### Author(s)

36 calc\_vm\_oblig

calc_vm_immo	Calcul les valeurs de marches de chaque composante du portefeuille immobilier.

## **Description**

calc\_vm\_immo est une methode permettant de calculer les valeurs de marche.

#### Usage

```
calc_vm_immo(x, rdt)
```

## Arguments

x objet de la classe Immo (decrivant le portefeuille d'immobilier).

rdt vecteur de type numeric decrivant le rendement de chacune des lignes d'immobilier

du portefeuille immobilier de l'assureur. Contient autant d'elements que le

portefeuille a de lignes.

#### Value

L'objet x dont les valeurs de marche ont ete mises a jour.

## Author(s)

Prim'Act

calc_vm_oblig	Calcul les valeurs de marches de chaque composante du portefeuille obligation.
---------------	--

## **Description**

calc\_vm\_oblig est une methode permettant de calculer les valeurs de marche.

## Usage

```
calc_vm_oblig(x, yield_curve)
```

## **Arguments**

x objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille d'obligation).

rdt vecteur de type numeric decrivant le rendement de chacune des lignes d'obligation

du portefeuille obligation de l'assureur. Contient autant d'elements que le porte-

feuille a de lignes.

## Value

L'objet x dont les valeurs de marche ont ete mises a jour.

calc\_vm\_treso 37

## Author(s)

Prim'Act

calc_vm_treso Calcul les valeurs de marche treso.	es de chaque composante du portefeuille
---	---

# Description

calc\_vm\_treso est une methode permettant de calculer les valeurs de marche de chaque ligne du portefeuille treso.

# Usage

```
calc_vm_treso(x, rdt, flux_milieu, flux_fin)
```

# Arguments

X	objet de la classe treso (decrivant le portefeuille de treso).
rdt	vecteur decrivant le rendement de chacune des lignes treso du ptf. Contient autant d'elements que le portefeuille a de lignes.
flux_milieu	vecteur decrivant les flux ( percus)entrants : positif, sortants : negatifs) en milieu d'annee, ventile selon chacune des lignes de cash.
flux_fin	vecteur decrivant les flux (entrants : positifs, sortants : negatifs) en fin d'annee,

vecteur decrivant les flux (entrants : positifs, sortants : negatifs) en fin d'annee,

ventile selon chacune des lignes de cash.

## Value

L'objet x dont les valeurs de marche ont ete mises a jour.

## Author(s)

Prim'Act

calc_vnc	Calcul les valeurs nettes comptables de chaque composante du porte-
	feuille obligation.

# Description

calc\_vnc est une methode permettant de calculer les valeurs de marche.

```
calc_vnc(x, sd_unitaire)
```

38 calc\_z\_spread

## **Arguments**

x objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille d'obligation).

sd\_unitaire vecteur de type numeric decrivant la surcote decote de chacune des lignes d'obligation

du portefeuille obligation de l'assureur. Contient autant d'elements que le porte-

feuille a de lignes.

## Value

L'objet x dont les valeurs nettes comptables ont ete mises a jour.

# Author(s)

Prim'Act

calc\_z\_spread Calcul les zeros spreads de chaque composante d'un portefeuille obligataire.

# **Description**

calc\_z\_spread est une methode permettant de calculer les zeros spread de chaque composante d'un portefeuille obligataire.

# Usage

```
calc_z_spread(x, yield_curve)
```

# Arguments

x objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuile obligataire).

yield\_curve vecteur decrivant la courbe de taux sans risque retenue.)

## Value

Un vecteur dont chaque element correspond a la valeur du zero spread de l'obligation du portefeuille obligataire. Ce vecteur a autant d'elements que le portefeuille obligataire a de lignes.

# Author(s)

Canton 39

## **Description**

Une classe pour le canton d'un assureur. Un objet de cette classe agrege un portefeuille financier, un portefeuille de passifs, l'ensemble des autres provisions ainsi que les parametres et données necessaires a la projection de la situation d'un l'assureur.

#### **Slots**

annee une valeur entiere correspondant a l'annee de projection.

ptf\_fin est un objet de type PortFin, qui represente le portefeuille d'investissement d'un canton.

ptf\_passif est un objet de type PortPassif, qui represente le portefeuille de passif d'un canton.

mp\_esg est un objet de type ModelPointESG, qui represente la situation courante deduite de l'ESG. Cet objet traduit la situation economique pour une annee donnee et une simulation donnee.

ppb est un objet de type Ppb, qui represente la provision pour participation aux benefices (PPB).

hyp\_canton est un objet de type HypCanton, qui regroupe les hypotheses generales applicables au canton.

param\_alm est un objet de type ParamAlmEngine, qui contient les parametres utilises dans les methodes de gestion de l'allocation d'actifs.

param\_revalo est un objet de type ParamRevaloEngine, qui contient les parametres utilises dans les methodes de gestion de la revalorisation.

#### Author(s)

Prim'Act

#### See Also

La projection du Canton sur une annee : proj\_an. Le calcul du resultat technique : calc\_result\_technique\_ap\_pb. Le calcul des fins de projection : calc\_fin\_proj.

 ${\tt chargement\_choc}$ 

Permet de charger dans un objet de la classe ChocSolvabilite2 l'ensemble des parametres necessaires a la bonne application des chocs de marche et de souscription au sens de la formule standard de la directive Solvabilite 2.

# Description

chargement\_choc est une methode permettant de charger les parametres des differents chocs de marche et de souscription, tels que renseignes par l'utilisateur.

```
chargement_choc(x, folder_chocs_address)
```

40 chargement\_ESG

#### **Arguments**

x objet de la classe ChocSolvabilite2.

folder\_choc\_address

est un character. Cette chaine de caractere est construite par la fonction set\_architecture de la classe Initialisation, elle contient l'adresse du dossier contenant les fichiers de parametres des chocs de la formule standard a appliquer renseignes par l'utilisateur.

### Value

x l'objet de la classe ChocSolvabilite2 dont les attributs param\_choc\_mket et param\_choc\_sousc ont ete mis a jour.

#### Author(s)

Prim'Act

#### See Also

La creation de l'architecture de chargement des donnees et parametres renseignes par l'utilisateur set\_architecture, ainsi que les classes ParamChocMket et ParamChocSousc.

chargement\_ESG Cette methode construit l'objet de classe ESG a partir des donnees .csv issues de l'ESG Prim'Act.

# Description

chargement\_ESG est une methode permettant de construire et charger les trajectoires simulees par le Generateur de Scenarios Economiques de Prim'Act.

## Usage

```
chargement_ESG(folder_ESG_address, nb_simu, nb_annee_proj)
```

# **Arguments**

folder\_ESG\_address

est un character. Il correspond au chemin de reference du dossier contenant les extractions de l'ESG Prim'Act. Les differentes adresses potentielles pour les differents ESG employes (central, hausse de taux, baisse de taux, avec ou sans VA) sont construites par la fonction set\_architecture de la classe Initialisation.

nb\_simu est une valeur de type integer correspondant au nombre de trajectoire simulees

par l'ESG Prim'Act.

nb\_annee\_proj est une valeur de type integer correspondant au nombre d'annees de projection

des sorties de l'ESG Prim'Act.

### Value

x l'objet de la classe ESG construit.

chargement\_PortFin 41

## Author(s)

Prim'Act

chargement\_PortFin

Charge le PortFin a partir des donnees renseignees par l'utilisateur.

## **Description**

chargement\_PortFin est une methode permettant de creer un objet PortFin a partir des donnees renseignees par l'utilisateur.

## Usage

```
chargement_PortFin(folder_PortFin_address, mp_ESG)
```

## **Arguments**

folder\_PortFin\_address

est un chemin de type character, cf la methode set\_architecture

mp\_ESG

est un objet de la classe ModelPointESG, qui fournit le resultat financier du porfeuille.

#### Value

L'objet PortFin tel que precise par les donnees initiales et le sparametres renseignes par l'utilisateur.

## Author(s)

Prim'Act

chargement\_PortFin\_reference

Charge le PortFin de reinvestissement a partir des donnees renseignees par l'utilisateur.

# Description

chargement\_PortFin\_reference est une methode permettant de creer un objet PortFin correspondant au portefeuille finanicer de reinvestissement a partir des donnees renseignees par l'utilisateur.

# Usage

```
chargement_PortFin_reference(folder_PortFin_reference_address, mp_ESG)
```

# **Arguments**

folder\_PortFin\_reference\_address

est un chemin de type character, cf la methode set\_architecture

mp\_ESG

est un objet de la classe ModelPointESG, qui fournit le resultat financier du porfeuille.

42 ChocSolvabilite2

#### Value

L'objet PortFin correspondant au portefeuille financier de reinvestissement tel que precise par les donnees initiales et les parametres renseignes par l'utilisateur.

## Author(s)

Prim'Act

ChocSolvabilite2

La classe ChocSolvabilite2 permet d'implementer l'ensemble des scenarios de choc initiaux au sens de la formule standard de la directive Solvabilite 2. Cette classe contient deux attributs qui contiennent respectivement l'ensemble des parametres necessaire a l'application des chocs Marche et Souscription, au sens de la formule standard. Cette classe contient aussi l'ensemble des methodes permettant d'appliquer chacun de ces chocs individuellement a un objet de la classe canton.

# **Description**

La classe ChocSolvabilite2 permet d'implementer l'ensemble des scenarios de choc initiaux au sens de la formule standard de la directive Solvabilite 2. Cette classe contient deux attributs qui contiennent respectivement l'ensemble des parametres necessaire a l'application des chocs Marche et Souscription, au sens de la formule standard. Cette classe contient aussi l'ensemble des methodes permettant d'appliquer chacun de ces chocs individuellement a un objet de la classe canton.

#### **Slots**

```
param_choc_mket objet de la classe ParamChocMket
param_choc_sousc : objet de la classe ParamChocSousc
```

#### Author(s)

Prim'Act

## See Also

Le calcul et la mise a jour des autres reserves do\_choc\_action, do\_choc\_immo, do\_choc\_spread et do\_choc\_frais, do\_choc\_mortalite, do\_choc\_longevite, do\_choc\_rachat\_up, do\_choc\_rachat\_down.

create\_ptf\_bought\_action

Ajuste les quantites d'actions a acheter.

# Description

create\_ptf\_bought\_action est une methode permettant d'ajuster d'un coefficient les quantites d'actions a acheter. Cette methode est utilisee pour l'achat de nouvelles actions.

### Usage

```
create_ptf_bought_action(x, coefficient)
```

# Arguments

x objet de la classe Action, correspondant au portefeuille actions de reinvestisse-

ment. Ce portefeuille est unitaire.

coefficient un vecteur de type numeric qui a autant d'elements que le portefeuille de rein-

vestissement action a de lignes. Il correspond au coefficient a appliquer au porte-

feuille de reinvestissement action pour effectuer l'achat desire.

### Value

x un objet de la classe Action correspondant a une proportion precise du portefeuille de reinvestissement action.

## Author(s)

Prim'Act

### See Also

La classe Action.

create\_ptf\_bought\_immo

Ajuste les quantites d'immobilier a acheter.

## **Description**

create\_ptf\_bought\_immo est une methode permettant d'ajuster d'un coefficient les quantites d'immobilier a acheter. Cette methode est utilisee pour l'achat de nouveaux titres immobilier.

```
create_ptf_bought_immo(x, coefficient)
```

#### **Arguments**

x objet de la classe Immo, correspondant au portefeuille immobilier de reinvestisse-

ment. Ce portefeuille est unitaire.

coefficient est un vecteur de type numeric qui a autant d'elements que le portefeuille de

reinvestissement immo a de lignes. Il correspond au coefficient a appliquer au

portefeuille de reinvestissement immo pour effectuer l'achat desire.

#### Value

x un objet de la classe Immo correspondant a une proportion precise du portefeuille de reinvestissement immo.

## Author(s)

Prim'Act

## See Also

La classe Immo.

```
create_ptf_bought_oblig
```

Ajuste les quantites d'obligations a acheter.

## **Description**

create\_ptf\_bought\_oblig est une methode permettant d'ajuster d'un coefficient les quantites d'obligations a acheter. Cette methode est utilisee pour l'achat de nouveaux titres obligataires.

### Usage

```
create_ptf_bought_oblig(x, coefficient)
```

# Arguments

x objet de la classe Oblig, correspondant au portefeuille obligataire de reinvestisse-

ment. Ce portefeuille est unitaire.

coefficient est un vecteur de type numeric qui a autant d'elements que le portefeuille de

reinvestissement obligataire a de lignes. Il correspond au coefficient a appliquer au portefeuille de reinvestissement obligataire pour effectuer l'achat desire.

#### Value

x un objet de la classe Oblig correspondant a une proportion precise du portefeuille de reinvestissement obligataire.

### Author(s)

Prim'Act

# See Also

La classe Oblig.

do\_calc\_nb\_sold\_action

```
do_calc_nb_sold_action
```

Calcule le nombre d'actions a vendre.

# Description

do\_calc\_nb\_sold\_action est une methode permettant de calculer pour chaque ligne d'un portefeuille action d'un assureur le nombre d'unites a vendre afin de realiser un certain montant de vente en actions.

# Usage

```
do_calc_nb_sold_action(x, montant_vente, method_vente)
```

### **Arguments**

x objet de la classe Action, correspondant au portefeuille action de l'assureur.

montant\_vente est un reel de type numeric correspondant a la vente totale de vm action que

l'assureur souhaite effectuer.

method\_vente est un element de type character correspondant a methode de vente retenue

(seule la methode proportionnelle est implementee actuellement).

#### Value

data.frame contenant deux colonnes (num\_mp, nb\_sold) correspondant respectivement au numero de model point de chaque ligne action du portefeuille et du nombre d'unite a vendre pour chacune d'entre elles.

### Author(s)

Prim'Act

### See Also

Action.

do\_calc\_nb\_sold\_immo Calcule le nombre de titres immobilier a vendre.

# Description

do\_calc\_nb\_sold\_immo est une methode permettant de calculer pour chaque ligne d'un portefeuille immo d'un assureur le nombre d'unites a vendre afin de realiser un certain montant de vente immo.

```
do_calc_nb_sold_immo(x, montant_vente, method_vente)
```

## **Arguments**

x objet de la classe Immo, correspondant au portefeuille immo de l'assureur.

montant\_vente est un reel de type numeric correspondant a la vente totale de vm immo que

l'assureur souhaite effectuer.

method\_vente est un element de type character correspondant a methode de vente retenue

(seule la methode proportionnelle est implementee actuellement).

#### Value

data.frame contenant deux colonnes (num\_mp, nb\_sold) correspondant respectivement au numero de model point de chaque ligne immo du portefeuille et du nombre d'unite a vendre pour chacune d'entre elles.

### Author(s)

Prim'Act

#### See Also

La classe Immo.

do\_calc\_nb\_sold\_oblig Calcule le nombre d'obligations a vendre.

### **Description**

do\_calc\_nb\_sold\_oblig est une methode permettant de calculer pour chaque ligne d'un portefeuille obligataire d'un assureur le nombre d'unites a vendre afin de realiser un certain montant de vente obligataire.

# Usage

```
do_calc_nb_sold_oblig(x, montant_vente, method_vente)
```

## Arguments

x objet de la classe Oblig, correspondant au portefeuille obligataire de l'assureur.

montant\_vente est un reel de type numeric correspondant a la vente totale de vm obligataire

que l'assureur souhaite effectuer.

method\_vente est un element de type character correspondant a methode de vente retenue

(seule la methode proportionnelle est implementee actuellement).

### Value

data.frame contenant deux colonnes (num\_mp, nb\_sold) correspondant respectivement au numero de model point de chaque ligne obligataire du portefeuille et du nombre d'unite a vendre pour chacune d'entre elles.

### Author(s)

do\_choc\_action\_type1

47

#### See Also

La classe Oblig.

do\_choc\_action\_type1

Permet a partir d'un canton initial de creer un canton choque action.

## **Description**

do\_choc\_action\_type1 est une methode permettant d'appliquer le choc action type 1 de la formule standard Solvabilite 2 a un canton.

# Usage

```
do_choc_action_type1(x, canton)
```

## **Arguments**

objet de la classe ChocSolvabilite2. Х

est un objet de la classe canton. Il correspond au canton non choque (i.e. cencanton

tral) de l'assureur.

## Value

canton l'objet de la classe canton correspondant au scenario choque action au sens de la formule standard Solvabilite 2.

### Note

Il est possible d'appliquer des chocs actions distincts a chaque action selon l'index. Cette parametrisation est effectuee dans les fichiers d'inputs utilisateurs.

# Author(s)

Prim'Act

do\_choc\_action\_type2 Permet a partir d'un canton initial de creer un canton choque action.

# **Description**

do\_choc\_action\_type2 est une methode permettant d'appliquer le choc action type 2 de la formule standard Solvabilite 2 a un canton.

```
do_choc_action_type2(x, canton)
```

48 do\_choc\_frais

#### **Arguments**

x objet de la classe ChocSolvabilite2.

canton est un objet de la classe canton. Il correspond au canton non choque (i.e. cen-

tral) de l'assureur.

## Value

canton l'objet de la classe canton correspondant au scenario choque action au sens de la formule standard Solvabilite 2.

#### Note

Il est possible d'appliquer des chocs actions distincts a chaque action selon l'index. Cette parametrisation est effectuee dans les fichiers d'inputs utilisateurs.

## Author(s)

Prim'Act

do\_choc\_frais

Permet a partir d'un canton initial de creer un canton choque frais.

## **Description**

do\_choc\_frais est une methode permettant d'appliquer le choc frais de la formule standard Solvabilite 2 a un canton.

# Usage

```
do_choc_frais(x, canton, autres_passifs_choc)
```

# **Arguments**

x objet de la classe ChocSolvabilite2.

canton est un objet de la classe canton. Il correspond au canton non choque (i.e. cen-

tral) de l'assureur.

#### Value

canton l'objet de la classe canton correspondant au scenario choque frais au sens de la formule standard Solvabilite 2.

# Note

La parametrisation des chocs de frais est effectuee dans les fichiers d'inputs utilisateurs.

## Author(s)

do\_choc\_immo 49

do_choc_immo	Permet a partir d'un canton initial de creer un canton choque immobilier.
--------------	---

## **Description**

do\_choc\_immo est une methode permettant d'appliquer le choc immobilier de la formule standard Solvabilite 2 a un canton.

# Usage

```
do_choc_immo(x, canton)
```

### **Arguments**

x objet de la classe ChocSolvabilite2.

canton est un objet de la classe canton. Il correspond au canton non choque (i.e. cen-

tral) de l'assureur.

### Value

canton l'objet de la classe canton correspondant au scenario choque immobilier au sens de la formule standard Solvabilite 2.

### Note

Il est possible d'appliquer des chocs actions distincts a chaque ligne immobilier present en portefeuille selon l'index. Cette parametrisation est effectuee dans les fichiers d'inputs utilisateurs.

# Author(s)

Prim'Act

## **Description**

do\_choc\_longevite est une methode permettant d'appliquer le choc longevite de la formule standard Solvabilite 2 a un canton.

# Usage

```
do_choc_longevite(x, canton, autres_passifs_choc)
```

# Arguments

x objet de la classe ChocSolvabilite2.

canton est un objet de la classe canton. Il correspond au canton non choque (i.e. cen-

tral) de l'assureur.

do\_choc\_mortalite

#### Value

canton l'objet de la classe canton correspondant au scenario choque longevite au sens de la formule standard Solvabilite 2.

## Note

La parametrisation des chocs de longevite est effectuee dans les fichiers d'inputs utilisateurs.

### Author(s)

Prim'Act

do\_choc\_mortalite

Permet a partir d'un canton initial de creer un canton choque mortalite.

# Description

do\_choc\_mortalite est une methode permettant d'appliquer le choc mortalite de la formule standard Solvabilite 2 a un canton.

# Usage

```
do_choc_mortalite(x, canton, autres_passifs_choc)
```

## **Arguments**

x objet de la classe ChocSolvabilite2.

canton est un objet de la classe canton. Il correspond au canton non choque (i.e. cen-

tral) de l'assureur.

## Value

canton l'objet de la classe canton correspondant au scenario choque mortalite au sens de la formule standard Solvabilite 2.

## Note

La parametrisation des chocs de mortalite est effectuee dans les fichiers d'inputs utilisateurs.

# Author(s)

do\_choc\_rachat\_down 51

do_choc_rachat_down	Permet a partir d'un canton initial de creer un canton dont les taux de rachat sont choques a la baisse.
	racial som choques a la baisse.

# Description

do\_choc\_rachat\_down est une methode permettant d'appliquer le choc a la baisse des taux de rachat de la formule standard Solvabilite 2 a un canton.

### Usage

```
do_choc_rachat_down(x, canton, autres_passifs_choc)
```

## **Arguments**

x objet de la classe ChocSolvabilite2.

canton est un objet de la classe canton. Il correspond au canton non choque (i.e. cen-

tral) de l'assureur.

#### Value

canton l'objet de la classe canton correspondant au scenario de choc a la baisse des taux de rachats au sens de la formule standard Solvabilite 2.

### Note

La parametrisation des chocs a la baisse des taux de rachat est effectuee dans les fichiers d'inputs utilisateurs.

### Author(s)

Prim'Act

do_choc_rachat_up Permet a partir d'un canton initial de creer un canton dont les taux de rachat sont choques a la hausse.	do_choc_rachat	- '	
--	----------------	-----	--

## **Description**

do\_choc\_rachat\_up est une methode permettant d'appliquer le choc a la hausse des taux de rachat de la formule standard Solvabilite 2 a un canton.

## Usage

```
do_choc_rachat_up(x, canton, autres_passifs_choc)
```

# Arguments

x objet de la classe ChocSolvabilite2.

canton est un objet de la classe canton. Il correspond au canton non choque (i.e. cen-

tral) de l'assureur.

52 do\_choc\_spread

#### Value

canton l'objet de la classe canton correspondant au scenario de choc a la hausse des taux de rachats au sens de la formule standard Solvabilite 2.

### Note

La parametrisation des chocs a la hausse des taux de rachat est effectuee dans les fichiers d'inputs utilisateurs.

### Author(s)

Prim'Act

do\_choc\_spread

Permet a partir d'un canton initial de creer un canton choque action.

# Description

do\_choc\_spread est une methode permettant d'appliquer le choc spread de la formule standard Solvabilite 2 a un canton.

### Usage

```
do_choc_spread(x, canton)
```

## **Arguments**

x objet de la classe ChocSolvabilite2.

canton est un objet de la classe canton. Il correspond au canton non choque (i.e. cen-

tral) de l'assureur.

#### Value

canton l'objet de la classe canton correspondant au scenario choque spread au sens de la formule standard Solvabilite 2.

## Note

Il est possible d'appliquer des chocs de spreads distincts a chaque ligne du portefeuille obligataire selon l'index de la ligne obligataire. Cette parametrisation est effectuee dans les fichiers d'inputs utilisateurs.

## Author(s)

do\_choc\_spread\_unitaire

Permet a partir d'une table contenant les elements du choc de spread obligataire S2 et d'une ligne obligataire d'un element Oblig d'un portefeuille financier d'appliquer le choc de spread a cette ligne obligataire.

## **Description**

do\_choc\_spread\_unitaire est une methode permettant d'appliquer le choc spread de la formule standard Solvabilite 2 a une ligne obligataire.

#### **Usage**

```
do_choc_spread_unitaire(table_choc_spread, ligne_oblig)
```

## **Arguments**

table\_choc\_spread

data. frame contenant la table des chocs de spreads.

ligne\_oblig

est un data. frame. Il correspond a une ligne obligataire d'un portefeuille Oblig d'un assureur.

## Value

vm\_choquee un numeric correspondant a la valeur de marche de la ligne obligataire suite a l'application du choc de spread a cette ligne.

## Author(s)

Prim'Act

## See Also

La fonction d'application du choc de spread a un canton, faisant appel a cette fonction unitaire : do\_choc\_spread.

do\_choc\_taux

Methode permettant d'appliquer le choc de taux a un Canton.

## **Description**

do\_choc\_taux est une methode permettant d'appliquer le choc de taux de la formule standard Solvabilite 2 a un canton.

```
do_choc_taux(canton)
```

#### **Arguments**

canton

un objet de la classe Canton, correspondant au canton auquel on souhaite appliquer le choc de taux.

## Value

canton l'objet de la classe Canton, mis a jour du choc de taux.

## Author(s)

Prim'Act

do\_update\_pmvl

Met a jour l'ensemble des attributs pvl et pml d'un objet PortFin

# Description

do\_update\_pmvl est une methode permettant de calculer le taux de rendement financier du porte-feuille.

## Usage

```
do_update_pmvl(x)
```

# **Arguments**

Х

est un objet de la classe PortFin,

# Value

L'objet x de la classe PortFin dont les plus values et moins values ont ete recalculees avec les elements du PortFin renseigne en input.

# Author(s)

Prim'Act

```
do_update_PRE_val_courante
```

Mise a jour de la valeur courante de PRE

# Description

do\_update\_PRE\_val\_courante est une methode permettant de calculer le montant de PRE.

```
do_update_PRE_val_courante(x, val_courante)
```

## **Arguments**

x objet de la classe PREcorrespondant a la PRE avant mise a jour.

val\_courante est un numeric correspondant au montant de PRE calcule par la fonction calc\_PRE.

### Value

L'objet PRE mis a jour de la nouvelle valeur courante de PRE

## Author(s)

Prim'Act

### See Also

La methode de calcul de la PRE calc\_PRE

```
do_update_PRE_val_debut
```

Mise a jour de la valeur courante de PRE

# Description

do\_update\_PRE\_val\_debut est une methode permettant de calculer le montant de PRE.

## Usage

```
do_update_PRE_val_debut(x, val_debut)
```

### **Arguments**

x objet de la classe PRE correspondant a la PRE avant mise a jour.

val\_courante est un numeric correspondant au montant de PRE calcule par la fonction calc\_PRE.

# Value

L'objet PRE mis a jour de la nouvelle valeur de debut de PRE

# Author(s)

Prim'Act

### See Also

La methode de calcul de la PRE calc\_PRE

```
do_update_RC_val_courante
```

Mise a jour de la valeur courante de RC

# Description

do\_update\_RC\_val\_courante est une methode permettant de calculer le montant de RC.

### Usage

```
do_update_RC_val_courante(x, val_courante)
```

# **Arguments**

```
x objet de la classe RCcorrespondant a la RC avant mise a jour.
val_courante est un numeric correspondant au montant de RC calcule par la fonction calc_RC.
```

#### Value

L'objet RC mis a jour de la nouvelle valeur courante de RC

## Author(s)

Prim'Act

### See Also

La methode de calcul de la RC calc\_RC

```
do_update_RC_val_debut
```

Mise a jour de la valeur courante de RC

# Description

do\_update\_RC\_val\_debut est une methode permettant de calculer le montant de RC.

#### Usage

```
do_update_RC_val_debut(x, val_debut)
```

## **Arguments**

```
x objet de la classe RC correspondant a la RC avant mise a jour.
val_courante est un numeric correspondant au montant de RC calcule par la fonction calc_RC.
```

# Value

L'objet RC mis a jour de la nouvelle valeur de debut de RC

# Author(s)

Prim'Act

### See Also

La methode de calcul de la RC calc\_RC

do\_update\_vm\_vnc\_precedent

Evalue et met a jour les objets constituants un PortFin.

## **Description**

do\_update\_vm\_vnc\_precedent est une methode permettant de calculer et mettre a jour un porte-feuille financier suite a un vieillissement.

### Usage

```
do_update_vm_vnc_precedent(x)
```

## **Arguments**

Х

objet de la classe PortFin, correspondant au portefeuille financier de l'assureur avant mise a jour de l'attribut vm\_vnc\_precedent.

## Value

L'objet de la classe PortFin renvoye correspond au portefeuille financier de l'assureur dont l'attribut vm\_vnc\_precedent a ete mis a jour.

# Author(s)

Prim'Act

duration\_sensi

Calcul la duration de chaque composante d'un portefeuille obligataire.

## **Description**

duration\_sensi est une methode permettant de calculer la duration de chaque composante d'un portefeuille obligataire.

## Usage

```
duration_sensi(x)
```

### **Arguments**

Χ

objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille obligataire).

58 echeancier

#### Value

Un data frame compose de deux colonnes : la premiere est compose de la duration de chacune des obligations du portefeuille obligataire. La seconde est compose de la sensibilite de chacune des obligations du portefeuille obligataire. Le dataframe de sortie a autant d'elements que le portefeuille obligataire a de lignes.

## Author(s)

Prim'Act

echeancier

Calcul les flux d'un model point ou d'un ensemble de odels points obligataires.

### **Description**

echeancier est une methode permettant de calculer les flux jusqu'a maturite residuelle.

## Usage

```
echeancier(coupon, maturite, zspread, nominal, yield)
```

# **Arguments**

coupon vecteur contenant les taux de coupons

maturite vecteur d'entiers contenant les maturites residuelles

zspread vecteur contenant les zero-spreads

nominal vecteur contenant les valeurs nominales de chaque obligation yield vecteur contenant la courbe de taux consideree (peut-etre vide)

#### Value

Une matrice contenant:

grid\_flux: la matrice d'ecoulement des flux. Cette matrice a autant de colonnes que le max du
 vecteur de maturite residuelle, et autant de lignes que les vecteurs d'input coupon, maturite, zspread, nominal.
 Chaque ligne decrit les flux annuels a venir pour l'actif obligataire de caracteristique renseigne
 en input.

# Author(s)

EpEuroInd 59

# Description

Une classe pour les passifs epargne en euros.

# Slots

mp un objet data. frame au format fige contenant l'ensemble de model points epargne en euros. tab un objet de la classe TabEpEuroInd dedie au stockage de variables intermediaires.

# Author(s)

Prim'Act

## See Also

Le calcul des primes, des prestations et des PM : calc\_primes, calc\_prest, calc\_pm. Le calcul des taux de sortie, du taux minimum et des taux cible de revalorisation : calc\_tx\_sortie, calc\_tx\_min, calc\_tx\_cible. La revalorisation des PM apres participation aux benefices : calc\_relavo\_pm. Le vieillissement des model points sur une periode : vieilli\_mp.

ESG La classe ESG

## **Description**

Classe pour les donnees globales d'actif

## Author(s)

Prim'Act

### See Also

Mettre le lien vers les methodes de la classe

finance\_cible\_pmvl

extract_ESG	Cette methode construit l'objet de classe ModelPoint_ESG a partir
	d'un objet de la classe ESG. Le ModelPoint ESG ainsi construit corre-
	spond a l'extraction de courbes de l'ESG pour une annee specifique et
	pour une simulation specifique.

# Description

extract\_ESG est une methode permettant de construire et charger les trajectoires simulees par le Generateur de Scenarios Economiques de Prim'Act.

# Usage

```
extract_ESG(x, num_trajectoire, annee)
```

## **Arguments**

x est un objet de la classe ESG.

num\_trajectoire

est une valeur de type integer correspondant a la trajectoire de simulation dont

on souhaite obtenir les valeurs.

annee est une valeur de type integer correspondant a l'annee d'interet pour le model

point (possibilite de selectionner les annees 0 a nb\_annee\_proj).

# Value

x l'objet de la classe ModelPoint\_ESG construit.

## Author(s)

Prim'Act

## See Also

La classe ModelPoint\_ESG.

finance\_cible\_pmvl

Evalue le financement d'un taux cible par des cessions de plus-values latentes.

### **Description**

finance\_cible\_pmvl est une methode permettant de determiner le financement de taux cibles par des cessions de plus-values latentes.

```
finance_cible_pmvl(bes_cible, rev_stock_nette, base_fin, seuil_pmvl, tx_pb)
```

finance\_cible\_ppb 61

## **Arguments**

bes\_cible est un vecteur de type numeric comprenant par produit le besoin de financement

aux taux cible.

rev\_stock\_nette

est un vecteur de type numeric comprenant par produit le montant de revalori-

sation nette atteint.

base\_fin est un vecteur de type numeric comprenant par produit la base de produits fi-

nanciers.

seuil\_pmvl est une valeur numeric comprenant au montant de plus-values latentes qui peut

etre liquidee. Ce montant doit etre exprime en tenant compte de l'abattement

realise pour rapport les plus-values latentes de l'actiff general au passif.

tx\_pb est un vecteur de type numeric comprenant par produit les taux de particippation

aux benefices contractuels.

#### **Details**

Lorsque la revalorisation nette est superieure au besoin de financement des taux cibles, on sert le taux cible et on partage le surplus. A l'inverse, les taux cible sont finances par les compensations entre produits lorsque certains prevoient une revalorisation superieure au taux cible, et par une liquidation de plus-values latentes.

#### Value

Une liste avec la valeur de la revalorisation nette servie par produit et le montant de plus-values a liquider, ramene a la valeur du passif pour financer la revalorisation.

## Author(s)

Prim'Act

finance\_cible\_ppb

Evalue le financement d'un taux cible par la PPB.

## **Description**

finance\_cible\_ppb est une methode permettant de determiner le financement de taux cibles par la provision pour participation aux benefices.

finance\_cible\_ppb est une methode permettant de determiner le financement de taux cibles par la provision pour participation aux benefices.

```
finance_cible_marge(marge_fin, bes_cible, rev_stock_nette, marge_min)
finance_cible_ppb(bes_cible, rev_stock_nette, ppb)
```

#### **Arguments**

marge\_fin est valeur numeric donnant le montant courant de la marge financiere de l'assureur.

bes\_cible est un vecteur de type numeric comprenant par produit le besoin de financement

aux taux cible.

rev\_stock\_nette

est un vecteur de type numeric comprenant par produit le montant de revalori-

sation nette atteint.

marge\_min est une valeur de type numeric correspondant au montant minimum de marge

financiere souhaite par l'assureur.

ppb est un objet de la classe Ppb qui renvoie l'etat courant de la PPB.

bes\_cible est un vecteur de type numeric comprenant par produit le besoin de financement

aux taux cible.

rev\_stock\_nette

est un vecteur de type numeric comprenant par produit le montant de revalori-

sation nette atteint.

#### Details

Lorsque la revalorisation nette est superieure au besoin de financement des taux cibles, on sert le taux cible et on dote le reste a la PPB dans la limite du plafond de dotation annuel. A l'inverse, les taux cible sont finances par les compensations entre produits lorsque certains prevoient une revalorisation superieure au taux cible, et par une reprise sur PPB.

### Value

Une liste avec la valeur de la revalorisation nette servie par produit et le montant de marge de l'assureur.

Une liste avec la valeur de la revalorisation nette servie par produit, les montants de dotation et reprise sur PPB et la PPB mise  $\tilde{A}$  jour.

## Author(s)

Prim'Act

Prim'Act

finance\_contrainte\_legale

Applique la contrainte legale de participation aux benefices

# **Description**

finance\_contrainte\_legale est une methode permettant de calculer la contrainte legale de participation aux benefices et de l'appliquer si necessaire pour accroitre la revalorisation.

```
finance_contrainte_legale(base_fin, base_fin_etendu, result_tech, it_stock,
  rev_stock_nette, rev_prest_nette, dot_ppb, marge_fin, ppb, param_revalo)
```

finance\_tmg 63

### **Arguments**

base\_fin est un vecteur de type numeric comprenant par produit la base de produits fi-

nanciers.

result\_tech est une valeur de type numeric comprenant le resultat technique.

it\_stock est un vecteur de type numeric comprenant par produit les interets techniques

affectes au stock.

rev\_stock\_nette

est un vecteur de type numeric comprenant par produit la revalorisaton nette

affectee au stock.

rev\_prest\_nette

est un vecteur de type numeric comprenant par produit a revalorisaton nette

affectee aux prestations.

dot\_ppb est une valeur de type numeric comprenant la dotation de PPB financant la

revalorisation sur stock, hors TMG.

marge\_fin est une valeur de type numeric comprenant la marge financiere courante de

l'assureur.

ppb est un objet de la classe Ppb qui renvoie l'etat courant de la PPB.

param\_revalo est un objet de la classe ParamRevaloEngine comprenant les parametres de

revalorisation.

base\_fin\_entendu

est une valeur numeric comprenant la base totale de produits financiers, y com-

pris passifs non modelises.

## Value

Une liste avec la revalorisation nette affectee au stock la marge financiere de l'assureur apres prise en compte de la contrainte legale, la PPB et l'objet param\_revalo qui comprend l'etat du solde de participation aux benefices reglementaire.

## Author(s)

Prim'Act

finance_tmg	Calcule la contribution de la PPB au financement des taux minimum
	garanti.

# Description

finance\_tmg est une methode permettant d'evaluer le contribution de la PPB au financement des taux minimum garanti sur prestations et sur stock.

```
finance_tmg(bes_tmg_prest, bes_tmg_stock, ppb)
```

64 FraisFin

### **Arguments**

bes\_tmg\_prest est un vecteur de type numeric comprenant par produit le besoin de finance des

 $TMG \ sur \ prestations. \ @param \ bes\_tmg\_stock \ est \ un \ vecteur \ de \ type \ numeric$ 

comprenant par produit le besoin de finance des TMG sur le stock.

ppb est un objet de la classe Ppb qui renvoie l'etat courant de la PPB.

## **Details**

Cette fonction priorise le financement des TMG prestations. Elle met a jour la PPB des reprises effectuees.

#### Value

Une liste comprenant la valeur de la contribution au financement des TMG sur prestations et sur stock. Cette liste comprend egalement la PPB mise a jour.

### Author(s)

Prim'Act

FraisFin

La classe FraisFin

# Description

Classe pour les parametres de frais financiers d'un assureur.

## **Slots**

tx\_chargement est une valeur numeric correspondant au taux de frais de gestion financiere.

indicatrice\_inflation est un objet de type logical, qui permet d'indiquer si une inflation doit etre applique.

# Author(s)

Prim'Act

# See Also

Mettre le lien vers les methodes de la classe

FraisPassif 65

FraisPassif

La classe FraisPassif

# Description

Une classe de parametres pour les frais des produits du portefeuille de passif.

#### **Slots**

mp un objet data. frame contenant les parametres de frais au passif par produit.

## Author(s)

Prim'Act

## See Also

Le calcul des frais de passif calc\_frais.

frais\_fin\_load

Methode permettant de charger la valeur initiale des frais financiers dans un objet de type FraisFin.

## **Description**

frais\_fin\_load est une methode permettant de calculer les frais financiers.

## Usage

```
frais_fin_load(file_frais_fin_address)
```

### **Arguments**

file\_frais\_fin\_address

est un character contenant l'adresse exacte du fichier d'input utilisateur permettant de renseigner les Frais financier.

# Value

L'objet de la classe FraisFin construit a partir des inputs renseignes par l'utilisateur.

### Author(s)

Prim'Act

#### See Also

La classe Initialisation et sa methode set\_architecture pour renseigner l'input.

frais\_passif\_load

Methode permettant de charger la valeur des frais de passif.

## **Description**

frais\_passif\_load est une methode permettant de charger les donnees associees a un objet de classe FraisPassif.

## Usage

```
frais_passif_load(file_frais_passif_address)
```

# **Arguments**

```
file_frais_passif_address
```

est un character contenant l'adresse exacte du fichier d'input utilisateur permettant de renseigner un objet FraisPassif.

### Value

L'objet de la classe FraisPassif construit a partir des inputs renseignes par l'utilisateur.

### Author(s)

Prim'Act

# See Also

La classe Initialisation et sa methode set\_architecture pour renseigner l'input.

```
get_choc_inflation_frais
```

Applique le choc depenses de la formule standard a l'inflation la table de simulation pour l'indice inflation

# **Description**

get\_choc\_inflation\_frais est une methode permettant d'appliquer pplique le choc depenses de la formule standard a la table de simulation pour l'indice inflation.

# Usage

```
get_choc_inflation_frais(x, choc)
```

# **Arguments**

x un objet de la classe ESG.

choc une valeur numeric correspondant au coefficient de choc a appliquer en additif

au taux d'inflation.

get\_choc\_rach 67

### Value

L'objet x mis a jour.

### Note

L'inflation d'inflation compris dans l'ESG est suppose etre deja capitalise, i.e.  $indice_i nflation = (1 + txinflation)^{annee}$ . Il ne s'agit pas du taux d'inflation.

## Author(s)

Prim'Act

get\_choc\_rach

Applique les chocs de rachat de la formule standard.

## **Description**

get\_choc\_rach est une methode permettant d'appliquer a l'ensemble des lois de rachat structurelle d'un objet HypTech les chocs a la hausse ou a la baisse de la formule standard.

# Usage

```
get_choc_rach(x, type_choc_rach, choc, choc_lim)
```

## **Arguments**

 $type\_choc\_rach \quad est \ un \ character \ renseignant \ le \ type \ de \ choc \ a \ applique : \ up \ pour \ le \ choc \ a \ la$ 

hausse, et down pour le choc a la baisse.

choc une valeur numeric indiquant le taux de choc.

choc\_lim une valeur numeric indiquant la limite haute pour le choc a la hausse, ou une

limite basse pour le choc a baisse.

ht un objet de la classe HypTech contenant differentes lois de rachat partielles et

totales.

#### Value

L'objet ht apres choc.

68 get\_comport

get\_choc\_table

Applique les chocs de mortalite et de longevite de la formule standard.

### **Description**

get\_choc\_table est une methode permettant d'appliquer a l'ensemble des table de mortalite d'un objet HypTech les chocs de mortalite ou de longevite de la formule standard.

# Usage

```
get_choc_table(x, choc)
```

### **Arguments**

choc une valeur numeric indiquant le taux de choc.

ht un objet de la classe HypTech contenant differentes tables de mortalite.

## Value

L'objet ht apres choc.

## Author(s)

Prim'Act

get\_comport

Recuperer les taux de revalorisation cible calcules.

# **Description**

get\_comport est une methode permettant d'executer le calcul des taux de revalorisation cible.

## Usage

```
get_comport(x, nom_table, list_rd, tx_cible_prec)
```

## **Arguments**

x un objet de la classe HypTech.

nom\_table un nom de la table de parametres de taux cible.

list\_rd une liste contenant les rendements de reference. Le format de cette liste est :

le taux de rendement obligataire

le taux de rendement de l'indice action de reference le taux de rendement de l'indice immobilier de reference le taux de rendement de l'indice tresorerie de reference

tx\_cible\_prec une valeur numeric correspondant au taux cible de la periode precedente.

 $get\_qx\_mort$ 

69

### Value

La valeur du taux cible.

## Author(s)

Prim'Act

## See Also

Le calcul du taux cible calc\_tx\_cible\_ref\_marche.

get\_qx\_mort

Recuperer les taux de deces calcules.

# Description

get\_qx\_mort est une methode permettant d'executer le calcul des taux de deces.

# Usage

```
get_qx_mort(x, nom_table, age, gen)
```

# **Arguments**

un objet de la classe HypTech. un nom de la table de mortalite. nom\_table est la valeur numeric de l'age. age est la valeur numeric de la generation.

# Value

gen

Le taux de deces.

# Author(s)

Prim'Act

# See Also

Le calcul du taux de deces calc\_qx.

70 get\_rach\_dyn

# Description

get\_qx\_rach est une methode permettant d'executer le calcul des taux de rachat structurel. Il peut s'agir soit de taux de rachat partiels, soit de taux de rachat totaux.

## Usage

```
get_qx_rach(x, nom_table, age, anc)
```

## **Arguments**

x un objet de la classe HypTech.
nom\_table un nom de la table de rachat.
age est la valeur numeric de l'age.

anc est la valeur numeric de l'anciennete du contrat.

### **Details**

Selon le nom de la table nom\_table, le resultat de cette fonction sera un taux de rachat partiel ou un taux de rachat total.

# Value

Le taux de rachat.

# Author(s)

Prim'Act

## See Also

Le calcul du taux de rachat calc\_rach.

get_rach_dyn	Recuperer les taux de rachat dynamiques calcules.
get_rach_dyn	Recuperer les taux de rachat dynamiques calcules.

# Description

get\_rach\_dyn est une methode permettant d'executer le calcul des taux de rachat dynamique.

```
get_rach_dyn(x, nom_table, tx_cible, tx_serv)
```

HypCanton 71

## **Arguments**

x un objet de la classe HypTech.

nom\_table un nom de jeu de paramatre de rachat dynamique.

tx\_cible est une valeur numeric correspondant taux de revalorisation cible.

tx\_serv est une valeur numeric correspondant taux de revalorisation servi.

### Value

Le taux de rachat dynamique.

### Author(s)

Prim'Act

## See Also

Le calcul du taux de rachat dynamique calc\_rach\_dyn.

HypCanton	La classe HypCanton.	

## **Description**

Une class de parametres pour les parametres generaux du canton.

# **Slots**

 ${\tt tx\_soc} \ \ {\tt une} \ {\tt valeur} \ {\tt numeric} \ {\tt correspondant} \ {\tt au} \ {\tt taux} \ {\tt de} \ {\tt prelevements} \ {\tt social}.$ 

tx\_import une valeur numeric correspondant au taux d'impot sur le resultat.

method\_taux\_cible un character correspond au nom de la methode de calcul du taux cible.

# Note

Dans la version courante, la valeur de method\_taux\_cible doit etre parametree a "Meth1".

# Author(s)

72 Immo

HypTech

La classe HypTech.

### **Description**

Une classe contenant les listes de tables de mortalite, de rachat, les parametres de rachat dynamique et les parametres comportementaux qui permettent de calculer les attentes en matiere de taux de revalorisation cible.

## **Details**

Chaque elements de ces liste doit avoir prealablement ete nomme.

#### **Slots**

tables\_mort une liste contenant des tables de mortalite au format ParamTableMort.

tables\_rach une liste contenant des tables de rachat (structurel) au format ParamTableRach.

param\_rach\_dyn une liste contenant des parametres de rachat dynamique au format ParamRachDyn.

param\_comport une liste contenant des des parametres comportementaux au format ParamComport.

### Author(s)

Prim'Act

#### See Also

Les classes de parametres contenues ParamTableMort, ParamTableRach, ParamRachDyn, ParamComport. La methode pour l'application des chocs de mortalite et de longevite : get\_choc\_table. La methode pour l'application des chocs de rachat haut et bas : get\_choc\_rach. La methode pour la recuperation des parametres comportementaux : get\_comport. La methode pour la recuperation des taux de deces : get\_qx\_mort. La methode pour la recuperation des taux de rachat structurel : get\_qx\_rach. La methode pour la recuperation des taux de rachat dynamique : get\_rach\_dyn.

Immo

Classe pour les actifs de type immobilier.

## **Description**

Classe pour les actifs de type immobilier.

## **Slots**

ptf\_immo est un dataframe, chaque ligne represente un actif immobilier du portefeuille d'immobilier.

# Author(s)

Initialisation 73

#### See Also

Mettre le lien vers les methodes de la classe

Les operations d'achat vente immo buy\_immo et sell\_immo.

Initialisation

La classe Initialisation.

# **Description**

Une classe permettant de gerer les parametres techniques necessaire a l'initialisation d'une etude.

#### **Slots**

- root\_address ce character doit correspondre a la racine du projet. C'est dans les sous dossiers de cet emplacement que l'ensemble des donnees, parametres et dossiers de sauvegarde doivent se situer, en respectant l'architecture etablie par Prim'Act.
- address est une liste renseignee par la fonction set\_architecture qui contient l'ensemble des adresses de l'architecture physique du projet (emplacement des donnnees utilisateurs, emplacement des parametres utilisateurs, emplacement des sauvegardes temporaires et definitives).
- nb\_simu est un integer correspondant aux nombres de trajectoires simulees par le jeu de donnees de l'ESG Prim'Act.
- nb\_annee\_proj est un integer correspondant au nombre d'annee de projection de la modelisation.

#### Note

Il est necessaire que l'attribut nb\_annee\_proj corresponde au nombre d'annee de projection des donnees de l'ESG Prim'Act.

# Author(s)

Prim'Act

#### See Also

La mise en place de l'architecture de chargement des donnees et parametres renseignespar l'utilisateur set\_architecture, la creation et la sauvegarde du canton initial init\_SimBEL, la creation de l'architecture des scenarios central, de marche et de souscription de la formule standard ainsi que la creation des objets Be pour chacun de ces scenarios.

74 init\_create\_folder

initialisation\_load

Chargement de certains attributs dans un objet Initialisation

# **Description**

initialisation\_load est la methode de chargement des attributs nb\_simu et nb\_annee\_proj a partir des donnees de l'environnement utilisateur.

# Usage

```
initialisation_load(x, file_lancement_address)
```

# **Arguments**

Х

un objet de la classe Initialisation.

#### Value

Pas de sortie.

#### Note

Cette methode permet de creer l'objet Canton initial et de le sauvegarder dans le repertoire adequat de l'architecture.

# Author(s)

Prim'Act

 $init\_create\_folder$ 

Creation de l'architecture de sauvegarde des scenarios et executions du code a partir de la racine renseignee.

# Description

init\_create\_folder est une methode permettant de creer l'architecture de sauvegarde des scenarios et executions du code a partir de la racine renseignee.

# Usage

```
init_create_folder(x)
```

# Arguments

Х

objet de la classe Initialisation.

# Value

En cas de bonne execution (i.e. l'ensemble des dossiers est cree ou ecrase) la methode renvoie un logical.

init\_debut\_pgg\_psap 75

#### Note

Il est necessaire anterieurement a l'appel de cette fonction d'avoir dans un premier temps creer un objet Initialisation en lui ayant affecte une racine, puis dans un second temps d'avoir appele la methode set\_architecture a ce meme objet.

# Author(s)

Prim'Act

init\_debut\_pgg\_psap

Re-initialise un objet AutresReserves en debut d'annee.

# Description

init\_debut\_pgg\_psap est une methode permettant de re-initialiser les montants de PGG et de PSAP de debut de periode.

# Usage

```
init_debut_pgg_psap(x)
```

#### **Arguments**

Х

objet de la classe AutresReserves.

#### Value

L'objet x reinitialise.

### Author(s)

Prim'Act

init\_debut\_ppb

Re-initialise un objet Ppb en debut d'annee

# Description

init\_debut\_ppb est une methode permettant de re-initialiser les montants de dotation ou de reprise cumules sur l'annee et de re-initialiser le montant de PPB de debut de periode.

# Usage

```
init_debut_ppb(x)
```

# **Arguments**

Х

objet de la classe Ppb.

76 init\_SimBEL

# Value

L'objet x reinitialise.

# Author(s)

Prim'Act

init\_scenario

Initialisation des scenarios central et de chocs d'un workspace.

# Description

init\_scenario est la methode d'initialisation.

### Usage

```
init_scenario(x)
```

# Arguments

Х

un objet de la classe Initialisation

# Value

Pas de sortie.

# Note

Cette methode cree l'architecture, puis les objets Be correspondant a chacun des scenarios central et de chocs de la formule standard.

### Author(s)

Prim'Act

init\_SimBEL

Initialisation d'un workspace.

# Description

init\_SimBEL est la methode d'initialisation d'un workspace.

# Usage

```
init_SimBEL(x)
```

# **Arguments**

Х

un objet de la classe Initialisation.

load\_ht 77

# Value

Pas de sortie.

#### Note

Cette methode permet de creer l'objet Canton initial et de le sauvegarder dans le repertoire adequat de l'architecture.

# Author(s)

Prim'Act

load\_ht

Methode permettant de charger la valeur des parametres techniques.

# Description

load\_ht est une methode permettant de charger les parametres associees a un objet de classe HypTech.

# Usage

load\_ht(x)

# Arguments

Χ

est un objet de la classe Initialisation qui est utilise pour renseigner le chemin d'acces de tous les parametres techniques.

# Value

L'objet de la classe HypTech construit a partir des inputs renseignes par l'utilisateur.

# Author(s)

Prim'Act

# See Also

La classe Initialisation et sa methode set\_architecture pour renseigner lâ  $\mathbf{\in}^{TM}$  input.

78 ModelPointESG

load\_pp

Methode permettant de charger et d'instancier un portfeuille de passif.

# **Description**

load\_pp est une methode permettant de charger les parametres et les donnees associees a un objet de classe PortPassifs.

# Usage

 $load_pp(x)$ 

# **Arguments**

Х

est un objet de la classe Initialisation qui est utilise pour renseigner le chemin d'acces de tous les parametres et les donnees necessaires.

#### Value

L'objet de la classe PortPassif construit a partir des inputs renseignes par l'utilisateur.

# Author(s)

Prim'Act

# See Also

La classe Initialisation et sa methode set\_architecture pour renseigner l'input.

ModelPointESG

La classe ModelPointESG

# **Description**

Classe pour une extraction de l'ESG.

# Slots

```
annee est une valeur integer correspondant a l'annee de projection. \label{eq:correspondant} \mbox{num\_traj} \mbox{ est une valeur integer correspondant au numero de simulation de l'ESG. \\ \mbox{yield\_curve Courbe des } R(k,k+i) \mbox{ ou i va de 1 au nb\_annee\_proj.}
```

#### Author(s)

Prim'Act

# See Also

Mettre le lien vers les methodes de la classe

Oblig 79

Oblig

Classe pour les actifs de type obligation.

# **Description**

Classe pour les actifs de type obligation.

# **Slots**

ptf\_oblig est un dataframe, chaque ligne represente un actif obligation du portefeuille d'obligation.

# Author(s)

Prim'Act

#### See Also

Mettre le lien vers les methodes de la classe

Les operations d'achat vente obligations buy\_oblig et sell\_oblig.

ParamAlmEngine

La classe ParamAlmEngine

# **Description**

Classe pour le parametre ALM d'un canton.

# **Slots**

ptf\_reference est un objet de type PortFin, qui represente le portefeuille d'investissement de reference d'un canton.

alloc\_cible Vecteur de 4 elements rendant compte du pourcentage de l'actif composant respectivement les investissements: actions, immobiliers, obligataires et de tresorerie.

### Author(s)

Prim'Act

# See Also

Methode principale: param\_alm\_engine\_load

ParamBe

Classe pour ParamBe

# **Description**

Classe pour ParamBe

80 ParamComport

ParamChocMket

La classe ESG

# Description

Classe pour les donnees globales d'actif

# Author(s)

Prim'Act

# See Also

Mettre le lien vers les methodes de la classe

ParamChocSousc

La classe ParamChocSousc

# Description

Classe pour pour les parametres de comportement

#### **Slots**

mp : model point contenant l'ensemble des parametres pour faire les differents chocs

# Author(s)

Prim'Act

#### See Also

Mettre le lien vers les methodes de la classe

ParamComport

La classe de parametres de comportement ParamComport.

# Description

Une classe pour les parametres de comportement.

ParamRachDyn 81

#### **Slots**

mat\_oblig une valeur numeric correspondant a la maturite du taux de rendement obligataire pris en reference sur le marche.

alloc\_mar un vecteur numeric correspondant a l'allocation pris en reference sur le marche. Le format de cette liste est :

le taux de rendement obligataire

le taux de rendement de l'indice action de reference

le taux de rendement de l'indice immobilier de reference

le taux de rendement de l'indice tresorerie de reference.

- w\_n une valeur numeric correspondant au poids accorde au rendement de l'annee courante par rapport a l'annee precedente.
- marge\_mar une valeur numeric correspondant a la marge financiere pris en reference sur le marche.
- ch\_enc\_mar une valeur numeric correspondant au niveau de chargement sur encours pris en reference sur le marche.
- ind\_ref\_action une valeur numeric correspondant au numero de l'indice action pris en reference sur le marche.
- ind\_ref\_immo une valeur numeric correspondant au numero de l'indice immobilier pris en reference sur le marche.

# Author(s)

Prim'Act

# See Also

Le calcul du taux cible calc\_tx\_cible\_ref\_marche.

ParamRachDyn

La classe de parametres de rachat dynamique ParamRachDyn.

# Description

Une classe pour les parametres de des lois de rachat dynamique.

#### **Slots**

vec\_param un data frame contenant les parametres pour les rachats dynamiques.

#### Author(s)

Prim'Act

### See Also

Le calcul du taux de rachat dynamique calc\_rach\_dyn.

82 ParamTableMort

# Description

Classe pour ParamRevaloEngine

ParamTableMort

La classe de parametres pour les tables de mortalite ParamTableMort.

#### **Description**

Une classe de parametres pour les tables de mortalite.

Une classe de parametres pour les tables de rachat.

#### **Details**

Une table de rachat peut etre une table de rachat partiel ou une table de rachat total. Pour une table de rachat partiel, les taux de rachat sont exprimes en pourcentage de l'encours. Pour une table de rachat total, les taux de rachat sont exprimes en pourcentage du nombre de contrats.

#### **Slots**

```
age_min un entier correspondant a l'age minimal de la table.

gen_min un entier correspondant a la premiere generation de la table.

gen_min un entier correspondant a la premiere generation de la table.

gen_max un entier correspondant a la derniere generation de la table.

table un data frame contenant la table de mortalite.

age_min un entier correspondant a l'age minimal de la table.

age_max un entier correspondant a l'age maximal de la table.

anc_min un entier correspondant a la premiere anciennete de la table.

anc_max un entier correspondant a la derniere anciennete de la table.

table un data frame contenant la table de rachat.
```

# Note

Les tables de mortalite doivent contenir des effectifs sous risque par age (Lx).

#### Author(s)

Prim'Act Prim'Act

# See Also

```
Le calcul du taux de deces calc_qx.
```

Le calcul du taux de rachat calc\_rach.

param\_alm\_engine\_load *Chargement des attributs d'un objet* ParamAlmEngine *a partir des donnees utilisateurs*.

### **Description**

param\_alm\_engine\_load est la methode de chargement des attributs d'un objet ParamAlmEngine a partir des donnees de l'environnement utilisateur et d'un portefeuille financier de reference (charge par la fonction chargement\_PortFin\_ref.

### Usage

```
param_alm_engine_load(file_alm_address, ptf_fin_ref)
```

# **Arguments**

file\_alm\_address

un character renvoyant.

ptf\_fin\_ref un objet de la classe PortFin correspondant au portefeuille de reinvestissement.

#### Value

Pas de sortie.

### Author(s)

Prim'Act

pb\_contr

Calcule la PB contractuelle.

#### **Description**

pb\_contr est une methode permettant de calculer la participation aux benefices contractuelle par produit.

# Usage

```
pb_contr(base_fin, tx_pb, rev_stock_brut, ch_enc_th, tx_enc_moy)
```

# **Arguments**

base_fin	est un vecteur de type numeric comprenant par produit la base de produits financiers.
tx_pb	est un vecteur de type numeric comprenant par produit les taux de participation aux benefices contractuels.
rev_stock_brut	est un vecteur de type numeric comprenant par produit la revalorisation appliquee sur le stock au taux minimum.
ch_enc_th	est un vecteur de type numeric comprenant par produit le montant total des chargements sur encours appliques stock, revalorise au taux minimum.
tx_enc_moy	est un vecteur de type numeric comprenant par produit les taux de chargements sur encours moyens.

84 PortFin

#### **Details**

Le montant des chargements ch\_enc\_th est theorique et peut conduire a l'application d'une revalorisation nette negative.

#### Value

Une liste composee de deux vecteurs comprenant par produit les chargements sur encours appliques et la revalorisation contractuelle nette.

# Author(s)

Prim'Act

PortFin

La classe PortFin

#### **Description**

Classe pour le portefeuille global d'actif

#### **Slots**

ptf\_action est un objet de type Action, qui represente le portefeuille d'action d'un canton. ptf\_immo est un objet de type Immo, qui represente le portefeuille immobilier d'un canton. ptf\_oblig est un objet de type Oblig, qui represente le portefeuille obligataire d'un canton. ptf\_treso est un objet de type Treso, qui represente le portefeuille monetaire d'un canton. pre est un objet de type PRE, qui represente la PRE d'un canton.

rc est un objet de type RC, qui represente la RC d'un canton.

frais\_fin est un objet de type FraisFin, qui represente les frais financiers d'un canton.

- pvl\_action est un numeric, qui correspond a la somme des plus values latentes des actifs Actions qui sont en situation de plus values latentes.
- pvl\_immo est un numeric, qui correspond a la somme des plus values latentes des actifs Immo qui sont en situation de plus values latentes.
- pvl\_oblig est un numeric, qui correspond a la somme des plus values latentes des actifs Obligs qui sont en situation de plus values latentes.
- mvl\_action est un numeric, qui correspond a la somme des moins values latentes des actifs Actions qui sont en situation de moins values latentes.
- mvl\_immo est un numeric, qui correspond a la somme des moins values latentes des actifs Immos qui sont en situation de moins values latentes.
- mvl\_oblig est un numeric, qui correspond a la somme des moins values latentes des actifs Obligs qui sont en situation de moins values latentes.
- vm\_vnc\_precedent est une liste composee de deux elements : la vm\_precedente et la vnc\_precedente, correspondant respectivement a la valeur de marche et a la valeur nette comptable en debut d'annee de l'objet PortFin.

#### Author(s)

PortPassif 85

PortPassif	La classe PortPassif.	

# Description

Une classe regroupant l'ensemble des donnees de passifs et les hypotheses correspondantes.

# Slots

annee une valeur entiere correspondant a l'annee de projection.

eei une liste d'objets de la classe EpEuroInd contenant l'ensemble des produits de type epargne en euros.

names\_class\_prod un vecteur character indiquant les noms de classes de produits.

ht un objet de classe HypTech contenant les hypotheses techniques.

fp un objet de classe FraisPassif contenant les hypotheses de frais de passif par produit.

tx\_pb un objet de classe TauxPB contenant les taux contractuel de participation aux benefices par produit.

autres\_passifs un objet de classe AutresPassifs.

autres\_reserves un objet de classe AutresReserves.

#### Author(s)

Prim'Act

#### See Also

La projection des produits sur l'annee avant attributiuon de participation aux benefices : proj\_annee\_av\_pb. Le vieillissement des model points de passifs avant et apres attributiuon de participation aux benefices : vieillissement\_av\_pb, vieillissement\_ap\_pb.

Ppb La classe Ppb
-------------------

# **Description**

Classe pour la provision pour participation aux benefices (PPB)

#### **Slots**

valeur\_ppb est la valeur courante prise par la PPB.

ppb\_debut est la valeur prise par la PPB en debut d'annee.

seuil\_rep est une valeur numeric correspond a la proportion de PPB de debut d'annee que l'on peut reprendre sur une periode. sur la PPB sur une periode.

seuil\_dot est une valeur numeric correspond a la montant maximal de dotation possible sur la PPB sur une periode, exprimee comme une fraction de la PPB de debut d'annee.

compte\_rep est une valeur numeric qui totalise les montants de reprise effectuee sur une periode. compte\_dot est une valeur numeric qui totalise les montants de dotation effectuee sur une periode.

86 pre\_load

### Author(s)

Prim'Act

#### See Also

Mettre le lien vers les methodes de la classe

PRE

La classe PRE

#### **Description**

Classe pour la gestion de la provision pour risque d'exigibilite (PRE).

#### **Slots**

val\_debut est une valeur numeric correspondant a la valeur de la PRE en debut d'annee. val\_courante est une valeur numeric correspondant a la valeur courante de la PRE.

#### Author(s)

Prim'Act

#### See Also

Mettre le lien vers les methodes de la classe

pre\_load

Chargement de la valeur initiale de la PRE

# **Description**

pre\_load est une methode permettant de charger la valeur de PRE initiale dans un objet de type PRE.

#### Usage

```
pre_load(file_PRE_address)
```

### **Arguments**

file\_PRE\_address

est un character correspondant a l'adresse du fichier d'input renseignant les donnees de PRE

#### Value

Un objet de la classe PRE charge a partir des donnees du fichier dont le nom est precise en input.

# Author(s)

print\_alloc 87

print\_alloc Calcul le poids de chaque composante du portefeuille action.

#### **Description**

pint\_alloc est une methode permettant de calculer l'allocation absolue et relative du portefeuille.

#### **Usage**

```
print_alloc(x)
```

#### **Arguments**

x objet de la classe PortFin.

#### Value

Un data frame compose de quatre colonnes et cinq lignes. La colonne

alloc\_valeur: decrit le montant alloue en valeur de marche par poche d'actif.

alloc\_proportion: decrit la proportion allouee en valeur de marche par poche d'actif.

alloc\_valeur\_vnc: decrit le montant alloue en valeur nette comptable par poche d'actif.

alloc\_proportion\_vnc: decrit la proportion allouee en valeur nette comptable par poche d'actif.

Les lignes correspondent aux classes d'actifs : (Action / Immobilier / Obligation / Tresorerie / Actifs cumules)

# Author(s)

Prim'Act

proj\_an

Projette un canton sur une periode.

### **Description**

proj\_an est une methode permettant de projeter un canton sur une annee. Cette methode calcule les flux de best estimate des passifs et fait vieillir d'une annee les elements du canton.

# Usage

```
proj_an(x, annee_fin, pre_on)
```

# **Arguments**

x est un objet de type Canton.

annee\_fin est une valeur numeric correpondant a l'annee de fin de projection.

pre\_on est une valeur logical qui lorsqu'elle vaut TRUE prend en compte la variation

de PRE dans le resultat technique, utilisee pour le calcul de la participation aux

benefices reglementaires.

#### **Details**

Cette methode est la procedure central du package SimBEL puisqu'elle cohorde les interactions entre les actifs et les passifs, declenche l'algorithme de revalorisation, calcule le resultat comptable et evalue les flux de best estimate.

#### Value

canton l'objet x vieilli d'une annee.

annee l'annee de projection.

nom\_produit le nom des produits de passifs consideres.

output\_produit une liste comprenant les variables de flux, les variables de stocks et les resultats des passifs non-modelises.

output\_be une liste comprenant les flux utilises pour le calcul du best estimate par produit.

result\_tech la valeur du resultat technique.

result\_fin la valeur du resultat financier.

tra la valeur du taux de rendement de l'actif.

result\_brut la valeur du resultat brut d'impot.

result\_net la valeur du resultat net d'impot.

#### Author(s)

Prim'Act

#### See Also

Le viellissement du portefeuille de passif avant PB : viellissement\_av\_pb. Le viellissement du portefeuille financier : update\_PortFin, update\_PortFin\_reference. L'affiche de l'etat courant du portefeuille financier : print\_alloc. Le calcul des frais financier : calc\_frais\_fin. La reallocation du portefeuille financier : reallocate. Le calcul de la PRE : calc\_PRE. Le calcul du resultat technique : calc\_result\_technique, calc\_result\_technique\_ap\_pb. Le calcul du resultat financier et du TRA : calc\_resultat\_fin, calc\_tra. L'application de l'algorithme d'attribution de la participation aux benefices : calc\_revalo. Le viellissement du portefeuille de passif apres PB : viellissement\_ap\_pb. Les autres methodes de vieillissement des actifs et de passifs: sell\_pvl\_action, do\_update\_pmvl, do\_update\_PRE\_val\_courante, do\_update\_vm\_vnc\_precedent, init\_debut\_ppb, do\_update\_RC\_val\_debut, do\_update\_PRE\_val\_debut, init\_debut\_pgg\_psap. Le calcul des fins de projection : calc\_fin\_proj.

```
proj_annee_autres_passifs
```

Extrait les flux et les PM des produits non modelises

### **Description**

proj\_annee\_autres\_passifs est une methode permettant de calculer les PM et les flux sur une annee pour des passif non modelises. Cette methode calcule applique une inflation au frais.

#### Usage

```
proj_annee_autres_passifs(an, x, coef_inf)
```

proj\_annee\_av\_pb 89

#### **Arguments**

an est l'annee de projection.

x un objet de la classe AutresPassifs contenant l'ensemble des donnees de pas-

sifs non modelises.

coef\_inf un numeric correpodant au coefficient d'inflation a appliquer sur les frais.

#### Author(s)

Prim'Act

proj\_annee\_av\_pb

Calcule les flux et les PM des produits modelises

#### **Description**

proj\_annee\_av\_pb est une methode permettant de calculer les PM et les flux sur une annee avant PB. Cette methode calcule egalement les frais sur flux et sur primes.

#### Usage

```
proj_annee_av_pb(an, x, tx_soc, coef_inf, list_rd)
```

#### **Arguments**

an une valeur numeric correspondant a l'annee de projection.

x un objet de la classe PortPassif contenant l'ensemble des produits de passifs.

tx\_soc une valeur numeric correspondant au taux de charges sociales.

coef\_inf une valeur numeric correspondant au coefficient d'inflation considere pour le

traitement des frais.

list\_rd une liste contenant les rendements de reference. Le format de cette liste est :

le taux de rendement obligataire

le taux de rendement de l'indice action de reference le taux de rendement de l'indice immobilier de reference le taux de rendement de l'indice tresorerie de reference

### **Details**

L'annee de projection est utilisée pour gerer les produits dont les clauses dependent de l'annee. Cette methode calcule deux fois les prestations et les PM pour permettre de calculer le montant de FDB.

#### Value

x l'objet pour lequel les tableaux de resultats des objets EpEuroInd sont mis a jour.

nom\_produit un vecteur de character contenant les noms des produits.

flux\_agg une matrice contenant les flux aggreges par produits.

stock\_agg une matrice contenant les stocks aggreges par produits.

90 rc\_load

# Author(s)

Prim'Act

### See Also

La classe EpEuroInd et ses methodes. La classe FraisPassif et ses methodes.

RC

La classe RC

# Description

Classe pour la gestion de la reserve de capitalisation (RC).

#### **Slots**

val\_debut est une valeur numeric correspondant a la valeur de la RC en debut d'annee. val\_courante est une valeur numeric correspondant a la valeur courante de la RC.

### Author(s)

Prim'Act

#### See Also

Mettre le lien vers les methodes de la classe

rc\_load

Chargement de la valeur initiale de la RC

# Description

rc\_load est une methode permettant de charger la valeur de RC initiale dans un objet de type RC.

# Usage

```
rc_load(file_RC_address)
```

# **Arguments**

file\_RC\_address

est un character correspondant a l'adresse du fichier d'input renseignant les donnees de RC

# Value

Un objet de la classe RC charge a partir des donnees du fichier dont le nom est RCcise en input.

# Author(s)

reallocate 91

reallocate	Realise les operations d'achats ventes
------------	--

#### **Description**

reallocate est une methode permettant d'ajuster l'allocation du PortFin de l'assureur.

#### Usage

```
reallocate(x, ptf_reference, alloc_cible)
```

# **Arguments**

x objet de la classe PortFin.

ptf\_reference est le portefeuille de reinvestissement. C'est un objet de la classe PortFin.

alloc\_cible est un vecteur de type numeric constitue de 4 elements, il contient les proportions cibles d'allocations action, immobilier, obligataire et de tresorerie.

#### Value

portFin l'objet initial de la classe PortFin realloue a l'allocation cible.

pmvr le montant total des pus ou moins values realisess.

pmvr\_oblig le montant des plus ou moins values obligataires realisees lors de la reallocation.

pmvr\_action le montant des plus ou moins values action realisees lors de l'etape de reallocation.

pmvr\_immo le montant des plus ou moins values immobilieres realisees lors de l'étape de realloca-

var\_rc la variation de la reserve de capitalisation induite par la reallocation.

var\_pre la variation de la provision pour risque d'exigibilite induite par la reallocation.

plac\_moy\_vm la valeur de marche moyenne des placements de l'assureur au cours de l'operation de reallocation.

plac\_moy\_vnc la valeur nette comptable moyenne des placements de l'assureur au cours de l'operation de reallocation.

### Note

Les operations d'achat/vente sont effectuees en termes de nombre d'unite d'achat/vente.

# Author(s)

Prim'Act

#### See Also

La classe PortFin.

92 RevaloEngine

alcul de resultat financier	resultat_fin
-----------------------------	--------------

# **Description**

calc\_resultat\_fin est une methode permettant de calculer le resultat financier du portfeuille.

# Usage

```
calc_resultat_fin(revenu, produit, frais_fin, var_rc)
```

# **Arguments**

revenu	est un objet de type numeric, qui fournit les revenus du portefeuille financier.
produit	est un objet de type numeric, qui fournit le produit (ou la perte) des cessions.
frais_fin	est un objet de type numeric, qui fournit le montant des frais financiers.
var_rc	est un objet de typenumeric, donnant la variation de la reserve de capitalisation.

# Value

La valeur du result financier.

# Author(s)

Prim'Act

RevaloEngine	La classe RevaloEngine	

# Description

Classe comprenant les methodes pour l'application de la revalorisation des passifs

# **Slots**

param\_revalo est objet de type ParamRevalo comprenant les parametres utilises pour la revalorisation des contrats.

# Author(s)

Prim'Act

#### See Also

Mettre le lien vers les methodes de la classe

revalo\_action 93

revalo_action	Calcul les valeurs de marches de chaque composante du portefeuille action.
	action.

# **Description**

revalo\_action est une methode permettant de calculer les valeurs de marche.

# Usage

```
revalo_action(x, S, S_prev)
```

# Arguments

X	objet de la classe Action (decrivant le portefeuille d'action).
S	vecteur numeric de valeur de chaque stock du ptf en milieu d'annee N (date de
	versement des dividendes)

S\_prev vecteur numeric de valeur de chaque stock du ptf en milieu d'annee N-1.

# Value

Un data frame compose de deux colonnes et autant de lignes que le portefeuille action a de lignes. La premiere colonne decrit de le rendement annuel de chacune des actions composants le portefeuille action. La seconde colonne decrit les dividendes annuelles percues au titre de chacune des actions composants le portefeuille action.

# Author(s)

Prim'Act

immobilier.	revalo_immo	Calcul les valeurs de marches de chaque composante du portefeuille immobilier.
-------------	-------------	--

# Description

revalo\_immo est une methode permettant de calculer les valeurs de marche.

# Usage

```
revalo_immo(x, S, S_prev)
```

# **Arguments**

X	objet de la classe Immo (decrivant le portefeuille d'immobilier).
S	vecteur numeric de valeur de chaque stock du ptf en milieu d'annee $N$ (date de versement des dividendes)
S_prev	vecteur numeric de valeur de chaque stock du ptf en milieu d'annee N-1.

94 revenu\_treso

#### Value

Un data frame compose de deux colonnes et autant de lignes que le portefeuille immobilier a de lignes. La premiere colonne decrit de le rendement annuel de chacune des lignes d'immobilier composants le portefeuille immobilier. La seconde colonne decrit les dividendes annuelles percues au titre de chacune des lignes d'immobilier composants le portefeuille immobilier.

# Author(s)

Prim'Act

revalo_treso	Calcul les valeurs de marches de chaque composante du portefeuille
	treso.

# Description

revalo\_treso est une methode permettant de calculer les valeurs de marche.

# Usage

```
revalo_treso(Rt, Rt_prev)
```

# Arguments

S vecteur de valeur de chaque ligne du ptf en milieu d'annee N (date de calcul des flux).

S\_prev vecteur de valeur de chaque ligne du ptf en milieu d'annee N-1.

# Value

Un vecteur ayant autant d elements que les vecteurs inputs. Chaque element correspondant au rendement annuel d'une lige de tresorerie.

# Author(s)

Prim'Act

revenu_treso	Calcul le revenu tresorerie.	
--------------	------------------------------	--

# Description

revenu\_treso est une methode permettant de calculer les valeurs de marche.

# Usage

```
revenu_treso(x, rdt, flux_milieu)
```

run\_be

# **Arguments**

x est un objet de la classe Treso en debut d'annee

rdt est le rendement de la classe Treso au cours de l'annee (i.e. en fin d'annee)

flux\_milieu est le flux du milieu de l'annee en cours (i.e. ulterieur a l'objet Treso renseigne)

# Author(s)

Prim'Act

run\_be Calcul d'un BE

# Description

run\_be est une methode permettant de calcul un best estimate pour un canton.

# Usage

```
run_be(x, pre_on)
```

# **Arguments**

x est un objet de type Be.

pre\_on est une valeur logical qui lorsqu'elle vaut TRUE prend en compte la variation

de PRE dans le resultat technique utilisee pour le calcul de la participation aux

benefices reglementaires.

#### Value

L'objet BE avec les tables de resultats mise a jour et la liste des simulations ignorees en cas d'erreur.

### Author(s)

Prim'Act

run\_be\_simu Calcul d'un BE par simulation

# **Description**

run\_be\_simu est une methode intermediare permettant de calcul un best estimate pour une simulation donnee.

# Usage

```
run_be_simu(x, i, pre_on)
```

96 sell\_action

### **Arguments**

x est un objet de type Be.

i est un entier (integer) correspondant au numero de la simulation.

pre\_on est une valeur logical qui lorsqu'elle vaut TRUE prend en compte la variation

de PRE dans le resultat technique utilisee pour le calcul de la participation aux

benefices reglementaires.

# Value

Une liste contenant les noms de produits calcules, les flux par produits et par annee pour une simulation sous forme de matrice et les flux actualises par produits.

#### Author(s)

Prim'Act

sell_action	Mise a jour de chaque composante du portefeuille action suite a la
	vente de tout ou partie de ce portefeuille.

# Description

sell\_action est une methode permettant de mettre a jour chaque composante d'un portefeuille action suite a la vente de tout ou partie de ce portefeuille.

# Usage

```
sell_action(x, num_sold, nb_sold)
```

# **Arguments**

x objet de la classe Action (decrivant le portefeuille action en detention).

num\_sold vecteur de type numeric contenant le numero de model point action du porte-

feuille que l'on souhaite vendre.

nb\_sold vecteur de type numeric contenant le nombre d'unite que l'on souhaite vendre

(a autant de ligne que le vecteur num\_sold).

### Value

L'objet x mis a jour de l'operation de vente (suppression des lignes vendues).

# Author(s)

sell\_immo 97

sell_immo	Mise a jour de chaque composante du portefeuille immobilier suite a la vente de tout ou partie de ce portefeuille.

# Description

sell\_immo est une methode permettant de mettre a jour chaque composante d'un portefeuille immobilier suite a la vente de tout ou partie de ce portefeuille.

# Usage

```
sell_immo(x, num_sold, nb_sold)
```

# Arguments

x	objet de la classe immo (decrivant le portefeuille immobilier en detention).
num_sold	vecteur de type numeric contenant le numero de model point immobilier du portefeuille que l'on souhaite vendre.
nb_sold	vecteur de type numeric contenant le nombre d'unite que l'on souhaite vendre (a autant de ligne que le vecteur num sold).

# Value

L'objet x mis a jour de l'operation de vente (suppression des lignes vendues).

# Author(s)

Prim'Act

sell_oblig	Mise a jour de chaque composante du portefeuille obligation suite a la vente de tout ou partie de ce portefeuille.

# Description

sell\_oblig est une methode permettant de mettre a jour chaque composante d'un portefeuille obligation suite a la vente de tout ou partie de ce portefeuille.

# Usage

```
sell\_oblig(x, num\_sold, nb\_sold)
```

# Arguments

X	objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille obligation en detention).
num_sold	vecteur de type numeric contenant le numero de model point obligation du portefeuille que l'on souhaite vendre.
nb_sold	vecteur de type numeric contenant le nombre d'unite que l'on souhaite vendre (a autant de ligne que le vecteur num_sold).

98 set\_architecture

#### Value

L'objet x mis a jour de l'operation de vente (suppression des lignes vendues).

#### Author(s)

Prim'Act

sell\_pvl\_action

Mise a jour de chaque composante du portefeuille action suite a la vente de tout ou partie de ce portefeuille.

# **Description**

sell\_pvl\_action est une methode permettant de mettre a jour chaque composante d'un portefeuille action suite a la vente de tout ou partie de ce portefeuille afin de realiser un montant de plus values latentes.

# Usage

```
sell_pvl_action(x, montant)
```

# Arguments

x objet de la classe Action (decrivant le portefeuille action en detention).

montant reel de type numeric contient le montant de plus value latente que l'on souhaite

realiser.

#### Value

L'objet x mis a jour de l'operation de vente (suppression des lignes vendues) et pmvr le montant de plus value realisees.

# Author(s)

Prim'Act

set\_architecture

Definition de l'architecture d'un workspace.

# Description

```
set_architecture.
```

### Usage

```
set_architecture(x)
```

#### **Arguments**

x un objet de la classe Initialisation.

TabEpEuroInd 99

# Value

Objet mis a jour de l'ensemble des chemins du workspace, ceux ci sont stockes sous forme de liste dans l'attribut address de l'objet Initialisation renseigne en input.

# Author(s)

Prim'Act

TabEpEuroInd

La classe TabEpEuroInd.

# **Description**

Une classe pour le stockage en memoire de variable de calcul au niveau du model point EpEuroInd.

# **Slots**

tab un objet list au format fige contenant l'ensemble des variables stockees.

# Author(s)

Prim'Act

TauxPB

La classe TauxPB.

# Description

Une classe pour le stockage des parametres de taux de participation contractuelle par produit.

# **Slots**

mp un data frame contenant les parametres des taux de participation contractuelle par produit.

# Author(s)

100 update\_cc\_oblig

Treso

La classe Treso

# **Description**

Classe pour les actifs de type Tresorerie

# Slots

ptf\_treso est un dataframe, chaque ligne represente un actif de tresorerie du portefeuille de monetaire.

# Author(s)

Prim'Act

#### See Also

Mettre le lien vers les methodes de la classe

update\_cc\_oblig

Mise a jour des coupons courus d'un portefeuille obligataire.

# Description

update\_cc\_oblig est une methode permettant de mettre a jour les coupons courus des composantes d'un portefeuille obligataire.

# Usage

```
update_cc_oblig(x, coupon)
```

# **Arguments**

x objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille obligataire en detention).

coupon un vecteur de numeric a assigner a l'objet Obligation.

# Value

L'objet x dont les coupons courus ont ete mis a jour

### Author(s)

update\_dur\_det\_action 101

update\_dur\_det\_action Mise a jour de chaque composante du portefeuille action suite a la vente de tout ou partie de ce portefeuille.

# Description

update\_dur\_det\_action est une methode permettant de mettre a jour la duree de detention des composantes d'un portefeuille Action.

### Usage

```
update_dur_det_action(x)
```

#### **Arguments**

Х

objet de la classe Action (decrivant le portefeuille action en detention).

#### Value

L'objet x mis a jour du vieillissement de la duree de detention.

#### Author(s)

Prim'Act

update\_dur\_det\_immo

Mise a jour de chaque composante du portefeuille immobilier suite a la vente de tout ou partie de ce portefeuille.

# **Description**

update\_dur\_det\_immo est une methode permettant de mettre a jour la duree de detention des composantes d'un portefeuille immobilier.

# Usage

```
update_dur_det_immo(x)
```

# **Arguments**

Х

objet de la classe Immo (decrivant le portefeuille immo en detention).

# Value

L'objet x mis a jour du vieillissement de la duree de detention.

# Author(s)

102 update\_mat\_res

update\_dur\_oblig

Mise a jour des duration d'un portefeuille obligataire.

# **Description**

update\_dur\_oblig est une methode permettant de mettre a jour la duration des composantes d'un portefeuille obligataire.

# Usage

```
update_dur_oblig(x, duration)
```

#### **Arguments**

x objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille obligataire en detention).

duration un vecteur de numeric a assigner a l'objet Obligation.

#### Value

L'objet x dont les durations ont ete mises a jour.

# Author(s)

Prim'Act

update\_mat\_res

Mise a jour de la maturite residuelle et de la duree de detention de chaque composante d'un portefeuille obligataire.

# **Description**

update\_mat\_res est une methode permettant de mettre a jour la maturite residuelle et la duree de detention de chaque composante d'un portefeuille obligataire.

# Usage

```
update_mat_res(x)
```

# **Arguments**

x objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille obligataire).

# Author(s)

update\_PortFin 103

update_PortFin	Evalue et met a jour les objets constituants un PortFin.	

# Description

update\_PortFin est une methode permettant de calculer et mettre a jour un portefeuille financier suite a un vieillissement.

# Usage

```
update_PortFin(an, x, new_mp_ESG, flux_milieu, flux_fin)
```

# Arguments

an	numeric correspond a l'annee de projection du portefeuille financier.
x	objet de la classe PortFin, correspondant au portefeuille financier de l'assureur avant l'etape de vieillissement.
new_mp_ESG	est un objet de la classe ModelPointESG, decrivant les conditions economiques permettant d'effectuer le vieillissement du portefeuille financier.
flux_milieu	est une valeur numeric correspondant a la somme des flux percus en milieu d'annee (coupons des obligations, loyers immobiliers, dividendes des actions, revenus de la tresorerie).
flux_fin	est une valeur numeric correspondant a la somme des flux percus en fin d'annee (tombee d'echeance d'obligation).

# Value

```
Le format de la liste renvoyee est :
```

```
ptf: un vecteur contenant les flux de sortie en echeance de l'annee
revenu_fin:
var_vnc_oblig:
```

# Author(s)

Prim'Act

# See Also

La fonction de mise a jour specifique au portefeuille de reinvestissement update\_PortFin\_reference.

104 update\_reserves

```
update_PortFin_reference
```

Evalue et met a jour les objets constituants un PortFin\_reference.

# Description

update\_PortFin\_reference est une methode permettant de calculer et mettre a jour un porte-feuille financier suite a un vieillissement.

# Usage

```
update_PortFin_reference(an, x, mp_ESG)
```

# **Arguments**

an	numeric correspond a l'annee de projection du portefeuille financier de reinvestissement.
x	objet de la classe PortFin, correspondant au portefeuille financier de reinvestissement avant l'étape de vieillissement.
mp_ESG	est un objet de la classe ModelPointESG, decrivant les conditions economiques permettant d'effectuer le vieillissement du portefeuille financier de reinvestissement.

# Value

L'objet de la classe PortFin renvoye correspond au portefeuille financier de reinvesitssement veilli d'une annee.

# Author(s)

Prim'Act

# See Also

La fonction de mise a jour specifique au portefeuille update\_PortFin.

update_reserves	Evalue et met a jour la valeur des autres reserves.	
-----------------	---	--

# Description

update\_reserves est une methode permettant de calculer la valeur de la nouvelle PGG et de la nouvelle PSAP et les met a jour.

# Usage

```
update_reserves(x, prest_ep, prest_autres, pm_ep, pm_autres)
```

update\_sd\_oblig 105

#### **Arguments**

x objet de la classe AutresReserves.

prest\_ep est une valeur numeric correspondant a la somme des prestations nettes de

chargement et de charges sociales sur epargne.

prest\_autres est une valeur numeric correspondant a la somme des prestations nettes de

chargements et de charges sociales sur autres passifs.

pm\_ep est une valeur numeric correspondant a la somme des PM nettes de chargements

et de charges sociales sur epargne.

pm\_autres est une valeur numeric correspondant a la somme des PM nettes de chargement

et de charges sociales sur autres passifs.

#### Value

x l'objet AutresReserves mis a jour.

var\_psap une valeur numeric correspondant a la variation de PSAP.

var\_gg une valeur numeric correspondant a la variation de PGG.

#### Note

Il s'agit d'une methode simplifiee.

#### Author(s)

Prim'Act

update\_sd\_oblig

Mise a jour des surcotes decotes d'un portefeuille obligataire.

# Description

update\_sd\_oblig est une methode permettant de mettre a jour la surcotes decotes des composantes d'un portefeuille obligataire.

# Usage

```
update_sd_oblig(x, sd)
```

### **Arguments**

x objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille obligataire en detention).

sd un vecteur de numeric a assigner a l'objet Obligation.

#### Value

L'objet x dont les surcotes decotes ont ete mises a jour.

#### Author(s)

106 update\_vm\_action

update_treso	Permet d'integrer un flux (entrant ou sortant) au compte de tresorerie d'un Portefeuille financier.

# Description

update\_treso est une methode permettant d'integrer un flux au compte de tresorerie.

# Usage

```
update_treso(x, flux)
```

# **Arguments**

x objet de la classe Treso, correspondant a l'actif Tresorerie d'un assureur an-

terieur a integration d'un flux.

flux est une numeric correspondant a un flux. Si il est positif, le flux est entrant. Si

il est negatif, le flux est sortant.

#### Value

L'objet Treso mis a jour du flux precise en input.

#### Author(s)

Prim'Act

update_vm_action	Mise a jour de chaque composante du portefeuille action suite a la
	vente de tout ou partie de ce portefeuille.

# **Description**

update\_vm\_action est une methode permettant de mettre a jour la duree de detention des composantes d'un portefeuille Action.

# Usage

```
update_vm_action(x, vm)
```

# **Arguments**

x objet de la classe Action (decrivant le portefeuille action en detention).

# Value

L'objet x mis a jour du vieillissement de la duree de detention.

# Author(s)

update\_vm\_immo 107

update\_vm\_immo

Mise a jour de chaque composante du portefeuille immobilier suite a la vente de tout ou partie de ce portefeuille.

# **Description**

update\_vm\_immo est une methode permettant de mettre a jour la duree de detention des composantes d'un portefeuille immobilier.

# Usage

```
update_vm_immo(x, vm)
```

# Arguments

Χ

objet de la classe Immo (decrivant le portefeuille immobilier en detention).

#### Value

L'objet x mis a jour du vieillissement de la duree de detention.

# Author(s)

Prim'Act

update\_vm\_oblig

Mise a jour des valeurs de marche d'un portefeuille obligataire.

# **Description**

update\_vm\_oblig est une methode permettant de mettre a jour les valeurs de marche des composantes d'un portefeuille obligataire.

# Usage

```
update_vm_oblig(x, vm)
```

# **Arguments**

x objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille obligataire en detention).

vm un vecteur de numeric a assigner a l'objet Obligation.

#### Value

L'objet x dont les valeurs de marche ont ete mises a jour.

# Author(s)

108 update\_zsp\_oblig

update_vnc_oblig	Mise a jour des valeurs nettes comptables d'un portefeuille obli-
	gataire.

# **Description**

update\_vnc\_oblig est une methode permettant de mettre a jour les valeurs nettes comptables des composantes d'un portefeuille obligataire.

# Usage

```
update_vnc_oblig(x, vnc)
```

# **Arguments**

x objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille obligataire en detention).

vnc un vecteur de numeric a assigner a l'objet Obligation.

# Value

L'objet x dont les valeurs nettes comptables ont ete mis a jour

### Author(s)

Prim'Act

update\_zsp\_oblig

Mise a jour des zspreads d'un portefeuille obligataire.

# Description

update\_zsp\_oblig est une methode permettant de mettre a jour les zspreads des composantes d'un portefeuille obligataire.

# Usage

```
update_zsp_oblig(x, zspread)
```

# **Arguments**

x objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuille obligataire en detention).zspread un vecteur de numeric a assigner a l'objet Obligation.

# Value

L'objet x dont les zspreads ont ete mis a jour

#### Author(s)

vieillissement\_action\_PortFin

Effectue le vieillissement/la projection du portefeuille action d'un portefeuille financier.

# Description

vieillissement\_action\_PortFin est une methode permettant de projeter la composante action d'un portefeuille financier. suite a un vieillissement.

#### Usage

```
vieillissement_action_PortFin(x, table_rdt)
```

# **Arguments**

Χ

objet de la classe PortFin, correspondant au portefeuille financier de l'assureur avant l'etape de vieillissement de son atribut ptf\_action de la classe Action.

table\_rdt

est une liste, construite par la fonction calc\_rdt. Cette table contient les tables d'evolution des cours et rendements sur l'annee consideree de chacune des classes d'actif. Les tables sont constuites a partir des extractions du Generateur de Scenario Economique de Prim'Act.

# Author(s)

Prim'Act

# See Also

La fonction de calcul des rendements des actifs calc\_rdt.

vieillissement\_av\_pb Vieillissement du portefeuille sur l'annee avant attribution de participation aux benefices.

# **Description**

viellissement\_av\_pb est une methode permettant de vieillir l'objet PortPassif sur l'annee avant attribution de participation aux benefices.

# Usage

```
viellissement_av_pb(an, x, coef_inf, list_rd, tx_soc)
```

#### **Arguments**

an	une valeur numeric correspondant a l'annee de projection.	
x	un objet de la classe PortPassif contenant l'ensemble des produits de passifs.	
coef_inf	une valeur numeric correspondant au coefficient d'inflation considere pour le traitement des frais.	
list_rd	une liste contenant les rendements de reference. Le format de cette liste est :	
	le taux de rendement obligataire	
	le taux de rendement de l'indice action de reference	
	le taux de rendement de l'indice immobilier de reference	
	le taux de rendement de l'indice tresorerie de reference	
tx_soc	une valeur numeric correspondant au taux de charges sociales.	

#### Value

Une liste comprenant:

ptf: Le portefeuille x mis a jour.

result\_av\_pb: Une liste dont le premier element designe les noms des produits, puis deux matrices de resultats aggreges: une pour les flux et une pour le stock. Le format de cette sortie decoule de celui de la methode proj\_annee\_av\_pb.

result\_autres\_passifs: un vecteur contenant les resultats des passifs non modelises.

var\_psap: la variation de PSAP sur l'annee.

var\_pgg: la variation de PGG sur l'annee.

flux\_milieu: les flux de milieu d'annee entrant en tresorerie en milieu de periode.

flux\_fin: les flux de fin d'annee entrant en tresorerie en fin de periode.

# Author(s)

Prim'Act

# See Also

La projection des passifs sur un an avant PB : proj\_annee\_av\_pb. La projection des autres passifs : proj\_annee\_autres\_passifs. La mise a jour des autres reserves : update\_reserves.

vieillissement\_immo\_PortFin

Effectue le vieillissement/la projection du portefeuille immo d'un portefeuille financier.

# Description

vieillissement\_immo\_PortFin est une methode permettant de projeter la composante immobilier d'un portefeuille financier.

#### Usage

```
vieillissement_immo_PortFin(x, table_rdt)
```

#### **Arguments**

objet de la classe PortFin, correspondant au portefeuille financier de l'assureur avant l'etape de vieillissement de son atribut ptf\_immo de la classe Immo.

table\_rdt est une liste, construite par la fonction calc\_rdt. Cette table contient les ta-

bles d'evolution des cours et rendements sur l'annee consideree de chacune des classes d'actif. Les tables sont constuites a partir des extractions du Generateur

de Scenario Economique de Prim'Act.

# Author(s)

Prim'Act

### See Also

La fonction de calcul des rendements des actifs calc\_rdt.

vieillissement\_oblig\_PortFin

Effectue le vieillissement/la projection du portefeuille obligataire d'un portefeuille financier.

# **Description**

vieillissement\_oblig\_PortFin est une methode permettant de projeter la composante obligataire d'un portefeuille financier.

#### **Usage**

```
vieillissement_oblig_PortFin(x, new_mp_ESG)
```

### **Arguments**

x objet de la classe PortFin, correspondant au portefeuille financier de l'assureur

avant l'etape de vieillissement de son atribut ptf\_oblig de la classe Oblig.

table\_rdt est une liste, construite par la fonction calc\_rdt. Cette table contient les ta-

bles d'evolution des cours et rendements sur l'annee consideree de chacune des classes d'actif. Les tables sont constuites a partir des extractions du Generateur

de Scenario Economique de Prim'Act.

### Author(s)

Prim'Act

#### See Also

La fonction de calcul des rendements des actifs calc\_rdt.

112 vieillissment\_ap\_pb

vieillissement\_treso\_PortFin

Effectue le vieillissement/la projection du portefeuille tresorerie d'un portefeuille financier.

### **Description**

vieillissement\_treso\_PortFin est une methode permettant de projeter la composante obligataire d'un portefeuille financier.

#### Usage

```
vieillissement_treso_PortFin(x, flux_milieu, flux_fin, table_rdt)
```

### **Arguments**

x objet de la classe PortFin, correspondant au portefeuille financier de l'assureur avant l'etape de vieillissement de son atribut ptf\_treso de la classe Treso.

table\_rdt est une liste, construite par la fonction calc\_rdt. Cette table contient les ta-

bles d'evolution des cours et rendements sur l'annee consideree de chacune des classes d'actif. Les tables sont constuites a partir des extractions du Generateur

de Scenario Economique de Prim'Act.

#### Author(s)

Prim'Act

#### See Also

La fonction de calcul des rendements des actifs calc\_rdt.

# Description

vieillissment\_ap\_pb est une methode permettant de calculer les PM et les flux sur une annee apres PB. Cette methode vieilli le portefeuille de passifs apres attribution de PB.

# Usage

```
vieillissment_ap_pb(x, rev_nette_alloue, tx_soc)
```

# **Arguments**

 $x \qquad \qquad \text{un objet de la classe } {\tt PortPassif} \ contenant \ l'ensemble \ des \ produits \ de \ passifs. \\ {\tt rev\_nette\_alloue}$ 

un vecteur numeric contenant par produit le supplement de revalorisation par rapport au taux minimum.

tx\_soc une valeur numeric correspondant au taux de charges sociales.

vieilli\_mp 113

#### Value

```
x l'objet x mis a jour.
```

nom\_produit un vecteur de character contenant les noms des produits.

flux\_agg une matrice contenant les flux aggreges par produits.

stock\_agg une matrice contenant les stocks aggreges par produits.

#### Author(s)

Prim'Act

#### See Also

L'attribution de la revalorisation par model point : calc\_revalo\_pm Le viellissement des model points : vieilli\_mp.

vieilli\_mp

Veillissement d'un an des contrats epargne en euros.

# **Description**

vieilli\_mp est une methode permettant de vieillir les model points epargne en euros d'une peridoe.

# Usage

```
vieilli_mp(x, pm_fin_ap_pb, tx_revalo)
```

# Arguments

x un objet de la classe EpEuroInd contenant les model points epargne euros.

pm\_fin\_ap\_pb un vecteur de type numeric contenant par model point les montants de PM reval-

orises apres participation aux benefices.

tx\_revalo un vecteur de type numeric contenant par model point les taux de revalorisation

nets appliques.

# Value

l'objet x vieilli d'une periode.

# Author(s)

Prim'Act

#### See Also

Calcul de la revalorisation des PM calc\_revalo\_pm.

114 yield\_to\_maturity

write\_be\_results

Enregistre les resultats d'une evaluation best estimate

# **Description**

write\_be\_results est une methode permettant d'enregistrer en .cvs les resultats d'une evaluation best estimate.

# Usage

```
write_be_results(nom_run, path, x)
```

# **Arguments**

nom\_run est un objet de type character utilise pour nommer le fichier de resultats.

path est un objet de type character utilise pour indiquer le chemin d'enregistrement

des resultats.

x est un objet de type Be.

#### Author(s)

Prim'Act

yield\_to\_maturity

Calcul les yield to maturity de chaque composante d'un portefeuille obligataire.

# Description

yield\_to\_maturity est une methode permettant de calculer les yield to maturity de chaque composante d'un portefeuille obligataire.

# Usage

```
yield_to_maturity(x)
```

#### **Arguments**

x objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuile obligataire).

### Value

Un vecteur dont chaque element correspond au yield to maturity de l'obligation correspondante du portefeuille obligataire. Ce vecteur a autant d'elements que le portefeuille obligataire a de lignes.

### Author(s)

# Index

*Topic <b>classes</b>	AlmEngine (do_calc_nb_sold_oblig), 46
AutresPassifs, 8	AlmEngine (reallocate), 91
AutresReserves, 8	autres_passif_load,9
Be, 11	autres_reserves_load, 9
Canton, 39	AutresPassifs, 8, 9, 85
EpEuroInd, 59	AutresPassifs (autres_passif_load), 9
ESG, 59	AutresPassifs
FraisFin, 64	<pre>(proj_annee_autres_passifs), 88</pre>
FraisPassif, 65	AutresReserves, 8, 9, 10, 85
HypCanton, 71	AutresReserves (autres_reserves_load), 9
HypTech, 72	AutresReserves (init_debut_pgg_psap), 75
Initialisation, 73	AutresReserves (update_reserves), 104
ModelPointESG, 78	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ParamAlmEngine, 79	base_prod_fin, 10
ParamChocMket, 80	Be, 11, <i>73</i> , <i>76</i>
ParamChocSousc, 80	Be (run_be_simu), 95
ParamComport, 80	Be (run_be), 95
ParamRachDyn, 81	Be (write_be_results), 114
ParamTableMort, 82	buy_action, 7, 11
PortFin, 84	buy_immo, 12, 73
PortPassif, 85	buy_oblig, 12, 79
Ppb, 85	
PRE, 86	calc_coupon, 13
RC, 90	<pre>calc_dotation_ppb, 13</pre>
RevaloEngine, 92	calc_fin_proj, 14, 39, 88
TabEpEuroInd, 99	calc_flux_annee, 15
TauxPB, 99	calc_frais, 15, 65
Treso, 100	calc_frais_fin, 16, 88
555, 100	<pre>calc_marge_fin, 17</pre>
Action, 7, 43, 45	calc_nominal, 17
Action (buy_action), 11	calc_pm, 18, 31, 59
Action (calc_pmvl_action), 20	calc_pmvl, 20
Action (calc_vm_action), 35	calc_pmvl_action, 20
Action (revalo_action), 93	calc_pmvl_immo, 21
Action (sell_action), 96	calc_pmvl_oblig, 21
Action (sell_pvl_action), 98	calc_PRE, 22, 55, 88
Action (update_dur_det_action), 101	calc_prest, 18, 19, 22, 59
Action (update_vm_action), 106	calc_primes, 18, 19, 24, 59
AlmEngine, 7	calc_qx, 25, 69, 82
AlmEngine (create_ptf_bought_action), 43	calc_rach, 25, 70, 82
AlmEngine (create_ptf_bought_immo), 43	calc_rach_dyn, 26, 71, 81
AlmEngine (create_ptf_bought_oblig), 44	calc_RC, 26, 56, 57
AlmEngine (do_calc_nb_sold_action), 45	calc_rdt, 27, 109, 111, 112
AlmEngine (do_calc_nb_sold_immo), 45	calc_rdt_marche_ref, 27
, , , , , , , , , , , , , , , ,	5525_1 45_mar 5115_1 51, 21

116 INDEX

calc_relavo_pm, 59	<pre>do_choc_action_type1, 47</pre>
calc_reprise_ppb, 28	<pre>do_choc_action_type2, 47</pre>
calc_result_technique, 28,88	do_choc_frais, 42,48
calc_result_technique_ap_pb, 29, 39, 88	do_choc_immo, 42, 49
calc_resultat_fin, 88	<pre>do_choc_longevite, 42, 49</pre>
calc_revalo, 29, 88	do_choc_mortalite, 42, 50
calc_revalo_pm, 30, 113	do_choc_rachat_down, 42, 51
calc_sur_dec, 31	do_choc_rachat_up, 42, 51
calc_tra, 32, 88	do_choc_spread, 42, 52, 53
calc_tx_cible, 18, 19, 32, 59	<pre>do_choc_spread_unitaire, 53</pre>
calc_tx_cible_ref_marche, 33, 69, 81	do_choc_taux, 53
calc_tx_min, 18, 19, 23, 24, 34, 59	do_update_pmvl, 54, 88
calc_tx_sortie, 23, 24, 34, 59	do_update_PRE_val_courante, 54, 88
calc_vm_action, 35	do_update_PRE_val_debut, 55, 88
calc_vm_immo, 36	do_update_RC_val_courante, 56
calc_vm_oblig, 36	do_update_RC_val_debut, 56, 88
calc_vm_treso, 37	do_update_vm_vnc_precedent, 57, 88
calc_vnc, 37	duration_sensi, 57
calc_z_spread, 38	_ ,
Canton, 14, 29, 39, 74, 77, 87	echeancier, 58
Canton (calc_fin_proj), 14	EpEuroInd, 14, 18, 23, 24, 30, 32, 34, 35, 59,
Canton (calc_result_technique_ap_pb), 29	85, 89, 90, 99, 113
Canton (proj_an), 87	<pre>EpEuroInd(calc_pm), 18</pre>
chargement_choc, 39	<pre>EpEuroInd (calc_prest), 22</pre>
chargement_ESG, 40	<pre>EpEuroInd(calc_primes), 24</pre>
chargement_PortFin, 41	<pre>EpEuroInd(calc_revalo_pm), 30</pre>
chargement_PortFin_ref, 83	<pre>EpEuroInd(calc_tx_cible), 32</pre>
chargement_PortFin_reference, 41	EpEuroInd(calc_tx_min), 34
ChocSolvabilite2, 42	EpEuroInd (calc_tx_sortie), 34
ChocSolvabilite2(chargement_choc), 39	EpEuroInd (vieilli_mp), 113
ChocSolvabilite2	ESG, 59, 66
<pre>(do_choc_action_type1), 47</pre>	ESG (chargement_ESG), 40
ChocSolvabilite2	ESG (extract_ESG), 60
(do_choc_action_type2), 47	ESG(get_choc_inflation_frais),66
ChocSolvabilite2(do_choc_frais), 48	extract_ESG, 60
ChocSolvabilite2 (do_choc_immo), 49	_ ,
ChocSolvabilite2 (do_choc_longevite), 49	finance_cible_pmvl, 60
ChocSolvabilite2 (do_choc_mortalite), 50	finance_cible_ppb, 61
ChocSolvabilite2 (do_choc_rachat_down),	finance_contrainte_legale, 62
51	finance_tmg, 63
ChocSolvabilite2 (do_choc_rachat_up), 51	frais_fin_load, 65
ChocSolvabilite2	frais_passif_load,66
(do_choc_spread_unitaire), 53	FraisFin, 64
ChocSolvabilite2 (do_choc_spread), 52	FraisFin (calc_frais_fin), 16
ChocSolvabilite2 (do_choc_taux), 53	FraisFin(frais_fin_load), 65
create_ptf_bought_action, 43	FraisPassif, 14, 15, 65, 66, 85, 90
create_ptf_bought_immo, 43	FraisPassif(calc_frais), 15
create_ptf_bought_oblig, 44	FraisPassif(frais_passif_load),66
, , , , ,	
do_calc_nb_sold_action, 45	<pre>get_choc_inflation_frais, 66</pre>
do_calc_nb_sold_immo, 45	get_choc_rach, 67, 72
do_calc_nb_sold_oblig, 46	get_choc_table, 68, 72
do_choc_action, 42	get_comport, <i>33</i> , 68, 72

INDEX 117

get_qx_mort, 35, 69, 72	Oblig (echeancier), $58$
get_qx_rach, 35, 70, 72	Oblig(sell_oblig), 97
get_rach_dyn, <i>35</i> , <i>70</i> , <i>72</i>	Oblig (update_cc_oblig), 100
	Oblig(update_dur_oblig), 102
HypCanton, <i>39</i> , 71	Oblig(update_mat_res), 102
HypTech, 32, 35, 67–71, 72, 77, 85	Oblig (update_sd_oblig), 105
HypTech (get_choc_rach), 67	Oblig (update_vm_oblig), 107
HypTech (get_choc_table), 68	Oblig (update_vnc_oblig), 108
<pre>HypTech (get_comport), 68</pre>	Oblig (update_zsp_oblig), 108
<pre>HypTech (get_qx_mort), 69</pre>	Oblig (yield_to_maturity), 114
HypTech (get_qx_rach), 70	
HypTech (get_rach_dyn), 70	param_alm_engine_load, 79,83
HypTech (load_ht), 77	ParamAlmEngine, 39,79
	<pre>ParamAlmEngine (param_alm_engine_load),</pre>
Immo, 44, 46, 72	83
<pre>Immo (buy_immo), 12</pre>	ParamBe, 79
<pre>Immo (calc_pmvl_immo), 21</pre>	ParamChocMket, $40,80$
<pre>Immo (calc_vm_immo), 36</pre>	ParamChocSousc, 40, 80
<pre>Immo (revalo_immo), 93</pre>	ParamComport, 33, 72, 80
<pre>Immo (sell_immo), 97</pre>	ParamComport
<pre>Immo (update_dur_det_immo), 101</pre>	(calc_tx_cible_ref_marche), 33
<pre>Immo (update_vm_immo), 107</pre>	ParamRachDyn, 26, 72, 81
init_create_folder, 74	ParamRachDyn (calc_rach_dyn), 26
init_debut_pgg_psap, 8, 75, 88	ParamRevaloEngine, 39,82
init_debut_ppb, 75, 88	ParamTableMort, 25, 72, 82
init_scenario, 76	ParamTableMort (calc_qx), 25
init_SimBEL, 73, 76	ParamTableRach, 25, 72
Initialisation, 9, 10, 40, 65, 66, 73, 74–78,	ParamTableRach(calc_rach), 25
98, 99	pb_contr, 83
Initialisation (init_SimBEL), 76	PortFin, 39, 84, 91
Initialisation (init_create_folder), 74	PortFin(calc_pmvl), 20
Initialisation (init_scenario), 76	PortFin(calc_rdt), 27
Initialisation (initialisation_load), 74	PortFin(calc_tra), 32
Initialisation (set_architecture), 98	PortFin (chargement_PortFin_reference),
initialisation_load, 74	41
111111111111111111111111111111111111111	PortFin (chargement_PortFin), 41
load_ht, 77	PortFin (do_update_pmvl), 54
load_pp, 78	PortFin (do_update_vm_vnc_precedent), 57
10dd_pp, 70	PortFin (print_alloc), 87
ModelPoint_ESG, 60	PortFin (resultat_fin), 92
ModelPointESG, 39, 78	PortFin (update_PortFin_reference), 104
1100011 01110200, 52, 70	PortFin (update_PortFin), 103
Oblig, 44, 46, 47, 79	PortFin
Oblig (buy_oblig), 12	(vieillissement_action_PortFin)
Oblig (calc_coupon), 13	109
Oblig (calc_flux_annee), 15	PortFin(vieillissement_immo_PortFin),
Oblig (calc_nominal), 17	110
Oblig (calc_pmvl_oblig), 21	PortFin(vieillissement_oblig_PortFin),
Oblig (calc_sur_dec), 31	111
Oblig (calc_vm_oblig), 36	PortFin(vieillissement_treso_PortFin),
Oblig (calc_vm_oblig), 30	112
Oblig (calc_z_spread), 38	PortPassif, 39, 78, 85, 89, 109, 110, 112
Oblig (duration_sensi), 57	PortPassif (calc_rdt_marche_ref), 27
( adi deteri_eeriot/, e/	. J. G. G. G. J. ( GG L G _ 1 G C _ 1 G I / 1 C I / 2 /

INDEX

PortPassif (load_pp), 78	TabEpEuroInd, 59, 99
PortPassif (proj_annee_av_pb), 89	TauxPB, <i>85</i> , <i>99</i>
PortPassif(vieillissement_av_pb), 109	Treso, 100
PortPassif (vieillissment_ap_pb), 112	<pre>Treso(calc_vm_treso), 37</pre>
PortPassifs, 78	Treso (revalo_treso), 94
Ppb, 29, 39, 64, 85	Treso (revenu_treso), 94
<pre>Ppb (calc_dotation_ppb), 13</pre>	Treso (update_treso), 106
Ppb (calc_reprise_ppb), 28	
<pre>Ppb (init_debut_ppb), 75</pre>	update_cc_oblig, 100
PRE, 86	update_dur_det_action, 101
PRE (calc_PRE), 22	update_dur_det_immo, 101
PRE (do_update_PRE_val_courante), 54	update_dur_oblig, 102
PRE (do_update_PRE_val_debut), 55	update_mat_res, 102
PRE (pre_load), 86	update_PortFin, 88, 103, 104
pre_load, 86	update_PortFin_reference, 88, 103, 104
print_alloc, 87, 88	update_reserves, <i>8</i> , 104, <i>110</i>
proj_an, 39, 87	update_sd_oblig, 105
proj_annee_autres_passifs, 8, 88, 110	update_treso, 106
proj_annee_av_pb, 85, 89, 110	update_vm_action, 106
prog_amec_av_ps, 65, 65, 116	update_vm_immo, 107
RC, 90	update_vm_oblig, 107
RC (calc_RC), 26	update_vnc_oblig, 108
	update_zsp_oblig, 108
RC (do_update_RC_val_courante), 56	
RC (do_update_RC_val_debut), 56	vieilli_mp, <i>59</i> , <i>113</i> , 113
RC (rc_load), 90	vieillissement_action_PortFin, 109
rc_load, 90	vieillissement_ap_pb,85
reallocate, 7, 88, 91	vieillissement_av_pb, 85, 109
resultat_fin, 92	vieillissement_immo_PortFin, 110
revalo_action, 93	vieillissement_oblig_PortFin, 111
revalo_immo, 93	<pre>vieillissement_treso_PortFin, 112</pre>
revalo_treso, 94	vieillissment_ap_pb, 112
RevaloEngine, 92	viellissement_ap_pb, 29,88
RevaloEngine (base_prod_fin), 10	viellissement_av_pb, 29, 88
RevaloEngine (calc_marge_fin), 17	
RevaloEngine (calc_result_technique), 28	write_be_results, 114
RevaloEngine (calc_revalo), 29	wield to metumity 114
RevaloEngine (finance_cible_pmvl), 60	yield_to_maturity, 114
RevaloEngine (finance_cible_ppb), 61	
RevaloEngine	
(finance_contrainte_legale), 62	
RevaloEngine (finance_tmg), 63	
RevaloEngine (pb_contr), 83	
revenu_treso, 94	
run_be, 95	
run_be_simu, 95	
sell_action, 7, 96	
sell_immo, 73, 97	
sell_oblig, 79, 97	
sell_pvl_action, 7, 88, 98	
set_architecture, 9, 10, 40, 41, 65, 66, 73,	
75, 77, 78, 98	