



Toc toc, Quien es?

Hector.sh

22.1.2026

NAGASH

THE UNDYING KING

Contents

Instalar knockd	2
Configurar knockd	2
Asegurar que SSH está cerrado por defecto	2
Configurar la interfaz de red	2
Activar el servicio	3
Bloq cada 5 intentos	3

Instalar knockd

```
sudo pacman -S knockd
```

Configurar knockd

```
sudo nano /etc/knockd.conf
```

```
[options]  
  UseSyslog
```

```
[openSSH]  
  sequence      = 1999,2000,2001  
  seq_timeout   = 10  
  command       = /usr/bin/iptables -A INPUT -s %IP% -p tcp --dport 22 -j ACCEPT  
  tcpflags      = syn
```

```
[closeSSH]  
  sequence      = 2001,2000,1999  
  seq_timeout   = 10  
  command       = /usr/bin/iptables -D INPUT -s %IP% -p tcp --dport 22 -j ACCEPT  
  tcpflags      = syn
```

Asegurar que SSH está cerrado por defecto

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP
```

Configurar la interfaz de red

Yo tengo un error que no me permite usar el archivo “/etc/conf.d/knockd”

Así que editare el servicio (Aun sabiendo que si lo actualizo se desvanecera) (I use Arch btw)

```
sudo nano /usr/lib/systemd/system/knockd.service
```

```
[Unit]  
Description=Port-Knocking Daemon
```

```
After=network.target
```

```
[Service]
```

```
ExecStart=/usr/bin/knockd -i wlan0
```

```
[Install]
```

```
WantedBy=multi-user.target
```

```
sudo systemctl daemon-reexec  
sudo systemctl restart knockd
```

Activar el servicio

```
sudo systemctl enable knockd  
sudo systemctl start knockd
```

Verifica:

```
sudo systemctl status knockd
```

Bloq cada 5 intentos

```
sudo nano /etc/nftables.conf
```

Añade esto en el nftables:

```
table inet filter {  
  
    set knock_allowed {  
        type ipv4_addr  
        timeout 30s  
    }  
  
    set knock_blocked {  
        type ipv4_addr  
        timeout 5m  
    }  
}
```

```
chain input {
    type filter hook input priority 0;
    policy drop;

    # IPs bloqueadas por fallos
    ip saddr @knock_blocked drop

    # Permitir SSH solo a IPs autorizadas
    ip saddr @knock_allowed tcp dport 22 accept

    # Contar knocks fallidos
    tcp dport {1999,2000,2001} ct state new counter

    # SSH normal
    ct state established,related accept
    iiif lo accept
}
```

Edita /etc/knockd.conf

```
[openSSH]
sequence = 1999,2000,2001
seq_timeout = 10
command = /usr/sbin/nft add element inet filter knock_allowed { %IP% }
tcpflags = syn
```

Ahora añadimos esto tambien en nftables

```
set knock_attempts {
    type ipv4_addr
    flags dynamic
    timeout 60s
}
```

```
chain input {
    ...
```

```
# Registrar intentos de knock
tcp dport {1999,2000,2001} add @knock_attempts { ip saddr }

# Si una IP aparece demasiadas veces → bloquear
ip saddr @knock_attempts limit rate over 5/minute add @knock_blocked { ip sa
...
}
```

Ver IPs permitidas

```
sudo nft list set inet filter knock_allowed
```

Ver IPs bloqueadas

```
sudo nft list set inet filter knock_blocked
```