



大米運維課堂

最前沿開源監控 Prometheus 專題講座

开始下篇

第七讲 Prometheus 数学理论基础学习 (prometheus 数学consule使用)

下篇的内容展望

• 序章: 做本专题讲座的内容简介

• 第一讲:企业级运维监控理论基础

• 第二讲:企业监控通用技术


• 第三讲: Prometheus 监控入门简介

- 第四讲: Prometheus 运行框架介绍
- 第五讲: Prometheus 数据格式介绍
- 第六讲: Prometheus 初探和配置(安装测试)
- 第七讲: Prometheus 数学理论基础学习 (prometheus 数学consule使用)
- 第八讲: Prometheus 命令行使用扩展
- 第九讲:企业级监控数据采集方法
- 第十讲:企业级监控数据采集脚本开发实践 (Pushgateway模块学习)
- 第十一讲: Prometheus 之 exporter模块源代码示例
- 第十二讲: Grafana (超实用企业级监控绘图工具的结 合)
- 第十三讲: Prometheus 企业级实际使用(一)
- 第十四讲: Prometheus 企业级实际使用(二)
- 第十五讲: Pagerduty的连用(重要)
- 第十六讲: Prometheus专题讲座总结篇

第七讲内容概括

- 回顾上篇最后留给大家的一个 较难CPU使用率 计算公式
- 拆分 并 解释 这个运算公式
- 举一反三 计算其他CPU状态
- (一)回顾上篇最后留给大家的一个 较难CPU使用率 计算公式

(1-((sum(increase(node_cpu{mode="idle"}[1m])) by (instance)) / (sum(increase(node_cpu[1m])) by (instance)))) * 100



上篇最后一节课给大家讲解了 Linux系统中 底层计算CPU占用率的 方法

简单的总结如下:

Linux系统开启后,CPU开始进入工作状态,每一个不同状态的CPU使用时间都从零开始累计

而我们在被监控客户端安装的node_exporter 会抓取 并返回给我们 常用的八种CPU状态的累积时间数值

我们就先使用用户态CPU来给大家举个例子 用户态CPU通常是占用整个CPU状态 最多的类型 , 当然也 有个别的情况,内核态 或 IO等待 占用的更多

 $TOP \Rightarrow user\%$

12:00 开机后 一直到 12:30 截止

这30分钟的过程中 (当前我们先暂时忽略 是几核CPU 就当作1核来说)

CPU被使用在用户态的时间一共是8分钟 CPU被使用在内核态的时间一共是1.5分钟 CPU被使用在IO等待状态的时间一共是0.5分钟 CPU被使用在Idle(空闲状态)的时间一共是20分钟 (idle空闲状态的CPU时间其实就是CPU处于没事儿干的时间)

CPU被使用在其他几个状态的时间 是0

--

上面的这些数据 为了我们计算CPU在这段30mins 时间的 使用率 提供了单位数据基础

CPU的使用率 = (所有非空闲状态的CPU使用时间总和) / (所有状态CPU时间的总和)

有了这个公式后 咱们就可以很自然的 得出如下的计算公式

(user(8mins) + sys(1.5mins) + iowa(0.5min) + 0 + 0 + 0 + 0) / (30mins)

- = 10分钟 / 30分钟
- = 30%

所以针对这30分钟我们的CPU平均使用率就是30%

接下来 其实上面的这个计算公式 还是有一点点 累赘我们可以换一个更简明的算法

idle(20mins) / (30mins) => 70%

空闲时间 除以 总时间 等于 空闲CPU的比例

然后我们

100% - 70% = 30%



。。。。是不是更简单了

说到这里之后 其实还有另外<mark>两个问题</mark>没有解决 咱们来分别说 一下

<01>上面这样的方法去计算 最终只能是算出 CPU在30分钟 内的 总平均时间

如果我要是问 那么中间的某一分钟之内CPU的总平均时间是 多少??

那么使用当前的这个算法 我们就没办法 精确的知道 某一分钟内的平均值了

(其实 也是合情合理的提问,对于向CPU这种实时变化的监控数据,我们往往需要更精确的单位 去判断当前时刻 或者过去某一时刻 更细节的即时状况 所以 只知道30分钟的平均值是没有太大意思的)

如何解决这个问题? (别担心 😓)

还记得咱们学过 Counter 的数据类型吗? (虚拟的数据类型针对返回的数值 他的使用途径)

node_exporter => node_cpu给我们返回的是 Counter 的数据 (CPU 底层是 时间的累积)

Counter 是一个一直持续增长的数值

现在面临的问题是 30分钟内 CPU使用时间持续增长 UP, 我们需要截取其中一段增长的增量值

如果我们能获得 1分钟的增量值 然后拿这个数值再去使用刚才同样的 计算公式

那么 我们不就顺理成章的 得到了 1分钟的平均值了嘛?

解决办法 接踵而至

prometheus 的数学查询命令行 其实给我们提供了 非常丰富的 计算函数

关于种类繁多的 函数 我们从 第八讲开始 给大家逐一普及

在这里 我们先给大家 介绍一个 很实用的函数

increase()

increase 函数 在promethes中,是用来 针对Counter 这种持续增长的数值,截取其中一段时间的增量

increase(node_cpu[**1m**]) =》 这样 就获取了 CPU总使用时间 在1分钟内的增量

这样 我们的第一个问题 就解决了

接下来 来看第二个问题

<02> 实际工作中的CPU 大多数都是多核的 单核CPU服务器 VM

如下图 Node_exporter 给我们截图回来的 八种CPU状态 -> 每一个核

node_cpu{cpu="cpu9",instance:
node_cpu{cpu="cpu9",instance:
node_cpu{cpu="cpu9",instance:
node_cpu{cpu="cpu8",instance:
node_cpu{cpu="cpu8",instance:
node_cpu{cpu="cpu8",instance:
node_cpu{cpu="cpu8",instance:
node_cpu{cpu="cpu7",instance:
node_cpu{cpu="cpu7",instance:

采集的数据 自然也是细到 采集到每一个核的CPU时间

不过我们在运维实际监控中 往往并不是太关注 每一个CPU核表现如何

而是希望知道 整个CPU表现如何

(一般生产服务器 动不动CPU就是 16 20 32 40 48 核)

如果每一个CPU核都单独来一个监控曲线图意义不大而且看着图太混乱了

有什么办法可以解决这个问题?

prometheus提供了另一个 sum() 函数 很频繁

sum() 就如其字面意思一样 起到value 加合的作用

sum(increase(node_cpu[1m])) 外面套用一个sum 即可把所有核数值加合

问题就可以解决了

然后 我们一切就绪 接下来 我们把整个prometheus计算公式 在下一个阶段进行拆分讲解

(二) 拆分 并 解释 这个运算公式

(1-((sum(increase(node_cpu{mode="idle"}[1m])) by (instance)) / (sum(increase(node_cpu[1m])) by (instance)))) * 100




(1-((sum(increase(node_cpu{mode="idle"}[1m])) by (instance)) / (sum(increase(node_cpu[1m])) by (instance)))) * 100

这个prometheus的计算公式 其实就是 咱们最后 那个 使用 100%- (空闲时间 / 总时间) 的方法 不过这个公式 直接拿来看 还是有点痛苦, 咱们来学一下 拆分

首先第一步

key: node_cpu 是 我们需要使用的 key name




直接输入后 如上图所示目前这种图 没有任何意义 我们继续完善命令行

第二步

咱们把idle空闲的CPU时间和全部CPU时间都给过滤出来key使用{}做过滤

node_cpu{mode="idle"} => 空闲 node_cpu all



第三步


我们使用 increase([1m]) 把 node_cpu{mode="idle"} 包起来

=>>

increase(node_cpu{mode="idle"}[1m]). => 代表 空闲CPU 1分钟内的增量

increase(node_cpu[1m]) => all_CPu 1mins


这样就是把一分钟的增量的CPU时间给取出来了



到这一步以后 有点那个意思了 不过 因为CPU核数太多 曲线太混杂了 我们需要进一步加强公 式

第四步

我们使用 sum() 再包一层 increase(node_cpu{mode="idle"} [1m]).



到这里以后 感觉更像样子了 不过 我们细心的同学 又发现了一个问题......



那就是我们这个CPU的监控其实采集的是多台服务器的监控数据

怎么现在变成就一条线了????

--

其实是由于这个 sum()函数的原因

这个sum()函数 其实默认状况下 是把所有数据 不管是什么内容 全部进行加合了......

不光把 每一台机器的 多个核加一起了(这个是我们需要的)

还把 所有机器的CPU 也全都加到一起了.....变成 服务器集群 总CPU平均值了..... 糗大了...

如何解决?看下一步

第五步

再给大家引出一个新的函数 (或者说是一个新功能)


by (instance)

这个函数 可以把 sum加合到一起的数值 按照指定的一个方式 进行一层的拆分

instance代表的是 机器名

意思就是说 把sum函数中 服务器加合的这个糗事 再给它强行 拆分出来 我们来试一试吧

sum(increase(node_cpu{mode="idle"}[1m])) by (instance)



哈哈 这下就帅气了..




第六步

这下3个问题全都解决了 让我们继续把公式写完整 看看输入 如何

(1-((sum(increase(node_cpu{mode="idle"}[1m])) by (instance)) / (sum(increase(node_cpu[1m])) by (instance)))) * 100

sum(increase(node_cpu{mode="idle"}[1m])) by (instance) =》 是空闲CPU时间 1分钟的增量 sum(increase(node_cpu[1m])) by (instance) 是全部CPU时间 1分钟增量




这样就得到了 空闲CPU的 百分比了

第七部

最后一步 用 1 去减掉 整个上面的公式 再 * 100

(1-((sum(increase(node_cpu{mode="idle"}[1m])) by (instance)) / (sum(increase(node_cpu[1m])) by (instance)))) * 100

这样我们就得到了 最终我们期望的结果



基本上 大部分服务器的 CPU使用率 都在 50%以下 还是一个比较良好的状态的 ^_^

虽然过程麻烦一些 但是还是很炫酷的

(总使用率)

(三) 举一反三 查看几个其他CPU状态时间的 使用率

既然要看 每一个单独cpu类型的 使用率, 那么 1-idle的方式 就不好用了

```
sum(increase(node_cpu{mode="user"}[1m])) by (instance) / sum(increase(node_cpu[1m])) by (instance) =» 用户态
```

```
sum(increase(node_cpu{mode="system"}[1m])) by
(instance) / sum(increase(node_cpu[1m])) by (instance)
sum(increase(node_cpu{mode="iowait"}[1m])) by
(instance) / sum(increase(node_cpu[1m])) by (instance)
```

这样 我们就可以 举一反三 轻松获得 每一种CPU状态时间的 使用百分比了

说到这里 我们是不是发现 这下 TOP命令中的这一行 我们总 算是 彻底明白怎么回事了 对吗?

Cpu(s): 12.7%us, 2.5%sy, 0.0%ni, 84.2%id, 0.0%wa,

成就感满满的 对吗?



所以就如我们之前所说 promethes 计算公式的使用 强制要求我们运维人员必须要对 Linux系统的深层次的知识 要有一定的掌握(依赖Linux的命令行) 不然 公式都没得写