



大米運維課堂

最前沿開源監控 Prometheus 專題講座

第十三讲: Prometheus 企业级实际使用(一)

第十三讲内容:

- prometheus+grafana 企业CPU监控 真实案例
- prometheus+grafana 企业内存监控 真实案例
- prometheus+grafana 企业硬盘/IO监控 真实案例
- prometheus+grafana 企业网络传输 真实案例
- (一) prometheus+grafana 企业CPU监控 真实案例

我们在企业中 基础监控的第一项 一般就是 针对服务器集群的 CPU 进行监控


为什么呢?

因为: 1) CPU是处理所有任务的核心(这是废话)

2) 另外 Linux 由于CPU存在各种 状态类型CPU时间 所以 很多情况下 大部分的出现问题的情况 都可以 反应在CPU的表现上

下面举一个在企业中对CPU使用率监控的实例

数据采集: Node_exporter



使用prometheus公式

(1-((sum(increase(node_cpu{mode="idle"}[1m])) by (instance)) / (sum(increase(node_cpu[1m])) by (instance)))) * 100

第一幅图 就是咱们之前 讲过的,计算CPU综合使用率 这里就不再重复它的计算方法了 (可以回顾 下篇的 6 7讲)

在生产环境中一般70-80%以上的CPU高 是因为用户态user CPU高所导致

我们使用Top命令随便查看一台服务器的时候一般也会看到user%会最高


Cpu(s): 12.7%us, 1.5%sy, 0.0%ni, 84.8%id, 0.5%wa, 0.0%hi, 0.5%si, 0.0%st

用户态的CPU使用率 是跟应用程序(或者说软件)的运行密 切相关的

当软件启动大量进程 并行处理任务时, 当进程之间频繁上下 业切换时 对用户态的CPU 消耗最大

不过我们在做监控的时候一般倒是不用单独列出一个 user% 态的CPU使用率图 因为 除去IO等待造成的CPU高之外,大部分情况 就是 user%造成

另外,system% 内核态的CPU 使用率 偶尔也会出现高的情况,我们这个课程中 就不再讲解了



使用prometheus公式

(sum(increase(node_cpu{mode="iowait"}[1m])) by
(instance) / sum(increase(node_cpu[1m])) by (instance)) *
100

第二个图 是针对 IOWAIT类型的 CPU等待时间 user% 其中不同的地方 是mode=iowait

很多情况下 , 当服务器 硬盘IO占用过大时,CPU会等待IO 的返回 进入 interuptable 类型的CPU等待时间 所以 对于 IOWAIT CPU的监控 是很有必要的

grafana

另外 对于CPU高的报警阈值 是这样的设置的

Conditions							
WHEN	max ()	OF	query (A, 1m, now)	IS ABOVE	100	ŵ	

设置成 99 或者 100 都可以 如果设置成 80 90 就报警,根据实际测试 并不合适,因为 80% 90%状态下的服务器 还是可以处理请求的 只不过速度会慢了

但是一旦综合CPU上了 98 99 100 那么整个服务器 就几乎失去可用性了 连SSH登录 有时候都很困难 所以 针对Linux系统的优化 非常重要 要通过各种内核参数 软件参数 来控制服务器 尽量不让CPU堆到 99 100 (更多Linux 内核优化知识 请关注大米运维 第三 四 阶段)

(二) prometheus+grafana 企业内存监控真实案例

接下来 就到了 内存监控了 首先 大米需要给大家 说一下 内存的计算方式

我们先从Linux命令来看起

free -m

Centos 6.x 5.x

[root@log	~]# free -m					
	total	used	free	shared	buffers	cached
Mem:	15950	12743	3207	0	5705	1303
-/+ buffe	rs/cache:	5735	10215			
Swap:	0	0	0			

Centos 5/6 的版本中 如上图显示内存(4.x就不说了 基本绝迹 了)

内存管理 是Linux内核的 非常重要的一个强势功能 可以说 Linux对于内存的使用率 非常的高校 比起windows来说 真的智能了很多

主要依赖于 Linux内存管理的 缓存功能 (简单来说就是 刚用过的内存中的内容 会被暂时缓存一段时间 以备下次再使用 快速调用)

然而 5.x 6.x 的 内存命令 却有一点 不太善解人意 对于 大多数的零基础和初级学员来说, 命令行显示的这个

 used
 free

 12743
 3207

 很容易让人误解(甚至我遇到很多工作5年以上的人居然还有搞不清这里的)

关于Linux的内存种类和内存管理细节我们这里就不过多阐述了

直接给出大家 5.x 6.x 的真实内存使用率公式即可

从应用程序的角度来说,Linux 实际**可用内存=系统free** memory+buffers+cached。

使用率 = 实际可用内存 / 总内存


Centos 7.x

0 0 110 0							
[root@prometheus ~]# free -m							
	total	used	free	shared	buff/cache	available	
Mem:	64263	10543	4750	0	48970	53092	
Swap:	0	0	0				

对于 最新的 7.x中 free 命令行的输出 解决了这个问题

变得简单易懂

实际可用内存 直接放在最后一列 直接使用



接下来我们来看 企业实际内存监控案例



给出大家prometheus 公式

(1-((node_memory_Buffers + node_memory_Cached + node_memory_MemFree) / node_memory_MemTotal)) * 100 (6.x 7.x free, 监控 6 7)

这里就很清楚了跟上面讲的是对应的算法

从图上 可以看出 大部分机器的内存使用率 比较低 基本都在 20%以下


是因为之前的生产环境使用中并不是内存密集型的(是CPU密集型)

所以说 我们从内存的计算公式来说, promehtues也让我们很精细 很放心 , 很多老式的监控 直接返回一个 内存使用率 很多时候 无法确认准确性

• prometheus+grafana 企业硬盘/IO监控 真实案例

数据来源: Node_exporter

硬盘剩余容量的监控相比上面的2个就简单很多



(node_filesystem_free / node_filesystem_size) < 0.2(nagios)

公式上看 也很好理解 当空闲硬盘 小于 0.2的时候 就显示在图上.

另外 提到了 硬盘使用率 我在这里 给大家推荐另一个 难度较高的 prometheus 函数

predict_linear()

 $predict_linear(v range-vector, t scalar)$ predicts the value of time series t seconds from now, based on the range vector v, using simple linear regression.

predict_linear should only be used with gauges.

关于这个函数 我们后面会讲解 在这里 我们先提出一个 对于硬盘监控的比较新的理念

对于硬盘使用率来说

通常不管使用 什么样子的监控工具 基本上 都是简单算法 空闲/总量 或 以使用/总量 当大于或小于 一个阈值时 报警

这么定义的方法 比较简单也普遍

那么我给大家提一个问题

假如有这么一种情况

有一天晚上8:00的时候 一台很重要的服务器上 硬盘使用率超过了 90%

超过了报警阈值 于是乎报警电话就响了

结果运维人员上线一看 哦 还有百分10的空间呢 根据以往的 经验 10%的空间基本上 还能撑个 3,4天呢

况且 我们的服务器 每天24:00还会做 日志压缩呢 会释放很多 空间

所以 不着急处理 就回去睡觉了♀

又有一天晚上 10:00的时候 还是这台服务器 又报警了 >90% 这次运维人员 还是老样子 觉得没啥大事 就去睡觉了 报警也给屏蔽了(电话是很吵人的)

结果 到了10:10分的时候 整个生产线上报警了 老板也给吵起 来了 运维慌慌张张打开电脑一看.... 我靠!!



硬盘100% 导致nginx服务无法响应了.....

怎搞的啊 平时不会这样子啊

后来经过分析 是由于 晚上 9:00的时候 服务器系统上的APP软件 出现了一个死循环的错误

超大量的 info/warning日志 把整个 根目录都给盛满了 而且用的时间 很短

运维哭了⑫

运维这个时候想,既然会有这种特殊情况 那么干脆把 报警阈值 设置的更高一些吧

70%就报警好了... 结果 可想而知 往后的日子里 运维都是黑圆圈了。。。



给大家讲这个真实发生过的 运维故事(嘿嘿 ⊜ 其实那个运维 就是5年前的我) 就是想告诉大家 prometheus 针对这种特殊的问题 提供了一个 非常牛X的函数

predict_linear()

这个函数 如果想讲清楚它的底层实现原理 没个 2 3天还真说不完

我们在这里就给大家简单介绍一下它能做什么吧

对于刚才那种 硬盘百分比报警的案例(剩余空间的百分比)

predict_linear() 函数 可以起到 对曲线变化速率的计算 以及在一段时间 加速度的未来预测

说的更简单一些

它可以 实时监测 硬盘使用率曲线的 变化情况,假如在一个很小的时间段中 发现硬盘使用率 急速的下降(跟之前平缓时期相比较)

那么对这种下降的速度 进行一个未来一段时间的预测 , 如果 发现 未来 比如5分钟内 按照这个速度 硬盘肯定就100%了 那么 在当前硬盘还剩余 20%的时候 就会报警!

说起来都觉得绕口 不过使用起来 并不是很难 官网有 predict_linear ()的 使用方法介绍 https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/querying/functions/#predict_linear()

另外 也有针对这个 函数的 基础理论 Linear 数学计算模型 的介绍 https://en.wikipedia.org/wiki/Simple linear regression

In other words, $\hat{\alpha}$ and $\hat{\beta}$ solve the following minimization problem:

$$ext{Find } \min_{a,\,b} Q(a,b), \quad ext{for } Q(a,b) = \sum_{i=1}^n \hat{arepsilon}_i^{\ 2} = \sum_{i=1}^n (y_i - a - b x_i)^2 \ .$$

By expanding to get a quadratic expression in a and b, we can derive value

$$egin{aligned} \hat{lpha} &= ar{y} - \hat{eta} \, ar{x}, \ \hat{eta} &= rac{\sum_{i=1}^n (x_i - ar{x})(y_i - ar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - ar{x})^2} \ &= rac{ ext{Cov}(x,y)}{ ext{Var}(x)} \ &= r_{xy} rac{s_y}{s_x}. \end{aligned}$$

Here we have introduced

看这个数学计算公式 🤨

总之 promehtues就是这样一个 有各种生活大爆炸型的数学家(也可能是物理学家哦) 通过他们的辛勤努力 给我们提供了非常繁多的 这种复杂计算的实用函数 为的都是 把监控做的越来越好

然后 我们来看下 硬盘IO使用的 监控



使用的公式

((rate(node_disk_bytes_read[1m])+ rate(node_disk_bytes_written[1m])) / 1024 /1024) > 0

硬盘使用率 是 read + written 读和写 都会占用IO /1024 两次后 就由 bytes => Mbs

如果这个指标标高了, 那么必然 CPU_IOWAIT 也会飙高

(所以说 从这里 我们也可以看得出 报警中 很多项目 虽然重要 但是无法避免重复 都有一定 的连带关系 这也是大米为什么在上篇中 给大家提出了一个 真实链路报警的 未来展望)

• prometheus+grafana 企业网络传输 真实案例



使用公式 rate(node_network_transimit_btyes[1m]) /1024 /1024

最后这个咱们之前在78讲的时候用过它举过例子

这里就不再重复了公式大家可以直接使用

休息一下吧 等待进入后面的课程

