
带进(借)位的加减法

贺利坚 主讲



adc-带进位加法指令

□adc是带进位加法指令,它利用了CF位上记录的进位值。

← 格式: adc 操作对象1,操作对象2

⑩ 功能:操作对象1=操作对象1+操作对象2+CF

● 例:adc ax,bx 实现的功能是:(ax)=(ax)+(bx)+CF

□实例

指令	mov al,98H add al,al adc al,3	mov ax,1 add ax,ax adc ax,3	mov ax,2 mov bx,1 sub bx,ax adc ax,1
结果	(ax)=34H	(ax)=5	(ax)=4
解释	adc执行时,相当于计算: (ax)+3+CF=30H+3+1=34H	adc执行时,相当于计算: (ax)+3+CF=2+3+0=5	adc执行时,相当于计算: (ax)+1+CF=2+1+1=4

adc指令应用:大数相加


□问题:8086指令提供add指令,完成8位或16位加法,有更大的数相加时,如何做? 32位、64位、24位?

- □例:编程计算1EF000H+201000H,结果放 在ax(高16位)和bx(低16位)中
- □解决思路:先将低16位相加,然后将高 16位和进位值相加

温程序:

mov ax,001EH mov bx,0F000H add bx,1000H

adc ax,0020H



■例: 计算 1E F000 1000H+20 1000 1EF0H, 结果放在 ax(高16位), bx(次高16位), cx(低16位)中。

□解决思路:.....

温程序:

mov ax,001EH

mov bx,0F000H

mov cx,1000H

add cx,1EF0H

adc bx,1000H

adc ax,0020H

001E F000 1000H +) 0020 1000 1EF0H

355

128位数据的相加

□问题:编写一个子程序,对两个128位数据进行相加。

⁴ 名称: add128

₾ 功能:两个逆序存放的128位数据进行相加

data segment

dw 0A452H,0A8F5H,78E6H,0A8EH,8B7AH,54F6H,0F04H,671EH dw 0E71EH,0EF04H,54F6H,8B7AH,0A8EH,78E6H,58F5H,0452H data ends

数据为128位, 需要8个字单元, 由低地址单元到高地址 单元, 依次存放由低到高的各个字。

温分析

- ds:si指向存储第一个数的内存空间
- ₾ ds:di指向存储第二个数的内存空间
- · 运算结果存储在第一个数的存储空间中。

671E 0F04 54F6 8B7A 0A8E 78E6 A8F5 A452H +)0452 58F5 78E6 0A8E 8B7A 54F6 EF04 E71EH

???

code segment start: mov ax,data mov ds,ax mov si,0 mov di,16 mov cx,8 call add128 mov ax,4c00h int 21h add128: ; 定义子程序 code ends

end start

push ax ;寄存器压栈 push cx sub ax,ax push si s: mov ax,[si] push di adc ax,[di] mov [si],ax inc si inc si inc di inc di loop s ;寄存器出栈 ret

pop di pop si pop cx pop ax

sub ax, ax可否替换为mov ax, 0

两个inc di是否可以替换为add di, 2

sbb指令

■sbb: 带借位减法指令

₾ 格式:sbb 操作对象1,操作对象2

₾ 功能:

操作对象1=操作对象1-操作对象2-CF

与sub区别:利用CF位上记录的借位值

他比如:sbb ax,bx

□应用:对任意大的数据进行减法运算

温例如:计算003E1000H-00202000H

结果放在ax,bx中

温程序

mov bx,1000H

mov ax,003EH

sub bx,2000H

sbb ax,0020H

003E 1000H -) 0020 2000H

333

adc指令执行过程

