
乘法: mul 指令

贺利坚 主讲



回顾:除法div指令

- □div是除法指令,格式为
 - div 寄存器
 - 他 div 内存单元
- ■使用div作除法的时候
 - ┈ 被除数: (默认)放在AX或 DX和AX中
 - № 除数:8位或16位,在寄存器或内存单元中
 - **给 结果:.....**

被除数	AX	DX和AX
除数	8位内存或寄存器	16位内存或寄存器
商	AL	AX
余数	АН	DX

用 mul 指令做乘法

□格式

mul 寄存器 mul 内存单元

	8位乘法	16位乘法
被乘数(默认)	AL	AX
乘数	8位寄存器或内存字节单元	16位寄存器或内存字单元
结果	AX	DX(高位)和AX(低位)
例	mul bl (ax)=(al)*(bl) mul byte ptr ds:[0] (ax)=(al)*((ds)*16+0)	mul word ptr [bx+si+8] (ax)=(ax)*((ds)*16+(bx)+(si)+8)结果的低16位; (dx)=(ax)*((ds)*16+(bx)+(si)+8)结果的高16位;

应用实例

	8位乘法	16位乘法
被乘数(默认)	AL	AX
乘数	8位寄存器或内存字节单元	16位寄存器或内存字单元
结果	AX	DX(高位)和AX(低位)

(1)计算100*10

分析:100和10小于255,可以做8位乘法

程序:

mov al,100

mov bl,10

mul bl

结果: (ax)=1000 (03E8H)

(2)计算100*10000

分析:100小于255,可10000大于255,所以

必须做16位乘法

程序:

mov ax,100

mov bx,10000

mul bx

结果: (dx)=000FH, (ax)=4240H,

即:F4240H=1000000