FINAL ROBOT WARS 12 GAIDEN — GAME DESIGN DOCUMENT

Version 15.2 — Corrections Erreur 1, 2, 3

Corrections cumulées

- v15.1 : Erreur 1 ciblage 120% -> 33/33/33 anti-répétition poids ÷5 | Erreur 2 FUREUR 0% -> 1% et courbe recadrée 80% dès 20% HP, cooldown FINALE 10->3 TOURS
- v15.2 : Erreur 3 PROGRAMME BUFF/DEBUFF indice cassé

4.2 FUREUR MIDBOSS/BOSS (corrigé v15.1 Option A)

FUREUR monte de 0% à 50% HP restants jusqu'à 80% à 20% HP, reste à 80% jusqu'à 1% HP.
Ciblage : aléatoire pondéré anti-répétition, poids de base 33/33/33 (ou 35/35/30), cible précédente poids ÷5, renormalisation. FINALE en ZONE L ignore ciblage.

7. PROGRAMME

7.1 Principe

PROGRAMME = liste d'INSTRUCTION priorisées 1>2>3...

7.2 INSTRUCTION simple

[1] vers [2] où [1]=CAPACITÉ, [2]=CIBLE FIXE ou DYNAMIQUE (plus proche, plus de HP...)

7.3 INSTRUCTION avec CONDITION (CORRIGÉ v15.2)

1. CAPACITÉ SOIN :
Formule corrigée : SI HP de [1] <= [2] alors [3] vers [1]

- [1]=UNITÉ JOUEUR à surveiller
- [2]=% seuil
- [3]=CAPACITÉ SOIN

Exemple : SI HP de REAL1 <= 30% alors SOIN 2 ÉTOILES vers REAL1

2. CAPACITÉ ATTAQUE de dégagement (Répulsion) :
SI OCCUPATION de [1] >= [2] alors [3]

- [1]=PÉRIMÈTRE ESCOUADE
- [2]=% occupation
- [3]=CAPACITÉ ATTAQUE (ex: Répulsion)

Définition proto gris v15.2 : OCCUPATION = (somme surfaces PÉRIMÈTRE ENNEMI intersectant PÉRIMÈTRE ESCOUADE) / (surface PÉRIMÈTRE ESCOUADE) *100.
Seuil de déclenchement conseillé 60%.

3. CAPACITÉ BUFF/DEBUFF [CORRECTION MAJEURE] :
Ancienne formule cassée : Si [1] de [2] [3] à [4] de [5] de [6] alors [7] avec [4]=pourcentage utilisé comme cible.

Nouvelle formule :
Si [1] de [2] [3] [4] de [5] de [6] alors [7]

- [1]=stat à tester : MOBILITÉ / BLINDAGE / PUISSANCE
- [2]=UNITÉ ENNEMI
- [3]=>= (opérateur unique en v1)
- [4]=pourcentage seuil (ex: 120%)
- [5]=stat de référence : MOBILITÉ / BLINDAGE / PUISSANCE
- [6]=UNITÉ JOUEUR de référence
- [7]=CAPACITÉ BUFF sur [6] OU CAPACITÉ DEBUFF sur [2]

Exemple 1 DEBUFF : Si PUISSANCE de BOSS >= 120% de PUISSANCE de REAL1 alors DEBUFF PUISSANCE sur BOSS

Exemple 2 BUFF : Si BLINDAGE de BOSS >= 150% de BLINDAGE de SUPER1 alors BUFF BLINDAGE sur SUPER1

4. CAPACITÉ ATTAQUE :
Si [1] >= HP de [2] alors [3]

- [1]=DÉGÂTS de CAPACITÉ ATTAQUE
- [2]=UNITÉ ENNEMI
- [3]=CAPACITÉ ATTAQUE définie en [1] vers [2]

Exemple : Si DÉGÂTS de MISSILE 3 ÉTOILES >= HP de ENNEMI M alors MISSILE 3 ÉTOILES vers ENNEMI M (évite overkill)

Note v15.2 : toutes les CIBLE DYNAMIQUE de 7.2 sont utilisables dans [1], [2], [6].