
## Zadanie A: Protokół IGMP. IGMP Snooping w przełącznikach Ethernet.

instalacja:

- przełącznik Ethernet Cisco
- dwa PC
- ruter Cisco



Zdefiniuj adresację IP unicast dla tej sieci

włączenie w przełączniku funkcję IGMP snooping (dla całego przełącznika lub VLAN do którego podłączone są urządzenia):

Switch(config)#ip igmp snooping

**W ruterze** uruchom rutowanie multicast, skonfiguruj interfejs IP (ten prowadzący do przełącznika) oraz włącz rutowanie multicast dla interfejsu:

Router(config)#ip multicast-routing

Router(config)# int fa 0/0

Router(config-if)#ip pim dense-mode

Na jednym z PC włącz źródło IP multicast: (przy uŜyciu pakietu VideoLAN - VLC Player)

vlc.exe plik :sout=#rtp{dst=224.1.1.1,port=5004,mux=ts,ttl=10} :sout-all :sout-keep --repeat

gdzie plik to ścieŜka do strumieniowanego pliku multimedialnego

Na drugim PC włącz odtwarzacz strumieni multimedialnych IP multicast, np.:

vlc.exe rtp://224.1.1.1:5004

#### Sprawdź rejestr grup protokołu IGMP:

Switch#show ip igmp snooping

Switch#show ip igmp snooping group

Switch#show mac-address-table multicast vlan 1 igmp-snooping

Sprawdź w przełączniku informacje o ruterze zarządzającym komunikacją IGMP w segmencie sieci: Switch#show ip igmp snooping querier

Switch#show ip igmp snooping mrouter

Zaobserwuj, do których stacji kierowany jest ruch (ruter, drugi PC?) w sytuacjach gdy IGMP snooping jest aktywny lub nie. Kasowanie grup IGMP w ruterze:

#### Router#clear ip igmp group


Uruchom program Wireshark na PC. Zaobserwuj ruch związany z sesjami IGMP oraz transmisją IP multicast. Zwróć uwagę na adresację datagramów IP oraz ramek Ethernet przenoszących ruch IP multicast.

Wyłącz aplikację odbiorcy multicast i obserwuj skuter (ruch przechwytywany przez Wireshark) w sytuacji gdy:

- IGMP snooping w przełączniku jest wyłączony: Switch(config)#no ip igmp snooping
- IGMP snooping w przełączniku jest włączony: Switch(config)#ip igmp snooping

### Zadanie B: Rutowanie IP multicast – IP PIM dense mode

#### Przygotuj trzy rutery Cisco



Stwórz adresacje dla wszystkich sieci IP widocznych na rysunku zgodnie z ogólnymi zasadami

Wprowadź system rutowania tak, aby wszystkie sieci na rysunku były osiągalne (rutowanie statyczne, RIP, EIGRP etc.)

### W ruterach włącz rutowanie IP multicast:

Router(config)#ip multicast-routing

Dla kaŜdego interfejsu rutera stojącego na planowanej drodze datagramów IP multicast włącz Protocol Independent Multicast w trybie dense

Router(config)# int fa 0/0

Router(config-if)#ip pim dense-mode

Przy uŜyciu aplikacji strumieniujących IP multicast (np. VLC Player) uruchom dowolną transmisję IP multicast pomiędzy stacjami PC (jak w poprzednim zadaniu)

Sprawdzenie stanu konfiguracji ruchu IP multicast:

Router#show ip mroute

Router#show ip igmp groups

Router#show ip igmp membership

Router #show ip mroute summary

Router #show ip mroute active

Router #show ip mroute count

Router #show interfaces summary

Wyrejestruj odbiorcę ruchu IP multicast (zamknięcie aplikacji odbierającej strumień na drugim PC) i sprawdź stan konfiguracji IP multicast w poszczególnych ruterach ponownie. Dodatkowo skontroluj strumienie wstrzymane – w związku z wyrejestrowaniem (ostatniego) odbiorcy:

Router#sh ip mroute pruned

Zamień miejscami funkcje nadawcy i odbiorcy w PC (uruchamiając transmisję w przeciwnym kierunku)

Router#clear ip mroute \*

Router#clear ip igmp groups

#### Przykładowa gotowa konfiguracja ruterów:

ip multicast-routing int fa 0/0 Ruter 1 ip addr 200.200.200.1 255.255.255.0 ip addr 200.200.201.1 255.255.255.0 ip pim dense-mode no sh ip pim dense-mode no sh exit int fa 0/1 exit ip addr 200.200.210.1 255.255.255.0 router eigrp 100 ip pim dense-mode net 200.200.201.0 net 200.200.200.0 no sh exit router eigrp 100 Ruter 3 net 200.200.210.0 net 200.200.200.0 ip multicast-routing int fa 0/0 ip addr 200.200.201.2 255.255.255.0 Ruter 2 (środkowy) ip pim dense-mode ip multicast-routing no sh int fa 0/0 exit ip addr 200.200.200.2 255.255.255.0 int fa 0/1 ip pim dense-mode ip addr 200.200.211.1 255.255.255.0 no sh ip pim dense-mode exit no sh exit router eigrp 100 net 200.200.201.0

net 200.200.211.0

Zdefiniuj fikcyjne źródło IP multicast i sprawdź jego dostępność i innych ruterach:

Router1(config)#int fa 0/0

Router1(config-if)# ip igmp join-group 230.200.200.1

Router2#ping 230.200.200.1

#### Diagnostyka:

int fa 0/1

Router1#show ip pim interface count

Router1#show ip mroute count

# Zadanie C: Rutowanie IP Multicast – IP PIM sparse mode

Nadal wykorzystując rutowanie IP multicast:

Router(config)#ip multicast-routing

dla kaŜdego interfejsu rutera stojącego na planowanej drodze datagramów IP multicast włącz Protocol Independent Multicast w trybie sparse (z uŜytkowaniem Rendezvous Points), np.:

Router(config)#int fa 0/0

Router(config-if)#ip pim sparse-mode

We wszystkich trzech ruterach wskaŜ ruter, który pełni rolę Rendezvous Point (wybierając do tego jeden z nich):

Router(config)#ip pim rp-address 200.200.200.2

Sprawdzenie stanu konfiguracji ruchu RP:

Router#sh ip pim rp

Route#sh ip pim rp mapping

Router#sh ip pim nei

Przeprowadź dla trybu IP PIM sparse mode doświadczenia analogiczne do tych z poprzedniego zadania.

## Przykładowa gotowa konfiguracja ruterów:

#### Ruter 1

ip multicast-routing
int fa 0/0
ip addr 200.200.200.1 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
no sh
exit
int fa 0/1
ip addr 200.200.210.1 255.255.255.0
ip pim sparse -mode
no sh
exit
ip pim rp-address 200.200.200.2
router eigrp 100
net 200.200.210.0
net 200.200.200.0

#### Ruter 2 (środkowy, Rendezvous Point)

ip multicast-routing int fa 0/0 ip addr 200.200.200.2 255.255.255.0 ip pim sparse -mode no sh exit ip addr 200.200.201.1 255.255.255.0 ip pim sparse -mode no sh exit ip pim rp-address 200.200.200.2 router eigrp 100

net 200.200.201.0 net 200.200.200.0

## Ruter 3

int fa 0/1

ip multicast-routing int fa 0/0 ip addr 200.200.201.2 255.255.255.0 ip pim sparse -mode no sh exit int fa 0/1 ip addr 200.200.211.1 255.255.255.0 ip pim sparse -mode no sh exit int fa 0/1 ip addr 200.200.211.1 255.255.255.0 ip pim sparse -mode no sh exit ip pim rp-address 200.200.200.2 router eigrp 100 net 200.200.201.0 net 200.200.201.0