
Zadanie A: Internal BGP. Jeden system autonomiczny (AS)

Sprzęt: 3 rutery Cisco



zdefiniować adresację IP w interfejsach ruterów zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami

System autonomiczny BGP posiada swój 16-bitowy identyfikator, nadawany przez jednostki zarządzające AS (w Europie: RIPE). Numery powyŜej 65000 są rezerwowe (prywatne, nadają się do ćwiczeń). MoŜna rozwaŜać dwa scenariusze pracy BGP: w obrębie tego samego systemu autonomicznego (Internal BGP) lub pomiędzy systemami (External BGP). Obecne ćwiczenia zakładają pierwszy wariant.

Zadanie B: Konfigurowanie Internal BGP – Full mesh

Włącz w ruterach debugowanie sesji BGP:

Router#debug ip bgp

W ruterach włącz rutowanie IP oraz ruter BGP przydzielając wszędzie ten sam numer systemu autonomicznego

Router(config)#ip routing

Router(config)#router bgp 65005

Router(config-router)#

Uwaga przed włączeniem rutera zdefiniuj adresację IP przynajmniej w jednym ruterze. JeŜeli nie zdefiniowano jeszcze adresacji IP interfejsów rutera, potrzebne będzie określenie ID rutera na potrzeby BGP (ID to adres IP), np.: Router(config-router)#bgp router-id 200.200.205.1 a potem cofnięcie tej nazwy lub zmiana do zgodnej z adresacją IP.

Zarejestruj w ruterach ich sąsiednie rutery jako naleŜące do tego samego systemu autonomicznego

R1(config)#router bgp 65005

R1(config-router)#neighbor 200.200.201.1 remote-as 65005

R1(config-router)#neighbor 200.200.203.2 remote-as 65005

Zarejestruj sieci bezpośrednio podłączone

R1(config-router)#network 200.200.205.0

R2(config-router)#network 200.200.206.0

R3(config-router)#network 200.200.204.0

Uwaga - kaŜda z sieci musi być zarejestrowana w przynajmniej jednym ruterze, czyli np. 200.200.200.0 moŜna zarejestrować w R1 lub R2, lub jednocześnie w R1 i R2, aby były rozgłaszane przez BGP.

Analogicznie skonfiguruj pozostałe rutery: R2 i R3:

R2(config)#router bgp 65005

R2(config-router)#neighbor 200.200.201.2 remote-as 65005

R2(config-router)#neighbor 200.200.202.2 remote-as 65005

R2(config-router)#network 200.200.201.0

R2(config-router)#network 200.200.202.0

R3(config)#router bgp 65005

R3(config-router)#neighbor 200.200.203.1 remote-as 65005

R3(config-router)#neighbor 200.200.202.1 remote-as 65005

R3(config-router)#network 200.200.202.0

R3(config-router)#network 200.200.203.0

Po zakończeniu procesu łączenia z BGP peers sąsiadów przeprowadź dokładną analizę informacji na temat BGP udostępnianych prze rutery

Router#show ip bgp

Router#show ip bgp neighbors

Router#show ip protocols

Router#show ip bgp update-group

Sprawdź zawartość IP forwarding table po odnalezieniu dróg przez BGP


Ruoter#show ip route

+ oraz moŚliwość komunikowania węzłów sieci

Zadanie C: Konfigurowanie Internal BGP – Route Reflector

Route Reflection = R2

Po wykonaniu zadania A usuń z ruterów konfiguracje BGP. NaleŜy teŜ skorygować instalację sprzętową - usuwając bezpośrednie połączenie pomiędzy R1 i R3 (jedyna droga będzie wiodła przez R2, czyli Route Reflector)



Jeden z ruterów (R2) zostanie skonfigurowany jako Route Reflector (RR). Jego konfigurację naleŜy przeprowadzić następująco:

R2(config)#router bgp 65005

R2(config-router)# no synchronization

R2(config-router)# no auto-summary

R2(config-router)# network 200.200.201.0

R2(config-router)#network 200.200.202.0

R2(config-router)#neighbor 200.200.202.2 remote-as 65005

R2(config-router)#neighbor 200.200.202.2 route-reflector-client

R2(config-router)#neighbor 200.200.201.2 remote-as 65005

R2(config-router)#neighbor 200.200.201.2 route-reflector-client

R2(config-router)#end

Skonfiguruj pozostałe rutery jako zwykłe rutery BGP, przy czym zdefiniuj jako sąsiada tylko RR

R1(config)#router bgp 65005

R1(config-router)# no synchronization

R1(config-router)# no auto-summary

R3(config)# router bgp 65005 R3(config-router)# no synchronization R3(config-router)# no auto-summary R3(config-router)# neighbor 200.200.202.1 remote-as 65005 R3(config-router)# network 200.200.202.0 R1(config-router)#network 200.200.203.0 R1(config-router)#network 200.200.205.0 R3(config-router)#network 200.200.204.0 R3(config-router)#network 200.200.206.0 sprawdzić konfigurację Routereflector R3#show ip protocols R3#show ip bgp R1#show ip protocols R1#show ip bgp Sprawdź zawartość IP forwarding table w R1 i R3. R1#show ip route R3#show ip route Sprawdź status protokołów rutowania w ruterze R2 (odszukując raport na temat Route Reflector): R2#show ip protocols Zadanie D: Konfigurowanie Internal BGP – Konfederacje systemów

R1(config-router)# neighbor 200.200.201.1 remote-as 65005

R1(config-router)# network 200.200.201.0

autonomicznych

R1 - w AS 65001 będącym w konfederacji z AS 65002 wewnątrz AS 100

ho R1

int fa 0/0 ip addr 200.200.201.2 255.255.255.0 no sh exit int lo 1 ip addr 200.200.203.1 255.255.255.0 no sh exit int lo 2 ip addr 200.200.205.1 255.255.255.0 no sh exit ip routing router bgp 65001 bgp confederation identifier 100 bgp confederation peers 65002 neighbor 200.200.201.1 remote-as 65002 no synchronization network 200.200.201.0 network 200.200.203.0 network 200.200.205.0 no auto-summary end debug ip bgp

R2 - w AS 65002 będącym w konfederacji z AS 65001 wewnątrz AS 100 i mający wyjście do AS 200

ho R2 int fa 0/0 ip addr 200.200.201.1 255.255.255.0 no sh exit int fa 0/1 ip addr 200.200.202.1 255.255.255.0 no sh

R2 (ciąg dalszy):

exit
ip routing
router bgp 65002
bgp confederation identifier 100
bgp confederation peers 65001
neighbor 200.200.201.2 remote-as 65001
no synchronization
network 200.200.201.0
network 200.200.202.0
neighbor 200.200.202.2 remote-as 200
neighbor 200.200.202.2 remove-private-AS

no auto-summary end debug ip bgp

ho R3

R3 - w AS 200, poza konfederacją, mający wyjście do AS 100 (zawierającego konfederację AS)

int fa 0/0 ip addr 200.200.202.2 255.255.255.0 no sh exit int lo 1 ip addr 200.200.206.1 255.255.255.0 no sh exit int lo 2 ip addr 200.200.204.1 255.255.255.0 ip routing router bgp 200 no synchronization neighbor 200.200.202.1 remote-as 100 network 200.200.202.0 network 200.200.206.0 network 200.200.204.0 no auto-summary end