
Ağ Yöneticileri Derneği CCNA2 LAB 9 - PROJE ÇÖZÜMÜ

HSRP Protokolü Uygulaması (Layer3 Redundancy)



STANDBY CONFIGURATION:

R1:

interface GigabitEthernet 0/0 standby 1 ip 192.168.1.1

standby 1 priority 255 (default priority 100) standby 1 preempt (default preemption disabled)

Kontrol Komutları:

show standby brief show stanby

(Priority değeri yüksek olan cihaz ACTIVE olur)

STANDBY CONFIGURATION:

R2

interface GigabitEthernet 0/0 standby 1 ip 192.168.1.1

Kontrol Komutları: show standby brief show stanby

(Priority değeri düşük olan cihaz PASSIVE olur. default priority:100)

// ADIM1: Fiziksel Interface'e IP tanımlanması

//R1

R1> enable

R1# configure terminal

Į

R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0

R1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

//R2

R2> enable

R2# configure terminal

ļ

R2(config)# interface GigabitEthernet 0/0

R2(config-if)# ip address 192.168.1.3 255.255.255.0

R2(config-if)# no shutdown

//PC1	
C:\>ping 192.168.1.2	C: :\>ping 192.168.1.3

// ADIM2: Default Gateway Yedekliliği için FHRP (First Hop Redundancy Protcol) protokollerinden HSRP yapılandırması:

//R1

interface GigabitEthernet 0/0 standby 1 ip 192.168.1.1 standby 1 priority 255 standby 1 preempt

Kontrol Komutları: show standby brief show stanby

//R2

interface GigabitEthernet 0/0 standby 1 ip 192.168.1.1

- * default standby priority 100 (0-255) (Active cihaz seçimi için;)
 - İlk açılan cihaz ACTIVE gateway olabilir. Eş zamanlı açıldıysa;
 - Yüksek priority değerli interface ACTIVE gateway olur. (default priority:100)
 - Priority değerleri eşitse; yüksek IP adresli interface ACTIVE gateway olur

* default: preemption disabled (aktifliği geri alma)

//PC1	
C:\>ping 192.168.1.1	

```
R1#show standby
GigabitEthernet0/0 - Group 1
  State is Active
    5 state changes,
                      last state change 00:11:12
 Virtual IP address is 192.168.1.1
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01
    Local virtual MAC address is 0000.0C0/.AC01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.668 secs
  Preemption enabled
 Active router is local
  Standby router is 192.168.1.3
  Priority 255 (configured 255)
  Group name is hsrp-Gig0/0-1 (default)
R1#show standby brief
                   P indicates configured to preempt.
Interface Grp Pri P State Active
                                     Standby
                                                   Virtual IP
              255 P Active local
Gig0/0
          1
                                      192.168.1.3
                                                   192.168.1.1
R2#show standby
   qabitEthernet0
                     Group 1
  State is Standby
                          state change 00:12:53
     state changes
 Virtual IP address is 192.168.1.1
   Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
Next hello sent in 0.025 secs
   Preemption disabled
  Active router is 192.168.1.2
   Standby router is local
   Priority 100 (default 100)
   Group name is hsrp-Gig0/0-1 (default)
R2#show standby brief
                      P indicates configured to preempt.
 Interface
            Grp Pri P State
                                Active
                                             Standby Virtual IP
                                192.168.1.2 local
                                                     192.168.1.1
```

Şekil 1 "show standby" ve "show standby brief" komutları

Şekil 2 PC1"tracert 10.1.1.5" komutu

```
C:\>tracert 10.1.1.5

Tracing route to 10.1.1.5 over a maximum of 30 hops:

1 1 ms 0 ms 0 ms 192.168.1.3
2 0 ms 17 ms 0 ms 10.1.1.5
```

Şekil 3 PC1"tracert 10.1.1.5" komutu (R1 Gi0/0 interface'i kapatıldıktan sonra)

R1'de Preemption özelliği açık olduğu için R1 Gi0/0 interface'i daha yüksek Priority değerine sahip olduğundan geri açıldıktan sonra ACTIVE cihaz olarak Gateway IP'sini kendi üzerine alacaktır. "show standby brief komutu ile bu durum incelenebilir.