# Автоэлектронная эмиссия

Коробкина Екатерина - Б04-107 Салтыкова Дарья - Б04-105 Шмаков Владимир - Б04-105

### Цель работы

- Снять вольт-амперную характеристику вольфрамового острия
- Определить радиус закругления острия

#### Введение

**Автоэлектронная эмиссия** — способ получения свободных электронов при приложении к поверхности проводника сильного электрического поля. Явление было открыто в 1897 году экспериментатором Робертом Вудом.

#### Теоретические сведения

#### Связь плотности тока с напряженностью

Объяснение явления автоэмиссии было предложено в 1928 году Фаулером и Нордгеймом. Они получили формулу, описывающую связь плотности автоэлектронного тока j с напряженностью электрического поля E:

$$j = \frac{e^3}{4\pi^2\hbar} \frac{\sqrt{E_f}}{W_a \sqrt{\phi}} E^2 \exp\left(-\frac{4}{3e} \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} \frac{\phi^3 2}{E}\right) \tag{1}$$

Здесь:

- ullet  $\phi = W_a E_f$  работа выхода
- ullet  $E_f$  энергия Ферми
- ullet  $W_a$  уровень вакуума

В 1929 году Нордгейм сделал поправку на силы электростатического изображения:

$$j = A \frac{E^2}{\phi} \exp\left(-B \frac{\phi^{3/2}}{E} \theta(y)\right)$$
 (2)

Здесь  $A=e^3/16\pi^2\hbar$ ,  $B=4\sqrt{2m}/3e\hbar$ ,  $y=\sqrt{e^3E}/\phi$ .  $\theta(y)$  - функция Нордгейма — при значениях аргумента близких к нулю или единице функция может быть приближена выражением (3):

$$\theta(y) \sim 0.965 - 0.739y^2 \tag{3}$$

Теория Фаулера-Нордгейма получена для полубесконечного металла находящегося при температуре T=0K. Но незначительное увеличение температуры мало меняет распределение электронов в металле, лишь размывая его на величину порядка kT вблизи

уровня Ферми o теория остается верной если выполнено условие  $kT<<\phi$ . При комнатной температуре условие верно, так как  $kT\sim 2.6\cdot 10^{-2}$ эB,  $\phi\sim 4$ эB.




Рисунок 1. Поверхностный потенциальный барьер на границе металл — вакуум в присутствии сильного электрического поля

Если построить зависимость  $ln(j/E^2)$  от 1/E, то получится практически прямая линия. Эта прямая называется графиком Фаулера-Нордгейма, а координаты в которых она строится — координатами Фаулера-Нордгейма. Наклон прямой выражается по формуле:

$$S_{FN} = rac{dln(j/E)}{d(1/E)} = -0.683 \cdot s \left(rac{3.79\sqrt{E}}{\phi}
ight) \phi^{3/2}$$
 (4)

s(y) - введенная в выражении (4) - специальная функция, график которой представлен на рисунке 2:




Рисунок 2. Вид специальной функции s(y)

#### Одноэмиттерные системы

В экспериментах измеряется зависимость полного тока от приложенного к эмиттеру напряжению. Эти величины пропорциональны плотности тока и напряженности электрического поля соответственно:

$$I = S_{\mathfrak{I}} j \quad E = \beta U \tag{5}$$

В формуле (5)  $S_9$  - площадь острия,  $\beta$  - форм-фактор острия.

Таким образом, если построить зависимость  $\ln(I/U^2)$  от 1/U должна получиться прямая, тангенс угла наклона которой определяется по формуле:

$$tg(\alpha) = -0.683 \frac{\phi^{3/2}}{\beta} \tag{6}$$

Если известна работа выхода острия, то можно определить  $\beta$  и тем самым напряженность электрического поля у поверхности острия.

#### Многоэмиттерные системы

Если имеется множество эмиссионных центров, то пренебрегая взаимным влиянием эмитирующих центров запишем:  $I = \sum_i I_i$ .

Форм-фактор каждого центра заменим средним значением и для суммарного тока получим выражение:

$$I = S \frac{A}{t^2(y_0)} \frac{\beta^2 U^2}{\phi} \exp(-B \frac{\phi^{3/2}}{\beta U} v(y_0))$$
 (7)

Суммарная площадь рабочей поверхности определяется выражением  $S=NS_0=N\alpha r^2$ . N - число эмиссионных центров,  $\alpha$  - коэффициент зависящий от формы центра,  $r^2$  - квадрат радиуса центра.

#### Нестабильность автоэмиссионного тока

В результате измерения ВАХ получается набор точек, являющиеся прямой в координатах Фаулера-Нордгейма:

$$ln\left(rac{I}{U^2}
ight) = \hat{A} - rac{\hat{B}}{U}$$

При снятии нескольких ВАХ можем узнать причину нестабильности автоэмиссионного тока:




Рисунок 3. Причина нестабильности автоэмиссионного тока.

### Методика

Для снятия вольт-амперной характеристики подключим плюс блока питания к аноду, минус блока питания к катоду. Изменяя напряжение, снимаем силу тока(в нашем блоке питания уже предусмотрен амперметр).




Рисунок 4. Схема экспериментальной установки

## Обработка результатов эксперимента

Экспериментальные данные представлены на рисунке 5. Подробнее с ними можно ознакомиться в репозитории ShmakovVladimir/Labs.




Рисунок 5. Экспериментальные данные. Зелёные точки получены при повышении напряжения, оранжевые — при понижении

Построим прямую Фаулера-Нордгейма. По оси y отложим  $ln(I/U^2)$ , по оси x - 1/U. Методом наименьших квадратов найдём коэффициенты наилучшей прямой, проходящей через экспериментальные точки.




Рисунок 6. Прямая Фаулера - Нордгейма.

По коэффициентам наклона прямых определим форм-фактор острия. Согласно формуле (6) ,  $\beta=-0.683\cdot\phi^{3/2}/\lg(\alpha)$ . Работа выхода вольфрама  $\phi=4.6$ э $B o \beta_1=0.6\pm0.1$ ,  $\beta_2=0.9\pm2$ .

# Вывод

Удалось исследовать автоэмиссионные свойства катода из углеродных волокон. Определён форм-фактор катода.