図計算および図表

2019年4月21日

私は大正 11 年 (1992) 東京物理学校夏季巡回講習会の際, 東京, 高松および鳥取の三市において各々八時間にわたり「図計算と図表」について講義する機会を得ました. その抗議筆記を基といたしまして, 趣旨を変えない程度に老いて改訂増補を加えたのがすなわちこの書であります.

本書は専門家のために書かれたものではございません。私は一方においては数学の学生と中等学校数学教授者諸兄のために、他方においては物理学、化学、測量より工学、医学、理財学、保険学、陸海軍等に至るまで、すなわち自然科学より応用科学に至るまでの方々の参考のために、

1 一変数の整多項式

1.1 ゼーグナーの作図法

一変数の整多項式を

$$y = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n$$
 (1)

と致します.ここに $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n$ は実定数で,x は実変数です.x に一つの値を与えるとき,y の値を作図のみによって求めること,これが本設の目的であります.

まずゼーグナー (Segner) が 1761 年にロシアのペトログラードの学会で発表した方法を説明いたしましょう.

今簡単のために、上の式において n=4 の場合、すなわち

$$y = a_0 x^4 + a_1 x^3 + a_2 x^2 + a_3 x + a_4 (2)$$

をとることにいたします.けれどもこの方法はn の如何にかかわらず,同様に実行し得られるのであります。

縦線 CO を引き、その上に点 C_0, C_1, C_2, C_3 を取り (第 1 図)、(長さについては第三疑の注意 2 をご覧なさい)、

$$CC_0 = a_0, C_0C_1 = a_1, C_1C_2 = a_2, C_2C_3 = a_3, C_3 = O = a_4$$
 (3)

なるようにします。また、O を過ぎりては CO に垂線を引き、その上に長さの単位を 1 に等しく OU を取り、また x に等しく OX を取ります。

このに定数 a_0,a_1,a_2,a_3,a_4 は正ならば下向きに、負ならば下向きに、また x は正ならば O より右の方に (すなわち単位を取りたる方)、負ならば左の方に計るのです。

次に第1図において U および X より OU に垂線を立て, C より OU に平行に引いた直線と U における垂線との交点を Q_0 とし、直線 C_0Q_0 と X における垂線との交点を P_1 とします. 次に P_1 より OU に平行に引いた直線と UQ_0 との交点を Q_1 とし, C_1Q_1 と X における垂線の交点を P_2 とします. 同様の作図を繰り返して,終わりに第1図の如く P_4 を得ます. このようにいたしますと, XP_4 は x が OX のときの y の値であります.

1.2 その証明

さて、これを証明するにあって、まず次の補題から始めましょう.

直角三角形 ABC において, AB=1,BC=a とします (第 3 図). AB 上に一点 D を取り、 AD=x とし, D より BC に平行線 DE を引きますと,

$$\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DE},$$
 ゆ ਨੇ に $DE = \frac{(BC)(AD)}{AB} = \frac{ax}{1}$ (4)

すなわち、DE の長さはax に等しいことがわかりました.

この簡単な補題に基づいて、我々はゼーグナーの方法が正しいことを証明することができるのです.

再び第 1 図に立ち帰りまして, C_0, C_1, C_2, C_3 より OU に平行線を引き, これらの直線 UQ_0, XP_1 と交わる点をそれぞれ R_1, R_2, R_3, R_4 および S_1, S_2, S_3, S_4 , と致します (第 4 図).

さて直角三角形 $C_0R_1Q_0$ において